

Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones básicas



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

Referencia: 819-7794-10
Noviembre de 2006

Sun Microsystems, Inc. tiene derechos de propiedad intelectual relacionados con la tecnología del producto que se describe en este documento. En concreto, y sin limitarse a ello, estos derechos de propiedad intelectual pueden incluir una o más patentes de EE.UU. o aplicaciones pendientes de patente en EE.UU. y otros países.

Derechos del gobierno de los EE. UU. – Software comercial. Los usuarios de instituciones gubernamentales están sujetos al acuerdo de licencia estándar de Sun Microsystems, Inc. y a las disposiciones aplicables de FAR y de sus suplementos.

Esta distribución puede incluir componentes desarrollados por terceros.

Determinadas partes del producto pueden derivarse de Berkeley BSD Systems, con licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UU. y otros países, bajo licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, el logotipo de Solaris, el logotipo de la taza de café de Java, docs.sun.com, Java y Solaris son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU y otros países. Todas las marcas registradas SPARC se usan bajo licencia y son marcas comerciales o marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y en otros países. Los productos con las marcas registradas de SPARC se basan en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc.

La interfaz gráfica de usuario OPEN LOOK y SunTM fue desarrollada por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciarios. Sun reconoce los esfuerzos pioneros de Xerox en la investigación y el desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario para el sector informático. Sun dispone de una licencia no exclusiva de Xerox para la interfaz gráfica de usuario de Xerox, que también cubre a los licenciarios de Sun que implementen las GUI de OPEN LOOK y que, por otra parte, cumplan con los acuerdos de licencia por escrito de Sun.

Los productos que se tratan y la información contenida en esta publicación están controlados por las leyes de control de exportación de los Estados Unidos y pueden estar sujetos a leyes de exportación o importación en otros países. Queda terminantemente prohibido el uso final (directo o indirecto) de esta documentación para el desarrollo de armas nucleares, químicas, biológicas, de uso marítimo nuclear o misiles. Queda terminantemente prohibida la exportación o reexportación a países sujetos al embargo de los Estados Unidos o a entidades identificadas en las listas de exclusión de exportación de los Estados Unidos, incluidas, aunque sin limitarse a ellas, las personas con acceso denegado y las listas de ciudadanos designados con carácter especial.

ESTA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA "TAL CUAL". SE RENUNCIA A TODAS LAS CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS, INCLUIDAS CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA O DE NO CONTRAVENCIÓN, EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS EN QUE DICHA RENUNCIA NO FUERA LEGALMENTE VÁLIDA.

Sun Microsystems, Inc. détient les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie incorporée dans le produit qui est décrit dans ce document. En particulier, et ce sans limitation, ces droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plusieurs brevets américains ou des applications de brevet en attente aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Cette distribution peut comprendre des composants développés par des tierces personnes.

Certains composants de ce produit peuvent être dérivées du logiciel Berkeley BSD, licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays; elle est licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, le logo Solaris, le logo Java Coffee Cup, docs.sun.com, Java et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui, en outre, se conforment aux licences écrites de Sun.

Les produits qui font l'objet de cette publication et les informations qu'il contient sont régis par la législation américaine en matière de contrôle des exportations et peuvent être soumis au droit d'autres pays dans le domaine des exportations et importations. Les utilisations finales, ou utilisateurs finaux, pour des armes nucléaires, des missiles, des armes chimiques ou biologiques ou pour le nucléaire maritime, directement ou indirectement, sont strictement interdites. Les exportations ou réexportations vers des pays sous embargo des Etats-Unis, ou vers des entités figurant sur les listes d'exclusion d'exportation américaines, y compris, mais de manière non exclusive, la liste de personnes qui font objet d'un ordre de ne pas participer, d'une façon directe ou indirecte, aux exportations des produits ou des services qui sont régis par la législation américaine en matière de contrôle des exportations et la liste de ressortissants spécifiquement désignés, sont rigoureusement interdites.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU A L'ABSENCE DE CONTREFACON.

Contenido

- Prefacio5**
- 1 Planificación de la instalación de Solaris desde el CD o DVD (tareas) 9**
 - Requisitos del sistema y recomendaciones9
 - Requisitos del instalador basado en texto o de la interfaz gráfica de usuario del programa de instalación de Solaris 10
 - Planificación y recomendaciones generales sobre espacio en el disco 12
 - Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software 14
 - Lista de comprobación para la instalación 16
 - Dónde encontrar información de instalación adicional 25
- 2 Uso del programa de instalación de Solaris (tareas) 27**
 - SPARC: instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris 27
 - ▼ SPARC: para realizar una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris 27
 - x86: instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris 36
 - ▼ x86: para realizar una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris con GRUB 36
- Índice51**

Prefacio

Este manual describe cómo utilizar el CD o DVD para instalar el sistema operativo Solaris™ (SO Solaris) en un sistema que no esté conectado a una red.

Este manual no incluye instrucciones sobre cómo configurar el hardware del sistema ni otros periféricos.

Nota – Esta versión de Solaris es compatible con sistemas que usen arquitecturas de las familias de procesadores SPARC® y x86: UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium y Xeon EM64T. Los sistemas compatibles aparecen en la *Solaris 10 Hardware Compatibility List* ubicada en <http://www.sun.com/bigadmin/hcl>. Este documento indica las diferencias de implementación entre los tipos de plataforma.

En este documento, estos términos relacionados con x86 significan lo siguiente:

- “x86” hace referencia a la familia más grande de productos compatibles con 64 y 32 bits.
- “x64” destaca información específica de 64 bits acerca de los sistemas AMD64 o EM64T.
- “x86 de 32 bits” destaca información específica de 32 bits acerca de sistemas basados en x86.

Para conocer cuáles son los sistemas admitidos, consulte la *Lista de compatibilidad de hardware de Solaris 10*.

Quién debe utilizar este manual

Este manual está pensado para administradores de sistemas responsables de la instalación del sistema operativo SO Solaris. Este manual proporciona información básica de instalación de Solaris para administradores de sistemas que realizan instalaciones o modernizaciones de Solaris con poca frecuencia.

Si necesita información avanzada para la instalación de Solaris, consulte “[Manuales relacionados](#)” en la [página 6](#) para buscar el manual adecuado.

Manuales relacionados

La [Tabla P-1](#) muestra información relacionada necesaria para instalar el software de Solaris.

TABLA P-1 Información relacionada

Información	Descripción
<i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>	Este apartado sirve de guía para una planificación de la instalación o modernización del sistema operativo Solaris. Esta guía ofrece una visión general de todos los programas de instalación de Solaris. Asimismo, proporciona información general sobre las siguientes funciones en relación con la instalación: ■ GRUB, el cargador de arranque de código abierto ■ Tecnología de partición de Zonas de Solaris ■ Volúmenes RAID-1 que se pueden crear durante la instalación
<i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red</i>	Describe cómo realizar una instalación Solaris remota en una red de área local o en una red de área amplia.
<i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización</i>	Describe cómo utilizar Modernización automática de Solaris para crear y actualizar nuevos entornos de arranque.
<i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas</i>	Describe la forma de crear los archivos y los directorios necesarios para realizar una instalación JumpStart™ personalizada sin supervisión.
<i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: contenedores Solaris Flash (creación e instalación)</i>	Proporciona instrucciones para crear archivos Solaris Flash y usar archivos Flash de Solaris para instalar el sistema operativo Solaris en varios sistemas.
<i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>	Describe cómo hacer copias de seguridad de los archivos de sistema y otras tareas de administración.
<i>Notas de la versión de Solaris 10</i>	Describe defectos, problemas conocidos, software que ha dejado de comercializarse y modificaciones que están relacionados con la versión de Solaris.
SPARC: <i>Solaris Sun Hardware Platform Guide</i> en http://docs.sun.com	Contiene información sobre el hardware admitido.
<i>Solaris 10 11/06 Package List</i>	Enumera y describe los paquetes de Solaris 10 SO.
x86: Lista de compatibilidad de hardware de Solaris	Contiene información sobre hardware admitido y configuración de dispositivos.

Documentación, asistencia y formación

El sitio web de Sun proporciona información acerca de los siguientes recursos adicionales:

- Documentación (<http://www.sun.com/documentation/>)
- Asistencia (<http://www.sun.com/support/>)
- Formación (<http://www.sun.com/training/>)

Convenciones tipográficas

La siguiente tabla describe las convenciones tipográficas utilizadas en este manual.

TABLA P-2 Convenciones tipográficas

Tipos de letra	Significado	Ejemplo
AaBbCc123	Los nombres de los comandos, los archivos, los directorios y los resultados que el equipo muestra en pantalla.	Edite el archivo <code>.login</code> . Utilice el comando <code>ls -a</code> para mostrar todos los archivos. <code>nombre_sistema%</code> tiene correo.
AaBbCc123	Lo que se escribe, en contraposición con la salida del equipo en pantalla	<code>nombre_máquina% su</code> Contraseña:
<i>aabbcc123</i>	Marcador de posición: sustituir por un valor o nombre real	El comando necesario para eliminar un archivo es <code>rm nombearchivo</code> .
<i>AaBbCc123</i>	Títulos de los manuales, términos nuevos y palabras destacables	Consulte el capítulo 6 de la <i>Guía del usuario</i> . Una <i>copia en caché</i> es aquella que se almacena localmente. No guarde el archivo. Nota: algunos elementos destacados aparecen en negrita en línea.

Indicadores de los shells en los ejemplos de comandos

La tabla siguiente muestra los indicadores predeterminados del sistema y de superusuario de UNIX® para los shells Bourne, Korn y C.

TABLA P-3 Indicadores de shell

Shell	Indicador
Shell de C	machine_name%
Shell de C para superusuario	machine_name%
Bourne shell y Korn shell	\$
Shells de Bourne y Korn para superusuario	#

Convenciones de plataforma

Las siguientes convenciones referentes al ratón y el teclado se aplican a los sistemas basados en SPARC y x86:

- La tecla denominada Retorno recibe el nombre de tecla Intro en algunos teclados.
- De izquierda a derecha en un ratón con tres botones, los valores predeterminados para CDE son SELECCIONAR, AJUSTAR y MENÚ. Por ejemplo, el texto indicaría "Haga clic en SELECCIONAR" en lugar de "Haga clic con el botón izquierdo del ratón". De lo contrario, estas teclas recibirán el nombre de botón del ratón 1, botón del ratón 2 y botón del ratón 3.
- De izquierda a derecha en un ratón con dos botones, los valores predeterminados son SELECCIONAR y MENÚ. La función AJUSTAR puede realizarse si se pulsa simultáneamente SELECCIONAR y la tecla Mayús. (Mayús-SELECCIONAR).

Planificación de la instalación de Solaris desde el CD o DVD (tareas)

Este manual describe cómo utilizar el soporte CD o DVD para instalar el SO Solaris™ (Solaris SO) en un sistema que no esté conectado a una red.

En este capítulo se describen los pasos para completar una instalación correcta, incluidas las secciones que se mencionan a continuación. El capítulo siguiente describe los pasos para la instalación en sistemas SPARC y x86.

- [“Requisitos del sistema y recomendaciones” en la página 9](#)
En esta sección se detallan los requisitos del sistema para instalar el sistema operativo Solaris. También se dan directrices generales para la planificación del espacio en disco.
- [“Lista de comprobación para la instalación” en la página 16](#)
Esta sección contiene una lista de comprobación que permite recopilar toda la información necesaria para instalar el sistema.
- [“Dónde encontrar información de instalación adicional” en la página 25](#)

Nota – Este manual utiliza el término *segmento*; sin embargo, otros manuales y programas de Solaris utilizan el término *partición* al referirse a un segmento. Para evitar confusiones, este manual diferencia entre particiones `fdisk` (que sólo se admiten en sistemas basados en Solaris Edición para x86) y las divisiones dentro de la partición `fdisk` Solaris, que se pueden denominar segmentos o particiones.

Requisitos del sistema y recomendaciones

Las siguientes tablas muestran los requisitos básicos del sistema para la instalación del SO Solaris.

TABLA 1-1 SPARC: Recomendaciones de memoria, intercambio y procesador

Sistema basado en SPARC	Tamaño
Memoria para instalar o modernizar	512 MB es el tamaño recomendado. 128 MB es el tamaño mínimo. Nota – Algunas funciones de instalación opcionales sólo se activan cuando hay suficiente memoria. Por ejemplo, si instala desde un DVD con memoria insuficiente, la instalación se realiza desde el instalador de texto de Programa de instalación de Solaris, no desde la interfaz gráfica de usuario (GUI). Para obtener más información sobre estos requisitos de memoria, consulte la Tabla 1-3 .
Área de intercambio	512 MB es el tamaño predeterminado. Nota – Puede que sea necesario personalizar el área de intercambio. El área de intercambio está basada en el tamaño del disco duro del sistema.
Requisitos de procesador	Se requiere un procesador de 200 MHz o superior.

TABLA 1-2 x86: Recomendaciones de memoria, intercambio y procesador

Sistema basado en x86	Tamaño
Memoria para instalar o modernizar	512 MB es el tamaño recomendado. 128 MB es el tamaño mínimo. Nota – Algunas funciones de instalación opcionales sólo se activan cuando hay suficiente memoria. Por ejemplo, si instala desde un DVD con memoria insuficiente, la instalación se realiza desde el instalador de texto del Programa de instalación de Solaris, no desde la interfaz gráfica de usuario (GUI). Para obtener más información sobre estos requisitos de memoria, consulte la Tabla 1-3 .
Área de intercambio	512 MB es el tamaño predeterminado. Nota – Puede que sea necesario personalizar el área de intercambio. El área de intercambio está basada en el tamaño del disco duro del sistema.
Requisitos de procesador	Se recomienda un procesador de 120 MHz o superior. Es necesaria la compatibilidad de coma flotante de hardware.

Requisitos del instalador basado en texto o de la interfaz gráfica de usuario del programa de instalación de Solaris

El Programa de instalación de Solaris en el DVD del sistema operativo Solaris o CD Software 1 de Solaris se puede ejecutar con una interfaz gráfica de usuario (GUI) o como un programa de instalación de texto interactivo en una sesión de escritorio o de consola. En sistemas basados en x86, el Programa de instalación de Solaris incluye el Asistente de configuración de dispositivos.

- GUI – La interfaz gráfica de usuario de instalación de Solaris proporciona ventanas, menús desplegables, botones, barras de desplazamiento e iconos para poder interactuar con el programa de instalación. La GUI requiere una unidad de DVD-ROM o CD-ROM (local o remota) o una conexión en red, además de un adaptador de vídeo, un teclado y suficiente memoria. Para obtener más información acerca de estos requisitos de memoria, consulte la [Tabla 1–3](#) y la [Tabla 1–4](#).
- Instalador basado en texto – El instalador interactivo basado en texto de Solaris le permite escribir información en una ventana de la consola o terminal para interactuar con el programa de instalación. Puede ejecutar el instalador basado en texto en una sesión del escritorio con un entorno de ventanas, o en una sesión de la consola. El instalador basado en texto requiere una unidad de DVD-ROM o CD-ROM (local o remota) o una conexión en red, además de un teclado y un monitor. Puede ejecutar el instalador basado en texto de Instalación de Solaris con el comando `tip`. Para obtener más información, consulte la página de comando `man tip(1)`.

Puede optar por instalar el software con una GUI o bien con o sin entorno de ventanas. Si hay suficiente memoria, la GUI se muestra de forma predeterminada. Los otros entornos se muestran de forma predeterminada si no hay memoria suficiente para la GUI. Puede anular los valores predeterminados con las opciones de arranque `nowin` o `text`. Los límites quedan establecidos por la cantidad de memoria que tenga el sistema o por la instalación remota. Asimismo, si el programa de instalación de Solaris no detecta un adaptador de vídeo, iniciará automáticamente un entorno basado en consola. La [Tabla 1–3](#) y la [Tabla 1–4](#) describen estos entornos y muestran los requisitos de memoria necesarios para verlos.

TABLA 1–3 SPARC: Requisitos de memoria para las opciones de visualización

SPARC: Memoria	Tipo de instalación	Descripción
64-511 MB	Basado en texto	No contiene gráficos pero proporciona una ventana y la posibilidad de abrir otras ventanas más. Si realiza la instalación usando la opción de arranque <code>text</code> y dispone de memoria suficiente, podrá instalar en un entorno de ventanas. Si realiza una instalación remota mediante una línea <code>tip</code> o usando la opción de arranque <code>nowin</code> , la única opción disponible será la instalación basada en consola.
512 MB o más	Basada en interfaz gráfica de usuario	Proporciona ventanas, menús desplegables, botones, barras de desplazamiento e iconos.

TABLA 1-4 x86: Requisitos de memoria para las opciones de visualización

x86: Memoria	Tipo de instalación	Descripción
256-511 MB	Basado en texto	No contiene gráficos pero proporciona una ventana y la posibilidad de abrir otras ventanas más. Si realiza la instalación usando la opción de arranque text y dispone de memoria suficiente, podrá instalar en un entorno de ventanas. Si realiza una instalación remota mediante una línea ttp o usando la opción de arranque nowin, la única opción disponible será la instalación basada en consola.
512 MB	Basada en interfaz gráfica de usuario	Proporciona ventanas, menús desplegables, botones, barras de desplazamiento e iconos.

También puede especificar el instalador que desea utilizar mediante una selección o introduciendo un comando especial en el indicador del sistema. Para obtener instrucciones, consulte los procedimientos que figuran en el [Capítulo 2](#).

Planificación y recomendaciones generales sobre espacio en el disco

La planificación del espacio en el disco es distinta en cada caso. Considere la asignación de espacio para las siguientes situaciones, en función de sus necesidades.

TABLA 1-5 Planificación general del espacio en disco y del área de intercambio

Condiciones para asignaciones de espacio	Descripción
Sistemas de archivos	Para cada sistema de archivos que cree, asigne un 30 por ciento más de espacio en el disco del necesario para asegurarse de que podrá modernizar Solaris a futuras versiones. Los métodos de instalación de Solaris sólo crean de manera predeterminada los archivos raíz (/) y /swap. Cuando se asigna espacio para servicios de SO, también se crea el directorio /export. Si está realizando la modernización a una versión completa de Solaris, tendrá que volver a asignar segmentos al sistema o asignar el doble de espacio que necesita en el momento de la instalación. Si está realizando una actualización, puede evitar tener que volver a segmentar el sistema asignando espacio en disco extra para futuras modernizaciones. Recuerde que cada versión nueva de Solaris necesita aproximadamente un 10 por ciento más de espacio en el disco que la anterior. Puede asignar un 30 por ciento adicional de espacio en el disco para cada sistema de archivos para que haya espacio para varias actualizaciones de Solaris.
El sistema de archivos /var	Si piensa usar la función de volcado del núcleo savecore(1M), asigne el doble de la cantidad de memoria física al sistema de archivos /var.

TABLA 1-5 Planificación general del espacio en disco y del área de intercambio (Continuación)

Condiciones para asignaciones de espacio	Descripción
Intercambio	El programa de instalación de Solaris asigna un área de intercambio predeterminada de 512 Mbytes en las siguientes condiciones: ■ Si usa la disposición automática de segmentos del disco del programa de instalación ■ Si evita cambiar manualmente el tamaño del segmento de intercambio De forma predeterminada, el programa de instalación de Solaris asigna el espacio de intercambio mediante el establecimiento de un intercambio de forma tal que se comience por el primer cilindro de disco disponible (normalmente es el cilindro 0 de los sistemas basados en SPARC). Esta ubicación proporciona el máximo espacio para el sistema de archivos raíz (/) durante la disposición predeterminada del disco y permite que dicho sistema de archivos raíz (/) crezca durante una modernización. Si se prevé que más adelante se va a necesitar ampliar el área de intercambio, se puede situar el inicio del segmento de intercambio en otro cilindro mediante uno de los métodos siguientes. ■ Para el programa de instalación de Solaris, se puede personalizar la disposición de disco en modo cilindro y asignar manualmente el segmento de intercambio a la ubicación deseada. ■ En el caso del programa de instalación personalizado JumpStart, el segmento de intercambio se puede asignar en el archivo de perfil. Para obtener más información sobre el archivo de perfil JumpStart, consulte “Creación de un perfil” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas</i>. Para obtener una descripción general del espacio de intercambio, consulte el Capítulo 21, “Configuring Additional Swap Space (Tasks)” de <i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>.
Un servidor que proporciona sistemas de archivos de directorios de inicio	En general, los directorios de inicio están situados de manera predeterminada en el sistema de archivos /export.
El grupo de software de Solaris que está instalando	Un grupo de software es una agrupación de paquetes de software. Mientras esté planificando el espacio en el disco, recuerde que desde el grupo de software que seleccione puede agregar o suprimir paquetes de software individualmente. Para obtener más información acerca de los grupos de software, consulte “Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software” en la página 14.
Modernización	■ Si utiliza Modernización automática de Solaris para modernizar un entorno de arranque inactivo y desea obtener información sobre la planificación del espacio en disco, consulte “Requisitos de disco de Modernización automática de Solaris” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización</i>. ■ Si utiliza otros métodos de instalación de Solaris para planificar el espacio en disco, consulte “Modernización con reasignación de espacio en el disco” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>.

TABLA 1-5 Planificación general del espacio en disco y del área de intercambio (Continuación)

Condiciones para asignaciones de espacio	Descripción
Idiomas admitidos	Por ejemplo, chino, japonés o coreano. Si tiene previsto instalar un único idioma, asigne unos 0,7 Gbytes de espacio adicional para dicho idioma. Si desea instalar compatibilidad para todos los idiomas, deberá asignar aproximadamente 2,5 Gbytes de espacio en disco adicional para los idiomas, en función del grupo de software que desee instalar.
Asistencia impresa o por correo	Asigne espacio adicional.
Software adicional o de terceros	Asigne espacio adicional.

Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software

Los grupos de software son colecciones de paquetes de Solaris que admiten distintas funciones y controladores de hardware.

- Para una instalación inicial, debe seleccionar el grupo de software que se va a instalar basándose en las funciones que desea realizar en el sistema.
- En el caso de una modernización, deberá realizarla al grupo de software instalado en el sistema. por ejemplo, si ha instalado previamente en el sistema el grupo de software Usuario final, no puede usar la opción de modernización especificando el grupo de software de Desarrollador de Solaris. Sin embargo, durante la modernización puede agregar software al sistema que no forme parte del grupo de software instalado en ese momento.

Al instalar el software de Solaris, puede elegir, agregar o suprimir paquetes del grupo de software que haya seleccionado. Para ello es necesario que conozca las dependencias de software y la manera como está empaquetado el software de Solaris.

La siguiente figura muestra la agrupación de paquetes de software. La compatibilidad reducida de red contiene el número mínimo de paquetes y el grupo completo de software de Solaris más compatibilidad con OEM contiene todos los paquetes.




FIGURA 1-1 Grupos de software de Solaris

La [Tabla 1-6](#) muestra los grupos de software de Solaris y la cantidad de espacio en disco recomendada que se necesita para instalar cada grupo.

Nota – Las recomendaciones de espacio en disco de la [Tabla 1-6](#) incluyen espacio para los siguientes elementos.

- Espacio de intercambio
- Modificaciones
- Paquetes adicionales de software

Es posible que descubra que los grupos de software requieren menos espacio en disco que la cantidad indicada en esta tabla.

Para obtener más información sobre cómo planificar el espacio en disco, consulte “Asignación de espacio en disco y de intercambio” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

TABLA 1-6 Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software

Grupo de software	Descripción	Espacio en disco recomendado
Distribución completa más OEM	Contiene los paquetes para el grupo de software de distribución completa y controladores de hardware adicionales, incluso para el hardware que no se encuentra presente en el sistema en el momento de efectuar la instalación.	6,8 Gbytes
Distribución completa	Contiene los paquetes para el grupo de software para desarrolladores de Solaris Software y el software adicional necesario para servidores.	6,7 Gbytes
Grupo de software para desarrolladores de Solaris	Contiene los paquetes para el grupo de software de Solaris para usuarios finales más compatibilidad adicional para el desarrollo de software. Los medios para el desarrollo de software consisten en bibliotecas, archivos include, páginas de comando man y herramientas de programación. No se incluyen los compiladores.	6,6 Gbytes
Soporte de sistema para usuario final	Contiene los paquetes que proporcionan el código mínimo necesario para arrancar y ejecutar un sistema Solaris en red y el Common Desktop Environment.	5,3 Gbytes
Compatibilidad con el sistema central	Contiene los paquetes que proporcionan el código mínimo necesario para arrancar y ejecutar un sistema Solaris en red.	2,0 Gbytes
Grupo de software de compatibilidad de red reducida	Contiene los paquetes que proporcionan el código mínimo necesario para arrancar y ejecutar un sistema Solaris con compatibilidad limitada con el servicio de red. El Grupo de software de compatibilidad de red reducida proporciona herramientas de consola multiusuario basada en texto y de administración del sistema. Este grupo de software también permite que el sistema reconozca interfaces de red, pero no activa lo servicios de red.	2,0 Gbytes

Lista de comprobación para la instalación

Utilice la siguiente lista de comprobación para recopilar la información necesaria para la instalación del SO Solaris. No es necesario reunir toda la información que se pide en la lista de comprobación. Basta que recopile la que se refiere a su sistema.

Utilice la lista de comprobación si realiza una instalación inicial. Si está actualizando el sistema, consulte “Lista de comprobación para la modernización” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

TABLA 1-7 Lista de comprobación para la instalación

Información para la instalación	Descripción/Ejemplo	Los valores predeterminados de las respuestas se indican con un asterisco (*)
Conexión de red	¿Está el sistema conectado a la red?	Conectado/No conectado
Seguridad de la red	Durante una instalación inicial, Solaris 10 11/06 permite cambiar la configuración de seguridad de la red para que todos los servicios de red, excepto Secure Shell, estén desactivados o se limiten a responder sólo a las solicitudes locales. Esta opción de seguridad sólo está disponible durante una instalación inicial, no durante una modernización. En las modernizaciones se conservan los servicios configurados previamente. Si es necesario, puede restringir los servicios de red tras una modernización mediante el uso del comando <code>net services</code>. Durante la instalación, puede seleccionar la seguridad de red restringida. También puede activar un conjunto más amplio de servicios, como en las versiones anteriores de Solaris. La opción de seguridad de red restringida se puede seleccionar de forma segura, del mismo modo que se puede activar cualquier servicio individualmente tras la instalación. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte “Planificación de la seguridad de la red” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>. Los servicios de red se pueden activar tras la instalación mediante el uso del comando <code>net services open</code> o activando los servicios individuales utilizando comandos SMF. Consulte “Revisión de la configuración de seguridad tras la instalación” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>.	Seguridad de red abierta/restringida
DHCP	¿El sistema puede usar el protocolo dinámico de configuración del sistema (DHCP) para configurar las conexiones de red? DHCP proporciona los parámetros de red que son necesarios para la instalación.	Sí/No*

TABLA 1-7 Lista de comprobación para la instalación (Continuación)

Información para la instalación		Descripción/Ejemplo	Los valores predeterminados de las respuestas se indican con un asterisco (*)
Si no está utilizando DHCP, apunte la dirección de la red.	Dirección IP	Si no usa DHCP, indique la dirección IP para el sistema. Ejemplo: 172.31.255.255 Para averiguar esta información en un sistema que se esté ejecutando, escriba el siguiente comando. # ypmatch nombre-host hosts	
	Subred	Si no usa DHCP, ¿el sistema se integra en una subred? Si es así, ¿cuál es la máscara de red de la subred? Ejemplo: 255.255.255.0 Para averiguar esta información en un sistema que se esté ejecutando, escriba el siguiente comando. # more /etc/netmasks	
	IPv6	¿Quiere habilitar el IPv6 en esta máquina? IPv6 forma parte del protocolo de Internet TCP/IP que facilita la asignación de direcciones IP, ofreciendo una mejor seguridad y un mayor número de direcciones de Internet.	Sí/No*
Nombre de host		Nombre del sistema que se ha elegido. Para averiguar esta información en un sistema que se esté ejecutando, escriba el siguiente comando. # uname -n	
Kerberos		¿Desea configurar la seguridad Kerberos en esta máquina? Si es así, deberá recopilar la siguiente información: Dominio predeterminado: Servidor de administración: Primer KDC: (Opcional) KDC adicionales: El servicio Kerberos es una arquitectura de cliente-servidor que proporciona transacciones seguras a través de redes.	Sí/No*

TABLA 1-7 Lista de comprobación para la instalación (Continuación)

Información para la instalación		Descripción/Ejemplo	Los valores predeterminados de las respuestas se indican con un asterisco (*)
Si el sistema utiliza un servicio de nombres, aporte la siguiente información.	Servicio de nombres	¿Qué servicio de nombres debería usar este sistema? Para averiguar esta información en un sistema que se esté ejecutando, escriba el siguiente comando. # cat /etc/nsswitch.conf El servicio de nombres almacena información en una ubicación central, que permite a los usuarios, las máquinas y las aplicaciones comunicarse a través de la red. Algunos ejemplos de la información guardada son los nombres y las direcciones de host o las contraseñas y los nombres de usuarios.	NIS+/NIS/DNS/LDAP/Ninguno
	Nombre de dominio	Proporcione el nombre del dominio en el que reside el sistema. Para obtener instrucciones sobre cómo encontrar el nombre del dominio en un sistema en ejecución, consulte “Checking for the NFS Version 4 Domain” de <i>System Administration Guide: Network Services</i>.	

TABLA 1-7 Lista de comprobación para la instalación (Continuación)

Información para la instalación		Descripción/Ejemplo	Los valores predeterminados de las respuestas se indican con un asterisco (*)
	NIS+ y NIS	¿Desea especificar un servidor de nombres o prefiere que el programa de instalación encuentre uno? Si desea especificar un servidor de nombres, indique la siguiente información. Nombre del sistema del servidor: ■ Si se utilizan clientes NIS, escriba el siguiente comando para mostrar el nombre de host del servidor. # ypwhich ■ Si se utilizan clientes NIS+, escriba el siguiente comando para mostrar el nombre de host del servidor. # nisping Dirección IP del servidor: ■ Si se utilizan clientes NIS, escriba el siguiente comando para mostrar la dirección IP del servidor. # ypmatch nameserver-name hosts ■ Si se utilizan clientes NIS+, escriba el siguiente comando para mostrar la dirección IP del servidor. # nismatch nameserver-name hosts.org_dir El servicio de información de red (NIS, Network Information Service) permite administrar de forma más eficaz la red proporcionando un control centralizado de la diversa información de red como, por ejemplo, los nombres y las direcciones de las máquinas.	Especificar uno/Buscar uno*

TABLA 1-7 Lista de comprobación para la instalación (Continuación)

Información para la instalación		Descripción/Ejemplo	Los valores predeterminados de las respuestas se indican con un asterisco (*)
	DNS	Proporcione direcciones IP para el servidor de DNS. Deberá introducir un mínimo de una y un máximo de tres direcciones IP. Dirección IP del servidor: Para ver la dirección IP del servidor, escriba el siguiente comando. # getent ipnodes dns Puede introducir una lista de dominios de búsqueda para las consultas de DNS. Lista de los dominios en los que se va a realizar la búsqueda: El sistema de nombres de dominio (DNS) es el servicio de nombres que ofrece Internet para redes TCP/IP. DNS proporciona nombres de host al servicio de direcciones IP, simplifica la comunicación utilizando nombres de equipo en lugar de direcciones IP numéricas. También actúa como base de datos para la administración del correo.	
	LDAP	Proporcione la información siguiente sobre su perfil LDAP. Nombre del perfil: Servidor de perfiles: Si especifica un nivel de credencial de delegado en su perfil LDAP, reúna esta información. Nombre distintivo de vínculo de delegado: Contraseña de vínculo de delegado: El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) define un protocolo relativamente sencillo para actualizar y buscar directorios que se ejecuten en TCP/IP.	

TABLA 1-7 Lista de comprobación para la instalación (Continuación)

Información para la instalación	Descripción/Ejemplo	Los valores predeterminados de las respuestas se indican con un asterisco (*)
Ruta predeterminada	¿Desea especificar una dirección IP como ruta predeterminada o prefiere que Programa de instalación de Solaris busque una? La ruta predeterminada proporciona una vía de transferencia de tráfico entre dos redes físicas. Una dirección IP es un número único que identifica cada uno de los sistemas de una red. Las opciones son: ■ Especificar la dirección IP. Se crea un archivo <code>/etc/default/router</code> con la dirección IP especificada. Cuando se reanuncia el sistema, la dirección IP especificada se convierte en la ruta predeterminada. ■ Puede dejar que el programa de instalación de Solaris detecte una dirección IP. Sin embargo, el sistema se debe hallar en una subred que contenga un encaminador que se anuncie a sí mismo mediante el protocolo de descubrimiento de encaminador ICMP. Si está utilizando la interfaz de línea de comandos, el software detecta una dirección IP cuando se arranca el sistema. ■ Elegir Ninguna si no dispone de un encaminador o si no desea que el software detecte una dirección IP en este momento. El software intentará detectar automáticamente una dirección IP al reanunciar.	Detectar una*/Especificar una/Ninguna
Zonas horaria	¿Cómo desea especificar su zona horaria predeterminada?	Región geográfica* Desfase con respecto a GMT Archivo de zona horaria
Contraseña root	Proporcione la contraseña root para el sistema.	
Entornos nacionales	¿Qué regiones geográficas quiere que se admitan?	
SPARC: Power Management (sólo disponible en sistemas SPARC que admitan la gestión de energía)	¿Desea usar la función Power Management? Nota – Si su sistema es conforme con la normativa Energy Star versión 3 o posterior no se le solicitará dicha información.	Sí*/No
Rearranque automático o expulsión de CD/DVD	¿Desea el rearranque automático después de la instalación del software? ¿Desea la expulsión automática del CD o del DVD después de la instalación del software?	Sí*/No Sí*/No

TABLA 1-7 Lista de comprobación para la instalación (Continuación)

Información para la instalación	Descripción/Ejemplo	Los valores predeterminados de las respuestas se indican con un asterisco (*)
Instalación personalizada o predeterminada	¿Desea realizar una instalación predeterminada o una personalizada? ■ Opte por una instalación predeterminada para formatear el disco duro entero e instalar el software preseleccionado. ■ Elija una instalación personalizada para modificar el diseño del disco duro y seleccionar el software que desea instalar. Nota – El instalador de texto no le solicita que seleccione una instalación personalizada ni predeterminada. Para realizar una instalación predeterminada, acepte los valores por defecto que se muestran en el instalador de texto. Para efectuar una instalación personalizada, edite los valores que aparecen en las pantallas del instalador de texto.	Instalación predeterminada*/Instalación personalizada
Grupo de software	¿Qué grupos de software Solaris desea instalar?	Distribución completa más OEM Entero* Desarrollador Usuario final Principal Red reducida
Selección personalizada de paquetes	¿Desea agregar o suprimir paquetes de software del grupo de software Solaris que está instalando? Nota – Para seleccionar los paquetes que desea agregar o suprimir, deberá conocer las dependencias de software y cómo está empaquetado el software Solaris.	
Selección de discos	¿En qué discos desea instalar el software Solaris? Ejemplo: c0t0d0	

TABLA 1-7 Lista de comprobación para la instalación (Continuación)

Información para la instalación	Descripción/Ejemplo	Los valores predeterminados de las respuestas se indican con un asterisco (*)
x86: particionado fdisk	¿Desea crear, borrar o modificar una partición fdisk de Solaris? Todos los discos seleccionados para la distribución del sistema de archivos deben tener una partición fdisk Solaris. Si el equipo tiene partición de servicios, el programa de instalación de Solaris conserva partición de servicios de forma predeterminada. Si no desea conservar la partición de servicios, debe personalizar las particiones fdisk. Para más información sobre cómo conservar una partición de servicios, consulte “La disposición de la partición de disco de arranque predeterminada preserva la partición del servicio” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>. ¿Desea seleccionar discos para personalizar la partición fdisk? ¿Desea personalizar las particiones fdisk?	Sí/No* Sí/No*
Conservación de los datos	¿Desea conservar datos de los discos en los que está instalando el software Solaris?	Sí/No*
Sistemas de archivos con disposición automática	¿Desea que el programa de instalación disponga automáticamente los sistemas de archivos en los discos? En caso afirmativo, ¿qué sistemas de archivos deben usarse para la disposición automática? Ejemplo: /, /opt, /var En caso negativo, deberá introducir la información de configuración del sistema de archivos. Nota – De forma predeterminada, la interfaz gráfica de usuario de instalación de Solaris establece automáticamente los sistemas de archivos.	Sí*/No
Montaje de sistemas de archivos remotos	¿Este sistema necesita acceder al software situado en otro sistema de archivos? En caso afirmativo, proporcione la siguiente información sobre el sistema de archivos remoto: Servidor: Dirección IP: Sistema de archivos remoto: Punto de montaje local:	Sí/No*

TABLA 1-7 Lista de comprobación para la instalación (Continuación)

Información para la instalación	Descripción/Ejemplo	Los valores predeterminados de las respuestas se indican con un asterisco (*)
Si está realizando la instalación mediante una línea <code>t1p</code> , siga estas instrucciones.	Asegúrese de que la visualización de la ventana sea al menos de 80 columnas de ancho y 24 filas de largo. Para obtener más información, consulte <code>t1p(1)</code>. Para determinar las dimensiones actuales de la ventana <code>t1p</code>, use el comando <code>stty</code>. Para obtener más información, consulte la página de comando <code>man, stty(1)</code>.	
Compruebe la conexión Ethernet.	Si el sistema forma parte de una red, compruebe que tenga un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.	
Revise el capítulo de planificación y otra documentación relevante.	■ Consulte el capítulo completo sobre planificación o algunas de sus secciones en la Parte I, “Planificación general de una instalación o modernización de Solaris” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>. ■ Consulte las <i>notas de la versión de Solaris 10</i>, que se encuentran en http://docs.sun.com, y las notas de la versión del proveedor para garantizar que la nueva versión de Solaris admite el software que usa usted. ■ Consulte el documento <i>Solaris 10 11/06: Guía de plataformas de hardware de Sun</i> para verificar que su software está admitido. ■ Consulte la documentación que incluye el sistema para garantizar que la versión de Solaris es compatible con el sistema y los dispositivos.	

Dónde encontrar información de instalación adicional

Para obtener información adicional sobre los requisitos y las recomendaciones para instalar Solaris SO, consulte las secciones siguientes de la *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*. Este documento proporciona información sobre los requisitos del sistema y la planificación de alto nivel, como la planificación de directrices para los sistemas de archivos y la modernización.

TABLA 1-8 Referencia de instalación

Tema	Referencia
Nuevas características de instalación	Capítulo 2, “Novedades de la instalación de Solaris” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>
Planificación de la seguridad de la red	“Planificación de la seguridad de la red” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>
Recomendaciones y directrices sobre el espacio en disco	“Asignación de espacio en disco y de intercambio” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>
Recomendaciones y requisitos adicionales para modernizar al SO Solaris	“Planificación de la actualización” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i> “Lista de comprobación para la modernización” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>
Información sobre el uso de particiones x86 durante la instalación	“Recomendaciones para la partición” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>
Información sobre el arranque basado en GRUB, la tecnología de partición Zonas de Solaris y los volúmenes RAID-1 que se pueden crear durante la instalación	Parte II, “Comprensión de las instalaciones relacionadas con GRUB, Zonas de Solaris y volúmenes RAID-1” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>
Planificación del proceso de instalación general	“Mapa de tareas de instalación o modernización del software Solaris” de <i>Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización</i>

Uso del programa de instalación de Solaris (tareas)

Este capítulo explica cómo usar el Programa de instalación de Solaris del DVD del sistema operativo Solaris o el CD de Software 1 de Solaris para instalar o modernizar el software de Solaris.

Este capítulo se divide en los siguientes apartados:

- “SPARC: instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris” en la página 27
- “x86: instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris” en la página 36

Para obtener información sobre las nuevas funciones de instalación, consulte el Capítulo 2, “Novedades de la instalación de Solaris” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*. Para obtener información acerca de todas las funciones nuevas del sistema operativo Solaris, consulte *Novedades de Solaris 10*.

SPARC: instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris

Puede instalar o modernizar SO Solaris mediante el programa de Instalación de Solaris. Este apartado describe las tareas necesarias para realizar una instalación de SO Solaris, y proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar SO Solaris desde el DVD o CD.

▼ SPARC: para realizar una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris

Este procedimiento describe cómo instalar un sistema basado en SPARC independiente desde el CD o DVD.

Nota – Si desea instalar Solaris SO en un equipo o dominio que no dispone de una unidad de DVD-ROM o CD-ROM conectada directamente, puede utilizar una unidad de otro equipo. Para obtener más información, consulte el Apéndice B, “Instalación o modernización remotas (tareas)” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red*.

Antes de empezar

Realice las siguientes tareas antes de comenzar la instalación.

- Compruebe que disponga de los siguientes medios.
 - Para una instalación de DVD, el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC
 - Para una instalación desde CD:
 - CD software Solaris.
 - CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas SPARC: el programa de instalación pedirá este CD si fuera necesario para dar soporte a idiomas de regiones geográficas específicas.

Nota – Si desea modernizar un sistema que tiene zonas no globales instaladas, no es posible utilizar los CD de software Solaris. Debe utilizar el DVD del sistema operativo Solaris o una imagen de instalación en red basada en DVD.

- Compruebe que el sistema cumpla los requisitos mínimos.

El sistema debe cumplir los requisitos siguientes.

- 128 Mbytes de memoria como mínimo
- Espacio en disco: 6,8 Gbytes o más
- Velocidad del procesador: 200 MHz o superior

Para obtener información detallada sobre los requisitos del sistema, consulte [“Requisitos del sistema y recomendaciones” en la página 9](#).

- Recopile la información necesaria para instalar el SO Solaris.
 - Para un sistema que no esté en red, recopile la siguiente información.
 - Nombre de host del sistema que está instalando
 - Idioma y configuraciones regionales que tiene intención de usar en el sistema
 - Para un sistema en red, recopile la siguiente información.

Nota – Durante una instalación inicial, **Solaris 10 11/06** permite cambiar la configuración de seguridad de la red para que todos los servicios de red, excepto Secure Shell, estén desactivados o se limiten a responder sólo a las solicitudes locales. Esta opción de seguridad sólo está disponible durante una instalación inicial, no durante una modernización. En las modernizaciones se conservan los servicios configurados previamente. Si es necesario, puede restringir los servicios de red tras una modernización mediante el uso del comando `net services`. Consulte “Planificación de la seguridad de la red” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

Los servicios de red se pueden activar tras la instalación mediante el uso del comando `net services open` o activando servicios concretos utilizando comandos SMF. Consulte “Revisión de la configuración de seguridad tras la instalación” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

- Nombre de host del sistema que está instalando
- Idioma y configuraciones regionales que tiene intención de usar en el sistema
- Dirección IP del sistema
- Máscara de subred
- Tipo de servicio de nombres (por ejemplo, DNS, NIS o NIS+)
- Nombre del dominio
- Nombre de host del servidor de nombres
- Dirección IP del sistema del servidor de nombres
- Contraseña de usuario root

Para saber qué información se necesita recopilar para la instalación del sistema, consulte la [“Lista de comprobación para la instalación” en la página 16](#). Si está modernizando el sistema, consulte “Lista de comprobación para la modernización” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

- (Opcional) Realice una copia de seguridad del sistema.

Si desea conservar datos o aplicaciones existentes, realice una copia de seguridad del sistema. Para obtener información detallada sobre cómo realizar copias de seguridad en su sistema, consulte el Capítulo 24, “Backing Up and Restoring File Systems (Overview)” de *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

- 1 Inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC .**
- 2 Arranque el sistema.**
 - **Si el sistema es recién comprado, enciéndalo.**

- Si desea realizar la instalación en un sistema que está ejecutándose actualmente, cierre el sistema.

Se muestra el indicador ok.

3 Inicie Programa de instalación de Solaris.

- Para arrancar desde el DVD o CD local e iniciar la GUI de instalación de Solaris, escriba el siguiente comando.

ok **boot cdrom**

- Para arrancar desde el DVD o CD local e iniciar el instalador basado en texto en una sesión del escritorio, escriba el siguiente comando.

ok **boot cdrom - text**

text Indica que se debe ejecutar el instalador basado en texto en una sesión del escritorio. Utilice esta opción para ignorar el instalador gráfico predeterminado.

- Para arrancar desde el DVD o CD local e iniciar el instalador basado en texto en una sesión de la consola, escriba el siguiente comando.

ok **boot cdrom - nowin**

nowin Indica que se debe ejecutar el instalador basado en texto en una sesión de la consola. Utilice esta opción para ignorar el instalador gráfico predeterminado.

Para obtener información detallada acerca de la GUI de instalación de Solaris y el instalador basado en texto, consulte [“Requisitos del instalador basado en texto o de la interfaz gráfica de usuario del programa de instalación de Solaris”](#) en la página 10.

Comenzará la instalación. El programa de instalación le pide que seleccione el idioma que desea usar durante el proceso.

4 Seleccione el idioma que desea usar durante la instalación y pulse Intro.

Después de algunos segundos, aparecerá la pantalla de bienvenida del programa de instalación de Solaris.

- Si ejecuta el programa de instalación gráfico de Solaris, aparece la pantalla mostrada en la [Figura 2-1](#).
- Si ejecuta el instalador basado en texto en una sesión del escritorio, aparece la pantalla mostrada en la [Figura 2-2](#).




FIGURA 2-1 Pantalla de bienvenida del programa de instalación gráfico de Solaris




FIGURA 2-2 Pantalla de bienvenida del instalador basado en texto de Solaris

5 Haga clic en "Siguiente" para comenzar la instalación. Si se le pide, responda a las preguntas de configuración del sistema.

- Si ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación no le pedirá ningún tipo de información de configuración. Consulte el Capítulo 2, “Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas)” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red* para obtener más información.
- Si no ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación le pedirá esta información en diversas pantallas. Utilice la [“Lista de comprobación para la instalación” en la página 16](#) para responder a las preguntas de configuración.
- En una de ellas se le preguntará si desea activar los servicios de red para que los puedan utilizar clientes remotos. La respuesta predeterminada es “Sí, me gustaría activar los servicios de red para que los utilicen los clientes remotos.”

Al seleccionar "No" se crea una configuración más segura en que Secure Shell es el único servicio de red que se proporciona a los clientes remotos. Si selecciona "Sí", se activa un conjunto mayor de servicios, como en las versiones anteriores de Solaris. Puede seleccionar "No" sin problemas, dado que todos los servicios se pueden activar tras la instalación. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte “Planificación de la seguridad de la red” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

Los servicios de red se pueden activar tras la instalación mediante el uso del comando `netservices open` o activando servicios concretos utilizando comandos SMF. Consulte “Revisión de la configuración de seguridad tras la instalación” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

Una vez que haya respondido a estas preguntas, aparecerá la pantalla de bienvenida a Solaris.



FIGURA 2-3 Pantalla de bienvenida a Solaris

Aparecerá la pantalla Preguntas del instalador.

- 6 Decida si desea rearrancar el sistema y expulsar el disco automáticamente. Haga clic en "Siguiente".**

Aparecerá la pantalla Especifique soporte.

- 7 Especifique el soporte que va a usar para la instalación: Haga clic en "Siguiente".**

Aparece el panel Licencia.

- 8 Acepte el acuerdo de licencia para continuar con la instalación. Haga clic en "Siguiente".**

El programa Instalación de Solaris determina si el sistema puede modernizarse. Para realizar la modernización, el sistema debe disponer de un sistema de archivos raíz de Solaris (/). El programa de Instalación de Solaris detecta las condiciones necesarias y después moderniza el sistema.

Aparece la pantalla Seleccionar actualización o Instalación inicial.

- 9 Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización. Haga clic en "Siguiente".**

Si está modernizando un sistema que tiene zonas no globales instaladas, siga estos pasos.

- a. Cuando se le indique que seleccione instalación inicial o modernización, seleccione esto último. Haga clic en "Siguiente".**

- b. Si el sistema tiene varias particiones root (/), seleccione la partición que desea modernizar en el panel *Seleccionar versión para actualizar*.**

El programa Instalación de Solaris muestra un mensaje que indica que no puede personalizar la modernización. El programa Instalación de Solaris analiza el sistema para determinar si el sistema se puede modernizar. Se muestra el panel Preparado para la instalación.

Si el sistema sólo tiene una partición root, el programa Instalación de Solaris no le solicitará que seleccione una partición para modernizarla. La partición se selecciona automáticamente.

- c. Si desea continuar la modernización, haga clic en *Instalar ahora* en el panel *Preparado para la actualización*.**

El programa Instalación de Solaris comienza a modernizar el sistema. Tras finalizar la modernización del sistema, quizás desee corregir algunas modificaciones locales que no se preservaron. Para obtener más información, vaya al [Paso a del Paso 12](#).

Si no desea continuar con la modernización, haga clic en *Atrás* para realizar una instalación inicial.

10 Seleccione el tipo de instalación que desea realizar. Haga clic en "Siguiente".

- **Seleccione Instalación predeterminad para instalar el grupo de software de Solaris completo.**
- **Seleccione la instalación personalizada si desea realizar las siguientes tareas.**
 - Instalar un grupo de software específico
 - Instalar software adicional
 - Instalar paquetes de software específicos
 - Instalar una configuración regional específica
 - Personalizar la distribución del disco

Para obtener más información de dichos grupos de software, consulte ["Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software"](#) en la [página 14](#).

Nota – El instalador de texto no le solicita que seleccione una instalación personalizada ni predeterminada. Para realizar una instalación predeterminada, acepte los valores por defecto que se muestran en el instalador de texto. Para efectuar una instalación personalizada, edite los valores que aparecen en las pantallas del instalador de texto.

11 Si se le pide, responda a las preguntas de configuración adicionales.

Cuando haya proporcionado la información necesaria para instalar el sistema, aparecerá la pantalla "Preparado para la instalación".




FIGURA 2-4 Pantalla "Preparado para la instalación" de la instalación de Solaris

12 Haga clic en "Instalar ahora" para instalar el software de Solaris. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de Solaris.

Cuando el programa de Instalación de Solaris termina de instalar el software de Solaris, el sistema reorganiza automáticamente o le pide que reorganice manualmente.

Si instala otros productos, el sistema le pedirá que introduzca el DVD o el CD correspondiente. Para conocer los procedimientos de instalación, consulte la documentación de instalación adecuada.

Una vez finalizada la instalación, los registros se guardan en un archivo. Los registros de instalación están disponibles en los directorios `/var/sadm/system/logs` y `/var/sadm/install/logs`.

- Si ha realizado una instalación inicial, ya se ha completado el proceso de instalación. Vaya al [Paso 13](#).
- Si está modernizando el software de Solaris, es posible que necesite incorporar algunas modificaciones locales que no se hayan conservado. Continúe con el [Paso a](#).
 - a. Revise el contenido del archivo `/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup` para determinar si es necesario corregir las modificaciones locales que el Programa de instalación de Solaris no haya podido conservar.
 - b. Corrija todas las modificaciones locales que no se hayan preservado.

- 13** Si no ha seleccionado la opción de rearranque durante la instalación, arranque de nuevo el sistema.

reboot

Errores más frecuentes

Si ha detectado algún problema durante la instalación o la modernización, consulte el Apéndice A, “Resolución de problemas (tareas)” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas*.

x86: instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris

Puede instalar o modernizar SO Solaris mediante el programa de Instalación de Solaris. Este apartado describe las tareas necesarias para realizar una instalación de Solaris SO, y proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar Solaris SO desde el DVD o CD.

▼ x86: para realizar una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris con GRUB

Los programas de instalación de Solaris para los sistemas basados en x86 utilizan el cargador de arranque GRUB. Este procedimiento describe cómo instalar un sistema basado en x86 independiente con el cargador de arranque GRUB desde el CD o DVD. Para obtener más información sobre el cargador de arranque GRUB, consulte el Capítulo 6, “Arranque basado en GRUB para la instalación de Solaris” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

Nota – Si desea instalar Solaris SO en un equipo o dominio que no dispone de una unidad de DVD-ROM o CD-ROM conectada directamente, puede utilizar una unidad de otro equipo. Para obtener más información, consulte el Apéndice B, “Instalación o modernización remotas (tareas)” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red*.

Antes de empezar

Realice las siguientes tareas antes de comenzar la instalación.

- Compruebe que disponga de los siguientes soportes.
 - Si instala desde un DVD, use el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86.
 - Si instala desde un CD, use lo siguiente:
 - CD de software Solaris.

- CD de idiomas de Solaris para plataformas x86: el programa de instalación pedirá este CD si fuera necesario para admitir idiomas de regiones geográficas específicas.

Nota – Si desea modernizar un sistema que tiene zonas no globales instaladas, no es posible utilizar los CD de software Solaris. Debe utilizar el DVD del sistema operativo Solaris o una imagen de instalación en red basada en DVD.

- Compruebe la BIOS del sistema para asegurarse de que puede utilizar un CD o DVD para arrancar el sistema.
- Adquiera las modernizaciones ITU (Install Time Updates) o los controladores necesarios para instalar Solaris SO en su hardware. Para determinar si necesita ITU o controladores adicionales, consulte la documentación del hardware.
- Compruebe que el sistema cumpla los requisitos mínimos.

El sistema debe cumplir los requisitos siguientes.

- 512 Mbytes de memoria como mínimo
- Espacio en disco: 6,8 Gbytes o más
- Velocidad del procesador: 120 MHz o superior con coma flotante de hardware

Para obtener información detallada sobre los requisitos del sistema, consulte “[Requisitos del sistema y recomendaciones](#)” en la [página 9](#).

Si instala Solaris SO en un sistema no fabricado por Sun Microsystems, Inc., consulte la lista de compatibilidad de hardware de Solaris en <http://www.sun.com/bigadmin/hcl> antes de comenzar la instalación.

- Recopile la información necesaria para instalar el SO Solaris.
 - Para un sistema que no esté en red, recopile la siguiente información.
 - Nombre de host del sistema que está instalando
 - Idioma y configuraciones regionales que tiene intención de usar en el sistema
 - Para un sistema en red, recopile la siguiente información.

Nota – Durante una instalación inicial, **Solaris 10 11/06** permite cambiar la configuración de seguridad de la red para que todos los servicios de red, excepto Secure Shell, estén desactivados o se limiten a responder sólo a las solicitudes locales. Esta opción de seguridad sólo está disponible durante una instalación inicial, no durante una modernización. En las modernizaciones se conservan los servicios configurados previamente. Si es necesario, puede restringir los servicios de red tras una modernización mediante el uso del comando `net services`. Consulte “Planificación de la seguridad de la red” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

Los servicios de red se pueden activar tras la instalación mediante el uso del comando `net services open` o activando los servicios individuales utilizando comandos SMF. Consulte “Revisión de la configuración de seguridad tras la instalación” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

- Nombre de host del sistema que está instalando
- Idioma y configuraciones regionales que tiene intención de usar en el sistema
- Dirección IP del sistema
- Máscara de subred
- Tipo de servicio de nombres (por ejemplo, DNS, NIS o NIS+)
- Nombre del dominio
- Nombre de host del servidor de nombres
- Dirección IP del sistema del servidor de nombres
- Contraseña de usuario root

Para conocer la información que debe recopilar para la instalación del sistema, consulte “[Lista de comprobación para la instalación](#)” en la [página 16](#). Si está modernizando el sistema, consulte “Lista de comprobación para la modernización” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

- (Opcional) Realice una copia de seguridad del sistema.

Si desea conservar datos o aplicaciones existentes, realice una copia de seguridad del sistema. Para obtener información detallada sobre cómo realizar copias de seguridad en su sistema, consulte el Capítulo 24, “Backing Up and Restoring File Systems (Overview)” de *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

1 Inserte el medio adecuado en el sistema.

Si arranca desde DVD del sistema operativo Solaris o el CD Software 1 de Solaris , inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.

Es posible que necesite configurar la BIOS para que permita el arranque desde un DVD o CD. Para más información sobre el procedimiento de configuración, consulte la documentación de su hardware.

2 Para arrancar el sistema, primero apáguelo y enciéndalo después.

3 Si debe configurar manualmente la BIOS para que el arranque se realice desde un CD o DVD, escriba la secuencia de claves adecuadas para interrumpir el proceso de arranque del sistema.

Modifique la prioridad de arranque de la BIOS y salga de ella para volver al programa de instalación.

Se ejecutará una comprobación de la memoria y se detectará el hardware. La pantalla se renueva. Se muestra el Menú GRUB.

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
```

```
+-----+
| Solaris                                     |
| Solaris Serial Console ttya                |
| Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) |
|                                             |
|                                             |
+-----+
```

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.

Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line.

4 Seleccione la opción de instalación adecuada.

- **Si desea instalar el SO Solaris desde el CD o DVD en el sistema actual, seleccione Solaris y luego pulse Intro.**

Seleccione esta opción si desea instalar el sistema utilizando los valores predeterminados.

- **Si desea instalar el SO Solaris y enviar la salida de la pantalla a la consola de puerto serie ttya (COM1), seleccione Consola en puerto serie ttya de Solaris.**

Seleccione esta opción si desea cambiar la pantalla del sistema a un dispositivo que esté conectado al puerto serie COM1.

- **Si desea instalar el SO Solaris y enviar la salida de la pantalla a la consola de puerto serie ttyb (COM2), seleccione Consola en puerto serie ttyb de Solaris.**

Seleccione esta opción si desea cambiar la pantalla del sistema a un dispositivo que esté conectado al puerto serie COM2.

- **Si desea instalar el SO Solaris con argumentos de arranque específicos, siga estos pasos.**

Es posible que desee utilizar argumentos de arranque específicos para personalizar la configuración del sistema durante la instalación.

- a. **En Menú GRUB, seleccione la opción de instalación que desea editar y pulse e.**

En Menú GRUB se muestran comandos de arranque que son parecidos al siguiente texto.

```
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
module /boot/x86.miniroot
```

- b. **Use las teclas de flecha para seleccionar la entrada de arranque que desea editar y pulse e.**

El comando de arranque que desea editar se muestra en la ventana de edición de GRUB.

- c. **Edite el comando escribiendo los argumentos u opciones de arranque que desea utilizar.**

La sintaxis de comando para el menú de edición de Grub es la siguiente.

```
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
install [url|ask] -B options soporte_instalación=tipo_soporte
```

Para obtener más información sobre la sintaxis de comandos y los argumentos de arranque, consulte el Capítulo 8, “Instalación desde la red (referencia de comandos)” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red*.

- d. **Para volver al menú GRUB, pulse Intro.**

Aparece el menú de GRUB. Se mostrarán las modificaciones que se hayan realizado al comando de arranque.

- e. **Para comenzar la instalación, escriba b en el menú GRUB.**

El programa de Instalación de Solaris comprueba el disco de arranque predeterminado en busca de los requisitos para instalar o modernizar el sistema. Si la Instalación de Solaris no puede detectar la configuración del sistema, le pedirá que especifique la información que falta.

Una vez completada la comprobación, aparece la pantalla de selección de instalación.

5 Seleccione un tipo de instalación.

La pantalla de selección de la instalación muestra las siguientes opciones.

Select the type of installation you want to perform:

- 1 Solaris Interactive
- 2 Custom JumpStart
- 3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
- 4 Solaris Interactive Text (Console session)
- 5 Apply driver updates

6 Single user shell

Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
Alternatively, enter custom boot arguments directly.

If you wait 30 seconds without typing anything,
an interactive installation will be started.

- **Para instalar el sistema operativo Solaris, seleccione una de las siguientes opciones.**
 - **Para realizar la instalación con la GUI de instalación de Solaris, escriba 1 y pulse Intro.**
 - **Para realizar la instalación con el instalador basado en texto interactivo en una sesión del escritorio, escriba 3 y pulse Intro. También puede escribir `b - text` en el indicador del sistema.**

Seleccione este tipo de instalación para ignorar el instalador gráfico predeterminado y ejecutar el instalador basado en texto.

- **Para realizar la instalación con el instalador basado en texto en una sesión de la consola, escriba 4 y pulse Intro. También puede escribir `b - text` en el indicador del sistema.**

Seleccione este tipo de instalación para ignorar el instalador gráfico predeterminado y ejecutar el instalador basado en texto.

Si desea llevar a cabo una instalación personalizada sin supervisión de JumpStart (opción 2), consulte la *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas*.

Para obtener información detallada acerca de la GUI de instalación de Solaris y el instalador basado en texto, consulte [“Requisitos del sistema y recomendaciones” en la página 9](#).

El sistema configura los dispositivos y las interfaces y busca los archivos de configuración. La utilidad `kdmconfig` detecta los controladores necesarios para configurar el teclado, la pantalla y el ratón en el sistema. Se iniciará el programa de instalación. Vaya al [Paso 6](#) para continuar con la instalación.

- **Para realizar las tareas de administración de sistema antes de la instalación, elija una de las siguientes opciones.**
 - **Para actualizar los controladores o instalar una actualización ITU, inserte el medio de actualización, escriba 5 y pulse Intro.**

Es posible que necesite actualizar los controladores o instalar una ITU para que el sistema operativo Solaris se ejecute en su sistema. Siga las instrucciones para la actualización de controlador o ITU para instalar la actualización.

- **Para realizar tareas de administración de sistema, escriba 6 y luego pulse Intro.**

Es posible que desee utilizar un único intérprete de comandos de usuario si necesita realizar tareas de administración de sistema en el equipo antes de la instalación. Para obtener información acerca de las tareas de administración del sistema que puede realizar antes de la instalación, consulte la *System Administration Guide: Basic Administration*.

Tras realizar estas tareas de administración de sistema, se mostrará la lista de opciones anterior. Seleccione la opción adecuada para continuar la instalación.

6 Decida si necesita modificar la configuración.

Nota – Si la utilidad `kdmconfig` no puede detectar el controlador de vídeo del sistema, lo que hace es seleccionar el controlador VGA 640x480. La GUI de Instalación de Solaris no puede mostrarse con el controlador VGA 640x480. Por lo tanto, aparecerá el instalador basado en texto de Instalación de Solaris. Si desea usar la GUI de Instalación de Solaris, con `kdmconfig` puede seleccionar el controlador de vídeo correcto para el sistema.

- **Si no necesita modificar la configuración, deje que la pantalla Configuración de sistema Windows para la instalación se cierre sola. Vaya al [Paso 12](#).**
- **Si necesita modificar la configuración, siga estos pasos,**

- a. **Pulse la tecla ESC.**

Nota – Debe mantener pulsada la tecla ESC durante cinco segundos para interrumpir la instalación y modificar las preferencias.

Aparecerá la pantalla `kdmconfig` – Introducción.

- b. **Examine la información de configuración de la pantalla `kdmconfig` – Ver y editar la configuración del sistema Windows y determine los dispositivos que tiene que editar.**
- c. **Seleccione el dispositivo que desea modificar y pulse F2_Continue.**
- d. **Seleccione el controlador adecuado para el dispositivo y pulse F2_Continue.**
- e. **Repita los procedimientos del [Paso a](#) al [Paso b](#) para cada dispositivo que necesite modificar.**
- f. **Cuando haya terminado, seleccione No changes needed – Test/Save and Exit y pulse F2_Continue.**

Aparecerá la pantalla `kdmconfig` Window System Configuration Test .

g. Pulse F2_Continue.

La pantalla se renueva y aparece la paleta y patrones visuales de la pantalla `kdmconfig` Window System Configuration Test.

h. Mueva el puntero y examine los colores que se muestran en la paleta para estar seguro de que se muestren correctamente.

- Si los colores no se muestran correctamente, haga clic en No. Si es posible, pulse cualquier tecla o espere hasta que `kdmconfig` salga automáticamente de la pantalla `kdmconfig - Window System Configuration Test`. Repita del [Paso a](#) al [Paso h](#) hasta que se muestren correctamente los colores y pueda mover el puntero en la forma prevista.
- Si los colores se muestran correctamente, haga clic en Sí.

Transcurridos unos segundos, aparecerá la pantalla de selección de idioma.

7 Seleccione el idioma que desea usar durante la instalación y pulse Intro.

Después de algunos segundos, aparecerá la pantalla del programa de instalación de Solaris.

- Si ejecuta el programa de instalación gráfico de Solaris, aparece la pantalla mostrada en la [Figura 2-5](#).
- Si ejecuta el instalador basado en texto en una sesión del escritorio, aparece la pantalla mostrada en la [Figura 2-6](#).




FIGURA 2-5 Pantalla de bienvenida del programa de instalación gráfico de Solaris




FIGURA 2-6 Pantalla de bienvenida del programa de instalación basado en texto de Solaris

8 Haga clic en "Siguiente" para comenzar la instalación. Si se le pide, responda a las restantes preguntas de configuración del sistema.

- Si ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación no le pedirá ningún tipo de información de configuración. Consulte el Capítulo 2, “Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas)” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red* para obtener más información.
- Si no ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación le pedirá esta información en diversas pantallas. Utilice la [“Lista de comprobación para la instalación” en la página 16](#) para responder a las preguntas de configuración.
- En una de ellas se le preguntará si desea activar los servicios de red para que los puedan utilizar clientes remotos. La respuesta predeterminada es “Sí, me gustaría activar los servicios de red para que los utilicen los clientes remotos.”

Al seleccionar "No" se crea una configuración más segura en que Secure Shell es el único servicio de red que se proporciona a los clientes remotos. Si selecciona "Sí", se activa un conjunto mayor de servicios, como en las versiones anteriores de Solaris. Puede seleccionar "No" sin problemas, dado que todos los servicios se pueden activar tras la instalación. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte “Planificación de la seguridad de la red” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

Los servicios de red se pueden activar tras la instalación mediante el uso del comando `net services open` o activando los servicios individuales utilizando comandos SMF. Consulte “Revisión de la configuración de seguridad tras la instalación” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización*.

Una vez que haya respondido a las preguntas de configuración, aparecerá el panel de bienvenida de Solaris.



FIGURA 2-7 Pantalla de bienvenida a Solaris

- 9 **Decida si desea rearrancar el sistema y expulsar el disco automáticamente. Haga clic en "Siguiente".**

Aparecerá la pantalla Especifique soporte.

- 10 **Especifique el soporte que va a usar para la instalación: Haga clic en "Siguiente".**

Aparece la pantalla Licencia.

- 11 **Acepte el acuerdo de licencia para continuar con la instalación. Haga clic en "Siguiente".**

El programa Instalación de Solaris determina si el sistema puede modernizarse. Para realizar la modernización, el sistema debe disponer de un sistema de archivos raíz de Solaris (/). El programa de Instalación de Solaris detecta las condiciones necesarias y después moderniza el sistema.

Aparece la pantalla Seleccionar actualización o Instalación inicial.

- 12 **Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización. Haga clic en "Siguiente".**

Nota – Si ha restaurado el diagnóstico o partición de servicios en el sistema antes de iniciar la instalación, es posible que no pueda modernizar Solaris SO. Para obtener más información, consulte “No se ha creado de forma predeterminada la partición de servicio en los sistemas sin partición de servicio” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización*.

Si está modernizando un sistema que tiene zonas no globales instaladas, siga estos pasos.

- a. **Cuando se le indique que seleccione instalación inicial o modernización, seleccione esto último. Haga clic en "Siguiente".**
- b. **Si el sistema tiene varias particiones root (/), seleccione la partición que desea modernizar en el panel Seleccionar versión para actualizar.**

El programa Instalación de Solaris muestra un mensaje que indica que no puede personalizar la modernización. El programa Instalación de Solaris analiza el sistema para determinar si el sistema se puede modernizar. Se muestra el panel Preparado para la instalación.

Si el sistema sólo tiene una partición root, el programa Instalación de Solaris no le solicitará que seleccione una partición para modernizarla. La partición se selecciona automáticamente.

- c. **Si desea continuar la modernización, haga clic en Instalar ahora en el panel Preparado para la actualización.**

El programa Instalación de Solaris comienza a modernizar el sistema. Tras finalizar la modernización del sistema, quizás desee corregir algunas modificaciones locales que no se preservaron. Para obtener más información, vaya al [Paso a](#) del [Paso 15](#).

Si no desea continuar con la modernización, haga clic en Atrás para realizar una instalación inicial.

13 **Seleccione el tipo de instalación que desea realizar. Haga clic en "Siguiente".**

- **Seleccione Instalación predeterminad para instalar el grupo de software de Solaris completo.**
- **Seleccione la instalación personalizada si desea realizar las siguientes tareas.**
 - Instalar un grupo de software específico
 - Instalar software adicional
 - Instalar paquetes de software específicos
 - Instalar una configuración regional específica
 - Personalizar la distribución del disco

Para obtener más información de dichos grupos de software, consulte [“Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software” en la página 14](#). Para obtener más información acerca de la personalización de las particiones `fdisk`, consulte [“Recomendaciones para la partición” de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización](#).

Nota – El instalador de texto no le solicita que seleccione una instalación personalizada ni predeterminada. Para realizar una instalación predeterminada, acepte los valores por defecto que se muestran en el instalador de texto. Para efectuar una instalación personalizada, edite los valores que aparecen en las pantallas del instalador de texto.

14 Si se le pide, responda a las preguntas de configuración adicionales.

Quando haya proporcionado la información necesaria para instalar el sistema, aparecerá la pantalla "Preparado para la instalación".




FIGURA 2-8 Pantalla "Preparado para la instalación" de la instalación de Solaris

15 Haga clic en "Instalar ahora" para instalar el software de Solaris. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de Solaris y cualquier otro software del sistema.

Quando el programa Instalación de Solaris termine de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente o le pide que rearranque manualmente.

Quando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Los registros de instalación se encuentran en los directorios /var/sadm/system/logs y /var/sadm/install/logs.

- Si ha realizado una instalación inicial, ya se ha completado el proceso de instalación. Vaya al [Paso 16](#).

- Si está modernizando el software Solaris, deberá corregir algunas modificaciones locales que no se han mantenido. Vaya al [Paso a](#).
 - a. Revise el contenido del archivo `/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup` para determinar si necesita corregir las modificaciones locales que el Programa de instalación de Solaris no haya podido conservar.
 - b. Corrija todas las modificaciones locales que no se hayan preservado.

- 16 Si no ha seleccionado la opción de re arranque durante la instalación, arranque de nuevo el sistema.

reboot

Más información Pasos siguientes

Si instala varios sistemas operativos en el equipo, deberá indicarle al cargador de arranque GRUB que reconozca estos sistemas operativos para que arranque. Para obtener más información, consulte “Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu” de *System Administration Guide: Basic Administration*.

Errores más frecuentes

Si detecta algún problema durante la instalación o la modernización, consulte el Apéndice A, “Resolución de problemas (tareas)” de *Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas*.

Índice

A

- archivos de registro, instalación de modernización, 35
- archivos de salida, registro de modernización, 35
- arranque del sistema
 - sistemas basados en SPARC, 29
 - sistemas basados en x86, 39

B

- BIOS
 - definición de prioridad de arranque, 39
 - requisitos, 37

C

- comando `stty`, 25
- comandos para iniciar la instalación, sistemas basados en SPARC, 30
- comandos para iniciar una instalación, sistemas basados en x86, 40
- configuración de dispositivo, modificación, 42
- configuración de una consola en puerto serie, 39
- configuración del teclado, pantalla y dispositivo de puntero, 42
- consola en puerto serie, 39
- controladores de dispositivo, instalación, 40

D

- definición de la prioridad de arranque en la BIOS del sistema, 39
- direcciones IP, especificación de una ruta predeterminada, 22
- distribución completa, descripción, 14-16
- distribución completa más OEM, descripción, 14-16

E

- espacio en disco, requisitos para grupos de software, 15

G

- GRUB, instalación de sistemas basados en x86 con, 36-49
- grupo de software de compatibilidad de red reducida
 - descripción, 14-16
 - tamaño, 15
- grupo de software de compatibilidad del sistema principal
 - descripción, 14-16
 - tamaño, 15
- grupo de software para desarrolladores, descripción, 14-16
- grupo de software para usuario final, descripción, 14-16
- grupo de software Solaris de distribución completa, tamaño, 15

grupo de software Solaris de distribución completa más OEM, tamaño, 15
 grupo de software Solaris para desarrolladores, tamaño, 15
 grupo de software Solaris para usuarios finales, tamaño, 15
 grupos de software, 15

I

idioma, selección durante la instalación, 30, 43
 información requerida para la instalación, 16-25
 inicio de la instalación
 sistemas basados en SPARC, 30
 sistemas basados en x86, 41
 instalación
 controladores de dispositivo, 40
 información requerida, 16-25
 instalar actualizaciones (ITUs), 40
 sistemas basados en SPARC, 27-36
 sistemas basados en x86, 36-49
 instalación, sistemas x86 con GRUB, 36-49
 instalación personalizada, descripción, 34
 instalador basado en texto
 comando de inicio en una sesión de consola (sistemas basados en x86), 41
 comando de inicio en una sesión de escritorio (sistemas basados en SPARC), 30
 comando de inicio en una sesión de escritorio (sistemas basados en x86), 41
 descripción, 11
 requisitos de memoria, 11
 instalar actualizaciones (ITUs), instalación, 40
 instrucciones
 instalación de sistemas basados en SPARC, 27-36
 instalación de sistemas basados en x86, 36-49
 interfaz gráfica de usuario (GUI)
 comando de inicio (sistemas basados en x86), 41
 comandos para iniciar (sistemas basados en SPARC), 30
 descripción, 11
 requisitos de memoria, 11

K

kdmconfig, configuración de dispositivos periféricos con, 42
 Kerberos, información para configurar, 18

L

lista de comprobación para la instalación, 16-25

M

medios necesarios para la instalación, sistemas basados en SPARC, 28
 modernización
 archivo de registro, 35
 sistemas basados en SPARC, 27-36
 sistemas basados en x86, 36-49
 sistemas con zonas no globales instaladas
 instrucciones de sistemas basados en SPARC, 27-36
 instrucciones de sistemas basados en x86, 36-49
 tareas posteriores a la instalación
 sistemas basados en SPARC, 35
 sistemas basados en x86, 49
 modificación de la configuración del dispositivo durante la instalación, 42

P

pantalla, configuración para sistemas basados en x86, 42
 pantalla Preparado para la instalación, 34
 partición, descripción, 9
 preparación de la instalación, información necesaria antes de la instalación, 16-25
 preparación para la instalación, sistemas basados en SPARC, 28
 preparar instalación, información necesaria antes de la instalación, 17-25
 prioridad de arranque, definición en la BIOS del sistema, 39
 Programa de instalación de Solaris, 27-49

Programa de instalación de Solaris (*Continuación*)
 descripción, 10-12
 instalador basado en texto
 comando de inicio en una sesión de consola
 (sistemas basados en x86), 41
 comando de inicio en una sesión de escritorio
 (sistemas basados en SPARC), 30
 comando de inicio en una sesión de escritorio
 (sistemas basados en x86), 41
 descripción, 11
 interfaz gráfica de usuario (GUI)
 comando de inicio (sistemas basados en x86), 41
 comando para iniciar (sistemas basados en
 SPARC), 30
 descripción, 11
 programa de instalación de Solaris
 modernización de sistemas con zonas no globales
 instaladas
 instrucciones de sistemas basados en x86, 36-49
 Programa de instalación de Solaris
 pantalla Preparado para la instalación
 sistemas basados en SPARC, 34
 sistemas basados en x86, 48
 requisitos de memoria, 11
 programa de instalación Solaris
 instrucciones de GRUB, 36-49
 modernización de sistemas con zonas no globales
 instaladas
 instrucciones de sistemas basados en
 SPARC, 27-36

R

ratón, configuración para sistemas basados en x86, 42
 recopilación de información antes de la
 instalación, 16-25
 reparación de la instalación, sistemas basados en
 x86, 36
 requisitos, 9-16
 BIOS, 37
 para ver Programa de instalación de Solaris, 11
 medios
 sistemas basados en SPARC, 28
 memoria, 10

requisitos (*Continuación*)
 soportes
 sistemas basados en x86, 36
 requisitos de memoria para ver Programa de instalación
 de Solaris, 11
 requisitos del sistema, 9-16
 requisitos previos de instalación
 sistemas basados en SPARC, 28
 sistemas basados en x86, 36

S

segmento, descripción, 9
 sistemas basados en SPARC
 instrucciones para la instalación, 27-36
 modernización con zonas no globales
 instaladas, 27-36
 preparación para la instalación, 28
 sistemas basados en x86
 arranque, 39
 instalación con GRUB, 36-49
 instrucciones para la instalación, 36-49
 modernización con zonas no globales
 instaladas, 36-49
 preparación de la instalación, 36
 requisitos de la BIOS, 37
 soportes necesarios para la instalación, sistemas basados
 en x86, 36

T

teclado, configuración para sistemas basados en
 x86, 42

Z

zonas, modernización de sistemas con
 instrucciones de sistemas basados en SPARC, 27-36
 instrucciones de sistemas basados en x86, 36-49

