



Guide d'installation de Solaris 10 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

Référence : 819-0329-12
Décembre 2005

Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. has intellectual property rights relating to technology embodied in the product that is described in this document. Tout particulièrement, et cela sans limitation, les droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plusieurs brevets U.S. ou des demandes de brevet en attente aux États-Unis et dans d'autres pays.

Droits du gouvernement des États-Unis – Logiciel commercial Les utilisateurs de l'État sont soumis au contrat de licence standard de Sun Microsystems, Inc. ainsi qu'aux clauses applicables du FAR et de ses suppléments.

La distribution du logiciel peut s'accompagner de celle de composants mis au point par des tiers.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD, licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays, exclusivement concédée en licence par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, le logo Solaris, le logo Java Coffee Cup, docs.sun.com, JumpStart, Solaris Flash, Sun One Application Server, Java et Solaris sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Toutes les marques déposées SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques commerciales ou déposées de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques déposées SPARC sont constitués selon une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

OPEN LOOK et l'interface graphique utilisateur Sun™ sont développés par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et ses concessionnaires. Sun reconnaît les efforts de pionnier de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox pour l'interface graphique Xerox, cette licence couvrant également les bénéficiaires d'une licence Sun qui utilisent l'interface graphique OPEN LOOK et qui, en outre, se conforment aux contrats de licence écrits de Sun.

Les produits mentionnés dans cet ouvrage et les informations qu'il contient sont régis par les lois des États-Unis sur le contrôle à l'exportation et peuvent également être sujets aux lois d'autres pays sur l'importation et l'exportation. L'utilisation directe ou indirecte de missiles, d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques, tant sur terre qu'en mer, est strictement interdite. Les exportations ou réexportations vers les pays sous embargo américain, ou vers des entités figurant sur les listes d'exclusion des exportations américaines, y compris, mais de manière non exhaustive, la liste des personnes refusées et la liste de ressortissants spécifiquement désignés, sont rigoureusement interdites.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET TOUTES LES AUTRES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.



060123@13215



Table des matières

Préface	13
Partie I Planification d'une installation ou d'une mise à niveau de Solaris	17
1 Nouveautés de l'installation de Solaris	19
Les nouveautés de Solaris 10 1/06 pour l'installation de Solaris	19
Mise à niveau du système d'exploitation Solaris quand des zones non globales sont installées	19
x86 : Initialisation GRUB	20
Modifications de la prise en charge des mises à niveau pour les versions de Solaris	21
Nouveautés dans l'installation de Solaris 10 3/05	22
Modifications concernant l'installation de Solaris, en particulier la centralisation de la procédure	22
Amélioration des patches et des packages d'installation JumpStart personnalisée	24
Configuration de plusieurs interfaces réseau lors de l'installation	24
SPARC : Modifications du package 64 bits	25
Création d'un nouvel environnement d'initialisation par la méthode d'installation JumpStart personnalisée.	25
Groupe de logiciels Reduced Networking	26
Modification des tables de partitionnement de disque à l'aide d'une table des matières virtuelle	26
x86 : modification de la distribution de la partition de disque d'initialisation par défaut	26

2	Installation et mise à niveau de Solaris (Présentation)	29
	Liste des tâches : installation ou mise à niveau du logiciel Solaris	29
	Installation à partir de votre réseau ou à partir du DVD ou des CD ?	32
	Installation initiale ou mise à niveau ?	33
	Installation initiale	33
	Mise à niveau	34
	Choix d'une méthode d'installation de Solaris	34
	Sun Java System Application Server Platform Edition 8	37
3	Installation et mise à niveau de Solaris (planification)	39
	Configuration système requise et recommandations	40
	Allocation d'espace disque et de swap	42
	Recommandations générales de planification d'espace disque	42
	Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels	44
	Mise à niveau	46
	Limites de la mise à niveau	47
	Programmes de mise à niveau	47
	Installation d'une archive Solaris Flash au lieu d'une mise à niveau	49
	Mise à niveau avec réaffectation d'espace disque	50
	Sauvegarde des systèmes avant la mise à niveau	51
	Détermination de la version du système d'exploitation Solaris exécutée par le système	51
	Valeurs des versions localisées	51
	Les noms et les groupes de plates-formes	52
	Installing and Configuring Zones	52
	Technologie de partitionnement Solaris Zones (Présentation)	53
	Solaris Zones (Planification)	55
	SPARC : Modifications apportées au conditionnement 64 bits	57
	x86 : Recommandations pour le partitionnement	58
	La configuration par défaut des partitions du disque d'initialisation conserve la partition de service	59
4	Collecte d'informations avant la mise à niveau (planification)	61
	Liste de vérification en vue d'une mise à niveau	61
5	x86 : Initialisation GRUB pour une installation Solaris	71
	x86 : GRUB Based Booting (Overview)	71

x86 : Fonctionnement de l'initialisation GRUB	72
x86 : Conventions de noms de périphériques GRUB	73
x86 : Informations relatives aux installations GRUB	73
x86 : Initialisation GRUB (Planification)	74
x86 : Installation GRUB à partir du réseau	75
Description du menu GRUB principal	75
x86 : Localisation du fichier menu .lst du menu GRUB (Tâches)	79
▼ Localisation du fichier menu .lst du menu GRUB	80
▼ Localisation du fichier menu .lst du menu GRUB lorsque le fichier actif menu .lst se trouve dans un environnement d'initialisation différent	80
▼ Localisation du fichier menu .lst du menu GRUB lorsqu'un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade est monté	81
▼ Localisation du fichier menu .lst du menu GRUB lorsque votre système est doté d'une partition d'initialisation x86	82

Partie II Mise à niveau avec Solaris Live Upgrade 85

6 Solaris Live Upgrade – Présentation	87
Introduction à Solaris Live Upgrade	87
Procédure de Solaris Live Upgrade	88
Création d'un environnement d'initialisation	90
Création d'un environnement d'initialisation comportant des systèmes de fichiers de volume RAID-1	95
Procédure de mise à niveau d'un environnement d'initialisation	102
Activation d'un environnement d'initialisation	105
Rétablissement de l'environnement d'initialisation d'origine	107
Maintenance d'un environnement d'initialisation	108
7 Solaris Live Upgrade – Planification	109
Configuration minimale requise par Solaris Live Upgrade	109
Configuration minimale requise par Solaris Live Upgrade	110
Installation de Solaris Live Upgrade	110
Espace disque minimum requis par Solaris Live Upgrade	113
Configuration minimale requise par Solaris Live Upgrade pour la création de volumes RAID-1 (miroirs)	113
Mise à niveau d'un système à l'aide de packages ou de patches	114
Conseils relatifs à la création de systèmes de fichiers à l'aide de la commande lucreate	116

Conseils de sélection de tranches pour les systèmes de fichiers	116
Conseils de sélection d'une tranche pour le système de fichiers racine (/)	117
Directives pour la sélection de tranches de systèmes de fichiers miroirs	117
Directives pour la sélection d'une tranche d'un système de fichiers swap	119
Conseils de sélection de tranches pour des systèmes de fichiers partagés	121
Personnalisation du contenu d'un nouvel environnement d'initialisation	122
Synchronisation de fichiers entre les environnements d'initialisation	123
Ajout de fichiers au fichier <code>/etc/lu/syncclist</code>	123
Lancement d'une synchronisation entre deux environnements d'initialisation	124
x86 : Activation d'un environnement d'initialisation avec le menu GRUB	125
Utilisation de Solaris Live Upgrade à partir d'un système distant	126
8 Utilisation de Solaris Live Upgrade pour créer un environnement d'initialisation – Tâches	127
À propos des interfaces de Solaris Live Upgrade	127
Utilisation des menus de Solaris Live Upgrade	128
Liste des tâches à effectuer en vue de l'installation de Solaris Live Upgrade et de la création d'environnements d'initialisation	129
Installation de Solaris Live Upgrade	130
Installation de patches requis par Solaris Live Upgrade	131
▼ Pour installer les patches requis	132
▼ Pour installer Solaris Live Upgrade avec la commande <code>pkgadd</code>	132
▼ Pour installer Solaris Live Upgrade avec le programme d'installation Solaris	132
Démarrage et arrêt de Solaris Live Upgrade (Interface utilisateur en mode caractère)	133
▼ Démarrage des menus de Solaris Live Upgrade	134
▼ Arrêt des menus de Solaris Live Upgrade	135
Création d'un environnement d'initialisation	135
▼ Création d'un environnement d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)	135
▼ Création d'un nouvel environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)	141
▼ Création d'un environnement d'initialisation et fusion des systèmes de fichiers (interface de ligne de commande)	144
▼ Création d'un environnement d'initialisation et scission de ses systèmes de fichiers (interface de ligne de commande)	146
▼ Création d'un environnement d'initialisation et reconfiguration de son swap (interface de ligne de commande)	148

▼ Création d'un environnement d'initialisation et reconfiguration de son swap d'après une liste (interface de ligne de commande)	150
▼ Création d'un environnement d'initialisation et copie d'un système de fichiers partageable (interface de ligne de commande)	152
▼ Création d'un environnement d'initialisation depuis une autre source (interface de ligne de commande)	154
▼ Création d'un environnement d'initialisation vide depuis une archive Solaris Flash (interface de ligne de commande)	156
▼ Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande)	158
▼ Création d'un environnement d'initialisation et personnalisation du contenu (interface de ligne de commande)	164
9 Procédure de mise à niveau avec Solaris Live Upgrade (Tâches)	169
Liste des tâches de mise à niveau d'un environnement d'initialisation	170
Procédure de mise à niveau d'un environnement d'initialisation	170
Directives pour la mise à niveau	171
▼ Mise à niveau d'une image du système d'exploitation sur un environnement d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)	172
▼ Mise à niveau d'une image du système d'exploitation sur un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)	173
▼ Mise à niveau d'une image du système d'exploitation à partir de plusieurs CD (interface de ligne de commande)	174
▼ Ajout de packages à une image de système d'exploitation dans un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)	176
▼ Ajout de patches à une image de système d'exploitation dans un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)	177
▼ Obtention d'informations sur les packages installés dans un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)	178
Mise à niveau à l'aide d'un profil JumpStart	179
▼ Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade	180
▼ Test d'un profil en vue de son utilisation par Solaris Live Upgrade	184
▼ Mise à jour à l'aide d'un profil et de Solaris Live Upgrade (interface de ligne de commande)	186
Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation	187
▼ Installation d'une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)	189
▼ Pour installer une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)	190
▼ Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande)	191

▼ Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un mot-clé de profil (interface de ligne de commande) 193

Activation d'un environnement d'initialisation 194

Configuration requise et restrictions relatives à l'activation d'un environnement d'initialisation 194

▼ x86 : (Facultatif) mise à jour de la disquette d'initialisation avant l'activation de l'environnement d'initialisation 195

▼ Activation d'un environnement d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère) 196

▼ Activation d'un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande) 197

▼ Activation d'un environnement d'initialisation et synchronisation des fichiers (interface de ligne de commande) 198

x86 : Activation d'un environnement d'initialisation avec le menu GRUB 199

▼ x86 : Pour activer un environnement d'initialisation avec le menu GRUB (interface de ligne de commande) 201

10 Reprise sur panne : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine (Tâches) 203

SPARC : Rétablissement de l'environnement d'initialisation d'origine (interface de ligne de commande) 204

▼ SPARC : Pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine malgré l'activation d'un nouvel environnement d'initialisation 204

▼ SPARC : retour à partir de l'échec de l'activation de l'environnement d'initialisation 205

▼ SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau 206

x86 : Rétablissement de l'environnement d'initialisation d'origine 207

▼ x86 : To Fall Back Despite Successful New Boot Environment Activation With the GRUB Menu 208

▼ x86 : Pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB 209

▼ x86 : Pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB et du DVD ou du CD 211

▼ x86 : Pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine malgré l'activation d'un nouvel environnement d'initialisation 214

▼ x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur des disques distincts 214

▼ x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur un même disque 215

- 11 **Maintenance des environnements d'initialisation de Solaris Live Upgrade – Tâches** 219
 - Opérations de maintenance de Solaris Live Upgrade 220
 - Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation 221
 - ▼ Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère) 221
 - ▼ Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation (interface de ligne de commande) 222
 - Mise à jour d'un environnement d'initialisation préconfiguré 223
 - ▼ Mise à jour d'un environnement d'initialisation préconfiguré (Interface utilisateur en mode caractère) 223
 - ▼ Mise à jour d'un environnement d'initialisation préconfiguré (interface de ligne de commande) 224
 - Annulation d'une création, mise à niveau ou copie programmée 225
 - ▼ Annulation d'une création, d'une mise à niveau ou d'une copie programmée (Interface utilisateur en mode caractère) 225
 - ▼ Annulation d'une création, d'une mise à niveau ou d'une copie programmée (interface de ligne de commande) 226
 - Comparaison d'environnements d'initialisation 226
 - ▼ Comparaison d'environnements d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère) 226
 - ▼ Comparaison d'environnements d'initialisation (interface de ligne de commande) 227
 - Suppression d'un environnement d'initialisation inactif 228
 - ▼ Suppression d'un environnement d'initialisation inactif (Interface utilisateur en mode caractère) 229
 - ▼ Suppression d'un environnement d'initialisation inactif (interface de ligne de commande) 229
 - Affichage du nom de l'environnement d'initialisation actif 230
 - ▼ Affichage du nom de l'environnement d'initialisation actif (Interface utilisateur en mode caractère) 230
 - ▼ Affichage du nom de l'environnement d'initialisation actif (interface de ligne de commande) 230
 - Changement de nom d'un environnement d'initialisation 231
 - ▼ Renommage d'un environnement d'initialisation inactif (Interface utilisateur en mode caractère) 232
 - ▼ Renommage d'un environnement d'initialisation inactif (interface de ligne de commande) 232
 - Ajout ou modification d'une description associée au nom de l'environnement d'initialisation 233
 - ▼ Ajout ou modification d'une description pour un nom d'environnement d'initialisation avec un texte 233

- ▼ Ajout ou modification d'une description pour un nom d'environnement d'initialisation avec un fichier 234
- ▼ Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'une description sous forme de texte 235
- ▼ Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'une description sous forme de fichier 235
- ▼ Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'un nom 236
- Affichage de la configuration d'un environnement d'initialisation 237
 - ▼ Affichage de la configuration de chaque environnement d'initialisation inactif (Interface utilisateur en mode caractère) 237
 - ▼ Affichage de la configuration d'un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande) 237

12 Solaris Live Upgrade – Exemples 239

- Exemple de mise à niveau à l'aide de Solaris Live Upgrade (interface de ligne de commande) 239
 - Pour installer les patches requis 240
 - Pour installer Solaris Live Upgrade sur l'environnement d'initialisation actif 241
 - Pour créer un environnement d'initialisation 241
 - Mise à niveau de l'environnement d'initialisation inactif 242
 - Pour vérifier le caractère initialisable de l'environnement d'initialisation 242
 - Pour activer l'environnement d'initialisation inactif 242
 - (Facultatif) Pour revenir à l'environnement d'initialisation source 242
- Exemple de séparation et de mise à niveau d'une face d'un volume RAID-1 (miroir) (interface de ligne de commande) 246
- Exemple de migration d'un volume existant vers un volume Solaris Volume Manager RAID-1 (interface de ligne de commande) 250
- Exemple de création d'un environnement d'initialisation vide et d'installation d'une archive Solaris Flash (interface de ligne de commande) 251
 - Pour créer un environnement d'initialisation vide 251
 - Pour installer une archive Solaris Flash sur le nouvel environnement d'initialisation 252
 - Pour activer le nouvel environnement d'initialisation 253
- Exemple de mise à niveau à l'aide de Solaris Live Upgrade (interface en mode caractère) 253
 - Pour installer Solaris Live Upgrade sur l'environnement d'initialisation actif 253
 - Pour installer les patches requis 255
 - Pour créer un environnement d'initialisation 256
 - Mise à niveau de l'environnement d'initialisation inactif 256

	Pour activer l'environnement d'initialisation inactif	257
13	Solaris Live Upgrade – Références de commandes	259
	Options de ligne de commande pour Solaris Live Upgrade	259
Partie III	Annexes	261
A	Dépannage – Tâches	263
	Problèmes de configuration des installations réseau	263
	Problèmes d'initialisation d'un système	264
	Messages d'erreur liés à une initialisation à partir d'un média	264
	Problèmes généraux liés à une initialisation à partir d'un support	265
	Messages d'erreur liés à une initialisation à partir du réseau	268
	Problèmes généraux liés à une initialisation à partir du réseau	271
	Installation initiale du système d'exploitation Solaris	272
	▼ x86 : recherche de blocs erronés sur disque IDE	272
	Mise à niveau d'un environnement d'exploitation Solaris OS	274
	Messages d'erreur liés à une mise à niveau	274
	Problèmes généraux liés à une mise à niveau	275
	▼ Poursuivre une mise à niveau après un échec	276
	x86 : Problèmes avec Solaris Live Upgrade lors de l'utilisation de GRUB	277
	▼ Le système se retrouve dans une situation critique en cas de mise à niveau Solaris Live Upgrade de Veritas VxVm	279
	x86 : partition de service non créée par défaut sur des systèmes non dotés de partition de service	281
	▼ Pour installer un logiciel à partir d'une image d'installation réseau ou à partir du DVD du système d'exploitation Solaris	281
	▼ Pour installer à partir du Logiciel Solaris - 1 ou à partir d'une image d'installation réseau	282
B	Conditions supplémentaires de gestion des packages SVR4 (Références)	283
	Empêcher la modification du système d'exploitation actif	283
	Utilisation de chemins absolus	283
	Utilisation de la commande pkgadd avec l'option -R	284
	Présentation des différences entre \$PKG_INSTALL_ROOT et \$BASEDIR	284
	Directives pour la rédaction de scripts	285
	Gestion de la compatibilité avec les clients sans disque	286

Vérification des packages	286
Empêcher les utilisateurs d'intervenir lors d'une installation ou d'une mise à niveau	287
Pour plus d'informations	289
Glossaire	291
Index	309

Préface

Ce manuel décrit la procédure d'installation et de mise à niveau du système d'exploitation Solaris™ sur des systèmes SPARC® et x86, qu'ils soient ou non en réseau.

Vous n'y trouverez pas d'instructions de configuration des équipements matériels et autres périphériques de votre système.

Remarque – Cette version de Solaris prend en charge les systèmes utilisant les architectures de processeur SPARC® et x86 : UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium et Xeon EM64T. Les systèmes pris en charge sont répertoriés dans le document *Liste des matériels compatibles avec Solaris* disponible à l'adresse <http://www.sun.com/bigadmin/hcl>. Ce document présente toutes les différences d'implémentation en fonction des divers types de plates-formes.

Dans ce document, les termes relatifs à x86 suivants ont la signification suivante :

- "x86" désigne la famille des produits compatibles x86 64 bits et 32 bits.
- "x64" désigne des informations 64 bits spécifiques relatives aux systèmes AMD64 ou EM64T.
- "x86 32 bits" désigne des informations 32 bits spécifiques relatives aux systèmes x86.

Pour connaître les systèmes pris en charge, reportez-vous à la rubrique *Solaris Hardware Compatibility List*.

Utilisateurs de ce manuel

Ce manuel s'adresse aux administrateurs systèmes chargés d'installer l'OS Solaris. Ces derniers y trouveront :

- Des informations approfondies concernant l'installation de Solaris et destinées aux administrateurs systèmes chargés de gérer plusieurs systèmes Solaris en réseau.
- Des informations élémentaires concernant l'installation de Solaris et destinées aux administrateurs systèmes qui n'effectuent que des installations ou des mises à niveau ponctuelles de Solaris.

Documentation connexe

Le [Tableau P-1](#) répertorie les informations connexes dont vous pourriez avoir besoin lors de l'installation du logiciel Solaris.

TABLEAU P-1 Informations connexes

Informations	Description
<i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations de base</i>	Décrit l'installation de base du système d'exploitation avec une interface utilisateur graphique.
<i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>	Explique comment procéder à une installation à distance de Solaris sur un réseau local ou étendu.
<i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>	Explique comment créer les fichiers et les répertoires nécessaires à une installation de JumpStart™ personnalisée et automatique. Ce manuel explique également comment créer des volumes RAID-1 lors de l'installation de JumpStart.
<i>Guide d'installation de Solaris 10 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau</i>	Fournit des informations de planification lors de l'utilisation d'un CD ou d'un DVD pour faire migrer un système vers le système d'exploitation Solaris. Ce manuel explique également comment utiliser Solaris Live Upgrade pour créer et mettre à niveau des environnements d'initialisation.
<i>Guide d'installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation</i>	Fournit des instructions permettant de créer des archives Solaris Flash afin d'installer Solaris sur plusieurs systèmes.
Chapitre 24, "Backing Up and Restoring File Systems (Overview)" du <i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>	Explique comment sauvegarder les fichiers système et décrit d'autres tâches d'administration du système.

TABLEAU P-1 Informations connexes (Suite)

Informations	Description
<i>Notes de version Solaris</i>	Décrit les bogues, les problèmes connus, les logiciels suspendus, ainsi que les patches relatifs à telle version de Solaris.
<i>SPARC : Guide de la plate-forme matérielle Solaris Sun</i>	Répertorie les informations de compatibilité matérielle.
<i>Liste de packages Solaris</i>	Énumère le contenu du coffret du OS Solaris et fournit une description.
x86: Solaris Hardware Compatibility List for x86 Platforms	Comporte des informations relatives à la compatibilité matérielle, ainsi qu'à la configuration des périphériques.

Documentation, support et formation

Le site Web de Sun fournit des informations sur les ressources supplémentaires suivantes :

- Documentation (<http://www.sun.com/documentation/>)
- Support (<http://www.sun.com/support/>)
- Training (<http://www.sun.com/training/>)

Conventions typographiques

Le tableau qui suit énumère les règles typographiques utilisées dans ce guide.

TABLEAU P-2 Conventions typographiques

Type de caractères	Signification	Exemple
AaBbCc123	Noms de commandes, fichiers, répertoires et messages système s'affichant à l'écran.	Modifiez votre fichier <code>.login</code> . Utilisez <code>ls -a</code> pour afficher la liste de tous les fichiers. <code>nom_machine% Vous avez reçu du courrier.</code>
AaBbCc123	Ce que vous entrez, par opposition à ce qui s'affiche à l'écran.	<code>nom_machine% su</code> Mot de passe :

TABLEAU P-2 Conventions typographiques (Suite)

Type de caractères	Signification	Exemple
<i>aabbcc123</i>	Paramètre fictif : à remplacer par un nom ou une valeur	La commande permettant de supprimer un fichier est <code>rm > nom_fichier</code> .
<i>AaBbCc123</i>	Titres de manuels, termes nouveaux et mis en évidence.	Reportez-vous au chapitre 6 du <i>Guide de l'utilisateur</i> . Un <i>cache</i> est une copie des éléments stockés localement. <i>N'enregistrez pas</i> le fichier. Remarque : Notez que certains éléments mis en évidence s'affichent en gras sur le site.

Invites de shell dans les exemples de commandes

Le tableau suivant présente les invites système UNIX[®] et les invites de superutilisateur par défaut des C shell, Bourne shell et Korn shell.

TABLEAU P-3 Invites de shell

Shell	Invite
Shell C	<code>nom_machine%</code>
Superutilisateur de C shell	<code>nom_machine#</code>
Shells Bourne et Korn	<code>\$</code>
Superutilisateur de Bourne Shell et Korn Shelle	<code>#</code>

PARTIE I

Planification d'une installation ou d'une mise à niveau de Solaris

Cette rubrique décrit la procédure de planification de l'installation ou de la mise à niveau de votre environnement d'exploitation Solaris.

Nouveautés de l'installation de Solaris

Ce chapitre décrit les nouvelles fonctionnalités dans les programmes d'installation Solaris. Pour afficher les fonctions relatives à tous les systèmes d'exploitation Solaris, reportez-vous à la rubrique *Nouveautés de Solaris 10*.

- "Les nouveautés de Solaris 10 1/06 pour l'installation de Solaris " à la page 19
- "Nouveautés dans l'installation de Solaris 10 3/05" à la page 22

Les nouveautés de Solaris 10 1/06 pour l'installation de Solaris

Cette section fournit une description des nouvelles fonctionnalités suivantes de Solaris 10 1/06 .

Mise à niveau du système d'exploitation Solaris quand des zones non globales sont installées

Depuis Solaris 10 1/06, la technologie de partitionnement Solaris Zones offre la possibilité de configurer des zones non globales dans une seule instance de Solaris, la zone globale. Une zone non globale est un environnement d'exécution d'applications dans lequel les processus sont séparés de toutes les autres zones. Lorsque vous exécutez un système et que des zones non globales sont installées, vous pouvez utiliser les programmes de mise à niveau standard de Solaris pour effectuer une mise à niveau vers Solaris version 1/06 . Vous pouvez utiliser soit le programme d'installation interactif de Solaris soit JumpStart personnalisé pour effectuer la mise à niveau. Il existe des limites à la mise à niveau lorsque des zones non globales sont installées.

- Un nombre limité de mots de passe personnalisés JumpStart est pris en charge. Pour obtenir la liste des mots-clés personnalisés JumpStart pris en charge, reportez-vous à la rubrique *Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée*.
- Aucun CD-ROM n'est fourni, mais vous pouvez effectuer la mise à niveau à l'aide d'un DVD-ROM ou d'une image d'installation réseau .
- Lorsque des zones non globales sont installées sur un système, n'utilisez pas Solaris Live Upgrade pour le mettre à niveau. Alors qu'il est possible de créer un environnement d'initialisation grâce à la commande `lucreate`, il est impossible d'utiliser la commande `luupgrade` pour mettre à niveau un environnement d'initialisation si des zones non globales sont installées. Dans ce cas, la mise à niveau échoue et un message d'erreur s'affiche à l'écran.

Pour des informations détaillées sur le programme d'installation interactif Solaris, reportez-vous à la rubrique *Guide d'installation de Solaris 10 : Installations de base*

x86 : Initialisation GRUB

Depuis Solaris 10 1/06, l'Open Source GNU GRUB (GRand Unified BootLoader) a été intégré dans le système d'exploitation Solaris pour les systèmes x86. GRUB traite le chargement des archives d'initialisation dans la mémoire du système. Les archives d'initialisation sont des fichiers indispensables au démarrage du système avant que le système de fichiers racine (/) soit monté. Elles servent au démarrage du système d'exploitation Solaris.

La principale modification est le remplacement de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris par le menu GRUB. Le menu GRUB facilite l'initialisation des différents systèmes d'exploitation installés sur votre système. Le menu GRUB s'affiche à l'écran lors du lancement d'un système x86 . Dans le menu GRUB, vous pouvez choisir l'instance de système d'exploitation que vous souhaitez installer à l'aide des touches de direction. Si vous ne faites aucun choix, l'instance de système d'exploitation par défaut est lancée.

La fonction d'initialisation de GRUB présente les avantages suivants :

- Initialisation plus rapide
- Installation à partir d'un lecteur de CD ou de DVD USB
- Initialisation à partir d'un périphérique de stockage USB possible
- Installation DHCP simplifiée pour une initialisation PXE (pas d'options spécifiques du fournisseur)
- Élimination de tous les pilotes en mode réel
- Possibilité d'utiliser Solaris Live Upgrade et le menu GRUB pour activer des environnements d'initialisation ou revenir à un autre environnement rapidement.

Pour plus d'informations sur GRUB, consultez les sections suivantes.

Tâche	Tache GRUB	Pour plus d'informations
Installation	Présentation de l'initialisation GRUB	"x86 : GRUB Based Booting (Overview)" à la page 71
	Planification de l'installation pour une initialisation GRUB	"x86 : Initialisation GRUB (Planification)" à la page 74
	Processus d'initialisation et d'installation sur le réseau avec le menu GRUB	"Initialisation et installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image de DVD" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>
	Processus d'initialisation et d'installation avec le menu GRUB et la méthode d'installation personnalisée JumpStart	"Exécution d'une installation JumpStart personnalisée" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>
	Utilisation du menu GRUB et de Solaris Live Upgrade pour activer et restaurer des environnements d'initialisation	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Activation d'un environnement d'initialisation" à la page 194 ■ Chapitre 10
	Localisation du fichier menu .lst du menu GRUB	"x86 : Localisation du fichier menu .lst du menu GRUB (Tâches)" à la page 79
Administration système	Exécution de tâches d'administration système avec le menu GRUB	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>System Administration Guide: Basic Administration</i> ■ <i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i> ■ bootadm(1M) ■ installgrub(1M)

Remarque – GNU est un acronyme récursif pour "GNU n'est pas UNIX." Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.gnu.org>.

Modifications de la prise en charge des mises à niveau pour les versions de Solaris

Depuis Solaris 1/06, vous pouvez mettre à niveau le système d'exploitation Solaris vers les versions Solaris 8, 9 ou 10. Les mises à niveau à partir de la version Solaris 7 ne sont pas prises en charge.

Nouveautés dans l'installation de Solaris 10 3/05

Cette section fournit une description des nouvelles fonctionnalités suivantes de Solaris 10 3/05 .

Modifications concernant l'installation de Solaris, en particulier la centralisation de la procédure

Depuis Solaris 10 3/05, plusieurs modifications apportées à l'installation du système d'exploitation Solaris facilitent et centralisent le processus.

Voici quelques-uns de ces changements :

- Cette version comporte un DVD et plusieurs CD-ROM d'installation. Le DVD du système d'exploitation Solaris regroupe le contenu de tous les CD-ROM d'installation.
 - **Solaris Software 1** – Il s'agit de l'unique CD-ROM d'amorçage. Il vous permet d'accéder à l'interface graphique d'installation de Solaris et à l'installation sur la console. Vous avez également la possibilité d'installer les logiciels sélectionnés à partir de l'interface graphique et de l'installation sur la console.
 - **Autres CD-ROM du système d'exploitation Solaris** – Ces CD-ROM contiennent les éléments suivants :
 - les packages Solaris que vous êtes invité à installer si nécessaire ;
 - le logiciel ExtraValue comprenant des logiciels pris en charge ou non ;
 - les programmes d'installation ;
 - le logiciel de l'interface et la documentation localisés.
- Le CD-ROM d'installation Solaris n'existe plus.
- Pour les supports CD-ROM et DVD, l'interface graphique est installée par défaut (si la quantité de mémoire du système est suffisante). Toutefois, vous pouvez spécifier une installation sur la console avec l'option d'amorçage `text`.
- Le processus d'installation a été simplifié pour que vous puissiez choisir la prise en charge d'une langue lors de l'amorçage et sélectionner plus tard l'environnement linguistique de votre choix.

Remarque – La méthode d'installation personnalisée JumpStart™ de Solaris (non interactive) n'a pas été modifiée.

Pour installer le système d'exploitation Solaris, insérez le CD Solaris Software - 1 ou le DVD du système d'exploitation Solaris et saisissez l'une des commandes suivantes :

- Pour l'installation de l'interface utilisateur par défaut (si la mémoire système le permet), entrez **boot cdrom**.
- Pour l'installation sur la console, entrez **boot cdrom - text**.

Pour connaître la procédure à suivre quant à l'installation du système d'exploitation Solaris à l'aide d'un CD-ROM ou d'un DVD-ROM en utilisant la nouvelle option d'initialisation <code>text</code>	<i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations de base</i>
---	---

Modifications du paramétrage du serveur d'installation à l'aide d'un CD-ROM	<i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>
---	--

Accès aux installations de l'interface graphique ou sur la console

Depuis Solaris 10 3/05, vous avez la possibilité d'installer le logiciel à l'aide d'une interface graphique ou non graphique. Si la mémoire est suffisante, l'IG s'affiche par défaut. Sinon, d'autres environnements sont affichés par défaut. Vous pouvez remplacer les paramètres par défaut à l'aide des options de démarrage `nowin` ou `text`. Toutefois, vous êtes limité par la quantité de mémoire de votre système ou par les paramètres d'installation à distance. De même, si le programme d'installation Solaris ne détecte pas d'adaptateur vidéo, le programme est automatiquement affiché dans un environnement de console.

Pour des informations sur la mémoire requise, reportez-vous à la rubrique "[Configuration système requise et recommandations](#)" à la page 40.

Amélioration des patches et des packages d'installation JumpStart personnalisée

Depuis Solaris 10 3/05, lors de l'installation et de la mise à niveau du système d'exploitation Solaris par la méthode d'installation personnalisée JumpStart, les nouvelles personnalisations offrent les possibilités suivantes :

- L'installation de Solaris Flash avec des packages supplémentaires
Le mot-clé `package` du profil JumpStart personnalisé a été amélioré pour permettre l'installation d'une archive Solaris Flash avec des packages supplémentaires. Par exemple, vous pouvez installer la même archive de base sur deux machines, mais ajouter un ensemble de packages différent à chaque machine. Ces packages ne doivent pas forcément faire partie de la distribution du SE Solaris.
- Une installation avec des packages supplémentaires non inclus dans la distribution Solaris
Le mot-clé `package` a également été amélioré pour permettre l'installation d'un package ne faisant pas partie de la distribution Solaris. Il n'est plus utile d'écrire un script de postinstallation pour ajouter des packages supplémentaires.
- Une installation avec la possibilité d'ajouter les patches du SE Solaris
Le mot-clé `patch` du nouveau profil JumpStart personnalisé permet l'installation de patches du SE Solaris. Grâce à cette fonction, il est possible d'installer plusieurs patches spécifiés dans un fichier de patches.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée*.

Configuration de plusieurs interfaces réseau lors de l'installation

Depuis Solaris 10 3/05, les programmes d'installation Solaris vous donnent la possibilité de configurer plusieurs interfaces lors de l'installation. Vous pouvez préconfigurer ces interfaces dans le fichier `sysidcfg` de votre système. Vous pouvez également configurer plusieurs interfaces lors de l'installation. Pour plus d'informations, consultez les documents suivants :

- *Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux*
- `sysidtool(1M)`
- `sysidcfg(4)`

SPARC : Modifications du package 64 bits

Dans les versions précédentes de Solaris, le logiciel Solaris était fourni sous forme de packages distincts pour les composants 32 bits et les composants 64 bits. **Depuis Solaris 10 3/05**, l'emballage a été simplifié permettant la livraison de la plupart des composants 32 bits et 64 bits dans un seul package. Le package combiné conserve le nom des packages 32 bits d'origine et le package 64 bits ne sera plus livré.

La suppression des packages 64 bits simplifie l'installation et améliore les performances :

- réduction du nombre de packages, ce qui simplifie les scripts personnalisés JumpStart contenant la liste des packages ;
- simplification du système de packaging, avec un seul package regroupant les fonctions du logiciel ;
- réduction de la durée d'installation en raison du nombre plus faible de packages à installer.

Les packages 64 bits ont été renommés selon les conventions suivantes :

- Si un package 64 bits a un équivalent 32 bits, il porte désormais le nom du package 32 bits. Par exemple, une bibliothèque `/usr/lib/sparcv9/libc.so.1` était fournie précédemment dans `SUNWcs1x`, mais est désormais fournie dans `SUNWcs1`. Le package 64 bits `SUNWcs1x` n'est plus fourni.
- Lorsqu'un package n'a pas d'équivalent 32 bits, le suffixe "x" est supprimé du nom. Par exemple, `SUNW1394x` devient `SUNW1394`.

Cette modification signifie que vous devrez peut-être adapter votre script JumpStart personnalisé ou d'autres scripts d'installation de packages pour supprimer les références aux packages 64 bits.

Création d'un nouvel environnement d'initialisation par la méthode d'installation JumpStart personnalisée.

Depuis Solaris 10 3/05, il est maintenant possible d'utiliser la méthode d'installation JumpStart pour créer un environnement d'initialisation vide lors de l'installation du système d'exploitation Solaris. Vous pouvez ensuite le charger avec une archive Solaris Flash pour un usage ultérieur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 11, "Méthode d'installation JumpStart personnalisée – Références" du *Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée*.

Groupe de logiciels Reduced Networking

Depuis Solaris 10 3/05, il est maintenant possible de créer un système plus sécurisé avec moins de services réseau activés en sélectionnant ou en spécifiant le groupe de logiciels Reduced Networking (SUNWCrnet) lors de l'installation. Le groupe de logiciels Reduced Networking offre des utilitaires d'administration du système et une console texte multiutilisateur. SUNWCrnet permet au système de reconnaître les interfaces réseau. Lors de l'installation, vous pouvez personnaliser la configuration de votre système en ajoutant les packages logiciels et en activant les services réseau en fonction des besoins.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée*.

Modification des tables de partitionnement de disque à l'aide d'une table des matières virtuelle

Depuis Solaris 10 3/05, le programme d'installation de Solaris vous offre désormais la possibilité de charger les tranches existantes à partir de la table des matières virtuelles (VTOC). Vous pouvez ainsi conserver et utiliser les tranches de disque existantes lors de l'installation, au lieu d'adopter la disposition de disque par défaut du programme d'installation.

x86 : modification de la distribution de la partition de disque d'initialisation par défaut

Depuis Solaris 10 3/05, une nouvelle fonctionnalité du programme d'installation de Solaris est la disposition la partition du disque d'initialisation. Cette disposition héberge par défaut la partition de service sur les systèmes Sun x86. Ce programme d'installation vous permet de préserver une partition de service existante.

La nouvelle valeur par défaut inclut les partitions suivantes :

- première partition : partition de service (taille présente sur le système) ;
- deuxième partition : partition d'initialisation x86 (environ 11 Mo) ;
- troisième partition : partition du système d'exploitation Solaris (espace restant sur le disque d'initialisation).

Si vous désirez utiliser cette distribution par défaut, sélectionnez Default lorsque le programme d'installation Solaris vous demande de choisir une distribution de disque d'initialisation.

Remarque – Si vous installez Solaris pour les systèmes x86 sur un système n’incluant actuellement aucune partition de service, le programme d’installation Solaris ne crée pas de nouvelle partition de service. Si vous voulez créer une partition de service sur votre système, commencez par utiliser le CD de diagnostics de votre système pour la créer. Une fois la partition de service créée, procédez à l’installation du système d’exploitation Solaris.

Pour plus d’informations sur la création d’une partition de service, reportez-vous à la documentation accompagnant votre matériel.

Pour plus d’informations, consultez le *Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée*.

Installation et mise à niveau de Solaris (Présentation)

Ce chapitre répertorie l'ensemble des décisions que vous devrez prendre avant d'installer ou de mettre à niveau votre système d'exploitation Solaris (SE Solaris). Ce chapitre se compose des sections suivantes :

- "Liste des tâches : installation ou mise à niveau du logiciel Solaris " à la page 29
- "Installation à partir de votre réseau ou à partir du DVD ou des CD ?" à la page 32
- "Installation initiale ou mise à niveau ?" à la page 33
- "Choix d'une méthode d'installation de Solaris" à la page 34
- "Sun Java System Application Server Platform Edition 8" à la page 37

Remarque – bien que le terme « partition » soit utilisé dans certains documents et programmes Solaris, nous avons choisi d'employer ici le terme *tranche*.

x86: Pour éviter des confusions, ce manuel distingue les partitions x86 `fdisk` des divisions dans la partition Solaris `fdisk`. Les divisions x86 `fdisk` sont appelées des partitions. Les divisions au sein de la partition `fdisk` Solaris sont appelées « tranches ».

Liste des tâches : installation ou mise à niveau du logiciel Solaris

La liste des tâches suivantes est une présentation des étapes nécessaires à l'installation ou la mise à niveau du système d'exploitation Solaris lors de l'utilisation de n'importe quel programme d'installation. Reportez-vous à cette liste pour connaître l'ensemble des décisions que vous devrez prendre pour installer votre environnement le plus efficacement possible.

TABLEAU 2-1 Liste des tâches : installation ou mise à niveau du logiciel Solaris

Tâche	Description	Instructions
Choisir entre une installation initiale ou une mise à niveau.	Décidez si vous souhaitez effectuer une nouvelle installation ou une mise à niveau.	“Installation initiale ou mise à niveau ?” à la page 33.
Choisir un programme d’installation.	Le système d’exploitation Solaris fournit plusieurs programmes pour l’installation ou la mise à niveau. À vous de choisir la méthode d’installation la mieux adaptée à votre environnement.	“Choix d’une méthode d’installation de Solaris” à la page 34.
(Programme d’installation Solaris interactif) Choisir une installation par défaut ou personnalisée.	Décidez du type d’installation approprié pour votre environnement: <ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous utilisez une interface utilisateur graphique (GUI), vous pouvez choisir entre les deux types d’installation : <ul style="list-style-type: none"> ■ Une installation par défaut formate le disque dur et installe un jeu présélectionné de logiciels. ■ Une installation personnalisée permet de modifier l’agencement du disque dur et de sélectionner les logiciels à installer. ■ Si vous utilisez une interface de ligne de commande (interface non graphique), vous pouvez sélectionner les valeurs par défaut ou modifier les valeurs afin de sélectionner le logiciel à installer. 	Pour plus d’informations sur les options du programme d’installation de Solaris, reportez-vous au Chapitre 4
Étudier la configuration minimale requise. Planifier et affecter l’espace de disque et l’espace swap.	Votre système possède-t-il la configuration minimale requise par une installation ou une mise à niveau de Solaris ? Affectez une partie de l’espace disque de votre système aux composants du système d’exploitation Solaris que vous souhaitez installer. Déterminez la disposition de l’espace de swap la mieux adaptée à votre système.	Chapitre 3.
Choisir d’installer un système depuis un support local ou le réseau.	Déterminez le support d’installation le mieux approprié à votre environnement.	“Installation à partir de votre réseau ou à partir du DVD ou des CD ?” à la page 32.

TABLEAU 2-1 Liste des tâches : installation ou mise à niveau du logiciel Solaris (Suite)

Tâche	Description	Instructions
Collecter des informations sur votre système.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour le programme d'installation Solaris, renseignez la fiche de travail afin de collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer une installation ou une mise à niveau. ■ Pour la méthode d'installation JumpStart personnalisée, déterminez les mots-clés à utiliser dans votre profil. Consultez ensuite la description des mots-clés pour rechercher les informations relatives à votre système dont vous avez besoin. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour le programme d'installation Solaris, reportez-vous à l'un des documents suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour une première installation : "Liste de vérification en vue d'une installation" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i> ■ Pour une mise à niveau : Chapitre 4 ■ Pour la méthode d'installation JumpStart, reportez-vous au Chapitre 11, "Méthode d'installation JumpStart personnalisée – Références" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>
(Facultatif) Définir les paramètres système.	Vous pouvez préconfigurer les informations de votre système pour ne pas avoir à les entrer en cours d'installation ou de mise à niveau.	Chapitre 6, "Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i> .

TABLEAU 2-1 Liste des tâches : installation ou mise à niveau du logiciel Solaris (Suite)

Tâche	Description	Instructions
(Facultatif) Effectuer les préparatifs précédant toute installation du logiciel Solaris à partir d'un réseau.	Si vous installez le logiciel Solaris à partir du réseau, procédez comme suit : <ul style="list-style-type: none"> ■ (Systèmes x86) Vérifiez que PXE est pris en charge par votre système. ■ Créez un serveur d'installation. ■ Créez un serveur d'initialisation (si nécessaire). ■ Configurez un serveur DHCP (si nécessaire). ■ Configurez des systèmes à installer à partir du réseau. 	<p>Pour effectuer une installation sur un réseau local, reportez-vous au Chapitre 9, "Préparation de l'installation à partir du réseau à l'aide du CD – Tâches" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>.</p> <p>Pour effectuer une installation sur un réseau étendu, reportez-vous au Chapitre 13, "Préparation de l'installation via Initialisation via connexion WAN – Tâches" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>.</p>
(Mise à niveau uniquement) Effectuer des tâches avant la mise à niveau.	Sauvegardez votre système et déterminez si vous pouvez effectuer la mise à jour avec une réallocation de l'espace disque.	"Mise à niveau" à la page 46.
Effectuer une installation ou une mise à niveau.	Utilisez la méthode d'installation de Solaris de votre choix pour installer ou mettre à niveau le logiciel Solaris.	Le ou les chapitres consacrés aux programmes d'installation choisis.
Dépannage en cas de problèmes d'installation	En cas de problème avec votre installation, consultez les instructions de dépannage.	Annexe A.

Installation à partir de votre réseau ou à partir du DVD ou des CD ?

Le logiciel Solaris est vendu sur DVD ou CD. Vous pouvez donc installer ou mettre à niveau tout système équipé (ou susceptible de l'être) d'un lecteur de DVD ou de CD.

Vous pouvez configurer les systèmes à installer depuis le réseau à l'aide d'images DVD ou CD distantes. Vous opterez peut-être pour cette façon de procéder pour les raisons suivantes :

- Vos systèmes ne sont pas équipés de lecteur DVD ou de CD local
- Vous voulez installer le logiciel Solaris sur plusieurs systèmes et voulez éviter d'insérer des disques dans chaque lecteur local

Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation de Solaris pour installer un système à partir de votre réseau. Sachez, toutefois, que l'installation de systèmes à partir de votre réseau, à l'aide de la fonction d'installation Solaris Flash ou de l'installation JumpStart personnalisée, vous permet de centraliser et d'automatiser le processus d'installation au sein d'une grande entreprise. Pour obtenir plus de détails sur les différentes méthodes d'installation, reportez-vous à la rubrique "[Choix d'une méthode d'installation de Solaris](#)" à la page 34.

L'installation du logiciel Solaris à partir de votre réseau implique une configuration initiale. Pour de plus amples informations sur les préparatifs nécessaires à une installation à partir du réseau, sélectionnez une des options proposées ci-dessous.

Pour obtenir des instructions détaillées concernant la préparation d'une installation à partir d'un réseau local	Chapitre 9, "Préparation de l'installation à partir du réseau à l'aide du CD – Tâches" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>
Pour obtenir des instructions concernant la préparation de l'installation sur un réseau étendu	Chapitre 13, "Préparation de l'installation via Initialisation via connexion WAN – Tâches" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>
Pour obtenir des instructions concernant l'installation de clients x86 sur un réseau à l'aide de PXE	"Présentation de l'initialisation et de l'installation sur le réseau à l'aide de PXE" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>

Installation initiale ou mise à niveau ?

Vous pouvez procéder à une première installation du système d'exploitation Solaris ou, si le système d'exploitation Solaris est déjà installé sur votre système, vous contenter d'effectuer une mise à niveau.

Installation initiale

Une installation initiale écrase les données présentes sur le disque dur de votre système et les remplace par la nouvelle version du système d'exploitation Solaris. Si celui-ci n'est pas déjà installé sur votre système, vous devez procéder à une installation initiale.

Vous pouvez également utiliser ce type d'installation si votre système tourne déjà sous Solaris. Si vous souhaitez préserver vos modifications locales, sauvegardez-les avant de commencer l'installation. Vous pourrez ainsi les restaurer lorsqu'elle sera achevée.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation de Solaris pour effectuer une installation initiale. Pour obtenir des informations détaillées sur les diverses méthodes d'installation de Solaris, reportez-vous à la rubrique "[Choix d'une méthode d'installation de Solaris](#)" à la page 34.

Mise à niveau

Deux méthodes de mise à niveau du système d'exploitation Solaris sont disponibles : la méthode standard et Solaris Live Upgrade. Une mise à niveau standard conserve autant de paramètres de configuration du système d'exploitation Solaris existant que possible. Solaris Live Upgrade crée une copie du système actuel. Cette copie peut être mise à niveau via la méthode de mise à niveau standard. Le système d'exploitation Solaris mis à niveau peut devenir le système actif par le biais d'une simple réinitialisation. En cas de panne, vous pouvez revenir au système d'exploitation Solaris d'origine en effectuant une réinitialisation. Solaris Live Upgrade vous permet de faire la mise à niveau tout en ayant le système en cours d'exécution, ainsi que de basculer rapidement d'une version de SE Solaris à une autre.

Pour de plus amples informations sur la mise à niveau et pour consulter la liste des méthodes de mise à niveau, reportez-vous à la rubrique "[Mise à niveau](#)" à la page 46.

Choix d'une méthode d'installation de Solaris

Le système d'exploitation Solaris fournit plusieurs programmes d'installation ou de mise à niveau. Chaque technologie d'installation comporte des fonctions distinctes adaptées à des configurations et environnements d'installation spécifiques. Aidez-vous du tableau suivant pour décider de la méthode d'installation à utiliser.

TABLERAU 2-2 Choix de votre méthode d'installation

Tâche	Méthode d'installation	Raisons du choix de ce programme	Instructions
Installer un système depuis un CD ou un DVD avec un programme interactif.	Programme d'installation de Solaris	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ce programme divise les tâches en panneau, vous demande des informations et propose des valeurs par défaut. ■ Ce programme n'est pas une méthode efficace lorsque vous devez installer ou mettre à niveau plusieurs systèmes. Pour les installations globales sur plusieurs systèmes, utilisez plutôt la méthode d'installation JumpStart personnalisée ou la fonction d'installation Solaris Flash . 	<i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations de base</i>
Installer un système sur un réseau local.	Programme d'installation Solaris sur un le réseau	Ce programme vous permet de configurer une image du logiciel que vous souhaitez installer sur un serveur et d'installer cette image sur un système distant. Si vous devez installer plusieurs systèmes, vous pouvez utiliser l'image d'installation de réseau avec les méthodes d'installation JumpStart personnalisées et Solaris Flash pour installer ou mettre à jour efficacement les systèmes sur votre réseau.	Partie II, "Installation sur un réseau LAN" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>
Automatiser l'installation ou la mise à niveau de plusieurs systèmes en fonction des profils que vous créez.	la méthode d'installation JumpStart personnalisée.	Ce programme installe plusieurs systèmes efficacement, mais seulement si vous avez peu de systèmes, car la création d'un environnement JumpStart personnalisé peut prendre beaucoup de temps. Pour certains systèmes, utilisez le programme d'installation Solaris.	Chapitre 6, "Préparation d'une installation JumpStart personnalisée – Tâches" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>

TABLEAU 2-2 Choix de votre méthode d'installation (Suite)

Tâche	Méthode d'installation	Raisons du choix de ce programme	Instructions
Répliquer le même logiciel et la même configuration sur plusieurs systèmes.	Archives Solaris Flash	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ce programme réduit la durée de l'installation en installant tous les packages de Solaris simultanément sur votre système. Les autres programmes installent les packages Solaris individuellement et mettent à jour le mappage des packages pour chaque package. ■ Les archives Solaris Flash sont des fichiers volumineux occupant un espace disque considérable. Pour gérer plusieurs configurations d'installation ou modifier la configuration de votre installation, choisissez la méthode d'installation JumpStart personnalisée. Vous pouvez également procéder à des personnalisations propres au système en utilisant un script de fin JumpStart ou un script imbriqué de postdéploiement Solaris Flash. 	Chapitre 1, "Solaris Flash - Présentation" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation</i>
Installer des systèmes sur un réseau étendu ou depuis Internet.	initialisation via connexion WAN	Si vous souhaitez installer une archive Solaris Flash sur le réseau, ce programme permet une installation sécurisée.	Chapitre 11, "Initialisation via connexion WAN - Présentation" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>
Mettre le système à niveau alors qu'il fonctionne.	Solaris Live Upgrade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ce programme vous permet de mettre à jour ou d'ajouter des patches pour éviter un arrêt du système inhérent à une mise à niveau standard. ■ Ce programme vous permet de tester une mise à niveau ou des nouveaux patches sans aucune incidence sur le système d'exploitation actuel 	Chapitre 6

TABLEAU 2-2 Choix de votre méthode d'installation (Suite)

Tâche	Méthode d'installation	Raisons du choix de ce programme	Instructions
Après avoir installé Solaris OS, créez un environnement d'application isolé.	Technologie de partitionnement Solaris Zones	Ce programme crée des zones non globales isolées qui fournissent un environnement d'application sécurisé. Cette mise à l'écart empêche les processus qui s'exécutent dans une zone de contrôler ou d'avoir une incidence sur les processus s'exécutant dans d'autres zones.	Chapitre 16, "Introduction to Solaris Zones" du <i>System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones</i>

Sun Java System Application Server Platform Edition 8

Sun Java System Application Server Platform Edition 8 fournit les fonctionnalités permettant de déployer à grand échelle des services d'application et Web. Il est automatiquement installé avec Solaris OS. Pour de plus amples informations sur le serveur, consultez les documents suivants :

Pour des informations sur le démarrage du serveur	Reportez-vous au <i>Sun Java System Application Server Platform Edition 8 QuickStart Guide</i> situé dans le répertoire d'installation /docs/QuickStart.html
Pour des informations complètes sur Application Server	http://docs.sun.com/db/coll/ApplicationServer8_04q2
Pour obtenir le didacticiel	http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/index.html

Installation et mise à niveau de Solaris (planification)

Ce chapitre décrit la configuration système requise par l'installation ou la mise à niveau de l'environnement d'exploitation Solaris. Vous trouverez également dans ce chapitre des directives pour planifier l'allocation d'espace disque et d'espace swap par défaut. Ce chapitre se compose des sections suivantes :

- "Configuration système requise et recommandations" à la page 40
- "Allocation d'espace disque et de swap" à la page 42
- "Mise à niveau" à la page 46
- "Détermination de la version du système d'exploitation Solaris exécutée par le système" à la page 51
- "Valeurs des versions localisées" à la page 51
- "Les noms et les groupes de plates-formes" à la page 52
- "Installation et mise à niveau en cas d'utilisation de zones non globales" à la page 55
- "SPARC : Modifications apportées au conditionnement 64 bits" à la page 57
- "x86 : Recommandations pour le partitionnement" à la page 58

Configuration système requise et recommandations

TABLEAU 3-1 SPARC : Mémoire, espace de swap et processeur recommandés

Système SPARC	Taille
Mémoire à installer ou à mettre à niveau	256 Mo recommandés. 128 Mo est la taille minimale. Remarque – Quelques options d’installation facultatives ne sont activées que si la quantité de mémoire est suffisante. Par exemple, si vous procédez à l’installation à partir d’un DVD sans disposer de suffisamment de mémoire, l’installation s’effectuera via le programme d’installation en mode texte du <i>Installation de Solaris</i> et non via l’interface graphique utilisateur (IG). Pour plus d’informations sur la mémoire requise, reportez-vous au Tableau 3-3 .
Zone de swap	La taille par défaut est de 512 Mo. Remarque – Vous devrez peut-être personnaliser l’espace de swap. L’espace de swap dépend de la taille du disque dur du système.
Processeur requis	Processeur de 200 MHz minimum.

TABLEAU 3-2 x86 : Mémoire, espace de swap et processeur recommandés

Système x86	Taille
Mémoire à installer ou à mettre à niveau	<ul style="list-style-type: none">■ Depuis Solaris 10 1/06, la taille recommandée est de 512 Mo. 256 Mo est la taille minimale.■ Pour Solaris 10 3/05, la taille recommandée est de 256 Mo. 128 Mo est la taille minimale. Remarque – Quelques options d’installation facultatives ne sont activées que si la quantité de mémoire est suffisante. Par exemple, si vous procédez à l’installation à partir d’un DVD sans disposer de suffisamment de mémoire, l’installation s’effectuera via le programme d’installation en mode texte <i>Installation de Solaris</i> et non via l’interface graphique utilisateur (IG). Pour plus d’informations sur la mémoire requise, reportez-vous au Tableau 3-3 .
Zone de swap	La taille par défaut est de 512 Mo. Remarque – Vous devrez peut-être personnaliser l’espace de swap. L’espace de swap dépend de la taille du disque dur du système.
Processeur requis	120 MHz minimum recommandé. La prise en charge du matériel en virgule flottante est nécessaire.

Vous pouvez choisir d’installer le logiciel à l’aide d’une interface graphique ou en utilisant un environnement multifenêtrage ou autre. Si la mémoire est suffisante, l’IG s’affiche par défaut. Les autres environnements s’affichent par défaut lorsque la

mémoire est insuffisante pour l'IG. Vous pouvez remplacer les paramètres par défaut à l'aide des options de démarrage `nowin` ou `text`. Toutefois, vous êtes limité par la quantité de mémoire de votre système ou par les paramètres d'installation à distance. En outre, si le programme d'installation de Solaris ne détecte pas d'adaptateur vidéo, il affiche automatiquement un environnement de console. Le [Tableau 3-3](#) décrit ces environnements et répertorie les spécifications mémoire requises pour les afficher.

TABEAU 3-3 SPARC : Mémoire requise pour les options d'affichage

SPARC : Mémoire	Type d'installation	Description
128 à 383 Mo	Ligne de commande	Ne contient aucun graphique mais fournit une fenêtre et la possibilité d'en ouvrir d'autres. Si vous effectuez l'installation en utilisant l'option de démarrage <code>text</code> et que le système dispose d'une mémoire suffisante, l'installation est réalisée dans un environnement multifenêtre. Si vous effectuez une installation à distance par l'intermédiaire d'une ligne <code>tip</code> ou à l'aide de l'option de démarrage <code>nowin</code> , vous êtes tenu d'utiliser l'installation basée sur la console.
384 Mo de mémoire minimale	Interface graphique	Offre des fenêtres, des menus déroulants, des boutons, des barres de défilement et des images d'icônes.

TABEAU 3-4 x86 : Mémoire requise pour les options d'affichage

x86: Mémoire	Type d'installation	Description
<ul style="list-style-type: none"> ■ Depuis Solaris 10 1/06 : 256–511 Mo ■ Pour Solaris 10 3/05 : 128 à 383 Mo 	Ligne de commande	Ne contient aucun graphique mais fournit une fenêtre et la possibilité d'en ouvrir d'autres. Si vous effectuez l'installation en utilisant l'option de démarrage <code>text</code> et que le système dispose d'une mémoire suffisante, l'installation est réalisée dans un environnement multifenêtre. Si vous effectuez une installation à distance par l'intermédiaire d'une ligne <code>tip</code> ou à l'aide de l'option de démarrage <code>nowin</code> , vous êtes tenu d'utiliser l'installation basée sur la console.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Depuis Solaris 10 1/06 : 512Mo ■ Pour Solaris 10 3/05 : 384 Mo 	Interface graphique	Offre des fenêtres, des menus déroulants, des boutons, des barres de défilement et des images d'icônes.

Allocation d'espace disque et de swap

Avant d'installer le logiciel Solaris, vous pouvez procéder à une planification de haut niveau afin de déterminer si votre système dispose d'un espace disque suffisant.

Recommandations générales de planification d'espace disque

La planification d'espace disque est une opération spécifique à chaque environnement. Prévoyez de l'espace disque pour les conditions suivantes, le cas échéant.

TABLEAU 3-5 Planification générale de l'espace disque et de l'espace de swap

Conditions pour l'allocation d'espace	Description
Systèmes de fichiers	<p>Chaque fois que vous créez un système de fichiers, affectez systématiquement 30 % d'espace disque en plus, pour tenir compte d'éventuelles mises à niveau ultérieures de Solaris.</p> <p>Par défaut, les méthodes d'installation de Solaris ne créent que la racine (/) et /swap. Le répertoire /export est également créé au moment de l'affectation d'espace aux services du système d'exploitation. Si vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version de Solaris, vous devrez peut-être retrancher votre système ou allouer le double d'espace requis au moment de l'installation. Si vous effectuez une mise à jour, vous pouvez éviter de retrancher le système en allouant de l'espace disque supplémentaire pour les mises à niveau ultérieures. Une nouvelle version de Solaris requiert environ 10 % d'espace disque supplémentaire par rapport à la version qui la précède. Vous pouvez allouer 30 % d'espace disque supplémentaire pour chaque système de fichiers pour tenir compte d'éventuelles mises à jour ultérieures de Solaris.</p>
Le système de fichiers /var	<p>Pour utiliser la fonction de vidage mémoire sur incident <code>savecore(1M)</code>, allouez deux fois la capacité de mémoire physique au système de fichiers /var.</p>

TABLEAU 3-5 Planification générale de l'espace disque et de l'espace de swap (Suite)

Conditions pour l'allocation d'espace	Description
Swap	<p>Le programme d'installation de Solaris attribue une zone de swap par défaut de 512 Mo dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ si vous utilisez la disposition automatique des tranches de disque du programme d'installation ; ■ si vous évitez manuellement de modifier la taille des tranches de disque. <p>Par défaut, les programmes d'installation de Solaris attribuent un espace de swap en plaçant le swap de sorte qu'il démarre sur le premier cylindre de disque disponible (généralement le cylindre 0 pour les systèmes SPARC). Cette position fournit un espace maximum pour le système de fichiers racine (/) pendant l'organisation des disques par défaut et permet l'extension du système de fichiers racine (/) lors d'une mise à niveau.</p> <p>Si vous pensez éventuellement avoir besoin d'étendre la zone swap par la suite, vous pouvez placer la tranche swap de sorte qu'elle démarre sur un autre cylindre de disque en appliquant l'une des méthodes proposées ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous utilisez le programme d'installation Solaris, vous pouvez personnaliser la configuration du disque en mode cylindre, puis affecter manuellement la tranche de swap à l'endroit de votre choix. ■ Vous pouvez attribuer la tranche de swap dans le fichier des profils pour le programme d'installation personnalisée JumpStart. Pour plus d'informations sur le fichier de profil JumpStart, reportez-vous à la rubrique "Création d'un profil" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>. <p>Pour une présentation de l'espace de pagination, reportez-vous au Chapitre 21, "Configuring Additional Swap Space (Tasks)" du <i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>.</p>
Un serveur qui fournit des systèmes de fichiers de répertoires personnels	Les répertoires d'accueil figurent, par défaut, dans le système de fichiers /export.
Le groupe de logiciels Solaris que vous installez	Un groupe de logiciels est un ensemble de packages. Lorsque vous planifiez l'espace disque requis, n'oubliez pas que vous pouvez ajouter des packages logiciels individuels dans le groupe de logiciels sélectionné ou en supprimer. Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la section "Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels" à la page 44.
Mise à niveau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous utilisez Solaris Live Upgrade pour mettre à niveau un environnement d'initialisation inactif et souhaitez obtenir des informations concernant la planification de l'espace disque, reportez-vous à la section "Espace disque minimum requis par Solaris Live Upgrade" à la page 113 ■ Si vous planifiez l'espace disque à l'aide des méthodes d'installation de Solaris, reportez-vous à la rubrique "Mise à niveau avec réaffectation d'espace disque" à la page 50.

TABLEAU 3-5 Planification générale de l'espace disque et de l'espace de swap (Suite)

Conditions pour l'allocation d'espace	Description
Prise en charge de la langue	Le chinois, le japonais ou le coréen, par exemple. Si vous prévoyez d'installer une seule langue, comptez environ 0,7 Go d'espace disque supplémentaire pour la prise en charge de la langue. Si vous envisagez d'installer toutes les langues acceptées, vous devez prévoir environ 2,5 Go d'espace disque supplémentaire pour la prise en charge de ces langues, selon le groupe de logiciels que vous installez.
Prise en charge de l'impression ou de la messagerie	Allouez de la mémoire supplémentaire.
Logiciel supplémentaire ou tiers	Allouez de la mémoire supplémentaire.

Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels

Les groupes de logiciels Solaris sont des collections de packages Solaris. Chaque groupe de logiciels prend en charge des fonctions et des pilotes différents.

- S'il s'agit d'une première installation, vous devez sélectionner le groupe de logiciels à installer en tenant compte des fonctions que vous voulez exécuter sur le système.
- S'il s'agit d'une mise à niveau, vous devez mettre à niveau le groupe de logiciels installé sur le système. Par exemple, si vous avez précédemment installé le groupe de logiciels Solaris pour utilisateur final sur votre système, vous ne pouvez pas utiliser l'option de mise à niveau du groupe de logiciels Solaris pour développeur. Rien ne vous empêche toutefois d'ajouter, pendant la mise à niveau, des logiciels ne faisant pas partie du groupe de logiciels actuellement installé.

En cours d'installation du logiciel Solaris, vous pouvez ajouter des packages au groupe de logiciels choisi ou en supprimer. Pour sélectionner des packages à ajouter ou supprimer, vous devez connaître les dépendances logicielles et savoir comment les packages du logiciel Solaris sont organisés.

La figure suivante montre les groupes de packages. Le groupe de logiciels Reduced Network Support contient le nombre minimal de packages alors que le groupe de logiciels Entire Solaris Software Group Plus OEM Support contient tous les packages.




FIGURE 3-1 Groupes de logiciels Solaris

Le [Tableau 3-6](#) répertorie les groupes de logiciels Solaris ainsi que l'espace disque recommandé nécessaire à l'installation de chaque groupe.

Remarque – Les recommandations en matière d'espace disque du [Tableau 3-6](#) incluent l'espace destiné aux éléments suivants.

- Espace de pagination
- Patches de mise à niveau avec
- packages de logiciels supplémentaires.

Vous remarquerez peut-être que les groupes de logiciels requièrent moins d'espace disque que ce qui est indiqué dans ce tableau.

TABEAU 3-6 Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels

Groupe de logiciels	Description	Espace disque recommandé
Entire Solaris Software	Contient les packages du groupe de logiciels complet	6,8 Go
Group Plus OEM Support	Entire Solaris, ainsi que des pilotes, notamment pour les équipements matériels dont le système n'est pas encore équipé au moment de l'installation.	

TABLEAU 3-6 Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels *(Suite)*

Groupe de logiciels	Description	Espace disque recommandé
Entire Solaris Software Group	Contient les packages du groupe de logiciels pour développeur ainsi que des logiciels supplémentaires nécessaires aux serveurs.	6,7 Go
Developer Solaris Software Group	Contient les packages du groupe de logiciels pour utilisateur final ainsi qu'un support supplémentaire de développement. Ce support de développement comporte des bibliothèques, des fichiers, des pages de manuel et des outils de programmation. Les programmes de compilation ne sont pas fournis.	6,6 Go
End User Solaris Software Group	Contient les packages comportant le minimum de code requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau et Common Desktop Environment.	5,3 Go
Core System Support Software Group	Contient les packages comportant le minimum de code requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau.	2,0 Go
Reduced Network Support Software Group	Contient les packages comportant le minimum de code requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau avec une prise en charge de services réseau limitée. Propose une console texte multi-utilisateur et des utilitaires d'administration du système. Il permet également au système de reconnaître les interfaces réseau, mais il n'active pas les services réseau.	2,0 Go

Mise à niveau

Vous pouvez mettre à niveau un système en procédant de l'une des trois manières suivantes : Solaris Live Upgrade, le programme d'installation Solaris et l'installation JumpStart personnalisée.

TABEAU 3-7 Méthodes de mise à niveau de Solaris

Système d'exploitation Solaris actuel	Méthodes de mise à niveau de Solaris
Solaris 8, Solaris 9, Solaris 10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Live Upgrade : met à niveau un système en créant et en mettant à niveau une copie du système en cours d'exécution ■ Installation de Solaris : propose une mise à niveau interactive par l'intermédiaire d'une interface utilisateur graphique ou de ligne de commande ■ Installation JumpStart personnalisée : effectue une mise à niveau automatisée

Limites de la mise à niveau

Problème	Description
Mise à niveau vers un autre groupe de logiciels	Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système vers un groupe de logiciels n'y étant pas installé. Par exemple, si vous avez précédemment installé le groupe de logiciels Solaris pour utilisateur final sur votre système, vous ne pouvez pas utiliser l'option de mise à niveau du groupe de logiciels Solaris pour développeur. Rien ne vous empêche toutefois d'ajouter, pendant la mise à niveau, des logiciels ne faisant pas partie du groupe de logiciels actuellement installé.
Depuis Solaris 10 1/06 : Mise à niveau lorsque des zones non globales sont installées	Lorsque vous procédez à la mise à niveau du système d'exploitation Solaris, vous pouvez mettre à niveau un système comportant des zones non globales. Le programme d'installation interactif Solaris ainsi que les programmes JumpStart personnalisés permettent une mise à niveau. Pour les restrictions lors de la mise à niveau, reportez-vous à la section "Mise à niveau lorsque des zones non globales sont installées" à la page 56.

Programmes de mise à niveau

Vous pouvez effectuer une mise à niveau interactive standard avec le programme d'installation Solaris ou une mise à niveau automatisée avec la méthode d'installation JumpStart personnalisée. Solaris Live Upgrade vous permet de mettre à niveau un système en cours d'exécution.

Programme de mise à niveau	Description	Pour plus d'informations
Solaris Live Upgrade	Vous permet de créer une copie du système en cours d'exécution. Cette copie est mise à niveau, puis elle devient le système en cours d'exécution au cours de la réinitialisation. L'utilisation de Solaris Live Upgrade permet de réduire la durée de la mise à niveau du système d'exploitation Solaris. De plus, Solaris Live Upgrade offre la possibilité d'éviter des problèmes liés à la mise à niveau. Cela concerne par exemple la possibilité d'effectuer une récupération en cas de dysfonctionnement, car la copie dont la mise à niveau est en cours ne correspond pas au système actuellement utilisé.	Pour planifier l'affectation d'espace disque avec Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la section "Configuration minimale requise par Solaris Live Upgrade" à la page 109.
Programme d'installation Solaris	Vous guide lors de la mise à niveau à l'aide d'une interface graphique utilisateur interactive.	Chapitre 2, "Installation à l'aide du Programme d'installation de Solaris (Tâches)" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations de base</i> .
Programme d'installation JumpStart personnalisée	Permet d'effectuer une mise à niveau automatisée. Un fichier de profil et des scripts de préinstallation et de post-installation facultatifs fournissent les informations requises. Lorsque vous créez un profil JumpStart de mise à niveau, indiquez <code>install_type upgrade</code> . Avant de commencer la mise à niveau, comparez le profil JumpStart personnalisé avec la configuration actuelle du système et les logiciels qui y sont déjà installés. Utilisez la commande <code>pfinstall - D</code> du système actuellement mis à niveau pour vérifier le profil. Il est impossible de tester un profil de mise à niveau à l'aide d'un fichier de configuration de disque.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour plus d'informations sur l'option de test de la mise à niveau, reportez-vous à la rubrique "Test d'un profil" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i> ■ Pour plus d'informations sur la création d'un profil de mise à niveau, reportez-vous à la rubrique "Exemples de profils" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i> ■ Pour de plus amples informations sur la réalisation d'une mise à niveau, reportez-vous à la rubrique "Exécution d'une installation JumpStart personnalisée" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>

Installation d'une archive Solaris Flash au lieu d'une mise à niveau

La fonction d'installation de Solaris Flash permet de créer une copie de toute l'installation d'un système maître qui peut être répliqué sur des systèmes clones. Cette copie est appelée archive Solaris Flash. Vous pouvez installer une archive à l'aide de n'importe quel programme d'installation.



Attention – Une archive Solaris Flash ne peut être créée lors de l'installation d'une zone non globale. La fonction Solaris Flash n'est pas compatible avec la technologie de partitionnement Solaris Zones. Si vous créez une archive Solaris Flash, cette archive n'est pas correctement installée lorsque elle est déployée dans les conditions suivantes :

- L'archive est créée dans une zone non globale.
 - L'archive est créée dans une zone globale comportant des zones non globales.
-

Pour de plus amples informations sur l'installation d'une archive, reportez-vous au tableau suivant.

Solaris Live Upgrade	<i>"Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation " à la page 187</i>
la méthode d'installation JumpStart personnalisée.	<i>"SPARC : préparation d'un système en vue de l'installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'une méthode Jumpstart personnalisée" du Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>
Installation conversationnelle de Solaris	<i>Chapitre 4, "Installation et administration d'archives Solaris Flash - Tâches" du Guide d'installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation</i>
méthode d'installation et initialisation via connexion WAN	<i>Chapitre 14, "Installation et initialisation via une connexion WAN – Tâches" du Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>

Mise à niveau avec réaffectation d'espace disque

L'option de mise à niveau du programme d'installation de Solaris et le mot-clé `upgrade` du programme JumpStart personnalisé permettent de procéder à la réaffectation de l'espace disque. La réallocation modifie automatiquement la taille des tranches de disque. Vous pouvez réaffecter l'espace disque si les systèmes de fichiers actuels ne disposent pas d'espace suffisant pour la mise à niveau. Par exemple, il se peut que les systèmes de fichiers nécessitent davantage d'espace pour les raisons évoquées ci-après.

- Le groupe de logiciels Solaris actuellement installé sur le système contient un nouveau logiciel dans la nouvelle version. Tout nouveau logiciel inclus dans un groupe de logiciels est automatiquement sélectionné pour être installé lors de la mise à niveau.
- La taille du logiciel existant sur le système est plus importante dans la nouvelle version.

Le dispositif de configuration automatique tente de réaffecter l'espace disque afin de répondre aux nouvelles exigences de taille du système de fichiers. En premier lieu, la configuration automatique tente de réaffecter l'espace suivant un ensemble de contraintes par défaut. Lorsque la configuration automatique ne parvient pas à réaffecter l'espace, vous devez modifier les contraintes des systèmes de fichiers.

Remarque – La disposition automatique ne permet pas d'étendre les systèmes de fichiers. L'espace est réaffecté par la disposition automatique de la façon suivante :

1. Sauvegarde des fichiers requis dans les systèmes de fichiers à modifier.
2. Nouveau partitionnement des disques d'après les modifications du système de fichiers.
3. Restauration des fichiers de sauvegarde avant la mise à niveau.

-
- Si vous utilisez le programme d'installation Solaris et que la fonction de configuration automatique ne parvient pas à déterminer comment réallouer l'espace disque, vous devez effectuer la mise à niveau avec la méthode d'installation JumpStart personnalisée.
 - Si vous utilisez la méthode JumpStart personnalisée et que vous créez un profil de mise à niveau, vous risquez de manquer d'espace disque. Si l'espace disque des systèmes de fichiers actuels est insuffisant pour la mise à niveau, vous pouvez utiliser les mots-clés `backup_media` et `layout_constraint` pour réaffecter l'espace disque. Pour obtenir un exemple d'utilisation de ces mots-clés dans un profil, reportez-vous à la rubrique "Exemples de profils" du *Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée*.

Sauvegarde des systèmes avant la mise à niveau

Il est vivement conseillé de sauvegarder les systèmes de fichiers avant de procéder à la mise à niveau du système d'exploitation Solaris. En copiant vos systèmes de fichiers sur des médias amovibles, des bandes par exemple, vous protégez vos données contre tout risque de perte, d'endommagement ou de corruption. Pour des instructions détaillées sur la sauvegarde de votre système, reportez-vous au Chapitre 24, "Backing Up and Restoring File Systems (Overview)" du *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

Détermination de la version du système d'exploitation Solaris exécutée par le système

Pour afficher la version du logiciel Solaris exécutée par votre système, tapez l'une des commandes suivantes.

```
$ uname -a
```

La commande `cat` fournit davantage d'informations.

```
$ cat /etc/release
```

Valeurs des versions localisées

Dans le cadre de l'installation, vous pouvez préconfigurer la version localisée que le système doit utiliser. Une *version localisée* détermine l'affichage en ligne des informations dans une langue spécifique ou pour une région spécifique. Certaines langues comportent plusieurs versions localisées pour tenir compte des différences régionales qui s'appliquent au format de la date et de l'heure, aux conventions numériques et monétaires et à l'orthographe.

Vous pouvez préalablement configurer l'environnement linguistique du système dans un profil JumpStart personnalisé ou dans le fichier `sysidcfg`.

Définition de la version localisée dans un profil	“Création d’un profil” du <i>Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>
Définition de la version localisée dans le fichier <code>sysidcfg</code>	“Préconfiguration à l’aide du fichier <code>sysidcfg</code> ” du <i>Guide d’installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>
Liste des versions localisées	<i>International Language Environments Guide</i>

Les noms et les groupes de plates-formes

Lors de l’ajout de clients pour une installation en réseau, il est impératif de connaître l’architecture du système (groupe de plates-formes). Si vous écrivez un fichier de règles d’installation JumpStart personnalisée, vous devez connaître le nom de la plate-forme.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de noms et de groupes de plates-formes. Pour obtenir une liste complète des systèmes SPARC, reportez-vous au *guide de la plate-forme matérielle Sun Solaris* à l’adresse <http://docs.sun.com/>.

TABLEAU 3-8 Exemple de noms et de groupes de plates-formes

Système	Nom de plate-forme	Groupe de plates-formes
Sun Fire	T2000	sun4v
Sun Blade™	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u
x86	i86pc	i86pc

Remarque – vous pouvez également utiliser la commande `uname -i` pour déterminer le *nom de la plate-forme* dont votre système est équipé ou la commande `uname -m` pour déterminer le *groupe de plates-formes* de votre système.

Installing and Configuring Zones

La section suivante propose des informations générales relatives à la planification de zones globales et non globales. Pour une présentation plus spécifique, ainsi que des informations de planification et des procédures précises, reportez-vous au Chapitre 16, “Introduction to Solaris Zones” du *System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones*.

Technologie de partitionnement Solaris Zones (Présentation)

Une fois que le système d'exploitation Solaris est installé, vous pouvez installer les zones et les configurer. La zone globale correspond à l'instance unique du système d'exploitation en cours d'exécution présente sur chaque système Solaris. Elle est à la fois la zone par défaut du système et la zone utilisée pour le contrôle administratif de tout le système. Une zone non globale, quant à elle, est un environnement de système d'exploitation virtualisé.

La technologie de partitionnement Solaris Zones permet de virtualiser les services du système d'exploitation et de fournir un environnement pour les applications en cours d'exécution. Lorsque vous créez une zone, vous générez un environnement d'exécution d'application dans lequel les processus sont isolés de toutes les autres zones. Cette mise à l'écart empêche les processus qui s'exécutent dans une zone de contrôler ou d'avoir une incidence sur les processus s'exécutant dans d'autres zones. Ainsi, même un processus en cours d'exécution dans une zone non globale lancé avec les informations d'identification du superutilisateur ne peut pas affecter l'activité des autres zones. Un processus en cours d'exécution dans une zone globale lancé avec les informations d'identification du superutilisateur peut avoir une incidence sur les processus de n'importe quelle zone.

Présentation des zones globales et non globales

C'est la seule zone à partir de laquelle il est possible de configurer, d'installer, de gérer ou de désinstaller une zone non globale. Seule la zone globale peut être initialisée à partir du matériel système. L'administration de l'infrastructure du système, notamment les périphériques physiques et la reconfiguration dynamique n'est réalisable qu'à partir de la zone globale. Les processus disposant des privilèges appropriés qui s'exécutent dans la zone globale peuvent accéder à des objets associés à d'autres zones, voire à toutes les zones. Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des zones globales et non globales.

Zone globale	Zone non globale
L'ID 0 est attribué par le système	Un ID de zone est attribué par le système lors de l'initialisation de la zone
Fournit une instance unique du noyau Solaris initialisable et exécuté sur le système	Partage les opérations au-dessous du noyau Solaris initialisé à partir de la zone globale
Contient une installation complète des packages des logiciels système Solaris	Contient un sous-ensemble installé de l'ensemble des packages des logiciels système Solaris

Zone globale	Zone non globale
Peut contenir des packages logiciels ou des logiciels supplémentaires, des répertoires, des fichiers et d'autres données non installées par l'intermédiaire de packages	Contient des packages logiciels Solaris partagés à partir de la zone globale
Fournit une base de données de produits complète et cohérente contenant les informations relatives à tous les composants logiciels installés dans la zone globale	Peut contenir des packages logiciels supplémentaires installés, non partagés à partir de la zone globale Peut contenir d'autres logiciels, répertoires, fichiers et données créés dans la zone non globale et non installés par l'intermédiaire de packages ni partagés à partir de la zone globale
Détient les informations de configuration spécifiques à la zone globale uniquement, par exemple le nom d'hôte de la zone globale et la table du système de fichiers	Détient des informations de configuration spécifiques à cette zone non globale uniquement, par exemple le nom d'hôte de la zone non globale et la table du système de fichiers
Est la seule zone ayant connaissance de tous les périphériques et systèmes de fichiers	Détient une base de données de produits complète et cohérente contenant des informations sur tous les composants logiciels installés dans la zone, qu'ils soient présents dans la zone non globale ou partagés en lecture seulement à partir de la zone globale
Est la seule zone ayant connaissance de l'existence et de la configuration d'une zone non globale	N'a pas connaissance de l'existence d'autres zones
Est la seule zone à partir de laquelle il est possible de configurer, d'installer, de gérer ou de désinstaller une zone non globale	Ne peut pas installer, gérer ni désinstaller d'autres zones, y compris elle-même

Pour plus d'informations, consultez le site suivant:

- Chapitre 16, "Introduction to Solaris Zones" du *System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones*
- "Installing and Configuring Zones" à la page 52

Solaris Zones (Planification)

Une fois que le système d'exploitation Solaris est installé, vous pouvez installer les zones et les configurer. La zone globale correspond à l'instance unique du système d'exploitation en cours d'exécution présente sur chaque système Solaris. Elle est à la fois la zone par défaut du système et la zone utilisée pour le contrôle administratif de tout le système. Une zone non globale, quant à elle, est un environnement de système d'exploitation virtualisé.



Attention – Toute commande acceptant un système de fichiers racine (/) par l'utilisation de l'option `-R` ou d'un équivalent ne doit pas être utilisée si les affirmations suivantes sont vraies :

- La commande est exécutée dans la zone globale.
- Le système de fichiers racine alternatif (/) réfère à des chemins au sein d'une zone non globale.

Tel est le cas, par exemple, de l'option `-R root_path` de l'utilitaire `pkgadd` exécuté à partir de la zone globale avec un chemin de système de fichiers racine (/) dans une zone non globale.

Pour la liste des utilitaires acceptant un système de fichiers racine alternatif (/) et pour plus d'informations sur les zones, reportez-vous à la section "Restriction on Accessing A Non-Global Zone From the Global Zone" du *System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones*.

Installation et mise à niveau en cas d'utilisation de zones non globales

Lors de l'installation du système d'exploitation Solaris, le groupe de logiciels installé dans la zone globale correspond à l'ensemble de packages partagé par les zones non globales. Ainsi, si vous installez le groupe de logiciels complet, toutes les zones seront pourvues de ces packages. Par défaut, tous les packages supplémentaires installés dans la zone globale sont également installés dans les zones non globales. Vous pouvez séparer les applications, les espaces de noms, les serveurs et les connexions serveurs (NFS et DHCP, par exemple) et d'autres logiciels dans diverses zones non globales. Chaque zone non globale fonctionne indépendamment et ne dépend pas des autres zones non globales. Ainsi, vous pouvez installer le groupe de logiciels complet dans la zone globale et exécuter dans des zones non globales distinctes Java Enterprise System Messaging Server, une base de données, DHCP et un serveur Web. Lorsque vous installez des zones non globales, prenez en considération les exigences en matières de performance des applications qui s'exécuteront dans chaque zone non globale.



Attention – Une archive Solaris Flash ne peut être correctement créée lorsqu’une zone non globale est installée. La fonction Solaris Flash n’est pas compatible avec la technologie de partitionnement Solaris Zones. Si vous créez une archive Solaris Flash, cette archive n’est pas correctement installée lorsque elle est déployée dans les conditions suivantes :

- L’archive est créée dans une zone non globale.
 - L’archive est créée dans une zone globale comportant des zones non globales.
-

Mise à niveau lorsque des zones non globales sont installées

Depuis Solaris 10 1/06, lorsque vous procédez à la mise à niveau du système d’exploitation Solaris, vous pouvez mettre à niveau un système comportant des zones non globales. Le programme d’installation interactif Solaris ainsi que les programmes JumpStart personnalisés permettent une mise à niveau.

- À l’aide du programme d’installation interactif de Solaris, vous pouvez effectuer la mise à niveau d’un système comportant des zones non globales en sélectionnant Mise à niveau de l’installation dans le panneau Sélection de la mise à niveau ou de l’installation initiale. Le programme d’installation analyse votre système pour déterminer s’il peut être mis à niveau et vous fournit un résumé de l’analyse. Le programme d’installation vous invite alors à poursuivre la mise à niveau. Vous pouvez utiliser ce programme avec les limitations suivantes :
 - Vous ne pouvez pas personnaliser votre mise à niveau. Par exemple, vous ne pouvez pas installer de logiciels ou de packages de versions localisées supplémentaires, ni modifier la partition du disque.
 - Vous devez utiliser le DVD du système d’exploitation Solaris ou une image de l’installation réseau créée à partir d’un DVD. Vous ne pouvez pas utiliser les CD de Logiciel Solaris pour effectuer la mise à niveau d’un système. Pour plus d’informations sur la procédure d’installation à l’aide de ce programme, reportez-vous au Chapitre 2, “Installation à l’aide du Programme d’installation de Solaris (Tâches)” du *Guide d’installation de Solaris 10 : Installations de base*.
- À l’aide du programme d’installation JumpStart personnalisé, vous pouvez procéder à la mise à niveau en utilisant les mots-clés `install_type` et `root_device`.

Certains mots-clés ne peuvent être inclus dans un profil, car ils affectent des zones non globales. Par exemple, l’utilisation de mots-clés ajoutant des packages, réallouant de l’espace disque ou ajoutant de versions localisées affecte les zones non globales. Si vous utilisez ces mots-clés, ils seront ignorés ou entraîneront l’échec de la mise à niveau JumpStart. Pour la liste de ces mots-clés, reportez-vous à la section “Limitation des mots-clés de profils lors d’une mise à niveau avec des zones non globales” du *Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée*.



Attention – Vous ne pouvez pas utiliser Solaris Live Upgrade pour la mise à niveau d'un système lorsque des zones non globales sont installées. Vous pouvez créer un environnement d'initialisation à l'aide de la commande `lucreate`. Cependant, la mise à niveau échoue si vous utilisez la commande `luupgrade`. Un message d'erreur s'affiche

Espace disque requis par les zones non globales

Lorsque vous installez la zone globale, pensez à réserver suffisamment d'espace disque pour toutes les zones que vous êtes susceptible de créer. Chaque zone non globale a des besoins en mémoire qui lui sont propres. Les informations fournies ci-après permettent d'obtenir un aperçu de la planification. Pour consulter les exigences requises et les recommandations relatives à la planification, reportez-vous au Chapitre 18, "Planning and Configuring Non-Global Zones (Tasks)" du *System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones*.

La quantité de mémoire requise par une zone n'est pas limitée. L'administrateur système est chargé de restreindre l'espace. Même un système à processeur unique peut supporter plusieurs zones s'exécutant simultanément.

Les caractéristiques des packages installés dans la zone globale ont une incidence sur l'espace disque requis par les zones non globales créées. Le nombre de packages et l'espace disque requis sont des facteurs. Voici quelques directives générales relatives à l'espace disque.

- Réservez environ 100 Mo d'espace disque libre une fois que tous les packages Solaris standard ont été installés dans la zone globale. Prévoyez de l'espace supplémentaire pour l'installation d'autres packages dans cette zone. Par défaut, tous les packages supplémentaires installés dans la zone globale sont également installés dans les zones non globales. L'emplacement des répertoires de ces packages dans les zones non globales est spécifié par la ressource `inherit-pkg-dir`.
- Ajoutez 40 Mo de RAM par zone si le système dispose de suffisamment d'espace de swap. Cet ajout est recommandé afin que chaque zone soit opérationnelle. Prenez-le en compte lors de la planification de la taille du système.

SPARC : Modifications apportées au conditionnement 64 bits

Dans des versions précédentes de Solaris, le système d'exploitation Solaris était livré dans un package séparé pour les composants 32 bits et 64 bits. Dans le système d'exploitation Solaris 10, le conditionnement a été simplifié grâce à l'intégration de la

plupart des composants 32 bits et 64 bits dans un seul package. Le package combiné conserve le nom des packages 32 bits d'origine et le package 64 bits ne sera plus livré. Cette modification réduit le nombre de packages et simplifie l'installation. Cette modification signifie que vous devrez peut-être adapter votre script JumpStart personnalisé ou d'autres scripts d'installation de packages pour supprimer les références aux packages 64 bits.

Les packages 64 bits ont été renommés selon les conventions suivantes :

- Si un package 64 bits a un équivalent 32 bits, il porte désormais le nom du package 32 bits. Par exemple, une bibliothèque 64 bits, telle que `/usr/lib/sparcv9/libc.so.1` précédemment livrée avec SUNWcslx, est désormais livrée avec SUNWcsl. Le package SUNWcslx 64 bits n'est plus fourni.
- Lorsqu'un package n'a pas d'équivalent 32 bits, le suffixe "x" est supprimé du nom. Par exemple, SUNW1394x devient SUNW1394.

x86 : Recommandations pour le partitionnement

Lors de l'utilisation du système d'exploitation Solaris sur des systèmes x86, suivez les directives ci-après pour procéder au partitionnement du système.

Installation de Solaris utilise une configuration par défaut des partitions du disque d'initialisation. Ces partitions sont appelées partitions `fdisk`. Une partition `fdisk` est une partition logique d'un disque dur dédiée à un système d'exploitation particulier sur des systèmes x86. Pour installer le logiciel Solaris, vous devez définir au moins une partition `fdisk` Solaris sur un système x86. Les systèmes x86 acceptent jusqu'à quatre partitions `fdisk` sur un même disque. Chacune de ces partitions peut comporter un système d'exploitation distinct. Chaque système d'exploitation doit résider sur une partition `fdisk` unique. Un système ne peut comporter qu'une seule partition `fdisk` Solaris par disque.

TABLEAU 3-9 x86 : Partitions par défaut

Partitions	Nom de la partition	Taille de la partition
Première partition (sur certains systèmes)	Diagnostic ou partition de service	Taille existante sur le système.

TABLEAU 3-9 x86 : Partitions par défaut (Suite)

Partitions	Nom de la partition	Taille de la partition
Seconde partition (sur certains systèmes)	Partition d'initialisation x86	<p>Pour Solaris 10 3/05 : Une partition d'initialisation x86 est créée et correspond à la taille existante sur le système.</p> <p>Depuis Solaris 10 1/06, les conditions suivantes sont applicables :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Si vous effectuez une première installation, cette partition n'est pas créée.■ Si vous effectuez une mise à niveau et que votre système ne comporte pas de partition d'initialisation x86 existante, cette partition n'est pas créée.■ Si vous effectuez une mise à niveau et que votre système comporte une partition d'initialisation x86 :<ul style="list-style-type: none">■ Si la partition est requise pour passer d'un périphérique d'initialisation à un autre, la partition d'initialisation x86 est conservée sur le système.■ Si la partition n'est pas requise pour initialiser les périphériques d'initialisation supplémentaires, la partition d'initialisation x86 est supprimée. Le contenu de la partition est déplacé vers la partition racine.
Troisième partition	Partition Solaris	Espace disque restant sur le disque d'initialisation.

La configuration par défaut des partitions du disque d'initialisation conserve la partition de service

Le programme d'installation Solaris utilise une configuration de partition du disque d'initialisation par défaut pour permettre une partition de diagnostic ou de service. Si votre système actuel inclut de telles partitions, la nouvelle configuration par défaut du disque d'initialisation vous permet de conserver cette partition.

Remarque – Si vous installez le système d'exploitation Solaris sur un système x86 qui ne comporte aucun diagnostic ou aucune partition de service, le programme d'installation ne crée pas de diagnostic ni de partition de service par défaut. Si vous souhaitez créer une telle partition sur votre système, reportez-vous à la documentation de vos équipements.

Collecte d'informations avant la mise à niveau (planification)

Ce chapitre contient une fiche de travail vous permettant de collecter l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour mettre à niveau votre système.

Liste de vérification en vue d'une mise à niveau

Collectez les informations dont vous avez besoin pour effectuer une mise à niveau standard du système d'exploitation Solaris en vous aidant de la liste de contrôle suivante. Vous n'êtes pas tenu de collecter l'ensemble des informations mentionnées sur cette liste. Il vous suffit de collecter les informations relatives à votre système. Si vous effectuez la mise à niveau par le biais du réseau, le programme d'installation se charge d'entrer les informations à votre place, d'après la configuration effective de votre système.

Vous ne pouvez pas changer les identifications de base de votre système, comme son nom d'hôte ou son adresse IP. Si le programme d'installation vous invite à entrer ces identifiants de base, vous devez impérativement saisir les valeurs d'origine. Si vous utilisez le programme Installation de Solaris pour effectuer votre mise à niveau, celle-ci échoue si vous tentez de modifier l'une des valeurs d'identification.

TABLEAU 4-1 Liste de contrôle pour la mise à niveau

Informations pour la mise à niveau	Description/Exemple	Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
Connexion réseau	Le système est-il relié à un réseau ?	En réseau/Autonome*

TABLEAU 4-1 Liste de contrôle pour la mise à niveau (Suite)

Informations pour la mise à niveau		Description/Exemple	Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
DHCP ;		Le système peut-il utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer ses interfaces réseau ? DHCP fournit d'office les paramètres d'installation requis.	Oui/Non*
Si vous n'utilisez pas DHCP, notez l'adresse réseau.	Adresse IP	Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, indiquez l'adresse IP de votre système. Exemple : 172.31.255.255 Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, tapez la commande suivante. # ypmatch nom-hôte hosts	
	Sous-réseau	Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, votre système fait-il partie d'un sous-réseau ? Si oui, quel est le masque de ce sous-réseau ? Exemple : 255.255.255.0 Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, tapez la commande suivante. # more /etc/netmasks	
	IPv6	Souhaitez-vous activer IPv6 sur ce système ? IPv6 fait partie du protocole internet TCP/IP qui facilite l'adressage IP en augmentant la sécurité et le nombre d'adresses internet.	Oui/Non*
Nom d'hôte		Le nom d'hôte défini pour votre système. Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, tapez la commande suivante. # uname -n	

TABLERAU 4-1 Liste de contrôle pour la mise à niveau (Suite)

Informations pour la mise à niveau	Description/Exemple	Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)	
Kerberos.	<p>Souhaitez-vous configurer la sécurité Kerberos sur ce système ?</p> <p>Si oui, collectez les informations ci-dessous.</p> <p style="text-align: right;">Domaine par défaut :</p> <p>Administration Server</p> <p>Premier KDC :</p> <p>(Facultatif) Autres KDC :</p> <p>Le service Kerberos est une architecture client-serveur qui garantit la sécurité des transactions sur les réseaux.</p>	Oui/Non*	
Si le système utilise un service de noms, fournissez les informations suivantes.	Service de noms	<p>Quel service de noms souhaitez-vous que ce système utilise ?</p> <p>Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, tapez la commande suivante.</p> <p># cat /etc/nsswitch.conf</p> <p>Un service d'attribution de noms stocke les informations dans une seule zone, permettant ainsi aux utilisateurs, aux systèmes et aux applications de communiquer sur le réseau. Ces informations peuvent être, par exemple, des noms et des adresses d'hôte, ou des noms et des mots de passe d'utilisateur.</p>	NIS+/NIS/DNS/LDAP/Aucun*
	Nom de domaine	<p>Indiquez le nom du domaine dans lequel le système réside.</p> <p>Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, tapez la commande suivante.</p> <p># nomdomaine</p>	

TABLEAU 4-1 Liste de contrôle pour la mise à niveau (Suite)

Informations pour la mise à niveau	Description/Exemple	Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
NIS+ et NIS	<p>Souhaitez-vous sélectionner un serveur de noms ou laisser le programme d'installation en rechercher un ?</p> <p>Si vous souhaitez sélectionner un serveur de noms, fournissez les informations ci-dessous.</p> <p style="text-align: center;">Nom d'hôte du serveur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les clients NIS, tapez la commande suivante pour afficher le nom d'hôte du serveur. <pre># ypwhich</pre> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les clients NIS+, tapez la commande suivante pour afficher le nom d'hôte du serveur. <pre># nisping</pre> <p style="text-align: center;">Adresse IP du serveur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les clients NIS, tapez la commande suivante pour afficher l'adresse IP du serveur. <pre># ypmatch nameserver-name hosts</pre> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les clients NIS+, tapez la commande suivante pour afficher l'adresse IP du serveur. <pre># nismatch nameserver-name hosts.org_dir</pre> <p>Le service d'information réseau (NIS) facilite l'administration de réseau en fournissant un contrôle centralisé sur diverses informations réseau telles que les noms et les adresses des ordinateurs.</p>	Specify one/Find one*

TABLEAU 4-1 Liste de contrôle pour la mise à niveau (Suite)

Informations pour la mise à niveau	Description/Exemple	Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
DNS	<p>Indiquez les adresses IP du serveur DNS. Vous devez obligatoirement indiquer une adresse IP et pouvez en indiquer jusqu'à trois.</p> <p style="text-align: right;">Adresse IP du serveur :</p> <p>Pour afficher l'adresse IP du serveur, tapez la commande suivante.</p> <p># getents ipnodes dns</p> <p>Vous pouvez indiquer une liste des domaines de recherche utilisés pour les requêtes DNS.</p> <p style="text-align: right;">Domaine de recherche :</p> <p>Domaine de recherche :</p> <p>Domaine de recherche :</p> <p>Le DNS (Domain Name System) est le service de noms fourni par Internet pour les réseaux TCP/IP. DNS fournit les noms d'hôte au service d'adresses IP. DNS met l'accent sur la simplification de la communication en utilisant les noms de système à la place des adresses IP numériques. DNS est également utilisé comme base de données pour la gestion des messages.</p>	
LDAP	<p>Indiquez les informations ci-dessous concernant votre profil LDAP.</p> <p style="text-align: right;">Nom du profil :</p> <p style="text-align: right;">Serveur de profils :</p> <p>Si vous spécifiez un niveau justificatif d'identité proxy dans votre profil LDAP, collectez les informations ci-dessous.</p> <p style="text-align: right;">Nom distinctif de la liaison proxy :</p> <p style="text-align: right;">Mot de passe de la liaison proxy :</p> <p>LDAP définit un protocole relativement simple pour la mise à jour et la recherche des annuaires s'exécutant sur TCP/IP.</p>	

TABLEAU 4-1 Liste de contrôle pour la mise à niveau (Suite)

Informations pour la mise à niveau	Description/Exemple	Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
Default Route:	<p>Souhaitez-vous indiquer une adresse IP de routage par défaut ou laisser le Installation de Solaris en trouver une ?</p> <p>La route par défaut offre un pont qui fait suivre le trafic entre deux réseaux physiques. Une adresse IP est un nombre entier qui identifie chaque hôte sur un réseau.</p> <p>Les possibilités indiquées ci-dessous vous sont données.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vous pouvez spécifier l'adresse IP. Un fichier <code>/etc/defaultrouter</code> est créé et porte l'adresse IP que vous avez spécifiée. Lors du redémarrage du système, cette adresse deviendra la route par défaut. ■ Vous pouvez laisser le programme d'installation Solaris détecter une adresse IP. Toutefois, le système doit se trouver sur un sous-réseau doté d'un routeur qui s'annonce lui-même à l'aide du protocole de découverte de routeur ICMP. Si vous utilisez l'interface de ligne de commande, le logiciel détecte une adresse IP lors de l'initialisation du système. ■ Vous pouvez sélectionner Aucune si vous ne possédez pas de routeur ou si vous souhaitez que le logiciel détecte une adresse IP plus tard. Ce dernier tente automatiquement de détecter une adresse IP lors du redémarrage. 	En indiquer une/Détection automatique/Aucune*
Fuseau horaire.	Comment souhaitez-vous définir votre fuseau horaire par défaut ?	Région géographique* D'après GMT Fichier des fuseaux horaires
Mot de passe root	Fournit le mot de passe root pour le système.	

TABLEAU 4-1 Liste de contrôle pour la mise à niveau (Suite)

Informations pour la mise à niveau	Description/Exemple	Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
<p>Mise à niveau d'un système à l'aide de zones non globales</p>	<p>À partir de la version Solaris10, vous pouvez utiliser le DVD de Solaris 10 ou une image d'installation réseau sur DVD pour mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées. Si vous décidez de mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées, vous ne pourrez pas personnaliser votre mise à niveau.</p> <p>Remarque – Dans la version Solaris10, vous ne pouvez pas mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées à l'aide du CD Logiciel Solaris - 1 ou de la méthode d'installation Solaris Live Upgrade.</p> <p>Si votre système dispose de plusieurs partitions ou disques (/) racine, le programme d'installation vous invite à sélectionner une partition racine pour une mise à niveau.</p> <p style="text-align: right;">Racine (/) à mettre à niveau :</p>	<p>Oui/Non</p>
<p>Installation par défaut ou personnalisée</p>	<p>Souhaitez-vous exécuter une installation par défaut ou personnalisée ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sélectionnez Installation par défaut pour formater la totalité du disque dur et installer un jeu présélectionné de logiciels. ■ Sélectionnez l'installation personnalisée si vous souhaitez modifier l'agencement du disque dur et sélectionner les logiciels à installer. <p>Remarque – L'interface de ligne de commande ne vous propose pas le choix entre installation par défaut et installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par l'interface de ligne de commande. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans de l'interface de ligne de commande.</p>	<p>Installation par défaut*/Installation personnalisée</p>

TABLEAU 4-1 Liste de contrôle pour la mise à niveau (Suite)

Informations pour la mise à niveau	Description/Exemple	Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
Versions localisées.	Quelles régions géographiques souhaitez-vous que le système prenne en charge ?	
SPARC : Gestion de l'alimentation avec Power Management (disponible uniquement sur les systèmes SPARC dotés de Power Management).	Souhaitez-vous utiliser le logiciel Power Management de gestion de l'alimentation ? Remarque – si Energy Star version 3 ou supérieure est installé sur votre système, vous ne verrez pas apparaître cette question.	Oui*/Non
Réinitialisation automatique ou éjection de CD/DVD	Réinitialisation automatique après installation du logiciel ? Éjection automatique du CD/DVD après installation du logiciel ?	Oui*/Non Oui*/Non
Réallocation d'espace disque.	Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace disque pour l'installation du système d'exploitation Solaris, il se peut que vous soyez invité à modifier la partition de votre disque. Vous pouvez réattribuer l'espace disque à l'aide de l'une des méthodes suivantes. <ul style="list-style-type: none"> ■ Demandez au programme d'installation de reconfigurer les systèmes sur vos disques. ■ Entrez manuellement une nouvelle partition de disque. Par défaut, le programme d'installation sélectionne la configuration manuelle.	Oui/Non*
Si vous effectuez l'installation par l'intermédiaire d'une ligne <code>tip</code> , suivez ces instructions.	Assurez-vous que votre fenêtre affiche au moins 80 colonnes et 24 lignes. Pour plus d'informations, voir la page <code>man tip(1)</code> . Pour déterminer les dimensions actuelles de la fenêtre <code>tip</code> , utilisez la commande <code>stty</code> . Pour plus d'informations, voir la page de manuel <code>stty(1)</code> .	
Vérifiez la connexion Ethernet.	Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet, ou un autre adaptateur réseau similaire, est bien relié à votre système.	

TABEAU 4-1 Liste de contrôle pour la mise à niveau (Suite)

Informations pour la mise à niveau	Description/Exemple	Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
Utilisation de Solaris Live Upgrade.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Déterminez les ressources requises pour la création d'un environnement d'initialisation et pour sa mise à niveau. Pour des informations détaillées, reportez-vous au Chapitre 7. ■ Déterminez la configuration requise si vous utilisez des volumes RAID-1. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique "Conseils de sélection de tranches pour les systèmes de fichiers" à la page 116. 	
Appliquez les patchs avant l'installation de Solaris Live Upgrade	<p>Attention – Pour fonctionner correctement, Solaris Live Upgrade requiert l'installation d'un ensemble limité de patchs pour une version de système d'exploitation spécifique. Avant d'installer ou d'exécuter Solaris Live Upgrade, vous devez installer ces patchs.</p> <p>Assurez-vous de posséder la liste des derniers patchs mis à jour en consultant le site http://sunsolve.sun.com. Recherchez l'info doc 72099 sur le site Web SunSolveSM.</p> <p>x86 uniquement – Si ces patchs ne sont pas installés, Solaris Live Upgrade échoue et il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche. Si tel n'est pas le cas, il se peut que les patchs requis ne soient toujours pas installés. Vérifiez que les patchs répertoriés dans l'info doc SunSolve ont été installés avant d'installer Solaris Live Upgrade.</p> <pre>ERROR: Cannot find or is not executable: </sbin/biosdev>. ERROR: One or more patches required by Live Upgrade has not been installed.</pre>	
Recherchez le logiciel Prestoserve sur votre système.	Si vous commencez le processus de mise à niveau en arrêtant le système avec la commande <code>init 0</code> et utilisez le logiciel Prestoserve, vous risquez de perdre des données. Reportez-vous à la documentation de Prestoserve pour connaître les procédures d'arrêt.	

TABLEAU 4-1 Liste de contrôle pour la mise à niveau (Suite)

Informations pour la mise à niveau	Description/Exemple	Réponse – Les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
Renseignez-vous sur les patches à appliquer.	La liste de patches la plus récente est disponible sur le site http://sunsolve.sun.com .	
Consultez le chapitre consacré à la planification ainsi que toute documentation pertinente.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Relisez l'intégralité du chapitre sur la planification ou certaines sections du Chapitre 3. ■ Consultez les <i>notes de version</i> et les notes de version du fournisseur pour vérifier que le logiciel utilisé est pris en charge par la nouvelle version de Solaris. ■ Reportez-vous au <i>guide de la plate-forme matérielle Sun</i> pour vous assurer que le matériel utilisé est bien pris en charge. ■ Consultez la documentation accompagnant votre système pour vérifier la compatibilité entre votre système, ses périphériques et la version de Solaris. 	

x86 : Initialisation GRUB pour une installation Solaris

Ce chapitre décrit l'initialisation GRUB sur des systèmes x86 et qui concerne une installation Solaris. Ce chapitre se compose des sections suivantes :

- "x86 : GRUB Based Booting (Overview)" à la page 71
- "x86 : Initialisation GRUB (Planification)" à la page 74
- "x86 : Localisation du fichier menu .lst du menu GRUB (Tâches)" à la page 79

x86 : GRUB Based Booting (Overview)

Depuis Solaris version 10 1/06, GRUB, chargeur d'initialisation Open Source, a été choisi comme chargeur d'initialisation par défaut dans le système d'exploitation Solaris.

Remarque – L'initialisation GRUB n'est pas disponible sur les systèmes SPARC.

Le *chargeur d'initialisation* correspond au premier programme qui s'exécute lorsque vous démarrez un système. Une fois que vous avez démarré un système x86, le BIOS (Basic Input/Output System) effectue l'initialisation du processeur, de la mémoire et du matériel de plate-forme. Une fois l'initialisation terminée, le BIOS charge le chargeur d'initialisation à partir du périphérique d'initialisation configuré, puis transfère le contrôle du système au chargeur d'initialisation.

GRUB est un chargeur d'initialisation Open Source doté d'une interface de menu simple incluant des options d'initialisation prédéfinies dans un fichier de configuration. GRUB dispose également d'une interface de ligne de commande à laquelle vous pouvez accéder à partir de l'interface de menu pour exécuter diverses commandes d'initialisation. Dans le système d'exploitation Solaris, l'implémentation

GRUB est conforme à la spécification d'initialisation multiple. Pour des informations détaillées sur la spécification, visitez l'adresse <http://www.gnu.org/software/grub/grub.html>.

Le noyau Solaris étant conforme à la spécification d'initialisation multiple, vous pouvez initialiser un système x86 Solaris à l'aide de GRUB. Avec GRUB, vous pouvez effectuer une initialisation et installer plusieurs systèmes d'exploitation facilement. Par exemple, vous pouvez initialiser les systèmes d'exploitation suivants sur un système :

- Les SE Solaris
- Microsoft Windows

Remarque – GRUB détecte les partitions Microsoft Windows, mais ne vérifie pas si le système d'exploitation peut être initialisé.

L'avantage principal de GRUB est qu'il détecte automatiquement les systèmes de fichiers et les formats de noyau exécutables, vous permettant ainsi de charger un système d'exploitation sans avoir à enregistrer l'emplacement du noyau sur le disque. Avec une initialisation GRUB, le noyau est chargé en définissant le nom de fichier, le lecteur ainsi que la partition dans laquelle se trouve le noyau. Une initialisation GRUB remplace l'Assistant de configuration de périphérique Solaris et simplifie le processus d'initialisation à l'aide d'un menu GRUB.

x86 : Fonctionnement de l'initialisation GRUB

Une fois que GRUB contrôle le système, un menu s'affiche dans la console. Dans le menu GRUB, vous pouvez :

- Sélectionner une entrée pour initialiser votre système.
- Modifier une entrée d'initialisation à l'aide du menu Edition GRUB intégré.
- Charger manuellement un noyau SE à partir de la ligne de commande.

Un délai configurable est disponible pour initialiser l'entrée SE par défaut. L'activation d'une touche annule l'initialisation de l'entrée SE par défaut.

Pour voir un exemple de menu GRUB, reportez-vous à la section "[Description du menu GRUB principal](#)" à la page 75.

x86 : Conventions de noms de périphériques GRUB

Les conventions de noms de périphériques utilisées par GRUB diffèrent légèrement des versions précédentes du système d'exploitation Solaris. La compréhension des conventions de noms de périphériques GRUB vous permet de spécifier correctement les informations relatives au lecteur et à la partition lorsque vous configurez GRUB sur votre système.

Le tableau suivant décrit les conventions de noms de périphériques GRUB.

TABLEAU 5-1 Conventions de noms pour les périphériques GRUB

Nom périphérique	Description
(fd0), (fd1)	Première disquette, seconde disquette
(nd)	Périphérique réseau
(hd0, 0), (hd0, 1)	Première et seconde partition fdisk du premier disque bios
(hd0, 0, a), (hd0, 0, b)	Les tranches 0 et 1 de Solaris/BSD sur la première partition fdisk du premier disque bios

Remarque – Tous les noms de périphériques GRUB doivent être mis entre parenthèses. Les numéros de partitions sont comptabilisés à partir de 0 (zéro), et non à partir de 1.

Pour plus d'informations sur les partitions fdisk, reportez-vous à la section "Guidelines for Creating an fdisk Partition" du *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

x86 : Informations relatives aux installations GRUB

Pour plus d'informations sur ces modifications, reportez-vous aux références suivantes :

TABLEAU 5-2 Informations sur les installations GRUB

Rubrique	Tâches de menu GRUB	Pour plus d'informations
Installation	Pour installer à l'aide du CD du système d'exploitation Solaris ou du DVD	<i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations de base.</i>
	Pour installer à partir d'une image d'installation réseau	Partie II, "Installation sur un réseau LAN" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>
	Pour configurer un serveur DHCP pour les installations réseau	"Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches" du <i>Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux</i>
	Pour installer à l'aide du programme JumpStart personnalisé	"Exécution d'une installation JumpStart personnalisée" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>
	Pour activer ou revenir à un environnement d'initialisation à l'aide de Solaris Live Upgrade	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Activation d'un environnement d'initialisation" à la page 194 ■ Chapitre 10
Administration système	Pour des informations détaillées sur GRUB et les tâches administratives	Chapitre 11, "GRUB Based Booting (Tasks)" du <i>System Administration Guide: Basic Administration</i>

x86 : Initialisation GRUB (Planification)

Cette section décrit les notions de base de l'initialisation GRUB ainsi que le menu GRUB.

Lorsque vous installez le système d'exploitation Solaris, deux entrées de menu GRUB sont installées par défaut sur le système. La première entrée est l'entrée SE Solaris. La seconde entrée est l'archive d'initialisation de secours utilisée pour la restauration du système. Les entrées de menu Solaris GRUB sont installées et mises à jour automatiquement dans le cadre du processus d'installation et de mise à niveau du logiciel Solaris. Ces entrées sont directement gérées par le système d'exploitation et ne doivent pas être modifiées manuellement.

Lors d'une installation standard du système d'exploitation Solaris, GRUB est installé sur la partition `fdisk` de Solaris sans modification du paramètre BIOS du système. Si le système d'exploitation ne se trouve pas sur le disque de démarrage de BIOS, vous devez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Modifier les paramètres BIOS.
- Utiliser un gestionnaire d'initialisation pour passer à la partition Solaris. Pour plus d'informations, consultez votre gestionnaire d'initialisation.

La méthode privilégiée est d'installer le système d'exploitation Solaris sur le disque de démarrage. Si plusieurs systèmes d'exploitation sont installés sur l'ordinateur, vous pouvez ajouter des entrées au fichier `menu.lst`. Ces entrées sont ensuite affichées dans le menu GRUB lors de la prochaine initialisation du système.

Pour de plus amples informations sur la coexistence de plusieurs systèmes d'exploitation, reportez-vous à la section "How Multiple Operating Systems Are Supported in the GRUB Boot Environment" du *System Administration Guide: Basic Administration*.

x86 : Installation GRUB à partir du réseau

L'exécution d'une initialisation de réseau GRUB nécessite un serveur DHCP configuré pour les clients PXE ainsi qu'un serveur d'installation fournissant le service `tftp`. Le serveur DHCP doit pouvoir répondre aux classes DHCP ainsi qu'aux fichiers `PXEClient` et `GRUBClient`. La réponse DHCP doit comprendre les informations suivantes :

- l'adresse IP du serveur de fichiers ;
- le nom du fichier d'initialisation (`pxegrub`).

Remarque – `rpc.bootparamd`, qui est généralement une exigence du serveur pour l'exécution d'une initialisation réseau, n'est pas nécessaire pour une initialisation de réseau GRUB.

Si aucun serveur PXE ou DHCP n'est disponible, vous pouvez charger GRUB à partir du CD-ROM ou du disque local. Vous pouvez alors configurer manuellement le réseau sous GRUB et télécharger le programme d'initialisation multiple ainsi que l'archive d'initialisation à partir du serveur de fichiers.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Présentation de l'initialisation et de l'installation sur le réseau à l'aide de PXE" du *Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux*.

Description du menu GRUB principal

Le menu GRUB s'affiche lorsque vous effectuez l'initialisation d'un système x86. Ce menu fournit la liste des entrées d'initialisation. Une *entrée d'initialisation* correspond à une instance SE installée sur votre système. Le menu GRUB est basé sur le fichier

menu.1st, qui est un fichier de configuration. Le fichier menu.1st est créé par le programme d'installation Solaris et peut être modifié une fois l'installation terminée. Le fichier menu.1st détermine la liste des instances SE qui sont affichées dans le menu GRUB.

- Si vous installez ou mettez à niveau le système d'exploitation Solaris, le menu GRUB est automatiquement mis à jour. Le système d'exploitation Solaris est alors affiché en tant que nouvelle entrée d'initialisation.
- Si vous installez un système d'exploitation autre que le système d'exploitation Solaris, vous devez modifier le fichier de configuration menu.1st pour inclure la nouvelle instance SE. L'ajout d'une nouvelle instance SE permet à la nouvelle entrée d'initialisation de s'afficher dans le menu GRUB lors de la prochaine initialisation du système.

EXEMPLE 5-1 Menu principal GRUB

Dans l'exemple suivant, le menu principal GRUB affiche les systèmes d'exploitation Solaris et Microsoft Windows. Un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade est également répertorié et est appelé `second_disk`. Consultez l'exemple suivant pour obtenir la description de chaque élément de menu.

```
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
+-----+
|Solaris
|Solaris failsafe
|second_disk
|second_disk failsafe
|Windows
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
booting, or 'c' for a command-line.
```

Solaris	Indique le système d'exploitation Solaris.
Solaris failsafe	Indique une archive d'initialisation pouvant être utilisée pour la récupération si le système d'exploitation Solaris est endommagé.
second_disk	Indique un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade. L'environnement d'initialisation <code>second_disk</code> a été créé en tant que copie du système d'exploitation Solaris. Il a été mis à niveau et activé à l'aide de la commande <code>luactivate</code> . L'environnement d'initialisation est disponible.
Windows	Indique le système d'exploitation Microsoft Windows. GRUB détecte ces partitions mais ne vérifie pas si le système d'exploitation peut être initialisé.

Description du fichier GRUB menu .lst

Le fichier GRUB menu .lst répertorie le contenu du menu principal GRUB. Le menu principal GRUB répertorie les entrées d'initialisation de toutes les instances SE installées sur votre système, y compris les environnements d'initialisation Solaris Live Upgrade. Le processus de mise à niveau du logiciel Solaris enregistre les modifications apportées à ce fichier.

Les révisions effectuées dans le fichier menu .lst sont affichées dans le menu principal GRUB, en même temps que les entrées Solaris Live Upgrade. Toutes les modifications apportées au fichier deviennent effectives lors de la prochaine réinitialisation du système. Vous pouvez modifier ce fichier pour les raisons suivantes :

- Pour faire des ajouts aux entrées de menu GRUB pour les systèmes d'exploitation autres que Solaris
- Pour personnaliser le comportement d'initialisation tel que la définition du système d'exploitation par défaut dans le menu GRUB



Attention – N'utilisez pas le fichier menu .lst pour modifier les entrées Solaris Live Upgrade. Les modifications peuvent entraîner l'échec de Solaris Live Upgrade.

Même si vous pouvez utiliser le fichier menu .lst pour personnaliser le comportement d'initialisation tel que l'initialisation à l'aide du débogueur de noyau, la méthode privilégiée pour la personnalisation est d'utiliser la commande `eeeprom`. Si vous utilisez le fichier menu .lst pour la personnalisation, il se peut que les entrées SE Solaris soient modifiées lors de la mise à niveau d'un logiciel. Les modifications apportées au fichier ne seront pas enregistrées.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de la commande `eeeprom`, reportez-vous à la rubrique "How to Set Solaris Boot Parameters by Using the `eeeprom` Command" du *System Administration Guide: Basic Administration*.

EXEMPLE 5-2 Fichier Menu .lst

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'un fichier menu .lst :

```
default 0
timeout 10
title Solaris
  root (hd0,0,a)
  kernel /platform/i86pc/multiboot -B console=ttya
  module /platform/i86pc/boot_archive
title Solaris failsafe
  root (hd0,0,a)
  kernel /boot/multiboot -B console=ttya -s
  module /boot/x86.miniroot.safe
#----- second_disk - ADDED BY LIVE UPGRADE - DO NOT EDIT -----
```

EXEMPLE 5-2 Fichier Menu.lst (Suite)

```
title second_disk
    root (hd0,1,a)
    kernel /platform/i86pc/multiboot
    module /platform/i86pc/boot_archive
title second_disk failsafe
    root (hd0,1,a)
    kernel /boot/multiboot kernel/unix -s
    module /boot/x86.miniroot-safe
#----- second_disk ----- END LIVE UPGRADE -----
title Windows
    root (hd0,0)
    chainloader -1
```

default

Indique l'élément à initialiser en cas d'expiration du délai. Pour modifier la valeur par défaut, vous pouvez indiquer un autre élément dans la liste en modifiant le chiffre. Le comptage débute avec zéro pour le premier titre. Par exemple, utilisez la valeur par défaut 2 pour une initialisation automatique vers l'environnement d'initialisation `second_disk`.

timeout

Indique le nombre de secondes d'attente pour une action de l'utilisateur avant d'initialiser l'entrée par défaut. Si aucun délai n'est spécifié, vous devez choisir une entrée.

title OS name

Indique le nom du système d'exploitation.

- S'il s'agit d'un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade, *OS name* est le nom que vous avez attribué au nouvel environnement d'initialisation lorsque vous l'avez créé. Dans l'exemple précédent, l'environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade est appelé `second_disk`.
- S'il s'agit d'une archive d'initialisation de secours, cette archive est utilisée pour la récupération lorsque le système d'exploitation principal est endommagé. Dans l'exemple précédent, `Solaris failsafe` et `second_disk failsafe` sont les archives d'initialisation pour la restauration des systèmes d'exploitation Solaris et `second_disk`.

root (hd0,0,a)

Indique le disque, la partition et le secteur sur lesquels charger les fichiers. GRUB détecte automatiquement le type du système de fichiers.

kernel /platform/i86pc/multiboot

Indique le programme d'initialisation multiple. La commande noyau doit impérativement être suivie par le programme d'initialisation multiple. Une fois l'initialisation multiple terminée, la chaîne passe au système d'exploitation Solaris sans interprétation.

Pour obtenir une description complète sur la coexistence de plusieurs systèmes d'exploitation, reportez-vous à la section "How Multiple Operating Systems Are Supported in the GRUB Boot Environment" du *System Administration Guide: Basic*

EXEMPLE 5-2 Fichier `Menu . 1st` (Suite)

Administration.

Localisation du fichier `menu . 1st` pour modifier le menu GRUB

Vous devez impérativement utiliser la commande `bootadm` pour localiser le fichier `menu . 1st` du menu GRUB. La sous-commande `list-menu` recherche le menu actif GRUB. Le fichier `menu . 1st` répertorie tous les systèmes d'exploitation installés sur un système. Le contenu de ce fichier détermine la liste des systèmes d'exploitation affichée dans le menu GRUB. Si vous souhaitez modifier ce fichier, reportez-vous à la section "[x86 : Localisation du fichier `menu . 1st` du menu GRUB \(Tâches\)](#)" à la page 79.

x86 : Localisation du fichier `menu . 1st` du menu GRUB (Tâches)

Depuis Solaris 10 1/06, le menu GRUB peut être mis à jour. Par exemple, vous pouvez modifier le temps par défaut relatif à la vitesse d'initialisation du système d'exploitation par défaut. Vous pouvez également ajouter un autre SE au menu GRUB.

Généralement, le fichier `menu . 1st` du menu actif GRUB se trouve à l'emplacement `/boot/grub/menu . 1st`. Dans certains cas, le fichier GRUB `menu . 1st` se trouve ailleurs. Par exemple, dans un système utilisant Solaris Live Upgrade, il se peut que le fichier GRUB `menu . 1st` se trouve dans un environnement d'initialisation autre que l'environnement d'initialisation en cours d'exécution. Ou si vous avez mis à niveau un système avec une partition d'initialisation x86, il se peut que le fichier `menu . 1st` se trouve dans le répertoire `/stubboot`. Seul le fichier GRUB actif `menu . 1st` est utilisé pour initialiser le système. Pour modifier le menu GRUB affiché lorsque vous démarrez le système, le fichier GRUB actif `menu . 1st` doit être modifié. La modification de tout autre fichier `menu . 1st` n'a aucune incidence sur le menu affiché lors du démarrage du système. Pour déterminer l'emplacement du fichier GRUB actif `menu . 1st`, utilisez la commande `bootadm`. La sous-commande `list-menu` affiche l'emplacement du menu GRUB actif. La procédure suivante détermine l'emplacement du fichier `menu . 1st` du menu GRUB.

Pour plus d'informations sur la commande `bootadm`, reportez-vous à la page de manuel `bootadm(1M)`.

▼ Localisation du fichier menu.lst du menu GRUB

Dans la procédure suivante, le système comporte deux systèmes d'exploitation : Solaris et l'environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade, `second_disk`. Le système d'exploitation Solaris a été initialisé et comporte le menu GRUB.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Pour localiser le fichier menu.lst, tapez :

```
# /sbin/bootadm list-menu
```

L'emplacement du fichier ainsi que son contenu sont affichés.

```
The location for the active GRUB menu is: /boot/grub/menu.lst
default 0
timeout 10
0 Solaris
1 Solaris failsafe
2 second_disk
3 second_disk failsafe
```

▼ Localisation du fichier menu.lst du menu GRUB lorsque le fichier actif menu.lst se trouve dans un environnement d'initialisation différent

Dans la procédure suivante, le système comporte deux systèmes d'exploitation : Solaris et l'environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade, `second_disk`. Dans cet exemple, le fichier menu.lst n'existe pas dans l'environnement d'initialisation en cours d'exécution. L'environnement d'initialisation `second_disk` a été initialisé. L'environnement d'initialisation Solaris contient le menu GRUB. L'environnement d'initialisation Solaris n'est pas monté.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Pour localiser le fichier menu.lst, tapez :

```
# /sbin/bootadm list-menu
```

L'emplacement du fichier ainsi que son contenu sont affichés.

```
The location for the active GRUB menu is: /dev/dsk/device_name(not mounted)
The filesystem type of the menu device is <ufs>
```



```
default 0
timeout 10
0 Solaris
1 Solaris failsafe
2 second_disk
3 second_disk failsafe
```

3. Le système de fichiers comprenant le fichier `menu.lst` n'étant pas encore monté, montez le système de fichiers. Indiquez le système de fichiers UFS et le nom du périphérique.

```
# /usr/sbin/mount -F ufs /dev/dsk/device_name /mnt
```

Où `device_name` spécifie l'emplacement du système de fichiers racine (/) sur le périphérique de disque de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez monter. Le nom du périphérique est entré sous la forme `/dev/dsk/c wt.x dysz`.
Exemple :

```
# /usr/sbin/mount -F ufs /dev/dsk/c0t1d0s0 /mnt
```

Vous pouvez accéder au menu GRUB dans le fichier
`/mnt/boot/grub/menu.lst`

4. Démontez le système de fichiers

```
# /usr/sbin/umount /mnt
```

Remarque – Si vous montez un environnement d'initialisation ou le système de fichiers d'un environnement d'initialisation, assurez-vous que le système de fichiers ou les systèmes de fichiers sont démontés après leur utilisation. Si ces systèmes de fichiers ne sont pas démontés, il se peut que les opérations Solaris Live Upgrade ultérieures sur cet environnement d'initialisation échouent.

▼ Localisation du fichier `menu.lst` du menu GRUB lorsqu'un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade est monté

Dans la procédure suivante, le système comporte deux systèmes d'exploitation : Solaris et l'environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade, `second_disk`. L'environnement d'initialisation `second_disk` a été initialisé. L'environnement d'initialisation Solaris contient le menu GRUB. L'environnement d'initialisation Solaris est monté dans `/.alt.Solaris`.

- Étapes** 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Pour localiser le fichier menu.lst, tapez :

```
# /sbin/bootadm list-menu
```

L'emplacement du fichier ainsi que son contenu sont affichés.

```
The location for the active GRUB menu is:
/.alt.Solaris/boot/grub/menu.lst
default 0
timeout 10
0 Solaris
1 Solaris failsafe
2 second_disk
3 second_disk failsafe
```

Étant donné que l'environnement d'initialisation comportant le menu GRUB est déjà monté, vous pouvez accéder au fichier menu.lst dans /.alt.Solaris/boot/grub/menu.lst.

▼ Localisation du fichier menu.lst du menu GRUB lorsque votre système est doté d'une partition d'initialisation x86

Dans la procédure suivante, le système comporte deux systèmes d'exploitation : Solaris et l'environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade, `second_disk`. L'environnement d'initialisation `second_disk` a été initialisé. Votre système a été mis à niveau et une partition d'initialisation x86 existe. La partition d'initialisation est montée dans `/stubboot` et comporte le menu GRUB. Pour une description des partitions d'initialisation x86, reportez-vous à la section "[x86 : Recommandations pour le partitionnement](#)" à la page 58.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Pour localiser le fichier menu.lst, tapez :

```
# /sbin/bootadm list-menu
```

L'emplacement du fichier ainsi que son contenu sont affichés.

```
The location for the active GRUB menu is:
/stubboot/boot/grub/menu.lst
default 0
timeout 10
0 Solaris
1 Solaris failsafe
2 second_disk
3 second_disk failsafe
```

Vous pouvez accéder au fichier `menu.lst` dans
`/stubboot/boot/grub/menu.lst`.

Mise à niveau avec Solaris Live

PARTIE II Upgrade

Vous trouverez dans cette rubrique une présentation et des instructions relatives à l'utilisation de Solaris Live Upgrade pour créer et mettre à niveau un environnement d'initialisation inactif. Cet environnement peut ensuite devenir l'environnement d'initialisation actif.

Solaris Live Upgrade – Présentation

Ce chapitre décrit la procédure Solaris Live Upgrade.

Remarque – bien que le terme « partition » soit utilisé dans certains documents et programmes Solaris, nous avons choisi d'employer ici le terme *tranche*.

Introduction à Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade permet de mettre un système à niveau sans interrompre son fonctionnement. Alors que l'environnement d'initialisation actuel fonctionne, vous pouvez dupliquer cet environnement et le mettre à jour. Plutôt que d'effectuer une mise à niveau, vous pouvez installer une archive Solaris Flash dans votre environnement d'initialisation. Après une mise à niveau ou l'installation d'une archive, la configuration originale du système continue de fonctionner, sans changement. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, activer le nouvel environnement d'initialisation en réinitialisant le système. En cas de panne, il vous suffit de redémarrer le système pour revenir rapidement à l'environnement d'initialisation initial. Cette possibilité permet d'éliminer le temps d'arrêt normalement nécessaire au processus de test et d'évaluation.

Solaris Live Upgrade permet de copier un environnement d'initialisation sans affecter le système en cours de fonctionnement. Vous pouvez ensuite :

- Mettre le système à niveau.
- Modifier la configuration des disques de l'environnement d'initialisation actuel en modifiant les types, la taille et l'agencement des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation.

- Maintenir plusieurs environnements d'initialisation avec des images différentes. Vous pouvez par exemple créer un environnement contenant les patches actuels et un autre environnement contenant une version de mise à jour.

L'utilisation de Solaris Live Upgrade requiert une certaine connaissance des opérations d'administration système de base. Pour des informations générales sur les tâches d'administration système telle que la gestion des systèmes de fichiers, le montage, l'initialisation et la gestion de swaps, reportez-vous au manuel *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

Procédure de Solaris Live Upgrade

La présentation suivante décrit les tâches nécessaires à la création d'une copie d'un environnement d'initialisation en cours d'utilisation, à la mise à niveau de cette copie ainsi qu'à la commutation d'une copie mise à niveau pour en faire l'environnement d'initialisation actif. Le processus de restauration d'une commutation, destiné à revenir à l'environnement d'initialisation original est également présenté. La [Figure 6-1](#) décrit ce processus Solaris Live Upgrade.

Procédure Solaris Live Upgrade




FIGURE 6-1 Procédure de Solaris Live Upgrade

Les sections suivantes décrivent le processus Solaris Live Upgrade.

1. Un nouvel environnement d'initialisation peut être créé sur une tranche physique ou sur un volume logique :
 - "Création d'un environnement d'initialisation" à la page 90
 - "Création d'un environnement d'initialisation comportant des systèmes de fichiers de volume RAID-1" à la page 95
2. "Procédure de mise à niveau d'un environnement d'initialisation" à la page 102
3. "Activation d'un environnement d'initialisation" à la page 105
4. "Rétablissement de l'environnement d'initialisation d'origine" à la page 107

Création d'un environnement d'initialisation

Le processus de création d'un environnement d'initialisation permet de copier les systèmes de fichiers critiques d'un environnement d'initialisation actif vers un nouvel environnement d'initialisation. Si nécessaire, le disque est réorganisé, les systèmes de fichiers sont personnalisés, et les systèmes de fichiers critiques sont copiés dans le nouvel environnement d'initialisation.

Types de systèmes de fichiers

Solaris Live Upgrade fait une distinction entre deux types de systèmes de fichiers, à savoir, les systèmes de fichiers critiques et partageables. Le tableau suivant en fournit une description.

Type de système de fichiers	Description	Exemples et informations supplémentaires
Systèmes de fichiers critiques	Ils sont nécessaires au fonctionnement de Solaris OS. Ces systèmes de fichiers correspondent à des points de montage différents dans le <code>vfstab</code> des environnements d'initialisation actifs et inactifs. Ces systèmes de fichiers sont toujours copiés de la source vers l'environnement d'initialisation inactif. On désigne parfois les systèmes de fichiers critiques comme systèmes de fichiers <i>non partageables</i> .	La racine (<code>/</code>), <code>/usr</code> , <code>/var</code> ou <code>/opt</code> en sont des exemples.

Type de système de fichiers	Description	Exemples et informations supplémentaires
Systèmes de fichiers partageables	Les systèmes de fichiers partageables sont des fichiers définis par l'utilisateur, comme <code>/export</code> , dont le point de montage est le même dans le fichier <code>vfstab</code> de l'environnement d'initialisation actif et dans celui de l'environnement d'initialisation inactif. Lorsque vous mettez à jour des fichiers partagés dans l'environnement d'initialisation actif, vous mettez automatiquement à jour les données de l'environnement d'initialisation inactif. Lorsque vous créez un nouvel environnement d'initialisation, les systèmes de fichiers partageables sont partagés par défaut. Vous pouvez toutefois spécifier une tranche de destination, puis copier les systèmes de fichiers.	<code>/export</code> est un exemple de système de fichiers partageable. Pour obtenir des informations détaillées sur les systèmes de fichiers partageables, reportez-vous à la rubrique "Conseils de sélection de tranches pour des systèmes de fichiers partagés" à la page 121.
Swap	Les fichiers swap sont des systèmes de fichiers partageables d'un type particulier. À l'instar des systèmes de fichiers partageables, toutes les tranches de swap sont partagées par défaut, mais vous êtes libre d'indiquer un répertoire de destination pour le swap et de copier la tranche de swap.	Pour consulter les procédures de reconfiguration des fichiers swap <ul style="list-style-type: none"> ■ "Création d'un environnement d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)" Étape 9 ■ "Création d'un environnement d'initialisation et reconfiguration de son swap (interface de ligne de commande)" à la page 148

Création de volumes RAID-1 sur des systèmes de fichiers

Solaris Live Upgrade peut créer un environnement d'initialisation dont les systèmes de fichiers comportent des volumes RAID-1 (miroirs). Pour obtenir une vue plus générale, reportez-vous à la rubrique ["Création d'un environnement d'initialisation comportant des systèmes de fichiers de volume RAID-1"](#) à la page 95.

Copie de systèmes de fichiers

Le processus de création d'un nouvel environnement de fichiers commence par l'identification d'une tranche inutilisée où vous pouvez copier les systèmes de fichiers critiques. En l'absence de tranche disponible ou de tranche conforme à la configuration minimale requise, vous devez en formater une nouvelle.

Après avoir défini la tranche, vous pouvez reconfigurer les systèmes de fichiers sur le nouvel environnement d'initialisation avant que les systèmes de fichiers ne soient copiés dans les répertoires. La reconfiguration de systèmes de fichiers, par séparation et fusion, constitue un moyen simple d'édition du fichier `vfstab` pour connecter et déconnecter les répertoires de systèmes de fichiers. Vous pouvez fusionner les systèmes de fichiers avec leur répertoire parent en spécifiant le même point de montage. Vous pouvez aussi séparer les systèmes de fichiers de leur répertoire parent en spécifiant des points de montage différents.

Une fois que vos systèmes de fichiers sont configurés sur l'environnement d'initialisation inactif, vous pouvez lancer la copie automatique. Les systèmes de fichiers critiques sont alors copiés dans les répertoires désignés. Les systèmes de fichiers partageables ne sont pas copiés mais partagés (excepté si vous précisez que vous souhaitez copier certains systèmes de fichiers partageables). Lors de la copie des systèmes de fichiers depuis l'environnement d'initialisation actif vers l'environnement inactif, les fichiers sont placés dans les nouveaux répertoires. L'environnement d'initialisation actif n'est aucunement modifié.


Pour consulter les procédures relatives au scindement et à la fusion des systèmes de fichiers	<ul style="list-style-type: none">■ "Création d'un environnement d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)" Étape 7 ou Étape 8■ "Création d'un environnement d'initialisation et fusion des systèmes de fichiers (interface de ligne de commande)" à la page 144■ "Création d'un environnement d'initialisation et scission de ses systèmes de fichiers (interface de ligne de commande)" à la page 146
Pour une présentation de la création d'un environnement d'initialisation avec les systèmes de fichiers de volume RAID-1	"Création d'un environnement d'initialisation comportant des systèmes de fichiers de volume RAID-1" à la page 95

Exemples de création d'un environnement d'initialisation

Vous trouverez ci-dessous différentes manières de créer de nouveaux environnements d'initialisation.

La [Figure 6-2](#) indique que la racine du système de fichiers critique (/) a été copiée sur une autre tranche de disque pour créer un environnement d'initialisation. L'environnement d'initialisation actif contient le système de fichiers racine (/) sur une tranche. Le nouvel environnement d'initialisation est une copie fidèle du système de fichiers racine (/) sur une nouvelle tranche. Les systèmes de fichiers /swap et /export/home sont partagés par les environnements d'initialisation actif et inactif.

**Création d'un environnement d'initialisation –
Copie du système de fichiers racine (/) sur une seule tranche**




- Version actuelle X
Système de fichiers critique racine (/)
- Version inactive X
Systèmes de fichiers critiques racine (/)
- Systèmes de fichiers partagés

FIGURE 6-2 Création d'un environnement d'initialisation inactif – Copie du système de fichiers racine (/)

La [Figure 6-3](#) illustre des systèmes de fichiers critiques qui ont été scindés et copiés sur des tranches de disque pour créer un environnement d'initialisation. L'environnement d'initialisation actif contient le système de fichiers racine (/) sur une tranche. Sur cette tranche, le système de fichiers racine (/) contient les répertoires /usr, /var et /opt. Dans le nouvel environnement d'initialisation, le système de fichiers racine (/) est divisé et les fichiers /usr et /opt sont placés sur des tranches séparées. Les systèmes de fichiers /swap et /export/home sont partagés par les deux environnements d'initialisation.

Création d'un environnement d'initialisation – Division des systèmes de fichiers




- Version actuelle X
Système de fichiers critique racine (/)
- Version inactive X
Systèmes de fichiers critiques racine (/) /usr /opt
- Systèmes de fichiers partagés

FIGURE 6-3 Création d'un environnement d'initialisation inactif – Division de systèmes de fichiers

La Figure 6-4 illustre des systèmes de fichiers critiques qui ont été fusionnés et copiés vers des tranches sur un disque pour créer un environnement d'initialisation. L'environnement d'initialisation actif contient les systèmes de fichiers racine (/), /usr, /var et /opt, chaque système de fichiers étant sur sa propre tranche. Dans le nouvel environnement d'initialisation, /usr et /opt sont fusionnés avec le système de fichiers racine (/) sur une tranche. Les systèmes de fichiers /swap et /export/home sont partagés par les deux environnements d'initialisation.

Création d'un environnement d'initialisation – Fusion des systèmes de fichiers



- Version actuelle X
Systèmes de fichiers critiques racine (/) /usr /opt
- Version inactive Y
Systèmes de fichiers critiques racine (/)
- Systèmes de fichiers partagés

FIGURE 6-4 Création d'un environnement d'initialisation inactif – Fusion de systèmes de fichiers

Création d'un environnement d'initialisation comportant des systèmes de fichiers de volume RAID-1

Solaris Live Upgrade s'appuie sur la technologie Solaris Volume Manager pour créer un environnement d'initialisation qui peut contenir des systèmes de fichiers encapsulés au sein de volumes RAID-1. Solaris Volume Manager constitue un outil performant et fiable pour la gestion de vos disques et données à l'aide de volumes. Il permet d'effectuer des concaténations, des entrelacements et autres configurations complexes. Il permet aussi d'exécuter une partie de ces tâches, comme créer un volume RAID-1 pour le système de fichiers racine (/).

Un volume peut regrouper plusieurs tranches de disques sur différents disques et apparaître de manière transparente comme un seul disque dans le système d'exploitation. Solaris Live Upgrade se limite à la création d'environnement d'initialisation de systèmes de fichiers racine (/) qui ne contiennent que des concaténations à une seule tranche à l'intérieur d'un volume RAID-1 (miroir). Cette limitation est liée au fait que la PROM d'initialisation ne peut s'initialiser qu'à partir d'une seule tranche.

Gestion des volumes avec Solaris Live Upgrade

Lors de la création d'un environnement d'initialisation, Solaris Live Upgrade peut être utilisé pour effectuer les tâches suivantes :

- Séparer une concaténation à une tranche (sous-miroir) d'un volume RAID-1 (miroir). Les contenus peuvent si nécessaire être préservés pour être inclus dans le nouvel environnement d'initialisation. Les contenus n'étant pas copiés, le nouvel environnement d'initialisation peut être rapidement créé. Une fois le sous-miroir séparé du miroir original, il ne fait plus partie du miroir. Les lectures et écritures du sous-miroir ne passent plus par le miroir.
- Créer un environnement d'initialisation qui contient un miroir.
- Rattacher un maximum de trois concaténations au miroir qui vient d'être créé.

La commande `lucreate` associée à l'option `-m` permet de créer un miroir, de séparer des sous-miroirs et de rattacher des sous-miroirs au nouvel environnement d'initialisation.

Remarque – Si des volumes VxVM sont configurés sur votre système actuel, la commande `lucreate` peut créer un nouvel environnement. Lorsque les données sont copiées vers le nouvel environnement d'initialisation, le système de fichiers Veritas est perdu et un système de fichiers UFS est créé sur le nouvel environnement d'initialisation.

Pour consulter des procédures détaillées

“Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande)” à la page 158

Pour consulter une présentation de la procédure de création de volumes RAID-1 au cours de l'installation

Chapitre 12, “Création de volumes RAID-1 (miroirs) au cours de l'installation - Présentation” du *Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée*

Pour obtenir des informations détaillées sur les configurations de Solaris Volume Manager non prises en charge par Solaris Live Upgrade

Chapitre 2, “Storage Management Concepts” du *Solaris Volume Manager Administration Guide*

Mappage des tâches Solaris Volume Manager vers Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade gère un sous-ensemble de tâches Solaris Volume Manager. Le [Tableau 6–1](#) répertorie les composants Solaris Volume Manager pouvant être gérés par Solaris Live Upgrade.

TABLEAU 6–1 Classes de volumes

Terme	Description
Concaténation	Volume RAID-0. Si les tranches sont concaténées, les données sont écrites sur la première tranche disponible jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Les données sont ensuite écrites sur la prochaine tranche disponible et ainsi de suite. Une concaténation ne procure pas de redondance de données à moins qu'elle ne soit effectuée dans un miroir.
Miroir	Volume RAID-1. Voir volume RAID-1.
Volume RAID-1	Classe de volume qui réplique les données en conservant plusieurs copies. Un volume RAID-1 est parfois appelé miroir. Un volume RAID-1 est composé d'un ou plusieurs volumes RAID-0 appelés sous-miroirs.
Volume RAID-0	Classe de volume pouvant être une piste magnétique** ou une concaténation. Ces composants sont aussi appelés sous-miroirs. Ce sont les blocs de construction de base des miroirs.
Base de données d'état	Une base de données d'état stocke sur le disque des informations relatives à l'état de votre configuration Solaris Volume Manager. La base de données d'état est un ensemble de plusieurs copies de bases de données répliquées. Chaque copie correspond à une réplique de la base de données d'état. La base de données d'état suit l'emplacement et le statut de toutes les répliques de bases de données d'état connues.
réplique de base de données d'état	Copie d'une base de données d'état. La réplique assure la validité des données de la base de données.
Sous-miroir	Voir volume RAID-0.
Volume	Groupe de tranches physiques ou d'autres volumes considéré par le système comme un périphérique unique. Un volume fonctionne de la même façon qu'un disque physique du point de vue d'une application ou d'un système de fichiers. Avec certains utilitaires de ligne de commande, un volume est appelé métapériphérique.

Exemples d'utilisation de Solaris Live Upgrade pour créer des volumes RAID-1

Les exemples suivants présentent la syntaxe de commande permettant de créer des volumes RAID-1 pour un nouvel environnement d'initialisation.

Création d'un volume RAID-1 sur deux disques physiques

La [Figure 6-5](#) illustre un nouvel environnement d'initialisation avec un volume RAID-1(miroir) créé sur deux disques physiques. La commande suivante a permis de créer cet environnement ainsi que le miroir :


```
# lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d30:mirror,ufs \  
-m /:c0t1d0s0,d31:attach -m /:c0t2d0s0,d32:attach \  
-m -:c0t1d0s1:swap -m -:c0t2d0s1:swap
```

Elle exécute les tâches suivantes :

- Crée un nouvel environnement d'initialisation, `second_disk`.
- Crée un miroir `d30` et configure un système de fichiers UFS.
- Crée une concaténation à périphérique unique sur la tranche 0 de chaque disque physique. Ces concaténations s'appellent `d31` et `d32` .
- Ajoute les deux concaténations au miroir `d30`.
- Copie le système de fichiers racine (`/`) sur le miroir.
- Configure les systèmes de fichiers pour le swap sur la tranche 1 de chaque disque physique.


Création d'un nouvel environnement d'initialisation avec un miroir

Système original avec 3 disques physiques



```
Commande : lucreate -n second_disque -m /:/dev/md/dsk/d30:mirror,ufs \  
-m /:c0t1d0s0,d31:attach -m /:c0t2d0s0,d32:attach \  
-m -:c0t1d0s1:swap -m -:c0t2d0s1:swap
```

Nouvel environnement d'initialisation second_disque



d30 – volume RAID-1 (miroir)

d31 – Concaténation à une tranche (sous-miroir)

d32 – Concaténation à une tranche (sous-miroir)

FIGURE 6-5 Création d'un environnement d'initialisation et d'un miroir

Création d'un environnement d'initialisation à l'aide du sous-miroir existant

La [Figure 6-6](#) illustre un nouvel environnement d'initialisation comprenant un volume RAID-1 (miroir). La commande suivante a permis de créer cet environnement ainsi que le miroir :


```
# lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \  
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
```

Elle exécute les tâches suivantes :

- Crée un nouvel environnement d'initialisation, `second_disk`.
- divise le miroir `d10` et sépare la concaténation `d12` ;
- Préserve le contenu de la concaténation `d12`. Les systèmes de fichiers ne sont pas copiés.
- Crée un nouveau miroir `d20`. Vous avez maintenant deux miroirs à un sens : `d10` et `d20`.
- Associe la concaténation `d12` au miroir `d20`.


Création du nouvel environnement d'initialisation et utilisation du sous-miroir existant

Système original avec 2 disques physiques



Commande : `lucreate -n second_disque -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \`
`-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve`

Nouvel environnement
d'initialisation
second_disque



- d10 – volume RAID-1 (miroir)
- d11 – Concaténation à une tranche (sous-miroir)
- d12 – Concaténation à une tranche (sous-miroir)
- d20 – Nouveau volume RAID-1 (miroir)

FIGURE 6-6 Création d'un environnement d'initialisation à l'aide du sous-miroir existant


Procédure de mise à niveau d'un environnement d'initialisation

Après avoir créé un environnement d'initialisation, il est possible de le mettre à niveau. Cette mise à niveau peut inclure la mise en place de volumes RAID-1 pour n'importe quel système de fichiers. La procédure de mise à niveau n'a aucune incidence sur les fichiers de l'environnement d'initialisation actif. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, activer le nouvel environnement d'initialisation qui devient alors l'environnement d'initialisation actif.

Pour consulter les procédures de mise à niveau d'un environnement d'initialisation	Chapitre 9
Pour un exemple de mise à niveau d'un environnement d'initialisation avec un système de fichiers de volume RAID-1	"Exemple de séparation et de mise à niveau d'une face d'un volume RAID-1 (miroir) (interface de ligne de commande)" à la page 246

La [Figure 6-7](#) illustre une mise à niveau vers un environnement d'initialisation inactif.

Mise à niveau d'un environnement d'initialisation



- Version actuelle X
Système de fichiers critique racine (/)
- Version inactive Y
Systèmes de fichiers critiques racine (/) /usr /opt
- ▨ Systèmes de fichiers partagés

① Commande pour un disque :

```
# lucreate -c solenv1 \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s3:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t0d0s4:ufs \
-m /opt:/dev/dsk/c0t0d0s5:ufs \
-n solenv2
```

① Commande pour deux disques :

```
# lucreate -c solenv1 \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s4:ufs \
-m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \
-n solenv2
```

② # luupgrade -u -n solenv2 \
-s /net/machine_installation/export/Solaris_10/image_SE

FIGURE 6-7 Mise à niveau d'un environnement d'initialisation inactif

Plutôt que d'effectuer une mise à niveau, vous pouvez installer une archive Solaris Flash dans votre environnement d'initialisation. La fonction d'installation de Solaris Flash vous permet de créer une installation de référence du système d'exploitation Solaris sur un système, appelé système maître. Vous pouvez ensuite copier cette


installation sur plusieurs systèmes, appelés « systèmes clones ». Dans ce cas, l'environnement d'initialisation inactif est un clone. Lorsque vous installez l'archive Solaris Flash sur un système, cette dernière remplace tous les fichiers des environnements d'initialisation existants, comme s'il s'agissait d'une installation initiale.

Pour consulter les procédures d'installation d'une archive Solaris Flash, reportez-vous à la rubrique "Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation" à la page 187.


Les illustrations ci-après décrivent l'installation d'une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation inactif. La Figure 6-8 illustre un système doté d'un seul disque dur. La Figure 6-9 illustre un système doté de deux disques durs.

Installation d'une archive Solaris Flash (un seul disque)

① Création d'un environnement d'initialisation vide



② Mise à niveau en installant une archive Flash



- Version actuelle X
Systèmes de fichiers critiques racine (/)
- Version inactive Y
Systèmes de fichiers critiques racine (/) /usr /opt
- ▨ Systèmes de fichiers partagés

Commande :

```
# lucreate -s - \
-m /dev/dsk/c0t0d0s3:ufs -n solenv2

# luupgrade -f -n solenv2 \
-s /net/machine_installation/export \
/Solaris/image_SE \
-a /net/serveur/archive/Solaris
```

FIGURE 6-8 Installation d'une archive Solaris Flash sur un seul disque

Installation d'une archive Solaris Flash (deux disques)




FIGURE 6-9 Installation d'une archive Solaris Flash sur deux disques

Activation d'un environnement d'initialisation

Lorsque vous êtes prêt à effectuer la commutation qui activera le nouvel environnement d'initialisation, activez rapidement le nouvel environnement et réinitialisez le système. Les fichiers sont synchronisés entre les environnements d'initialisation lors de la première initialisation d'un environnement récemment créé. "Synchroniser" signifie que certains fichiers et répertoires du système sont copiés depuis le dernier environnement d'initialisation actif vers le nouvel environnement. Lorsque vous réinitialisez votre système, la configuration que vous avez installée sur le nouvel environnement d'initialisation s'active. L'environnement d'initialisation d'origine se transforme dès lors en environnement d'initialisation inactif.

Pour consulter les procédures d'activation d'un environnement d'initialisation


"Activation d'un environnement d'initialisation" à la page 194

Pour consulter des informations sur la synchronisation des environnements actifs et inactifs

"Synchronisation de fichiers entre les environnements d'initialisation" à la page 123

la Figure 6-10 illustre une commutation après l'initialisation d'un environnement d'initialisation inactif en un environnement actif.

Activation d'un environnement d'initialisation



- Version actuelle Y
Systèmes de fichiers critiques racine (/) /usr /opt
- Version inactive X
Systèmes de fichiers critiques racine (/)
- ▨ Systèmes de fichiers partagés

FIGURE 6-10 Activation d'un environnement d'initialisation inactif

Rétablissement de l'environnement d'initialisation d'origine

En cas de problème, il est possible de rétablir rapidement l'environnement d'initialisation d'origine par une activation et une réinitialisation. Ce type de restauration requiert uniquement le temps nécessaire à la réinitialisation du système, ce qui est beaucoup plus rapide que de copier et de restaurer l'original. Le nouvel environnement d'initialisation dont l'initialisation a échoué est préservé et vous pouvez analyser la cause de l'échec. Vous pouvez restaurer l'environnement d'initialisation utilisé par `luactivate` uniquement pour activer le nouvel environnement d'initialisation.

Vous pouvez restaurer l'ancien environnement en utilisant les méthodes proposées ci-dessous.

Problème	Action
Le nouvel environnement d'initialisation s'initialise correctement, mais vous n'êtes pas satisfait du résultat.	Exécutez la commande <code>luactivate</code> avec le nom de l'ancien environnement d'initialisation, puis réinitialisez. x86 uniquement – Depuis Solaris 1/06 , vous pouvez rétablir le système en sélectionnant l'environnement d'initialisation d'origine dans le menu GRUB. L'environnement d'initialisation d'origine et le nouvel environnement d'initialisation doivent être basés sur le logiciel GRUB. L'initialisation à partir du menu GRUB ne synchronise pas les fichiers entre les anciens et les nouveaux environnements d'initialisation. Pour plus d'informations sur la synchronisation des fichiers, reportez-vous à la rubrique "Lancement d'une synchronisation entre deux environnements d'initialisation " à la page 124.
Le nouvel environnement d'initialisation ne s'initialise pas.	Initialisez l'ancien environnement d'initialisation en mode monutilisateur, exécutez la commande <code>luactivate</code> , puis réinitialisez.
Impossible d'initialiser en mode monutilisateur.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none">■ Initialisez à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image d'installation réseau.■ Montez le système de fichiers racine (/) sur l'environnement d'initialisation rétabli.■ Exécutez la commande <code>luactivate</code> et réinitialisez.

Pour les procédures de rétablissement de l'environnement d'initialisation d'origine, reportez-vous au [Chapitre 10](#).

La [Figure 6–11](#) illustre la commutation effectuée lorsque vous rétablissez l'environnement d'initialisation original.

Restauration de l'environnement d'initialisation original




FIGURE 6-11 Rétablissement de l'environnement d'initialisation d'origine

Maintenance d'un environnement d'initialisation

Il est aussi possible d'effectuer diverses opérations de maintenance, telles que vérifier l'état, renommer ou supprimer un environnement d'initialisation. Pour les opérations de maintenance, reportez-vous au [Chapitre 11](#).

Solaris Live Upgrade – Planification

Ce chapitre présente la configuration système requise par Solaris Live Upgrade et propose des directives que vous devez lire avant d'installer et d'utiliser Solaris Live Upgrade. Prenez également connaissance des informations d'ordre général sur la mise à niveau présentées à la rubrique "Mise à niveau" à la page 46. Ce chapitre se compose des sections suivantes :

- "Configuration minimale requise par Solaris Live Upgrade" à la page 109
- "Mise à niveau d'un système à l'aide de packages ou de patches" à la page 114
- "Conseils relatifs à la création de systèmes de fichiers à l'aide de la commande `lucreate`" à la page 116
- "Conseils de sélection de tranches pour les systèmes de fichiers" à la page 116
- "Personnalisation du contenu d'un nouvel environnement d'initialisation" à la page 122
- "Synchronisation de fichiers entre les environnements d'initialisation" à la page 123
- "Utilisation de Solaris Live Upgrade à partir d'un système distant" à la page 126

Configuration minimale requise par Solaris Live Upgrade

Avant d'installer et d'utiliser Solaris Live Upgrade, familiarisez-vous avec les exigences de ce programme.

Configuration minimale requise par Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade est inclus dans le logiciel Solaris. Vous devez installer les packages Solaris Live Upgrade sur le système d'exploitation actuel. La version des packages de Solaris Live Upgrade doit correspondre à celle du système d'exploitation vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Par exemple, si votre système d'exploitation actuel est Solaris 9 et que vous souhaitez le mettre au niveau de la version 10, il vous faut installer les packages de Solaris Live Upgrade de la version 10.

Le [Tableau 7-1](#) répertorie les versions prises en charge par Solaris Live Upgrade.

TABLEAU 7-1 Versions Solaris prises en charge

Votre version actuelle	Mise à niveau compatible
Solaris 8	Solaris 8, 9 ou toute version de Solaris 10
Solaris 9	Solaris 9 ou toute version de Solaris 10
Solaris 10	Toute version de Solaris 10

Installation de Solaris Live Upgrade

Vous pouvez installer Solaris Live Upgrade à l'aide de :

- La commande `pkgadd`. Les packages de Solaris Live Upgrade sont `SUNW1ur` et `SUNW1uu` et doivent être installés dans cet ordre.
- Un programme d'installation sur le DVD du système d'exploitation Solaris, le Logiciel Solaris - 2 CD ou une icône d'installation réseau.

Sachez qu'il peut être demandé d'installer les patches suivants pour le bon fonctionnement de Solaris Live Upgrade.

Description	Pour plus d'informations
<p>Attention : Pour fonctionner correctement, Solaris Live Upgrade requiert l'installation d'un ensemble limité de patchs pour une version de système d'exploitation spécifique. Avant d'installer ou d'exécuter Solaris Live Upgrade, vous devez installer ces patchs.</p> <p>x86 uniquement – Si ces patchs ne sont pas installés, Solaris Live Upgrade échoue et il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche. Si tel n'est pas le cas, il se peut que les patchs requis ne soient toujours pas installés. Vérifiez que les patchs répertoriés dans l'info doc SunSolve ont été installés avant d'installer Solaris Live Upgrade.</p> <pre>ERROR: Cannot find or is not executable: </sbin/biosdev>. ERROR: One or more patches required by Live Upgrade has not been installed.</pre> <p>Les patchs répertoriés dans l'info doc 72099 peuvent être modifiés à tout moment. Ces patchs corrigent potentiellement les fautes dans Solaris Live Upgrade ainsi que les fautes dans les composants sur lesquels Solaris Live Upgrade dépend. Si vous rencontrez des problèmes avec Solaris Live Upgrade, assurez-vous que vous possédez les patchs les plus récents de Solaris Live Upgrade.</p> <p>Si vous utilisez le système d'exploitation Solaris 8 ou 9, vous ne pourrez peut-être pas exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade. Ces versions ne contiennent pas l'ensemble de patchs nécessaire à l'exécution de l'environnement d'exécution Java 2. Pour exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade et installer les packages, vous devez disposer du cluster de patchs recommandé de l'environnement d'exécution Java 2.</p>	<p>Assurez-vous de posséder la liste des derniers patchs mis à jour en consultant le site http://sunsolve.sun.com. Recherchez l'info doc 72099 sur le site Web SunSolve.</p> <p>Pour installer les packages de Solaris Live Upgrade, utilisez la commande <code>pkgadd</code>. Vous pouvez également installer le cluster de patchs recommandé de l'environnement d'exécution Java 2. Le cluster de patchs est disponible à l'adresse http://sunsolve.sun.com.</p>

Pour consulter les instructions d'installation du logiciel Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la rubrique "[Installation de Solaris Live Upgrade](#)" à la page 130.

Packages requis

Si vous rencontrez des difficultés avec Solaris Live Upgrade, il se peut qu'il vous manque des packages. À l'aide du tableau suivant, vérifiez que votre système d'exploitation est doté des packages répertoriés, nécessaires à l'utilisation de Solaris Live Upgrade.

Pour Solaris 10 :

- Si vous installez l'un des groupes de logiciels suivants, ces derniers contiennent tous les packages requis de Solaris Live Upgrade.
 - Entire Solaris Software Group Plus OEM Support
 - Entire Solaris Software Group
 - Developer Solaris Software Group
 - End User Solaris Software Group
- Si vous installez l'un de ces groupes de logiciels, il se peut que vous ne disposiez pas de tous les packages requis pour l'utilisation de Solaris Live Upgrade.
 - Core System Support Software Group
 - Reduced Network Support Software Group

Pour de plus amples informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la rubrique ["Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels"](#) à la page 44.

TABLEAU 7-2 Packages requis pour Solaris Live Upgrade

Solaris 8	Solaris 9	Version Solaris 10
SUNWadmap	SUNWadmap	SUNWadmap
SUNWadmc	SUNWadmc	SUNWadmlib-sysid
SUNWlibC	SUNWadmfw	SUNWadmr
SUNWbzip	SUNWlibC	SUNVWlibC
SUNWgzip	SUNWgzip	Uniquement pour Solaris 10 3/05 : SUNWgzip
SUNWj2rt	SUNWj2rt	SUNWj5rt
Remarque – Le package SUNWj2rt est requis uniquement dans les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Lorsque vous exécutez le programme d'installation Solaris Live Upgrade pour ajouter les packages de Solaris Live Upgrade. ■ Lorsque vous effectuez une mise à niveau et utilisez le CD. 	Remarque – Le package SUNWj2rt est requis uniquement dans les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Lorsque vous exécutez le programme d'installation Solaris Live Upgrade pour ajouter les packages de Solaris Live Upgrade. ■ Lorsque vous effectuez une mise à niveau et utilisez le CD. 	Remarque – Le package SUNWj5rt est requis uniquement dans les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Lorsque vous exécutez le programme d'installation Solaris Live Upgrade pour ajouter les packages de Solaris Live Upgrade. ■ Lorsque vous effectuez une mise à niveau et utilisez le CD.

Pour vérifier les packages installés sur votre système, entrez la commande suivante :

```
% pkginfo nom_package
```


Espace disque minimum requis par Solaris Live Upgrade

Respectez l'espace disque minimum requis pour une mise à niveau. Voir le [Chapitre 3](#).

Pour estimer la taille de système de fichiers nécessaire à la création d'un environnement d'initialisation, démarrez sa création. La taille est calculée. Vous pouvez alors abandonner la procédure.

Le disque du nouvel environnement d'initialisation doit pouvoir servir de périphérique d'initialisation. Certains systèmes imposent des restrictions quant aux disques utilisables comme périphériques d'initialisation. Consultez la documentation de votre système pour déterminer les éventuelles restrictions qui s'appliquent.

Avant de créer le nouvel environnement d'initialisation, le disque demande peut-être une préparation. Vérifiez que le disque est correctement formaté :

- Identifiez les tranches suffisamment grandes pour contenir les systèmes de fichiers à copier.
- Identifiez les systèmes de fichiers contenant des répertoires que vous souhaitez partager entre les environnements d'initialisation, au lieu de les copier. Si vous souhaitez partager un répertoire, vous devez créer un nouvel environnement d'initialisation où le répertoire est placé sur sa propre tranche et devient un système de fichiers. À partir de ce moment, la nouvelle tranche peut être partagée avec les environnements d'initialisation ultérieurs. Pour de plus amples informations sur la création de systèmes de fichiers distincts à partager, reportez-vous à la rubrique "[Conseils de sélection de tranches pour des systèmes de fichiers partagés](#)" à la page 121.

Configuration minimale requise par Solaris Live Upgrade pour la création de volumes RAID-1 (miroirs)

Solaris Live Upgrade utilise la technologie de Solaris Volume Manager pour copier un environnement d'initialisation contenant des systèmes de fichiers munis de volumes RAID-1 (miroirs). Solaris Live Upgrade n'implémente pas toutes les fonctionnalités de Solaris Volume Manager, mais requiert les composants Solaris Volume Manager suivants.

TABLEAU 7-3 Composants requis par Solaris Live Upgrade et les volumes RAID-1

Conditions requises	Description	Pour plus d'informations
Vous devez créer au moins une base de données d'état et trois répliques de base de données.	Une base de données d'état stocke sur le disque des informations relatives à l'état de votre configuration Solaris Volume Manager. La base de données d'état est un ensemble de plusieurs copies de bases de données répliquées. Chaque copie correspond à une réplique de la base de données d'état. Les copies de la base de données d'état permettent d'empêcher les pertes de données à partir de points de panne uniques.	Pour de plus amples informations sur la création d'une base de données d'état, reportez-vous au Chapitre 6, "State Database (Overview)" du <i>Solaris Volume Manager Administration Guide</i> .
Solaris Live Upgrade ne prend en charge qu'un volume RAID-1 (miroir) comportant des concaténations à une tranche sur le système de fichiers racine (/).	La concaténation est un volume RAID-0. Si les tranches sont concaténées, les données sont écrites sur la première tranche disponible jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Les données sont ensuite écrites sur la prochaine tranche disponible et ainsi de suite. Une concaténation ne fournit aucune redondance de données à moins qu'elle ne soit contenue dans un volume RAID-1. Un volume RAID—1 peut être composé d'un maximum de trois concaténations.	Pour obtenir des instructions sur la création de systèmes de fichiers mis en miroir, voir la rubrique "Directives pour la sélection de tranches de systèmes de fichiers miroirs" à la page 117.

Mise à niveau d'un système à l'aide de packages ou de patchs

Vous pouvez utiliser Solaris Live Upgrade pour ajouter des patchs et des packages à un système. Lorsque vous utilisez Solaris Live Upgrade, le seul moment où le système est hors service est lors de la réinitialisation. Vous pouvez ajouter des patchs et des packages à un nouvel environnement d'initialisation à l'aide de la commande `luupgrade`. Lorsque vous utilisez la commande `luupgrade`, vous pouvez également utiliser une archive Solaris Flash pour installer des patchs ou des packages.



Attention – lors de la mise à jour, de l’ajout ou de la suppression de packages ou de patches, Solaris Live Upgrade a besoin de packages ou de patches compatibles avec les directives avancées de génération de packages SVR4. Si les packages Sun sont conformes à celles-ci, Sun ne peut pas garantir que ce soit le cas avec d’autres fournisseurs. Si un package n’était pas conforme, il pourrait entraîner l’échec de l’ajout de logiciels supplémentaires lors d’une mise à niveau ou altérer l’environnement d’initialisation actif .

Pour de plus amples informations sur les packages requis, reportez-vous à l’[Annexe B](#).

Type d’installation	Description	Pour plus d’informations
Ajout de patches à un environnement d’initialisation	Créez un environnement d’initialisation avec la commande <code>luupgrade</code> associée à l’option <code>-t</code> .	“Ajout de patches à une image de système d’exploitation dans un environnement d’initialisation (interface de ligne de commande)” à la page 177.
Ajout de packages à un environnement d’initialisation	Utilisez la commande <code>luupgrade</code> associée à l’option <code>-p</code> .	“Ajout de packages à une image de système d’exploitation dans un environnement d’initialisation (interface de ligne de commande)” à la page 176
Utilisation de Solaris Live Upgrade pour installer une archive Solaris Flash	Une archive contient la copie complète d’un environnement d’initialisation qui comprend déjà des packages et patches. Cette copie peut être installée sur plusieurs systèmes.	<ul style="list-style-type: none">■ Pour obtenir des informations détaillées sur l’archive Solaris Flash, reportez-vous au Chapitre 3, “Création d’archives Solaris Flash – Tâches” du <i>Guide d’installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation</i>.■ Pour de plus amples informations sur l’installation d’une archive Solaris Flash avec Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la rubrique “Installation d’archives Solaris Flash sur un environnement d’initialisation ” à la page 187

Conseils relatifs à la création de systèmes de fichiers à l'aide de la commande `lucreate`

L'option `-m` de la commande `lucreate` indique les systèmes de fichiers à créer dans le nouvel environnement d'initialisation et leur nombre. Vous devez spécifier le nombre exact de systèmes de fichiers que vous souhaitez créer en répétant cette option. Si vous utilisez l'option `-m` pour créer des systèmes de fichiers, respectez les consignes indiquées ci-dessous.

- Vous devez spécifier une option `-m` pour le système de fichiers racine (`/`) du nouvel environnement. Si vous exécutez la commande `lucreate` sans l'option `-m`, le menu Configuration s'affiche. Le menu Configuration vous permet de personnaliser le nouvel environnement d'initialisation en redirigeant les fichiers vers de nouveaux points de montage.
- Tous les systèmes de fichiers critiques existant dans l'environnement d'initialisation actuel et n'étant pas spécifiés à l'aide de l'option `-m` sont fusionnés dans le système de fichiers supérieur créé.
- Seuls les systèmes de fichiers spécifiés à l'aide de l'option `-m` sont générés dans le nouvel environnement d'initialisation. Pour créer autant de systèmes fichiers que le système actuel en comporte, vous devez spécifier l'option `-m` pour chaque système de fichiers à créer.

Par exemple, utiliser l'option `-m` une seule fois permet de spécifier l'emplacement de tous les systèmes de fichiers. Vous pouvez fusionner tous les systèmes de fichiers de votre environnement d'initialisation d'origine en un seul, spécifié à l'aide de l'option `-m`. Si vous indiquez deux fois l'option `-m`, vous créez deux systèmes de fichiers. Si vous disposez de systèmes de fichiers racine (`/`), `/opt` et `/var`, vous devez utiliser une option `-m` pour chacun des systèmes de fichiers dans le nouvel environnement d'initialisation.

- Évitez les doublons. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir deux systèmes de fichiers racine (`/`).

Conseils de sélection de tranches pour les systèmes de fichiers

Lors de la création de systèmes de fichiers pour un environnement d'initialisation, les règles sont identiques à celles de la création des systèmes de fichiers pour le système d'exploitation Solaris. Solaris Live Upgrade ne peut pas vous empêcher d'effectuer des

configurations erronées de systèmes de fichiers critiques. Vous pourriez, par exemple, entrer une commande `lucreate` qui créerait des systèmes de fichiers distincts pour la racine (/) et `/kernel` ; la division du système de fichiers racine (/) serait alors erronée.

Évitez tout chevauchement des tranches lors de la réorganisation des disques. Dans le cas contraire, le nouvel environnement d'initialisation semble avoir été créé, mais, une fois activé, il ne fonctionne pas. Les systèmes de fichiers se chevauchant peuvent être corrompus.

Pour que Solaris Live Upgrade fonctionne correctement, le fichier `vfstab` de l'environnement d'initialisation actif doit avoir un contenu valide et doit au moins posséder une entrée pour le système de fichiers racine (/).

Conseils de sélection d'une tranche pour le système de fichiers racine (/)

Lorsque vous créez un environnement d'initialisation inactif, vous devez identifier une tranche dans laquelle le système de fichiers racine (/) doit être copié. Vous devez respecter les conditions suivantes lors de la sélection d'une tranche pour le système de fichiers racine (/). La tranche doit être conforme aux caractéristiques suivantes :

- Il doit s'agir d'une tranche à partir de laquelle le système peut s'initialiser.
- Sa taille doit être supérieure ou égale à la taille minimale recommandée.
- Elle peut résider sur le même disque que celui du système de fichiers racine actif (/) ou sur un autre disque.
- Il peut s'agir d'un volume Veritas Volume Manager (VxVM). Si des volumes VxVM sont configurés sur votre système actuel, la commande `lucreate` peut créer un nouvel environnement d'initialisation. Lorsque les données sont copiées vers le nouvel environnement d'initialisation, le système de fichiers Veritas est perdu et un système de fichiers UFS est créé sur le nouvel environnement d'initialisation.

Directives pour la sélection de tranches de systèmes de fichiers miroirs

Vous pouvez créer un nouvel environnement d'initialisation qui combine librement tranches de disques physiques, volumes Solaris Volume Manager ou volumes Veritas Volume Manager. Les types de systèmes de fichiers critiques copiés sur le nouvel environnement d'initialisation peuvent être les suivants :

- Une tranche physique.
- Une concaténation à une tranche comprise dans un volume RAID-1 (miroir). La tranche contenant le système de fichiers racine (/) peut être un volume RAID-1.

- Une concaténation à une tranche comprise dans un volume RAID-0. La tranche contenant le système de fichiers racine (/) peut être un volume RAID-0.

Lorsque vous créez un environnement d'initialisation, la commande `lucreate - m` reconnaît les trois types de périphériques suivants :

- une tranche physique sous la forme `/dev/dsk/cwt xdysz` ;
- un volume Solaris Volume Manager sous la forme `/dev/md/dsk/d num`
- Un volume Veritas Volume Manager sous la forme `/dev/vx/dsk/ volume_name`. Si les volumes VxVM sont configurés sur votre système actuel, la commande `lucreate` peut créer un nouvel environnement. Lorsque les données sont copiées vers le nouvel environnement d'initialisation, le système de fichiers Veritas est perdu et un système de fichiers UFS est créé sur le nouvel environnement d'initialisation.

Remarque – si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à niveau avec Veritas VxVM, reportez-vous à la rubrique [“Le système se retrouve dans une situation critique en cas de mise à niveau Solaris Live Upgrade de Veritas VxVm”](#) à la page 279.

Directives générales pour la création de systèmes de fichiers comportant des volumes RAID-1 (mis en miroir)

Pour vérifier si le volume RAID-1 est occupé, en cours de synchronisation ou si les volumes contiennent des systèmes de fichiers utilisés par un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade, suivez les directives ci-dessous.

Pour de plus amples informations sur les noms abrégés et des directives, reportez-vous à la rubrique “Contraintes et directives liées à l’attribution de noms aux volumes RAID dans le cadre des méthodes JumpStart personnalisée et Solaris Live Upgrade” du *Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée*.

Contrôle de l’état des volumes

Si un miroir ou sous-miroir nécessite une opération de maintenance ou est occupé, ses composants ne peuvent être retirés. Vous devez, avant de créer un nouvel environnement d'initialisation, utiliser la commande `metastat` et le mot-clé `detach`. La commande `metastat` vérifie si le miroir est en cours de resynchronisation ou s’il est en cours d’utilisation. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page de manuel `metastat(1M)`.

Séparation de volumes et resynchronisation de miroirs

Si vous utilisez le mot-clé `detach` pour séparer un sous-miroir, `lucreate` vérifie qu'un périphérique n'est pas en cours de synchronisation. Si le périphérique est en cours de synchronisation, il est impossible de séparer le sous-miroir et un message d'erreur s'affiche.

La resynchronisation est le processus de copie des données d'un sous-miroir vers un autre sous-miroir, à la suite des problèmes suivants :

- pannes du sous-miroir ;
- pannes du système ;
- déconnexion puis reconnexion d'un sous-miroir ;
- ajout d'un sous-miroir.

Pour de plus amples informations sur la resynchronisation, reportez-vous à la rubrique "RAID-1 Volume (Mirror) Resynchronization" du *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

Utilisation des commandes de Solaris Volume Manager

Utilisez la commande `lucreate` plutôt que les commandes Solaris Volume Manager pour manipuler des volumes dans des environnements d'initialisation inactifs. Le logiciel Solaris Volume Manager ignore les environnements d'initialisation, tandis que la commande `lucreate` procède à des contrôles qui permettent d'éviter de détruire un environnement d'initialisation par inadvertance. `lucreate` vous empêche par exemple d'écraser ou de supprimer un volume Solaris Volume Manager.

Toutefois, si vous avez déjà utilisé Solaris Volume Manager pour créer des concaténations, entrelacements ou miroirs Solaris Volume Manager complexes, vous devez utiliser Solaris Volume Manager pour les manipuler. Solaris Live Upgrade connaît ces composants et prend en charge leur utilisation. Avant d'utiliser les commandes Solaris Volume Manager permettant de créer, de modifier ou de détruire les composants de volume, utilisez les commandes `lustatus` ou `lufslist`. Ces commandes permettent de déterminer quels volumes Solaris Volume Manager contiennent les systèmes de fichiers utilisés par un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade.

Directives pour la sélection d'une tranche d'un système de fichiers swap

Cette rubrique comporte des recommandations et des exemples relatifs à une tranche de swap.

Configuration de swap pour le nouvel environnement d'initialisation

Vous pouvez configurer une tranche de swap de trois manières différentes à l'aide de la commande `lucreate` et de l'option `-m` :

- Si vous ne spécifiez pas de tranche de swap, les tranches de swap appartenant à l'environnement d'initialisation actuel sont configurées pour le nouvel environnement.
- Si vous spécifiez une ou plusieurs tranches de swap, elles seront les seules à être utilisées par le nouvel environnement d'initialisation. Les deux environnements n'auront aucune tranche de swap en commun.
- Vous pouvez choisir de partager une tranche de swap et d'en ajouter une nouvelle.

Les exemples ci-dessous montrent les trois façons de configurer le swap. Le nouvel environnement d'initialisation est configuré avec le système de fichiers racine (/) sur `c0t0d0s0`. Le système de fichiers swap est sur `c0t0d0s1`.

- Dans l'exemple ci-dessous, aucune tranche swap n'est spécifiée. Le système de fichiers racine (/) du nouvel environnement d'initialisation est sur `c0t1d0s0`. Le swap est partagé entre l'environnement d'initialisation actuel et le nouveau sur `c0t0d0s1`.

```
# lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs
```

- Dans l'exemple ci-dessous, une tranche swap est spécifiée. Le système de fichiers racine (/) du nouvel environnement d'initialisation est sur `c0t1d0s0`. Un nouveau système de fichiers swap est créé sur `c0t1d0s1`. Aucune tranche de swap n'est partagée entre l'environnement d'initialisation actuel et le nouvel environnement d'initialisation.

```
# lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs -m -:c0t1d0s1:swap
```

- Dans l'exemple ci-dessous, une tranche de swap est ajoutée et une autre tranche de swap est partagée entre les deux environnements. Le système de fichiers racine (/) du nouvel environnement d'initialisation est sur `c0t1d0s0`. Une nouvelle tranche de swap est créée sur `c0t1d0s1`. La tranche de swap sur `c0t0d0s1` est partagée entre l'environnement d'initialisation actuel et le nouveau.

```
# lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs -m -:shared:swap -m -:c0t1d0s1:swap
```

Échec de la création de l'environnement d'initialisation si le swap est en cours d'utilisation

La création de l'environnement d'initialisation échoue si la tranche de swap est utilisée par un environnement d'initialisation autre que l'environnement actuel. Si l'environnement d'initialisation a été créé à l'aide de l'option `-s` l'environnement d'initialisation source peut utiliser la tranche de swap, mais aucun autre environnement d'initialisation.

Conseils de sélection de tranches pour des systèmes de fichiers partagés

Solaris Live Upgrade copie l'intégralité du contenu d'une tranche sur la tranche désignée du nouvel environnement d'initialisation. Il se peut que vous souhaitiez partager certains fichiers de données volumineux entre les environnements d'initialisation au lieu de les copier pour gagner du temps et de l'espace. Les systèmes de fichiers critiques pour le système d'exploitation, par exemple, racine (/) et /var, doivent être copiés. Les systèmes de fichiers tels que /home ne sont pas critiques et peuvent être partagés entre des environnements d'initialisation. Les systèmes de fichiers partagés doivent être des fichiers personnalisés et se trouver sur deux tranches de swap distinctes à la fois dans l'environnement d'initialisation actif et dans le nouveau. Vous pouvez reconfigurer le disque de plusieurs manières en fonction de vos besoins.

Reconfiguration d'un disque	Exemples	Pour plus d'informations
Vous pouvez réorganiser les tranches du disque avant de créer le nouvel environnement d'initialisation et de placer le système de fichiers partagé sur sa propre tranche.	Par exemple, si le système de fichiers racine (/), /var et /home se trouvent sur la même tranche, reconfigurez le disque et placez /home sur sa propre tranche. Si vous créez un nouvel environnement d'initialisation, /home est partagé par ce nouvel environnement par défaut.	format(1M)
Si vous souhaitez partager un répertoire, celui-ci doit se trouver sur une tranche propre. Le répertoire est alors un système de fichiers qui peut être partagé avec un autre environnement d'initialisation. Vous pouvez utiliser la commande <code>lucreate</code> avec l'option <code>-m</code> pour créer un nouvel environnement d'initialisation et placer un répertoire sur une tranche qui lui est propre. Toutefois, le nouveau système de fichiers ne peut pas encore être partagé avec l'environnement d'initialisation d'origine. Vous devez exécuter une nouvelle fois la commande <code>lucreate</code> avec l'option <code>-m</code> pour créer un autre environnement d'initialisation. Les deux nouveaux environnements d'initialisation peuvent alors partager le répertoire.	Par exemple, si vous souhaitez mettre à niveau Solaris 9 vers la version 10 et partager /home, vous pouvez exécuter la commande <code>lucreate</code> avec l'option <code>-m</code> . Vous pouvez créer une version Solaris 9 avec /home sous la forme d'un système de fichiers distinct sur sa propre tranche. Exécutez ensuite une nouvelle fois la commande <code>lucreate</code> avec l'option <code>-m</code> pour répliquer cet environnement d'initialisation. Ce troisième environnement d'initialisation peut être mis à niveau vers la version 10 de Solaris. /home est partagé entre Solaris 9 et Solaris 10.	Pour obtenir une description des systèmes de fichiers critiques et susceptibles d'être partagés, reportez-vous à la rubrique "Types de systèmes de fichiers" à la page 90.

Personnalisation du contenu d'un nouvel environnement d'initialisation

Lorsque vous créez un environnement d'initialisation, certains répertoires et fichiers peuvent être exclus d'une copie vers le nouvel environnement. Si vous décidez d'exclure un répertoire, vous pouvez tout de même réintégrer certains fichiers ou sous-répertoires qu'il contient. Ces sous-répertoires ou fichiers restaurés sont ensuite copiés vers le nouvel environnement d'initialisation. Vous pouvez, par exemple, exclure de la copie tous les répertoires et fichiers sous `/etc/mail`, mais inclure tous les fichiers et répertoires sous `/etc/mail/staff`. La commande suivante permet de copier le sous-répertoire `staff` vers le nouvel environnement d'initialisation.

```
# lucreate -n second_disk -x /etc/mail -y /etc/mail/staff
```



Attention – utilisez les options d'exclusion de fichiers avec prudence. Veillez à ne pas supprimer des fichiers ou répertoires nécessaires au système.

Le tableau suivant répertorie les options de la commande `lucreate` pour la suppression et la restauration de répertoires et fichiers.

Spécification	Options d'exclusion	Options d'inclusion
Spécifiez le nom du répertoire ou fichier	<code>-x <i>exclure_rép</i></code>	<code>-y <i>inclure_rép</i></code>
Utilisez un fichier contenant une liste	<code>-f <i>nom_fichier_liste</i></code> <code>-z <i>nom_fichier_liste</i></code>	<code>-Y <i>nom_fichier_liste</i></code> <code>-z <i>nom_fichier_liste</i></code>

Pour obtenir des exemples de personnalisation de répertoires et de fichiers lors de la création d'un environnement d'initialisation, reportez-vous à la rubrique "[Création d'un environnement d'initialisation et personnalisation du contenu \(interface de ligne de commande\)](#)" à la page 164.

Synchronisation de fichiers entre les environnements d'initialisation

Lorsque vous êtes prêt à effectuer la commutation qui activera le nouvel environnement d'initialisation, activez rapidement le nouvel environnement et réinitialisez. Les fichiers sont synchronisés entre les environnements d'initialisation lors de la première initialisation d'un environnement récemment créé. "Synchroniser" signifie que certains systèmes de fichiers et répertoires critiques sont copiés depuis le dernier environnement actif vers l'environnement en cours d'initialisation. Les fichiers et répertoires qui ont changé sont copiés.

Ajout de fichiers au fichier `/etc/lu/synclist`

Solaris Live Upgrade recherche les fichiers critiques qui ont changé. Si le contenu de ces fichiers n'est pas le même dans les deux environnements, ils sont copiés depuis l'environnement d'initialisation actif vers le nouvel environnement. La synchronisation s'applique aux fichiers critiques, tels que `/etc/passwd` ou `/etc/group` qui ont subi des modifications depuis la création du nouvel environnement.

Le fichier `/etc/lu/synclist` contient une liste des fichiers et répertoires synchronisés. Dans certains cas, vous souhaitez copier d'autres fichiers depuis l'environnement d'initialisation actif vers le nouvel environnement d'initialisation. Vous pouvez si nécessaire ajouter des répertoires et fichiers à `/etc/lu/synclist`.

L'ajout de fichiers non répertoriés dans `/etc/lu/synclist` peut empêcher le système de s'initialiser. Le processus de synchronisation permet de copier des fichiers et de créer des répertoires, mais il ne permet pas de les supprimer.

L'exemple de fichier `/etc/lu/synclist` présenté ci-dessous montre les répertoires et fichiers standard synchronisés pour ce système.

```
/var/mail                OVERWRITE
/var/spool/mqueue        OVERWRITE
/var/spool/cron/crontabs OVERWRITE
/var/dhcp                OVERWRITE
/etc/passwd              OVERWRITE
/etc/shadow              OVERWRITE
/etc/opasswd             OVERWRITE
/etc/osshadow            OVERWRITE
/etc/group               OVERWRITE
/etc/pwhist              OVERWRITE
/etc/default/passwd      OVERWRITE
/etc/dfs                 OVERWRITE
/var/log/syslog          APPEND
/var/adm/messages        APPEND
```

Les répertoires et fichiers qu'il pourrait être approprié d'ajouter au fichier `synclist` sont les suivants :

<code>/var/yp</code>	<code>OVERWRITE</code>
<code>/etc/mail</code>	<code>OVERWRITE</code>
<code>/etc/resolv.conf</code>	<code>OVERWRITE</code>
<code>/etc/domainname</code>	<code>OVERWRITE</code>

Les entrées du fichier `synclist` peuvent être des fichiers ou des répertoires. Le second champ correspond à la méthode de mise à jour utilisée lors de l'activation de l'environnement d'initialisation. Vous pouvez mettre à jour les fichiers de l'une des trois façons suivantes :

- **OVERWRITE** : le contenu des fichiers de l'environnement d'initialisation actif écrase le contenu des fichiers du nouvel environnement. **OVERWRITE** est le mode par défaut si aucun autre mode n'est spécifié dans le second champ. Si l'entrée est un répertoire, tous les sous-répertoires sont copiés. Tous les fichiers sont écrasés. Chaque fichier du nouvel environnement d'initialisation possède une date, un mode, une propriété identique au fichier correspondant de l'environnement précédent.
- **APPEND** : le contenu du fichier de l'environnement d'initialisation actif est ajouté à la fin du fichier du nouvel environnement. Certaines entrées peuvent ainsi apparaître deux fois dans le fichier. Les répertoires ne peuvent pas être définis comme **APPEND**. Chaque fichier du nouvel environnement d'initialisation possède une date, un mode, une propriété identique au fichier correspondant de l'environnement précédent.
- **PREPEND** : le contenu du fichier de l'environnement d'initialisation actif est ajouté au début du fichier du nouvel environnement. Certaines entrées peuvent ainsi apparaître deux fois dans le fichier. Les répertoires ne peuvent pas être définis comme **PREPEND**. Chaque fichier du nouvel environnement d'initialisation possède une date, un mode, une propriété identique au fichier correspondant de l'environnement précédent.

Lancement d'une synchronisation entre deux environnements d'initialisation

La première fois que vous initialisez votre système à partir d'un nouvel environnement d'initialisation, le logiciel Solaris Live Upgrade synchronise cet environnement d'initialisation avec le dernier environnement actif. Après cette première synchronisation, Solaris Live Upgrade n'en exécutera pas d'autre, à moins que vous ne le demandiez.

- Pour forcer la synchronisation à l'aide de l'interface utilisateur en mode caractère, tapez **yes** à l'invite.
- Pour forcer la synchronisation à l'aide de l'interface de ligne de commande, vous devez utiliser la commande `luactivate` avec l'option `-s`.

Vous pouvez souhaiter forcer une synchronisation si vous conservez plusieurs versions du système d'exploitation Solaris. Vous souhaitez peut-être que les modifications apportées aux fichiers tels que `email` ou `passwd/group` figurent dans l'environnement d'initialisation en cours d'activation. Si vous forcez une synchronisation, Solaris Live Upgrade vérifie l'absence de conflits entre les fichiers sujets à synchronisation. Lorsque le nouvel environnement d'initialisation est démarré et qu'un conflit est détecté, le système émet un avertissement et le fichier n'est pas synchronisé. L'activation peut être effectuée avec succès, indépendamment d'un tel conflit. Il peut y avoir un conflit si vous faites des modifications sur le même fichier des deux environnements d'initialisation, le nouveau et l'actif. Si vous modifiez par exemple le fichier `/etc/passwd` de l'environnement d'initialisation original, puis modifiez le fichier `/etc/passwd` du nouvel environnement, le processus de synchronisation ne pourra pas choisir quel fichier copier pour la synchronisation.



Attention – utilisez cette option avec prudence, car vous ne maîtrisez peut-être pas tous les changements survenus dans le dernier environnement d'initialisation actif. Par exemple, si vous utilisez Solaris 10 dans votre environnement d'initialisation actuel et que vous avez réinitialisé Solaris 9 avec une synchronisation forcée, il se peut que les fichiers soient modifiés sur la version 9. Étant donné que les fichiers dépendent de la version du système d'exploitation, l'initialisation de Solaris 9 peut échouer, car les fichiers Solaris 10 risquent de ne pas être compatibles avec les fichiers Solaris 9.

x86 : Activation d'un environnement d'initialisation avec le menu GRUB

Depuis Solaris 10 1/06, un menu d'initialisation GRUB fournit une méthode supplémentaire de commutation entre des environnements d'initialisation. Le menu GRUB est un moyen alternatif utilisé au lieu d'activer la commande `luactivate` ou le menu `Activate`.

Tâche	Informations
Pour activer un environnement d'initialisation avec le menu GRUB	"x86 : Pour activer un environnement d'initialisation avec le menu GRUB (interface de ligne de commande)" à la page 201
Pour revenir à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du menu GRUB	"x86 : To Fall Back Despite Successful New Boot Environment Activation With the GRUB Menu" à la page 208

Tâche	Informations
Pour une présentation et des informations de planification relatives à GRUB	Chapitre 5
Pour une présentation complète de GRUB et des tâches administratives du système	<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>

Utilisation de Solaris Live Upgrade à partir d'un système distant

Si vous affichez l'interface utilisateur en mode caractère à distance, par exemple sur une ligne `tip`, la variable d'environnement `TERM` doit être définie sur `VT220`. En outre, si vous utilisez le CDE (Common Desktop Environment), définissez la valeur de la variable `TERM` sur `dtterm`, plutôt que sur `xterm`.

Utilisation de Solaris Live Upgrade pour créer un environnement d'initialisation – Tâches

Ce chapitre vous explique comment installer Solaris Live Upgrade, utiliser ses menus et créer un environnement d'initialisation. Ce chapitre se compose des sections suivantes :

- “À propos des interfaces de Solaris Live Upgrade” à la page 127
- “Utilisation des menus de Solaris Live Upgrade” à la page 128
- “Liste des tâches à effectuer en vue de l’installation de Solaris Live Upgrade et de la création d’environnements d’initialisation” à la page 129
- “Installation de Solaris Live Upgrade” à la page 130
- “Démarrage et arrêt de Solaris Live Upgrade (Interface utilisateur en mode caractère)” à la page 133
- “Création d’un environnement d’initialisation” à la page 135

À propos des interfaces de Solaris Live Upgrade

Vous pouvez exécuter Solaris Live Upgrade dans une interface utilisateur en mode caractère (CUI) ou dans une interface de ligne de commande (CLI). Les procédures applicables à chacune des interfaces sont détaillées ci-après.

Type d'interface	Description
Interface utilisateur en mode caractère (CUI)	La CUI ne donne pas accès à toutes les fonctions de Solaris Live Upgrade. L'interface utilisateur en mode caractère (CUI) ne s'exécute pas dans des versions localisées multioctets à 8 bits.

Type d'interface	Description
Interface de ligne de commande (CLI)	Les procédures de l'interface de ligne de commande décrites dans ce document couvrent les principales utilisations des commandes Solaris Live Upgrade. Reportez-vous au Chapitre 13 pour obtenir la liste des commandes et consultez les pages de manuel appropriées pour connaître les options disponibles avec ces commandes.

Utilisation des menus de Solaris Live Upgrade




FIGURE 8-1 Menu principal de Solaris Live Upgrade

Pour naviguer parmi les menus de l'interface utilisateur en mode caractère de Solaris Live Upgrade, vous devez utiliser les touches de déplacement et de fonction de votre clavier. Utilisez les touches de déplacement (flèches) pour vous déplacer vers le haut et vers le bas, avant de faire une sélection, ou pour placer votre curseur dans un champ. Utilisez les touches de fonction pour effectuer une tâche. Dans la partie inférieure du menu, des rectangles sombres représentent les touches de fonction de votre clavier, le premier rectangle noir représente F1 et le deuxième F2. Les rectangles actifs contiennent un mot qui représente une tâche, telle qu'Enregistrer. Le menu Configuration indique le numéro d'une touche de fonction associé à la tâche correspondante, plutôt qu'un rectangle.

- F3 correspond toujours à SAVE (Sauvegarder) et enregistre les informations relatives à ce menu.
- F6 correspond toujours à CANCEL (annuler) et vous permet de quitter le menu sans y enregistrer de modifications.
- Les tâches des autres touches de fonction varient en fonction du menu.

Dans les procédures ci-dessous, vous risquez d’être invité à appuyer sur une touche de fonction. Si vos touches de fonction ne correspondent pas exactement à celles des menus de Solaris Live Upgrade, utilisez Control-F plus le numéro approprié.

Liste des tâches à effectuer en vue de l’installation de Solaris Live Upgrade et de la création d’environnements d’initialisation

TABLEAU 8-1 Liste des tâches : utilisation de Solaris Live Upgrade

Tâche	Description	Instructions
Installer les patchs sur votre système	Solaris Live Upgrade requiert un ensemble limité de patchs	Installing Patches Needed by Solaris Live Upgrade
Installer les packages de Solaris Live Upgrade	Installer les packages sur le système d’exploitation	“Installation de Solaris Live Upgrade” à la page 130
Démarrer Solaris Live Upgrade	Démarrez le menu principal de Solaris Live Upgrade	“Démarrage et arrêt de Solaris Live Upgrade (Interface utilisateur en mode caractère)” à la page 133
Créer un environnement d’initialisation	Copiez les systèmes de fichiers sur un environnement d’initialisation inactif et reconfigurez-les	“Création d’un environnement d’initialisation” à la page 135

Installation de Solaris Live Upgrade

Vous devez installer les packages de Solaris Live Upgrade sur le système d'exploitation actuel. La version des packages de Solaris Live Upgrade doit correspondre à celle du système d'exploitation vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Par exemple, si votre système d'exploitation actuel est Solaris 9 et que vous souhaitez le mettre au niveau de la version 10, il vous faut installer les packages de Solaris Live Upgrade de la version 10.

Il se peut que certains patches soient requis. Installez ces patches avant d'installer les packages de Solaris Live Upgrade. Pour plus d'informations, consultez le site suivant:

- "Installation de patches requis par Solaris Live Upgrade" à la page 131
- "Pour installer Solaris Live Upgrade avec la commande `pkgadd`" à la page 132
- "Pour installer Solaris Live Upgrade avec le programme d'installation Solaris" à la page 132

Installation de patchs requis par Solaris Live Upgrade

Description	Pour plus d'informations
<p>Attention – Pour fonctionner correctement, Solaris Live Upgrade requiert l'installation d'un ensemble limité de patchs pour une version de système d'exploitation spécifique. Avant d'installer ou d'exécuter Solaris Live Upgrade, vous devez installer ces patchs.</p> <p>x86 uniquement – Si ces patchs ne sont pas installés, Solaris Live Upgrade échoue et il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche. Si tel n'est pas le cas, il se peut que les patchs requis ne soient toujours pas installés. Vérifiez que les patchs répertoriés dans l'info doc SunSolve ont été installés avant d'installer Solaris Live Upgrade.</p> <pre>ERROR: Cannot find or is not executable: </sbin/biosdev>. ERROR: One or more patches required by Live Upgrade has not been installed.</pre> <p>Les patchs répertoriés dans l'info doc 72099 peuvent être modifiés à tout moment. Ces patchs corrigent potentiellement les fautes dans Solaris Live Upgrade ainsi que les fautes dans les composants sur lesquels Solaris Live Upgrade dépend. Si vous rencontrez des problèmes avec Solaris Live Upgrade, assurez-vous que vous avez installé les patchs les plus récents de Solaris Live Upgrade.</p>	<p>Assurez-vous de posséder la liste des derniers patchs mis à jour en consultant le site http://sunsolve.sun.com. Recherchez l'info doc 72099 sur le site Web SunSolve.</p>
<p>Si vous utilisez le système d'exploitation Solaris 8 ou Solaris 9, vous ne pourrez peut-être pas exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade. Ces versions ne contiennent pas l'ensemble de patchs nécessaire à l'exécution de l'environnement d'exécution Java 2. Pour exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade et installer les packages, vous devez disposer du cluster de patchs recommandé de l'environnement d'exécution Java 2.</p>	<p>Pour installer les packages de Solaris Live Upgrade, utilisez la commande <code>pkgadd</code>. Vous pouvez également installer le cluster de patchs recommandé pour l'environnement d'exécution Java 2. Le cluster de patchs est disponible à l'adresse http://sunsolve.sun.com.</p>

▼ Pour installer les patches requis

- Étapes**
1. Vous obtiendrez la liste des patches sur le site Web SunSolveSM.
 2. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.
 3. Installez les patches en utilisant la commande `patchadd`.

```
# patchadd path_to_patches
```
 4. Réinitialisez le système si nécessaire. Certain patches doivent être réinitialisés pour être effectifs.
x86 uniquement : La réinitialisation du système est requise ou Solaris Live Upgrade échoue.

▼ Pour installer Solaris Live Upgrade avec la commande `pkgadd`

- Étapes**
1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.
 2. Installez les packages dans l’ordre suivant :

```
# pkgadd -d chemin_vers_packages SUNWlur SUNWluu
```


chemin_vers_packages Spécifie le chemin absolu vers les packages.
 3. Vérifiez que le package a été installé correctement.

```
# pkgchk -v SUNWlur SUNWluu
```

▼ Pour installer Solaris Live Upgrade avec le programme d’installation Solaris

- Étapes**
1. Insérez le DVD du système d’exploitation Solaris ou le Logiciel Solaris - 2 CD.
 2. Exécutez le programme d’installation pour le média que vous utilisez.

- Si vous utilisez le DVD du système d'exploitation Solaris, modifiez les répertoires pour qu'ils correspondent au programme d'installation, et exécutez ce dernier.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/installers  
# ./liveupgrade20
```

L'interface graphique du programme d'installation Solaris apparaît.

- Si vous utilisez le Logiciel Solaris - 2 CD, exécutez le programme d'installation.

```
% ./installer
```

L'interface graphique du programme d'installation Solaris apparaît.

3. Dans le volet de sélection du type d'installation (Select Type of Install), sélectionnez l'installation personnalisée (Custom).
4. Sur le panneau de sélection locale (Locale Selection), cliquez sur la langue souhaitée.
5. Sélectionnez le logiciel à installer.
 - Pour le DVD, dans le volet de sélection des composants, cliquez sur Next (Suivant) afin d'installer les packages.
 - Pour le CD, cliquez sur Default Install for Solaris Live Upgrade (Installation par défaut pour Solaris Live Upgrade) dans le volet de sélection des produits, puis cliquez sur les autres logiciels pour en désactiver la sélection.
6. Suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.

Démarrage et arrêt de Solaris Live Upgrade (Interface utilisateur en mode caractère)

Cette procédure permet de démarrer et d'arrêter le programme de menus de Solaris Live Upgrade.

▼ Démarrage des menus de Solaris Live Upgrade

Remarque – Lorsque vous affichez l’interface utilisateur en mode caractère à distance, par exemple sur une ligne tip, vous devrez peut-être définir la variable d’environnement `TERM` sur à `VT220`. En outre, si vous utilisez Common Desktop Environment (CDE), définissez la valeur de la variable `TERM` sur `dtterm`, plutôt que sur `xterm`.

- Étapes**
1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Type :**

```
# /usr/sbin/lu
```

Le menu principal de Solaris Live Upgrade s’affiche.




FIGURE 8-2 Menu principal de Solaris Live Upgrade

▼ Arrêt des menus de Solaris Live Upgrade

Étape ● Sélectionnez Exit (Quit) dans le menu principal.

Création d'un environnement d'initialisation

En créant un environnement d'initialisation, vous disposez d'une méthode de copie des systèmes de fichiers critiques de l'environnement d'initialisation actif vers un nouvel environnement d'initialisation. Le menu Créer de l'interface utilisateur en mode caractère (CUI), le sous-menu Configuration et la commande `lucreate` vous permettent au besoin de réorganiser un disque, de personnaliser des systèmes de fichiers et de copier des systèmes de fichiers critiques sur le nouvel environnement d'initialisation.

Avant de copier des systèmes de fichiers sur le nouvel environnement d'initialisation, vous pouvez les personnaliser de sorte que les répertoires des systèmes de fichiers critiques soient fusionnés avec leur répertoire parent ou scindés de leur répertoire parent. Les systèmes de fichiers (partageables) définis par l'utilisateur sont partagés par défaut par les environnements d'initialisation. Toutefois, les systèmes de fichiers partageables peuvent être copiés le cas échéant. Le swap, système de fichiers partageable, peut lui aussi être scindé et fusionné. Pour avoir une vue générale des systèmes de fichiers critiques, reportez-vous à la rubrique "[Types de systèmes de fichiers](#)" à la page 90.

▼ Création d'un environnement d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)

- Étapes**
1. **Sélectionnez Create dans le menu principal.**
Le système présente le sous-menu de création d'un environnement d'initialisation.
 2. **Entrez le nom de l'environnement d'initialisation actif (au besoin) et celui du nouvel environnement d'initialisation, puis confirmez. Vous n'êtes invité à entrer le nom de l'environnement d'initialisation actif que lors de la première**

procédure de création d'un environnement d'initialisation.

Le nom de cet environnement peut comporter au maximum 30 caractères et ne doit contenir que des caractères alphanumériques, en aucun cas des caractères multi-octets.

Name of Current Boot Environment: **solaris8**
Name of New Boot Environment: **solaris10**

3. Appuyez sur F3 pour enregistrer les modifications.

Le menu Configuration apparaît.




FIGURE 8-3 Menu Configuration de Solaris Live Upgrade

Le menu Configuration comporte les éléments suivants.

- L'environnement d'initialisation initial se trouve en haut de l'écran. et l'environnement d'initialisation que vous souhaitez créer, en bas.
- Le champ Périphérique contient les informations indiquées ci-dessous.
 - le nom du périphérique de disque, sous la forme `/dev/dsk/c wt.xdys z` ;
 - le nom d'un métapériphérique de Solaris Volume Manager, sous la forme `/dev/md/dsk/d num` ;
 - le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme `/dev/vx/dsk/ volume_name`.
- La zone de sélection d'un système de fichiers critiques reste vierge tant que vous n'avez pas sélectionné de système de fichiers critiques. Les systèmes de fichiers critiques, tels que `/usr`, `/var` ou `/opt` peuvent être scindés ou fusionnés avec le système de fichiers racine (`/`).

- Les systèmes de fichiers partageables, tels que `/export` ou `swap`, figurent dans le champ Périphérique. Le point de montage de ces systèmes de fichiers est le même dans les environnements d'initialisation source et cible. `Swap` est partagé par défaut, mais vous pouvez également scinder et fusionner (ajouter et supprimer) des tranches de `swap`.
Une présentation des systèmes de fichiers critiques et partageables est proposée à la rubrique [“Types de systèmes de fichiers”](#) à la page 90.
 - Le champ Type de SF vous permet de changer le type des systèmes de fichiers. Le type d'un système de fichiers peut être l'un de ceux-ci :
 - `vxf`, désignant un système de fichiers Veritas ;
 - `swap`, désignant un système de fichiers `swap` ;
 - `ufs`, désignant un système de fichiers UFS.
- 4. (Facultatif) Les tâches indiquées ci-dessous peuvent être effectuées à tout moment.**
- Pour imprimer les informations affichées à l'écran dans un fichier ASCII, appuyez sur la touche F5.
 - Pour faire défiler la liste des systèmes de fichiers, appuyez sur Ctrl-X.
Vous pouvez ainsi passer des systèmes de fichiers de l'environnement d'initialisation actif à ceux du nouvel environnement d'initialisation et les faire défiler.
 - Pour quitter le menu Configuration à tout moment, appuyez sur F6.
 - Si vous vous trouvez dans le menu Configuration, les changements ne sont pas enregistrés et les systèmes de fichiers sont conservés tels quels.
 - Si vous vous trouvez dans un sous-menu du menu Configuration, vous revenez au menu Configuration.
- 5. Pour sélectionner la tranche disponible de votre choix, appuyez sur F2.**
Le menu Choices indique les tranches disponibles sur le système pour le champ dans lequel se trouve le curseur. Ce menu comporte un champ Périphérique et un champ Type de SF du système de fichiers.
- a. Utilisez les flèches de direction pour placer le curseur dans un champ afin de sélectionner une tranche ou un type de système de fichiers.**
- Si vous placez le curseur sur le champ Périphérique, le programme répertorie toutes les tranches disponibles. Pour le système de fichiers racine (`/`), le menu Choices indique uniquement les tranches libres conformes aux restrictions imposées par le système de fichiers racine (`/`). Reportez-vous à la rubrique [“Conseils de sélection d'une tranche pour le système de fichiers racine \(`/`\)”](#) à la page 117.
 - Si vous placez le curseur sur le champ Type de SF, le programme répertorie tous les types de systèmes de fichiers disponibles.

- Les tranches repérées en gras sont celles que vous pouvez sélectionner pour le système de fichiers en question. La taille de chaque tranche correspond à la taille du système de fichiers augmentée de 30 % afin de tenir compte d'une éventuelle mise à niveau.
- Les autres tranches sont trop petites pour recevoir le système de fichiers en question. Pour trancher de nouveau un disque, reportez-vous à l'Étape 6.

b. Appuyez sur Entrée pour choisir une tranche.

La tranche sélectionnée apparaît dans le champ Périphérique, ou le type du système de fichiers change dans le champ Type de SF.

6. (Facultatif) Si aucune tranche disponible ne satisfait les critères minimum de sélection, vous devez trancher de nouveau les disques disponibles. Pour ce faire, appuyez sur F4.

Le menu Slice Configuration de Solaris Live Upgrade apparaît.

La commande `format(1M)` est exécutée, vous permettant de créer de nouvelles tranches. Suivez les instructions à l'écran pour créer une nouvelle tranche.

Pour naviguer dans ce menu, utilisez les flèches directionnelles pour vous déplacer entre le champ Périphérique et le champ Type de SF. Le champ Taille (Mo) est défini automatiquement dès que vous sélectionnez des périphériques.

a. Pour libérer un périphérique, appuyez sur Control-D.

La tranche libérée apparaît dans le menu Options.

b. Pour revenir au menu Configuration, appuyez sur F3.

7. (Facultatif) La scission de systèmes de fichiers critiques place ces derniers sur des points de montage distincts. Pour scinder un système de fichiers, procédez comme indiqué ci-après.

(Pour fusionner des systèmes de fichiers, reportez-vous à l'Étape 8.)

a. Sélectionnez le système de fichiers que vous souhaitez scinder.

Vous pouvez scinder ou exclure des systèmes de fichiers, tels que `/usr`, `/var` ou `/opt` de leur répertoire parent.

Remarque – Les règles de création de systèmes de fichiers pour un environnement d'initialisation sont identiques aux règles de création de systèmes de fichiers pour le système d'exploitation Solaris. Solaris Live Upgrade ne peut pas vous empêcher d'effectuer des configurations erronées de systèmes de fichiers critiques. Vous pourriez, par exemple, entrer une commande `lucreate` qui créerait des systèmes de fichiers distincts pour la racine (`/`) et `/kernel`, soit une division non valide du système de fichiers racine (`/`).

- b. Appuyez sur F8.
 - c. **Entrez le nom du système de fichiers du nouvel environnement d'initialisation, par exemple :**

```
Enter the directory that will be a separate file system  
on the new boot environment: /opt
```

Une fois le nouveau système de fichiers vérifié, une nouvelle ligne apparaît à l'écran.
 - d. **Pour revenir au menu Configuration, appuyez sur F3.**
Le menu Configuration s'affiche.
8. (Facultatif) **La fusion de systèmes de fichiers place ces derniers sur le même point de montage. Pour fusionner un système de fichiers avec son répertoire parent :**
(Pour scinder des systèmes de fichiers, reportez-vous à l'Étape 7.)
 - a. **Sélectionnez le système de fichiers que vous souhaitez fusionner.**
Vous pouvez fusionner des systèmes de fichiers, tels que /usr, /var ou /opt, avec leur répertoire parent.
 - b. **Appuyez sur F9.**
Les systèmes de fichiers qui vont être combinés figurent à l'écran sous la forme :

```
/opt will be merged into /.
```
 - c. **Appuyez sur Entrée.**
 - d. **Pour revenir au menu Configuration, appuyez sur F3.**
Le menu Configuration s'affiche.
9. (Facultatif) **Déterminez si vous devez ajouter ou supprimer des tranches de swap.**
 - Pour supprimer une tranche de swap et placer le swap sur une nouvelle tranche, passez à l'Étape 10.
 - Pour supprimer une tranche de swap, passez à l'Étape 11.
10. (Facultatif) **Pour scinder une tranche de swap, procédez comme indiqué ci-dessous.**
 - a. **Dans le champ Périphérique, sélectionnez la tranche de swap que vous voulez scinder.**
 - b. **Appuyez sur F8.**

c. **À l'invite, entrez :**

```
Enter the directory that will be a separate filesystem on
the new BE: swap
```

d. **Appuyez sur F2 Options.**

Le menu Options répertorie toutes les tranches de swap disponibles.

e. **Sélectionnez la tranche sur laquelle vous souhaitez placer le swap.**

La tranche apparaît dans le champ Périphérique. Vous disposez désormais d'une nouvelle tranche de swap.

11. (Facultatif) Pour supprimer une tranche de swap, procédez comme suit :

a. **Dans le champ Périphérique, sélectionnez la tranche de swap que vous voulez supprimer.**

b. **Appuyez sur F9.**

c. **A l'invite, tapez y.**

```
Slice /dev/dsk/c0t4d0s0 will not be swap partition.
Please confirm? [y, n]: y
```

La tranche de swap n'existe plus.

12. Souhaitez-vous créer votre environnement d'initialisation immédiatement ou en différer la création ?

- Appuyez sur F3 pour créer immédiatement votre nouvel environnement d'initialisation.

La configuration est enregistrée. Vous quittez l'écran de configuration. Les systèmes de fichiers sont copiés, l'environnement d'initialisation devient initialisable et un environnement d'initialisation inactif est créé.

La création d'un environnement d'initialisation peut prendre plus d'une heure, selon la configuration de votre système. Le menu principal de Solaris Live Upgrade s'affiche.

- Pour différer la création, entrez **y**, l'heure de début, ainsi qu'une adresse e-mail, comme dans l'exemple ci-dessous.

```
Do you want to schedule the copy? y
Enter the time in 'at' format to schedule create: 8:15 PM
Enter the address to which the copy log should be mailed: someone@anywhere.com
```

Une fois l'environnement d'initialisation créé, vous en serez averti par e-mail.

Pour de plus amples informations sur les formats d'heure, reportez-vous à la page man at(1).

Vous ne pouvez programmer qu'une seule création à la fois.

Dès que le nouvel environnement est créé, l'environnement d'initialisation inactif est prêt à être mis à niveau. Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

▼ Création d'un nouvel environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

La commande `lucreate` utilisée avec l'option `-m` indique quels systèmes de fichiers doivent être créés dans le nouvel environnement d'initialisation. Vous devez spécifier le nombre exact de systèmes de fichiers que vous souhaitez créer en répétant cette option. Par exemple, utiliser l'option `-m` une seule fois indique l'emplacement de tous les systèmes de fichiers ; Vous fusionnez ensuite tous les systèmes de fichiers à partir de l'environnement d'initialisation original dans le système de fichiers spécifié par l'option `-m`. Si vous indiquez deux fois l'option `-m`, vous créez deux systèmes de fichiers. Si vous utilisez l'option `-m` pour créer des systèmes de fichiers, respectez les consignes indiquées ci-dessous.

- Vous devez spécifier une option `-m` pour le système de fichiers racine (`/`) du nouvel environnement. Si vous exécutez la commande `lucreate` sans l'option `-m`, le menu Configuration s'affiche. Le menu Configuration vous permet de personnaliser le nouvel environnement d'initialisation en redirigeant les fichiers vers de nouveaux points de montage.
- Tous les systèmes de fichiers critiques existant dans l'environnement d'initialisation actuel et n'étant pas spécifiés à l'aide de l'option `-m` sont fusionnés dans le système de fichiers supérieur créé.
- Seuls les systèmes de fichiers spécifiés à l'aide de l'option `-m` sont générés dans le nouvel environnement d'initialisation. Si votre environnement d'initialisation actuel contient plusieurs systèmes de fichiers et que vous souhaitez en conserver le même nombre dans le nouveau, vous devez indiquer une option `-m` pour chaque système de fichiers à créer. Par exemple, si vous disposez de systèmes de fichiers pour les systèmes racine (`/`), `/opt` et `/var`, vous devez indiquer une option `-m` pour chaque système de fichiers du nouvel environnement d'initialisation.
- Évitez les doublons. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir deux systèmes de fichiers racine (`/`).

Étapes 1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Pour créer votre nouvel environnement d'initialisation, entrez :**

```
# lucreate [-A 'description_BE'] -c nom_BE \  
-m point_montage:périphérique[,metapériphérique]:options_fs [-m ...] -n nom_BE
```

-A '*description_BE*'

(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (*nom_BE*). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.

-c *nom_BE*

Attribue le nom *nom_BE* à votre environnement d'initialisation actuel. Cette option n'est pas obligatoire et n'est utilisée que pour créer un premier environnement d'initialisation. Si vous exécutez la commande `lucreate` pour la première fois et omettez l'option `-c` le logiciel crée pour vous un nom par défaut.

Ce nom est choisi en fonction des critères suivants :

- Si le périphérique d'initialisation physique peut être déterminé, le nom de base du périphérique d'initialisation physique sert alors à nommer l'environnement d'initialisation actuel.

Par exemple, si le périphérique d'initialisation physique est `/dev/dsk/c0t0d0s0`, l'environnement d'initialisation actuel sera nommé `c0t0d0s0`.

- Si le périphérique d'initialisation physique ne peut être déterminé, des noms de la commande `uname` et des options `-s` et `-r` sont combinés pour créer un nom.

Par exemple, si la commande `uname -s` renvoie le système d'exploitation SunOS et que la commande `uname -r` renvoie la version 5.9, l'environnement d'initialisation actuel est nommé `SunOS5.9`.

- Si aucun des deux procédés précédents ne fonctionnent, l'environnement d'initialisation actuel est alors nommé `current`.

Remarque – si vous utilisez l'option `-c` après la création du premier environnement d'initialisation, l'option est ignorée et un message d'erreur s'affiche.

- Si le nom défini est le même que celui de l'environnement d'initialisation actuel, l'option est ignorée.
- Si le nom défini est différent de celui de l'environnement d'initialisation actuel, un message d'erreur s'affiche et la création échoue. L'exemple suivant montre un nom d'environnement d'initialisation entraînant un message d'erreur :

```
# lucurr
c0t0d0s0
# lucreate -c c1t1d1s1 -n newbe -m /:c1t1d1s1:ufs
ERROR: current boot environment name is c0t0d0s0: cannot change
name using <-c c1t1d1s1>
```

`-m pointmontage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs [-m ...]`

Spécifie la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation dans `vfstab`. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de `-m` peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.

- `point_montage` peut désigner n'importe quel point de montage valide ou `-` (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
- Le champ `périphérique` peut comporter l'une des valeurs suivantes :
 - le nom d'un périphérique de disque, sous la forme `/dev/dsk/c wt.xdys z` ;
 - le nom d'un volume de Solaris Volume Manager, sous la forme `/dev/md/dsk/d num` ;
 - le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme `/dev/md/vxfs/dsk/d num` ;
 - le mot-clé `merged`, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
- Le champ de `options_fs` peut correspondre à l'un des éléments suivants :
 - `ufs`, désignant un système de fichiers UFS.
 - `vxfs`, désignant un système de fichiers Veritas.
 - `swap`, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être `-` (trait d'union).
 - Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Pour obtenir une description de ces mots-clés, reportez-vous à la rubrique "Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande)" à la page 158.

`-n nom_BE`

Nom de l'environnement d'initialisation à créer. `nom_BE` doit être unique sur le système.

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

Exemple 8-1 Création d'un environnement d'initialisation (Ligne de commande)

Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation actif s'appelle `first_disk`. Les points de montage des systèmes de fichiers sont notés à l'aide de l'option `-m`. Deux systèmes de fichiers sont créés, la racine (`/`) et `/usr`. Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle `second_disk`. Une description, `mydescription`, est associée au nom `second_disk`. Le swap du nouvel environnement d'initialisation, `second_disk`, est automatiquement partagé à la source, `first_disk`.

```
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \
```

```
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -n second_disk
```

▼ Création d'un environnement d'initialisation et fusion des systèmes de fichiers (interface de ligne de commande)

Remarque – Vous pouvez utiliser la commande `lucreate` avec l'option `-m` pour spécifier le type et le nombre de systèmes de fichiers à créer dans le nouvel environnement d'initialisation. Vous devez spécifier le nombre exact de systèmes de fichiers que vous souhaitez créer en répétant cette option. Par exemple, utiliser l'option `-m` une seule fois indique l'emplacement de tous les systèmes de fichiers ; vous fusionnez tous les systèmes de fichiers de l'environnement d'initialisation d'origine en un seul. Si vous indiquez deux fois l'option `-m`, vous créez deux systèmes de fichiers.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Type :

```
# lucreate -A 'description_BE' \  
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs \  
-m [...] -m point_montage:merged:options_fs -n nom_BE
```

-A *description_BE*

(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (*nom_BE*). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.

-m *point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs* [-m ...]

Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de `-m` peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.

- *point_montage* peut désigner n'importe quel point de montage valide ou `-` (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
- Le champ *périphérique* peut comporter l'une des valeurs suivantes :
 - le nom d'un périphérique de disque, sous la forme `/dev/dsk/c wt.xdys z` ;
 - le nom d'un métapériphérique de Solaris Volume Manager, sous la forme `/dev/md/dsk/d num` ;

- le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme `/dev/vx/dsk/ volume_name`.
- le mot-clé `merged`, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
- Le champ de `options_fs` peut correspondre à l'un des éléments suivants :
 - `ufs`, désignant un système de fichiers UFS.
 - `vxfs`, désignant un système de fichiers Veritas.
 - `swap`, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être `-` (trait d'union).
 - Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Pour obtenir une description de ces mots-clés, reportez-vous à la rubrique "[Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 \(miroirs\) \(interface de ligne de commande\)](#)" à la page 158.

`-n nom_BE`

Nom de l'environnement d'initialisation à créer. `nom_BE` doit être unique sur le système.

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

Exemple 8–2 Création d'un environnement d'initialisation et fusion des systèmes de fichiers (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, les systèmes de fichiers de l'environnement d'initialisation actuel sont la racine (`/`), `/usr` et `/opt`. Le système de fichiers `/opt` est associé à son système de fichiers parent `/usr`. Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle `second_disk`. Une description, `mydescription`, est associée au nom `second_disk`.

```
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
-m /usr/opt:merged:ufs -n second_disk
```

▼ Création d'un environnement d'initialisation et scission de ses systèmes de fichiers (interface de ligne de commande)

Remarque – Les règles de création de systèmes de fichiers pour un environnement d'initialisation et pour le système d'exploitation Solaris sont les mêmes. Solaris Live Upgrade ne peut pas vous empêcher d'effectuer des configurations erronées de systèmes de fichiers critiques. Vous pourriez, par exemple, entrer une commande `lucreate` qui créerait des systèmes de fichiers distincts pour la racine (/) et `/kernel`, soit une division non valide du système de fichiers racine (/).

Lorsque vous scindez un répertoire en plusieurs points de montage, les liens physiques entre systèmes de fichiers ne peuvent pas être maintenus. Par exemple, si des liens physiques existent entre les fichiers `/usr/stuff1/file` et `/usr/stuff2/file`, `/usr/stuff1` et `/usr/stuff2` sont scindés en plusieurs systèmes de fichiers distincts et le lien physique entre ces deux fichiers n'existe plus. La commande `lucreate` émet un avertissement et crée un lien symbolique pour remplacer le lien physique perdu.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Type :

```
# lucreate [-A 'description_BE'] \  
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs \  
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs -n nouveau_BE
```

```
-A 'description_BE'
```

(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (nom_BE). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.

```
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs [-m ...]
```

Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de `-m` peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.

- `point_montage` peut désigner n'importe quel point de montage valide ou `-` (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
- Le champ `périphérique` peut comporter l'une des valeurs suivantes :

- le nom d'un périphérique de disque, sous la forme `/dev/dsk/c wt.xdys z` ;
- le nom d'un métapériphérique de Solaris Volume Manager, sous la forme `/dev/md/dsk/d num` ;
- le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme `/dev/vx/dsk/ volume_name`.
- le mot-clé `merged`, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
- Le champ de l'*options_fs* peut correspondre à l'un des éléments suivants :
 - `ufs`, désignant un système de fichiers UFS.
 - `vxfs`, désignant un système de fichiers Veritas.
 - `swap`, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être `-` (trait d'union).
 - Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Pour obtenir une description de ces mots-clés, reportez-vous à la rubrique "Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande)" à la page 158.

`-n nom_BE`

Nom de l'environnement d'initialisation à créer. *nom_BE* doit être unique sur le système.

Exemple 8-3 Création d'un environnement d'initialisation et scission de ses systèmes de fichiers (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, la commande d'entrée sépare le système de fichiers `root (/)` en le répartissant sur plusieurs tranches de disque du nouvel environnement d'initialisation. Supposons qu'un environnement d'initialisation source comporte `/usr`, `/var` et `/opt` à la racine (`/`) : `/dev/dsk/c0t0d0s0 /`.

Séparez les systèmes de fichiers `/usr`, `/var` et `/opt` sur le nouvel environnement d'initialisation, en montant chacun sur sa propre tranche, comme suit :

```
/dev/dsk/c0t1d0s0 /
/dev/dsk/c0t1d0s1 /var
/dev/dsk/c0t1d0s7 /usr
/dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
```

Une description, *mydescription*, est associée au nom de l'environnement d'initialisation `second_disk`.

```
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs \
```

```
-m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \  
-n second_disk
```

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

▼ Création d'un environnement d'initialisation et reconfiguration de son swap (interface de ligne de commande)

Par défaut, les tranches de swap sont partagées par les environnements d'initialisation. En ne spécifiant *pas* de swap avec l'option `-m`, l'environnement d'initialisation actuel et le nouveau partagent les mêmes tranches de swap. Pour reconfigurer le swap du nouvel environnement d'initialisation, utilisez l'option `-m` afin d'ajouter des tranches de swap au nouvel environnement d'initialisation ou en supprimer.

Remarque – la tranche de swap ne peut être utilisée par aucun environnement d'initialisation, à l'exception de l'environnement d'initialisation actuel ou, si vous utilisez l'option `-s`, de l'environnement d'initialisation source. La création d'un environnement d'initialisation échoue si la tranche de swap est utilisée par un autre environnement d'initialisation, qu'il s'agisse d'un système de fichiers swap, UFS ou de n'importe quel autre type.

Vous pouvez créer un environnement d'initialisation à l'aide de tranches de swap existantes, puis modifier le fichier `vfstab` dès que l'environnement a été créé.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Type :

```
# lucreate [-A 'description_BE'] \  
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs \ -m -:périphérique:swap -n nom_BE  
-A 'description_BE'  
(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement  
d'initialisation associée au nom de celui-ci (nom_BE). La longueur de la  
description est indifférente, de même que le nombre de caractères.  
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs [-m ...]  
Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement  
d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de -m
```

peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.

- *point_montage* peut désigner n'importe quel point de montage valide ou – (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
- Le champ *périphérique* peut comporter l'une des valeurs suivantes :
 - le nom d'un périphérique de disque, sous la forme `/dev/dsk/c wt.xdysz` ;
 - le nom d'un métapériphérique de Solaris Volume Manager, sous la forme `/dev/md/dsk/d num` ;
 - le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme `/dev/vx/dsk/ volume_name`.
 - le mot-clé `merged`, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
- Le champ de *options_fs* peut correspondre à l'un des éléments suivants :
 - `ufs`, désignant un système de fichiers UFS.
 - `vxfs`, désignant un système de fichiers Veritas.
 - `swap`, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être – (trait d'union).
 - Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Pour obtenir une description de ces mots-clés, reportez-vous à la rubrique "Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande)" à la page 158.

`-n nom_BE`

Nom de l'environnement d'initialisation à créer. *nom_BE* doit être un nom unique.

Le swap du nouvel environnement d'initialisation est placé sur une tranche distincte ou sur un périphérique distinct.

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

Exemple 8–4 Création d'un environnement d'initialisation et reconfiguration de son swap (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation actuel contient la racine (/) sur `/dev/dsk/c0t0d0s0` et le swap sur `/dev/dsk/c0t0d0s1`. Le nouvel environnement d'initialisation copie la racine (/) sur `/dev/dsk/c0t4d0s0` et utilise les fichiers `/dev/dsk/c0t0d0s1` et `/dev/dsk/c0t4d0s1` comme tranches de swap. Une description, `mydescription`, est associée au nom de l'environnement d'initialisation `second_disk`.

```
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
-m /dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk
```

Ces allocations de swap ne prennent effet qu'une fois l'initialisation effectuée à partir de l'environnement `second_disk`. Si votre liste de tranches de swap est longue, utilisez l'option `-M`. Reportez-vous à la rubrique "Création d'un environnement d'initialisation et reconfiguration de son swap d'après une liste (interface de ligne de commande)" à la page 150.

▼ Création d'un environnement d'initialisation et reconfiguration de son swap d'après une liste (interface de ligne de commande)

Si vous devez utiliser une liste relativement longue de tranches de swap, créez une liste de swap. La commande `lucreate` utilise cette liste pour les tranches de swap du nouvel environnement d'initialisation.

Remarque – la tranche de swap ne peut être utilisée par aucun environnement d'initialisation, à l'exception de l'environnement d'initialisation actuel ou, si vous utilisez l'option `-s`, de l'environnement d'initialisation source. La création d'un environnement d'initialisation échoue si la tranche de swap est utilisée par un autre environnement d'initialisation, qu'il s'agisse d'un système de fichiers swap, UFS ou de n'importe quel autre type.

- Étapes**
1. **Créez une liste des tranches de swap que vous souhaitez affecter au nouvel environnement d'initialisation. L'emplacement de ce fichier ainsi que son nom doivent être définis par l'utilisateur. Dans cet exemple, le contenu du fichier `/etc/lu/swapslices` est une liste de périphériques et de tranches :**

```
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
```

2. **Type :**

```
# lucreate [-A 'description_BE'] \
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs \
-M liste_tranches -n nom_BE

-A 'description_BE'
```

(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (nom_BE). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.

-m *point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs [-m ...]*

Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de -m peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.

- *point_montage* peut désigner n'importe quel point de montage valide ou - (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
- Le champ *périphérique* peut comporter l'une des valeurs suivantes :
 - le nom d'un périphérique de disque, sous la forme /dev/dsk/c wtxdys z ;
 - le nom d'un métapériphérique de Solaris Volume Manager, sous la forme /dev/md/dsk/d num ;
 - le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme /dev/vx/dsk/ volume_name.
 - le mot-clé merged, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
- Le champ de *options_fs* peut correspondre à l'un des éléments suivants :
 - ufs, désignant un système de fichiers UFS.
 - vxfs, désignant un système de fichiers Veritas.
 - swap, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être - (trait d'union).
 - Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Pour obtenir une description de ces mots-clés, reportez-vous à la rubrique ["Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 \(miroirs\) \(interface de ligne de commande\)"](#) à la page 158.

-M *liste_tranches*

Liste des options -m répertoriées dans le fichier *liste_tranches*. Spécifiez ces arguments dans le format indiqué pour -m. Les lignes de commentaire, commençant par le signe dièse (#), sont ignorées. L'option -M sert surtout si la liste de systèmes de fichiers d'un environnement d'initialisation est relativement longue. Vous pouvez très bien combiner les options -m et -M. Par exemple, il vous est possible de stocker des tranches de swap dans le fichier *liste_tranches* et d'indiquer la racine (/) et les tranches /usr avec l'option -m.

Les options -m et -M vous permettent de dresser la liste des tranches d'un point de montage donné. Lorsqu'elle traite ces tranches, la commande *lucreate* laisse de côté toutes les tranches non disponibles pour ne sélectionner que la première tranche disponible.

-n *nom_BE*

Nom de l'environnement d'initialisation à créer. *nom_BE* doit être un nom unique.

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

Exemple 8–5 Création d'un environnement d'initialisation et reconfiguration de son swap d'après une liste (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, le swap du nouvel environnement d'initialisation est la liste des tranches répertoriées dans le fichier `/etc/lu/swapslices`. Une description, `mydescription`, est associée au nom `second_disk`.

```
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \  
-m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \  
-M /etc/lu/swapslices -n second_disk
```

▼ Création d'un environnement d'initialisation et copie d'un système de fichiers partageable (interface de ligne de commande)

Si vous souhaitez copier un système de fichiers partageable sur le nouvel environnement d'initialisation, définissez le point de montage à copier à l'aide de l'option `-m`. Sinon, les systèmes de fichiers partageables sont partagés par défaut, et conservent le même point de montage dans le fichier `vfstab`. Toute mise à jour du système de fichiers partageable s'applique aux deux environnements d'initialisation.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Créez l'environnement d'initialisation.

```
# lucreate [-A 'description_BE'] \  
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs \  
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs -n nom_BE  
  
-A 'description_BE'
```

(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (`nom_BE`). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.

```
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs [-m ...]
```

Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de `-m` peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.

- *point_montage* peut désigner n'importe quel point de montage valide ou – (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
- Le champ *périphérique* peut comporter l'une des valeurs suivantes :
 - le nom d'un périphérique de disque, sous la forme `/dev/dsk/c wtxdys z` ;
 - le nom d'un métapériphérique de Solaris Volume Manager, sous la forme `/dev/md/dsk/d num` ;
 - le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme `/dev/vx/dsk/ volume_name`.
 - le mot-clé `merged`, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
- Le champ de l'*options_fs* peut correspondre à l'un des éléments suivants :
 - `ufs`, désignant un système de fichiers UFS.
 - `vxfs`, désignant un système de fichiers Veritas.
 - `swap`, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être – (trait d'union).
 - Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Pour obtenir une description de ces mots-clés, reportez-vous à la rubrique “Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande)” à la page 158.

`-n nom_BE`

Nom de l'environnement d'initialisation à créer. *nom_BE* doit être un nom unique.

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

Exemple 8–6 Création d'un environnement d'initialisation et copie d'un système de fichiers partageable (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation actif contient deux systèmes de fichiers, à savoir la racine (/) et /home. Dans le nouvel environnement d'initialisation, le système de fichiers racine (/) est scindé en deux systèmes de fichiers, à savoir la racine (/) et /usr. Le système de fichiers /home est copié dans le nouvel environnement d'initialisation. Une description, *mydescription*, est associée au nom de l'environnement d'initialisation *second_disk*.

```
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk
```

▼ Création d'un environnement d'initialisation depuis une autre source (interface de ligne de commande)

La commande `lucreate` crée un environnement d'initialisation basé sur les systèmes de fichiers dans l'environnement d'initialisation actif. Si vous souhaitez créer un environnement d'initialisation basé sur un environnement autre que celui qui est actif, utilisez la commande `lucreate` avec l'option `-s`.

Remarque – si vous activez le nouvel environnement et devez effectuer une restauration, vous restaurez le dernier environnement actif et non l'environnement source.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Créez l'environnement d'initialisation.

```
# lucreate [-A 'description_BE'] -s nom_BE_source
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_sf -n nom_BE
-A 'description_BE'
```

(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (`nom_BE`). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.

```
-s nom_BE_source
```

Indique l'environnement d'initialisation source pour le nouvel environnement. La source n'est pas l'environnement actif.

```
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs [-m ...]
```

Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de `-m` peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.

- `point_montage` peut désigner n'importe quel point de montage valide ou `-` (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
- Le champ `périphérique` peut comporter l'une des valeurs suivantes :
 - le nom d'un périphérique de disque, sous la forme `/dev/dsk/c wt.xdys z` ;
 - le nom d'un métapériphérique de Solaris Volume Manager, sous la forme `/dev/md/dsk/d num` ;

- le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme `/dev/vx/dsk/ volume_name`.
- le mot-clé `merged`, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
- Le champ de `options_fs` peut correspondre à l'un des éléments suivants :
 - `ufs`, désignant un système de fichiers UFS.
 - `vxfs`, désignant un système de fichiers Veritas.
 - `swap`, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être `-` (trait d'union).
 - Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Pour obtenir une description de ces mots-clés, reportez-vous à la rubrique "[Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 \(miroirs\) \(interface de ligne de commande\)](#)" à la page 158.

`-n nom_BE`

Nom de l'environnement d'initialisation à créer. `nom_BE` doit être unique sur le système.

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

Exemple 8-7 Création d'un environnement d'initialisation depuis une autre source (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, un environnement d'initialisation basé sur le système de fichiers racine (`/`) est créé dans l'environnement d'initialisation source `third_disk`. `Third_disk` n'est pas l'environnement d'initialisation actif. Une description, `mydescription`, est associée au nouvel environnement d'initialisation `second_disk`.

```
# lucreate -A 'mydescription' -s third_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n second_disk
```

▼ Création d'un environnement d'initialisation vide depuis une archive Solaris Flash (interface de ligne de commande)

La commande `lucreate` crée un environnement d'initialisation basé sur les systèmes de fichiers de l'environnement d'initialisation actif. Lorsque la commande `lucreate` est associée à l'option `-s -`, `lucreate` permet de créer rapidement un environnement d'initialisation vide. Les tranches sont réservées aux systèmes de fichiers spécifiés, mais aucun de ces derniers n'est copié. Un nom est attribué à l'environnement d'initialisation, mais celui-ci ne sera véritablement créé qu'après l'installation d'une archive Solaris Flash. Une fois l'archive installée, les systèmes de fichiers sont installés sur les tranches réservées.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Créez l'environnement d'initialisation vide.

```
# lucreate -A '
nom_BE' -s - \
-m
point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_sf -n nom_BE
```

-A 'description_BE'

(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (nom_BE). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.

-s -

Indique qu'un environnement d'initialisation vide doit être créé.

-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs [-m ...]

Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de `-m` peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.

- `point_montage` peut désigner n'importe quel point de montage valide ou `-` (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
- Le champ `périphérique` peut comporter l'une des valeurs suivantes :
 - le nom d'un périphérique de disque, sous la forme `/dev/dsk/c wtxdys z` ;
 - le nom d'un métapériphérique de Solaris Volume Manager, sous la forme `/dev/md/dsk/d num` ;
 - le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme `/dev/vx/dsk/ volume_name`.

- le mot-clé `merged`, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
- Le champ de l'`options_fs` peut correspondre à l'un des éléments suivants :
 - `ufs`, désignant un système de fichiers UFS.
 - `vxfst`, désignant un système de fichiers Veritas.
 - `swap`, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être `-` (trait d'union).
 - Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Pour obtenir une description de ces mots-clés, reportez-vous à la rubrique "Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande)" à la page 158.

`-n nom_BE`

Nom de l'environnement d'initialisation à créer. `nom_BE` doit être unique sur le système.

Exemple 8–8 Procédure de création d'un environnement d'initialisation vide pour une archive Solaris Flash (interface de ligne de commande)



Dans cet exemple, un environnement d'initialisation est créé, mais il ne contient aucun système de fichiers. Une description, `mydescription`, est associée au nouvel environnement d'initialisation nommé `second_disk`.

```
# lucreate -A 'mydescription' -s - \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -n second_disk
```

Après avoir créé l'environnement d'initialisation vide, vous pouvez installer et activer une archive flash (la rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

Pour obtenir un exemple de création et de remplissage d'un environnement d'initialisation vide, reportez-vous à la rubrique "Exemple de création d'un environnement d'initialisation vide et d'installation d'une archive Solaris Flash (interface de ligne de commande)" à la page 251.

La figure suivante montre un exemple de création d'un environnement d'initialisation vide.



Commande: # lucreate
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
-n second_disque

▼ Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande)

Lorsque vous créez un environnement d'initialisation, Solaris Live Upgrade utilise la technologie Solaris Volume Manager pour créer des volumes RAID-1. Lors de la création d'un environnement d'initialisation, Solaris Live Upgrade peut être utilisé pour effectuer les tâches suivantes :

- Supprimer la concaténation à une tranche (sous-miroir) d'un volume RAID-1 (miroir). Les contenus peuvent si nécessaire être sauvegardés pour être inclus dans le nouvel environnement d'initialisation. Les contenus n'étant pas copiés, le nouvel environnement d'initialisation peut être rapidement créé. Une fois le sous-miroir séparé du miroir original, il ne fait plus partie du miroir. Les lectures et écritures du sous-miroir ne passent plus par le miroir ;
- Créer un environnement d'initialisation qui contient un miroir.
- Rattacher une concaténation à une tranche au miroir venant d'être créé.

Pour utiliser les fonctions de mise en miroir de Solaris Live Upgrade, vous devez créer une base de données d'état et une réplique de cette base. Une base de données d'état stocke sur le disque des informations relatives à l'état de votre configuration Solaris Volume Manager.

- Pour de plus amples informations sur la création d'une base de données d'état, reportez-vous au Chapitre 6, "State Database (Overview)" du *Solaris Volume Manager Administration Guide*.
- Pour obtenir une vue générale de Solaris Volume Manager et des tâches fournies par Solaris Live Upgrade, consultez la rubrique "Création d'un environnement d'initialisation comportant des systèmes de fichiers de volume RAID-1" à la page 95.
- Pour des informations détaillées sur les configurations complexes de Solaris Volume Manager non autorisées avec Solaris Live Upgrade, reportez-vous au Chapitre 2, "Storage Management Concepts" du *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Pour créer votre nouvel environnement d'initialisation, entrez :

- ```
lucreate [-A 'description_BE'] \
-m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:fs_options [-m...] \
-n nom_BE
```
- A 'description\_BE'  
(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci *nom\_BE*. La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.
- m *point\_montage:périphérique[,métapériphérique]:options\_fs* [-m ...]  
Spécifie la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation dans *vfstab*. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de -m peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.
- *point\_montage* peut désigner n'importe quel point de montage valide ou - (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
  - Le champ *périphérique* peut comporter l'une des valeurs suivantes :
    - le nom d'un périphérique de disque, sous la forme */dev/dsk/c wtxdys z* ;
    - le nom d'un volume de Solaris Volume Manager, sous la forme */dev/md/dsk/d num* ;
    - le nom d'un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme */dev/md/vxfs/dsk/d num* ;

- le mot-clé `merged`, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
- Le champ `options_fs` peut être un des types de systèmes de fichiers et mots-clés suivants :
  - `ufs`, désignant un système de fichiers UFS.
  - `vxfs`, désignant un système de fichiers Veritas.
  - `swap`, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être `-` (trait d'union).
  - Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer.
    - `mirror` crée un volume RAID-1 ou un miroir sur le périphérique spécifié. Avec les options `-m` suivantes, vous devez spécifier `attach` pour rattacher au moins une concaténation au nouveau miroir. Le périphérique spécifié doit être correctement nommé. Par exemple, un nom de périphérique logique tel que `/dev/md/dsk/d10` ou sa version courte `d10` peuvent servir de nom de miroir. Pour de plus amples informations sur la dénomination des périphériques, reportez-vous à la rubrique "Overview of Solaris Volume Manager Components" du *Solaris Volume Manager Administration Guide*.
    - `detach` supprime une concaténation d'un volume associé à un point de montage spécifié. Le volume n'a pas besoin d'être spécifié.
    - `attach` rattache une concaténation au miroir associé à un point de montage spécifié. La tranche de disque physique spécifiée est transformée en une concaténation de périphérique unique pour être rattachée au miroir. Pour spécifier la concaténation à rattacher au disque, placez une virgule, suivie du nom de la concaténation après le nom du périphérique. Si vous n'entrez pas de virgule ni de nom de concaténation, `lucreate` sélectionne un volume libre pour la concaténation.

`lucreate` vous permet de créer uniquement des concaténations comportant une tranche physique unique. Elle permet de rattacher jusqu'à trois concaténations à un miroir.
  - `preserve` sauvegarde le système de fichiers existant et son contenu. Ce mot-clé vous permet d'éviter le processus copiant le contenu de l'environnement d'initialisation source. La sauvegarde du contenu permet de créer rapidement le nouvel environnement d'initialisation. Pour un point de montage particulier, vous pouvez utiliser la commande `preserve` avec un seul périphérique physique. Lorsque vous exécutez la commande `preserve`, la commande `lucreate` vérifie que le contenu du périphérique est adapté au système de fichiers spécifié. Cette vérification a des limites et ne peut garantir une adéquation totale.



Le mot-clé `preserve` peut être utilisé avec une tranche physique et un volume de Solaris Volume Manager.

- Si vous utilisez le mot-clé `preserve` lorsque le système de fichiers UFS est sur une tranche physique, le contenu du système de fichiers UFS est sauvegardé sur la tranche. Dans l'exemple ci-dessous illustrant une option `-m`, le mot-clé `preserve` enregistre le contenu du périphérique physique `c0t0d0s0` en tant que système de fichiers pour le point de montage du système de fichiers racine (`/`).

```
-m /:c0t0d0s0:preserve,ufs
```

- Si vous utilisez le mot-clé `preserve` alors que le système de fichiers UFS est sur un volume, le contenu du système de fichiers UFS est sauvegardé sur le volume.

Dans l'exemple ci-dessous illustrant l'utilisation d'une option `-m`, le mot-clé `preserve` enregistre le contenu du volume RAID-1 (miroir) `d10` en tant que système de fichiers pour le point de montage du système de fichiers racine (`/`).

```
-m /:d10:preserve,ufs
```

Dans l'exemple ci-dessous illustrant l'utilisation d'une option `-m`, un volume RAID-1 (miroir) `d10` est configuré en tant que système de fichiers du point de montage du système de fichiers racine (`/`). La concaténation à une tranche `d20` est séparée de son miroir actuel. `d20` est associé au miroir `d10`. Le système de fichiers racine (`/`) est préservé sur le sous-miroir `d20`.

```
-m /:d10:mirror,ufs -m /:d20:detach,attach,preserve
```

```
-n nom_BE
```

Nom de l'environnement d'initialisation à créer. *nom\_BE* doit être unique sur le système.

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

### Exemple 8-9 Création d'un environnement d'initialisation avec un miroir et spécification des périphériques (ligne de commande)

Dans cet exemple, les points de montage des systèmes de fichiers sont spécifiés à l'aide de l'option `-m`.

- Une description, `mydescription`, est associée au nom `another_disk`.
- `lucreate` configure un système de fichiers UFS pour le point de montage racine (`/`). Un miroir, `d10`, est créé. Ce miroir est le réceptacle du système de fichiers `root` (`/`) de de l'environnement d'initialisation actuel, qui est copié dans le miroir `d10`. Toutes les données du miroir `d10` sont écrasées.
- Deux tranches, `c0t0d0s0` et `c0t1d0s0`, sont des sous-miroirs, `d1` et `d2`. Ces deux sous-miroirs sont ajoutés au miroir `d10`.

- Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle `another_disk`.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1c0s0,d2:attach -n another_disk
```

### Exemple 8–10 Création d'un environnement d'initialisation avec un miroir sans spécifier de nom de sous-miroir (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, les points de montage des systèmes de fichiers sont spécifiés à l'aide de l'option `-m`.

- Une description, `mydescription`, est associée au nom `another_disk`.
- `lucreate` configure un système de fichiers UFS pour le point de montage racine (`/`). Un miroir, `d10`, est créé. Ce miroir est le réceptacle du système de fichiers root (`/`) de de l'environnement d'initialisation actuel, qui est copié dans le miroir `d10`. Toutes les données du miroir `d10` sont écrasées.
- Deux tranches, `c0t0d0s0` et `c0t1d0s0`, sont définies comme sous-miroirs. Les sous-miroirs ne sont pas indiqués mais la commande `lucreate` choisit des noms à partir d'une liste de noms de volumes disponibles. ces derniers étant rattachés au miroir `d10`.
- Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle `another_disk`.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach -n another_disk
```

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

### Exemple 8–11 Création d'un environnement d'initialisation et séparation d'un sous-miroir (ligne de commande)

Dans cet exemple, les points de montage des systèmes de fichiers sont spécifiés à l'aide de l'option `-m`.

- Une description, `mydescription`, est associée au nom `another_disk`.
- `lucreate` configure un système de fichiers UFS pour le point de montage racine (`/`). Un miroir, `d10`, est créé.
- La tranche `c0t0d0s0` est supprimée de son miroir actuel. La tranche est spécifiée pour être le sous-miroir `d1` et est ajoutée au miroir `d10`. Le contenu du sous-miroir et le système de fichiers racine (`/`) sont enregistrés et aucune copie n'est effectuée. La tranche `c0t1d0s0` est le sous-miroir de `d2` et elle est ajoutée au miroir `d10`.
- Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle `another_disk`.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
```

```
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:detach,attach,preserve \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach -n another_disk
```

Nous pouvons résumer cet exemple de la manière suivante : Les noms des périphériques physiques et logiques sont abrégés. Les spécificateurs des sous-miroirs d1 et d2 ont été omis.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:d10:ufs,mirror \
-m /:c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
-m /:c0t1d0s0:attach -n another_disk
```

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

### Exemple 8–12 Création d'un environnement d'initialisation, séparation d'un sous-miroir et sauvegarde du contenu (ligne de commande)

Dans cet exemple, les points de montage des systèmes de fichiers sont spécifiés à l'aide de l'option -m.

- Une description, `mydescription`, est associée au nom `another_disk`.
- `lucreate` configure un système de fichiers UFS pour le point de montage racine (/). Un miroir, `d20`, est créé.
- La tranche `c0t0d0s0` est supprimée du miroir actuel et ajoutée au miroir `d20`. Le nom du sous-miroir n'est pas spécifié. Les contenus du sous-miroir et le système de fichiers racine (/) sont sauvegardés et aucune copie n'est effectuée.
- Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle `another_disk`.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
-n another_disk
```

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

### Exemple 8–13 Création d'un environnement d'initialisation avec deux miroirs (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, les points de montage des systèmes de fichiers sont spécifiés à l'aide de l'option -m.

- Une description, `mydescription`, est associée au nom `another_disk`.
- `lucreate` configure un système de fichiers UFS pour le point de montage racine (/). Un miroir, `d10`, est créé. Ce miroir est le réceptacle du système de fichiers root (/) de l'environnement d'initialisation actuel, qui est copié dans le miroir `d10`. Toutes les données du miroir `d10` sont écrasées.
- Deux tranches, `c0t0d0s0` et `c0t1d0s0`, sont des sous-miroirs, `d1` et `d2`. Ces deux sous-miroirs sont ajoutés au miroir `d10`.

- `lucreate` configure un système de fichiers UFS pour le point de montage `/opt`. Un miroir, `d11`, est créé. Ce miroir est le réceptacle du système de fichiers `/opt` de l'environnement d'initialisation en cours étant copié sur le miroir `d11`. Toutes les données du miroir `d11` sont écrasées.
- Les deux tranches, `c2t0d0s1` et `c3t1d0s1`, sont les sous-miroirs, `d3` et `d4`. Ces deux sous-miroirs sont ajoutés au miroir `d11`.
- Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle `another_disk`.

```
lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach \
-m /opt:/dev/md/dsk/d11:ufs,mirror \
-m /opt:/dev/dsk/c2t0d0s1,d3:attach \
-m /opt:/dev/dsk/c3t1d0s1,d4:attach -n another_disk
```

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

## ▼ Création d'un environnement d'initialisation et personnalisation du contenu (interface de ligne de commande)

Vous pouvez modifier le contenu du système de fichiers présent sur le nouvel environnement d'initialisation à l'aide des options suivantes. Les répertoires et fichiers ne sont pas copiés sur le nouvel environnement d'initialisation.

### Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

### 2. Pour créer votre nouvel environnement d'initialisation, entrez :

```
lucreate -m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs [-m ...] \
[-x exclure_rép] [-y inclure] \
[-Y inclure_liste_fichiers] \
[-f exclure_liste_fichiers] \
[-z liste_filtres] [-I] -n nom_BE
```

```
-m pointmontage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs [-m ...]
```

Spécifie la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation dans `vfstab`. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de `-m` peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.

- `point_montage` peut désigner n'importe quel point de montage valide ou `-` (trait d'union), qui désigne une partition de swap.

- Le champ *périphérique* peut comporter l’une des valeurs suivantes :
  - le nom d’un périphérique de disque, sous la forme `/dev/dsk/c wt.xdys z` ;
  - le nom d’un volume de Solaris Volume Manager, sous la forme `/dev/md/dsk/d num` ;
  - le nom d’un volume de Veritas Volume Manager, sous la forme `/dev/md/vxfs/dsk/d num` ;
  - le mot-clé `merged`, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
- Le champ de l’*options\_fs* peut correspondre à l’un des éléments suivants :
  - `ufs`, désignant un système de fichiers UFS.
  - `vxfs`, désignant un système de fichiers Veritas.
  - `swap`, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être `-` (trait d’union).
  - Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d’en modifier la configuration ou de le supprimer. Pour obtenir une description de ces mots-clés, reportez-vous à la rubrique [“Création d’un environnement d’initialisation avec des volumes RAID-1 \(miroirs\) \(interface de ligne de commande\)”](#) à la page 158.

**-x *exclure\_rép***

Exclut des fichiers et répertoires par le fait de ne pas les copier dans le nouvel environnement d’initialisation. Vous pouvez utiliser plusieurs instances de cette option pour exclure plus d’un fichier ou d’un répertoire.

*exclure\_rép* est le nom du répertoire ou fichier.

**-y *inclure\_rép***

Copie les répertoires et fichiers répertoriés dans le nouvel environnement d’initialisation. Utilisez cette option lorsque vous avez exclu un répertoire mais souhaitez restaurer certains sous-répertoires ou fichiers individuels qu’il contient.

*inclure\_rép* est le nom du sous-répertoire ou fichier à inclure.

**-Y *nom\_fichier\_liste***

Copie les répertoires et fichiers d’une liste dans le nouvel environnement d’initialisation. Utilisez cette option lorsque vous avez exclu un répertoire mais souhaitez restaurer certains sous-répertoires ou fichiers individuels qu’il contient.

- *nom\_fichier\_liste* est le chemin complet vers un fichier contenant une liste.
- Le fichier *nom\_fichier\_liste* doit comporter un fichier par ligne.
- Si la ligne article est un répertoire, tous les sous-répertoires et fichiers au-dessous de ce répertoire sont inclus. Si la ligne article est un fichier, seul le fichier est inclus.

-f *nom\_fichier\_liste*

Utilise une liste pour exclure des fichiers et répertoires par le fait de ne pas les copier dans le nouvel environnement d'initialisation.

- *nom\_fichier\_liste* est le chemin complet vers un fichier contenant une liste.
- Le fichier *nom\_fichier\_liste* doit comporter un fichier par ligne.

-z *nom\_fichier\_liste*

Utilise une liste pour copier les répertoires et fichiers dans le nouvel environnement d'initialisation. Chaque fichier ou répertoire de la liste comporte un signe plus ("+") ou un signe moins ("-"). Un signe plus indique que le fichier ou le répertoire a été inclus, tandis qu'un signe moins indique que le fichier ou le répertoire a été exclu.

- *nom\_fichier\_liste* est le chemin complet vers un fichier contenant une liste.
- Le fichier *nom\_fichier\_liste* doit comporter un fichier par ligne. Un espace doit suivre le signe + (plus) ou - (moins) précédant le nom du fichier.
- Si la ligne article est un répertoire précédé d'un signe + (plus), tous les sous-répertoires et fichiers au-dessous du répertoire sont inclus. Si la ligne article est un fichier précédé du signe + (plus), seul le fichier est inclus.

-I

Annule le contrôle d'intégrité des systèmes de fichiers. Utilisez cette option avec prudence.

Afin de vous empêcher de supprimer des fichiers systèmes importants d'un environnement d'initialisation, la commande `lucreate` effectue un contrôle d'intégrité. Ce contrôle examine tous les fichiers figurant dans la base de données des packages du système et arrête la création de l'environnement d'initialisation si des fichiers ont été exclus. L'utilisation de cette option annule le contrôle d'intégrité. Cette option permet de créer l'environnement d'initialisation plus rapidement, mais elle peut ne pas détecter d'éventuels problèmes.

-n *nom\_BE*

Nom de l'environnement d'initialisation à créer. *nom\_BE* doit être unique sur le système.

Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

### Exemple 8-14 Création d'un environnement d'initialisation et exclusion de fichiers (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, le nouvel environnement d'initialisation s'appelle `second_disk`. L'environnement d'initialisation source contient un système de fichiers racine (/). Dans le nouvel environnement d'initialisation, le système de fichiers `/var` est séparé du système de fichiers racine (/) et placé dans une autre tranche. La commande

lucreate configure un système de fichiers UFS pour les points de montage racine (/) et /var. En outre, deux fichiers de courrier /var, root et staff ne sont pas copiés dans le nouvel environnement d'initialisation. L'espace swap est automatiquement partagé entre l'environnement d'initialisation source et le nouvel environnement d'initialisation.

```
lucreate -n second_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /var/mail:c0t2d0s0:ufs \
-x /var/mail/root -x /var/mail/staff
```

### Exemple 8–15 Création d'un environnement d'initialisation avec exclusion et inclusion de fichiers (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, le nouvel environnement d'initialisation s'appelle `second_disk`. L'environnement d'initialisation source contient un système de fichiers racine (/) pour le système d'exploitation. La source contient aussi un système de fichiers appelé /mystuff. La commande `lucreate` configure un système de fichiers UFS pour les points de montage racine (/) et /mystuff. Seuls deux répertoires /mystuff sont copiés dans le nouvel environnement d'initialisation : /latest and /backup. L'espace swap est automatiquement partagé entre l'environnement d'initialisation source et le nouvel environnement d'initialisation.

```
lucreate -n second_disk \
-m /:/dev/dsk/c01t0d0s0:ufs -m /mystuff:c1t1d0s0:ufs \
-x /mystuff -y /mystuff/latest -y /mystuff/backup
```





## Procédure de mise à niveau avec Solaris Live Upgrade (Tâches)

---

Ce chapitre vous explique comment utiliser Solaris Live Upgrade pour mettre à niveau un environnement d'initialisation inactif et l'activer. Ce chapitre se compose des sections suivantes :

- “Liste des tâches de mise à niveau d'un environnement d'initialisation” à la page 170
- “Procédure de mise à niveau d'un environnement d'initialisation” à la page 170
- “Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation ” à la page 187
- “Activation d'un environnement d'initialisation” à la page 194

Vous pouvez utiliser Solaris Live Upgrade par le biais de menus ou dans l'interface de ligne de commande (CLI). Les procédures sont décrites pour les deux interfaces. Ces procédures ne vous empêchent pas d'utiliser Solaris Live Upgrade. Pour de plus amples informations sur les commandes, reportez-vous au [Chapitre 13](#) et aux pages de manuel pertinentes, lesquelles proposent des informations détaillées sur les options CLI.

---

## Liste des tâches de mise à niveau d'un environnement d'initialisation

**TABLEAU 9-1** Liste des tâches : mise à niveau avec Solaris Live Upgrade

| Tâche                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                     | Instructions                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mettre à niveau un environnement d'initialisation ou installer une archive Solaris Flash | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mettre à niveau l'environnement d'initialisation inactif avec une image du système d'exploitation</li><li>■ Installer une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation inactif</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ "Procédure de mise à niveau d'un environnement d'initialisation" à la page 170</li><li>■ "Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation" à la page 187</li></ul> |
| Activer un environnement d'initialisation inactif                                        | Appliquer les changements apportés et activer l'environnement d'initialisation inactif                                                                                                                                                          | "Activation d'un environnement d'initialisation" à la page 194                                                                                                                                                                         |
| (Facultatif) Revenir en arrière si une erreur survient pendant l'activation              | Réactiver l'environnement d'initialisation d'origine en cas d'échec                                                                                                                                                                             | Chapitre 10                                                                                                                                                                                                                            |

---

## Procédure de mise à niveau d'un environnement d'initialisation

Utilisez le menu Upgrade ou la commande `luupgrade` pour mettre à niveau un environnement d'initialisation. Cette section présente la procédure de mise à niveau d'un environnement d'initialisation inactif à partir de fichiers résidant sur les supports suivants :

- un serveur NFS ;
- fichier local ;
- une bande locale.
- un périphérique local (y compris un DVD ou un CD).

## Directives pour la mise à niveau

La mise à niveau d'un environnement d'initialisation vers le dernier système d'exploitation n'a pas d'incidence sur l'environnement d'initialisation actif. Les nouveaux fichiers fusionnent avec les systèmes de fichiers critiques de l'environnement d'initialisation inactif, sans incidence sur les systèmes de fichiers partageables.

Plutôt que d'effectuer une mise à niveau, vous pouvez installer une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation inactif, si vous en avez créée une. Les nouveaux fichiers écrasent les systèmes de fichiers critiques de l'environnement d'initialisation inactif, mais les systèmes de fichiers partageables ne sont pas modifiés. Reportez-vous à la section [“Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation”](#) à la page 187.

Vous pouvez mettre à niveau un environnement d'initialisation inactif contenant n'importe quelle combinaison de tranches de disques physiques, volumes Solaris Volume Manager ou volumes Veritas Volume Manager. La tranche choisie pour le système de fichiers racine (/) doit être une concaténation à une tranche comprise dans un volume RAID-1 (miroir). Pour les procédures de création d'un environnement d'initialisation avec systèmes de fichiers en miroir, reportez-vous à la section [“Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 \(miroirs\) \(interface de ligne de commande\)”](#) à la page 158.

---

**Remarque** – Si des volumes VxVM sont configurés sur votre système actuel, la commande `lucreate` peut créer un environnement d'initialisation. Lorsque les données sont copiées vers le nouvel environnement d'initialisation, le système de fichiers Veritas est perdu et un système de fichiers UFS est créé sur le nouvel environnement d'initialisation.

---

## Mise à niveau d'un système à l'aide de packages ou de patches

Vous pouvez utiliser Solaris Live Upgrade pour ajouter des patches et des packages à un système. Solaris Live Upgrade crée une copie du système en cours d'utilisation. Ce nouvel environnement d'initialisation peut être mis à niveau ou vous pouvez ajouter des packages ou des patches. Lorsque vous utilisez Solaris Live Upgrade, le seul moment où le système est hors service est lors de la réinitialisation. Vous pouvez ajouter des patches et des packages à un nouvel environnement d'initialisation à l'aide de la commande `luupgrade`.



---

**Attention** – Lors de l’ajout et de la suppression de packages ou de patches, Solaris Live Upgrade a besoin de packages ou de patches compatibles avec les directives avancées de génération de packages SVR4. Si les packages Sun sont conformes à celles-ci, Sun ne peut pas garantir que ce soit le cas avec d’autres fournisseurs. Si un package n’était pas conforme, il pourrait entraîner l’échec de l’ajout de logiciels supplémentaires ou altérer l’environnement d’initialisation actif lors d’une mise à niveau.

Pour de plus amples informations sur la configuration minimale requise par les packages, reportez-vous à l’ [Annexe B](#).

---

**TABLEAU 9-2** Mise à niveau d’un environnement d’initialisation à l’aide de packages et de patches

| Type d’installation                                    | Description                                                                                                           | Pour plus d’informations                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajout de patches à un environnement d’initialisation.  | Créez un environnement d’initialisation avec la commande <code>luupgrade</code> associée à l’option <code>-t</code> . | “Ajout de patches à une image de système d’exploitation dans un environnement d’initialisation (interface de ligne de commande)” à la page 177  |
| Ajout de packages à un environnement d’initialisation. | Utilisez la commande <code>luupgrade</code> associée à l’option <code>-p</code> .                                     | “Ajout de packages à une image de système d’exploitation dans un environnement d’initialisation (interface de ligne de commande)” à la page 176 |

## ▼ Mise à niveau d’une image du système d’exploitation sur un environnement d’initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)

Cette procédure implique que vous utilisiez un DVD ou une image d’installation combinée. Pour une installation nécessitant des CD, vous devez utiliser la procédure “Mise à niveau d’une image du système d’exploitation à partir de plusieurs CD (interface de ligne de commande)” à la page 174.

- Étapes**
1. **Sélectionnez Mise à niveau dans le menu principal de Solaris Live Upgrade.**  
L’écran du menu Mise à niveau s’affiche.
  2. **Entrez le nom du nouvel environnement d’initialisation.**
  3. **Entrez le chemin d’accès à l’image d’installation de Solaris.**

| Média d'installation          | Description                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeme NFS                   | Indiquez le chemin d'accès au système de fichiers réseau dans lequel réside l'image d'installation.        |
| fichier local ;               | Indiquez le chemin d'accès au système de fichiers local dans lequel réside l'image d'installation.         |
| une bande locale.             | Indiquez quel est le lecteur de bande locale et la position exacte de l'image d'installation sur la bande. |
| Périphérique local, DVD ou CD | Indiquez quel est le périphérique local ainsi que le chemin d'accès à l'image d'installation.              |

- SPARC : Si vous utilisez un DVD ou un CD, entrez le chemin d'accès à ce disque, comme dans l'exemple ci-dessous :

```
/cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/s0
```
- Si vous utilisez une image combinée sur votre réseau, entrez le chemin d'accès au système de fichiers réseau, comme dans l'exemple ci-dessous :

```
/net/installmachine/export/Solaris_10/os_image
```

#### 4. Pour effectuer la mise à niveau, appuyez sur F3.

Le menu principal s'affiche une fois la mise à niveau achevée.

## ▼ Mise à niveau d'une image du système d'exploitation sur un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

Cette procédure implique que vous utilisiez un DVD ou une image d'installation combinée. Si l'installation requiert plusieurs CD, vous devez utiliser la procédure "Mise à niveau d'une image du système d'exploitation à partir de plusieurs CD (interface de ligne de commande)" à la page 174.

### Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

### 2. Indiquez l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau, ainsi que le chemin d'accès au logiciel d'installation en entrant :

```
luupgrade -u -n nom_BE -s chemin_image_os
```

-u Met à niveau une image de système d'exploitation sur un environnement d'initialisation.

-n nom\_BE Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.

`-s chemin_image_os` Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation.

**Exemple 9-1** Mise à niveau d'une image du système d'exploitation sur un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, c'est l'environnement d'initialisation `second_disk` qui est mis à niveau.

```
luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image
```

▼ **Mise à niveau d'une image du système d'exploitation à partir de plusieurs CD (interface de ligne de commande)**

L'image du système d'exploitation étant sur plusieurs CD, vous devez utiliser cette procédure de mise à niveau. Utilisez la commande `luupgrade` avec l'option `-i` pour installer tout autre CD.

**Étapes** 1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Indiquez l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau, ainsi que le chemin d'accès au logiciel d'installation en entrant :**

```
luupgrade -u -n nom_BE -s chemin_image_os
```

`-u` Met à niveau une image de système d'exploitation sur un environnement d'initialisation.

`-n nom_BE` Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.

`-s chemin_image_os` Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation.

3. **Une fois que le programme d'installation a exploité le contenu du premier CD, insérez le second CD.**

4. **Cette étape est identique à la précédente, si ce n'est que l'option `-u` est remplacée par l'option `-i`. Exécutez le programme d'installation du second CD à partir des menus ou en mode texte.**

- Cette commande exécute le programme d'installation du second CD à partir des menus.

```
luupgrade -i -n nom_BE -s chemin_image_os
```

- Cette commande exécute le programme d'installation du second CD en mode texte et ne requiert aucune intervention de l'utilisateur.

```
luupgrade -i -n nom_BE -s chemin_image_os -O '-nodisplay -noconsole'
```

|                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -i                         | Installe des CD supplémentaires. Le logiciel recherche un programme d'installation sur le support indiqué et l'exécute. Le programme d'installation est indiqué par -s. |
| -n nom_BE                  | Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.                                                                                  |
| -s chemin_image_os         | Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation.                                                                                 |
| -O '-nodisplay -noconsole' | (Facultatif) Exécute le programme d'installation du second CD en mode texte et ne requiert aucune intervention de l'utilisateur.                                        |

##### 5. Répétez l'Étape 3 et l'Étape 4 pour chaque CD que vous souhaitez installer.

L'environnement d'initialisation est prêt à être activé. Reportez-vous à la rubrique ["Activation d'un environnement d'initialisation"](#) à la page 194

### Exemple 9-2 SPARC : mise à niveau d'une image du système d'exploitation à partir de plusieurs CD (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, c'est l'environnement d'initialisation `second_disk` qui est mis à niveau, alors que l'image d'installation réside sur deux CD : Logiciel Solaris - 1 CD et Logiciel Solaris - 2 CD. L'option `-u` détermine s'il reste suffisamment d'espace pour tous les packages du jeu de CD. L'option `-O` ainsi que les options `-nodisplay` et `-noconsole` empêchent l'affichage de l'interface utilisateur en mode caractère après la lecture du second CD et l'utilisateur n'est pas invité à entrer des informations. N'utilisez pas ces options si vous souhaitez afficher l'interface.

Insérez le Logiciel Solaris - 1 CD et entrez :

```
luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/s0
```

Insérez le CD Logiciel Solaris - 2 et entrez les données suivantes :

```
luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
```

Répétez l'étape précédente pour chaque CD que vous souhaitez installer.

## ▼ Ajout de packages à une image de système d'exploitation dans un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

Dans la procédure suivante, les packages sont supprimés et ajoutés dans un nouvel environnement d'initialisation.



---

**Attention** – Lors de la mise à niveau, de l'ajout ou de la suppression de packages ou de patches, Solaris Live Upgrade a besoin de packages ou de patches compatibles avec les directives avancées de génération de packages SVR4. Si les packages Sun sont conformes à celles-ci, Sun ne peut pas garantir que ce soit le cas avec d'autres fournisseurs. Si un package n'était pas conforme, il pourrait entraîner l'échec de l'ajout de logiciels supplémentaires ou altérer l'environnement d'initialisation actif .

Pour de plus amples informations sur les packages requis, reportez-vous à l'[Annexe B](#).

---

**Étapes** 1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Pour supprimer un package ou un ensemble de packages d'un nouvel environnement d'initialisation, saisissez :**

```
luupgrade -P -n second_disk package-name
```

-P Indique de supprimer le(s) package(s) nommé(s) de l'environnement d'initialisation.

-n *nom\_BE* Indique le nom de l'environnement d'initialisation duquel le package doit être supprimé.

*package-name* Indique le nom des packages à supprimer. Séparez les noms de package par des espaces.

3. **Pour ajouter un package ou un ensemble de packages à un nouvel environnement d'initialisation, saisissez :**

```
luupgrade -p -n second_disk -s /path-to-packages package-name
```

-p Indique d'ajouter les packages à l'environnement d'initialisation.



|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-n nom_BE</code>           | Indique le nom de l'environnement d'initialisation auquel le package doit être ajouté.   |
| <code>-s path-to-packages</code> | Spécifie le chemin d'accès du répertoire contenant le(s) package(s) à ajouter.           |
| <code>package-name</code>        | Spécifie le nom du(des) package(s) à ajouter. Séparez les noms de package par un espace. |

### Exemple 9-3 Ajout de packages à une image de système d'exploitation dans un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, les packages sont supprimés, puis ajoutés dans l'environnement d'initialisation `second_disk`.

```
luupgrade -P -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
luupgrade -p -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr
```

## ▼ Ajout de patches à une image de système d'exploitation dans un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

Dans la procédure suivante, les patches sont supprimés et ajoutés dans un nouvel environnement d'initialisation.




---

**Attention** – Lorsque vous ajoutez et supprimez des packages ou des patches, Solaris Live Upgrade a besoin de packages ou de patches conformes aux directives avancées de génération de packages SVR4. Si les packages Sun sont conformes à celles-ci, Sun ne peut pas garantir que ce soit le cas avec d'autres fournisseurs. Si un package n'était pas conforme, il pourrait entraîner l'échec de l'ajout de logiciels supplémentaires ou altérer l'environnement d'initialisation actif.

---

- Étapes**
- 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.
  - 2. Pour supprimer un patch ou un ensemble de patches d'un nouvel environnement d'initialisation, saisissez :**

```
luupgrade -T -n second_disk patch_name
```

- T Indique de supprimer le(s) patch(s) nommé(s) de l'environnement d'initialisation.
- n *nom\_BE* Indique le nom de l'environnement d'initialisation duquel le(s) patch(s) doi(ven)t être supprimé(s).
- patch-name* Spécifie le nom des patchs à supprimer. Séparez les noms de patch par des espaces.

**3. Pour ajouter un patch ou un ensemble de patchs à un nouvel environnement d'initialisation, tapez la commande suivante.**

- ```
# luupgrade -t -n second_disk -s /path-to-patches patch-name
```
- t Indique d'ajouter les patchs à l'environnement d'initialisation.
 - n *nom_BE* Indique le nom de l'environnement d'initialisation auquel le patch doit être ajouté.
 - s *path-to-patches* Spécifie le chemin d'accès du répertoire contenant le(s) patch(s) à ajouter.
 - patch-name* Spécifie le nom du(des) patch(s) à ajouter. Séparez les noms de patch par un espace.

Exemple 9-4 Ajout de patchs à une image de système d'exploitation dans un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, les patchs sont supprimés, puis ajoutés dans l'environnement d'initialisation `second_disk`.

```
# luupgrade -T -n second_disk 222222-01
# luupgrade -t -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
333333-01 4444444-01
```

▼ **Obtention d'informations sur les packages installés dans un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)**

La procédure suivante vérifie l'intégrité des packages installés dans le nouvel environnement d'initialisation.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Pour vérifier l'intégrité des packages qui viennent d'être installés dans le nouvel environnement d'initialisation, saisissez :

```
# luupgrade -C -n second_disk -O "-v" package-name
```

-C Indique d'exécuter la commande `pkgchk` sur les packages nommés.

-n *nom_BE* Indique le nom de l'environnement d'initialisation sur lequel la vérification doit porter.

-O Transmet les options directement à la commande `pkgchk`.

package-name Spécifie le nom des packages à vérifier. Séparez les noms de package par des espaces. Si aucun nom de package n'est précisé, la vérification porte sur tous les packages de l'environnement d'initialisation spécifié.

"-v" Indique d'exécuter la commande en mode détaillé.

Exemple 9-5 Vérification de l'intégrité des packages dans un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, les packages `SUNWabc`, `SUNWdef` et `SUNWghi` sont vérifiés pour s'assurer qu'ils ont été correctement installés et qu'ils n'ont pas été endommagés.

```
# luupgrade -C -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
```

Mise à niveau à l'aide d'un profil JumpStart

Vous pouvez créer un profil JumpStart pour l'utiliser avec Solaris Live Upgrade. Si le programme JumpStart personnalisé vous est familier, il s'agit du même profil utilisé par ce programme. Les procédures suivantes vous permettent de créer un profil, de le tester et de l'installer à l'aide de la commande `luupgrade` dotée de l'option `-j`.



Attention – Lorsque vous installez le système d'exploitation Solaris à l'aide d'une archive Solaris Flash, cette dernière ainsi que le support d'installation doivent contenir la même version de système d'exploitation. Par exemple, si l'archive correspond au système d'exploitation Solaris 10 3/05 et que vous utilisez le DVD, vous devez donc utiliser le DVD de Solaris 10 3/05 comme support d'installation pour installer l'archive. Si les versions de système d'exploitation ne correspondent pas, l'installation sur le système cible échoue. Des systèmes d'exploitation identiques sont requis lorsque vous utilisez le mot-clé ou la commande ci-après :

- mot-clé `archive_location` dans un profil
 - La commande `luupgrade` et les options `-s`, `-a`, `-j` et `-J`
-

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- “Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade” à la page 180
- “Test d'un profil en vue de son utilisation par Solaris Live Upgrade ” à la page 184
- “Mise à jour à l'aide d'un profil et de Solaris Live Upgrade (interface de ligne de commande)” à la page 186
- Pour créer un profil JumpStart, reportez-vous à la rubrique “Création d'un profil” du *Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée*

▼ Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade

Cette rubrique décrit la procédure de création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade. Vous pouvez utiliser ce profil pour procéder à la mise à niveau d'un environnement d'initialisation inactif à l'aide de la commande `luupgrade` avec l'option `-j`.

Pour de plus amples informations sur les instructions à suivre, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- Pour une mise à niveau à l'aide d'un profil, reportez-vous à la section “Mise à jour à l'aide d'un profil et de Solaris Live Upgrade (interface de ligne de commande)” à la page 186.
- Pour une installation Solaris Flash à l'aide d'un profil, reportez-vous à la section “Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande)” à la page 191.

Étapes 1. Créez un fichier texte dans l'éditeur de texte de votre choix.

Donnez un nom significatif à votre fichier. assurez-vous que le nom du profil représente bien ce que vous comptez en faire pour installer le logiciel Solaris sur votre système. Vous pouvez par exemple nommer ce profil `upgrade_solaris_10`.

2. Ajoutez des mots-clés de profil et leur valeur dans le profil ainsi créé.

Seuls les mots-clés mis à niveau figurant dans les tableaux suivants peuvent être utilisés avec le profil Solaris Live Upgrade.

Le tableau suivant répertorie les mots-clés que vous pouvez utiliser avec les valeurs `upgrade` ou `flash_install` du mot-clé `Install_type`.

Mots-clés à utiliser pour une création initiale d'archive	Description	Texte de référence
(Requis) <code>install_type</code>	<p>Définit s'il convient de mettre à niveau l'environnement Solaris existant sur un système ou d'y installer une archive Solaris Flash. Utilisez la valeur suivante avec ce mot-clé :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>upgrade</code> pour une mise à niveau ; ■ <code>flash_install</code> pour une installation Solaris Flash ; ■ <code>flash_update</code> une installation différentielle Solaris Flash. 	<p>Pour une description de toutes les valeurs de ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé de profil <code>install_type</code>" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>.</p>
(requis pour une archive Solaris Flash) <code>archive_location</code>	<p>Extrait une archive Solaris Flash de l'emplacement qui lui est désigné.</p>	<p>Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé <code>archive_location</code>" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>.</p>
(Facultatif) <code>cluster</code> (ajout ou suppression de clusters)	<p>Indique si vous souhaitez ajouter un cluster au groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur votre système, ou si vous souhaitez en supprimer.</p>	<p>Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé de profil <code>cluster</code> (ajout de groupes de logiciels)" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>.</p>
(Facultatif) <code>geo</code>	<p>Désigne la ou les environnements linguistiques que vous souhaitez installer sur un système ou y ajouter dans le cadre d'une mise à niveau.</p>	<p>Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé de profil <code>geo</code>" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>.</p>
(Facultatif) <code>local_customization</code>	<p>Avant de procéder à l'installation d'une archive Solaris Flash sur un système clone, vous pouvez créer des scripts personnalisés afin de préserver les configurations locales du système clone. Le mot-clé <code>local_customization</code> désigne le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé ces scripts. La valeur correspond au chemin vers le script dans le système clone.</p>	<p>Pour plus d'informations sur les scripts de prédéploiement et de post-déploiement, reportez-vous à la section "Création de scripts de personnalisation" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation</i>.</p>

Mots-clés à utiliser pour une création initiale d'archive	Description	Texte de référence
(Facultatif) <code>locale</code>	Désigne les packages des environnements linguistiques que vous souhaitez installer ou ajouter dans le cadre d'une mise à niveau.	Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé de profil locale" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i> .
(Facultatif) <code>package</code>	Indique si vous souhaitez ajouter un package au groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur votre système, ou si vous souhaitez en supprimer.	Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé de profil package" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i> .

Le tableau suivant répertorie les mots-clés que vous pouvez utiliser avec la valeur `flash_update` du mot-clé `Install_type`.

Mots-clés à utiliser pour une création différentielle d'archive	Description	Texte de référence
(Requis) <code>Install_type</code>	Définit l'installation d'une archive Solaris Flash sur le système. La valeur correspondant à une archive différentielle est <code>flash_update</code> .	Pour une description de toutes les valeurs de ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé de profil <code>install_type</code> " du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i> .
(Requis) <code>archive_location</code>	Extrait une archive Solaris Flash de l'emplacement qui lui est désigné.	Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé <code>archive_location</code> " du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i> .
(Facultatif) <code>forced_deployment</code>	Force l'installation d'une archive différentielle de Solaris Flash sur un système clone autre que celui attendu par le logiciel. Si vous utilisez <code>forced_deployment</code> , tous les nouveaux fichiers sont supprimés de sorte que le système clone puisse avoir l'état attendu. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer ces fichiers, utilisez l'option par défaut qui protège ces nouveaux fichiers en stoppant l'installation.	Pour de plus amples informations sur ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé de profil <code>forced_deployment</code> (archives d'installation différentielles Solaris Flash)" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i> .

Mots-clés à utiliser pour une création différentielle d'archive	Description	Texte de référence
(Facultatif) local_customization	Avant d'installer une archive Solaris Flash sur un système clone, vous devez préserver les configurations locales de ce système. Le mot-clé local_customization désigne le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé ces scripts. La valeur correspond au chemin vers le script dans le système clone.	Pour plus d'informations sur les scripts de prédéploiement et de post-déploiement, reportez-vous à la section "Création de scripts de personnalisation" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation</i> .
(Facultatif) no_content_check	Au cours de l'installation d'un système clone avec une archive différentielle Solaris Flash, vous pouvez utiliser le mot-clé no_content_check pour ignorer la validation fichier par fichier. La validation fichier par fichier vous garantit que le système clone est bien un double du système maître. Évitez d'avoir recours à ce mot-clé si vous n'êtes pas sûr que le système clone soit un double du système maître original.	Pour de plus amples informations sur ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé de profil no_content_check (installation d'archives Solaris Flash)" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i> .
(Facultatif) no_master_check	Lorsque vous installez un système clone avec une archive différentielle Solaris Flash, vous pouvez utiliser le mot-clé no_master_check pour ignorer une vérification de fichiers. Les systèmes de fichiers clones ne sont pas vérifiés. Une vérification permet de contrôler que le clone a été construit à partir du système maître original. Évitez d'avoir recours à ce mot-clé si vous n'êtes pas sûr que le système clone soit un double du système maître original.	Pour de plus amples informations sur ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique "Mot-clé de profil no_master_check (installation d'archives Solaris Flash)" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i> .

3. Sauvegardez le profil dans un répertoire du système local.

4. Vérifiez que le profil figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 644.

5. Testez le profil (facultatif).

Pour connaître la procédure de test du profil, reportez-vous à la section "Test d'un profil en vue de son utilisation par Solaris Live Upgrade" à la page 184.

Exemple 9-6 Création d'un profil Solaris Live Upgrade

Dans cet exemple, un profil fournit les paramètres de mise à niveau. Ce dernier doit être utilisé pour mettre à niveau un environnement d'initialisation inactif à l'aide de la commande `luupgrade` de Solaris Live Upgrade et des options `-u` et `-j`. Ce profil ajoute un package et un cluster et a été enrichi d'une version localisée régionale et de versions localisées supplémentaires. Si vous ajoutez des versions localisées au profil, veillez à avoir prévu un espace disque supplémentaire sur l'environnement d'initialisation que vous avez créé.

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           upgrade
package                SUNWxwman add
cluster                SUNWCacc add
geo                    C_Europe
locale                 zh_TW
locale                 zh_TW.BIG5
locale                 zh_TW.UTF-8
locale                 zh_HK.UTF-8
locale                 zh_HK.BIG5HK
locale                 zh
locale                 zh_CN.GB18030
locale                 zh_CN.GBK
locale                 zh_CN.UTF-8
```

Exemple 9-7 Création d'un profil Solaris Live Upgrade en vue de l'installation d'une archive différentielle

L'exemple de profil ci-dessous doit être utilisé par Solaris Live Upgrade pour installer une archive différentielle sur un système clone. Seuls les fichiers spécifiés par l'archive différentielle sont ajoutés, supprimés ou modifiés. L'archive Solaris Flash est extraite d'un serveur NFS. L'image ayant été construite par le système maître original, la validité de l'image système du système clone n'est pas vérifiée. Ce profil doit être utilisé avec la commande `luupgrade` et les options `-u` et `-j` de Solaris Live Upgrade.

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           flash_update
archive_location       nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive
no_master_check
```

Pour savoir comment utiliser la commande `luupgrade` pour installer l'archive différentielle, reportez-vous à la section ["Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil \(interface de ligne de commande\)"](#) à la page 191.

▼ Test d'un profil en vue de son utilisation par Solaris Live Upgrade

Après avoir créé votre profil, testez-le à l'aide de la commande `luupgrade`. Il vous suffit de consulter le résultat d'installation généré par la commande `luupgrade` pour déterminer rapidement si le profil créé fonctionne correctement.

Étape ● Testez le profil.

<code># luupgrade -u -n nom_BE -D -s chemin_image_os -j chemin_profil</code>	
<code>-u</code>	Met à niveau une image de système d'exploitation sur un environnement d'initialisation.
<code>-n nom_BE</code>	Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.
<code>-D</code>	La commande <code>luupgrade</code> utilise la configuration de disque de l'environnement d'initialisation sélectionnée pour tester les options de profil validées à l'aide de l'option <code>-j</code> .
<code>-s chemin_image_os</code>	Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS.
<code>-j chemin_profil</code>	Chemin menant vers un profil configuré en vue de sa mise à niveau. Le profil doit se trouver dans le répertoire d'une machine locale.

Exemple 9-8 Test d'un profil à l'aide de Solaris Live Upgrade

Dans l'exemple suivant, le nom du profil est `Flash_profile`. Le test du profil est effectué sur l'environnement d'initialisation inactif nommé `second_disk`.

```
# luupgrade -u -n ulb08 -D -s /net/installsvr/export/ul/combined.ulwos \  
-j /var/tmp/flash_profile  
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/ul/combined.ulwos.  
The media is a standard Solaris media.  
The media contains an operating system upgrade image.  
The media contains Solaris version 10.  
Locating upgrade profile template to use.  
Locating the operating system upgrade program.  
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.  
Creating upgrade profile for BE second_disk.  
Determining packages to install or upgrade for BE second_disk.  
Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk.  
The operating system upgrade simulation is complete.  
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the  
upgrade operation.  
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of  
cleanup operations required.  
The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete.
```

Vous pouvez désormais utiliser le profil pour procéder à la mise à jour de votre environnement d'initialisation inactif.

▼ Mise à jour à l'aide d'un profil et de Solaris Live Upgrade (interface de ligne de commande)

Cette procédure vous guide pas à pas tout au long de la mise à niveau d'un système d'exploitation à l'aide d'un profil.

Si vous voulez installer une archive Solaris Flash en utilisant un profil, reportez-vous à la section ["Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil \(interface de ligne de commande\)"](#) à la page 191.

Si vous avez ajouté des environnements linguistiques au profil, veillez à avoir prévu un espace disque supplémentaire sur l'environnement d'initialisation que vous avez créé.



Attention – Lorsque vous installez le système d'exploitation Solaris à l'aide d'une archive Solaris Flash, cette dernière ainsi que le support d'installation doivent contenir la même version de système d'exploitation. Par exemple, si l'archive correspond au système d'exploitation Solaris 10 3/05 et que vous utilisez le DVD, vous devez donc utiliser le DVD de Solaris 10 3/05 comme support d'installation pour installer l'archive. Si les versions de système d'exploitation ne correspondent pas, l'installation sur le système cible échoue. Des systèmes d'exploitation identiques sont requis lorsque vous utilisez le mot-clé ou la commande ci-après :

- mot-clé `archive_location` dans un profil
 - La commande `luupgrade` et les options `-s`, `-a`, `-j` et `-J`
-

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique ["Configuring RBAC \(Task Map\)"](#) du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Créez un profil.

Pour obtenir la liste des mots-clés utilisables dans un profil Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la section ["Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade"](#) à la page 180.

3. Type :

```
# luupgrade -u -n nom_BE -s chemin_image_os -j chemin_profil
```

-u Met à niveau une image de système d'exploitation sur un environnement d'initialisation.

-n *nom_BE* Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.

- s *chemin_image_os* Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS.
- j *chemin_profil* Chemin menant vers un profil. Le profil doit se trouver dans le répertoire d'une machine locale. Pour plus d'informations sur la création d'un profil, reportez-vous à la section "Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade" à la page 180.

L'environnement d'initialisation est prêt à être activé.

Exemple 9–9 Mise à jour d'un environnement d'initialisation à l'aide d'un profil JumpStart personnalisé (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation `second_disk` est mis à niveau à l'aide d'un profil. L'option `-j` s'utilise pour accéder au profil. L'environnement d'initialisation est alors prêt à être activé. Pour créer un profil, reportez-vous à la section "Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade" à la page 180.

```
# luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
```

Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation

Cette rubrique explique la procédure d'installation des archives Solaris Flash à l'aide de Solaris Live Upgrade. L'installation d'une archive Solaris Flash écrase tous les fichiers du nouvel environnement d'initialisation, à l'exception des fichiers partagés. Les archives sont stockées dans les supports suivants :

- un serveur HTTP ;
- un serveur FTP (utilisez ce chemin uniquement à partir de la ligne de commande) ;
- un serveur NFS ;
- fichier local ;
- une bande locale.
- un périphérique local (y compris un DVD ou un CD).

Notez les problèmes suivants qui surviennent lors de l'installation et la création d'une archive Solaris Flash.

Description	Exemple
<p>Attention – Lorsque vous installez le système d'exploitation Solaris à l'aide d'une archive Solaris Flash, cette dernière ainsi que le support d'installation doivent contenir la même version de système d'exploitation. Si les versions de système d'exploitation ne correspondent pas, l'installation sur le système cible échoue. Des systèmes d'exploitation identiques sont requis lorsque vous utilisez le mot-clé ou la commande ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mot-clé <code>archive_location</code> dans un profil ■ La commande <code>luupgrade</code> et les options <code>-s</code>, <code>-a</code>, <code>-j</code> et <code>-J</code> 	<p>Par exemple, si l'archive correspond au système d'exploitation Solaris 10 3/05 et que vous utilisez le DVD, vous devez donc utiliser le DVD de Solaris 10 3/05 comme support d'installation pour installer l'archive.</p>
<p>Attention – Une archive Solaris Flash ne peut être créée lors de l'installation d'une zone non globale. La fonction Solaris Flash n'est pas compatible avec la fonction Solaris Zones. Si vous créez une archive Solaris Flash dans une zone non globale ou créez une archive dans une zone globale comportant des zones non globales, l'archive résultante n'est pas installée correctement lorsque l'archive est déployée.</p>	
Description	Pour plus d'informations
<p>Pour consulter des exemples de syntaxe correcte pour les chemins associés à l'archivage,</p>	<p>reportez-vous à la rubrique "Mot-clé <code>archive_location</code>" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>.</p>
<p>Pour utiliser la fonction d'installation Solaris Flash, vous devez avoir installé le système maître et avoir créé l'archive Solaris Flash.</p>	<p>Pour plus d'informations sur la création d'une archive, reportez-vous au Chapitre 3, "Création d'archives Solaris Flash – Tâches" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation</i>.</p>

▼ Installation d'une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)

Étapes 1. **Sélectionnez Flash dans le menu principal de Solaris Live Upgrade.**
Le menu Flash an Inactive Boot Environment s'affiche.

2. **Entrez le nom de l'environnement d'initialisation sur lequel vous souhaitez installer l'archive Solaris Flash, ainsi que l'emplacement du support d'installation :**

```
Name of Boot Environment: Solaris_10
Package media: /net/install-svr/export/Solaris_10/latest
```

3. **Appuyez sur F1 pour ajouter une archive.**

Un sous-menu de sélection d'une archive est affiché.

```
Location          - Retrieval Method
<No Archives added> - Select ADD to add archives
```

Ce menu permet de construire une liste d'archives. Pour ajouter et supprimer des archives, procédez comme indiqué ci-dessous

a. **Pour ajouter une archive au menu, appuyez sur F1.**

Un sous-menu Select Retrieval Method s'affiche.

```
HTTP
NFS
Local File
Local Tape
Local Device
```

b. **Dans le menu Select Retrieval method, sélectionnez l'emplacement de l'archive Solaris Flash.**

Support sélectionné	Invite
HTTP	Spécifiez les informations relatives à l'URL et au proxy utilisés pour accéder à l'archive Solaris Flash.
NFS	Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers réseau dans lequel se trouve l'archive Solaris Flash. Vous pouvez également indiquer le nom de fichier de l'archive.
fichier local ;	Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers local dans lequel l'archive Solaris Flash est située.
une bande locale.	Spécifiez le lecteur de bande locale et la position sur la bande de l'archive Solaris Flash.

Support sélectionné	Invite
Périphérique local	Spécifiez le périphérique local, le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash et le type de système de fichiers dans lequel l'archive Solaris Flash est située.

Un sous-menu Retrieval s'ouvre. Il est similaire à celui de l'exemple ci-dessous et dépend du média sélectionné.

NFS Location:

- c. Entrez le chemin d'accès à votre archive, comme dans l'exemple suivant :

NFS Location: `host:/path/to archive.flar`

- d. Appuyez sur F3 pour ajouter une archive à la liste.
e. (Facultatif) Pour supprimer une archive du menu, appuyez sur F2.
f. Une fois que toutes les archives que vous souhaitez installer apparaissent dans la liste, appuyez sur F6 pour la fermer.

4. Appuyez sur la touche F3 pour installer une ou plusieurs archives.

L'archive Solaris Flash est installée sur l'environnement d'initialisation. Tous les fichiers de votre environnement d'initialisation sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables.

Votre environnement d'initialisation est prêt à être activé. Reportez-vous à la section "[Activation d'un environnement d'initialisation \(Interface utilisateur en mode caractère\)](#)" à la page 196.

▼ Pour installer une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

- Étapes** 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Type :

```
# luupgrade -f -n nom_BE -s chemin_image_os -a archive
```

-f Indique que vous devez installer votre système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.

-n *nom_BE* Indique le nom de l'environnement d'initialisation à installer à l'aide d'une archive.

<code>-s chemin_image_os</code>	Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS.
<code>-a archive</code>	Désigne le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash, si celle-ci figure dans le système de fichiers local. Les versions de l'image du système d'exploitation spécifiées à l'aide de l'option <code>-s</code> et <code>-a</code> doivent être identiques.

Exemple 9–10 Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation `second_disk`. et réside dans le système local. Les versions des systèmes d'exploitation pour les options `-s` et `-a` sont toutes les deux des versions de Solaris10. Tous les fichiers de `second_disk` sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables.

```
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \
-a /net/server/archive/Solaris_10
```

L'environnement d'initialisation est prêt à être activé.

▼ Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande)

Cette procédure indique les étapes à suivre pour installer une archive Solaris Flash ou une archive différentielle à l'aide d'un profil.

Si vous avez ajouté des environnements linguistiques au profil, veillez à avoir prévu un espace disque supplémentaire sur l'environnement d'initialisation que vous avez créé.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Créez un profil.

Pour obtenir la liste des mots-clés utilisables dans un profil Solaris Live Upgrade, reportez-vous à "Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade" à la page 180.

3. Type :

```
# luupgrade -f -n nom_BE -s chemin_image_os -j chemin_profil
```

-f	Indique que vous devez installer votre système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.
-n <i>nom_BE</i>	Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.
-s <i>chemin_image_os</i>	Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS.
-j <i>chemin_profil</i>	Désigne le chemin d'accès à un profil JumpStart configuré pour une installation flash. Le profil doit se trouver dans le répertoire d'une machine locale. La version du système d'exploitation de l'option -s et la version du système d'exploitation de l'archive Solaris Flash doivent être les mêmes.

L'environnement d'initialisation est prêt à être activé.

Exemple 9–11 Installer une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, le profil indique l'emplacement de l'archive à installer.

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           flash_install
archive_location       nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
```

Après la création du profil, vous pouvez exécuter la commande `luupgrade` et installer l'archive. L'option `-j` s'utilise pour accéder au profil.

```
# luupgrade -f -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \  
-j /var/tmp/profile
```

L'environnement d'initialisation est alors prêt à être activé. Pour créer un profil, reportez-vous à la section [“Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade”](#) à la page 180.

▼ Installation d’une archive Solaris Flash à l’aide d’un mot-clé de profil (interface de ligne de commande)

Cette procédure vous permet d’installer une archive Solaris Flash et d’utiliser le mot-clé `archive_location` sur la ligne de commande au lieu du fichier de profil. Vous pouvez rapidement extraire une archive sans avoir besoin d’utiliser un fichier de profil.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Type :

<code># luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile'</code>	
<code>-f</code>	Spécifie que vous devez mettre à niveau un système d’exploitation à partir d’une archive Solaris Flash.
<code>-n nom_BE</code>	Indique le nom de l’environnement d’initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.
<code>-s chemin_image_os</code>	Indique le chemin d’accès au répertoire comportant une image du système d’exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d’installation, tel qu’un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s’agir d’un répertoire NFS ou UFS.
<code>-J 'archive_location path-to-profile'</code>	Indique le mot-clé du profil <code>archive_location</code> ainsi que le chemin d’accès au profil JumpStart. La version du système d’exploitation de l’option <code>-s</code> et la version du système d’exploitation de l’archive Solaris Flash doivent être les mêmes. Pour obtenir la liste des valeurs du mot-clé, reportez-vous à la rubrique “Mot-clé <code>archive_location</code> ” du <i>Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i> .

L’environnement d’initialisation est prêt à être activé.

Exemple 9–12 Installation d’une archive Solaris Flash à l’aide d’un mot-clé de profil (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, une archive est installée sur l’environnement d’initialisation `second_disk`. L’archive est extraite à l’aide de l’option `-J` combinée au mot-clé `archive_location`. Tous les fichiers de `second_disk` sont écrasés, à l’exception des fichiers partageables.

```
# luupgrade -f -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \  
-J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
```

Activation d’un environnement d’initialisation

L’activation d’un environnement d’initialisation permet de le rendre initialisable au prochain démarrage du système. Vous pouvez aussi rapidement revenir à l’environnement d’initialisation original si une panne survient au démarrage du nouvel environnement actif. Reportez-vous au [Chapitre 10](#).

Configuration requise et restrictions relatives à l’activation d’un environnement d’initialisation

Pour que vous puissiez activer un environnement d’initialisation, ce dernier doit satisfaire les critères indiqués ci-dessous.

Description	Pour plus d’informations
L’état de l’environnement d’initialisation doit être “complete” (achevé).	Pour vérifier l’état, reportez-vous à la section “Affichage de l’état de tous les environnements d’initialisation ” à la page 221.
Si l’environnement d’initialisation n’est pas l’environnement d’initialisation actuel, vous ne pouvez pas monter les partitions de cet environnement à l’aide des commandes <code>luumount</code> ou <code>mount</code> .	Pour consulter les pages de manuel, reportez-vous à <code>lumount(1M)</code> ou <code>mount(1M)</code> .

Description	Pour plus d'informations
L'environnement d'initialisation que vous souhaitez activer ne doit pas être impliqué dans une opération de comparaison.	Pour consulter les procédures, reportez-vous à la rubrique "Comparaison d'environnements d'initialisation" à la page 226.
si vous souhaitez reconfigurer le swap, faites-le avant d'initialiser votre environnement d'initialisation inactif. Par défaut, tous les environnements d'initialisation se partagent les mêmes périphériques de swap.	Pour reconfigurer un swap, reportez-vous à la section "Création d'un environnement d'initialisation" Étape 9 ou à la section "Création d'un environnement d'initialisation et reconfiguration de son swap (interface de ligne de commande)" à la page 148.

x86 uniquement – Depuis Solaris 10 1/06, vous pouvez utiliser le menu GRUB pour changer d'environnement d'initialisation. Reportez-vous à la rubrique ["x86 : Activation d'un environnement d'initialisation avec le menu GRUB"](#) à la page 199).

▼ x86 : (Facultatif) mise à jour de la disquette d'initialisation avant l'activation de l'environnement d'initialisation

- Depuis Solaris 10 1/06, le logiciel assistant de configuration des périphériques de Solaris n'est plus inclus dans le logiciel Solaris et il n'est pas requis pour l'initialisation. Ignorez la procédure suivante.
- Pour Solaris 10 3/05, utilisez l'une des procédures suivantes.
 - Si votre système prend en charge l'initialisation effectuée à partir d'un CD ou d'un DVD, ce logiciel n'est pas requis pour l'initialisation. Ignorez la procédure suivante.
 - Si vous utilisez la disquette assistant de configuration des périphériques de Solaris pour l'initialisation, vous devez mettre à jour la disquette d'initialisation. Procédez comme suit pour faire correspondre une disquette d'initialisation à la version que vous utilisez en écrasant le contenu de la disquette existante ou en inscrivant des données sur une nouvelle disquette.

- Étapes**
1. **Insérez la Disquette de l'Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 . Il peut s'agir d'une disquette existante qui sera écrasée, ou d'une toute nouvelle disquette.**
 2. **Mettez la disquette d'initialisation à jour avec la dernière image de votre version.**
 3. **Éjectez la disquette d'initialisation.**

4. Type :

```
volcheck
```

5. Copiez le fichier `boot/solaris/bootenv.rc` du nouvel environnement d'initialisation sur la disquette.

```
cp /a/boot/solaris/bootenv.rc /floppy/floppy0/solaris/bootenv.rc
```

6. Vérifiez les périphériques d'entrée et de sortie sur la disquette. S'ils sont incorrects, mettez-les à jour.

Vous êtes prêt à activer le nouvel environnement d'initialisation.

▼ Activation d'un environnement d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)

La première fois que vous initialisez votre système à partir d'un nouvel environnement d'initialisation, le logiciel Solaris Live Upgrade synchronise cet environnement d'initialisation avec celui qui était actif jusqu'à présent. "Synchroniser" signifie que certains systèmes de fichiers et répertoires critiques peuvent être copiés depuis le dernier environnement actif vers l'environnement en cours d'initialisation. Solaris Live Upgrade n'effectue plus cette synchronisation après le démarrage initial, à moins que vous ne le demandiez à l'invite de synchronisation.

Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la section "[Synchronisation de fichiers entre les environnements d'initialisation](#)" à la page 123.

x86 uniquement – Depuis Solaris 10 1/06, vous pouvez utiliser le menu GRUB pour changer d'environnement d'initialisation. Reportez-vous à la rubrique "[x86 : Activation d'un environnement d'initialisation avec le menu GRUB](#)" à la page 199).

Étapes 1. Sélectionnez **Activer** dans le menu principal de Solaris Live Upgrade.

2. Entrez le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez activer :

```
Name of Boot Environment: Solaris_10  
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
```

3. Vous pouvez choisir de continuer ou de forcer une synchronisation des fichiers.

- Appuyez sur Entrée pour poursuivre.
Lors du premier lancement de l'environnement d'initialisation, les fichiers sont automatiquement synchronisés.
- Vous pouvez forcer la synchronisation des fichiers, mais utilisez cette fonction avec prudence. Les systèmes d'exploitation de chaque environnement d'initialisation doivent être compatibles avec les fichiers synchronisés. Pour forcer une synchronisation des fichiers, répondez comme suit à la question :

Do you want to force a Live Upgrade sync operations: **yes**



Attention – utilisez cette option avec prudence, car vous ne maîtrisez peut-être pas tous les changements survenus dans le dernier environnement d’initialisation actif. Par exemple, si vous utilisez Solaris 10 dans votre environnement d’initialisation actuel et que vous avez réinitialisé Solaris 9 avec une synchronisation forcée, il se peut que les fichiers soient modifiés sur la version 9. Étant donné que les fichiers dépendent de la version du système d’exploitation, il se peut que l’initialisation de Solaris 9 échoue parce que les fichiers Solaris 10 risquent de ne pas être compatibles avec les fichiers Solaris 9.

4. Appuyez sur F3 pour amorcer le processus d’activation.

5. Appuyez sur Entrée pour poursuivre.

Le nouvel environnement d’initialisation s’activera à la prochaine réinitialisation.

6. Pour activer votre environnement d’initialisation inactif, effectuez une réinitialisation :

```
# init 6
```

▼ Activation d’un environnement d’initialisation (interface de ligne de commande)

Pour activer un environnement d’initialisation, procédez comme suit en fonction de votre version :

- Pour les systèmes SPARC, toutes les versions.
- For x86 based systems:
 - Pour Solaris 10 version 3/05, procédez comme suit.

x86 uniquement – Depuis Solaris 10 1/06, vous pouvez utiliser le menu GRUB pour changer d’environnement d’initialisation. Reportez-vous à la rubrique “x86 : [Activation d’un environnement d’initialisation avec le menu GRUB](#)” à la page 199. Procédez comme suit.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Pour activer l’environnement d’initialisation, entrez :

```
# /sbin/luactivate BE_name
```

`nom_BE` Indique le nom de l'environnement d'initialisation qui sera activé.

3. Réinitialisez le système

```
# init 6
```



Attention – n'utilisez que les commandes `init` ou `shutdown` pour la réinitialisation. Si vous utilisez les commandes `reboot`, `halt` ou `uadmin`, le système ne changera pas d'environnement d'initialisation. Le dernier environnement d'initialisation actif est réinitialisé.

Exemple 9–13 Activation d'un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, c'est l'environnement d'initialisation `second_disk` qui est activé à la prochaine réinitialisation.

```
# /sbin/luactivate second_disk  
# init 6
```

▼ Activation d'un environnement d'initialisation et synchronisation des fichiers (interface de ligne de commande)

La première fois que vous initialisez votre système à partir d'un nouvel environnement d'initialisation, le logiciel Solaris Live Upgrade synchronise cet environnement d'initialisation avec celui qui était actif jusqu'à présent. "Synchroniser" signifie que certains systèmes de fichiers et répertoires critiques peuvent être copiés depuis le dernier environnement actif vers l'environnement en cours d'initialisation. Solaris Live Upgrade n'effectue plus cette synchronisation après le démarrage initial, à moins que vous ne demandiez une synchronisation à l'aide de la commande `luactivate` et de l'option `-s`.

Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la section "[Synchronisation de fichiers entre les environnements d'initialisation](#)" à la page 123.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Pour activer l'environnement d'initialisation, entrez :

```
# /sbin/luactivate -s BE_name
```

-s Provoque la synchronisation des fichiers entre le dernier environnement d'initialisation actif et le nouveau. La première fois qu'un environnement d'initialisation est activé, les fichiers entre les environnements sont synchronisés. Lors des activations ultérieures, les fichiers ne sont pas synchronisés à moins que vous n'utilisiez l'option -s.



Attention – utilisez cette option avec prudence, car vous ne maîtrisez peut-être pas tous les changements survenus dans le dernier environnement d'initialisation actif. Par exemple, si vous utilisez Solaris 10 dans votre environnement d'initialisation actuel et que vous avez réinitialisé Solaris 9 avec une synchronisation forcée, il se peut que les fichiers soient modifiés sur la version 9. Étant donné que les fichiers dépendent de la version du système d'exploitation, il se peut que l'initialisation de Solaris 9 échoue parce que les fichiers Solaris 10 risquent de ne pas être compatibles avec les fichiers Solaris 9.

nom_BE Indique le nom de l'environnement d'initialisation qui sera activé.

3. Réinitialisez le système

```
# init 6
```

Exemple 9–14 Activation d'un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation *second_disk* est activé à la prochaine réinitialisation et les fichiers sont synchronisés.

```
# /sbin/luactivate -s second_disk  
# init 6
```

x86 : Activation d'un environnement d'initialisation avec le menu GRUB

Depuis Solaris 10 1/06, un menu d'initialisation GRUB fournit une méthode facultative de commutation entre des environnements d'initialisation. Le menu GRUB est une alternative à la commande *luactivate* ou au menu *Activate* pour activer (initialiser). Les restrictions relatives à l'utilisation du menu GRUB sont les suivantes :

- La première activation d'un environnement d'initialisation doit être faite avec la commande *luactivate* ou le menu *Activate*. Après l'activation initiale, l'environnement d'initialisation s'affiche dans le menu GRUB. L'environnement d'initialisation peut alors être initialisé à partir du menu GRUB.

- Passer à un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB évite la synchronisation. Pour plus d'informations sur la synchronisation des fichiers, cliquez sur le lien "[Lancement d'une synchronisation entre deux environnements d'initialisation](#)" à la page 124.



Attention – Après avoir activé un environnement d'initialisation, ne modifiez pas l'ordre des disques dans le BIOS. La modification de cet ordre peut rendre le menu GRUB non valide. Si ce problème se produit, le rétablissement de l'ordre initial des disques répare le menu GRUB.

TABLEAU 9-3 x86 : Activation à l'aide du résumé du menu GRUB

Tâche	Description	Pour plus d'informations
Première activation d'un environnement d'initialisation	Vous devez utiliser la commande <code>luactivate</code> ou le menu <code>Activate</code> la première fois que vous activez un environnement d'initialisation. Lors de la prochaine initialisation, le nom de cet environnement d'initialisation s'affiche dans le menu principal GRUB. Vous pouvez alors passer à cet environnement d'initialisation en sélectionnant l'entrée appropriée dans le menu GRUB.	<ul style="list-style-type: none"> ■ "x86 : Pour activer un environnement d'initialisation avec le menu GRUB (interface de ligne de commande)" à la page 201 ■ "x86 : GRUB Based Booting (Overview)" à la page 71
Synchronisation des fichiers	Lors de la première activation d'un environnement d'initialisation, les fichiers sont synchronisés entre l'environnement d'initialisation actuel et le nouvel environnement d'initialisation. Les fichiers ne sont pas synchronisés lors des activations suivantes. Lorsque vous commutez entre plusieurs environnements d'initialisation à l'aide du menu GRUB, les fichiers ne sont pas synchronisés. Vous pouvez forcer une synchronisation à l'aide de la commande <code>luactivate</code> dotée de l'option <code>-s</code> .	" Activation d'un environnement d'initialisation et synchronisation des fichiers (interface de ligne de commande) " à la page 198
Les environnements d'initialisation créés avant la version 1/06 de Solaris	Si un environnement d'initialisation a été créé avec les versions Solaris 8, 9 ou 10 3/05 , cet environnement doit toujours être activé à l'aide de la commande <code>luactivate</code> ou du menu <code>Activate</code> . Ces anciens environnements d'initialisation ne s'affichent pas dans le menu GRUB.	

TABLEAU 9-3 x86 : Activation à l'aide du résumé du menu GRUB (Suite)

Tâche	Description	Pour plus d'informations
Modification ou personnalisation des entrées de menu GRUB	<p>Le fichier <code>menu.1st</code> contient les informations affichées dans le menu GRUB. Vous pouvez modifier ce fichier pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour faire des ajouts aux entrées de menu GRUB de systèmes d'exploitation autres que Solaris. ■ Personnalisation du comportement d'initialisation. Par exemple, vous pouvez passer en mode détaillé lors de l'initialisation ou modifier le moment par défaut de l'initialisation automatique du système d'exploitation. <p>Remarque – Si vous souhaitez modifier le menu GRUB, vous devez rechercher le fichier <code>menu.1st</code>. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section “x86 : Localisation du fichier <code>menu.1st</code> du menu GRUB (Tâches)” à la page 79.</p> <p>Attention – N'utilisez pas le fichier <code>menu.1st</code> pour modifier les entrées Solaris Live Upgrade. Les modifications peuvent entraîner l'échec de Solaris Live Upgrade. Même si vous pouvez utiliser le fichier <code>menu.1st</code> pour personnaliser le comportement d'initialisation, la méthode privilégiée pour la personnalisation est la commande <code>eeprom</code>. Si vous utilisez le fichier <code>menu.1st</code> pour la personnalisation, il se peut que les entrées SE Solaris soient modifiées lors de la mise à niveau d'un logiciel. Les modifications effectuées dans le fichier risquent de ne pas être enregistrées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ “x86 : GRUB Based Booting (Overview)” à la page 71 ■ Chapitre 11, “GRUB Based Booting (Tasks)” du <i>System Administration Guide: Basic Administration</i>

▼ x86 : Pour activer un environnement d'initialisation avec le menu GRUB (interface de ligne de commande)

Depuis Solaris 10 1/06, vous pouvez commuter entre deux environnements d'initialisation à l'aide du menu GRUB. Notez les restrictions suivantes :

- La première activation d'un environnement d'initialisation doit être faite avec la commande `luactivate` ou le menu `Activate`. Après l'activation initiale, l'environnement d'initialisation s'affiche dans le menu GRUB. L'environnement d'initialisation peut alors être initialisé à partir du menu GRUB.
- **Attention** - Passer à un autre environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB évite la synchronisation. Pour plus d'informations sur la synchronisation des fichiers, cliquez sur le lien “[Lancement d'une synchronisation entre deux](#)”

environnements d'initialisation " à la page 124.

Remarque – Si un environnement d'initialisation a été créé avec les versions **Solaris 8, 9 ou 10 3/05**, cet environnement doit toujours être activé à l'aide de la commande `luactivate` ou du menu `Activate`. Ces anciens environnements d'initialisation ne sont pas affichés dans le menu GRUB.

Étapes 1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Redémarrez le système.**

```
# init 6
```

Le menu principal GRUB s'affiche. Les deux systèmes d'exploitation sont affichés, `Solaris` et `second_disk`, qui est un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade. Les entrées `failsafe` sont pour la récupération si le système d'exploitation principal n'est pas initialisé pour une raison quelconque.

```
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
+-----+
|Solaris                                     |
|Solaris failsafe                           |
|second_disk                                |
|second_disk failsafe                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
booting, or 'c' for a command-line.
```

3. **Pour activer un environnement d'initialisation, utilisez les touches de direction afin de l'environnement souhaité, puis appuyez sur la touche retour.**

L'environnement d'initialisation sélectionné est initialisé et devient l'environnement d'initialisation actif.

Reprise sur panne : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine (Tâches)

Ce chapitre explique comment restaurer votre système en cas d'échec de l'activation.

Si un problème est détecté après une mise à niveau ou si l'application n'est pas compatible avec un des composants mis à niveau, revenez à l'environnement d'initialisation original en utilisant une des procédures ci-après, en fonction de votre plate-forme.

- Pour les systèmes SPARC :
 - "SPARC : Pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine malgré l'activation d'un nouvel environnement d'initialisation" à la page 204
 - "SPARC : retour à partir de l'échec de l'activation de l'environnement d'initialisation" à la page 205
 - "SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau" à la page 206
- For x86 based systems:
 - **Depuis Solaris 10 1/06** et si vous utilisez le menu GRUB :
 - "x86 : To Fall Back Despite Successful New Boot Environment Activation With the GRUB Menu" à la page 208
 - "x86 : Pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB" à la page 209
 - **Pour Solaris 10 3/05** :
 - "x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur des disques distincts" à la page 214
 - "x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur un même disque" à la page 215

SPARC : Rétablissement de l'environnement d'initialisation d'origine (interface de ligne de commande)

Vous pouvez revenir à l'environnement d'initialisation d'origine en utilisant trois méthodes :

- "SPARC : Pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine malgré l'activation d'un nouvel environnement d'initialisation" à la page 204
- "SPARC : retour à partir de l'échec de l'activation de l'environnement d'initialisation" à la page 205
- "SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau" à la page 206

▼ SPARC : Pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine malgré l'activation d'un nouvel environnement d'initialisation

Utilisez cette procédure lorsque vous avez activé avec succès votre nouvel environnement d'initialisation, mais que les résultats ne vous satisfont pas.

- Étapes**
- 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.
 - 2. Type :**

```
# /sbin/luactivate nom_BE
```


nom_BE Indique le nom de l'environnement d'initialisation qui sera activé.
 - 3. Réinitialisez le système**

```
# init 6
```


L'environnement d'initialisation activé précédemment redevient l'environnement d'initialisation actif.

▼ SPARC : retour à partir de l'échec de l'activation de l'environnement d'initialisation

- Si l'activation du nouvel environnement d'initialisation échoue et que vous pouvez activer l'environnement d'initialisation d'origine en mode superutilisateur, utilisez cette procédure pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine.
- Si vous devez procéder à l'initialisation à partir d'un média ou d'une image d'installation réseau, reportez-vous à la section ["SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau"](#) à la page 206.

- Étapes**
1. **Lorsque l'invite affiche OK, redémarrez la machine à partir du DVD du système d'exploitation Solaris, du CD-ROM Logiciel Solaris - 1, du réseau ou d'un disque local et de sorte qu'une seule personne puisse l'utiliser.**

```
OK boot nom_périphérique -s
```

nom_périphérique Indique le nom des périphériques à partir desquels le système peut être amorcé, par exemple /dev/dsk/c0t0d0s0

2. **Type :**

```
# /sbin/luactivate nom_BE
```

nom_BE Indique le nom de l'environnement d'initialisation qui sera activé.

- Si cette commande n'affiche pas d'invite, passez à la section ["SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau"](#) à la page 206.
- Si l'invite s'affiche, continuez.

3. **À l'invite, entrez :**

```
Do you want to fallback to activate boot environment <disk name>  
(yes or no)? yes
```

Un message vous signale que la procédure de restauration a été activée avec succès.

4. **Réinitialisez le système**

```
# init 6
```

L'environnement d'initialisation activé précédemment redevient l'environnement d'initialisation actif.

▼ SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau

Procédez comme suit pour initialiser à partir d'un DVD, d'un CD, d'une image d'installation de réseau ou d'un autre disque pouvant être initialisé. Vous devez monter la tranche `root (/)` à partir du dernier environnement d'initialisation actif. Exécutez ensuite la commande `luactivate`, rendant la restauration effective. À la réinitialisation, le dernier environnement d'initialisation actif fonctionne de nouveau.

- Étapes**
1. Lorsque l'invite affiche OK, redémarrez la machine à partir du DVD du système d'exploitation Solaris, du CD-ROM Logiciel Solaris - 1, du réseau ou d'un disque local et de sorte qu'une seule personne puisse l'utiliser :

```
OK boot cdrom -s
```

```
eur
```

```
OK boot net -s
```

```
eur
```

```
OK boot nom_périphérique -s
```

nom_périphérique Indique le nom du disque et de la tranche où réside une copie du système d'exploitation, par exemple `/dev/dsk/c0t0d0s0`.

2. Si nécessaire, contrôlez l'intégrité du système de fichiers racine (/) pour la restauration de l'environnement d'initialisation.

```
# fsck nom_périphérique
```

nom_périphérique Indique l'emplacement du système de fichiers racine (/) sur le lecteur de disque de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez restaurer. Le nom du périphérique est entré sous la forme `/dev/dsk/cw txdy sz`.

3. Montez la tranche racine (/) de l'environnement d'initialisation actif dans le répertoire de votre choix (par exemple /mnt) :

```
# mount nom_périphérique /mnt
```

nom_périphérique Indique l'emplacement du système de fichiers racine (/) sur le lecteur de disque de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez restaurer. Le nom du périphérique est entré sous la forme `/dev/dsk/cw txdy sz`.

4. À partir de la tranche racine de l'environnement d'initialisation actif (/), entrez :

```
# /mnt/sbin/luactivate
```

luactivate active l'environnement d'initialisation activé précédemment et indique les résultats.

5. Démontez /mnt

```
# umount /mnt
```

6. Réinitialisez le système

```
# init 6
```

L'environnement d'initialisation activé précédemment redevient l'environnement d'initialisation actif.

x86 : Rétablissement de l'environnement d'initialisation d'origine

Pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine, choisissez la procédure qui vous convient le mieux.

Version	Pour plus d'informations
Depuis Solaris 10 1/06	<ul style="list-style-type: none">■ "x86 : To Fall Back Despite Successful New Boot Environment Activation With the GRUB Menu" à la page 208■ "x86 : Pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB" à la page 209■ "x86 : Pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB et du DVD ou du CD" à la page 211
Solaris 10 3/05	<ul style="list-style-type: none">■ "x86 : Pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine malgré l'activation d'un nouvel environnement d'initialisation" à la page 214■ "x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur des disques distincts" à la page 214■ "x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur un même disque" à la page 215

▼ x86 : To Fall Back Despite Successful New Boot Environment Activation With the GRUB Menu

- **Si vous disposez de Solaris 10 3/05**, n'utilisez pas cette procédure. En fonction de votre système, reportez-vous à l'une des procédures suivantes :
 - "x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur des disques distincts" à la page 214
 - "x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur un même disque" à la page 215
- **Avec Solaris 10 1/06 ou une version ultérieure**, procédez comme suit si vous avez activé votre nouvel environnement d'initialisation, mais que les résultats ne sont pas concluants. Vous pouvez rapidement passer à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du menu GRUB.

Remarque – Les environnements d'initialisation à commuter doivent être des environnements d'initialisation GRUB créés à l'aide du logiciel GRUB.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Redémarrez le système.

```
# init 6
```

Le menu GRUB menu s'affiche. Le système d'exploitation Solaris est l'environnement d'initialisation d'origine. L'environnement d'initialisation `second_disk` a été correctement activé et s'affiche dans le menu GRUB. Les entrées `failsafe` sont pour la récupération si l'entrée principale n'est pas initialisée pour une raison quelconque.

```
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
+-----+
|Solaris
|Solaris failsafe
|second_disk
|second_disk failsafe
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
booting, or 'c' for a command-line.
```

- ### 3. Pour initialiser dans l'environnement d'initialisation d'origine, utilisez les touches de direction afin de sélectionner l'environnement d'initialisation d'origine, puis appuyez sur la touche retour.

Exemple 10–1 Pour restaurer l’environnement d’initialisation d’origine malgré l’activation d’un nouvel environnement d’initialisation

```
# su
# init 6

GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
+-----+
|Solaris
|Solaris failsafe
|second_disk
|second_disk failsafe
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
booting, or 'c' for a command-line.
```

Sélectionnez l’environnement d’initialisation original, Solaris.

▼ **x86 : Pour restaurer le système après l’échec de l’activation d’un environnement d’initialisation à l’aide du menu GRUB**

- **Si vous disposez de Solaris 10 3/05**, n’utilisez pas cette procédure. En fonction de vos systèmes, reportez-vous à l’une des procédures suivantes :
 - “x86 : restauration en cas d’environnements d’initialisation résidant sur des disques distincts” à la page 214
 - “x86 : restauration en cas d’environnements d’initialisation résidant sur un même disque” à la page 215
- **Depuis Solaris 10 1/06** et si l’initialisation échoue, procédez comme suit pour revenir à l’environnement d’initialisation original. Dans cet exemple, le menu GRUB s’affiche correctement mais le nouvel environnement d’initialisation ne peut pas être initialisé. Le périphérique est /dev/dsk/c0t4d0s0. L’environnement d’initialisation original, c0t4d0s0, devient environnement d’initialisation actif.



Attention – Si vous utilisez Solaris 10 version 3/05, lorsque l’environnement d’initialisation précédent et le nouvel environnement d’initialisation étaient sur des disques différents, il était recommandé de procéder à une restauration et de modifier l’ordre d’initialisation des disques durs dans le BIOS. **Depuis Solaris 10 1/06**, la modification de l’ordre des disques dans le BIOS n’est plus requise et est fortement déconseillée. Cette modification pourrait rendre le menu GRUB non valide et entraîner l’échec de l’initialisation de l’environnement d’initialisation. Si cet ordre est changé, la restauration des paramètres d’origine rétablit le fonctionnement du système.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Réinitialisez le système pour afficher le menu GRUB.

```
# init 6
```

Le menu GRUB menu s’affiche.

```
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
+-----+
|Solaris                                     |
|Solaris failsafe                           |
|second_disk                                |
|second_disk failsafe                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
booting, or 'c' for a command-line.
```

3. Dans le menu GRUB, sélectionnez l’environnement d’initialisation d’origine. L’environnement d’initialisation doit avoir été créé à l’aide du logiciel GRUB. Un environnement d’initialisation créé avant Solaris 10 1/06 n’est pas un environnement d’initialisation GRUB. Si vous ne possédez pas un environnement d’initialisation GRUB initialisable, passez à la procédure “x86 : Pour restaurer le système après l’échec de l’activation d’un environnement d’initialisation à l’aide du menu GRUB et du DVD ou du CD” à la page 211.

4. Passez au mode utilisateur unique en modifiant le menu GRUB.

a. Pour modifier le menu principal GRUB, tapez e.

La menu Edition de GRUB s’affiche.

```
root (hd0,2,a)
kernel /platform/i86pc/multiboot
module /platform/i86pc/boot_archive
```

b. Sélectionnez l’entrée kernel de l’environnement d’initialisation d’origine à l’aide des touches de direction.

c. Pour modifier l’entrée d’initialisation, tapez e.

L’entrée kernel est affichée dans le menu Edition de GRUB.

```
grub edit>kernel /boot/multiboot
```

d. Tapez -s et appuyez sur Entrée.

L’exemple suivant affiche la position de l’option -s.

```
grub edit>kernel /boot/multiboot -s
```

e. Pour démarrer le processus d’initialisation en mode utilisateur unique, tapez b.

5. Si nécessaire, contrôlez l'intégrité du système de fichiers racine (/) pour la restauration de l'environnement d'initialisation.

```
# fsck point_montage
```

point_montage Un système de fichiers racine (/) connu et fiable.

6. Montez la tranche racine de l'environnement d'initialisation original sur un répertoire de votre choix (de type /mnt) :

```
# mount nom_périphérique /mnt
```

nom_périphérique Indique l'emplacement du système de fichiers racine (/) sur le lecteur de disque de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez restaurer. Le nom du périphérique est entré sous la forme /dev/dsk/cw txdy sz.

7. À partir de la tranche racine de l'environnement d'initialisation actif, entrez :

```
# /mnt/sbin/luactivate
```

luactivate active l'environnement d'initialisation activé précédemment et indique les résultats.

8. Démontez /mnt.

```
# umount /mnt
```

9. Réinitialisez le système

```
# init 6
```

L'environnement d'initialisation activé précédemment redevient l'environnement d'initialisation actif.

▼ x86 : Pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB et du DVD ou du CD

- Si vous disposez de Solaris 10 3/05, n'utilisez pas cette procédure. En fonction de vos systèmes, reportez-vous à l'une des procédures suivantes :
 - "x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur des disques distincts" à la page 214
 - "x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur un même disque" à la page 215

- **Si vous utilisez Solaris 10 1/06 ou une version ultérieure** et que l'initialisation échoue, procédez comme suit pour revenir à l'environnement d'initialisation original. Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. De plus, le menu GRUB ne s'affiche pas. Le périphérique est `/dev/dsk/c0t4d0s0`. L'environnement d'initialisation original, `c0t4d0s0`, devient environnement d'initialisation actif.



Attention – Si vous utilisez Solaris 10 version 3/05, lorsque l'environnement d'initialisation précédent et le nouvel environnement d'initialisation étaient sur des disques différents, il était recommandé de procéder à une restauration et de modifier l'ordre d'initialisation des disques durs dans le BIOS. **Depuis Solaris 10 1/06**, la modification de l'ordre des disques dans le BIOS n'est plus requise et est fortement déconseillée. Cette modification pourrait rendre le menu GRUB non valide et entraîner l'échec de l'initialisation de l'environnement d'initialisation. Si cet ordre est changé, la restauration des paramètres d'origine rétablit le fonctionnement du système.

Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou Logiciel Solaris pour plates-formes x86 - 1 CD.

3. Initialisez à partir du DVD ou du CD.

```
# init 6
```

Le menu GRUB menu s'affiche.

```
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
+-----+
|Solaris                               |
|Solaris failsafe                       |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
booting, or 'c' for a command-line.
```

4. Passez au mode utilisateur unique en modifiant le menu GRUB.

a. Pour modifier le menu principal GRUB, tapez e.

La menu Edition de GRUB s'affiche.

```
root (hd0,2,a)
kernel /platform/i86pc/multiboot
module /platform/i86pc/boot_archive
```

- b. Sélectionnez l'entrée kernel de l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide des touches de direction.
- c. Pour modifier l'entrée d'initialisation, tapez e.
L'entrée kernel s'affiche dans un éditeur.
- ```
grub edit>kernel /boot/multiboot
```
- d. Tapez -s et appuyez sur Entrée.  
L'exemple suivant affiche la position de l'option -s.
- ```
grub edit>kernel /boot/multiboot -s
```
- e. Pour démarrer le processus d'initialisation en mode utilisateur unique, tapez b.
5. Si nécessaire, contrôlez l'intégrité du système de fichiers racine (/) pour la restauration de l'environnement d'initialisation.
- ```
fsck point_montage
```
- point\_montage* Un système de fichiers racine (/) connu et fiable.
6. Montez la tranche racine de l'environnement d'initialisation original sur un répertoire de votre choix (de type /mnt) :
- ```
# mount nom_périphérique /mnt
```
- nom_périphérique* Indique l'emplacement du système de fichiers racine (/) sur le lecteur de disque de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez restaurer. Le nom du périphérique est entré sous la forme /dev/dsk/cw txdy sz.
7. À partir de la tranche racine de l'environnement d'initialisation actif, entrez :
- ```
/mnt/sbin/luactivate
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
```
- luactivate active l'environnement d'initialisation activé précédemment et indique les résultats.
8. Démontez /mnt.
- ```
# umount device_name
```
- nom_périphérique* Indique l'emplacement du système de fichiers racine (/) sur le lecteur de disque de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez restaurer. Le nom du périphérique est entré sous la forme /dev/dsk/cw txdy sz.
9. Réinitialisez le système
- ```
init 6
```

L'environnement d'initialisation activé précédemment redevient l'environnement d'initialisation actif.

## ▼ x86 : Pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine malgré l'activation d'un nouvel environnement d'initialisation

- Si vous disposez de Solaris 10 1/06 ou d'une version ultérieure, n'utilisez pas cette procédure. Reportez-vous à la section "x86 : To Fall Back Despite Successful New Boot Environment Activation With the GRUB Menu" à la page 208.
- Pour Solaris 10 3/05, procédez comme suit si vous avez activé votre nouvel environnement d'initialisation, mais que les résultats ne sont pas concluants.

### Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

### 2. Type :

```
/sbin/luactivate nom_BE
```

*nom\_BE* Indique le nom de l'environnement d'initialisation qui sera activé.

### 3. Réinitialisez le système

```
init 6
```

L'environnement d'initialisation activé précédemment redevient l'environnement d'initialisation actif.

## ▼ x86 : restauration en cas d'environnements d'initialisation résidant sur des disques distincts

- Si vous disposez de Solaris 10 1/06 ou d'une version ultérieure, n'utilisez pas cette procédure. Reportez-vous à la rubrique "x86 : Pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB" à la page 209.
- Pour Solaris 10 3/05, si les systèmes de fichiers racine (/) des environnements d'initialisation se trouvent sur des disques physiques différents, procédez comme suit pour restaurer l'environnement d'initialisation original.

- Étapes**
1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.
  2. **Réinitialisez votre système et entrez dans les menus appropriés du BIOS.**
    - Si vous utilisez des périphériques d’initialisation SCSI, consultez la documentation accompagnant votre contrôleur SCSI pour connaître la procédure d’entrée dans le BIOS SCSI.
    - Si la maintenance de vos périphériques d’initialisation s’effectue dans le BIOS du système, consultez la documentation correspondante afin de connaître la procédure d’entrée dans le BIOS.
  3. **Respectez les directives données dans la documentation du BIOS de votre système pour restaurer le périphérique d’initialisation de votre environnement d’initialisation d’origine, s’il ne s’agit pas du même.**
  4. **Enregistrez les changements effectués dans le BIOS.**
  5. **Quittez le BIOS pour amorcer le processus d’initialisation.**
  6. **Entrez `b -s` pour initialiser la machine en mode mono-utilisateur.**
  7. **Type :**  
`# /sbin/luactivate`
  8. **Réinitialisez le système**  
`# init 6`

## ▼ x86 : restauration en cas d’environnements d’initialisation résidant sur un même disque

- Si vous disposez de Solaris 10 1/06 ou d’une version ultérieure, n’utilisez pas cette procédure. Reportez-vous à la rubrique “x86 : Pour restaurer le système après l’échec de l’activation d’un environnement d’initialisation à l’aide du menu GRUB” à la page 209
- Pour Solaris 10 3/05, si les systèmes de fichiers racine (/) `root` se trouvent sur le même disque physique, procédez comme suit pour restaurer l’environnement d’initialisation original. Vous devez monter la tranche `root` (/) à partir du dernier environnement d’initialisation actif. Exécutez ensuite la commande `luactivate`, rendant la restauration effective. À la réinitialisation, le dernier environnement d’initialisation actif fonctionne de nouveau.

**Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.

**2. Décidez comment vous souhaitez initialiser votre système.**

- Si vous démarrez à partir du DVD du système d’exploitation Solaris ou du CD-ROM Logiciel Solaris - 1, insérez le disque. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l’initialisation à partir d’un DVD ou d’un CD.
- Si vous choisissez une initialisation à partir du réseau, utilisez l’initialisation réseau PXE (Pre-boot eXecution Environment). Votre système doit prendre en charge PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l’outil de configuration du BIOS de votre système ou l’outil de configuration de l’adaptateur de votre réseau.
- Si vous choisissez l’initialisation à partir d’une disquette, insérez la Disquette de l’Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 dans l’unité de disquette de votre système.

---

**x86 uniquement** – Vous pouvez copier le logiciel Assistant de configuration des périphériques sur une disquette depuis le DVD du système d’exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou le Logiciel Solaris pour plates-formes x86 - 2 CD en utilisant la procédure décrite dans la rubrique “x86 : (Facultatif) mise à jour de la disquette d’initialisation avant l’activation de l’environnement d’initialisation” à la page 195.

---

Suivez les instructions à l’écran jusqu’à ce que le menu des paramètres d’initialisation actuels s’affiche.

**3. Entrez `b -s` pour initialiser la machine en mode mono-utilisateur.**

**4. Si nécessaire, contrôlez l’intégrité du système de fichiers racine (/) pour la restauration de l’environnement d’initialisation.**

```
fsck point_montage
```

*point\_montage* Un système de fichiers racine (/) connu et fiable.

**5. Mount the active boot environment root slice to some directory (such as /mnt):**

```
mount nom_périphérique /mnt
```

*nom\_périphérique* Indique l’emplacement du système de fichiers racine (/) sur le lecteur de disque de l’environnement d’initialisation que vous souhaitez restaurer. Le nom du périphérique est entré sous la forme `/dev/dsk/cw txdy sz`.



**6. À partir de la tranche racine de l'environnement d'initialisation actif, entrez :**

```
/mnt/sbin/luactivate
```

luactivate active l'environnement d'initialisation activé précédemment et indique les résultats.

**7. Démontez /mnt/sbin.**

```
umount device_name
```

*nom\_périphérique* Indique l'emplacement du système de fichiers racine (/) sur le lecteur de disque de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez restaurer. Le nom du périphérique est entré sous la forme /dev/dsk/cw txdy sz.

**8. Réinitialisez le système**

```
init 6
```

L'environnement d'initialisation activé précédemment redevient l'environnement d'initialisation actif.



## Maintenance des environnements d'initialisation de Solaris Live Upgrade – Tâches

---

Ce chapitre vous explique comment tenir à jour le système de fichiers d'un environnement d'initialisation, comment supprimer un environnement d'initialisation et d'autres tâches de maintenance similaires. Ce chapitre se compose des sections suivantes :

- "Opérations de maintenance de Solaris Live Upgrade " à la page 220
- "Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation " à la page 221
- "Mise à jour d'un environnement d'initialisation préconfiguré " à la page 223
- "Annulation d'une création, mise à niveau ou copie programmée" à la page 225
- "Comparaison d'environnements d'initialisation" à la page 226
- "Suppression d'un environnement d'initialisation inactif" à la page 228
- "Affichage du nom de l'environnement d'initialisation actif " à la page 230
- "Changement de nom d'un environnement d'initialisation" à la page 231
- "Ajout ou modification d'une description associée au nom de l'environnement d'initialisation" à la page 233
- "Affichage de la configuration d'un environnement d'initialisation " à la page 237

# Opérations de maintenance de Solaris Live Upgrade

**TABLEAU 11-1** Opérations de maintenance de Solaris Live Upgrade

| Tâche                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Instructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Facultatif) Afficher l'état                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voir l'état d'un environnement d'initialisation : actif, en cours d'activation, programmé pour être activé, ou en cours de comparaison</li> <li>■ Comparer des environnements d'initialisation actifs et inactifs</li> <li>■ Afficher le nom de l'environnement d'initialisation actif</li> <li>■ Voir les configurations d'un environnement d'initialisation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation " à la page 221</li> <li>■ "Comparaison d'environnements d'initialisation" à la page 226</li> <li>■ "Affichage du nom de l'environnement d'initialisation actif " à la page 230</li> <li>■ "Affichage de la configuration d'un environnement d'initialisation " à la page 237</li> </ul>                          |
| (Facultatif) Mettre à jour un environnement d'initialisation inactif | Copier des systèmes de fichiers à partir de l'environnement d'initialisation sans modifier la configuration des systèmes de fichiers                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Mise à jour d'un environnement d'initialisation préconfiguré " à la page 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Facultatif) Autres tâches                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Supprimer un environnement d'initialisation.</li> <li>■ Renommer un environnement d'initialisation</li> <li>■ Ajouter ou modifier une description associée à un nom d'environnement d'initialisation</li> <li>■ Annuler des tâches programmées</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Suppression d'un environnement d'initialisation inactif" à la page 228</li> <li>■ "Changement de nom d'un environnement d'initialisation" à la page 231</li> <li>■ "Ajout ou modification d'une description associée au nom de l'environnement d'initialisation" à la page 233</li> <li>■ "Annulation d'une création, mise à niveau ou copie programmée" à la page 225</li> </ul> |

---

## Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation

Utilisez le menu Status ou la commande `lustatus` pour afficher les informations relatives à l'environnement d'initialisation. Si vous ne précisez aucun environnement en particulier, vous obtenez les informations d'état de l'ensemble des environnements d'initialisation du système.

Vous trouverez ci-dessous la liste des informations affichées pour chaque environnement d'initialisation.

- **Name** : nom de chaque environnement d'initialisation.
- **Complete** : indique qu'aucune opération de copie ou de création n'est en cours et que l'environnement d'initialisation peut être lancé. Un environnement d'initialisation n'est pas complet tant qu'il reste une activité en cours ou en cas d'échec d'une opération de création ou de mise à niveau. Un environnement d'initialisation est considéré comme incomplet si, par exemple, une copie de cet environnement est en cours ou programmée.
- **Active** : indique si l'environnement d'initialisation sélectionné est actif ou non.
- **ActiveOnReboot** : indique si l'environnement d'initialisation sélectionné doit être activé ou non au prochain redémarrage du système.
- **CopyStatus** : indique si la création ou la copie d'un environnement d'initialisation est programmée, active ou en cours de mise à niveau. L'état SCHEDULED vous empêche d'effectuer des opérations de mise à niveau, de renommage ou de copie en direct.

### ▼ Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)

- Étape** ● **Sélectionnez Status dans le menu principal.**

Un tableau similaire à celui-ci apparaît :

| boot environment<br>Name | Is<br>Complete | Active<br>Now | Active<br>OnReboot | Can<br>Delete | Copy<br>Status |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| -----                    |                |               |                    |               |                |
| disk_a_S9                | yes            | yes           | yes                | no            | -              |
| disk_b_S10database       | yes            | no            | no                 | yes           | COPYING        |
| disk_b_S9a               | no             | no            | no                 | yes           | -              |

---

**Remarque** – Dans cet exemple, vous ne pouviez pas effectuer les opérations suivantes : copie, attribution d'un nouveau nom ou mise à niveau sur `disk_b_S9a`, car il est incomplet, ni sur `disk_b_S10database`, car une opération de mise à niveau dynamique est en cours.

---

## ▼ Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation (interface de ligne de commande)

- Étapes**
1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Type :**

```
lustatus nom_BE
```

`nom_BE` Nom de l'environnement d'initialisation inactif dont vous souhaitez connaître l'état. Si vous n'indiquez aucun `nom_BE`, `lustatus` affiche l'état de tous les environnements d'initialisation du système.

Cet exemple illustre l'affichage d'état de tous les environnements d'initialisation.

```
lustatus
boot environment Is Active Active Can Copy
Name Complete Now OnReboot Delete Status

disk_a_S9 yes yes yes no -
disk_b_S10database yes no no yes COPYING
disk_b_S9a no no no yes -
```

---

**Remarque** – Vous ne pouviez pas effectuer les opérations suivantes : copie, attribution d'un nouveau nom ou mise à niveau sur `disk_b_S9a`, car il est incomplet, ni sur `disk_b_S10database`, car une opération de mise à niveau dynamique est en cours.

---

---

## Mise à jour d'un environnement d'initialisation préconfiguré

Vous pouvez mettre à jour le contenu d'un environnement d'initialisation préconfiguré à l'aide du menu Copy ou de la commande `lumake`. Les systèmes de fichiers de l'environnement d'initialisation (source) sont copiés vers l'environnement d'initialisation cible, et remplacent les données de l'environnement cible. Pour que vous puissiez copier des fichiers à partir d'un environnement d'initialisation, ce dernier doit être dans l'état "complete". Reportez-vous à la rubrique "[Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation](#)" à la page 221 pour savoir comment déterminer l'état d'un environnement d'initialisation.

Vous pouvez programmer une copie pour différer son exécution. Vous ne pouvez programmer qu'une seule tâche à la fois. Pour annuler une copie programmée, reportez-vous à la rubrique "[Annulation d'une création, mise à niveau ou copie programmée](#)" à la page 225.

### ▼ Mise à jour d'un environnement d'initialisation préconfiguré (Interface utilisateur en mode caractère)

- Étapes**
1. Sélectionnez Copy dans le menu principal.
  2. Entrez le nom de l'environnement d'initialisation inactif que vous souhaitez mettre à jour :  

```
Name of Target Boot Environment: solaris8
```
  3. Poursuivez ou programmez la copie pour qu'elle s'exécute ultérieurement.
    - Pour poursuivre, appuyez sur Entrée.  
L'environnement d'initialisation inactif est mis à jour.
    - Pour différer la copie, entrez `y`, indiquez une heure (à l'aide de la commande `at`) ainsi que l'adresse e-mail à laquelle faire parvenir les résultats :  

```
Do you want to schedule the copy? y
Enter the time in 'at' format to schedule copy: 8:15 PM
Enter the address to which the copy log should be mailed:
someone@anywhere.com
```

Pour de plus amples informations sur les formats d'heure, reportez-vous à la page de manuel `at(1)`.

L'environnement d'initialisation inactif est mis à jour.

Pour annuler une copie programmée, reportez-vous à la rubrique "Annulation d'une création, mise à niveau ou copie programmée" à la page 225.

## ▼ Mise à jour d'un environnement d'initialisation préconfiguré (interface de ligne de commande)

Cette procédure copie les fichiers sources sur un environnement d'initialisation créé au préalable, à la place des fichiers obsolètes de ce dernier.

### Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

### 2. Type :

```
lumake -n nom_BE [-s source_BE] [-t heure] [-m adresse_email]
```

- |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -n <i>nom_BE</i>        | Indique le nom de l'environnement d'initialisation dont les systèmes de fichiers vont être remplacés.                                                                                                                                                                                                            |
| -s <i>BE_source</i>     | (Facultatif) Indique le nom de l'environnement d'initialisation source dont les systèmes de fichiers doivent être copiés sur l'environnement d'initialisation cible. Si vous oubliez de renseigner cette option, <code>lumake</code> utilise comme environnement source l'environnement d'initialisation actuel. |
| -t <i>temps</i>         | (Facultatif) Programmez une tâche pour copier des systèmes de fichiers sur un environnement d'initialisation sélectionné, à une heure précise. L'heure est donnée au format indiqué par la page de manuel <code>at(1)</code> .                                                                                   |
| -m <i>adresse_email</i> | (Facultatif) Les résultats de la commande <code>lumake</code> sont envoyés à l'adresse indiquée, une fois l'opération achevée. L'option <code>adresse_email</code> n'est pas cochée. Vous ne pouvez l'utiliser que conjointement avec <code>-t</code> .                                                          |



### Exemple 11-1 Mise à jour d'un environnement d'initialisation préconfiguré (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, les systèmes de fichiers de `first_disk` sont copiés sur `second_disk`. Une fois l'opération terminée, un e-mail est envoyé à Joe à l'adresse `anywhere.com`.

```
lumake -n second_disk -s first_disk -m joe@anywhere.com
```

Les fichiers `first_disk` sont copiés sur `second_disk` et un message électronique est envoyé pour notification. Pour annuler une copie programmée, reportez-vous à la rubrique ["Annulation d'une création, mise à niveau ou copie programmée"](#) à la page 225.

---

## Annulation d'une création, mise à niveau ou copie programmée

Vous pouvez annuler une tâche, telle que la création, la mise à niveau ou la copie d'un environnement d'initialisation, juste avant l'heure programmée de son exécution. Pour programmer l'heure d'exécution d'une tâche, il suffit de sélectionner le menu `Create a Boot Environment`, `Upgrade a Boot Environment` ou `Copy a Boot Environment` menus dans l'interface graphique utilisateur. Dans l'interface de ligne de commande, la programmation de tâches passe par la commande `lumake`. À tout moment, un seul travail peut être programmé sur le système.

### ▼ Annulation d'une création, d'une mise à niveau ou d'une copie programmée (Interface utilisateur en mode caractère)

- Étapes**
1. Sélectionnez `Cancel` dans le menu principal.
  2. Pour afficher la liste des environnements d'initialisation qu'il est possible d'annuler, appuyez sur `F2`.
  3. Sélectionnez l'environnement d'initialisation que vous souhaitez annuler.  
La tâche ne s'exécutera pas à l'heure initialement programmée.

## ▼ Annulation d' une création, d'une mise à niveau ou d'une copie programmée (interface de ligne de commande)

- Étapes**
1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.
  2. **Type :**  
`# lucancel`  
La tâche ne s'exécutera pas à l'heure initialement programmée.

---

## Comparaison d'environnements d'initialisation

Vous pouvez utiliser le menu Compare ou la commande `lucompare` pour connaître les différences entre l'environnement d'initialisation actif et les autres environnements d'initialisation. Pour que vous puissiez effectuer une comparaison, il faut que l'environnement d'initialisation inactif soit à l'état Complete et qu'il ne fasse l'objet d'aucune copie programmée. Reportez-vous à la rubrique "[Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation](#)" à la page 221.

L'environnement d'initialisation indiqué ne peut comporter aucune partition ayant été montée à l'aide des commandes `lumount` ou `mount`.

## ▼ Comparaison d'environnements d'initialisation (Interface utilisateur en mode caractère)

- Étapes**
1. **Sélectionnez Compare dans le menu principal.**
  2. **Sélectionnez l'option Compare to Original ou Compare to an Active Boot Environment.**
  3. **Appuyez sur F3.**

**4. Indiquez l'environnement d'initialisation original (actif), l'environnement d'initialisation inactif et le chemin d'accès à un fichier :**

```
Name of Parent: solaris8
Name of Child: solaris8-1
Full Pathname of the file to Store Output: /tmp/compare
```

**5. Appuyez sur F3 pour enregistrer le fichier.**

Le menu Compare récapitule les attributs de fichier indiqués ci-dessous.

- Le mode.
- Le nombre de liaisons.
- Le propriétaire.
- Le groupe.
- Checksum : calcule un total de contrôle dès lors que tous les champs précités sont identiques pour le fichier de l'environnement d'initialisation indiqué et son homologue de l'environnement d'initialisation actif. Si le total de contrôle diffère bien que tout le reste corresponde, le total de contrôle est joint aux entrées des fichiers comparés.
- La taille.
- L'existence de fichiers dans un seul environnement d'initialisation.

**6. Appuyez sur F3 pour revenir au menu Compare.**

## ▼ Comparaison d'environnements d'initialisation (interface de ligne de commande)

**Étapes 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

**2. Type :**

```
/usr/sbin/lucompare -i fichier_entrée (or) -t -o fichier_sortie nom_BE
```

**-i fichier\_entrée** Compare les fichiers répertoriés dans *fichier\_entrée*. Le nom des fichiers à comparer doit être absolu. Si l'entrée du fichier est un répertoire, la comparaison porte sur le répertoire. Utilisez cette option ou **-t**, mais pas les deux.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-t</code>                | Compare uniquement des fichiers non binaires. La commande <code>file (1)</code> est utilisée sur chaque fichier afin de déterminer si le fichier est un fichier texte. Utilisez cette option ou <code>-i</code> , mais pas les deux. |
| <code>-o fichier_sortie</code> | Redirige la liste des différences détectées vers <code>fichier_sortie</code> .                                                                                                                                                       |
| <code>nom_BE</code>            | Indique le nom de l'environnement d'initialisation comparé à l'environnement d'initialisation actif.                                                                                                                                 |

### Exemple 11–2 Comparaison d'environnements d'initialisation (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation de `first_disk` (source) est comparé à celui de `second_disk`. Les résultats sont regroupés dans un fichier.

```
/usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
```

---

## Suppression d'un environnement d'initialisation inactif

Utilisez le menu `Delete` ou la commande `ludelete` pour supprimer un environnement d'initialisation. Notez les restrictions suivantes.

- Vous ne pouvez pas supprimer l'environnement d'initialisation actif ou celui devant être activé au cours de la prochaine réinitialisation.
- L'environnement d'initialisation que vous souhaitez supprimer doit être complet. Un environnement d'initialisation complet ne participe à aucune opération qui aura une incidence sur son état. Consultez la rubrique "[Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation](#)" à la page 221 pour déterminer l'état d'un environnement d'initialisation.
- Vous ne pouvez pas supprimer un environnement d'initialisation dont certains systèmes de fichiers sont montés avec `lumount`.
- **x86 seulement : Depuis Solaris 10 1/06**, il n'est plus possible de supprimer l'environnement d'initialisation comportant le menu GRUB actif. Utilisez la commande `lumake` ou la commande `luupgrade` pour utiliser l'environnement d'initialisation à nouveau. Pour déterminer l'environnement d'initialisation qui contient le menu GRUB actif, reportez-vous à la rubrique "[x86 : Localisation du fichier menu.lst du menu GRUB \(Tâches\)](#)" à la page 79.

## ▼ Suppression d'un environnement d'initialisation inactif (Interface utilisateur en mode caractère)

- Étapes**
1. Sélectionnez *Delete* dans le menu principal.
  2. Entrez le nom de l'environnement d'initialisation inactif que vous souhaitez supprimer :

```
Name of boot environment: solaris8
```

L'environnement d'initialisation inactif est supprimé.

## ▼ Suppression d'un environnement d'initialisation inactif (interface de ligne de commande)

- Étapes**
1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Type :**

```
ludelete nom_BE
```

*nom\_BE* Indique le nom de l'environnement d'initialisation inactif à supprimer

### **Exemple 11-3** Suppression d'un environnement d'initialisation inactif (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, c'est l'environnement d'initialisation `second_disk` qui est supprimé.

```
ludelete second_disk
```

---

## Affichage du nom de l'environnement d'initialisation actif

Utilisez le menu `Current` ou la commande `lucurr` pour afficher le nom de l'environnement d'initialisation en cours d'exécution. Si aucun environnement d'initialisation n'est configuré sur le système, un message indiquant qu'aucun environnement d'initialisation n'est défini s'affiche. Il faut savoir que `lucurr` donne uniquement le nom de l'environnement d'initialisation actif et non celui qui sera activé au prochain redémarrage. Reportez-vous à la rubrique "[Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation](#)" à la page 221 pour savoir comment déterminer l'état d'un environnement d'initialisation.

### ▼ Affichage du nom de l'environnement d'initialisation actif (Interface utilisateur en mode caractère)

**Étape** ● Sélectionnez `Current` dans le menu principal.

Le nom de l'environnement d'initialisation actif s'affiche ou le message "No Boot Environments are defined".

### ▼ Affichage du nom de l'environnement d'initialisation actif (interface de ligne de commande)

**Étape** ● Type :

```
/usr/sbin/lucurr
```

**Exemple 11-4** Affichage du nom de l'environnement d'initialisation actif (interface de ligne de commande)

Cet exemple donne le nom de l'environnement d'initialisation actif.

```
/usr/sbin/lucurr
solaris8
```

---

## Changement de nom d'un environnement d'initialisation

L'attribution d'un nouveau nom à un environnement d'initialisation est souvent utile lorsque vous mettez à niveau l'environnement d'initialisation d'une version de Solaris à une autre. Par exemple, si vous mettez à niveau un système d'exploitation, vous pouvez renommer l'environnement d'initialisation `solaris8` en `solaris10`.

Pour renommer un environnement d'initialisation inactif, utilisez le menu `Rename` ou la commande `lurename`.

---

**x86 uniquement** – Depuis Solaris 10 1/06, le menu GRUB est automatiquement mis à jour lorsque vous utilisez le menu `Rename` ou la commande `lurename`. Le menu GRUB mis à jour affiche le nom de l'environnement d'initialisation dans la liste des entrées d'initialisation. Pour plus d'informations sur le menu GRUB, reportez-vous à la rubrique "[x86 : Activation d'un environnement d'initialisation avec le menu GRUB](#)" à la page 125.

Pour déterminer l'emplacement du fichier `menu.lst` du menu GRUB, reportez-vous à la section "[x86 : Localisation du fichier menu.lst du menu GRUB \(Tâches\)](#)" à la page 79.

---

**TABLEAU 11-2** Restrictions concernant l'attribution d'un nom à un environnement d'initialisation

| Limite                                                                                                                                                         | Instructions                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le nom ne doit pas dépasser 30 caractères.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| Le nom ne peut comporter que des caractères alphanumériques et les caractères ASCII qui ne sont pas propres à la shell UNIX.                                   | Reportez-vous à la rubrique "Quoting" de <code>sh(1)</code> .                                                                                                                                            |
| Le nom ne doit comporter que des caractères 8 bits codés sur un octet.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
| Le nom doit être unique sur le système.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| Pour que vous puissiez le renommer, l'environnement d'initialisation doit être à l'état "Complete".                                                            | Reportez-vous à la rubrique " <a href="#">Affichage de l'état de tous les environnements d'initialisation</a> " à la page 221 pour savoir comment déterminer l'état d'un environnement d'initialisation. |
| Vous ne pouvez pas renommer un environnement d'initialisation dont certains systèmes de fichiers sont montés avec <code>lumount</code> ou <code>mount</code> . |                                                                                                                                                                                                          |

## ▼ Renommage d'un environnement d'initialisation inactif (Interface utilisateur en mode caractère)

- Étapes**
1. Sélectionnez Rename dans le menu principal.
  2. Indiquez l'environnement d'initialisation que vous souhaitez renommer, puis le nouveau nom.
  3. Appuyez sur F3 pour enregistrer les modifications.

## ▼ Renommage d'un environnement d'initialisation inactif (interface de ligne de commande)

- Étapes**
1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Type :**

```
lurename -e nom_BE -n nouveau_nom
```

-e *nom\_BE*           Indique le nom de l'environnement d'initialisation inactif à renommer.

-n *nouveau\_nom*    Indique le nouveau nom de l'environnement d'initialisation inactif.

Dans cet exemple, *second\_disk* est renommé en *third\_disk*.

```
lurename -e second_disk -n third_disk
```



---

## Ajout ou modification d'une description associée au nom de l'environnement d'initialisation

Vous pouvez associer une description à un nom d'environnement d'association. La description ne remplace jamais le nom. Même si les noms d'environnements d'initialisation sont limités en longueur et en caractères, la description peut être de longueur et de contenu quelconques. Ce peut être un simple texte, ou une entité plus complexe, par exemple un fichier *gif*. Vous pouvez recréer cette description aux moments suivants :

- lors de la création d'un environnement d'initialisation avec la commande `lucreate` et l'option `-A` ;
- Après création de l'environnement d'initialisation à l'aide de la commande `ludesc`.

---

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'option `-A` avec la commande `lucreate`

["Création d'un nouvel environnement d'initialisation \(interface de ligne de commande\)"](#) à la page 141

Pour de plus amples informations sur la création d'une description après avoir créé l'environnement d'initialisation

`ludesc(1M)`

---

### ▼ Ajout ou modification d'une description pour un nom d'environnement d'initialisation avec un texte

**Étapes** 1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Type :**

```
/usr/sbin/ludesc -n nom_BE 'description_BE'
```

`-n nom_BE 'description_BE'` Spécifie le nom de l'environnement d'initialisation et la nouvelle description à associer à ce nom

**Exemple 11–5** Ajout d’une description au nom de l’environnement d’initialisation avec un texte

Dans cet exemple, la description est ajoutée à l’environnement d’initialisation dont le nom est `second_disk`. La description est un texte entre guillemets simples.

```
/usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 10 test build'
```

▼ **Ajout ou modification d’une description pour un nom d’environnement d’initialisation avec un fichier**

**Étapes** 1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Type :**

```
/usr/sbin/ludesc -n nom_BE -f nom_BE
```

`-n nom_BE` Spécifie le nom de l’environnement d’initialisation

`nom_fichier` Indique le fichier à associer au nom de l’environnement d’initialisation

**Exemple 11–6** Ajout d’une description à un nom d’environnement d’initialisation au moyen d’un fichier

Dans cet exemple, la description est ajoutée à l’environnement d’initialisation dont le nom est `second_disk`. La description se trouve dans le fichier `gif`.

```
/usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
```

## ▼ Définition du nom de l’environnement d’initialisation à partir d’une description sous forme de texte

La commande suivante renvoie le nom de l’environnement d’initialisation associé à la description spécifiée.

- Étapes**
1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.
  2. **Type :**  

```
/usr/sbin/ludesc -A 'description_BE'
```

```
-A 'description_BE'
```

 Indique la description à associer au nom de l’environnement d’initialisation.

### Exemple 11–7 Définition du nom de l’environnement d’initialisation à partir d’une description

Dans cet exemple, le nom de l’environnement d’initialisation, `second_disk`, est défini au moyen de l’option `-A` avec la description.

```
/usr/sbin/ludesc -A 'Solaris 10 test build'
second_disk
```

## ▼ Définition du nom de l’environnement d’initialisation à partir d’une description sous forme de fichier

La commande suivante affiche le nom de l’environnement d’initialisation associé à un fichier. Le fichier contient la description de l’environnement d’initialisation.

- Étapes**
1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” du *System Administration Guide: Security Services*.
  2. **Type :**  

```
/usr/sbin/ludesc -f nom_fichier
```

`-f nom_fichier` Indique le nom du fichier contenant la description de l'environnement d'initialisation.

**Exemple 11–8** Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'une description sous forme de fichier

Dans cet exemple, le nom de l'environnement d'initialisation, `second_disk`, est défini par l'option `-f` et le nom du fichier contenant la description.

```
/usr/sbin/ludesc -f rose.gif
second_disk
```

## ▼ Définition du nom de l'environnement d'initialisation à partir d'un nom

Cette procédure affiche la description de l'environnement d'initialisation utilisé dans la commande.

- Étapes**
1. **Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.**  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

2. **Type :**

```
/usr/sbin/ludesc -n nom_BE
```

`-n nom_BE` Spécifie le nom de l'environnement d'initialisation.

**Exemple 11–9** Définition de la description de l'environnement d'initialisation à partir d'un nom

Dans cet exemple, la description est définie au moyen de l'option `-n` avec le nom de l'environnement d'initialisation.

```
/usr/sbin/ludesc -n second_disk
Solaris 10 test build
```

---

## Affichage de la configuration d'un environnement d'initialisation

Vous pouvez utiliser soit le menu List, soit la commande `lufslist` pour afficher la liste des éléments de configuration d'un environnement d'initialisation. La tranche de disque (système de fichiers), le type et la taille du système de fichiers de chaque point de montage des environnements d'initialisation sont indiqués.

### ▼ Affichage de la configuration de chaque environnement d'initialisation inactif (Interface utilisateur en mode caractère)

- Étapes**
1. Sélectionnez List dans le menu principal.
  2. Pour afficher l'état d'un environnement d'initialisation, tapez son nom.

```
Name of Boot Environment: solaris8
```

3. Appuyez sur F3.

Vous obtenez une liste similaire à celle de l'exemple ci-dessous.

| Filesystem        | fstype | size (Mb) | Mounted on |
|-------------------|--------|-----------|------------|
| -----             |        |           |            |
| /dev/dsk/c0t0d0s1 | swap   | 512.11    | -          |
| /dev/dsk/c0t4d0s3 | ufs    | 3738.29   | /          |
| /dev/dsk/c0t4d0s4 | ufs    | 510.24    | /opt       |

4. Appuyez sur F6 pour revenir au menu List.

### ▼ Affichage de la configuration d'un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)

- Étapes**
1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.  
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique "Configuring RBAC (Task Map)" du *System Administration Guide: Security Services*.

## 2. Type :

```
lufslist -n BE_name
```

*nom\_BE* Indique le nom de l'environnement d'initialisation dont vous souhaitez connaître les caractéristiques

Vous obtenez une liste similaire à celle de l'exemple ci-dessous.

| Filesystem        | fstype | size (Mb) | Mounted on |
|-------------------|--------|-----------|------------|
| /dev/dsk/c0t0d0s1 | swap   | 512.11    | -          |
| /dev/dsk/c0t4d0s3 | ufs    | 3738.29   | /          |
| /dev/dsk/c0t4d0s4 | ufs    | 510.24    | /opt       |

---

## Solaris Live Upgrade – Exemples

---

Ce chapitre propose des exemples de création d'environnement d'initialisation, puis de mise à niveau et d'activation de ce nouvel environnement devenant alors le système actif. Ce chapitre se compose des sections suivantes :

- “Exemple de mise à niveau à l'aide de Solaris Live Upgrade (interface de ligne de commande)” à la page 239
- “Exemple de séparation et de mise à niveau d'une face d'un volume RAID-1 (miroir) (interface de ligne de commande)” à la page 246
- “Exemple de migration d'un volume existant vers un volume Solaris Volume Manager RAID-1 (interface de ligne de commande)” à la page 250
- “Exemple de création d'un environnement d'initialisation vide et d'installation d'une archive Solaris Flash (interface de ligne de commande)” à la page 251
- “Exemple de mise à niveau à l'aide de Solaris Live Upgrade (interface en mode caractère)” à la page 253

---

### Exemple de mise à niveau à l'aide de Solaris Live Upgrade (interface de ligne de commande)

Dans cet exemple, un environnement d'initialisation est créé à l'aide de la commande `lucreate` sur un système exécutant Solaris 9. Le nouvel environnement d'initialisation est mis à niveau pour Solaris10 avec la commande `luupgrade`. L'environnement d'initialisation mis à niveau est activé au moyen de la commande `luactivate`. Vous trouverez également un exemple de retour à l'environnement d'initialisation original.

## Pour installer les patches requis

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pour plus d'informations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Attention</b> – Pour fonctionner correctement, Solaris Live Upgrade requiert l'installation d'un ensemble limité de patches pour une version de système d'exploitation spécifique. Avant d'installer ou d'exécuter Solaris Live Upgrade, vous devez installer ces patches.</p> <p><b>x86 uniquement</b> – Si vous utilisez la version 1/06 de Solaris et qu'un ensemble de patches ne soit pas installé, Solaris Live Upgrade échoue et le message d'erreur suivant peut s'afficher. Si tel n'est pas le cas, il se peut que les patches requis ne soient toujours pas installés. Vérifiez que les patches répertoriés dans l'info doc SunSolve ont été installés avant d'installer Solaris Live Upgrade.</p> <pre>ERROR: Cannot find or is not executable: &lt;/sbin/biosdev&gt;. ERROR: One or more patches required by Live Upgrade has not been installed.</pre> <p>Les patches répertoriés dans l'info doc 72099 peuvent être modifiés à tout moment. Ces patches corrigent potentiellement les fautes dans Solaris Live Upgrade ainsi que les fautes dans les composants dont dépend Solaris Live Upgrade. Si vous rencontrez des problèmes avec Solaris Live Upgrade, assurez-vous que vous possédez les patches les plus récents de Solaris Live Upgrade.</p> | <p>Assurez-vous de posséder la liste des derniers patches mis à jour en consultant le site <a href="http://sunsolve.sun.com">http://sunsolve.sun.com</a>. Recherchez l'info doc 72099 sur le site Web SunSolve.</p> <hr/> <p>Pour installer les packages de Solaris Live Upgrade, utilisez la commande <code>pkgadd</code>. Vous pouvez également installer le cluster de patches recommandé de l'environnement d'exécution Java 2. Le cluster de patches est disponible à l'adresse <a href="http://sunsolve.sun.com">http://sunsolve.sun.com</a>.</p> |
| <p>Si vous utilisez le système d'exploitation Solaris 8 ou Solaris 9, vous ne pourrez peut-être pas exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade. Ces versions ne contiennent pas l'ensemble de patches nécessaire à l'exécution de l'environnement d'exécution Java 2. Pour exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade et installer les packages, vous devez disposer du cluster de patches recommandé de l'environnement d'exécution Java 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Procédez comme suit pour installer les patches requis.

Obtenez la liste des patches à partir du site Web SunSolve.

```
patchadd /net/server/export/patches
init 6
```



## Pour installer Solaris Live Upgrade sur l'environnement d'initialisation actif

1. Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris ou le Logiciel Solaris - 2 CD.
2. Suivez la procédure correspondant au média que vous employez.
  - Si vous utilisez le DVD du système d'exploitation Solaris, modifiez le répertoire pour qu'il corresponde au programme d'installation et exécutez ce dernier.

```
cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers
./liveupgrade20
```

L'interface graphique du programme d'installation Solaris apparaît.
  - Si vous utilisez le Logiciel Solaris - 2 CD, exécutez le programme d'installation.

```
% ./installer
```

L'interface graphique du programme d'installation Solaris apparaît.
3. Dans le volet de sélection du type d'installation (Select Type of Install), sélectionnez l'installation personnalisée (Custom).
4. Sur le panneau de sélection locale (Locale Selection), cliquez sur la langue souhaitée.
5. Sélectionnez le logiciel à installer.
  - Pour le DVD, dans le volet de sélection des composants, cliquez sur Next (Suivant) afin d'installer les packages.
  - Pour le CD, dans le panneau de sélection des produits, cliquez sur Default Install for Solaris Live Upgrade, puis cliquez sur les autres produits pour en désactiver la sélection.
6. Suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.

## Pour créer un environnement d'initialisation

L'environnement d'initialisation source reçoit le nom `c0t4d0s0` à l'aide de l'option `-c`. L'attribution d'un nom à l'environnement d'initialisation source n'est requise qu'après création du premier environnement d'initialisation. Pour plus d'informations sur l'attribution de noms à l'aide de l'option `-c`, reportez-vous à la description de la section "Création d'un environnement d'initialisation pour la première fois" [Étape 2](#).

Le nouvel environnement d'initialisation porte le nom `c0t15d0s0`. L'option `-A` crée une description associée au nom de l'environnement d'initialisation.

Le système de fichiers racine (/) est copié dans le nouvel environnement d'initialisation et au lieu de partager la tranche de swap de l'environnement d'initialisation source, une nouvelle tranche de swap est créée.

```
lucreate -A 'BE_description' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs\
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0
```

## Mise à niveau de l'environnement d'initialisation inactif

L'environnement d'initialisation inactif reçoit le nom `c0t15d0s0`. L'image du système d'exploitation à utiliser pour la mise à niveau provient du réseau.

```
luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins-svr/export/Solaris_10 \
combined.solaris_wos
```

## Pour vérifier le caractère initialisable de l'environnement d'initialisation

La commande `lustatus` indique si la création de l'environnement d'initialisation est achevée et si l'environnement peut être initialisé.

```
lustatus
boot environment Is Active Active Can Copy
Name Complete Now OnReboot Delete Status

c0t4d0s0 yes yes yes no -
c0t15d0s0 yes no no yes -
```

## Pour activer l'environnement d'initialisation inactif

L'environnement d'initialisation `c0t15d0s0` est rendu initialisable par la commande `luactivate`. Le système est ensuite réinitialisé et `c0t15d0s0` devient l'environnement d'initialisation actif. L'environnement d'initialisation `c0t4d0s0` est désormais inactif.

```
luactivate c0t15d0s0
init 6
```

## (Facultatif) Pour revenir à l'environnement d'initialisation source

En fonction de l'état de l'activation de votre nouvel environnement d'initialisation, il existe les procédures de retour suivantes :

- Pour les systèmes SPARC :
  - L'activation est réussie, mais vous voulez revenir à l'environnement d'initialisation original. Reportez-vous à l' [Exemple 12-1](#).
  - L'activation a échoué et vous pouvez revenir à l'environnement d'initialisation original. Reportez-vous à l' [Exemple 12-2](#).

- L'activation a échoué et vous devez revenir à l'environnement d'initialisation original au moyen d'un support ou d'une image d'installation réseau. Reportez-vous à l' [Exemple 12-3](#).
- Pour les systèmes x86, **depuis Solaris 10 1/06** et si vous utilisez que le menu GRUB :
  - L'activation échoue, le menu GRUB s'affiche correctement, mais le nouvel environnement d'initialisation ne peut être initialisé. Reportez-vous à l' [Exemple 12-4](#)
  - L'activation échoue et le menu GRUB ne s'affiche pas. Reportez-vous à l' [Exemple 12-5](#).

**EXEMPLE 12-1** SPARC : Retour malgré la réussite de la création de l'environnement d'initialisation

Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation original (c0t4d0s0) est réinstitué comme environnement d'initialisation actif, malgré la réussite de son activation. Le nom du périphérique est `first_disk`.

```
/sbin/luactivate first_disk
init 6
```

**EXEMPLE 12-2** SPARC : retour à partir de l'échec de l'activation de l'environnement d'initialisation

Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. Revenez à l'invite OK avant de procéder à une initialisation à partir de l'environnement d'initialisation d'origine c0t4d0s0 en mode monutilisateur.

```
OK boot net -s
/sbin/luactivate first_disk
```

Souhaitez-vous effectuer un rétablissement afin d'activer l'environnement d'initialisation c0t4d0s0 (oui ou non) ? **yes**

```
init 6
```

L'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, devient environnement d'initialisation actif.

**EXEMPLE 12-3** SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau

Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. Vous ne pouvez pas initialiser à partir de l'environnement d'initialisation original, et vous devez utiliser un support ou une image d'installation réseau. Le périphérique est `/dev/dsk/c0t4d0s0`. L'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, devient l'environnement d'initialisation actif.

```
OK boot net -s
fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
```

**EXEMPLE 12-3** SPARC : restauration de l'environnement d'initialisation d'origine à partir d'un DVD, d'un CD ou d'une image de l'installation réseau (Suite)

```
/mnt/sbin/luactivate
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
umount /mnt
init 6
```

**EXEMPLE 12-4** x86 : Pour revenir à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du menu GRUB

Depuis **Solaris 10 1/06**, l'exemple suivant décrit comment revenir à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du menu GRUB.

Dans cet exemple, le menu GRUB s'affiche correctement mais le nouvel environnement d'initialisation ne peut pas être initialisé. Pour permettre une nouvelle tentative, l'environnement d'initialisation est initialisé en mode utilisateur unique.

1. Réinitialisez le système pour afficher le menu GRUB.

```
init 6
```

Le menu GRUB menu s'affiche.

```
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
+-----+
|Solaris
|Solaris failsafe
|second_disk
|second_disk failsafe
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
booting, or 'c' for a command-line.
```

2. Dans le menu GRUB, sélectionnez l'environnement d'initialisation d'origine. L'environnement d'initialisation doit avoir été créé à l'aide du logiciel GRUB. Un environnement d'initialisation créé avant **Solaris 10 1/06** n'est pas un environnement d'initialisation GRUB. Si vous ne possédez pas d'environnement d'initialisation GRUB initialisable, passez à l'[Exemple 12-5](#).
3. Modifiez le menu GRUB en tapant : **e**.
4. Sélectionnez `kernel /boot/multiboot` à l'aide des touches de direction et tapez **e**. Le menu Edition de GRUB s'affiche.

```
grub edit>kernel /boot/multiboot
```

5. Initialisez en mode utilisateur unique en tapant **-s**.

```
grub edit>kernel /boot/multiboot -s
```

6. Initialisez et montez l'environnement d'initialisation. Ensuite, activez-le.

```
b
fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
```

**EXEMPLE 12-4** x86 : Pour revenir à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du menu GRUB (Suite)

```
/mnt/sbin/luactivate
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
umount /mnt
init 6
```

**EXEMPLE 12-5** x86 : Pour revenir à l'environnement d'initialisation d'origine avec le menu GRUB à l'aide du DVD ou du CD

Depuis Solaris 10 1/06, l'exemple suivant décrit comment revenir à l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide du DVD ou du CD.

Dans cet exemple, le nouvel environnement n'était pas initialisable. De plus, le menu GRUB ne s'affiche pas. Pour permettre une nouvelle tentative, l'environnement d'initialisation est initialisé en mode utilisateur unique.

1. Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou Logiciel Solaris pour plates-formes x86 - 1 CD.
2. Initialisez à partir du DVD ou du CD.

```
init 6
```

Le menu GRUB menu s'affiche.

```
GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
+-----+
|Solaris |
|Solaris failsafe |
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
booting, or 'c' for a command-line.
```

3. Modifiez le menu GRUB en tapant : **e**.
4. Sélectionnez kernel /boot/multiboot à l'aide des touches de direction et tapez **e**. Le menu Edition de GRUB s'affiche.

```
grub edit>kernel /boot/multiboot
```

5. Initialisez en mode utilisateur unique en tapant **-s**.

```
grub edit>kernel /boot/multiboot -s
```

6. Initialisez et montez l'environnement d'initialisation. Ensuite, activez-le et effectuez une réinitialisation.

```
Edit the GRUB menu by typing: e
Select the original boot environment by using the arrow keys.
grub edit>kernel /boot/multiboot -s
b
fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
```

**EXEMPLE 12-5** x86 : Pour revenir à l'environnement d'initialisation d'origine avec le menu GRUB à l'aide du DVD ou du CD (Suite)

```
/mnt/sbin/luactivate
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
umount /mnt
init 6
```

---


## Exemple de séparation et de mise à niveau d'une face d'un volume RAID-1 (miroir) (interface de ligne de commande)

Cet exemple illustre comment exécuter les tâches suivantes :

- créer un volume RAID-1 (miroir) sur un nouvel environnement d'initialisation ;
- diviser le miroir et mettre à niveau une moitié de ce miroir ;
- rattacher l'autre moitié du miroir (concaténation) au nouveau miroir.

Figure 12-1 shows the current boot environment, which contains three physical disks.

D tachment et mise à niveau d'un c t d un volume RAID-1 (Miroir)



**FIGURE 12-1** Séparation et mise à niveau d'un volume RAID-1 (Miroir)

1. Créez un nouvel environnement d'initialisation `second_disk`, qui contient un miroir.

La commande ci-dessous permet de réaliser ces tâches.

- `lucreate` configure un système de fichiers UFS pour le point de montage racine (/). Un miroir, `d10`, est créé. Ce miroir contient le système de fichiers (/) de la racine de l'environnement d'initialisation actuelle, qui est copié dans le miroir `d10`. Toutes les données du miroir `d10` sont écrasées.
- Deux tranches, `c0t1d0s0` et `c0t2d0s0`, sont définies comme sous-miroirs. Ces deux sous-miroirs sont associés au miroir `d10`.

```
lucreate -c first_disk -n second_disk \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach
```

2. Activez l'environnement d'initialisation `second_disk`.

```
/sbin/luactivate second_disk
init 6
```

3. Créez un autre environnement d'initialisation, `third_disk`.

La commande ci-dessous permet de réaliser ces tâches.

- `lucreate` configure un système de fichiers UFS pour le point de montage racine (/). Un miroir, `d20`, est créé.
- La tranche `c0t1d0s0` est supprimée du miroir actuel et ajoutée au miroir `d20`. Les contenus du sous-miroir et le système de fichiers racine (/) sont préservés et aucune copie n'est effectuée.

```
lucreate -n third_disk \
-m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
```

4. Mettez à niveau le nouvel environnement de démarrage, `third_disk`

```
luupgrade -u -n third_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image
```

5. Ajoutez un patch à l'environnement de démarrage mis à niveau.

```
luupgrade -t n third_disk -s /net/patches 222222-01
```

6. Activez l'environnement d'initialisation `third_disk` pour en faire le système en cours de fonctionnement.

```
/sbin/luactivate third_disk
init 6
```

7. Supprimez l'environnement d'initialisation `second_disk`.

```
ludelete second_disk
```

8. Les commandes ci-dessous permettent de réaliser ces tâches :

- supprimer le miroir `d10` ;
- vérifier le numéro de concaténation de `c0t2d0s0` ;
- rattacher la concaténation trouvée par la commande `metastat` au miroir `d20`. La commande `metattach` synchronise la concaténation qui vient d'être rattachée avec celle du miroir `d20`. Toutes les données de la concaténation sont écrasées.

```
metaclear d10
metastat -p | grep c0t2d0s0
dnum 1 1 c0t2d0s0
metattach d20 dnum
```

*num* est le numéro trouvé par la commande `metastat` pour la concaténation

Le nouvel environnement d'initialisation, `third_disk`, a été mis à niveau et est maintenant le système en cours de fonctionnement. Il contient le système de fichiers racine ( / ) mis en miroir.

La [Figure 12-2](#) illustre le processus de séparation d'un miroir et la mise à niveau de ce miroir à l'aide des commandes utilisées dans l'exemple précédent.



## Détachement et mise à niveau d'un côté d'un volume RAID-1 (Miroir) (suite)




FIGURE 12-2 Séparation et mise à niveau d'un volume RAID-1 (Miroir) (suite)

---

## Exemple de migration d'un volume existant vers un volume Solaris Volume Manager RAID-1 (interface de ligne de commande)

Solaris Live Upgrade permet la création d'un environnement d'initialisation sur des volumes RAID-1 (miroirs). Les systèmes de fichiers de l'environnement d'initialisation actif peuvent être :

- un périphérique de stockage physique ;
- un volume RAID-1 contrôlé par Solaris Volume Manager ;
- un volume contrôlé par Veritas VXFSS.

Par contre, la cible du nouvel environnement d'initialisation doit obligatoirement être un volume RAID-1 de Solaris Volume Manager. Par exemple, la tranche désignée pour contenir une copie du système de fichiers racine ( / ) doit être `/dev/vx/dsk/rootvol`. `rootvol` est le volume contenant le système de fichiers racine ( / ).

Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation actuel contient le système de fichiers racine ( / ) sur un volume qui n'est pas un volume de Solaris Volume Manager. Le nouvel environnement d'initialisation est créé avec le système de fichiers racine ( / ) sur le volume RAID-1 `c0t2d0s0` de Solaris Volume Manager. La commande `lucreate` permet de migrer le volume actuel vers un volume Solaris Volume Manager. Le nom du nouvel environnement d'initialisation est `svm_be`. La commande `lustatus` indique si le nouvel environnement d'initialisation est prêt à être activé et réinitialisé. Celui-ci est activé pour devenir le nouvel environnement d'initialisation.

```
lucreate -n svm_be -m /:/dev/md/dsk/d1:mirror,ufs \
-m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach
lustatus
luactivate svm_be
lustatus
init 6
```

---

## Exemple de création d'un environnement d'initialisation vide et d'installation d'une archive Solaris Flash (interface de ligne de commande)

Les procédures suivantes couvrent le processus en trois étapes :

- création de l'environnement d'initialisation vide ;
- installation de l'archive ;
- activation de l'environnement d'initialisation devenant ensuite l'environnement actif du système.

La commande `lucreate` crée un environnement d'initialisation basé sur les systèmes de fichiers dans l'environnement d'initialisation actif. Lorsque vous utilisez la commande `lucreate` avec l'option `-s`, la commande `lucreate` crée rapidement un environnement d'initialisation vide. Les tranches sont réservées aux systèmes de fichiers spécifiés, mais aucun de ces derniers n'est copié. Un nom est attribué à l'environnement d'initialisation, mais celui-ci ne sera véritablement créé qu'après l'installation d'une archive Solaris Flash. Une fois l'archive installée, les systèmes de fichiers sont installés sur les tranches réservées. L'environnement d'initialisation est ensuite activé.


### Pour créer un environnement d'initialisation vide

Au cours de cette première étape, un environnement d'initialisation vide est créé. Les tranches sont réservées aux systèmes de fichiers spécifiés, mais ces derniers ne sont pas copiés depuis l'environnement d'initialisation actif. Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle `second_disk`.

```
lucreate -s - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
-n second_disk
```

L'environnement d'initialisation est prêt à être rempli avec une archive Solaris Flash.

La [Figure 12-3](#) illustre la création d'un environnement d'initialisation vide.



**FIGURE 12-3** Création d'un environnement d'initialisation vide

## Pour installer une archive Solaris Flash sur le nouvel environnement d'initialisation

Au cours de cette deuxième étape, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation `second_disk` créé dans l'exemple précédent, et réside dans le système local. Les versions de système d'exploitation pour les options `-s` et `-a` sont Solaris10. Le nom de l'archive est `Solaris_10.flar`.

```
luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \
-a /net/server/archive/Solaris_10.flar
```

L'environnement d'initialisation est prêt à être activé.

## Pour activer le nouvel environnement d'initialisation

Au cours de cette dernière étape, l'environnement d'initialisation `second_disk` est rendu initialisable à l'aide de la commande `luactivate`. Le système est ensuite réinitialisé et `second_disk` devient l'environnement d'initialisation actif.

```
luactivate second_disk
init 6
```

- Pour obtenir des informations détaillées sur la création d'un environnement d'initialisation vide, reportez-vous à la rubrique "[Création d'un environnement d'initialisation vide depuis une archive Solaris Flash \(interface de ligne de commande\)](#)" à la page 156.
- Pour des informations détaillées sur la création d'une archive Solaris Flash, reportez-vous au Chapitre 3, "[Création d'archives Solaris Flash – Tâches](#)" du *Guide d'installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation*.
- Pour obtenir des informations détaillées sur l'activation d'un environnement d'initialisation ou le rétablissement de l'environnement d'initialisation original, reportez-vous au [Chapitre 10](#).

---

## Exemple de mise à niveau à l'aide de Solaris Live Upgrade (interface en mode caractère)

Dans cet exemple, un environnement d'initialisation est créé sur un système fonctionnant avec Solaris 9. Le nouvel environnement d'initialisation est mis à niveau pour la version Solaris10. Ensuite, le nouvel environnement d'initialisation est activé.

## Pour installer Solaris Live Upgrade sur l'environnement d'initialisation actif

1. Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris ou le Logiciel Solaris - 2 CD.
2. Exécutez le programme d'installation pour le média que vous utilisez.
  - Si vous utilisez le DVD du système d'exploitation Solaris, modifiez les répertoires pour qu'ils correspondent au programme d'installation, et exécutez ce dernier.

```
cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers
./liveupgrade20
```

L'interface graphique du programme d'installation Solaris apparaît.

- Si vous utilisez le Logiciel Solaris - 2 CD, exécutez le programme d'installation.

```
% ./installer
```

L'interface graphique du programme d'installation Solaris apparaît.

3. Dans le volet de sélection du type d'installation (Select Type of Install), sélectionnez l'installation personnalisée (Custom).
4. Sur le panneau de sélection locale (Locale Selection), cliquez sur la langue souhaitée.
5. Sélectionnez le logiciel à installer.
  - Pour le DVD, dans le volet de sélection des composants, cliquez sur Next (Suivant) afin d'installer les packages.
  - Pour le CD, dans le panneau de sélection des produits, cliquez sur Default Install for Solaris Live Upgrade, puis cliquez sur les autres produits pour en désactiver la sélection.
6. Suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.

## Pour installer les patches requis

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pour plus d'informations                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Attention</b> – Pour fonctionner correctement, Solaris Live Upgrade requiert l'installation d'un ensemble limité de patches pour une version de système d'exploitation spécifique. Avant d'installer ou d'exécuter Solaris Live Upgrade, vous devez installer ces patches.</p> <p><b>x86 uniquement</b> – Depuis Solaris 10 1/06, si cet ensemble de patches n'est pas installé, Solaris Live Upgrade échoue et le message d'erreur suivant peut s'afficher. Si tel n'est pas le cas, il se peut que les patches requis ne soient toujours pas installés. Vérifiez que les patches répertoriés dans l'info doc SunSolve ont été installés avant d'installer Solaris Live Upgrade.</p> <pre>ERROR: Cannot find or is not executable: &lt;/sbin/biosdev&gt;. ERROR: One or more patches required by Live Upgrade has not been installed.</pre> <p>Les patches répertoriés dans l'info doc 72099 peuvent être modifiés à tout moment. Ces patches peuvent corriger les bogues de Solaris Live Upgrade ainsi que ceux des composants dont dépend Solaris Live Upgrade. Si vous rencontrez des problèmes avec Solaris Live Upgrade, assurez-vous que vous possédez les patches les plus récents de Solaris Live Upgrade.</p> | <p>Assurez-vous de posséder la liste des derniers patches mis à jour en consultant le site <a href="http://sunsolve.sun.com">http://sunsolve.sun.com</a>. Recherchez le document d'information 72099 sur le site Web SunSolve.</p>                                                                                            |
| <p>Si vous utilisez le système d'exploitation Solaris 8 ou Solaris 9, vous ne pourrez peut-être pas exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade. Ces versions ne contiennent pas l'ensemble de patches nécessaire à l'exécution de l'environnement d'exécution Java 2. Pour exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade et installer les packages, vous devez disposer du cluster de patches recommandé de l'environnement d'exécution Java 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Pour installer les packages de Solaris Live Upgrade, utilisez la commande <code>pkgadd</code>. Vous pouvez également installer le cluster de patches recommandé de l'environnement d'exécution Java 2. Le cluster de patches est disponible à l'adresse <a href="http://sunsolve.sun.com">http://sunsolve.sun.com</a>.</p> |

Procédez comme suit pour installer les patches requis.

Obtenez la liste des patches à partir du site Web SunSolve.

```
patchadd /net/server/export/patches
init 6
```

## Pour créer un environnement d'initialisation

Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation source est nommé `c0t4d0s0`. Le système de fichiers racine (/) est copié dans le nouvel environnement d'initialisation et plutôt que partager la tranche de swap de l'environnement d'initialisation source, une nouvelle tranche de swap est créée.

1. Affichez l'interface utilisateur en mode caractère :

```
/usr/sbin/lu
```

Le menu principal de Solaris Live Upgrade s'affiche.

2. Sélectionnez Create dans le menu principal.

```
Name of Current Boot Environment: c0t4d0s0
Name of New Boot Environment: c0t15d0s0
```

3. Appuyez sur F3.

Le menu Configuration s'affiche.

4. Pour sélectionner une tranche dans le menu Configuration, appuyez sur F2.

Le menu Choices s'affiche.

5. Choisissez la tranche 0 du disque `c0t15d0` pour le système de fichiers racine (/).

6. À partir du menu Configuration, créez une nouvelle tranche de swap sur `c0t15d0` en sélectionnant une tranche de swap à scinder.

7. Pour sélectionner une tranche en vue du swap, appuyez sur F2. Le menu Choices s'affiche.

8. Sélectionnez la tranche 1 du disque `c0t15d0` pour la nouvelle tranche de swap.

9. Appuyez sur F3 pour créer le nouvel environnement d'initialisation.

## Mise à niveau de l'environnement d'initialisation inactif

Le nouvel environnement d'initialisation est alors mis à niveau. La nouvelle version du système d'exploitation utilisée pour la mise à niveau provient d'une image du réseau.

1. Dans le menu principal, sélectionnez Upgrade.

```
Name of New Boot Environment: c0t15d0s0
Package Media: /net/ins3-svr/export/Solaris_10/combined.solaris_wos
```

2. Appuyez sur F3.



## Pour activer l'environnement d'initialisation inactif

L'environnement d'initialisation `c0t15d0s0` est désormais initialisable. Le système est ensuite réinitialisé, et `c0t15d0s0` devient l'environnement d'initialisation actif. L'environnement d'initialisation `c0t4d0s0` est désormais inactif.

1. Dans le menu principal, sélectionnez `Activate`.

```
Name of Boot Environment: c0t15d0s0
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
```

2. Appuyez sur `F3`.
3. Appuyez sur `Entrée`.
4. Type :

```
init 6
```

Si une restauration est nécessaire, utilisez les procédures de ligne de commande indiquées dans l'exemple de la rubrique : “ (Facultatif) Pour revenir à l'environnement d'initialisation source ” à la page 242.



## Solaris Live Upgrade – Références de commandes

---

La liste ci-dessous répertorie les commandes que vous pouvez taper sur la ligne de commande. Solaris Live Upgrade comporte des pages de manuel pour tous les utilitaires de ligne de commande répertoriés.

---

### Options de ligne de commande pour Solaris Live Upgrade

| Tâche                                                                                            | Commande       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Activer un environnement d'initialisation inactif                                                | luactivate(1M) |
| Annuler une copie programmée ou créer une tâche.                                                 | lucancel(1M)   |
| Comparer un environnement d'initialisation actif avec un environnement d'initialisation inactif. | lucompare(1M)  |
| Recopier des systèmes de fichiers pour mettre à jour un environnement d'initialisation inactif.  | lumake(1M)     |
| Créer un environnement d'initialisation.                                                         | lucreate(1M)   |
| Nommer un environnement d'initialisation actif.                                                  | lucurr(1M)     |
| Supprimer un environnement d'initialisation.                                                     | ludelete(1M)   |

| Tâche                                                                                                                                                                                       | Commande      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ajouter une description à un nom d'environnement d'initialisation.                                                                                                                          | ludesc(1M)    |
| Dresser la liste de tous les systèmes de fichiers critiques de chaque environnement d'initialisation.                                                                                       | lufslis(1M)   |
| Activer le montage de tous les systèmes de fichiers d'un environnement d'initialisation. Cette commande vous permet de modifier les fichiers d'un environnement d'initialisation inactif.   | lumount(1M)   |
| Renommer un environnement d'initialisation.                                                                                                                                                 | lurename(1M)  |
| Dresser la liste des états de chaque environnement d'initialisation.                                                                                                                        | lustatus(1M)  |
| Activer le démontage de tous les systèmes de fichiers d'un environnement d'initialisation. Cette commande vous permet de modifier les fichiers d'un environnement d'initialisation inactif. | luumount(1M)  |
| Mettre à jour le système d'exploitation ou installer une archive flash sur un environnement d'initialisation inactif.                                                                       | luupgrade(1M) |

## PARTIE III Annexes

---

Cette rubrique présente des informations relatives aux références.



## Dépannage – Tâches

---

Ce chapitre contient une liste de messages d'erreur spécifiques et de problèmes généraux que vous risquez de rencontrer lors de l'installation du logiciel Solaris10. Il propose également des solutions de dépannage. Utilisez la liste des sections ci-dessous pour tenter de déterminer l'origine de votre problème.

- "Problèmes de configuration des installations réseau" à la page 263
- "Problèmes d'initialisation d'un système" à la page 264
- "Installation initiale du système d'exploitation Solaris" à la page 272
- "Mise à niveau d'un environnement d'exploitation Solaris OS" à la page 274

---

**Remarque** – L'expression "support d'amorçage" correspond au programme d'installation de Solaris et à la méthode d'installation JumpStart.

---

---

## Problèmes de configuration des installations réseau

Client inconnu "*nom\_hôte*"

**Origine** : l'argument *nom\_hôte* de la commande `add_install_client` ne correspond à aucun hôte du service de noms.

**Description** : Ajoutez l'hôte *host\_name* au service de noms, puis réexécutez la commande `add_install_client`.

---

# Problèmes d'initialisation d'un système

## Messages d'erreur liés à une initialisation à partir d'un média

le0 : No carrier - transceiver cable problem

**Origine** : le système n'est pas relié au réseau.

**Solution** : si votre système est autonome, ignorez ce message. Si votre système est en réseau, vérifiez le câblage Ethernet.

The file just loaded does not appear to be executable

**Origine** : le système ne trouve pas de média d'initialisation.

**Solution** : assurez-vous que votre système est configuré de manière à accepter l'installation de Solaris10 à partir d'un serveur d'installation du réseau. Voici des exemples de vérification que vous pouvez effectuer.

- Si vous avez copié les images du DVD du système d'exploitation Solaris ou des CD Logiciel Solaris sur le serveur d'installation, vérifiez que vous avez indiqué le groupe de plates-formes correct lors de la configuration du système.
- Si vous utilisez des DVD ou CD, assurez-vous que le DVD du système d'exploitation Solaris ou CD Logiciel Solaris - 1 est monté sur le serveur d'installation et accessible depuis celui-ci.

boot: cannot open <filename> (SPARC based systems only)

**Origine** : cette erreur se produit si vous avez écrasé l'emplacement du fichier d'initialisation (`boot -file`) pour le configurer explicitement.

---

**Remarque** – La variable *filename* correspond au nom du fichier concerné.

---

**Solution** : Suivez les instructions ci-dessous :

- Réinitialisez le fichier d'initialisation (`boot -file`) dans la mémoire PROM en " " (vierge).
- Vérifiez que le diag-switch est bien réglé sur « off » et « true ».

Can't boot from file/device

**Origine** : le support d'installation ne parvient pas à trouver le support d'initialisation.



**Solution :** vérifiez que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Votre lecteur de DVD ou de CD est installé correctement et est sous tension.
- Le DVD du système d'exploitation Solaris ou le Logiciel Solaris - 1 est inséré dans le lecteur approprié.
- Le disque utilisé est propre et en bon état.

WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (*systèmes SPARC uniquement*)

**Description :** il s'agit d'un message d'information.

**Solution :** ignorez ce message et poursuivez l'installation.

Not a UFS filesystem (*systèmes x86 uniquement*)

**Origine :** que vous ayez effectué l'installation de Solaris10 à l'aide du programme d'installation Solaris ou du programme d'installation personnalisée JumpStart, vous n'avez sélectionné aucun disque d'initialisation. Vous devez utiliser la Disquette de l'Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 ou modifier le BIOS pour pouvoir initialiser votre système.

**Solution :** Suivez les instructions ci-dessous :

- **Pour Solaris 10 3/05**, insérez la Disquette de l'Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 dans l'unité appropriée de votre système (généralement l'unité de disque A). Pour plus d'informations concernant l'accès à la Disquette de l'Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 , reportez-vous à la rubrique "Solaris10 3/05 pour x86 : copie du logiciel d'initialisation sur une disquette" du *Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux*.
- **Avec Solaris 10 1/06 ou une version ultérieure**, sélectionnez le BIOS pour initialiser le système. Pour des instructions détaillées, consultez la documentation de votre BIOS.

## Problèmes généraux liés à une initialisation à partir d'un support

Le système ne s'initialise pas.

**Description :** lors de la configuration initiale du serveur JumpStart personnalisé, il se peut que vous soyez confronté à des difficultés d'initialisation ne renvoyant aucun message d'erreur. Pour vérifier les informations relatives au système et au bon fonctionnement de l'initialisation de celui-ci, exécutez la commande boot (initialiser) avec l'option -v. En cas d'utilisation de l'option -v, la commande boot (initialiser) affiche des informations de débogage détaillées à l'écran.

---

**Remarque** – Si cet indicateur n’est pas affiché, les messages sont toujours imprimés ; cependant le résultat obtenu est dirigé vers le fichier journal du système. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page man syslogd(1M).

---

**Solution** : Pour les systèmes SPARC, à l’invite ok, entrez la commande suivante.

```
ok boot net -v - install
```

Pour les systèmes x86, à l’invite “Select type of installation,”, entrez la commande suivante :

```
b - -v install
```

L’initialisation à partir du DVD échoue sur les systèmes équipés d’un lecteur de DVD Toshiba SD-M 1401

**Description** : Si votre système est équipé d’un lecteur de DVD Toshiba SD-M1401 avec microprogrammes révision 1007, le système ne peut pas initialiser à partir du DVD du système d’exploitation Solaris.

**Solution** : appliquez le patch 111649-03, ou une version supérieure, afin de mettre à jour le firmware du lecteur de DVD Toshiba SD-M1401. Le patch 111649-03 est disponible sur le site sunsolve.sun.com.

Le système se bloque ou des erreurs graves se produisent lorsque des cartes PC sans mémoire sont insérées (*systèmes x86 uniquement*)

**Origine** : les cartes PC sans mémoire ne peuvent pas utiliser les mêmes ressources de mémoire que les autres périphériques.

**Solution** : pour remédier à ce problème, consultez les instructions livrées avec votre carte PC et vérifiez la plage d’adresses.

L’unité primaire IDE BIOS de votre système n’a pas été détectée par la Disquette de l’Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 pendant la phase de pré-initialisation (*systèmes x86 uniquement*)

**Solution** : Suivez les instructions ci-dessous :

- Si vos unités sont anciennes, il est possible qu’elles ne soient pas prises en charge. Reportez-vous à la documentation du constructeur de votre matériel.
- Assurez-vous que les câbles ruban et d’alimentation sont bien branchés. Consultez la documentation du constructeur.
- Si une seule unité est reliée au contrôleur, réglez les cavaliers de manière à la configurer en tant qu’unité maître. Certaines unités disposent de configurations de cavaliers distinctes pour un seul maître et pour un maître exploitant un esclave. Pour réduire le signal émis lorsqu’un connecteur non utilisé pend à l’extrémité du câble, reliez l’unité au connecteur situé à l’extrémité du câble.

- Si deux unités sont connectées au contrôleur, désignez-en une comme maître (ou un maître fonctionnant avec un esclave), et l'autre comme esclave à l'aide des cavaliers.
- Si l'une des unités est un disque dur et la seconde une unité de CD-ROM, réglez les cavaliers de manière à configurer l'une d'entre elles en tant qu'esclave. Vous pouvez désigner l'une ou l'autre unité comme maître.
- Si le problème persiste lorsque deux unités sont branchées à un même contrôleur, branchez-en une à la fois pour vérifier que toutes deux fonctionnent bien. Désignez l'unité maître ou maître seul à l'aide des cavaliers, puis branchez-la au connecteur approprié, situé à l'extrémité du câble ruban IDE. Vérifiez que chaque unité fonctionne, puis réglez les cavaliers de manière à retrouver une configuration maître-esclave.
- Si l'unité est un disque dur, utilisez l'utilitaire de configuration BIOS pour vous assurer que le type d'unité (indiquant le nombre de cylindres, de têtes et de secteurs) est correctement configuré. Certains BIOS comportent une fonction de détection automatique du type d'unité.
- Si l'unité est un lecteur de CD, utilisez l'utilitaire de configuration BIOS pour définir le type d'unité sur « lecteur de CD », à condition que votre BIOS le permette.
- Sur de nombreux systèmes, les unités de CD-ROM IDE ne sont reconnues par MS-DOS que lorsqu'une unité de CD MS-DOS est installée. Essayez une autre unité de disque.

L'unité de disque IDE ou le lecteur de CD de votre système n'a pas été détecté par la Disquette de l'Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 pendant la phase de pré-initialisation (*systèmes x86 uniquement*)

**Solution :** Suivez les instructions ci-dessous :

- **Pour Solaris 10 3/05**, si les disques sont désactivés dans le BIOS, utilisez la Disquette de l'Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 pour une initialisation à partir du disque dur. Pour plus d'informations concernant l'accès à la Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 , reportez-vous à la rubrique "Solaris10 3/05 pour x86 : copie du logiciel d'initialisation sur une disquette" du *Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux*.
- Si votre système ne comporte aucun disque, il s'agit probablement d'un client sans disque.

Le système se bloque avant d'afficher l'invite système. (*systèmes x86 uniquement*)

**Solution :** certains équipements matériels de votre configuration ne sont pas pris en charge. Reportez-vous à la documentation du constructeur de votre matériel.

## Messages d'erreur liés à une initialisation à partir du réseau

WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).

**Description :** cette erreur se produit lorsque au moins deux serveurs, sur un même réseau, cherchent à répondre en même temps à une requête d'initialisation émise par un client d'installation. Le client d'installation se connecte au mauvais serveur d'initialisation et l'installation est suspendue. Les raisons suivantes peuvent être à l'origine de cette erreur :

**Origine :** *raison 1* - Les fichiers `/etc/bootparams` existent peut-être sur différents serveurs avec une entrée pour ce client d'installation.

**Solution :** *raison 1* - Assurez-vous que les serveurs de votre réseau ne comportent pas plusieurs entrées `/etc/bootparams` correspondant au client d'installation. Si c'est le cas, supprimez les entrées redondantes du fichier `/etc/bootparams` sur tous les serveurs d'installation et d'initialisation à l'exception de celui que vous souhaitez voir utilisé par le client d'installation.

**Origine :** *raison 2* - Il est possible que plusieurs entrées de répertoire `/tftpboot` ou `/rplboot` coexistent pour ce client d'installation.

**Solution :** *raison 2* - Assurez-vous qu'il n'existe pas, sur les serveurs de votre réseau, plusieurs entrées du répertoire `/tftpboot` ou `/rplboot` correspondant au client d'installation. Si plusieurs entrées existent, supprimez les entrées doublons des répertoires `/tftpboot` ou `/rplboot` sur tous les serveurs d'installation et serveurs d'initialisation, à l'exception de celui utilisé par le client d'installation.

**Origine :** *raison 3* - Une entrée correspondant au client d'installation figure dans le fichier `/etc/bootparams` d'un serveur et une autre dans le fichier `/etc/bootparams`, permettant à l'ensemble des systèmes d'accéder au serveur de profils. Exemple :

```
* install_config=serveur_profils:chemin
```

Une ligne ressemblant à l'entrée précédente dans la table `bootparams` NIS ou NIS+ peut également être à l'origine de cette erreur.

**Solution :** *raison 3* - Si une table ou une liste de mappage du service de noms `bootparams` contient une entrée générique (par exemple, `* install_config=`), supprimez-la et ajoutez-la au fichier `/etc/bootparams` sur le serveur d'initialisation.

No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions (*systèmes SPARC uniquement*)

**Origine :** cette erreur se produit sur un système lorsque vous tentez de l'installer à partir de votre réseau et lorsque votre système n'est pas bien configuré.

**Solution :** veillez à bien configurer le système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Reportez-vous à la rubrique "Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD" du *Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux*.

`prom_panic: Could not mount file system (SPARC based systems only )`

**Origine :** cette erreur se produit lorsque vous installez Solaris à partir d'un réseau, alors que le logiciel d'initialisation ne parvient pas à localiser :

- Le DVD du système d'exploitation Solaris, qu'il s'agisse du DVD ou d'une copie de l'image du DVD sur le serveur d'installation
- L'image du CD Logiciel Solaris - 1, qu'il s'agisse du CD Logiciel Solaris - 1 ou d'une copie de l'image du CD sur le serveur d'installation.

**Solution :** assurez-vous que le logiciel d'installation est chargé et qu'il est partagé.

- Si vous installez Solaris; à partir du lecteur de DVD ou de CD du serveur d'installation, vérifiez que le DVD du système d'exploitation Solaris ou le CD Logiciel Solaris - 1 est inséré dans le lecteur approprié, qu'il est monté et partagé dans le fichier `/etc/dfs/dfstab`.
- Si vous effectuez l'installation à partir d'une copie de l'image du DVD du système d'exploitation Solaris ou de l'image du Logiciel Solaris - 1 CD enregistrée sur le disque dur du serveur d'installation, assurez-vous que le chemin d'accès au répertoire de la copie est effectivement partagé dans le fichier `/etc/dfs/dfstab`.

`Timeout waiting for ARP/RARP packet... (systèmes SPARC uniquement)`

**Origine :** *raison 1* - le client tente d'initialiser à partir du réseau, mais il ne parvient pas à trouver un système qui le reconnaisse.

**Solution :** *raison 1* - Assurez-vous que le nom d'hôte du système figure dans le service de noms NIS ou NIS+. Vérifiez également l'ordre de recherche d'informations `bootparams` dans le fichier `/etc/nsswitch.conf` du serveur d'initialisation.

La ligne suivante du fichier `/etc/nsswitch.conf` indique par exemple que `JumpStart` ou le programme d'installation Solaris consulte d'abord les cartes NIS à la recherche d'informations `bootparams`. Si le programme d'installation ne trouve aucune information, il poursuit la recherche dans le fichier `/etc/bootparams`.

```
bootparams: nis files
```

**Origine :** *raison 2* - L'adresse Ethernet du client est erronée.

**Solution :** *raison 2* - Vérifiez l'adresse Ethernet du client dans le fichier `/etc/ethers` du serveur d'installation.

**Origine :** *raison 3* - Lors d'une installation JumpStart personnalisée, la commande `add_install_client` détermine le groupe de plates-formes utilisant un serveur donné en tant que serveur d'installation. Ce problème survient dès lors que la valeur de l'architecture associée à la commande `add_install_client` est erronée. Par exemple, vous souhaitez installer une machine sun4u, mais avez indiqué i86pc par accident.

**Solution :** *raison 3* - Réexécutez la commande `add_install_client` en indiquant la valeur d'architecture correcte.

`ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast (systèmes x86 uniquement)`

**Origine :** Ce message d'erreur apparaît lorsque vous initialisez un système à l'aide d'une carte d'anneau à jeton. La multidiffusion Ethernet et la multidiffusion en anneau à jeton ne fonctionnent pas de la même manière. Vous obtenez ce message d'erreur, car l'adresse de multidiffusion fournie n'est pas valide.

**Solution :** ignorez ce message d'erreur. Si la multidiffusion ne fonctionne pas, IP utilise la diffusion par couches. L'installation n'échouera donc pas.

`Requesting Internet address for Ethernet_Address (systèmes x86 uniquement)`

**Origine :** le client tente d'initialiser à partir du réseau, mais il ne parvient pas à trouver un système qui le reconnaisse.

**Solution :** assurez-vous que le nom d'hôte du système figure dans le service de noms. Si le nom d'hôte du système figure effectivement dans le service de noms NIS ou NIS+, mais que ce message d'erreur persiste, essayez de réinitialiser le système.

`RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying... (systèmes x86 uniquement)`

**Origine :** le client tente une initialisation à partir du réseau, mais il ne trouve aucune entrée de système valide dans le fichier `/etc/bootparams` du serveur d'installation.

**Solution :** Exécutez la commande `add_install_client` sur le serveur d'installation. Elle ajoute l'entrée appropriée dans le fichier `/etc/bootparams`, permettant ainsi au client d'initialiser à partir du réseau.

`Still trying to find a RPL server... (systèmes x86 uniquement)`

**Origine :** le système tente une initialisation à partir du réseau mais le serveur n'est pas configuré pour initialiser ce système.

**Solution :** sur le serveur d'installation, exécutez la commande `add_install_client` associée au système à installer. La commande `add_install_client` configure un répertoire `/rplboot` qui contient le programme d'initialisation réseau nécessaire.

CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF (*installations réseau avec DHCP uniquement*)

**Origine :** le serveur DHCP n'est pas configuré correctement. Cette erreur peut survenir si les options ou macros ne sont pas correctement définies dans le logiciel de gestion de DHCP.

**Solution :** vérifiez donc qu'elles sont correctement définies. Assurez-vous que l'option Router est définie et que sa valeur est correcte pour le sous-réseau utilisé pour l'installation réseau.

## Problèmes généraux liés à une initialisation à partir du réseau

Le système s'initialise à partir du réseau, mais depuis un système autre que le serveur d'installation spécifié.

**Origine :** Il existe une entrée `/etc/bootparams` et peut-être une entrée `/etc/ethers` pour le client, sur un autre système.

**Solution :** Sur le serveur de noms, mettez à jour l'entrée `/etc/bootparams` pour le système en cours d'installation. L'entrée doit respecter la syntaxe suivante :

`système_installation racine=serveur_initialisation:chemin installation=serveur_installation:chemin`

Assurez-vous également qu'une seule entrée `bootparams` figure sur le sous-réseau pour le client d'installation.

Le système ne s'initialise pas depuis le réseau (*installations réseau avec DHCP uniquement*) .

**Origine :** le serveur DHCP n'est pas configuré correctement. Cette erreur peut se produire si le système n'est pas configuré en tant que client d'installation sur le serveur DHCP.

**Solution :** Dans le logiciel de gestion DHCP, vérifiez que les options d'installation et les macros du système client ont été définies. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches" du *Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux*.

---

# Installation initiale du système d'exploitation Solaris

Initial installation fails

**Solution** : si l'installation de Solaris échoue, recommencez. Pour redémarrer l'installation, initialisez le système à partir du DVD du système d'exploitation Solaris, du CD CD d'installation Solaris 9, ou du réseau.

Il est impossible de désinstaller le logiciel Solaris après une installation partielle du logiciel. Vous devez restaurer votre système à partir d'une copie de sauvegarde ou recommencer le processus d'installation de Solaris.

/cdrom/Solaris\_10/SUNWxxx/reloc.cpio: Broken pipe

**Description** : il s'agit d'un message d'information qui n'a pas d'incidence sur l'installation. Il s'affiche lorsqu'une opération d'écriture sur un tube ne dispose pas d'un processus en lecture.

**Solution** : ignorez ce message et poursuivez l'installation.

WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (*systèmes x86 uniquement*)

**Origine** : il s'agit d'un message d'information. Le périphérique d'initialisation configuré par défaut dans le BIOS doit imposer l'utilisation de la Disquette de l'Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05 pour initialiser le système.

**Solution** : Poursuivez l'installation et, si nécessaire, modifiez le périphérique d'initialisation par défaut du système, indiqué dans le BIOS, après avoir installé le logiciel Solaris sur un périphérique ne requérant pas la Disquette de l'Assistant Configuration du périphérique Solaris 10 3/05.

## ▼ x86 : recherche de blocs erronés sur disque IDE

Les unités de disque IDE ne tracent pas automatiquement les blocs erronés comme le font d'autres unités de disque compatibles avec le logiciel Solaris. Avant d'installer Solaris sur un disque IDE, il peut être souhaitable d'en analyser la surface. Pour ce faire, procédez comme suit.

### Étapes 1. Initialisez à l'aide du support d'installation.

- Pour Solaris 10 3/05, initialisez à partir du support en mode utilisateur unique.

# b -s



- Pour Solaris 10 1/06 et les versions ultérieures , procédez comme suit.
    - a. Initialisez depuis le support d'installation.
    - b. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un type d'installation, choisissez l'option 6, shell utilisateur unique.
2. Lancez le programme `format(1M)`.
 

```
format
```
  3. Indiquez le disque IDE dont vous souhaitez analyser la surface.
 

```
cxdy
cx Numéro du contrôleur
dy Numéro du périphérique
```
  4. Déterminez si vous avez une partition `fdisk`.
    - Si une partition Solaris `fdisk` existe déjà, passez à l'Étape 5.
    - Si vous ne disposez pas de partition `fdisk` Solaris, créez-en une sur le disque à l'aide de la commande `fdisk`.

```
format> fdisk
```
  5. Pour commencer l'analyse surfacique, tapez :
 

```
format> analyze
```
  6. Déterminez les paramètres actuels, tapez :
 

```
analyze> config
```
  7. (Optionnel) Pour modifier les paramètres, tapez :
 

```
analyze> setup
```
  8. Pour détecter des blocs erronés, tapez :
 

```
analyze> analyse_type_surface
```

`type_analyse_surface`    lecture (read), écriture (write) ou comparaison (compare)

Si la commande `format` détecte des blocs erronés, elle les reconfigure.
  9. Pour arrêter l'analyse, tapez :
 

```
analyze> quit
```
  10. Déterminez si vous souhaitez indiquer des blocs pour la reconfiguration.
    - Si la réponse est non, passez à l'Étape 11.
    - Si oui, tapez :
 

```
format> repair
```

11. Pour quitter le programme de formatage, tapez :

```
quit
```

12. Redémarrez le support en mode multiutilisateur.

- Pour Solaris 10 3/05, entrez la commande ci-après.

```
ok b
```

- Si vous utilisez Solaris 10 1/06, entrez la commande ci-après.

```
exit
```

---

## Mise à niveau d'un environnement d'exploitation Solaris OS

### Messages d'erreur liés à une mise à niveau

No upgradable disks

**Origine** : une entrée de swap dans le fichier `/etc/vfstab` fait échouer la procédure de mise à niveau.

**Solution** : mettez en commentaire les lignes suivantes dans le fichier `/etc/vfstab` :

- tous les fichiers swap et toutes les tranches swap des disques non mis à niveau ;
- tous les fichiers swap n'y figurant plus ;
- toutes les tranches de swap non utilisées.

usr/bin/bzcat not found

**Origine** : Solaris Live Upgrade a échoué car il lui manque un cluster de patches.

**Solution** : vous avez besoin d'un patch pour installer Solaris Live Upgrade. Assurez-vous de posséder la liste des derniers patches mis à jour en consultant le site <http://sunsolve.sun.com>. Recherchez l'info doc 72099 sur le site Web SunSolve.

Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable partitions to hold the Solaris Install software were found. Upgrading using the Solaris Installer is not possible. vous pouvez peut-être effectuer la mise à niveau avec le CD 1 du logiciel Solaris. (systèmes x86 uniquement)

**Origine :** Vous ne pouvez pas effectuer la mise à niveau avec le CD Logiciel Solaris - 1 car l'espace disque disponible sur votre système est insuffisant.

**Solution :** Pour la mise à niveau, vous pouvez créer une tranche de swap plus grande ou égale à 512 Mo ou utiliser une autre méthode de mise à niveau tel que le Installation de Solaris, à partir du DVD du système d'exploitation Solaris d'une image d'installation réseau, ou encore JumpStart.

## Problèmes généraux liés à une mise à niveau

L'option upgrade n'apparaît pas même s'il existe une version des logiciels Solaris pouvant être mise à niveau sur le système.

**Origine :** *raison 1* - Le répertoire `/var/sadm` est une liaison symbolique ou il est monté à partir d'un autre système de fichiers.

**Solution :** *raison 1* - Déplacez le répertoire `/var/sadm` dans le système de fichiers racine (`/`) ou `/var`.

**Origine :** *raison 2* - Le fichier `/var/sadm/softinfo/INST_RELEASE` est manquant.

**Solution :** *raison 2* - Créez un nouveau fichier `INST_RELEASE` d'après le modèle suivant :

```
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
```

*x*

La version du logiciel Solaris installée sur votre système

**Origine :** *raison 3* - `SUNWusr` est absent du répertoire `/var/sadm/softinfo`.

**Solution :** *solution 3* - Vous devez effectuer une installation en repartant à zéro. Il est impossible de mettre à niveau le logiciel Solaris installé sur votre système.

Impossible de fermer ou d'initialiser le gestionnaire md

**Solution :** Suivez les instructions ci-dessous :

- Si le système de fichiers n'est pas un volume RAID-1, placez la ligne en commentaire dans le fichier `vsftab`.

- Dans le cas contraire, annulez la mise en miroir, puis réinstallez. Pour obtenir des informations sur l'annulation de la mise en miroir, reportez-vous à la rubrique "Removing RAID-1 Volumes (Unmirroring)" du *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

La mise à niveau échoue car le programme d'installation de Solaris ne peut pas monter un système de fichiers.

**Origine :** Au cours d'une mise à niveau, le script tente de monter tous les systèmes de fichiers répertoriés dans le fichier `/etc/vfstab` du système sur le système de fichiers racine (`/`) faisant l'objet d'une mise à niveau. Si le script d'installation ne parvient pas à monter un système de fichiers, il échoue et s'arrête.

**Solution :** Vérifiez que tous les systèmes de fichiers du fichier système `/etc/vfstab` peuvent être montés. Placez en commentaire dans le fichier `/etc/vfstab` les systèmes de fichiers qui ne peuvent pas être montés ou qui sont à l'origine du problème afin que le programme d'installation de Solaris n'essaie pas de les monter au cours de la mise à niveau. Il est impossible de mettre en commentaire les systèmes de fichiers basés sur le système, qui contiennent le logiciel à mettre à niveau (par exemple, `/usr`).

La mise à niveau échoue

**Description :** le système n'a pas assez d'espace pour la mise à niveau.

**Origine :** Reportez-vous à la rubrique "Mise à niveau avec réaffectation d'espace disque" à la page 50 et vérifiez si vous pouvez résoudre le problème d'espace sans utiliser la fonction de configuration automatique pour réattribuer de l'espace.

Problèmes lors de la mise à niveau des systèmes de fichiers racine du volume RAID-1 (`/`)

**Solution :** Si la mise à niveau de systèmes de fichiers racine (`/`) de volumes RAID-1 avec Solaris Volume Manager pose problème, reportez-vous au Chapitre 25, "Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks)" du *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

## ▼ Poursuivre une mise à niveau après un échec

La mise à niveau a échoué et vous ne parvenez pas à réinitialiser votre système par la voie logicielle. Vous ne parvenez pas à déterminer l'origine de la défaillance. Il peut s'agir d'une panne d'alimentation ou de la rupture d'une connexion réseau.

- Étapes**
1. **Réinitialisez le système depuis le DVD du système d'exploitation Solaris, le CD Logiciel Solaris - 1 ou le réseau.**
  2. **Choisissez l'option de mise à niveau correspondant à votre installation.**  
Le programme d'installation de Solaris détermine si le système a déjà été partiellement mis à niveau et poursuit la procédure de mise à niveau là où elle s'est arrêtée.

## x86 : Problèmes avec Solaris Live Upgrade lors de l'utilisation de GRUB

Avec Solaris 10 1/06 ou une version ultérieure, les erreurs suivantes peuvent se produire lorsque vous utilisez Solaris Live Upgrade et le chargeur d'initialisation GRUB sur un système x86.

ERREUR : Le répertoire d'installation *path-to-installation-directory* relatif aux outils de support n'existe pas.

ERREUR : Le support *dirctory* ne contient pas d'image de mise à niveau du système d'exploitation.

**Description :** Les messages d'erreur s'affichent lorsque la commande `luupgrade` est utilisée pour mettre à niveau un nouvel environnement d'initialisation.

**Origine :** Une version précédente de Solaris Live Upgrade est utilisée. Les packages Solaris Live Upgrade installés sur votre système ne sont pas compatibles avec le support et la version se trouvant sur ce support.

**Solution :** Utilisez impérativement les packages Solaris Live Upgrade se trouvant dans la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.

**Exemple :** Dans l'exemple suivant, le message d'erreur indique que les packages Solaris Live Upgrade sur le système ne correspondent pas à la version sur le support.

```
luupgrade -u -n s10u1 -s /mnt
Validating the contents of the media </mnt>.
The media is a standard Solaris media.
ERROR: The media product tools installation directory
</mnt/Solaris_10/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/install_config> does
not exist.
ERROR: The media </mnt> does not contain an operating system upgrade
image.
```

ERREUR : Cannot find or is not executable: </sbin/biosdev>.

ERREUR : Un ou plusieurs patches requis par Solaris Live Upgrade n'ont pas été installés.

**Origine :** Un ou plusieurs patches requis par Solaris Live Upgrade ne sont pas installés sur votre système. N'oubliez pas que ce message d'erreur n'inclut pas tous les patches manquants.

**Solution :** Installez tous les patches requis avant d'utiliser Solaris Live Upgrade. Assurez-vous de posséder la liste des derniers patches mis à jour en consultant le site <http://sunsolve.sun.com>. Recherchez l'info doc 72099 sur le site Web SunSolve.

ERREUR : Device mapping command </sbin/biosdev> failed. Please reboot and try again.

**Origine :** *raison 1* - Solaris Live Upgrade ne peut effectuer le mappage des périphériques en raison des tâches administratives précédentes.

**Solution :** *raison 1* - Réinitialisez le système et réessayez Solaris Live Upgrade

**Origine :** *raison 2* - Si vous réinitialisez le système et obtenez le même message d'erreur, cela signifie que vous possédez plusieurs disques identiques. La commande de mappage de périphériques ne peut faire la différence entre ces disques.

**Solution :** *raison 2* - Créez une partition `fdisk` factice sur l'un de ces disques. Reportez-vous à la page de manuel `fdisk(1M)`. Ensuite, réinitialisez le système.

`Cannot delete the boot environment that contains the GRUB menu`

**Origine :** Dans Solaris Live Upgrade, il est impossible de supprimer un environnement d'initialisation si ce dernier contient le menu GRUB.

**Solution :** Utilisez la commande `lumake(1M)` ou la commande `luupgrade(1M)` pour utiliser cet environnement d'initialisation à nouveau.

Le système de fichiers contenant le menu GRUB a été créé de nouveau par inadvertance. Cependant, le disque comporte les mêmes tranches qu'avant. Par exemple, le disque n'a pas été re-partitionné.

**Origine :** Le système de fichiers comprenant le menu GRUB est nécessaire pour maintenir le système initialisable. Les commandes Solaris Live Upgrade ne suppriment pas le menu GRUB. Mais si vous créez de nouveau ou détruisez le système de fichiers comprenant le menu GRUB à l'aide d'une commande autre qu'une commande Solaris Live Upgrade, le logiciel de récupération tente de réinstaller le menu GRUB. Ce logiciel de récupération place le menu GRUB dans le même système de fichiers lors de la prochaine réinitialisation. Par exemple, il se peut que vous ayez utilisé la commande `newfs` ou la commande `mkfs` dans le système de fichiers et que cela ait provoqué la suppression accidentelle du menu GRUB. Pour restaurer le menu GRUB correctement, la tranche doit respecter les conditions ci-après :

- contenir un système de fichiers montable ;
- appartenir au même environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade dans lequel se trouvait la tranche.

Avant de réinitialiser le système, effectuez toutes les corrections nécessaires dans la tranche.

**Solution :** Redémarrez le système. Une copie de sauvegarde du menu GRUB est automatiquement installée.

Le fichier `menu.lst` du menu GRUB a été accidentellement supprimé.

**Solution :** Redémarrez le système. Une copie de sauvegarde du menu GRUB est automatiquement installée.

## ▼ Le système se retrouve dans une situation critique en cas de mise à niveau Solaris Live Upgrade de Veritas VxVm

Si vous utilisez Solaris Live Upgrade en cours de mise à niveau et d'exploitation de Veritas VxVM, le système se retrouve dans une situation critique à la réinitialisation tant que vous n'appliquez pas la procédure indiquée ci-dessous. Le problème survient si les modules ne sont pas conformes aux directives avancées de Solaris en la matière.

- Étapes**
1. **Créez un environnement d'initialisation inactif. Reportez-vous à la rubrique "Création d'un environnement d'initialisation" à la page 135.**
  2. **Avant d'entamer la mise à niveau, vous devez désactiver le logiciel Veritas de l'environnement d'initialisation inactif.**

- a. **Montez l'environnement d'initialisation inactif.**

```
lumount nom_environnement_initialisation_inactif point_montage
```

Exemple :

```
lumount solaris8 /mnt
```

- b. **Modifiez le répertoire contenant le fichier `vfstab`, par exemple :**

```
cd /mnt/etc
```

- c. **Effectuez une copie du fichier `vfstab` de l'environnement d'initialisation inactif, par exemple :**

```
cp vfstab vfstab.501
```

- d. **Dans le fichier `vfstab` copié, mettez en commentaire toutes les entrées du système de fichiers Veritas, par exemple :**

```
sed '/vx\|dsk/s/^\#/g' < vfstab > vfstab.novxfs
```

Le premier caractère de chaque ligne est remplacé par #, la ligne devenant ainsi une ligne de commentaire. Cette ligne de commentaire est différente de celles des fichiers système.

- e. **Copiez le fichier `vfstab` ainsi modifié, par exemple :**

```
cp vfstab.novxfs vfstab
```

- f. **Accédez au répertoire du fichier système de l'environnement d'initialisation inactif, par exemple :**

```
cd /mnt/etc
```

- g. **Faites une copie du fichier système de l'environnement d'initialisation inactif, par exemple :**

```
cp system system.501
```

- h. Mettez en commentaire toutes les entrées “forceload:” comportant `drv/vx`.

```
sed '/forceload: drv\/vx\/s\/^\/*/' <system> system.novxfs
```

Le premier caractère de chaque ligne est remplacé par \*, la ligne devenant ainsi une ligne de commande. Cette ligne de commande est différente de celles du fichier `vfstab`.

- i. Créez le fichier `install-db` Veritas, par exemple :

```
touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
```

- j. Démontez l’environnement d’initialisation inactif.

```
luumount inactive_boot_environment_name
```

3. Mettez à niveau l’environnement d’initialisation inactif. Reportez-vous au [Chapitre 9](#).

4. Activez l’environnement d’initialisation inactif. Reportez-vous à la rubrique “Activation d’un environnement d’initialisation” à la page 194.

5. Éteignez le système.

```
init 0
```

6. Initialisez l’environnement d’initialisation inactif en mode mono-utilisateur :

```
OK boot -s
```

Plusieurs messages et messages d’erreur comportant “`vxvm`” ou “`VXVM`” s’affichent. Vous pouvez les ignorer. L’environnement d’initialisation inactif s’active.

7. Effectuez la mise à niveau de Veritas.

- a. Supprimez le module Veritas `VRTSvmsa` de votre système, par exemple :

```
pkgrm VRTSvmsa
```

- b. Passez aux répertoires des modules Veritas.

```
cd /emplacement_logiciels_Veritas
```

- c. Ajoutez les derniers modules Veritas sur le système :

```
pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmmman VRTSvmdev
```

8. Restaurez les fichiers `vfstab` et fichiers systèmes originaux :

```
cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
cp /etc/system.original /etc/system
```

9. Redémarrez le système.

```
init 6
```



## x86 : partition de service non créée par défaut sur des systèmes non dotés de partition de service

Si vous installez le système d'exploitation Solaris10 sur un système ne comprenant pas de partition de diagnostic ou de service, le programme d'installation risque de ne pas créer de partition de service par défaut. Si vous souhaitez en inclure sur le disque sur lequel se trouve la partition Solaris, vous devez la recréer avant d'installer le système d'exploitation Solaris10.

Si vous avez installé le système d'exploitation Solaris 8 2/02 sur un système doté d'une partition de service, le programme d'installation risque de ne pas avoir conservé la partition de service. Si vous ne procédez pas à l'édition manuelle de l'organisation de la partition d'initialisation `fdisk` pour préserver la partition de service, le programme d'installation efface la partition de service lors de l'installation.

---

**Remarque** – Si vous n'avez pas expressément conservé la partition de service lors de l'installation du système d'exploitation Solaris 8 2/02, il se peut que vous ne puissiez pas recréer la partition et effectuer la mise à niveau vers Solaris10.

---

Si vous souhaitez inclure une partition de service sur le disque contenant la partition Solaris, choisissez l'une des solutions proposées ci-dessous.

### ▼ Pour installer un logiciel à partir d'une image d'installation réseau ou à partir du DVD du système d'exploitation Solaris

Pour installer le logiciel à partir d'une image d'installation réseau ou du DVD du système d'exploitation Solaris sur le réseau, effectuez les opérations ci-dessous.

- Étapes**
- 1. Supprimez le contenu du disque.**
  - 2. Avant d'effectuer l'installation, créez la partition de service à l'aide du CD de diagnostic de votre système.**  
Pour de plus amples informations sur la création d'une partition de service, reportez-vous à la documentation fournie avec votre matériel.
  - 3. Initialisez le système à partir du réseau.**  
L'écran de personnalisation des partitions `fdisk` apparaît.
  - 4. Pour charger la distribution de la partition du disque d'initialisation, cliquez sur l'option par défaut.**  
Le programme d'installation préserve la partition de service et crée la partition Solaris.

## ▼ Pour installer à partir du Logiciel Solaris - 1 ou à partir d'une image d'installation réseau

Pour utiliser le programme suninstall dans le cadre d'une installation à partir du CD Logiciel Solaris - 1 ou d'une image d'installation réseau présente sur un serveur d'initialisation, procédez comme suit :

- Étapes**
1. **Supprimez le contenu du disque.**
  2. **Avant d'effectuer l'installation, créez la partition de service à l'aide du CD de diagnostic de votre système.**  
Pour de plus amples informations sur la création d'une partition de service, reportez-vous à la documentation fournie avec votre matériel.
  3. **Le programme d'installation vous invite à choisir une méthode de création de la partition Solaris.**
  4. **Initialisez votre système.**
  5. **Sélectionnez l'option `Use rest of disk for Solaris partition`.**  
Le programme d'installation préserve la partition de service et crée la partition Solaris.
  6. **Terminez l'installation.**

## Conditions supplémentaires de gestion des packages SVR4 (Références)

---

Cette annexe est destinée aux administrateurs système chargés de l'installation ou de la suppression de packages, notamment de packages tiers. En vous conformant à la configuration requise par ces packages, vous pourrez :

- empêcher toute modification du système actif de sorte à pouvoir effectuer une mise à niveau avec Solaris Live Upgrade, créer des zones non globales et des clients sans disque et les gérer ;
- empêcher un package d'être interactif pour automatiser les installations effectuées avec des programmes d'installation, tels que JumpStart personnalisé.

Ce chapitre se compose des sections suivantes :

- ["Empêcher la modification du système d'exploitation actif"](#) à la page 283.
- ["Empêcher les utilisateurs d'intervenir lors d'une installation ou d'une mise à niveau"](#) à la page 287.

---

### Empêcher la modification du système d'exploitation actif

La rubrique ci-dessous explique comment préserver le système d'exploitation actif.

#### Utilisation de chemins absolus

Pour que l'installation d'un système d'exploitation se déroule correctement, il faut que les packages reconnaissent et respectent les systèmes de fichiers racines (/) alternatifs, tels qu'un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade inactif.

Les packages peuvent contenir des chemins absolus dans leur fichier `pkgmap` (structure du package). Si ces fichiers existent, ils sont rédigés en fonction de l'option `-R` de la commande `pkgadd`. Les packages qui contiennent à la fois des chemins absolus et relatifs (mobiles) peuvent également être installés dans un système de fichiers racine (/) alternatif. `$PKG_INSTALL_ROOT` est ajouté au début des fichiers absolus et relatifs, de sorte que tous les chemins sont reproduits correctement lors de l'installation par le biais de `pkgadd`.

## Utilisation de la commande `pkgadd` avec l'option `-R`

Les packages installés à l'aide de `pkgadd -R` ou retirés à l'aide de `pkgrm -R` ne doivent pas altérer le système d'exploitation actif. Cette fonction est utilisée par le programme d'installation JumpStart personnalisée, Solaris Live Upgrade, les zones non globales et les clients sans disque.

Aucun script de procédure fourni avec les packages installés à l'aide de l'option `-R` de la commande `pkgadd` ou retirés à l'aide de l'option `-R` de la commande `pkgrm` ne doit altérer le système d'exploitation actif. Tout script d'installation fourni par vos soins doit faire référence au répertoire ou au fichier avec la variable `$PKG_INSTALL_ROOT` en préfixe. Le package doit rédiger tous les répertoires et fichiers à l'aide du préfixe `$PKG_INSTALL_ROOT`. Il ne doit pas supprimer les répertoires sans préfixe `$PKG_INSTALL_ROOT`.

Le [Tableau B-1](#) fournit des exemples de syntaxe de script.

**TABLEAU B-1** Exemples de syntaxe de script d'installation

| Type de script                             | Syntaxe correcte                                                         | Syntaxe erronée                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fragments d'instructions "if" Bourne Shell | <pre>if [ -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf ] ; then</pre>    | <pre>if [ -f /etc/myproduct.conf ] ; \ then</pre>    |
| Suppression d'un fichier                   | <pre>/bin/rm -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre>          | <pre>/bin/rm -f /etc/myproduct.conf</pre>            |
| Modification d'un fichier                  | <pre>echo "test=no" &gt; \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre> | <pre>echo "test=no" &gt; \ /etc/myproduct.conf</pre> |

## Présentation des différences entre `$PKG_INSTALL_ROOT` et `$BASEDIR`

`$PKG_INSTALL_ROOT` est l'emplacement du système de fichiers racine (/) de la machine sur laquelle vous ajoutez le package. Il est paramétré à l'argument `-R` de la commande `pkgadd`. Par exemple, si la commande suivante est appelée, `$PKG_INSTALL_ROOT` devient `/a` au cours de l'installation du package.

```
pkgadd -R /a SUNWvxvm
```

\$BASEDIR indique le répertoire de base *mobile* dans lequel les objets mobiles du package sont installés. Seuls les objets mobiles y sont installés. Les objets fixes (possédant des chemins *absolus* dans le fichier `pkgmap`) sont toujours installés en fonction de l'environnement d'initialisation et non pas en fonction de \$BASEDIR. Si un package ne possède pas d'objets mobiles, il est dit absolu (fixe), \$BASEDIR n'est pas défini et ne peut contenir aucun script de procédure du package.

Par exemple, imaginez que le fichier `pkgmap` d'un package comporte deux entrées :

```
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
```

Par ailleurs, le fichier `pkginfo` contient une indication pour \$BASEDIR :

```
BASEDIR=/opt
```

Si ce package est installé à l'aide de la commande ci-dessous, `ls` est installé dans `/a/opt/sbin/ls`, mais `ls2` s'installe sous la forme `/a/sbin/ls2`.

```
pkgadd -R /a SUNWtest
```

## Directives pour la rédaction de scripts

Les scripts de procédure des packages doivent être indépendants du système d'exploitation actif afin qu'il ne puisse être modifié. Les scripts de procédure définissent les actions qui surviennent à un moment donné pendant l'installation et la suppression de packages. Il est possible de créer quatre scripts de procédure avec les noms prédéfinis suivants : `preinstall`, `postinstall`, `preremove` et `postremove`.

TABLEAU B-2 Directives pour la création de scripts

| Instructions                                                                                                                                                                                                                                             | A une incidence sur Solaris Live Upgrade | A une incidence sur les zones non globales |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Les scripts doivent être rédigés en Bourne shell ( <code>/bin/sh</code> ). Bourne shell est l'interpréteur utilisé par la commande <code>pkgadd</code> pour exécuter les scripts de procédure.                                                           | X                                        | X                                          |
| Ces scripts ne doivent pas lancer ou arrêter de processus, ni dépendre de l'édition de commandes, telles que <code>ps</code> ou <code>truss</code> , qui dépendent du système d'exploitation et fournissent des informations relatives au système actif. | X                                        | X                                          |
| Les scripts peuvent utiliser d'autres commandes UNIX standard, telles que <code>expr</code> , <code>cp</code> et <code>ls</code> ou encore d'autres commandes facilitant l'écriture de scripts de shell.                                                 | X                                        | X                                          |

**TABLEAU B-2** Directives pour la création de scripts (Suite)

| Instructions                                                                                                                                                                                                                                                               | A une incidence sur Solaris Live Upgrade | A une incidence sur les zones non globales |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Toute commande appelée par un script doit être disponible dans toutes les versions prises en charge, car un package doit être exécuté sur toutes ces versions. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser de commandes ajoutées ou supprimées après la version Solaris 8. | X                                        |                                            |
| Pour vérifier la prise en charge d'une option ou d'une commande spécifique dans Solaris 8, 9 ou 10, reportez-vous à la version spécifique de <i>Solaris Reference Manual AnswerBook</i> sur le site <a href="http://docs.sun.com">http://docs.sun.com</a> .                |                                          |                                            |

## Gestion de la compatibilité avec les clients sans disque

Les packages ne doivent pas exécuter de commandes contenues dans le package lui-même. Ceci permet de gérer la compatibilité des clients sans disque et évite d'exécuter des commandes requérant des bibliothèques partagées qui ne sont pas encore installées.

## Vérification des packages

Tous les packages doivent être validés par `pkgchk`. Avant d'installer un package venant d'être créé, il doit être vérifié à l'aide de la commande suivante :

```
pkgchk -d nom_rép nom_package
```

`nom_rép` Indique le nom du répertoire où le package réside.

`nom_package` Indique le nom du package.

### EXEMPLE B-1 Test d'un package

Une fois le package créé, vous devez le tester en l'installant à un autre emplacement du système de fichiers racine (/) avec l'option `-R dir_name` et la commande `pkgadd`. Après avoir installé le package, assurez-vous qu'il fonctionne correctement à l'aide de la commande `pkgchk`, comme dans l'exemple ci-dessous.

```
pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm
pkgchk -R /a SUNWvxvm
```

Aucune erreur ne doit s'afficher.

**EXEMPLE B-2** Test d'un package sur `/export/SUNWvxxvm`

Si un package existe à l'adresse `/export/SUNWvxxvm`, émettez la commande suivante :

```
pkgchk -d /export SUNWvxxvm
```

Aucune erreur ne doit s'afficher.

D'autres commandes permettent de vérifier le package lorsque vous créez, modifiez ou supprimez des fichiers. Vous trouverez ci-dessous des exemples de commande.

- Par exemple, les commandes `dircmp` ou `fssnap` peuvent être utilisées pour vérifier que les packages fonctionnent correctement.
- De même, la commande `ps` peut servir à tester la compatibilité du démon en s'assurant que les démons ne sont pas arrêtés ou démarrés par le package.
- Les commandes `truss`, `pkgadd -v` et `pkgrm` peuvent tester la conformité de l'installation du package runtime, mais ne fonctionnent pas nécessairement dans toutes les circonstances. Dans l'exemple ci-dessous, la commande `truss` supprime tous les accès en lecture seule non-`TEMPDIR` et affiche uniquement les accès qui ne sont pas en lecture seule et qui sont associés à des chemins qui ne figurent pas dans l'environnement d'initialisation inactif indiqué.

```
TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxxvm \
2>&1 > /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("${TEMPDIR}
```

---

## Empêcher les utilisateurs d'intervenir lors d'une installation ou d'une mise à niveau

Les packages doivent être installés et supprimés sans qu'un utilisateur ne puisse être invité à entrer des informations lorsqu'il se sert des utilitaires Solaris standard suivants.

- programme d'installation JumpStart personnalisée ;
- Solaris Live Upgrade
- Programme Installation de Solaris ;
- Solaris Zones

Pour tester un package afin de vous assurer qu'il sera installé sans aucune interaction d'utilisateur, vous pouvez configurer un nouveau fichier d'administration avec la commande `pkgadd` et l'option `-a`. L'option `-a` définit le fichier d'administration de l'installation qui sera utilisé à la place du fichier par défaut. Si vous utilisez le fichier par défaut, le système risque de vous inviter à entrer un plus grand nombre d'informations. Vous pouvez créer un fichier d'administration indiquant à la commande `pkgadd` qu'elle doit ignorer ces contrôles, et installer le package sans confirmation de l'utilisateur. Pour plus de détails, reportez-vous à la page `man admin(4)` ou `pkgadd(1M)`.

Les exemples suivants indiquent comment la commande `pkgadd` utilise le fichier d'administration.

- Si aucun fichier d'administration n'est fourni, la commande `pkgadd` utilise le fichier `/var/sadm/install/admin/default`. Si vous utilisez ce fichier, une intervention de l'utilisateur pourrait être requise.  

```
pkgadd
```
- Si un fichier d'administration relatif est fourni dans la ligne de commande, `pkgadd` recherche le nom de fichier dans `/var/sadm/install/admin` et l'utilise. Dans cet exemple, le fichier d'administration relatif est appelé `nocheck` et la commande `pkgadd` recherche le nom `/var/sadm/install/admin/nocheck`.  

```
pkgadd -a nocheck
```
- Si un fichier absolu existe, `pkgadd` l'utilise. Dans cet exemple, `pkgadd` recherche le fichier d'administration `nocheck` dans `/tmp`.  

```
pkgadd -a /tmp/nocheck
```

#### EXEMPLE B-3 Fichier d'administration d'installation

Vous trouverez ci-dessous un exemple de fichier d'administration d'installation requérant une intervention réduite de la part de l'utilisateur au niveau de l'utilitaire `pkgadd`. Excepté si le package requiert plus d'espace que celui qui est disponible sur le système, l'utilitaire `pkgadd` utilise ce fichier et procède à l'installation du package sans inviter l'utilisateur à entrer d'autres d'informations.

```
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
```



---

## Pour plus d'informations

Les références suivantes proposent des informations générales sur la configuration requise par les packages ainsi que des syntaxes de commande spécifiques.

---

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour obtenir des informations plus spécifiques sur la configuration requise en termes de packages et sur la terminologie :                   | Chapitre 6, "Advanced Techniques for Creating Packages" du <i>Application Packaging Developer's Guide</i>                                                                 |
| Pour obtenir des informations de base sur l'ajout et la suppression de packages et sur le fichier d'administration d'installation            | Chapitre 16, "Managing Software(Overview)" du <i>System Administration Guide: Basic Administration</i>                                                                    |
| Pour obtenir des informations détaillées sur les commandes dont il est fait référence dans cette annexe, reportez-vous à ces pages de manuel | <code>dircmp(1)</code> , <code>fsnap(1M)</code> , <code>ps(1)</code> ou <code>truss(1)</code> <code>pkgadd(1M)</code> , <code>pkgchk(1M)</code> ou <code>pkgrm(1M)</code> |
| Pour une présentation de Solaris Live Upgrade                                                                                                | <a href="#">Chapitre 6</a>                                                                                                                                                |
| Pour une présentation du programme d'installation JumpStart personnalisée                                                                    | Chapitre 5, "Méthode d'installation JumpStart personnalisée – Présentation" du <i>Guide d'installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée</i>  |
| Pour une présentation de Solaris Zones                                                                                                       | Chapitre 16, "Introduction to Solaris Zones" du <i>System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones</i>                              |

---



# Glossaire

---

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3DES</b>                  | Triple standard de chiffrement de données (Triple DES). Méthode de chiffrement à clé symétrique produisant une longueur de clé de 168 bits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AES</b>                   | (Standard de chiffrement avancé) Méthode de chiffrement symétrique de blocs de données de 128 bits. Le gouvernement américain a adopté la variante de l'algorithme Rijndael comme standard de chiffrement en octobre 2000, remplaçant le DES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>archive</b>               | <p>Fichier dans lequel figure une collection de fichiers copiés à partir d'un système maître. Ce fichier comporte également des informations d'identification de l'archive, comme son nom et sa date de création. Après installation d'une archive sur un système, ce système adopte la configuration exacte du système maître.</p> <p>Une archive peut être différentielle. Il s'agit alors d'une archive Solaris Flash qui comprend les différences entre deux images système : une image maître inchangée et une image maître mise à jour. L'archive différentielle inclut les fichiers à conserver, à modifier ou à supprimer du système clone. Une mise à jour différentielle modifie uniquement les fichiers qui sont indiqués et son champ d'action se limite aux systèmes qui contiennent les logiciels compatibles avec l'image maître inchangée.</p> |
| <b>touches de défilement</b> | L'une des quatre touches de direction du clavier numérique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>script de début</b>       | Script de shell Bourne, défini par l'utilisateur, inséré dans le fichier <code>rules</code> , et qui exécute des tâches avant que le logiciel Solaris ne soit effectivement installé sur un système. Les scripts de début s'appliquent uniquement aux installations JumpStart personnalisées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>initialiser</b>           | Charger le logiciel d'un système en mémoire pour le démarrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>archive d'initialisation</b>       | <p><b>uniquement x86</b> : Une archive d'initialisation est un ensemble de fichiers essentiels utilisé pour initialiser le système d'exploitation Solaris. Ces fichiers sont requis lors du démarrage du système avant que le système de fichiers racine (/) ne soit monté. Deux archives d'initialisation sont conservées sur un système :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'archive d'initialisation utilisée pour initialiser le système d'exploitation Solaris sur un système (cette archive d'initialisation est appelée « archive d'initialisation principale »).</li> <li>■ L'archive d'initialisation utilisée pour la récupération lorsque l'archive d'initialisation principale est endommagée. Cette archive d'initialisation lance le système sans monter le système de fichiers racine (/). Dans le menu GRUB, cette archive d'initialisation est dite de secours. La fonction première de cette archive est de régénérer l'archive d'initialisation principale qui est généralement utilisée pour initialiser le système.</li> </ul> |
| <b>environnement d'initialisation</b> | <p>Collection de systèmes de fichiers obligatoires (tranches de disques et points de montage) qui sont essentiels au fonctionnement du système d'exploitation Solaris. Ces tranches de disques figurent sur un même disque ou sont réparties sur plusieurs disques.</p> <p>L'environnement d'initialisation actif est celui qui est en cours d'initialisation. Seul un environnement d'initialisation actif peut être initialisé. On dit d'un environnement d'initialisation qu'il est inactif lorsqu'il n'est pas en cours d'initialisation et qu'il est en état d'attente d'activation à la prochaine réinitialisation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>chargeur d'initialisation</b>      | <p><b>uniquement x86</b> : Le chargeur d'initialisation est le premier logiciel qui s'exécute une fois que vous démarrez le système. Ce programme lance le processus d'initialisation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>bootlog.cgi</b>                    | <p>Programme CGI permettant à un serveur Web de collecter et de stocker les messages de la console d'installation et d'initialisation de clients distants lors d'une installation et initialisation via une connexion WAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>serveur d'initialisation</b>       | <p>Serveur qui fournit à des systèmes clients résidant sur le même sous-réseau les programmes et les informations dont ils ont besoin pour démarrer. Un serveur d'initialisation est obligatoire dans le cadre d'une installation à partir du réseau si le serveur d'installation réside sur un sous-réseau distinct de celui des systèmes sur lesquels vous souhaitez installer le logiciel Solaris.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>autorité de certification</b>      | <p>AC. Organisation ou société « tiers de confiance » publiant des certificats numériques utilisés pour créer des signatures numériques et des paires de clés publiques/ privées. L'AC authentifie l'identité de la personne à qui le certificat unique a été accordé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>certstore</b>                      | Fichier contenant le certificat numérique d'un système client spécifique. Lors d'une négociation SSL, le client peut être amené à fournir le fichier certificat au serveur. Il utilise ce fichier pour vérifier l'identité du client.                                                                                                                                      |
| <b>CGI</b>                            | Common Gateway Interface. Interface permettant aux programmes externes de communiquer avec le serveur HTTP. Les programmes écrits pour pouvoir utiliser CGI sont appelés programmes CGI ou scripts CGI. Les programmes CGI gèrent des formulaires ou analysent des résultats n'étant pas habituellement gérés ou analysés par le serveur.                                  |
| <b>total de contrôle</b>              | Résultat obtenu après addition des données d'un groupe en vue de contrôler ce groupe. Ces données peuvent être numériques ou se composer d'autres chaînes de caractères considérées comme des valeurs numériques au cours du calcul du total de contrôle. Le total de contrôle vérifie que la communication entre deux périphériques est effective.                        |
| <b>client</b>                         | Dans un modèle de communication client-serveur, un client est un processus qui accède à distance aux ressources d'un serveur de calcul telles que sa puissance de calcul ou sa capacité de mémoire.                                                                                                                                                                        |
| <b>système clone</b>                  | Système sur lequel vous effectuez une installation à l'aide d'une archive Solaris Flash. La configuration d'installation d'un système clone est identique à celle du système maître.                                                                                                                                                                                       |
| <b>cluster</b>                        | Collection logique de packages (logiciels). Le logiciel Solaris se compose de <i>groupes de logiciels</i> , eux-mêmes composés de clusters et de <i>packages</i> .                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ligne de commande</b>              | Chaîne de caractères qui débute par une commande, souvent suivie d'arguments (notamment des options, des noms de fichiers et autres expressions) et se termine par un caractère de fin de ligne.                                                                                                                                                                           |
| <b>concaténation</b>                  | Volume RAID-0. Si les tranches sont concaténées, les données sont écrites sur la première tranche disponible jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Les données sont ensuite écrites sur la prochaine tranche disponible et ainsi de suite. Une concaténation ne procure pas de redondance de données à moins qu'elle ne soit effectuée dans un miroir. Voir aussi volume RAID-0. |
| <b>Groupe de logiciels Core</b>       | Groupe de logiciels contenant la base logicielle nécessaire pour initialiser et exécuter le système d'exploitation Solaris sur un système. On y trouve le logiciel de réseau et les pilotes nécessaires pour exécuter le bureau Common Desktop Environment (CDE). Le logiciel CDE n'y figure pas pour autant.                                                              |
| <b>systèmes de fichiers critiques</b> | Systèmes de fichiers nécessaires au système d'exploitation Solaris. Lorsque vous utilisez Solaris Live Upgrade, ces systèmes de fichiers constituent des points de montage distincts dans le fichier <code>vfstab</code> des                                                                                                                                               |

environnements d'initialisation actif et inactif. `root (/)`, `/usr`, `/var` et `/opt` sont des exemples de système de fichiers. Ces systèmes de fichiers sont toujours copiés de la source vers l'environnement d'initialisation inactif.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JumpStart personnalisé</b>           | Type d'installation dans lequel le logiciel Solaris est installé automatiquement sur un système en fonction d'un profil défini par l'utilisateur. Vous pouvez créer des profils personnalisés pour divers types d'utilisateurs et de systèmes. Une installation JumpStart personnalisée est une installation JumpStart créée par l'utilisateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>fichier de sondes personnalisé</b>   | Fichier qui doit impérativement figurer dans le même répertoire JumpStart que le fichier <code>rules</code> . Il s'agit d'un script de shell Bourne qui comporte deux types de fonctions : de sonde et de comparaison. Les fonctions de sonde collectent les informations dont vous avez besoin ou exécutent ce que vous leur avez demandé et configurent une variable environnementale <code>SI_</code> conforme à votre définition. Les fonctions d'une sonde deviennent des mots-clés de sondes. Les fonctions de comparaison appellent une fonction de sonde correspondante, comparent les résultats obtenus par la fonction de sonde et renvoient l'indicateur 0 en cas de correspondance établie avec le mot-clé ou 1 dans le cas contraire. Les fonctions de comparaison deviennent des mots-clés de règles. Voir également <i>fichier de règles</i> . |
| <b>décryptage</b>                       | Processus de conversion de données codées en texte en clair. Voir aussi <a href="#">chiffrement</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>profil dérivé</b>                    | Profil créé de façon dynamique par un script de début lors d'une installation JumpStart personnalisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DES</b>                              | Norme de chiffrement de données (Data Encryption Standard). Méthode de chiffrement à clé symétrique mise au point en 1975 et normalisée par l'ANSI en 1981 sous l'appellation ANSI X.3.92. Le DES utilise une clé de 56 bits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Developer Solaris Software Group</b> | Groupe de logiciels qui regroupe le groupe de logiciels End User Solaris et des bibliothèques, ainsi que des fichiers, des pages de manuel et des outils de programmation en vue du développement de logiciels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DHCP</b>                             | (Dynamic Host Configuration Protocol) Protocole de la couche d'application. Permet à des ordinateurs individuels, ou clients, d'un réseau TCP/IP d'extraire une adresse IP et d'autres informations de configuration du réseau d'un ou plusieurs serveurs désignés gérés de manière centralisée. Cet outil limite les efforts supplémentaires de maintien et d'administration nécessaires dans un vaste réseau IP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>archive différentielle</b>           | Archive Solaris Flash qui contient uniquement les différences entre deux images système : une image maître inchangée et une image maître mise à jour. L'archive différentielle inclut les fichiers à conserver, à modifier ou à supprimer du système clone. La mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | différentielle modifie uniquement les fichiers qui sont indiqués et son champ d'action se limite aux systèmes qui contiennent les logiciels compatibles avec l'image maître inchangée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>certificat numérique</b>               | Fichier numérique non transférable, non falsifiable, émis par un tiers auquel les deux parties en contact ont déjà accordé leur confiance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>disc</b>                               | Disque optique, par opposition au disque magnétique, conformément aux conventions d'appellation en vigueur sur le marché des CD (compact disc) ; un CD ou un DVD sont des exemples de disques optiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>disque</b>                             | Substrat métallique rond ou ensemble de substrats organisés en pistes concentriques et en secteurs, sur lesquels vous pouvez stocker des données telles que des fichiers. Voir également disc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>fichier de configuration de disque</b> | Fichier qui représente la structure d'un disque (par exemple : octets/secteur, indicateurs, tranches). Les fichiers de configuration de disque vous permettent d'utiliser <code>pfinstall</code> depuis un système donné pour tester des profils de disques de tailles différentes.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>client sans disque</b>                 | Client d'un réseau qui dépend d'un serveur pour l'ensemble de ses tâches de stockage sur disque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>répertoire document racine</b>         | Racine d'une hiérarchie sur une machine de serveur Web contenant les fichiers, images et données que vous souhaitez présenter aux utilisateurs ayant accès au serveur Web.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>domaine</b>                            | Une partie de la hiérarchie d'attribution de noms relative à Internet. Un domaine représente un groupe de systèmes d'un réseau local qui partagent des fichiers administratifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>nom de domaine</b>                     | Nom donné à un groupe de systèmes d'un réseau local qui partagent des fichiers administratifs. Ce nom est indispensable pour que votre base de données NIS (Network Information Service) fonctionne correctement. Un nom de domaine se compose d'une séquence de noms de composants, séparés par un point (par exemple : <code>tundra.mpk.ca.us</code> ). Un nom de domaine se lit de gauche à droite en commençant par des noms de composants qui identifient des zones d'autorité administrative générales (et généralement distantes). |
| <b>chiffrement</b>                        | Processus permettant de protéger des informations d'une utilisation non autorisée en les rendant incompréhensibles. Le chiffrement est basé sur un code appelé clé, utilisé pour décrypter l'information. Voir aussi <a href="#">décryptage</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>End User Solaris Software Group</b>    | Groupe de logiciels qui regroupe le groupe de logiciels Core ainsi que les logiciels dont a besoin l'utilisateur final, y compris les logiciels Common Desktop Environment (CDE) et DeskSet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Entire Solaris Software Group</b>      | Groupe de logiciels contenant l'intégralité de la version de Solaris10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entire Solaris Software Group Plus OEM Support</b> | Groupe de logiciels contenant l'intégralité de la version de Solaris10, plus la prise en charge de matériels supplémentaires à l'attention des OEM. Ce groupe de logiciels est recommandé lorsque vous installez le logiciel Solaris sur des serveurs SPARC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>/etc</b>                                           | Répertoire dans lequel figurent les fichiers critiques de configuration du système, ainsi que les commandes de maintenance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>répertoire /etc/netboot</b>                        | Répertoire situé sur un serveur d'initialisation via connexion WAN contenant les informations de configuration client et les données de sécurité nécessaires à l'installation et initialisation via connexion WAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>/export</b>                                        | Système de fichiers d'un serveur OS partagé par d'autres systèmes d'un réseau donné. Par exemple, le système de fichiers <code>/export</code> peut comporter le système de fichiers ( <code>/</code> ) racine et l'espace swap pour les clients sans disque ainsi que les répertoires de base pour les utilisateurs sur le réseau. Les clients sans disque dépendent du système de fichiers <code>/export</code> d'un serveur OS pour s'initialiser et s'exécuter.                                                                                                                                             |
| <b>archive d'initialisation de secours</b>            | <b>uniquement x86</b> : Archive d'initialisation utilisée pour la récupération lorsque l'archive d'initialisation principale est endommagée. Cette archive d'initialisation active le système sans monter le système de fichiers racine ( <code>/</code> ). Cette archive d'initialisation est dite de secours dans le menu GRUB. La fonction première de cette archive est de régénérer l'archive d'initialisation principale qui est généralement utilisée pour initialiser le système. Voir <i>archive d'initialisation</i> .                                                                               |
| <b>restauration</b>                                   | Retour à l'environnement exécuté précédemment. Utilisez cette fonction lorsque vous activez un environnement et que l'environnement d'initialisation désigné échoue (ou se comporte de manière inattendue).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>partition fdisk</b>                                | Partition logique d'un disque dur dédiée à un système d'exploitation particulier sur des systèmes x86. Pour pouvoir installer le logiciel Solaris, vous devez définir au moins une partition <code>fdisk</code> sur un système x86. Les systèmes x86 acceptent jusqu'à quatre partitions <code>fdisk</code> sur un même disque. Chacune de ces partitions peut comporter un système d'exploitation distinct. Chaque système d'exploitation doit impérativement résider sur une partition <code>fdisk</code> unique. Un système ne peut comporter qu'une seule partition <code>fdisk</code> Solaris par disque. |
| <b>serveur de fichiers</b>                            | Serveur qui fournit des logiciels, ainsi qu'un espace de stockage de fichiers, aux systèmes d'un réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>système de fichiers</b>                            | Dans le système d'exploitation SunOS™, il s'agit d'une arborescence de fichiers et de répertoires, accessible en réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>script de fin</b>       | Script de shell Bourne défini par l'utilisateur, inséré dans le fichier <code>rules</code> , qui exécute des tâches une fois le logiciel Solaris installé sur un système donné, mais avant que ce système ne se réinitialise. Les scripts de fin s'appliquent uniquement aux installations JumpStart personnalisées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>format</b>              | Permet de structurer des données ou de diviser un disque en secteurs de réception de données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>touche de fonction</b>  | L'une des 10 touches de clavier (voire plus) intitulées F1, F2, F3, associées à des tâches particulières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>zone globale</b>        | Dans Solaris Zones, la zone globale est à la fois la zone par défaut du système et la zone utilisée pour le contrôle administratif à l'échelle du système. C'est la seule zone à partir de laquelle il est possible de configurer, d'installer, de gérer ou de désinstaller une zone non globale. L'administration de l'infrastructure du système, notamment les périphériques physiques et la reconfiguration dynamique n'est réalisable qu'à partir de la zone globale. Les processus disposant des privilèges appropriés qui s'exécutent dans la zone globale peuvent accéder à des objets associés à d'autres zones. Voir aussi Solaris Zones et zone non globale. |
| <b>GRUB</b>                | <b>uniquement x86</b> : GRUB (GNU GRand Unified Bootloader) est un chargeur d'initialisation Open Source doté d'une interface de menu simple. Le menu affiche la liste des systèmes d'exploitation installés sur un système. GRUB vous permet d'initialiser facilement ces divers systèmes d'exploitation, tels que le système d'exploitation Solaris, Linux ou Microsoft Windows.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>menu principal GRUB</b> | <b>uniquement x86</b> : Menu d'initialisation qui répertorie les systèmes d'exploitation installés sur un système. À partir de ce menu, vous pouvez facilement initialiser un système d'exploitation sans modifier les paramètres de partitionnement BIOS ou fdisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>menu Édition GRUB</b>   | <b>uniquement x86</b> : Menu d'initialisation qui est un sous-menu du menu principal GRUB. Les commandes GRUB sont affichées dans ce menu. Ces commandes peuvent être modifiées pour changer le comportement d'initialisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>lien</b>                | Entrée de répertoire qui désigne un fichier du disque. Plusieurs entrées de répertoire peuvent faire référence à un même disque physique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>hash</b>                | Nombre créé à partir d'une entrée, générant un nombre beaucoup plus court que l'entrée. La même valeur de résultat est toujours générée pour des entrées identiques. Les fonctions de repère peuvent être utilisées dans les algorithmes de recherche de tableaux, la détection d'erreurs et la détection de sabotage. Lors de la détection de sabotage, les fonctions de repère sont choisies de sorte qu'il soit difficile de trouver deux entrées donnant le même résultat de hachage. MD5 et                                                                                                                                                                       |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | SHA-1 sont des exemples de fonctions de hachage unidirectionnel. Par exemple, une assimilation de message prend une entrée de longueur variable telle qu'un fichier disque et la réduit à une valeur inférieure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>hachage</b>                | Processus consistant à transformer une chaîne de caractères en une valeur ou clé représentant la chaîne initiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HMAC</b>                   | Méthode de hachage à clé pour l'authentification de messages. HMAC est utilisé avec une fonction de hachage cryptographique répétitive, telle que MD5 ou SHA-1, combinée avec une clé secrète partagée. La puissance cryptographique de HMAC dépend des propriétés de la fonction de hachage sous-jacente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>nom d'hôte</b>             | Nom qui identifie un système auprès d'autres systèmes d'un réseau. Ce nom doit être unique au sein d'un domaine donné (c'est-à-dire, au sein d'une organisation donnée, comme c'est souvent le cas). Un nom d'hôte peut se composer de n'importe quelle combinaison de lettres, chiffres, signe moins (-), mais il ne peut pas commencer ni se terminer par un signe moins.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HTTP</b>                   | (Hypertext Transfer Protocol) (n.) Protocole internet chargé d'aller chercher des objets hypertextes sur des hôtes distants. Ce protocole repose sur TCP/IP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>HTTPS</b>                  | Version sécurisée d'HTTP, mise en oeuvre via SSL (Secure Sockets Layer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>installation initiale</b>  | Installation qui écrase les logiciels actuellement en cours d'exécution ou initialise un disque vide.<br><br>Une installation initiale du système d'exploitation Solaris remplace le contenu du ou des disques systèmes par la nouvelle version du système d'exploitation Solaris OS. Si celui-ci n'est pas déjà installé sur votre système, vous devez procéder à une installation initiale. Si votre système exécute une version du système d'exploitation Solaris pouvant être mise à niveau, une installation initiale écrase le contenu du disque sans conserver le système d'exploitation ni les modifications locales. |
| <b>serveur d'installation</b> | Serveur qui fournit des images des DVD ou des CD Solaris dont se servent d'autres systèmes d'un réseau donné pour installer Solaris (également appelé <i>serveur de supports</i> ). Pour créer un serveur d'installation, il vous suffit de copier les images des CD ou des DVD Solaris sur le disque dur du serveur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>adresse IP</b>             | (adresse de protocole Internet) En termes TCP/IP, nombre unique de 32 bits qui identifie chaque hôte d'un réseau. Une adresse IP est composée de quatre nombres séparés par des points (192.168.0.0, par exemple). En général, ces nombres sont compris entre 0 et 255. Toutefois, le premier doit être inférieur à 224 et le dernier ne peut pas être égal à 0.                                                                                                                                                                                                                                                              |

Les adresses IP se composent de deux parties logiques : le réseau (similaire à un indicatif téléphonique) et le système local du réseau (similaire à un numéro de téléphone). Les nombres d'une adresse IP de classe A par exemple, représentent "réseau.local.local.local" et ceux d'une adresse IP de classe C représentent "réseau.réseau.réseau.local".

| Classe   | Plage (xxx est une valeur comprise entre 0 et 255) | Nombre d'adresses IP disponibles |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Classe A | 1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx                    | Plus de 16 millions              |
| Classe B | 128.0.xxx.xxx - 191.255.xxx.xxx                    | Plus de 65 000                   |
| Classe C | 192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx                      | 256                              |

## IPv6

IPv6 est une nouvelle version (version 6) d'IP (Internet Protocol) conçue pour en améliorer la version actuelle, IPv4 (version 4). Le déploiement de IPv6, à l'aide de mécanismes de transition définis, n'a aucune incidence sur les opérations en cours. IPv6 fournit de plus une plate-forme de nouvelles fonctionnalités Internet.

Une description détaillée d'IPv6 est proposée à la Partie I, "Introducing System Administration: IP Services" du *System Administration Guide: IP Services*.

## tâche

Tâche définie par l'utilisateur pour être exécutée par un ordinateur.

## répertoire JumpStart

Si vous utilisez une disquette de profils pour effectuer des installations JumpStart personnalisées, le répertoire JumpStart est le répertoire racine de la disquette, qui comporte tous les fichiers essentiels de l'installation JumpStart personnalisée. Si vous utilisez un serveur de profils pour effectuer des installations JumpStart personnalisées, le répertoire JumpStart est un répertoire du serveur qui contient tous les fichiers essentiels à l'installation JumpStart personnalisée.

## installation JumpStart

Type d'installation où le logiciel Solaris est installé automatiquement sur un système par le biais du logiciel JumpStart installé d'office.

## Kerberos

Protocole d'authentification de réseau qui utilise une technique sophistiquée de cryptage par clé secrète. Cette technique permet à un client et à un serveur de s'identifier mutuellement dans le cadre d'une connexion réseau non sécurisée.

## clé

Code utilisé pour chiffrer ou déchiffrer des données. Voir aussi [chiffrement](#).

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>keystore</b>                   | Fichier contenant les clés partagées par un client et un serveur. Lors de l'installation et initialisation via connexion WAN, le système client utilise les clés pour vérifier l'intégrité du serveur ou déchiffrer les données et les fichiers transmis par celui-ci.                                                                                           |
| <b>réseau local (LAN)</b>         | Groupe de systèmes informatiques à proximité les uns des autres, pouvant communiquer par le biais de matériel et de logiciels de liaison.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>LDAP</b>                       | Protocole d'accès aux répertoires standard et extensible utilisé par les clients et serveurs du service d'attribution de noms LDAP pour communiquer entre eux.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>environnement linguistique</b> | Version correspondant à une région ou à une communauté, géographique ou politique, utilisant la même langue, les mêmes habitudes ou les mêmes conventions culturelles (en_US pour l'anglais américain et en_UK pour l'anglais du Royaume-Uni).                                                                                                                   |
| <b>périphérique logique</b>       | Groupe de tranches physiques sur un ou plusieurs disques qui est identifié par le système comme périphérique unique. Un périphérique logique est appelé « volume » dans Solaris Volume Manager. Un volume fonctionne de la même façon qu'un disque physique du point de vue d'une application ou d'un système de fichiers.                                       |
| <b>section manifest</b>           | Section d'une archive Solaris Flash utilisée pour valider un système clone. La section Manifest répertorie les fichiers d'un système devant être conservés, ajoutés ou supprimés du système clone. Il s'agit simplement d'une section d'information qui répertorie les fichiers dans un format interne et ne peut pas être utilisée pour les scripts.            |
| <b>système maître</b>             | Système utilisé pour créer une archive Solaris Flash. La configuration du système est enregistrée dans l'archive.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MD5</b>                        | Message Digest 5. Fonction de repère cryptographique répétitive utilisée pour authentifier les messages, y compris les signatures numériques. Elle a été développée en 1991 par Rivest.                                                                                                                                                                          |
| <b>serveur de médias</b>          | Voir <i>serveur d'installation</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>fichier menu.lst</b>           | <b>uniquement x86</b> : Fichier qui répertorie tous les systèmes d'exploitation installés sur un système. Le contenu de ce fichier détermine la liste des systèmes d'exploitation affichée dans le menu GRUB. À partir du menu GRUB, vous pouvez facilement initialiser un système d'exploitation sans modifier les paramètres de partitionnement BIOS ou fdisk. |
| <b>métapériphérique</b>           | Voir <i>volume</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>miniracine</b>          | Le plus petit système de fichiers racine Solaris initialisable racine (/). Une miniracine comporte un noyau et la base logicielle requise pour installer l'environnement Solaris sur un disque dur. La miniracine est le système de fichiers copié sur une machine dans le cadre d'une installation initiale.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>miroir</b>              | Voir volume RAID-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>monter</b>              | Procédure qui consiste à accéder au répertoire d'un disque directement relié au système qui requiert le montage ou d'un disque distant appartenant au réseau. Pour monter un système de fichiers, il vous faut un point de montage sur le système local ainsi que le nom du système de fichiers à monter (par exemple, /usr).                                                                                                                                                                                      |
| <b>point de montage</b>    | Répertoire d'une station de travail sur lequel vous montez un système de fichiers qui figure sur une machine distante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>serveur de noms</b>     | Serveur qui fournit un service de noms aux systèmes d'un réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>service de noms</b>     | Base de données distribuée d'un réseau dans laquelle figurent les informations clés relatives à tous les systèmes du réseau et qui permettent aux systèmes de communiquer entre eux. Un service de noms vous permet de maintenir, de gérer et d'accéder aux informations système à l'échelle de votre réseau. Sans service de noms, chaque système doit maintenir sa propre copie de ses informations système (dans le fichier /etc local). Sun prend en charge les services de noms suivants : LDAP, NIS et NIS+. |
| <b>systèmes en réseau</b>  | Groupe de systèmes (appelés hôtes) reliés par des connexions matérielles et logicielles, qui communiquent entre eux et se partagent des informations. Cette configuration est appelée réseau local (LAN, pour Local Area Network). Une configuration de systèmes en réseau utilise un ou plusieurs serveurs.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>installation réseau</b> | Procédure d'installation de logiciels par le biais d'un réseau à partir d'un système équipé d'un lecteur de CD ou de DVD sur un système qui n'en est pas muni. Les installations réseau requièrent un <i>serveur de noms</i> ainsi qu'un <i>serveur d'installation</i> .                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NIS</b>                 | Service d'informations réseau SunOS 4.0 (au minimum). Base de données distribuée d'un réseau qui comporte des informations clés sur les systèmes et les utilisateurs présents sur le réseau. La base de données NIS est stockée sur le serveur maître et sur tous les serveurs esclaves.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NIS+</b>                | Service d'informations réseau SunOS 5.0 (au minimum). NIS+ remplace NIS, le service d'information réseau (minimum) SunOS 4.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zone non-globale</b>                             | Environnement de système d'exploitation virtualisé créé dans une instance unique du système d'exploitation Solaris. Une ou plusieurs applications peuvent s'exécuter dans une zone non globale sans qu'elles n'affectent le reste du système. Les zones non globales sont aussi appelées zones. Voir aussi Solaris Zones et zone globale.                                                                                                                                                                                      |
| <b>systèmes indépendants</b>                        | Systèmes qui ne sont pas reliés à un réseau ou qui ne dépendent d'aucun autre système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>/opt</b>                                         | Système de fichiers qui comporte les points de montage des logiciels de tiers et d'autres logiciels non fournis avec le système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>serveur OS</b>                                   | Système qui fournit des services aux systèmes d'un réseau. Pour servir des clients sans disque, un serveur SE (système d'exploitation) doit comporter un espace disque réservé pour le système de fichiers racine (/) et l'espace swap de chaque client sans disque (/export/root, /export/swap).                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>package</b>                                      | Collection de logiciels regroupés en une seule entité en vue d'une installation modulaire. Le logiciel Solaris se compose de <i>groupes de logiciels</i> , eux-mêmes composés de clusters et de <i>modules</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>panneau</b>                                      | Conteneur servant à organiser le contenu d'une fenêtre, d'une boîte de dialogue ou d'un applet. Le panneau est susceptible d'effectuer une collecte et de demander confirmation de la part de l'utilisateur. Les panneaux peuvent être utilisés par des assistants et suivre une séquence ordonnée dans le cadre de la réalisation d'une tâche désignée.                                                                                                                                                                       |
| <b>analyseur de patches</b>                         | Script que vous pouvez exécuter manuellement ou dans le cadre du programme d'installation Solaris. Il effectue une analyse de votre système afin de déterminer quels patches (le cas échéant) seront supprimés par une mise à niveau vers une version Solaris.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>groupe de plates-formes</b>                      | Groupe de plates-formes matérielles défini par un fournisseur dans le cadre de la distribution de logiciels spécifiques. Les groupes de plates-formes i86pc et sun4u en sont des exemples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>nom de plate-forme</b>                           | Résultat obtenu par l'exécution de la commande <code>uname -i</code> . Le nom de plate-forme d'Ultra 60 est SUNW,Ultra-60, par exemple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Power Management (gestion de l'alimentation)</b> | Logiciel qui enregistre automatiquement l'état d'un système et l'éteint au bout d'une période d'inactivité de 30 minutes. Lorsque vous installez le logiciel Solaris sur un système compatible avec la version 2 des directives Energy Star de l'Agence américaine de protection de l'environnement - un système SPARC sun4u, par exemple - le logiciel de gestion de l'alimentation est installé par défaut. Après un redémarrage, le système vous invite à activer ou à désactiver le logiciel de gestion de l'alimentation. |

Les directives Energy Star imposent que les systèmes ou moniteurs entrent automatiquement en état de "veille" (consommation égale ou inférieure à 30 watts) dès lors qu'ils sont inactifs pendant une durée déterminée.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>archive d'initialisation principale</b> | Archive d'initialisation utilisée pour initialiser le système d'exploitation Solaris sur un système (cette archive d'initialisation est appelée « archive d'initialisation principale »). Voir <i>archive d'initialisation</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>mot-clé de sonde</b>                    | Élément syntaxique qui extrait des informations relatives aux attributs d'un système lors de l'utilisation de la méthode d'installation JumpStart personnalisée, sans que l'utilisateur ait besoin de définir une condition de correspondance ni d'exécuter un profil, comme c'est le cas avec une règle. Voir également <i>règle</i> .                                                                                                                                                                    |
| <b>profil</b>                              | Fichier texte qui définit la procédure d'installation du logiciel Solaris lorsqu'est utilisée la méthode JumpStart personnalisée (le groupe de logiciels à installer, par exemple). Chaque règle comporte un profil qui définit la procédure d'installation d'un système, dès lors qu'une correspondance est établie avec ladite règle. Généralement, vous définissez un profil pour chaque règle. Le même profil peut toutefois être utilisé dans plusieurs règles. Voir aussi <i>fichier de règles</i> . |
| <b>disquette de profils</b>                | Disquette dont le répertoire racine (répertoire JumpStart) comporte les fichiers essentiels à une installation JumpStart personnalisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>serveur de profils</b>                  | Serveur comportant un répertoire JumpStart dans lequel figurent les fichiers essentiels à une installation JumpStart personnalisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>clé privée</b>                          | Clé de décryptage utilisée pour le chiffrement par clé publique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>clé publique</b>                        | Clé de chiffrement utilisée pour le chiffrement par clé publique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>cryptographie à clé publique</b>        | Système cryptographique utilisant deux clés : une clé publique connue de tous, et une clé privée connue du destinataire du message uniquement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>volume RAID-1</b>                       | Classe de volume qui réplique les données en en conservant plusieurs copies. Un volume RAID-1 est composé de un ou plusieurs volumes RAID-0 appelés sous-miroirs. Un volume RAID-1 est parfois appelé miroir.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>volume RAID-0</b>                       | Classe de volume pouvant être une piste magnétique** ou une concaténation. Ces composants sont aussi appelés sous-miroirs. Ce sont les blocs de construction de base des miroirs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reduced Network Support Software Group</b> | Groupe de logiciels contenant le code minimum nécessaire pour initialiser et exécuter un système Solaris avec la prise en charge de services réseau limités. Ce groupe fournit une console texte multiutilisateur et des utilitaires d'administration du système. Il permet également au système de reconnaître les interfaces réseau, mais il n'active pas les services réseau.                                                                                                     |
| <b>racine</b>                                 | Le niveau supérieur d'une hiérarchie d'éléments. La racine est l'élément unique auquel appartiennent tous les autres éléments. Reportez-vous au répertoire racine ou au système de fichiers racine (/).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>répertoire racine</b>                      | Répertoire de niveau supérieur qui comporte tous les autres répertoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>système de fichiers (/) racine</b>         | Système de fichiers de niveau supérieur à partir duquel les autres systèmes de fichiers sont créés. Le système de fichiers (/) racine est la base sur laquelle tous les autres systèmes de fichiers sont montés et il n'est jamais démonté. Le système de fichiers (/) racine comporte tous les répertoires et fichiers essentiels au fonctionnement d'un système. Citons le noyau, les pilotes des périphériques et les programmes utilisés pour démarrer (initialiser) un système. |
| <b>règle</b>                                  | Série de valeurs qui associe un ou plusieurs attributs de système à un profil et qui s'utilise lors d'une installation JumpStart personnalisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>fichier rules</b>                          | Fichier texte qui comporte une règle pour chaque groupe de systèmes ou systèmes individuels que vous souhaitez installer automatiquement. Chaque règle désigne un groupe de systèmes ayant un ou plusieurs attributs en commun. Le fichier rules relie chaque groupe à un profil, un fichier texte qui définit l'installation du logiciel Solaris sur chaque système du groupe et s'utilise lors d'une installation JumpStart personnalisée. Voir également <i>profil</i> .          |
| <b>fichier rules.ok</b>                       | Version générée à partir du fichier <i>règles</i> . Le fichier <i>rules.ok</i> est nécessaire au logiciel d'installation JumpStart personnalisée afin de faire correspondre un système à un profil. Vous devez <i>obligatoirement</i> utiliser le script <i>check</i> pour créer le fichier <i>rules.ok</i> .                                                                                                                                                                        |
| <b>Secure Sockets Layer</b>                   | SSL. Bibliothèque logicielle établissant une connexion sécurisée entre deux parties (client et serveur), utilisée pour mettre en oeuvre le HTTPS, version sécurisée du HTTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>serveur</b>                                | Système d'un réseau qui en gère les ressources et fournit des services à un poste client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SHA1</b>                                   | Secure Hashing Algorithm. Cet algorithme s'exécute sur toute longueur d'entrée inférieure à <sup>2</sup> 64 pour produire une assimilation de message.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>systèmes de fichiers partageables</b> | <p>Systèmes de fichiers définis par l'utilisateur, par exemple /export/home et /swap. Ces systèmes de fichiers sont partagés entre l'environnement d'initialisation actif et inactif lorsque vous utilisez Solaris Live Upgrade. Les systèmes de fichiers partageables comportent le même point de montage dans le fichier <code>vfstab</code> de l'environnement d'initialisation actif et dans celui de l'environnement d'initialisation inactif. Lorsque vous mettez à jour des fichiers partagés dans l'environnement d'initialisation actif, vous mettez automatiquement à jour les données de l'environnement d'initialisation inactif. Les systèmes de fichiers partageables sont partagés par défaut. Vous pouvez toutefois spécifier une tranche de destination dans laquelle copier les systèmes de fichiers.</p> |
| <b>tranche</b>                           | <p>Unité de découpage d'un espace disque.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>groupe de logiciels</b>               | <p>Regroupement logique de logiciels Solaris (clusters et packages). Au cours d'une installation Solaris, vous pouvez installer l'un des groupes de logiciels suivants : Core, End User Solaris Software, Developer Solaris Software ou Entire Solaris Software et, pour les systèmes SPARC seulement, Entire Solaris Software Group Plus OEM Support.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>image des DVD ou des CD Solaris</b>   | <p>Logiciel Solaris installé sur un système, qui figure sur les DVD ou CD Solaris ou sur le disque dur d'un serveur d'installation sur lequel vous avez copié les images des DVD ou CD Solaris.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Solaris Flash</b>                     | <p>Fonction d'installation de Solaris qui vous permet de créer une archive des fichiers d'un système, appelé système maître. Vous utilisez ensuite cette archive pour installer d'autres systèmes, dont la configuration sera identique à celle du système maître. Voir également <i>archive</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Installation de Solaris</b>           | <p>Programme d'installation, avec interface graphique utilisateur (GUI) ou interface de ligne de commande (CLI), qui utilise des assistants afin de vous guider pas à pas tout au long de la procédure d'installation du logiciel Solaris et de logiciels tiers.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Solaris Live Upgrade</b>              | <p>Méthode permettant de mettre à niveau un environnement d'initialisation dupliqué alors que l'environnement d'initialisation est actif, ce qui élimine l'interruption d'activité de l'environnement de production.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Solaris Zones</b>                     | <p>Technologie de partitionnement logiciel utilisée pour virtualiser les services du système d'exploitation et fournir un environnement isolé et sécurisé pour l'exécution des applications. Lorsque vous créez une zone non globale, vous générez un environnement d'exécution d'application dans lequel les processus sont isolés de toutes les autres zones. Cette mise à l'écart empêche les processus en cours d'exécution dans une zone de contrôler ou d'avoir une incidence sur les processus qui s'exécutent dans les autres zones Voir aussi zone globale et zone non globale.</p>                                                                                                                                                                                                                                |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>autonome</b>                           | Ordinateur n'ayant pas besoin d'être pris en charge par une autre machine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>base de données d'état</b>             | Base de données qui stocke sur le disque des informations relatives à l'état de votre configuration Solaris Volume Manager. La base de données d'état est un ensemble de plusieurs copies de bases de données répliquées. Chaque copie correspond à une réplique de la base de données d'état. La base de données d'état suit l'emplacement et le statut de toutes les répliques de bases de données d'état connues. |
| <b>réplique de base de données d'état</b> | Copie d'une base de données d'état. La réplique assure la validité des données de la base de données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>sous-miroir</b>                        | Voir volume RAID-0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>sous-réseau</b>                        | Schéma de fonctionnement qui divise un réseau logique en plusieurs petits réseaux physiques en vue de simplifier le routage des informations.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>masque de sous-réseau</b>              | Masque binaire utilisé pour sélectionner les bits d'une adresse Internet en vue d'un adressage de sous-réseau. Le masque fait 32 bits de long et sélectionne la portion réseau de l'adresse Internet ainsi qu'un ou plusieurs bits de la portion locale.                                                                                                                                                             |
| <b>superutilisateur</b>                   | Utilisateur spécial ayant l'autorisation d'effectuer toutes les tâches administratives sur le système. Le superutilisateur peut lire et écrire dans n'importe quel fichier, il peut exécuter tous les programmes et envoyer des signaux d'annulation à un processus.                                                                                                                                                 |
| <b>espace swap</b>                        | Tranche ou fichier qui comporte, de façon temporaire, le contenu d'une zone de mémoire jusqu'à ce que celui-ci puisse être chargé de nouveau en mémoire. Il est également appelé /swap ou système de fichiers swap.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>fichier sysidcfg</b>                   | Fichier dans lequel vous définissez un ensemble de mots-clés spéciaux de configuration de système dans le but de préconfigurer un système déterminé.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>fichier de configuration système</b>   | <code>system.conf</code> . Fichier texte dans lequel vous précisez les emplacements du fichier <code>sysidcfg</code> et des fichiers JumpStart personnalisés que vous souhaitez utiliser pour une installation et initialisation via connexion WAN.                                                                                                                                                                  |
| <b>fuseau horaire</b>                     | L'une des 24 divisions longitudinales de la surface terrestre à laquelle correspond un horaire standard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>truststore</b>                         | Fichier contenant un ou plusieurs certificats numériques. Lors d'une installation et initialisation via une connexion WAN, le système client vérifie l'identité du serveur essayant d'effectuer l'installation en consultant les données du fichier <code>truststore</code> .                                                                                                                                        |
| <b>démonter</b>                           | Procédure qui consiste à supprimer l'accès au répertoire d'un disque directement lié à une machine ou à un disque distant du réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>mise à jour</b>          | Installation ou procédure destinée à la réalisation d'une installation sur un système, qui modifie les logiciels du même type. Contrairement à une mise à niveau, une mise à jour peut brider le système et les logiciels du même type qui font l'objet de l'installation doivent être présents avant la réalisation d'une mise à jour, à l'inverse de l'installation initiale.                                                              |
| <b>mise à niveau</b>        | Installation qui fusionne des fichiers avec les fichiers existants et sauvegarde les modifications là où c'est possible.<br><br>Une mise à niveau du système d'exploitation Solaris fusionne la nouvelle version du système d'exploitation avec les fichiers présents sur le ou les disques système. En règle générale, les modifications que vous avez apportées à la version précédente du système d'exploitation Solaris sont conservées. |
| <b>option mise à niveau</b> | Option présentée par le programme Installation de Solaris. La procédure de mise à niveau fusionne la nouvelle version de Solaris avec les fichiers existants de votre (ou vos) disque(s). La mise à niveau enregistre également autant de modifications locales que possible depuis la dernière installation de Solaris.                                                                                                                     |
| <b>URL</b>                  | Uniform Resource Locator. Système d'adressage utilisé par le serveur et le client pour demander des documents. Un URL est souvent dénommé emplacement. Le format d'une URL est <i>protocole://machine:port/document</i> .<br><br>Modèle d'URL : <code>http://www.example.com/index.html</code> .                                                                                                                                             |
| <b>/usr</b>                 | Système de fichiers d'un système autonome ou d'un serveur qui comporte de nombreux programmes UNIX standard. Partager le gros système de fichiers /usr avec un serveur, plutôt qu'en conserver une copie locale, réduit considérablement l'espace disque nécessaire pour installer et exécuter le logiciel Solaris sur un système.                                                                                                           |
| <b>utilitaire</b>           | Programme standard, généralement fourni d'office à l'achat d'un ordinateur. Ce programme se charge de la maintenance de l'ordinateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>/var</b>                 | Système de fichiers ou répertoire (sur systèmes autonomes) qui comporte les fichiers système susceptibles d'être alimentés ou modifiés pendant le cycle de vie du système. Parmi ces fichiers, citons les journaux du système, les fichiers vi, les fichiers de messages et les fichiers uucp.                                                                                                                                               |
| <b>volume</b>               | Groupe de tranches physiques ou d'autres volumes considéré par le système comme un périphérique unique. Un volume fonctionne de la même façon qu'un disque physique du point de vue d'une application ou d'un système de fichiers.                                                                                                                                                                                                           |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Avec certains utilitaires de ligne de commande, un volume est appelé métapériphérique. Dans le contexte standard UNIX, les volumes sont également appelés pseudo-périphériques ou périphériques virtuels.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>gestionnaire de volumes</b>                          | Programme qui fournit un mécanisme d'administration et d'accès aux données des DVD-ROM, des CD-ROM et des disquettes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>WAN (réseau étendu)</b>                              | Réseau connectant par liaisons téléphoniques, fibre optique ou satellite plusieurs réseaux locaux (LAN) ou systèmes situés sur des lieux géographiques différents, à l'aide de liens par téléphone, fibre optique ou satellite.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>installation et initialisation via connexion WAN</b> | Type d'installation vous permettant d'initialiser et d'installer le logiciel via un réseau étendu (WAN) à l'aide du HTTP ou du HTTPS. La méthode d'installation et d'initialisation via connexion WAN vous permet de transmettre une archive Solaris Flash cryptée via un réseau public et d'effectuer l'installation JumpStart personnalisée d'un client distant.                                                                      |
| <b>miniracine de l'initialisation via connexion WAN</b> | Miniracine modifiée pour effectuer une installation et initialisation via connexion WAN. La miniracine de l'initialisation via connexion WAN contient un sous-ensemble des logiciels de la miniracine de Solaris. Voir aussi <a href="#">miniracine</a> .                                                                                                                                                                               |
| <b>serveur d'initialisation via connexion WAN</b>       | Serveur Web fournissant les fichiers de configuration et de sécurité utilisés lors d'une installation et initialisation via connexion WAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>programme wanboot</b>                                | Programme d'initialisation de second niveau chargeant la miniracine de l'initialisation via connexion WAN, les fichiers de configuration client et les fichiers d'installation requis par l'installation et initialisation via connexion WAN. Pour les installations et initialisations via une connexion WAN, le fichier binaire wanboot effectue des tâches similaires à celles des programmes de second niveau ufsboot ou inetboot . |
| <b>programme wanboot-cgi</b>                            | Programme CGI récupérant et transmettant les données et fichiers utilisés lors d'une installation et initialisation via connexion WAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>fichier wanboot.conf</b>                             | Fichier texte dans lequel vous spécifiez les informations de configuration et paramètres de sécurité requis pour une installation et initialisation via connexion WAN.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>zone</b>                                             | Voir zone non globale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Index

---

## A

- Activation d'un environnement d'initialisation
  - Description, 105
  - Description de la synchronisation de fichiers, 123
  - Problème, description, 107
  - Tâches, 194
- Adresses IP, Définition d'un routage par défaut, 66
- Affichage, Nom de l'environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade, 230
- Annulation d'une tâche Solaris Live Upgrade, 225
- Archives
  - Choix d'un programme d'installation, 34
  - Création d'un environnement d'initialisation vide, 156
  - Description, 36
  - Exemple d'installation, 104
  - Installation, 49
  - Installation à l'aide d'une archive Solaris Flash, 56
  - Installation dans un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade, 187

## B

- Base de données d'état, Description, 97
- boot: cannot open /kernel/unix message, 264
- bootparams, fichier, Mise à jour, 271

## C

- Can't boot from file/device message, 264
- Carte d'anneau à jeton, erreur d'initialisation, 270
- CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE, message, 272
- Changement de nom d'un environnement d'initialisation Solaris Live Upgrade, 231
- Chargeur d'initialisation, GRUB, 71-74
- CLIENT MAC ADDR error, message, 271
- clock gained xxx days message, 264
- Commandes pour Solaris Live Upgrade, 259
- Comparaison des environnements d'initialisation Live Upgrade, 226
- Concaténation, description, 97
- Configuration, Systèmes de fichiers de Solaris Live Upgrade, 136
- Configuration des partitions du disque d'initialisation, nouvelle valeur par défaut (systèmes x86), 59
- Configuration requise
  - Espace disque, 42-46
  - Mémoire, 40
  - Pour utiliser Live Upgrade, 109
- Conventions de noms de périphériques, Dans GRUB, 73
- Conventions de noms pour périphériques, Dans GRUB, 73
- Copie, Systèmes de fichiers Solaris Live Upgrade, 223
- Core System Support Software Group
  - Description, 44-46
  - Taille, 45

## Création

- Solaris Live Upgrade
  - Environnement d'initialisation, description, 90
  - Environnement d'initialisation, tâches, 135, 144, 146

## D

### Dépannage

- Initialisation à partir du mauvais serveur, 271
- Initialisation à partir du réseau à l'aide du protocole DHCP, 271
- Problèmes d'installation généraux
  - Initialisation du système, 271
- Problèmes généraux d'installation
  - Initialisation à partir du réseau à l'aide du protocole DHCP, 271
- Developer Solaris Software Group
  - Description, 44-46
  - Taille, 45

## E

- Échec d'une mise à niveau, Récupération à l'aide de Solaris Live Upgrade, 203
- Échec de mise à niveau, Problèmes de réinitialisation, 276
- End User Solaris Software Group
  - Description, 44-46
  - Taille, 45
- Entire Solaris Software Group
  - Description, 44-46
  - Taille, 45
- Entire Solaris Software Group Plus OEM
  - Support
    - Description, 44-46
    - Taille, 45
- Environnement d'initialisation, Solaris Live Upgrade
  - Affichage de l'état, 237
  - Problème, description, 107
- Espace disque
  - Configuration requise, pour les groupes de logiciels, 45

## Espace disque (Suite)

- Planification, 42-46
- Planification relative aux zones non globales, 57
- Requis
  - Par Solaris Live Upgrade, 113
- État, Affichage de l'environnement d'initialisation, 221
- /etc/bootparams, fichier, Accès au répertoire JumpStart, 271

## F

- Fichier menu.lst
  - Description, 77-79
  - Localisation, 79
- Fichiers et systèmes de fichiers
  - Solaris Live Upgrade
    - Conseils relatifs à la sélection d'une tranche, 116
    - Création de volumes RAID-1(miroirs), description, 95
    - Description, 90
    - Directives relatives à la création, 116
    - Estimation de la taille, 113
    - Partage de systèmes de fichiers entre des environnements d'initialisation, 121
    - Personnalisation, 136
- Flash, *Voir Archives*

## G

- Groupes de logiciels
  - Descriptions, 45
  - Tailles, 45

## I

- Initialisation
  - À l'aide de GRUB, 71-74
  - À partir du réseau avec GRUB, 75
- Initialisation de réseau, Avec GRUB, 75
- Initialisation GRUB
  - Conventions de noms de périphériques, 73

Initialisation GRUB (Suite)  
 Description  
   Fichier menu.lst, 77-79  
   Menu principal, 75  
 Fonctionnement, 72  
 Localisation du fichier menu.lst, 79  
 Planification, 74  
 Présentation, 71-74  
 Sur le réseau, 75  
 Installation  
   À l'aide d'une archive Solaris Flash, 49  
   En comparaison avec une mise à niveau, 33-34  
   Espace disque recommandé, 42-46  
   Présentation des tâches, 29  
   Sur le réseau  
     Planification, 32-33  
 Installation JumpStart personnalisée, Choix d'un programme d'installation, 34

## K

Kerberos, Informations à configurer, 63

## L

le0: No carrier - transceiver cable problem message, 264  
 Live Upgrade, Voir Solaris Live Upgrade

## M

Mettre à niveau, À l'aide des zones non globales, 56  
 Miroir, Voir Volume RAID-1  
 Mise à niveau  
   À l'aide d'une archive Solaris Flash  
     Description, 49  
     Échec de mise à niveau, 276  
   En comparaison avec une installation, 34  
   Espace disque recommandé, 42-46  
   Présentation des tâches, 29  
 Solaris Live Upgrade  
   Description, 102  
   Exemples, 239, 246, 250

Mise à niveau, Solaris Live Upgrade (Suite)  
   Procédure, 171  
   Récupération après échec d'une mise à niveau pour, 203  
   Tâches, 170, 187

## Mots-clés

Solaris Live Upgrade  
 Profil, 180, 182  
 Volumes, 160

## Mots-clés de profil

forced\_deployment  
 Description et valeurs, 182  
 local\_customization  
 Description et valeurs, 183

## N

No carrier - transceiver cable problem message, 264  
 Not a UFS filesystem message, 264  
 Nouveautés de l'installation de Solaris, 19

## P

### Packages

Configuration requise lors de l'utilisation de JumpStart personnalisé, 283  
 Solaris Live Upgrade  
   Ajout, 114, 171  
   Configuration requise, 283

partition de service, Conserver pendant l'installation (systèmes x86), 59

### Patches, 70

Ajout avec Solaris Live Upgrade, 114, 171  
 Vérification des niveaux de patch, 131  
 Vérification des niveaux de patches, 111

### Planification

Choix d'un programme d'installation, 34  
 Comparaison entre installation initiale et mise à niveau, 33-34  
 Espace disque, 42-46  
 Initialisation GRUB, 74  
 Installation sur le réseau, 32-33  
 Présentation des tâches, 29  
 Solaris Live Upgrade, 109  
 Présentation, Initialisation GRUB, 71-74

- Profils
  - Solaris Live Upgrade
    - Exemple, 184
    - Exemple pour les archives différentielles, 184
- Programme d'installation interactif de Solaris,
  - Choix d'un programme d'installation, 34

## R

- racine (/), systèmes de fichiers, Packages requis
  - dans un environnement d'initialisation inactif, 283
- Reduced Network Support Software Group
  - Description, 44-46
  - Taille, 45
- RPC Timed out, message, 270

## S

- Solaris Flash, *Voir* Archives
- Solaris Live Upgrade
  - Activation d'un environnement d'initialisation, 194
  - Affichage
    - Configuration des environnements d'initialisation, 237
    - Écrans à partir d'un système distant, 126
  - Affichage du nom de l'environnement d'initialisation, 230
  - Annulation d'une tâche, 225
  - Arrêt, 133
  - Changement de nom d'un environnement d'initialisation, 231
  - Commandes, 259
  - Comparaison des environnements d'initialisation, 226
  - Configuration de systèmes de fichiers, 136
  - Création
    - Environnement d'initialisation, description, 90
    - Environnement d'initialisation, tâches, 135
    - Liste des tâches, 129
    - Volume RAID-1(miroir), description, 95
  - Démarrage, 133

- Solaris Live Upgrade (Suite)
  - Description, 88
  - Espace disque requis, 113
  - Exemples, 239
    - Création de miroirs, 163
    - Création de volumes RAID-1, 161, 162
    - Mise à niveau d'un volume RAID-1, 246, 250
    - Personnalisation du contenu, 166, 167
    - Processus complet, 239
  - Impression dans un fichier, 137
  - Installation
    - Archive Solaris Flash, 187
    - Archive Solaris Flash avec un profil, 193
    - Packages, 130
  - Mise à niveau
    - Environnement d'initialisation, 170
    - Liste des tâches, 170
  - Mots-clés
    - Profil, 180, 182
  - Mots-clés des volumes, 160
  - Packages requis, 111
  - Personnalisation du contenu, 122
  - Profil, exemple, 184
  - Profil, exemple pour les archives différentielles, 184
  - Récupération après échec d'une mise à niveau, 203
  - Sélection de tranches pour les volumes RAID-1(miroirs), 117
  - Suppression d'un environnement d'initialisation, 228
  - Tranches de système de fichiers, 137
- Solaris Live Upgrades, Choix d'un programme d'installation, 34
- Solaris Volume Manager
  - Commandes utilisées avec Solaris Live Upgrade, 119
  - Exemple de Solaris Live Upgrade
    - Migration vers un volume RAID-1, 250
    - Séparation et mise à niveau d'un volume RAID-1, 246
- Sous-miroir, description, 97
- stty, commande, 68
- Suppression, Environnement d'initialisation Live Upgrade, 228
- Systèmes de fichiers critiques, définition, 90



- Systèmes de fichiers de swap
  - Solaris Live Upgrade
    - Personnalisation, 139
- Systèmes de fichiers partageables,
  - définition, 90
- Systèmes de fichiers swap
  - Solaris Live Upgrade
    - Directives pour la sélection d'une tranche, 120

## T

- Technologie de partitionnement Solaris Zones
  - Espace disque requis, 57
  - Installation à l'aide d'une archive Solaris
    - Flash, 56
  - Mise à niveau, 56
  - Planification, 55
  - Présentation, 52
  - Présentation de l'installation, 55
- Test, Solaris Live Upgrade, profils, 185
- timed out RPC, erreur, 270
- Tranches
  - Solaris Live Upgrade
    - Directives pour la sélection, 117
    - Personnalisation des systèmes de fichiers, 137
- transceiver cable problem message, 264

## U

- Unknown client, message d'erreur, 263

## V

- Volume
  - RAID-0, description, 97
  - RAID-1, description, 97
- Volume Manager, *Voir* Solaris Volume Manager
- Volume RAID-0, description, 97
- Volume RAID-1 (miroir), Solaris Live Upgrade
  - Exemple de création, 161, 162
- Volume RAID-1, Solaris Live Upgrade,
  - Description, 97

- Volume RAID-1(miroir), Solaris Live Upgrade
  - Configuration minimale requise, 117
  - Description, 95, 97
  - Exemple de création, 163
  - Exemple de création et de mise à niveau, 246
- Volume RAID-1(mirror), Solaris Live Upgrade,
  - Exemple de migration vers des volumes Solaris Volume Manager, 250

## W

- WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE, 272
- WARNING: clock gained xxx days message, 264

## Z

- Zone globale, Description, 53
- Zone non globale
  - Description, 53
  - Espace disque requis, 57
  - Installation à l'aide d'une archive Solaris
    - Flash, 56
  - Mise à niveau, 56
  - Planification, 55
  - Présentation, 52
  - Présentation de l'installation, 55

