

Guia de instalação do Solaris 10 11/06: Instalações básicas



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

Número da peça: 819-7801-10
Novembro de 2006

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Todos os direitos reservados.

A Sun Microsystems, Inc. tem os direitos de propriedade intelectual relativos a tecnologia contida no produto descrito neste documento. Em particular, e sem limitações, estes direitos de propriedade intelectual podem incluir uma ou mais patentes nos EUA ou solicitações pendentes de patente nos EUA e em outros países.

Software comercial – Direitos do Governo dos EUA. Os usuários governamentais estão sujeitos ao contrato padrão de licença da Sun Microsystems, Inc. e as provisões aplicáveis do FAR e seus suplementos.

Esta distribuição podem incluir materiais desenvolvidos por terceiros.

Algumas partes podem ser derivadas dos sistemas BSD de Berkeley, licenciados pela Universidade da Califórnia. UNIX é uma marca registrada nos Estados Unidos e em outros países, licenciada exclusivamente através da X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, a logomarca Sun, a logomarca Solaris, a logomarca Java Coffee Cup, docs.sun.com, Java e Solaris são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países.. Todas as marcas comerciais SPARC são licenciadas e são marcas comerciais ou registradas da SPARC International, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Os produtos com as marcas comerciais SPARC são baseados em uma arquitetura desenvolvida pela Sun Microsystems, Inc.

A interface gráfica de usuário OPEN LOOK e SunTM foi desenvolvida pela Sun Microsystems, Inc. para seus usuários e licenciados. A Sun reconhece os esforços pioneiros da Xerox em pesquisar e desenvolver o conceito de interfaces gráficas ou visuais de usuário para o setor de informática. A Sun detém uma licença não exclusiva da Xerox para o Xerox Graphical User Interface, cuja licença também cobre os licenciados da Sun que implementarem o OPEN LOOK GUIs e que de outra forma estão em conformidade com os contratos de licença da Sun.

Os produtos cobertos por e as informações contidas nesta publicação são controlados por leis de Controle de Exportação dos EUA e podem estar sujeitos as leis de exportação ou de importação em outros países. Usos específicos ou usuários finais de produtos nucleares, de mísseis, de químicos ou armas biológicas, ou de marítimo nuclear, seja diretamente ou indiretamente, são estritamente proibidos. A exportação ou reexportação para países sujeitos a embargo pelos EUA ou para entidades identificadas em listas de exclusão de exportação dos EUA, incluindo, mas não limitado a, as pessoas negadas e listas de nacionalidades especialmente designadas, é estritamente proibida.

A DOCUMENTAÇÃO É FORNECIDA "NO ESTADO" E TODAS AS CONDIÇÕES EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, REPRESENTAÇÕES DE GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO DE NÃO INFRAÇÃO, SÃO RENUNCIADOS, COM EXCEÇÃO NA EXTENSÃO QUE TAIS RENÚNCIAS SEJAM DETERMINADAS COMO LEGALMENTE INVÁLIDAS.

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. détient les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie incorporée dans le produit qui est décrit dans ce document. En particulier, et ce sans limitation, ces droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plusieurs brevets américains ou des applications de brevet en attente aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Cette distribution peut comprendre des composants développés par des tierces personnes.

Certains composants de ce produit peuvent être dérivées du logiciel Berkeley BSD, licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays; elle est licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, le logo Solaris, le logo Java Coffee Cup, docs.sun.com, Java et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui, en outre, se conforment aux licences écrites de Sun.

Les produits qui font l'objet de cette publication et les informations qu'il contient sont régis par la législation américaine en matière de contrôle des exportations et peuvent être soumis au droit d'autres pays dans le domaine des exportations et importations. Les utilisations finales, ou utilisateurs finaux, pour des armes nucléaires, des missiles, des armes chimiques ou biologiques ou pour le nucléaire maritime, directement ou indirectement, sont strictement interdites. Les exportations ou réexportations vers des pays sous embargo des Etats-Unis, ou vers des entités figurant sur les listes d'exclusion d'exportation américaines, y compris, mais de manière non exclusive, la liste de personnes qui font objet d'un ordre de ne pas participer, d'une façon directe ou indirecte, aux exportations des produits ou des services qui sont régis par la législation américaine en matière de contrôle des exportations et la liste de ressortissants spécifiquement désignés, sont rigoureusement interdites.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU A L'ABSENCE DE CONTREFACON.

Conteúdo

- Prefácio5**
- 1 Planejamento para a instalação do Solaris a partir de mídia de CD ou DVD (Tarefas)9**
 - Requisitos e recomendações do sistema9
 - Requisitos da IGU do programa de instalação ou do instalador de texto do Solaris 10
 - Planejamento e recomendações de espaço geral em disco 12
 - Recomendações de espaço em disco para grupos de software 14
 - Checklist para a instalação 16
 - Onde encontrar informações adicionais para a instalação 25
- 2 Instalando com o programa de instalação do Solaris (Tarefas)27**
 - SPARC: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris 27
 - ▼ SPARC: Para instalar ou atualizar com o programa de instalação do Solaris 27
 - x86: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris 36
 - ▼ x86: Para instalar ou atualizar com o programa de instalação do Solaris com GRUB 36
- Índice51**

Prefácio

Este livro descreve como usar a mídia de CD ou DVD para o Sistema Operacional Solaris™ (Solaris SO) em um sistema fora de rede.

Este livro não inclui instruções de como instalar hardware do sistema ou outros periféricos.

Observação – Esta versão do Solaris suporta os sistemas que usam as famílias de arquitetura de processadores SPARC® e x86: UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium e Xeon EM64T. Os sistemas suportados aparecem na *Lista de Compatibilidade de Hardware Solaris 10* em <http://www.sun.com/bigadmin/hcl>. Este documento cita quaisquer diferenças de implementação entre os tipos de plataformas.

Neste documento os termos relativos ao x86 significam o seguinte:

- "x86" refere-se à família maior de produtos compatíveis x86 de 64 bits e de 32 bits.
- "x64" aponta as informações específicas sobre os sistemas AMD64 ou EM64T.
- "32-bit x86" aponta informações específicas sobre os sistemas de 32 bits com base no x86.

Para obter os sistemas suportados, consulte a *Lista de Compatibilidade de Hardware Solaris*.

Quem deve usar este livro

Este livro é dirigido aos administradores de sistemas, responsáveis por instalar o Solaris SO. Este livro fornece informações básicas sobre a instalação do Solaris para administradores de sistema que executam instalações ou atualizações não frequentes do Solaris.

Se você precisa de informações de instalação avançada do Solaris, consulte “[Livros relacionados](#)” na [página 6](#) para encontrar o livro que descreve as informações.

Livros relacionados

Tabela P-1 lista as informações relativas ao que você precisa ao instalar o software Solaris.

TABELA P-1 Informações relacionadas

Informações	Descrição
<i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>	Orienta você no processo de instalação ou atualização do sistema operacional do Solaris. Este livro oferece visões gerais de todos os programas de instalação do Solaris. Este livro oferece visões gerais dos seguintes recursos relacionados à instalação: ■ GRUB, o carregador de inicialização de origem aberta ■ Tecnologia de partição de zonas do Solaris ■ Volumes RAID-1 que podem ser criados no momento da instalação
<i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Network-Based Installations</i>	Descreve como executar uma instalação remota do Solaris em uma rede de área local ou uma rede de área ampla.
<i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning</i>	Descreve como usar o Solaris Live Upgrade para criar e atualizar novos ambientes de inicialização.
<i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations</i>	Descreve como criar os arquivos e diretórios necessários para executar uma instalação personalizada não acompanhada do JumpStart™.
<i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Solaris Flash Archives (Creation and Installation)</i>	Fornece instruções para criar arquivos do Solaris Flash e usar arquivos Flash do Solaris para instalar o sistema operacional do Solaris em sistemas múltiplos.
<i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>	Descreve como fazer back-up de arquivos de sistema e outras tarefas de administração de sistema.
<i>Solaris 10 Release Notes</i>	Descreve quaisquer erros, problemas conhecidos, software descontinuado e patches relativos a esta versão do Solaris.
SPARC: <i>Solaris Sun Hardware Platform Guide</i> em http://docs.sun.com	Contém informações sobre o hardware suportado.
<i>Solaris 10 11/06 Package List</i>	Lista e descreve os pacotes no Solaris 10 SO.
x86: Solaris Hardware Compatibility List	Contém informações sobre o hardware suportado e detalhes de configuração de dispositivos.

Documentação, suporte e treinamento

O site da Sun na Web fornece informações sobre os seguintes recursos adicionais:

- Documentação (<http://www.sun.com/documentation/>)
- Suporte (<http://www.sun.com/support/>)
- Treinamento (<http://www.sun.com/training/>)

Convenções tipográficas

A tabela a seguir descreve as convenções tipográficas usadas neste livro.

TABELA P-2 Convenções tipográficas

Fonte	Significado	Exemplo
AaBbCc123	Os nomes de comandos, arquivos e diretórios e saída para computador na tela	Edite o arquivo <code>.login</code>. Use <code>ls -a</code> para listar todos os arquivos. <code>machine_name%</code> nova mensagem.
AaBbCc123	O que você digitou, contrastado com a saída para computador na tela	<code>machine_name% su</code> Senha:
<i>aabbcc123</i>	Espaço reservado: substituir por um nome ou valor real	O comando para remover um arquivo é <code>rm nome do arquivo</code> .
<i>AaBbCc123</i>	Títulos de livro, novos termos e termos a serem enfatizados	Leia o Capítulo 6 do <i>Guia do Usuário</i>. Um <i>cache</i> é uma cópia que é armazenada localmente. <i>Não</i> salve o arquivo. Nota: Alguns itens enfatizados aparecem on-line em negrito.

Prompts do shell em exemplos de comando

A tabela a seguir mostra prompts padrão do sistema UNIX® e o prompt de superusuário para o shell C, shell Bourne e shell Korn.

TABELA P-3 Prompts do shell

Shell	Prompt
C shell	<code>nome_da_máquina%</code>
Shell C para superusuário	<code>nome_da_máquina#</code>
Shell Bourne e shell Korn	<code>\$</code>
Shell Bourne e shell Korn para superusuário	<code>#</code>

Convenções de plataforma

As convenções de teclado e mouse a seguir são aplicáveis em sistemas com base no SPARC e x86.

- A tecla Return é a tecla Enter em alguns teclados.
- Da esquerda para a direita em um mouse de três botões, as configurações padrão para CDE são SELECIONAR, AJUSTAR e MENU. Por exemplo, o texto diz "Clique em SELECIONAR" em vez de "Clique com o botão esquerdo do mouse." Caso contrário, estas teclas são referidas como botão 1 do mouse, botão 2 do mouse e botão 3 do mouse.
- Da esquerda para a direita em um mouse de dois botões, as configurações padrão são SELECIONAR e MENU. A função AJUSTAR é obtida ao pressionar simultaneamente SELECIONAR e a tecla Shift no teclado (Shift-SELECIONAR).

Planejamento para a instalação do Solaris a partir de mídia de CD ou DVD (Tarefas)

Este livro descreve como usar a mídia de CD ou DVD para instalar o Solaris™ Sistema Operacional (Solaris SO) em um sistema fora de rede.

Este capítulo descreve as preparações para concluir uma instalação bem-sucedida, incluindo as seções descritas abaixo. O capítulo a seguir descreve cada etapa de uma instalação para sistemas SPARC e uma instalação para sistemas x86.

- [“Requisitos e recomendações do sistema” na página 9](#)

Esta seção descreve requisitos de sistema para instalar o sistema operacional do Solaris. Diretrizes gerais para o planejamento do espaço em disco também são fornecidas.

- [“Checklist para a instalação” na página 16](#)

Esta seção contém uma checklist para ajudar você a reunir todas as informações necessárias para instalar o sistema.

- [“Onde encontrar informações adicionais para a instalação” na página 25](#)

Observação – Este livro usa o termo *fatia*, mas determinadas documentações e programas do Solaris, podem referir-se a fatia como uma partição. Para evitar confusão, este livro distingue entre partições `fdisk` (que somente são suportadas em sistemas com base no x86 para o Solaris) e as divisões dentro da partição `fdisk` do Solaris, que podem ser denominadas de fatias ou partições.

Requisitos e recomendações do sistema

A tabela a seguir lista os requisitos básicos para instalar o Solaris SO.

TABELA 1-1 SPARC: Recomendações de memória, swap e processador

Sistema com base no SPARC	Tamanho
Memória para instalar ou atualizar	512 MB é o tamanho recomendado 128 MB é o tamanho mínimo Observação – Alguns recursos opcionais de instalação somente serão ativados quando houver memória suficiente presente. Por exemplo, se você instala de um DVD com memória insuficiente, instala através do instalador de texto do Programa de instalação do Solaris, e não através da IGU. Para obter mais informações sobre estes requisitos de memória, consulte a Tabela 1-3 .
Área de swap	512 MB é o tamanho padrão. Observação – Você poderá precisar personalizar o espaço de swap. O espaço de swap tem base no tamanho do disco rígido do sistema.
Requisitos do processador	Processador de 200-MHz ou mais rápido é requerido.

TABELA 1-2 x86: Recomendações de memória, swap e processador

Sistema com base no x86	Tamanho
Memória para instalar ou atualizar	512 MB é o tamanho recomendado 256 MB é o tamanho mínimo Observação – Alguns recursos opcionais de instalação somente serão ativados quando houver memória suficiente presente. Por exemplo, se você instala de um DVD com memória insuficiente, instala através do instalador de texto do Programa de instalação do Solaris, e não através da IGU. Para obter mais informações sobre estes requisitos de memória, consulte a Tabela 1-3 .
Área de swap	512 MB é o tamanho padrão. Observação – Você poderá precisar personalizar o espaço de swap. O espaço de swap tem base no tamanho do disco rígido do sistema.
Requisitos do processador	Processador de 120-MHz ou mais rápido é requerido. O suporte ao ponto flutuante de hardware é requerido.

Requisitos da IGU do programa de instalação ou do instalador de texto do Solaris

O Programa de instalação do Solaris no DVD do Sistema Operacional Solaris ou no CD Software Solaris - 1 pode ser executado com uma interface gráfica do usuário (IGU) ou como um instalador de texto externo em um desktop ou em uma sessão do console. Para sistemas com base no x86, o assistente de configuração de dispositivo do Solaris está incluído no Programa de instalação do Solaris.

- IGU – A IGU de instalação do Solaris fornece janelas, menus suspensos, botões, barras de rolagem e imagens de ícones, para permitir a interação com o programa de instalação. A IGU requer uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM local ou remota, ou uma conexão de rede, adaptador de vídeo, teclado, monitor e memória suficiente. Para obter mais informações sobre estes requisitos de memória, consulte a [Tabela 1–3](#) e a [Tabela 1–4](#).
- Instalador de texto– O instalador de texto interativo do Solaris permite digitar informações em uma janela de terminal ou console com o programa de instalação. Você pode executar o instalador de texto em uma sessão de desktop com um ambiente de janela ou em uma sessão de console. O instalador de texto requer uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM local ou remota ou uma conexão de rede, teclado e monitor. Você pode executar o instalador de texto do programa de Instalação do Solaris com o comando `tip`. Para obter mais informações, consulte a página principal, `tip(1)`.

Você pode decidir instalar o software com uma IGU ou com ou sem um ambiente de janelas. Se não houver memória suficiente, a IGU é exibida por padrão. Outros ambientes são exibidos por padrão se a memória for insuficiente para a IGU. Você pode sobrepor os padrões com as opções `nowin` ou `text` de inicialização. Mas você está limitado pela quantidade de memória em seu sistema ou ao instalar remotamente. Além disso, se o programa de instalação do Solaris não detectar um adaptador de vídeo, ele automaticamente é exibido em um ambiente com base no console. As [Tabela 1–3](#) e [Tabela 1–4](#) descrevem estes ambientes e listam os requisitos de memória para exibi-los.

TABELA 1–3 SPARC: Requisitos de memória para opções de exibição

SPARC: Memória	Tipo de instalação:	Descrição
64-511 MB	Com base em texto	Não contém gráficos, mas fornece uma janela e a habilidade de abrir outras janelas. Se você instala ao usar a opção texto de inicialização e o sistema tem memória suficiente, está instalando em um ambiente de janelas. Se você estiver instalando remotamente com uma linha <code>tip</code> ou usando a opção de inicialização <code>nowin</code> , está limitado à instalação com base no console.
512 MB ou superior	Com base na IGU	Fornece janelas, menus suspensos, botões, barras de rolagem e imagens de ícones.

TABELA 1-4 x86: Requisitos de memória para opções de exibição

x86: Memória	Tipo de instalação:	Descrição
256-511 MB	Com base em texto	Não contém gráficos, mas fornece uma janela e a habilidade de abrir outras janelas. Se você instala ao usar a opção texto de inicialização e o sistema tem memória suficiente, está instalando em um ambiente de janelas. Se você estiver instalando remotamente com uma linha tip ou usando a opção de inicialização nowin , está limitado à instalação com base no console.
512 MB	Com base na IGU	Fornece janelas, menus suspensos, botões, barras de rolagem e imagens de ícones.

Você também pode especificar o instalador que deseja usar durante a instalação ao inserir uma seleção ou um comando especial no prompt. Para obter instruções, consulte os procedimentos no [Capítulo 2](#).

Planejamento e recomendações de espaço geral em disco

O planejamento de espaço em disco é diferente para cada pessoa. Considere alocar o espaço para as seguintes condições, dependendo de suas necessidades.

TABELA 1-5 Planejamento de espaço geral em disco e espaço de swap

Condições para alocações de espaço	Descrição
Sistemas de arquivos	Para cada sistema de arquivo que você cria, aloque mais 30 por cento de espaço adicional em disco do que o necessário para permitir atualizar para futuras versões do Solaris. Por padrão, os métodos de instalação do Solaris criam somente (/) raiz e /swap. Quando o espaço é alocado para serviços do SO, o diretório /export também é criado. Se você estiver atualizando para uma versão principal do Solaris, poderá precisar refatiar seu sistema ou alocar o dobro de espaço necessário no momento da instalação. Se você estiver atualizando para uma atualização, pode evitar ter de refatiar o sistema ao alocar espaço extra em disco para atualizações futuras. Uma atualização do Solaris precisa de aproximadamente 10 por cento de espaço adicional em disco do que a versão anterior. Você pode alocar 30 por cento de espaço adicional em disco para cada sistema de arquivos para permitir o espaço para diversas atualizações do Solaris.
O sistema de arquivos /var	Se você pretende usar o recurso de dump após um erro fatal savecore(1M), aloque o dobro do montante de memória física no sistema de arquivos /var .

TABELA 1–5 Planejamento de espaço geral em disco e espaço de swap (Continuação)

Condições para alocações de espaço	Descrição
Swap	O programa de instalação do Solaris aloca um área padrão de swap de 512 Mbytes sob as seguintes condições: ■ Se você usar o layout automático de fatias de disco do programa de instalação ■ Se você evitar alterar manualmente o tamanho da fatia de swap Por padrão, o programa de instalação do Solaris aloca espaço de swap ao colocar o swap para que inicie no primeiro cilindro de disco disponível (tipicamente o cilindro 0 em sistemas com base no SPARC). Esta colocação fornece o espaço máximo para o sistema de arquivos raiz (/) durante o layout padrão de disco e permite o crescimento do sistema de arquivos raiz (/) durante uma atualização. Se você acha que precisa expandir a área de swap no futuro, poderá colocar a fatia de swap para que inicie em outro cilindro de disco ao usar um dos seguintes métodos. ■ Para o programa de instalação do Solaris, você pode personalizar o layout do disco no modo cilindro e manualmente atribuir a fatia de swap para o local desejado. ■ Para o programa de instalação personalizado, JumpStart, você pode atribuir a fatia de swap no arquivo de perfil. Para obter mais informações sobre o arquivo de perfil JumpStart, consulte “Creating a Profile” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations</i>. Para obter uma visão geral do espaço de swap, consulte Capítulo 21, “Configuring Additional Swap Space (Tasks),” no <i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>.
Um servidor que está fornecendo sistema de arquivos de diretório principal	Por padrão, alguns diretórios principais estão usualmente localizados no sistema de arquivos /export .
O grupo do software Solaris que você está instalando	Um grupo de software é um agrupamento de pacotes de software. Quando você está planejando espaço em disco, lembre-se de que pode adicionar ou remover pacotes individuais de software do grupo de software selecionado. Para obter informações sobre grupos de software consulte “Recomendações de espaço em disco para grupos de software” na página 14 .
Atualização	■ Se estiver usando o Solaris Live Upgrade para atualizar um ambiente de inicialização inativo e desejar obter informações sobre planejamento de espaço em disco, consulte “Solaris Live Upgrade Disk Space Requirements” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning</i> ■ Se estiver usando outros métodos de instalação do Solaris para planejar espaço em disco, consulte “Upgrading With Disk Space Reallocation” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>.
Suporte de idiomas	Por exemplo, chinês, japonês ou coreano. Se você planeja instalar um único idioma, aloque aproximadamente 0.7 Gbytes de espaço adicional em disco para o idioma. Se você planeja instalar o suporte a todos os idiomas, precisa alocar aproximadamente 2.5 Gbytes de espaço adicional em disco para o suporte de idiomas, dependendo do grupo de software que instalar.
Suporte a impressão ou correio	Alocar espaço adicional em disco.

TABELA 1–5 Planejamento de espaço geral em disco e espaço de swap (Continuação)

Condições para alocações de espaço	Descrição
Software adicional ou software de terceiros	Alocar espaço adicional em disco.

Recomendações de espaço em disco para grupos de software

Os grupos de software do Solaris são coleções de pacotes do Solaris. Cada grupo de software inclui o suporte para diferentes funções e drivers de hardware.

- Para uma instalação inicial, você seleciona o grupo de software a ser instalado, com base nas funções que deseja executar no sistema.
- Para uma atualização, você precisa atualizar para um grupo de software que esteja instalado no sistema. Por exemplo, se você instalou anteriormente o Grupo de software de usuário final do Solaris em seu sistema, não poderá usar a opção de atualização para atualizar para o Grupo de software para desenvolvedores do Solaris. No entanto, durante a atualização você poderá adicionar software no sistema que não faz parte do grupo de software no momento instalado.

Quando você estiver instalando o software Solaris, poderá escolher adicionar ou remover pacotes do grupo de software Solaris que selecionou. Quando você estiver selecionando quais pacotes serão adicionados ou removidos, precisa conhecer as dependências de software e como o software Solaris está organizado em pacotes.

A figura a seguir mostra o agrupamento de pacotes de software. O Suporte de rede reduzida contém um número mínimo de pacotes e Todos os grupos de software do Solaris mais OEM contém todos os pacotes.




FIGURA 1-1 Grupos de software Solaris

A [Tabela 1-6](#) lista os grupos de software Solaris e a quantidade necessária de espaço em disco recomendada para instalar cada grupo.

Observação – As recomendações de espaço em disco na [Tabela 1-6](#) incluem o espaço para os seguintes itens.

- Espaço de swap
- Correções
- Pacotes adicionais de software

Você poderá verificar que os grupos de software requerem menos espaço em disco do que o listado nesta tabela.

Para informações adicionais sobre como planejar espaço em disco, consulte “Allocating Disk and Swap Space” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

TABELA 1-6 Recomendações de espaço em disco para grupos de software

Grupo de software	Descrição	Espaço em disco recomendado
Todos os grupos de software do Solaris mais OEM	Contém os pacotes para Todos os grupos de software do Solaris mais OEM, além de drivers adicionais de hardware, incluindo drivers para hardware que não estiverem no sistema no momento da instalação.	6.8 Gbytes
Todos os grupos de software do Solaris	Contém os pacotes para o Grupo de software para desenvolvedores do Solaris e software adicional necessário para os servidores.	6.7 Gbytes
Grupo de software para desenvolvedores do Solaris	Contém os pacotes para o Grupo de software para o usuário final do Solaris e suporte adicional para o desenvolvimento de software. O suporte adicional para o desenvolvimento de software inclui bibliotecas, páginas principais e ferramentas de programação. Os compiladores não estão incluídos.	6.6 Gbytes
Grupo de software para o usuário final do Solaris	Contém os pacotes que fornecem a codificação mínima requerida para inicializar e executar em um sistema Solaris em rede e no ambiente de desktop comum.	5.3 Gbytes
Grupo de software de suporte de sistema núcleo	Contém os pacotes que fornecem a codificação mínima requerida para inicializar e executar um sistema Solaris em rede.	2.0 Gbytes
Grupo de software de suporte de rede reduzida	Contém os pacotes que fornecem a codificação mínima requerida para inicializar e executar um sistema Solaris com suporte limitado ao serviço de rede. O grupo de software de suporte de rede reduzida fornece um console multiusuário com base em texto e utilitários de administração do sistema. Este grupo de software também permite ao sistema reconhecer as interfaces de rede, mas não ativa os serviços de rede.	2.0 Gbytes

Checklist para a instalação

Use a checklist a seguir para obter as informações necessárias para instalar o Solaris SO. Você não precisa obter todas as informações solicitadas na checklist. Somente precisa coletar as informações que se aplicam ao seu sistema.

Use esta checklist se estiver executando uma instalação inicial. Se estiver atualizando o sistema, consulte “Checklist for Upgrading” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

TABELA 1-7 Checklist de instalação

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — Padrões são anotados com um asterisco (*)
Conexão de rede	O sistema está conectado na rede?	Conectado à rede/Não-conectado à rede
Segurança de rede	Começando com a versão 10 11/06 do Solaris, durante uma instalação inicial você tem a opção de alterar as configurações de segurança de rede, de modo que todos os serviços de rede, exceto Secure Shell, sejam desativados ou restritos para responderem somente a pedidos locais. Essa opção de segurança está disponível apenas durante uma instalação inicial, não durante uma atualização. Uma atualização mantém todos os serviços definidos anteriormente. Se necessário, é possível restringir serviços de rede após uma atualização usando o comando <code>net services</code>. Durante a instalação, você pode selecionar a segurança de rede restrita. Ou pode ativar um conjunto maior de serviços, como em versões anteriores do Solaris. Você pode selecionar com segurança a opção de segurança de rede restrita, assim como quaisquer serviços podem ser ativados individualmente após a instalação. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte “Planning Network Security” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>. Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando <code>abrir net services</code> ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte “Revising Security Settings After Installation” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>.	Segurança de rede restrita/aberta
DHCP	O sistema pode usar o "Dynamic Host Configuration Protocol" (DHCP) para configurar suas interfaces de rede? O DHCP fornece os parâmetros de rede necessários para a instalação.	Sim/Não*

TABELA 1-7 Checklist de instalação (Continuação)

Informações para a instalação		Descrição ou exemplo	Resposta — Padrões são anotados com um asterisco (*)
Se você não estiver usando o DHCP, anote o endereço da rede.	Endereço IP	Se você não estiver usando o DHCP, forneça o endereço IP para o sistema. Exemplo: 172.31.255.255 Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando. # ypmatch nome-do host hosts	
	Sub-rede	Se você não estiver usando o DHCP, o sistema faz parte de uma sub-rede? Caso positivo, qual a máscara de rede da sub-rede? Exemplo: 255.255.255.0 Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando. # more /etc/netmasks	
	IPv6	Deseja ativar o IPv6 nesta máquina? O IPv6 faz parte do protocolo de Internet, TCP/IP, que facilita o endereçamento IP ao adicionar melhor segurança e aumenta os endereços de Internet.	Sim/Não*
Nome do Host		Nome do host que você escolheu para o sistema. Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando. # uname -n	
Kerberos		Deseja configurar a segurança Kerberos nesta máquina? Caso positivo, obtenha esta informação. Realm padrão: Servidor de administração: Primeiro KDC: (Opcional) KDCs adicionais: O serviço Kerberos é uma arquitetura cliente-servidor que fornece transações seguras em redes.	Sim/Não*

TABELA 1-7 Checklist de instalação (Continuação)

Informações para a instalação		Descrição ou exemplo	Resposta — Padrões são anotados com um asterisco (*)
Se o sistema usa um serviço de nomes, forneça as seguintes informações.	Serviço de nomes	Qual serviço de nomes deve ser usado por este sistema? Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando. # cat /etc/nsswitch.conf Um serviço de nomes armazena informações em um local central, o que permite aos usuários, máquinas e aplicativos, a se comunicarem através da rede. Exemplos de informações armazenadas são nomes e endereços de host ou nomes de usuários e senhas.	NIS+/NIS/DNS/ LDAP/None
	Nome do domínio	Forneça o nome do domínio no qual o sistema reside. Para obter instruções sobre como encontrar o nome do domínio em um sistema em execução, consulte “Checking for the NFS Version 4 Domain” no <i>System Administration Guide: Network Services</i>.	

TABELA 1-7 Checklist de instalação (Continuação)

Informações para a instalação		Descrição ou exemplo	Resposta — Padrões são anotados com um asterisco (*)
	NIS+ e NIS	Deseja especificar um servidor de nomes ou deixar que o programa de instalação encontre um servidor de nomes? Se você deseja especificar um servidor de nomes, forneça as seguintes informações. Nome de host do servidor: ■ Para clientes NIS, digite o seguinte comando para exibir o nome de host do servidor. # ypwhich ■ Para clientes NIS+, digite o seguinte comando para exibir o nome de host do servidor. # nisping Endereço IP do servidor: ■ Para clientes NIS, digite o seguinte comando para exibir o endereço IP do servidor. # ypmatch nameserver-name hosts ■ Para clientes NIS+, digite o seguinte comando para exibir o endereço IP do servidor. # nismatch nameserver-name hosts.org_dir O "Network Information Service" (NIS) torna a administração da rede mais gerenciável, ao fornecer um controle centralizado sobre diversas informações da rede, como os nomes e endereços de máquinas.	Especificar um/Encontrar um*

TABELA 1-7 Checklist de instalação (Continuação)

Informações para a instalação		Descrição ou exemplo	Resposta — Padrões são anotados com um asterisco (*)
	DNS	Forneça o endereço IP para o servidor DNS. Você precisa inserir ao menos um endereço IP, mas pode inserir até três endereços. Endereço IP do servidor: Para exibir o endereço IP do servidor, digite o seguinte comando. # getent ipnodes dns Você pode inserir uma lista de domínios a serem pesquisados quando uma consulta DNS é feita. Lista de domínios a ser pesquisada: O "domain name system" (DNS) é o serviço de nomes que a Internet fornece para redes TCP/IP. O DNS fornece nomes de host para o serviço de endereço IP. O DNS simplifica as comunicações ao usar nomes de máquinas ao invés de endereços IP numéricos. O DNS também serve como um banco de dados para a administração de correio.	
	LDAP	Forneça as seguintes informações sobre seu perfil LDAP. Nome do perfil: Servidor de perfis: Se você especificar um nível de credencial de proxy em seu perfil LDAP, obtenha esta informação. Nome distinto de vinculação proxy: Senha de vinculação proxy: O "Lightweight Directory Access Protocol" (LDAP) define um protocolo relativamente simples para atualizar e pesquisar diretórios que estão sendo executados através do TCP/IP.	

TABELA 1-7 Checklist de instalação (Continuação)

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — Padrões são anotados com um asterisco (*)
Roteamento padrão	Deseja especificar um endereço IP de roteamento padrão ou deixar que o Programa de instalação do Solaris encontre um? O roteamento padrão fornece uma ponte que conduz o tráfego entre duas redes físicas. Um endereço IP é um número único que identifica cada host na rede. Há as seguintes opções: ■ Você pode especificar o endereço IP. Um arquivo <code>/etc/defaultrouter</code> é criado com o endereço IP especificado. Quando o sistema é reinicializado, o endereço IP especificado se torna o roteamento padrão. ■ Você pode deixar que o programa de instalação do Solaris detecte um endereço IP. No entanto, o sistema precisa estar em um sub-rede que tenha um roteador que se auto-identifique ao usar o protocolo de localização de roteador ICMP. Se você estiver usando a interface de linha de comando, o software detecta um endereço IP quando o sistema é reinicializado. ■ Você pode escolher Nenhum se não tiver um roteador ou não desejar que o software detecte um endereço IP neste momento. O software tenta automaticamente detectar um endereço IP na reinicialização.	Detectar um*/Especificar um/Nenhum
Fuso horário	Deseja especificar seu fuso horário padrão?	Região geográfica* Deslocar de GMT Arquivo de fuso horário
Senha raiz	Forneça a senha raiz para o sistema.	
Locais	Para qual região geográfica deseja instalar o suporte?	
SPARC: "Power Management" (somente disponível em sistemas SPARC que suportem o "Power Management")	Deseja usar o "Power Management"? Observação – Se seu sistema tem o Energy Star versão 3 ou posterior, não recebe a solicitação de fornecer esta informação.	Sim*/Não
Reinicialização automática ou ejeção do CD/DVD	Reinicializar automaticamente após a instalação do software? Ejetar o CD/DVD automaticamente após a instalação do software?	Sim*/Não Sim*/Não

TABELA 1-7 Checklist de instalação (Continuação)

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — Padrões são anotados com um asterisco (*)
Instalação padrão ou personalizada	Deseja executar a instalação padrão ou personalizar a instalação? ■ Selecione Instalação padrão para formatar todo o disco rígido e instalar um conjunto pré-selecionado do software. ■ Selecione Instalação personalizada para modificar o layout do disco rígido e selecionar o software que deseja instalar. Observação – O instalador de texto não lhe instrui para selecionar uma instalação padrão ou personalizada. Para executar uma instalação padrão, aceite os valores padrão fornecidos pelo instalador de texto. Para executar uma instalação personalizada, edite os valores nas telas do instalador de texto.	Instalação padrão*/Instalação personalizada
Grupo de software	Qual Grupo de Software Solaris deseja instalar?	Todos mais o OEM Todos* Desenvolvedor Usuário final Núcleo Rede reduzida
Seleção personalizada de pacotes	Deseja adicionar ou remover pacotes de software do Grupo de Software Solaris que você instala? Observação – Ao selecionar quais pacotes serão adicionados ou removidos, você precisa conhecer as dependências de software e como o software Solaris está organizado em pacotes.	
Selecionar discos	Em quais discos deseja instalar o software Solaris? Exemplo: c0t0d0	

TABELA 1-7 Checklist de instalação (Continuação)

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — Padrões são anotados com um asterisco (*)
x86: fdisk partitioning	Deseja criar, excluir ou modificar a partição fdisk do Solaris? Cada disco selecionado para o layout do sistema de arquivos precisa ter uma partição fdisk do Solaris. Se o seu sistema no momento tem uma partição de serviço, o programa de instalação do Solaris preserva a partição de serviço por padrão. Se você não deseja preservar a partição de serviço, precisa personalizar as partições fdisk. For more information about preserving a partição de serviço, see “Default Boot-Disk Partition Layout Preserves the Service Partition” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>. Selecionar discos para a personalização de partição fdisk ? Personalizar partições fdisk ?	Sim/Não* Sim/Não*
Preservar os dados	Deseja preservar os dados existentes nos discos onde está instalando o software Solaris?	Sim/Não*
Sistemas de arquivos de layout automático	Deseja que o programa de instalação efetue automaticamente o layout do sistema de arquivos em seu disco? Caso positivo, qual sistema de arquivos deve ser usado para o layout automático? Exemplo: /, /opt, /var Caso negativo, você precisa fornecer as informações de configuração do sistema de arquivos. Observação – A IGU da instalação do Solaris efetua o layout do sistema de arquivos de forma automática por padrão.	Sim*/Não
Montar sistemas de arquivos remotos	Este sistema precisa acessar software em outro sistema de arquivos? Caso positivo, forneça as seguintes informações sobre o sistema de arquivos remotos. Servidor: Endereço IP: Sistema de arquivos remotos: Ponto de montagem local:	Sim/Não*

TABELA 1-7 Checklist de instalação (Continuação)

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — Padrões são anotados com um asterisco (*)
Se você estiver instalando através de uma linha de <code>tip</code> , siga estas instruções.	Assegure que sua janela exiba ao menos 80 colunas na largura e 24 linhas no comprimento. Para obter mais informações, consulte <code>tip(1)</code>. Para determinar as dimensões atuais de sua janela de <code>tip</code>, use o comando <code>stty</code>. Para obter mais informações, consulte a página principal, <code>stty(1)</code>.	
Verificar sua conexão Ethernet.	Se o sistema faz parte de uma rede, verifique se um conector Ethernet ou um adaptador de rede similar está conectado em seu sistema.	
Reveja o capítulo de planejamento e outras documentações relevantes.	- Reveja o capítulo inteiro sobre planejamento ou seções específicas em Parte I, “Overall Planning of Any Solaris Installation or Upgrade,” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>. - Reveja as Release Notes <i>Solaris 10</i> no http://docs.sun.com e as notas de versão do fornecedor para assegurar que o software a ser utilizado suporta a nova versão do Solaris. - Reveja o <i>Solaris 10 11/06 Guia de Plataforma de Hardware da Sun</i> para assegurar que o hardware é suportado. - Reveja a documentação que veio com seu sistema para assegurar que seu sistema e dispositivos são suportados pela versão do Solaris.	

Onde encontrar informações adicionais para a instalação

Para obter informações adicionais sobre requisitos e recomendações para instalar o Solaris SO, consulte as seguintes seções no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*. Este documento fornece informações sobre requisitos de sistema e planejamento de alto nível, como diretrizes de planejamento para arquivos de sistemas e planejamento de atualização.

TABELA 1-8 Referências de instalação

Tópico	Referência
Novos recursos de instalação	Capítulo 2, “What’s New in Solaris Installation,” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>

TABELA 1–8 Referências de instalação (Continuação)	
Tópico	Referência
Planejamento de segurança de rede	“Planning Network Security” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>
Diretrizes e recomendações de espaço em disco	“Allocating Disk and Swap Space” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>
Requisitos e recomendações adicionais para atualizar o Solaris SO	“Upgrade Planning” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i> “Checklist for Upgrading” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>
Informações sobre o trabalho com partições do x86 durante a instalação	“Partitioning Recommendations” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>
Informações sobre a inicialização baseada em GRUB, tecnologia de partição de zonas do Solaris e volumes de RAID-1 que podem ser criados na instalação	Parte II, “Understanding Installations That Relate to GRUB, Solaris Zones, and RAID-1 Volumes,” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>
Mapa do processo geral de instalação	“Task Map: Installing or Upgrading the Solaris Software” no <i>Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>

Instalando com o programa de instalação do Solaris (Tarefas)

Este capítulo explica como usar o Programa de instalação do Solaris com o DVD do Sistema Operacional Solaris ou com o CD Software Solaris - 1 para instalar ou atualizar o software Solaris.

Este capítulo descreve os seguintes tópicos.

- “SPARC: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris” na página 27
- “x86: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris” na página 36

Para obter informações sobre novos recursos de instalação, consulte Capítulo 2, “What’s New in Solaris Installation,” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*. Para obter informações sobre todos os novos recursos no Solaris SO, consulte *Solaris 10 What’s New*.

SPARC: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris

Você pode instalar ou atualizar o Solaris SO usando o programa de Instalação do Solaris . Esta seção lista as tarefas que precisam ser executadas para instalar o Solaris SO e fornece instruções detalhadas sobre como instalar o Solaris SO a partir da mídia de CD ou DVD.

▼ SPARC: Para instalar ou atualizar com o programa de instalação do Solaris

Este procedimento descreve como instalar um sistema independente com base no SPARC a partir da mídia de CD ou DVD.

Observação – Se você deseja instalar o Solaris SO em uma máquina ou domínio que não tenha uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM diretamente conectada, poderá usar uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM que esteja conectada em outra máquina. Para obter instruções detalhadas, consulte o Apêndice B, “Installing or Upgrading Remotely (Tasks),” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Network-Based Installations*.

Antes de começar Execute as seguintes tarefas antes de iniciar sua instalação.

- Assegure que você tenha a seguinte mídia.
 - Para uma instalação com DVD, o DVD do Sistema Operacional Solaris para Plataformas SPARC
 - Para uma instalação com CD:
 - CDs do Software Solaris .
 - CD de idiomas do Solaris para Plataformas SPARC – O programa de instalação solicita este CD se necessário para suportar os idiomas para regiões geográficas específicas.

Observação – Se você deseja atualizar um sistema que tenha zonas não globais instaladas, não poderá usar os CDs do Software Solaris. Você precisa usar o DVD do Sistema Operacional Solaris ou um DVD de imagem de instalação com base em rede.

- Verifique se seu sistema atende os requisitos mínimos.

Seu sistema deverá atender os seguintes requisitos.

- Memória – 128 Mbytes ou superior
- Espaço em disco – 6.8 Gbytes ou superior
- Velocidade do processador – 200 MHz ou superior

Para obter informações detalhadas sobre os requisitos do sistema, consulte [“Requisitos e recomendações do sistema” na página 9](#).

- Obtenha as informações necessárias para instalar o Solaris SO.
 - Para um sistema fora da rede, obtenha as seguintes informações.
 - Nome do host do sistema que estiver instalando
 - Idiomas e locais que pretende usar no sistema
 - Para um sistema em rede, obtenha as seguintes informações.

Observação – Começando com a versão 10 11/06 do Solaris, durante uma instalação inicial você tem a opção de alterar as configurações de segurança de rede, de modo que todos os serviços de rede, exceto Secure Shell, sejam desativados ou restritos para responderem somente a pedidos locais. Essa opção de segurança está disponível apenas durante uma instalação inicial, não durante uma atualização. Uma atualização mantém todos os serviços definidos anteriormente. Se necessário, é possível restringir serviços de rede após uma atualização usando o comando `net services`. Consulte “Planning Network Security” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando `abrir net services` ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte “Revising Security Settings After Installation” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

- Nome do host do sistema que estiver instalando
- Idiomas e locais que pretende usar no sistema
- Endereço IP do host
- Máscara de sub-rede
- Tipo do serviço de nomes (por exemplo, DNS, NIS ou NIS+)
- Nome do domínio
- Nome do host do servidor de nomes
- Endereço IP do host do servidor de nomes
- Senha raiz

Para obter informações sobre o que é necessário para instalar seu sistema, consulte [“Checklist para a instalação” na página 16](#). Se estiver atualizando o sistema, consulte “Checklist for Upgrading” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

- (Opcional) Eefue o backup de seu sistema

Se você deseja preservar quaisquer dados ou aplicativos existentes, efetue o backup do sistema. Para obter instruções sobre como efetuar o backup de seu sistema, consulte Capítulo 24, “Backing Up and Restoring File Systems (Overview),” no *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

- 1 Insira o DVD do Sistema Operacional Solaris para Plataformas SPARC ou o CD 1 do Software Solaris para Plataformas SPARC.**
- 2 Inicializar o sistema.**
 - **Se o sistema é novo, fora da caixa, ative o sistema.**

- Se você deseja instalar um sistema que está sendo executado no momento, desative o sistema.

O prompt ok é exibido.

3 Inicie o Programa de instalação do Solaris.

- Para inicializar do DVD ou CD local e iniciar a IGU da instalação do Solaris em uma sessão de desktop, digite o seguinte comando.

ok **boot cdrom**

- Para inicializar do DVD ou CD local e iniciar o instalador de texto em uma sessão de desktop, digite o seguinte comando.

ok **boot cdrom - text**

text Especifica a execução do instalador de texto em uma sessão de desktop. Use esta opção para sobrepor o instalador IGU padrão.

- Para inicializar de um DVD ou CD local e iniciar o instalador de texto em uma sessão de console, digite o seguinte comando.

ok **boot cdrom - nowin**

nowin Especifica a execução do instalador de texto em uma sessão de console. Use esta opção para sobrepor o instalador IGU padrão.

Para obter informações detalhadas sobre a IGU de instalação e o instalador de texto do Solaris, consulte [“Requisitos da IGU do programa de instalação ou do instalador de texto do Solaris” na página 10](#).

A instalação é iniciada. O programa de instalação solicita a seleção de um idioma a ser usado durante a instalação.

4 Selecione o idioma que deseja usar durante a instalação e pressione Enter.

Após alguns segundos, aparece a tela de boas-vindas do programa de instalação do Solaris.

- Se você estiver executando a IGU do programa de instalação do Solaris, a tela que é mostrada na [Figura 2-1](#) é exibida.
- Se você estiver executando o instalador de texto em uma sessão de desktop, a tela que é mostrada na [Figura 2-1](#) é exibida.




FIGURA 2-1 Tela de boas-vindas da IGU do programa de instalação do Solaris




FIGURA 2-2 Tela de boas-vindas do instalador de texto do Solaris

5 Clique em Próximo para iniciar a instalação. Se for solicitado, responda as perguntas sobre a configuração do sistema.

- Se você pré-configurou todas as informações do sistema, o programa de instalação não solicita a inserção de quaisquer informações de configuração. Para obter mais informações, consulte Capítulo 2, “Preconfiguring System Configuration Information (Tasks),” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Network-Based Installations*.
- Se você não pré-configurou todas as informações do sistema, o programa de instalação solicita estas informações em diversas telas. Use a “[Checklist para a instalação](#)” na página 16 para ajudá-lo a responder as perguntas de configuração.
- Uma pergunta de configuração pergunta se você deseja ativar serviços de rede a serem usados por clientes remotos. A resposta padrão é “Sim, gostaria de ativar serviços de rede a serem usados por clientes remotos.”

A seleção de “Não” oferece uma configuração mais segura, em que Secure Shell é o único serviço de rede fornecido a clientes remotos. A seleção de “Sim” possibilita um conjunto mais amplo de serviços, como nas versões anteriores do Solaris. Você pode selecionar “Não” com segurança, uma vez que qualquer serviço pode ser ativado após a instalação. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte “Planning Network Security” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando `abrir net services` ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte “Revising Security Settings After Installation” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Após responder as perguntas de configuração, aparece a caixa de diálogo de boas-vindas ao Solaris.




FIGURA 2-3 Tela Bem-vindo ao Solaris

Aparece a tela Perguntas do instalador.

- 6 Decida se deseja reinicializar o sistema automaticamente e se deseja ejetar automaticamente o disco. Clique em Próximo.**

Aparece a tela Especificar a mídia.

- 7 Especifique a mídia que está usando para instalar. Clique em Próximo.**

Aparece o painel Licença.

- 8 Aceite o contrato de licença para continuar com a instalação. Clique em Próximo.**

O programa de Instalação do Solaris a seguir determina se o sistema pode ser atualizado. Para atualizar, o sistema precisa ter um sistema de arquivos raiz (/) do Solaris. O programa de Instalação do Solaris detecta as condições necessárias e a seguir atualiza o sistema.

Aparece a tela Selecionar a atualização ou Instalação inicial.

- 9 Decida se deseja executar uma instalação inicial ou uma atualização. Clique em Próximo.**

Se você estiver atualizando um sistema que tenha zonas não globais instaladas, siga estas etapas.

- a. Quando for solicitado a selecionar uma instalação inicial ou uma atualização, escolha Atualizar. Clique em Próximo.**

- b. Se o seu sistema tem múltiplas partições raiz (/), selecione a partição que deseja atualizar no painel Selecionar versão a ser atualizada.**

O programa de Instalação do Solaris exibe uma mensagem que indica que você não pode personalizar sua atualização. O programa de Instalação do Solaris analisa seu sistema para determinar se o sistema pode ser atualizado. O painel Pronto para atualizar é exibido.

Se o seu sistema tem apenas uma partição raiz, o programa de Instalação do Solaris não solicita a seleção de uma partição para atualizar. A partição é automaticamente selecionada.

- c. Se você deseja continuar a atualização, clique em Instalar agora no painel Pronto para atualizar.**

O programa de Instalação do Solaris começa a atualizar seu sistema. Após a atualização ter sido concluída, você poderá precisar corrigir algumas modificações locais que não foram preservadas. Para obter mais informações, siga para a [Etapa a](#) na [Etapa 12](#).

Se você não deseja continuar a atualização, clique em Voltar para executar uma instalação inicial.

10 Selecione o tipo de instalação que deseja executar. Clique em Próximo.

- **Selecione Instalação padrão para instalar Todos os grupos de software do Solaris.**
- **Selecione Instalação personalizada se deseja executar as seguintes tarefas.**
 - Instalar um grupo específico de software
 - Instalar software adicional
 - Instalar pacotes específicos de software
 - Instalar um local específico
 - Personalizar o layout do disco

Para obter informações sobre grupos de software consulte “[Recomendações de espaço em disco para grupos de software](#)” na [página 14](#).

Observação – O instalador de texto não lhe instrui para selecionar uma instalação padrão ou personalizada. Para executar uma instalação padrão, aceite os valores padrão fornecidos pelo instalador de texto. Para executar uma instalação personalizada, edite os valores nas telas do instalador de texto.

11 Se for perguntado, responda quaisquer questões adicionais sobre a configuração.

Após ter fornecido as informações necessárias para instalar o sistema, a tela Pronto para instalar é exibida.




FIGURA 2-4 Tela Pronto para instalar do Solaris

- 12 Clique em Instalar agora para instalar o software Solaris. Siga as instruções na tela para instalar o software Solaris.**

Quando o programa de Instalação do Solaris termina de instalar o software Solaris, o sistema é automaticamente reinicializado ou lhe instrui para reinicializar manualmente.

Se você estiver instalando produtos adicionais, é solicitado a inserir o DVD ou CD para estes produtos. Para obter os procedimentos de instalação, consulte a documentação de instalação apropriada.

Após a instalação ter terminado, os registros da instalação são salvos em um arquivo. Você pode encontrar os registros de instalação nos diretórios `/var/sadm/system/logs` e `/var/sadm/install/logs`.

- Se você estiver executando uma instalação inicial, a instalação está concluída. Siga para a [Etapa 13](#).
- Se você estiver atualizando o software Solaris, poderá precisar corrigir algumas modificações locais que não foram preservadas. Continue para a [Etapa a](#).
 - a. Reveja o conteúdo do arquivo `/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup` para verificar se precisa corrigir modificações locais que o Programa de instalação do Solaris não pôde preservar.
 - b. Efetue a correção de quaisquer modificações locais que não foram preservadas.

- 13** Se você não selecionou a reinicialização automática durante a instalação, reinicialize o sistema.

reboot

Solução de problemas

Se encontrar quaisquer problemas durante a instalação ou atualização, consulte Apêndice A, “Troubleshooting (Tasks),” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations*.

x86: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris

Você pode instalar ou atualizar o Solaris SO usando o programa de Instalação do Solaris . Esta seção lista as tarefas que precisam ser executadas para instalar o Solaris SO, e fornece instruções detalhadas sobre como instalar o Solaris SO a partir da mídia de CD ou DVD.

▼ x86: Para instalar ou atualizar com o programa de instalação do Solaris com GRUB

O programa de instalação do Solaris para sistemas com base no x86 usa o carregador de boot GRUB. Este procedimento descreve como instalar sistemas com base no x86 independente com o carregador de boot GRUB a partir de uma mídia de CD ou DVD. Para obter informações gerais sobre o carregador de inicialização GRUB, consulte Capítulo 6, “GRUB Based Booting for Solaris Installation,” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Observação – Se você deseja instalar o Solaris SO em uma máquina ou domínio que não tenha uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM diretamente conectada, poderá usar uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM que esteja conectada em outra máquina. Para obter instruções detalhadas, consulte o Apêndice B, “Installing or Upgrading Remotely (Tasks),” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Network-Based Installations*.

Antes de começar

Execute as seguintes tarefas antes de iniciar sua instalação.

- Assegure que tenha a seguinte mídia.
 - Se você estiver instalando a partir de um DVD, use o DVD do Sistema Operacional Solaris para Plataformas x86.
 - Se você estiver instalando a partir de um mídia de CD, use o seguinte:
 - CDs do Software Solaris .

- CD de idiomas do Solaris para Plataformas x86 – O programa de instalação lhe solicita este CD se for necessário para suportar idiomas para regiões geográficas específicas.

Observação – Se você deseja atualizar um sistema que tenha zonas não globais instaladas, não poderá usar os CDs do Software Solaris. Você precisa usar o DVD do Sistema Operacional Solaris ou um DVD de imagem de instalação com base em rede.

- Verifique o BIOS de seu sistema para assegurar que você possa inicializar a partir da mídia de CD ou DVD.
- Obtenha quaisquer atualizações de tempo de instalação (ITUs) ou drivers necessários para instalar o Solaris SO em seu hardware. Para determinar se você precisa de uma ITU ou drivers adicionais, consulte a documentação de seu hardware.
- Verifique se seu sistema atende os requisitos mínimos.

Seu sistema deverá atender os seguintes requisitos.

- Memória – 512 Mbytes ou superior
- Espaço em disco – 6.8 Gbytes ou superior
- Velocidade do processador – 120 MHz ou superior com ponto flutuante de hardware

Para obter informações detalhadas sobre os requisitos do sistema, consulte “[Requisitos e recomendações do sistema](#)” na página 9.

Se você estiver instalando o Solaris SO em um sistema não produzido pela Sun Microsystems, Inc., verifique a Lista de Compatibilidade do Solaris em <http://www.sun.com/bigadmin/hcl> antes de iniciar sua instalação.

- Obtenha as informações necessárias para instalar o Solaris SO.
 - Para um sistema fora da rede, obtenha as seguintes informações.
 - Nome do host do sistema que estiver instalando
 - Idiomas e locais que pretende usar no sistema
 - Para um sistema em rede, obtenha as seguintes informações.

Observação – Começando com a versão 10 11/06 do Solaris, durante uma instalação inicial você tem a opção de alterar as configurações de segurança de rede, de modo que todos os serviços de rede, exceto Secure Shell, sejam desativados ou restritos para responderem somente a pedidos locais. Essa opção de segurança está disponível apenas durante uma instalação inicial, não durante uma atualização. Uma atualização mantém todos os serviços definidos anteriormente. Se necessário, é possível restringir serviços de rede após uma atualização usando o comando `net services`. Consulte “Planning Network Security” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando `abrir net services` ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte “Revising Security Settings After Installation” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

- Nome do host do sistema que estiver instalando
- Idiomas e locais que pretende usar no sistema
- Endereço IP do host
- Máscara de sub-rede
- Tipo do serviço de nomes (por exemplo, DNS, NIS ou NIS+)
- Nome do domínio
- Nome do host do servidor de nomes
- Endereço IP do host do servidor de nomes
- Senha raiz

Para obter informações sobre o que é necessário para instalar seu sistema, consulte “[Checklist para a instalação](#)” na [página 16](#). Se estiver atualizando o sistema, consulte “Checklist for Upgrading” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

- (Opcional) Efetue o backup de seu sistema

Se você deseja preservar quaisquer dados ou aplicativos existentes, efetue o backup do sistema. Para obter instruções sobre como efetuar o backup de seu sistema, consulte Capítulo 24, “Backing Up and Restoring File Systems (Overview),” no *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

1 Insira a mídia apropriada em seu sistema.

Se você inicializa a partir do DVD do Sistema Operacional Solaris ou do CD Software Solaris - 1 insira o disco. O BIOS de seu sistema precisa suportar a inicialização a partir de um DVD ou CD.

Poderá ser necessário definir manualmente seu BIOS para a inicialização a partir de um DVD ou CD. Consulte a documentação de seu hardware para obter mais informações sobre como definir o BIOS.

2 Inicialize o sistema ao desligá-lo e ligá-lo.

3 Se você precisar definir manualmente o BIOS para inicializar a partir do CD ou DVD, digite a seqüência de teclas apropriada para interromper o processo de inicialização do sistema.

Modifique a prioridade de inicialização no BIOS, e saia do BIOS para retornar para o programa de instalação.

Um teste de memória e a detecção de hardware são executados. A tela é atualizada. O Menu GRUB é exibido.

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
```

```
+-----+
| Solaris                                     |
| Solaris Serial Console ttya                 |
| Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) |
|                                             |
|                                             |
+-----+
```

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.

Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line.

4 Selecione a opção apropriada de instalação.

- **Se você deseja instalar o Solaris SO a partir de um CD ou DVD em seu sistema atual, selecione Solaris e a seguir pressione Enter.**

Selecione esta opção se desejar instalar o sistema usando os valores padrão.

- **Se você deseja instalar o Solaris SO e enviar a saída de tela para um console serial ttya (COM1), selecione Console Serial ttya Solaris.**

Selecione esta opção se desejar alterar a exibição do sistema para um dispositivo conectado na porta serial COM 1.

- **Se você deseja instalar o SO Solaris e enviar a saída de tela para um console serial ttyb (COM2), selecione Console Serial ttyb Solaris.**

Selecione esta opção se desejar alterar a exibição do sistema para um dispositivo conectado na porta serial COM 2.

- **Se você deseja instalar o Solaris SO com argumentos específicos de inicialização, siga estas etapas.**

Você poderá desejar usar argumentos específicos de inicialização para personalizar a configuração do sistema durante a instalação.

- a. **No Menu GRUB, selecione a opção de instalação que deseja editar e a seguir pressione e.**

Os comandos de inicialização que são similares ao texto a seguir são exibidos no Menu GRUB.

```
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
module /boot/x86.miniroot
```

- b. **Use as teclas de seta para selecionar a entrada de inicialização que deseja editar e a seguir pressione e.**

O comando de inicialização que você deseja editar é exibido na janela de edição do GRUB.

- c. **Edite o comando ao digitar os argumentos de inicialização ou opções que deseja usar.**

A sintaxe para o menu de edição do Grub é a que se segue.

```
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
install [url|ask] -B options install_media=media_type
```

Para obter informações sobre argumentos de inicialização e sintaxe de comando, consulte Capítulo 8, “Installing From the Network (Command Reference),” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Network-Based Installations*.

- d. **Volte ao menu GRUB, e pressione Enter.**

O menu GRUB é exibido. As edições que você efetuou no comando de inicialização são exibidas.

- e. **Para iniciar a instalação, digite b no menu GRUB.**

O programa de Instalação do Solaris verifica o disco de inicialização padrão para obter os requisitos para instalar ou atualizar o sistema. Se o programa de Instalação do Solaris não puder detectar a configuração do sistema, o programa lhe solicita qualquer informação ausente.

Quando a verificação é concluída, a tela de seleção de instalação é exibida.

5 **Selecione um tipo de instalação.**

A tela de seleção de instalação exibe as seguintes opções.

Selecione o tipo de instalação que deseja executar:

- 1 Solaris Interactive
- 2 Custom JumpStart


```

3 Solaris Interactive Text (sessão Desktop)
4 Solaris Interactive Text (sessão Console)
5 Aplicar atualizações de drivers
6 SHell de usuário único

```

Insira o número de sua escolha seguido da tecla <ENTER>.
Alternativamente, insira diretamente os argumentos de inicialização.

Se você esperar 30 segundos sem digitar nada,
uma instalação interativa será iniciada.

- **Para instalar o Solaris SO, escolha entre as seguintes opções.**
 - **Para instalar a IGU de instalação interativa, digite 1 e a seguir pressione Enter.**
 - **Para instalar com o instalador de texto interativo em uma sessão de desktop, digite 3 e a seguir pressione Enter. Você também pode digitar b - text no prompt.**
Selecione este tipo de instalação para sobrepor a IGU do instalador padrão e execute o instalador de texto.
 - **Para instalar com o instalador de texto interativo, digite 4 e a seguir pressione Enter. Você também pode digitar b - text no prompt.**
Selecione este tipo de instalação para sobrepor a IGU do instalador padrão e execute o instalador de texto.
- Se desejar executar uma instalação automática de JumpStart personalizado (opção 2), consulte *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations*.
- Para obter informações detalhadas sobre a IGU de instalação do Solaris e o instalador de texto, consulte [“Requisitos e recomendações do sistema” na página 9](#).
- O sistema configura os dispositivos e interfaces, e procura pelos arquivos de configuração. O utilitário `kdmconfig` detecta os drivers que são necessários para configurar o teclado, tela e mouse de seu sistema. O programa de instalação começa. Siga para a [Etapa 6](#) para continuar a instalação.
- **Para executar tarefas de administração do sistema antes de sua instalação, escolha entre as seguintes opções.**
 - **Para atualizar drivers ou instalar uma atualização de tempo (ITU), insira a mídia de atualização, digite 5 e a seguir pressione Enter.**
Você poderá precisar atualizar os drivers ou instalar uma ITU para permitir que o Solaris SO seja executado em seu sistema. Siga as instruções para a atualização do driver ou ITU para instalar a atualização.

- **Para executar as tarefas de administração do sistema, digite 6 e a seguir pressione Enter.**

Você poderá desejar iniciar um shell de usuário único se deseja executar quaisquer tarefas de administração do sistema em seu sistema antes de instalar. Para obter informações sobre as tarefas de administração do sistema que podem ser executadas antes da instalação, consulte *System Administration Guide: Basic Administration*.

Após você executar estas tarefas de administração do sistema, a lista anterior de opções é exibida. Selecione a opção apropriada para continuar com a instalação.

6 Decida se você precisa modificar as definições de configurações.

Observação – Se o utilitário `kdmconfig` não puder detectar o driver de vídeo para seu sistema, o utilitário `kdmconfig` seleciona o driver 640x480 VGA. A IGU do programa de Instalação do Solaris não pode ser exibida com o driver 640x480 VGA. Como resultado, o instalador de texto do programa de Instalação do Solaris é exibido. Para usar a IGU do programa de Instalação do Solaris, use o utilitário `kdmconfig` para selecionar o driver de vídeo correto para seu sistema.

- **Se você não precisa modificar as definições de configuração, deixe que a tela de instalação Configuração do Sistema Windows expire. Siga para a [Etapa 12](#).**
- **Se você precisar modificar as definições de configuração, siga estas etapas.**

a. Pressione a tecla ESC.

Observação – Você precisa pressionar a tecla ESC dentro de cinco segundos para interromper a instalação e modificar as definições de configuração.

A tela de Introdução – `kdmconfig` é exibida.

- b. Examine as informações de configuração no `kdmconfig` – tela Visualizar e Editar Configurações do Sistema Windows, e determine quais dispositivos precisa editar.**
- c. Selecione o dispositivo que deseja modificar, e pressione F2_Continuar.**
- d. Selecione o driver apropriado para o dispositivo, e pressione F2_Continuar.**
- e. Repita a [Etapa a](#) até a [Etapa b](#) para cada dispositivo que precisar modificar.**
- f. Quando terminar, selecione Nenhuma modificação necessária – Testar/Salvar e Sair e pressione F2_Continuar.**

Aparece a tela Testar Configuração do Sistema Windows do `kdmconfig`.

g. Pressione F2_Continuar.

A tela é atualizada e a paleta Testar Configuração do Sistema Windows e a tela padrão do kdmconfig aparecem.

h. Mova o dispositivo apontador e examine as cores que são mostradas na paleta para assegurar que sejam corretamente exibidas.

- Se as cores não estão corretamente exibidas, clique em Não. Se possível pressione qualquer tecla no teclado, ou aguarde até que o `kdmconfig` saia da tela Testar Configuração do Sistema Windows do `kdmconfig` automaticamente. Repita a [Etapa a](#) até a [Etapa h](#) até que as cores sejam precisamente exibidas e que você possa mover o dispositivo apontador como esperado.
- Se as cores forem exibidas com precisão, clique em Sim.

Após alguns segundos, a tela Selecionar idioma é exibida.

7 Seleccione o idioma que deseja usar durante a instalação e pressione Enter.

Após alguns segundos, aparece a tela do programa de instalação do Solaris.

- Se você estiver executando a IGU do programa de instalação do Solaris, a tela que é mostrada na [Figura 2-1](#) é exibida.
- Se você estiver executando o instalador de texto em uma sessão de desktop, a tela que é mostrada na [Figura 2-1](#) é exibida.



FIGURA 2-5 Tela de boas-vindas da IGU do programa de instalação do Solaris




FIGURA 2-6 Tela de boas-vindas do programa de instalação de texto do Solaris

8 Clique em **Próximo** para iniciar a instalação. Se for perguntado, responda quaisquer questões adicionais sobre a configuração.

- Se você pré-configurou todas as informações do sistema, o programa de instalação não solicita a inserção de quaisquer informações de configuração. Para obter mais informações, consulte Capítulo 2, “Preconfiguring System Configuration Information (Tasks),” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Network-Based Installations*.
- Se você não pré-configurou todas as informações do sistema, o programa de instalação solicita estas informações em diversas telas. Use a [“Checklist para a instalação”](#) na página 16 para ajudá-lo a responder as perguntas de configuração.
- Uma pergunta de configuração pergunta se você deseja ativar serviços de rede a serem usados por clientes remotos. A resposta padrão é “Sim, gostaria de ativar serviços de rede a serem usados por clientes remotos.”

A seleção de “Não” oferece uma configuração mais segura, em que Secure Shell é o único serviço de rede fornecido a clientes remotos. A seleção de “Sim” possibilita um conjunto mais amplo de serviços, como nas versões anteriores do Solaris. Você pode selecionar “Não” com segurança, uma vez que qualquer serviço pode ser ativado após a instalação. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte “Planning Network Security” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando `abrir net services` ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte “Revising Security Settings After Installation” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Após responder as perguntas de configuração, aparece a caixa de diálogo de boas-vindas ao Solaris.



FIGURA 2-7 Tela Bem-vindo ao Solaris

- 9 Decida se deseja reinicializar o sistema automaticamente e se deseja ejetar automaticamente o disco. Clique em Próximo.**

Aparece a tela Especificar a mídia.

- 10 Especifique a mídia que está usando para instalar. Clique em Próximo.**

Aparece a tela Licença.

- 11 Aceite o contrato de licença para continuar com a instalação. Clique em Próximo.**

O programa de Instalação do Solaris a seguir determina se o sistema pode ser atualizado. Para atualizar, o sistema precisa ter um sistema de arquivos raiz (/) do Solaris. O programa de Instalação do Solaris detecta as condições necessárias e a seguir atualiza o sistema.

Aparece a tela Selecionar a atualização ou Instalação inicial.

- 12 Decida se deseja executar uma instalação inicial ou uma atualização. Clique em Próximo.**

Observação – Se você restaurou o diagnóstico ou partição de serviço em seu sistema antes de ter iniciado a instalação, poderá ser incapaz de atualizar para o Solaris SO. Para obter mais informações, consulte “Service Partition Not Created by Default on Systems With No Existing Service Partition” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning*.

Se você estiver atualizando um sistema que tenha zonas não globais instaladas, siga estas etapas.

- a. **Quando for solicitado a selecionar uma instalação inicial ou uma atualização, escolha Atualizar. Clique em Próximo.**
- b. **Se o seu sistema tem múltiplas partições raiz (/), selecione a partição que deseja atualizar no painel Selecionar versão a ser atualizada.**

O programa de Instalação do Solaris exibe uma mensagem que indica que você não pode personalizar sua atualização. O programa de Instalação do Solaris analisa seu sistema para determinar se o sistema pode ser atualizado. O painel Pronto para atualizar é exibido.

Se o seu sistema tem apenas uma partição raiz, o programa de Instalação do Solaris não solicita a seleção de uma partição para atualizar. A partição é automaticamente selecionada.
- c. **Se você deseja continuar a atualização, clique em Instalar agora no painel Pronto para atualizar.**

O programa de Instalação do Solaris começa a atualizar seu sistema. Após a atualização ter sido concluída, você poderá precisar corrigir algumas modificações locais que não foram preservadas. Para obter mais informações, siga para a [Etapa a](#) na [Etapa 15](#).

Se você não deseja continuar a atualização, clique em Voltar para executar uma instalação inicial.

13 **Selecione o tipo de instalação que deseja executar. Clique em Próximo.**

- **Selecione Instalação padrão para instalar Todos os grupos de software do Solaris.**
- **Selecione Instalação personalizada se desejar executar as seguintes tarefas.**
 - Instalar um grupo específico de software
 - Instalar software adicional
 - Instalar pacotes específicos de software
 - Instalar um local específico
 - Personalizar o layout do disco

Para obter informações sobre grupos de software consulte “[Recomendações de espaço em disco para grupos de software](#)” na [página 14](#). Para obter informações sobre personalização de partições fdisk, consulte “Partitioning Recommendations” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Observação – O instalador de texto não lhe instrui para selecionar uma instalação padrão ou personalizada. Para executar uma instalação padrão, aceite os valores padrão fornecidos pelo instalador de texto. Para executar uma instalação personalizada, edite os valores nas telas do instalador de texto.

14 Se for perguntado, responda quaisquer questões adicionais sobre a configuração.

Após ter fornecido as informações necessárias para instalar o sistema, a tela Pronto para instalar é exibida.




FIGURA 2-8 Tela Pronto para instalar do Solaris

15 Clique em Instalar agora para instalar o software Solaris. Siga as instruções na tela para instalar o software Solaris e qualquer software adicional no sistema.

Quando o programa de Instalação do Solaris termina de instalar o software Solaris, o sistema é automaticamente reinicializado ou lhe instrui para reinicializar manualmente.

Após a instalação ter terminado, os registros de instalação são salvos em um arquivo. Você pode encontrar os registros de instalação nos diretórios `/var/sadm/system/logs` e `/var/sadm/install/logs`.

- Se você estiver executando uma instalação inicial, a instalação está concluída. Siga para a [Etapa 16](#).
- Se você estiver atualizando o software Solaris, poderá precisar corrigir algumas modificações locais que não foram preservadas. Siga para a [Etapa a](#).
 - a. Reveja o conteúdo do arquivo `/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup` para verificar se você precisa corrigir modificações locais que o Programa de instalação do Solaris não pôde preservar.

b. Efetue a correção de quaisquer modificações locais que não foram preservadas.

16 Se você não selecionou a reinicialização automática durante a instalação, reinicialize o sistema.

reboot

Mais Informações **Próximas etapas**

Se você instala múltiplos sistemas operacionais em sua máquina, será preciso instruir o carregador de inicialização GRUB para reconhecer estes sistemas operacionais para poder inicializar. Para obter mais informações, consulte “Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu” no *System Administration Guide: Basic Administration*.

Solução de problemas Se encontrar quaisquer problemas durante a instalação ou atualização, consulte Apêndice A, “Troubleshooting (Tasks),” no *Solaris 10 11/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations*.

Índice

A

- arquivos de registro, instalação de atualização, 35
- arquivos de saída, registro de atualização, 35
- atualizando
 - sistemas com base no SPARC, 27-36
 - sistemas com base no x86, 36-49
 - sistemas com zonas não globais instaladas
 - instruções para sistemas com base no SPARC, 27-36
 - instruções para sistemas com base no x86, 36-49
 - tarefas de pós-instalação
 - sistemas com base no SPARC, 35
 - sistemas com base no x86, 48
- atualizar, arquivo de registro, 35

B

- BIOS
 - definindo a prioridade de inicialização, 39
 - requisitos, 37

C

- checklist de informações de instalação, 16-25
- comando `stty`, 25
- comandos para iniciar uma instalação
 - sistemas com base no SPARC, 30
 - sistemas com base no x86, 40
- configurações de dispositivos, modificando, 42

- configurando o teclado, tela e dispositivo
 - apontador, 42
 - console serial, 39

D

- definindo a prioridade de inicialização no BIOS do sistema, 39
- definindo um console serial, 39
- drivers de dispositivos, instalando, 40

E

- endereço IP, especificando um roteamento padrão, 22
- espaço em disco, requisitos para grupos de software, 15

F

- fatia, descrição, 9

G

- GRUB, instalando com sistemas com base no x86, 36-49
- Grupo de software de suporte de rede reduzida, tamanho, 15
- Grupo de software de suporte de sistema núcleo, tamanho, 15

- Grupo de software do usuário final do Solaris, tamanho, 15
- Grupo de software do usuário final Solaris, descrição, 14-16
- Grupo de software para desenvolvedores do Solaris descrição, 14-16 tamanho, 15
- Grupo de software para suporte de sistema núcleo, descrição, 14-16
- Grupo de software reduzido para suporte a rede, descrição, 14-16
- grupos de software, 15

I

- idiomas, selecionando durante a instalação, 30, 43
- informações requeridas para a instalação, 16-25
- inicializando o sistema
 - sistemas com base no SPARC, 29
 - sistemas com base no x86, 39
- iniciando uma instalação
 - sistemas com base no SPARC, 30
 - sistemas com base no x86, 41
- instalação personalizada, descrição, 34
- instalador de texto
 - comando para iniciar em uma sessão de console (sistemas com base no SPARC), 30
 - comando para iniciar na sessão de desktop (sistemas com base no x86), 41
 - comando para iniciar na sessão do console (sistemas com base no x86), 41
 - comando para iniciar na sessão do desktop (sistemas com base no SPARC), 30
 - descrição, 11
 - requisitos de memória, 11
- instalando
 - drivers de dispositivos, 40
 - informações requeridas, 16-25
 - instalando atualizações de tempo (ITUs), 40
 - sistemas com base no SPARC, 27-36
 - sistemas com base no x86, 36-49
- instalando, sistemas x86 com GRUB, 36-49
- instalar atualizações de tempo (ITUs), instalando, 40

- instruções
 - instalando sistemas com base no SPARC, 27-36
 - instalando sistemas com base no x86, 36-49
- interface gráfica do usuário (IGU)
 - comando para iniciar (sistemas com base no SPARC), 30
 - comando para iniciar (sistemas com base no x86), 41
 - descrição, 11
 - requisitos de memória, 11

K

- kdmconfig, configurando dispositivos periféricos com, 42
- Kerberos, informações para configurar, 18

M

- mídia requerida para instalar
 - sistemas com base no SPARC, 28
 - sistemas com base no x86, 36
- modificando configurações de dispositivos durante a instalação, 42
- mouse, configurando para sistemas com base no x86, 42

O

- obtendo informações antes de instalar, 16-25

P

- partição, descrição, 9
- pré-requisitos para a instalação, sistemas com base no x86, 36
- pré-requisitos para a instalação, sistemas com base no SPARC, 28
- preparando para a instalação
 - informações necessárias antes de instalar, 16-25
 - sistemas com base no SPARC, 28

preparando para a instalação (*Continuação*)
 sistemas com base no x86, 36

prioridade de inicialização, definindo no BIOS do sistema, 39

Programa de instalação do Solaris, 27-49

programa de instalação do Solaris
 atualizando sistemas com zonas não globais instaladas
 instruções para sistemas com base no SPARC, 27-36
 instruções para sistemas com base no x86, 36-49

Programa de instalação do Solaris
 descrição, 10-12
 instalador de texto
 comando para iniciar em uma sessão de console (sistemas com base no SPARC), 30
 comando para iniciar na sessão de desktop (sistemas com base no x86), 41
 comando para iniciar na sessão do console (sistemas com base no x86), 41
 comando para iniciar na sessão do desktop (sistemas com base no SPARC), 30
 descrição, 11

programa de instalação do Solaris
 instruções GRUB, 36-49

Programa de instalação do Solaris
 interface gráfica do usuário (IGU)
 comando para iniciar (sistemas com base no SPARC), 30
 comando para iniciar (sistemas com base no x86), 41
 descrição, 11

requisitos de memória, 11

tela Pronto para instalar
 sistemas com base no SPARC, 34
 sistemas com base no x86, 48

R

requisitos, 9-16
 BIOS, 37
 para exibir Programa de instalação do Solaris, 11
 memória, 10

requisitos (*Continuação*)
 mídia
 sistemas com base no SPARC, 28
 sistemas com base no x86, 36

requisitos de memória para exibir o Programa de instalação do Solaris, 11

requisitos do sistema, 9-16

S

sistemas com base no SPARC
 atualizando sistemas com zonas não globais instaladas, 27-36
 instruções para instalar, 27-36
 preparando para instalar, 28

sistemas com base no x86
 atualizando com zonas não globais instaladas, 36-49
 inicializando, 39
 instalando com GRUB, 36-49
 instruções para instalar, 36-49
 preparando para instalar, 36
 requisitos do BIOS, 37

T

teclado, configurando para sistemas com base no x86, 42

tela, configurando para sistemas com base no x86, 42

tela Pronto para instalar, 34

Todos os grupos de software do Solaris
 descrição, 14-16
 tamanho, 15

Todos os grupos de software do Solaris mais o suporte OEM, descrição, 14-16

Todos os grupos de software do Solaris mais OEM, tamanho, 15

Z

zonas, atualizando sistemas com
 instruções para sistemas com base no SPARC, 27-36

zonas, atualizando sistemas com (*Continuação*)
instruções para sistemas com base no x86, 36-49