



# **Guia de instalação do Solaris 10 8/07: Instalações básicas**



Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054  
U.S.A.

Número da peça: 820-1891-10  
Junho de 2007

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Todos os direitos reservados.

A Sun Microsystems, Inc. tem os direitos de propriedade intelectual relativos à tecnologia contida no produto descrito neste documento. Em particular, e sem limitações, estes direitos de propriedade intelectual podem incluir uma ou mais patentes nos EUA ou solicitações pendentes de patente nos EUA e em outros países.

Software comercial – Direitos do Governo dos EUA. Os usuários governamentais estão sujeitos ao contrato padrão de licença da Sun Microsystems, Inc. e às provisões aplicáveis do FAR e seus suplementos.

Esta distribuição pode incluir materiais desenvolvidos por terceiros.

O produto pode conter partes derivadas dos sistemas Berkeley BSD, licenciadas pela Universidade da Califórnia. UNIX é uma marca registrada nos Estados Unidos e em outros países, licenciada exclusivamente através da X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, a logomarca Sun, a logomarca Solaris, a logomarca Java Coffee Cup, docs.sun.com, Java e Solaris são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países. Todas as marcas comerciais SPARC são licenciadas e são marcas comerciais ou registradas da SPARC International, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Os produtos com as marcas comerciais SPARC são baseados em uma arquitetura desenvolvida pela Sun Microsystems, Inc.

As interfaces gráficas de usuário OPEN LOOK e Sun™ foram desenvolvidas pela Sun Microsystems, Inc. para seus usuários e licenciados. A Sun reconhece os esforços pioneiros da Xerox em pesquisar e desenvolver o conceito de interfaces gráficas ou visuais de usuário para o setor de informática. A Sun detém uma licença não exclusiva da Xerox para o Xerox Graphical User Interface, cuja licença também cobre os licenciados da Sun que implementarem o OPEN LOOK GUIs e que de outra forma estão em conformidade com os contratos de licença da Sun.

Os produtos cobertos por e as informações contidas nesta publicação são controlados por leis de Controle de Exportação dos EUA e podem estar sujeitos às leis de exportação ou de importação em outros países. São estritamente proibidos para usuários finais ou usos específicos, diretos ou indiretos, em armas nucleares, marítimo nucleares, químicas, biológicas ou mísseis. A exportação ou reexportação para países sujeitos a embargo pelos EUA ou para entidades identificadas em listas de exclusão de exportação dos EUA, incluindo, mas não limitado a, as pessoas negadas e listas de nacionalidades especialmente designadas, é estritamente proibida.

A DOCUMENTAÇÃO É FORNECIDA "NO ESTADO" E TODAS AS CONDIÇÕES EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, REPRESENTAÇÕES DE GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO DE NÃO INFRAÇÃO, SÃO RENUNCIADOS, COM EXCEÇÃO NA EXTENSÃO QUE TAIS RENUNCIAS SEJAM DETERMINADAS COMO LEGALMENTE INVÁLIDAS.

---

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. détient les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie incorporée dans le produit qui est décrit dans ce document. En particulier, et ce sans limitation, ces droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plusieurs brevets américains ou des applications de brevet en attente aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Cette distribution peut comprendre des composants développés par des tierces personnes.

Certains composants de ce produit peuvent être dérivés du logiciel Berkeley BSD, licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays; elle est licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, le logo Solaris, le logo Java Coffee Cup, docs.sun.com, Java et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui, en outre, se conforment aux licences écrites de Sun.

Les produits qui font l'objet de cette publication et les informations qu'il contient sont régis par la législation américaine en matière de contrôle des exportations et peuvent être soumis au droit d'autres pays dans le domaine des exportations et importations. Les utilisations finales, ou utilisateurs finaux, pour des armes nucléaires, des missiles, des armes chimiques ou biologiques ou pour le nucléaire maritime, directement ou indirectement, sont strictement interdites. Les exportations ou réexportations vers des pays sous embargo des Etats-Unis, ou vers des entités figurant sur les listes d'exclusion d'exportation américaines, y compris, mais de manière non exclusive, la liste de personnes qui font objet d'un ordre de ne pas participer, d'une façon directe ou indirecte, aux exportations des produits ou des services qui sont régis par la législation américaine en matière de contrôle des exportations et la liste de ressortissants spécifiquement designés, sont rigoureusement interdites.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU A L'ABSENCE DE CONTREFACON.

# Conteúdo

---

<b>Prefácio</b> .....	5
<b>1 Planejamento para a instalação do Solaris a partir de mídia de CD ou DVD (Tarefas)</b> .....	9
Requisitos e recomendações do sistema .....	9
Requisitos da GUI do programa de instalação ou do instalador de texto do Solaris .....	11
Planejamento e recomendações de espaço geral em disco .....	12
Recomendações de espaço em disco para grupos de software .....	14
Lista de verificação para a instalação .....	16
Onde encontrar informações adicionais para a instalação .....	25
<b>2 Instalando com o programa de instalação do Solaris (Tarefas)</b> .....	27
SPARC: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris .....	27
▼ SPARC: Para instalar ou atualizar com o programa de instalação do Solaris .....	27
x86: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris .....	38
▼ x86: Para instalar ou atualizar com o programa de instalação do Solaris com GRUB .....	39
<b>Índice</b> .....	53



# Prefácio

---

Este livro descreve como usar a mídia de CD ou DVD para o Sistema Operacional Solaris™ (Solaris SO) em um sistema fora de rede.

Este livro não inclui instruções de como instalar hardware do sistema ou outros periféricos.

---

**Observação** – Esta versão do Solaris suporta os sistemas que usam as famílias de arquitetura de processadores SPARC® e x86: UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium e Xeon EM64T. Os sistemas suportados aparecem na *Lista de Compatibilidade de Hardware Solaris 10* em <http://www.sun.com/bigadmin/hcl>. Este documento cita quaisquer diferenças de implementação entre os tipos de plataformas.

Neste documento os termos relativos ao x86 significam o seguinte:

- "x86" refere-se à família maior de produtos compatíveis x86 de 64 bits e de 32 bits.
- "x64" aponta as informações específicas sobre os sistemas AMD64 ou EM64T.
- "32-bit x86" aponta informações específicas sobre os sistemas de 32 bits com base no x86.

Para obter os sistemas suportados, consulte a *Lista de Compatibilidade de Hardware Solaris*.

---

## Quem deve usar este livro

Este livro é dirigido aos administradores de sistemas, responsáveis por instalar o Solaris SO. Este livro fornece informações básicas sobre a instalação do Solaris para administradores de sistema que executam instalações ou atualizações não frequentes do Solaris.

Se você precisa de informações de instalação avançada do Solaris, consulte “[Livros relacionados](#)” na [página 6](#) para encontrar o livro que descreve as informações.

## Livros relacionados

A [Tabela P-1](#) lista a documentação para os administradores do sistema.

TABELA P-1 Você é um administrador de sistema que está instalando o Solaris?

Descrição	Informações
Você precisa de informações sobre os requisitos do sistema ou o planejamento de alto nível? Ou deseja uma visão geral de alto nível sobre a inicialização baseada em GRUB, a tecnologia de particionamento Zonas do Solaris ou a criação de volumes RAID-1?	<i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>
Você precisa atualizar ou corrigir o seu sistema sem praticamente nenhum tempo inativo? Economize o tempo inativo do sistema ao atualizá-lo usando o Solaris Live Upgrade.	<i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning</i>
Você precisa fazer uma instalação segura via rede ou Internet? Use a inicialização WAN para instalar um cliente remoto. Ou, precisa instalar via rede a partir de uma imagem de instalação de rede? O programa de instalação do Solaris guia você através de uma instalação.	<i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Network-Based Installations</i>
Você precisa instalar ou corrigir vários sistemas rapidamente? Use o software Solaris Flash para criar um arquivo Solaris Flash e instalar uma cópia do sistema operacional em sistemas clonados.	<i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Solaris Flash Archives (Creation and Installation)</i>
Você precisa fazer backup do seu sistema?	Capítulo 23, “Backing Up and Restoring File Systems (Overview),” no <i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>
Você precisa de informações sobre a solução de problemas, uma lista de problemas conhecidos ou uma lista de patches desta versão?	<i>Observações da versão do Solaris</i>
Você precisa verificar se o seu sistema funciona no Solaris?	<i>SPARC: Solaris Sun Hardware Platform Guide</i>
Você deseja verificar quais pacotes foram adicionados, removidos ou alterados nesta versão?	<i>Lista de pacotes do Solaris</i>
Você precisa verificar se o seu sistema e dispositivos funcionam com o Solaris SPARC e sistemas baseados em x86 e de outros fornecedores.	<a href="#">Lista de compatibilidade de hardware do Solaris para plataformas x86</a>

## Documentação, suporte e treinamento

O site da Sun na Web fornece informações sobre os seguintes recursos adicionais:

- [Documentação](http://www.sun.com/documentation/) (<http://www.sun.com/documentation/>)
- [Suporte](http://www.sun.com/support/) (<http://www.sun.com/support/>)
- [Treinamento](http://www.sun.com/training/) (<http://www.sun.com/training/>)

# Convenções tipográficas

A tabela a seguir descreve as convenções tipográficas usadas neste livro.

TABELA P-2 Convenções tipográficas

Fonte	Significado	Exemplo
AaBbCc123	Os nomes de comandos, arquivos e diretórios e saída para computador na tela	Edite o arquivo <code>.login</code> . Use <code>ls -a</code> para listar todos os arquivos. <code>nome_da_máquina% you have mail.</code>
<b>AaBbCc123</b>	O que você digitou, contrastado com a saída para computador na tela	<code>nome_da_máquina% su</code> Password:
<i>aabbcc123</i>	Espaço reservado: substituir por um nome ou valor real	O comando para remover um arquivo é <code>rm nome do arquivo</code> .
<b><i>AaBbCc123</i></b>	Títulos de livro, novos termos e termos a serem enfatizados	Leia o Capítulo 6 do <i>Guia do Usuário</i> . Um <i>cache</i> é uma cópia que é armazenada localmente. <i>Não</i> salve o arquivo. <b>Nota:</b> Alguns itens enfatizados aparecem on-line em negrito.

# Prompts do shell em exemplos de comando

A tabela a seguir mostra prompts padrão do sistema UNIX® e o prompt de superusuário para o shell C, shell Bourne e shell Korn.

TABELA P-3 Prompts do shell

Shell	Prompt
C shell	<code>nome_da_máquina%</code>
Shell C para superusuário	<code>nome_da_máquina#</code>
Shell Bourne e shell Korn	<code>\$</code>
Shell Bourne e shell Korn para superusuário	<code>#</code>

## Convenções de plataforma

As convenções de teclado e mouse a seguir são aplicáveis em sistemas com base no SPARC e x86.

- A tecla Return é a tecla Enter em alguns teclados.
- Da esquerda para a direita em um mouse de três botões, as configurações padrão para CDE são SELECIONAR, AJUSTAR e MENU. Por exemplo, o texto diz "Clique em SELECIONAR" em vez de "Clique com o botão esquerdo do mouse". Caso contrário, estas teclas são referidas como botão 1 do mouse, botão 2 do mouse e botão 3 do mouse.
- Da esquerda para a direita em um mouse de dois botões, as configurações padrão são SELECIONAR e MENU. A função AJUSTAR é obtida ao pressionar simultaneamente SELECIONAR e a tecla Shift no teclado (Shift-SELECIONAR).

# Planejamento para a instalação do Solaris a partir de mídia de CD ou DVD (Tarefas)

---

Este livro descreve como usar a mídia de CD ou DVD para o Sistema Operacional Solaris™ (Solaris SO) em um sistema fora de rede.

Este capítulo descreve as preparações para concluir uma instalação bem-sucedida, incluindo as seções descritas abaixo. O capítulo a seguir descreve cada etapa de uma instalação para sistemas SPARC e uma instalação para sistemas x86.

- [“Requisitos e recomendações do sistema” na página 9](#)

Esta seção descreve requisitos de sistema para instalar o sistema operacional do Solaris. Diretrizes gerais para o planejamento do espaço em disco também são fornecidas.
- [“Lista de verificação para a instalação” na página 16](#)

Esta seção contém uma lista de verificação para ajudar você a reunir todas as informações necessárias para instalar o sistema.
- [“Onde encontrar informações adicionais para a instalação” na página 25](#)

---

**Observação** – Este livro usa o termo *segmento*, mas alguns programas e documentações do Solaris podem se referir a segmento como partição. Para evitar confusão, este livro distingue entre partições `fdisk` (que são suportadas somente no Solaris para sistemas baseados em x86) e as divisões na partição `fdisk` do Solaris que podem ser chamadas de partes ou partições.

---

## Requisitos e recomendações do sistema

A tabela a seguir lista os requisitos básicos para instalar o Solaris SO.

TABELA 1-1 SPARC: Recomendações de memória, permuta e processador

Sistema com base no SPARC	Tamanho
Memória para instalar ou atualizar	512 MB é o tamanho recomendado 256 MB é o tamanho mínimo  <b>Observação</b> – Alguns recursos de instalação opcionais são ativados somente quando há memória suficiente. Por exemplo, se você instala de um DVD com memória insuficiente, instala através do instalador de texto do Programa de instalação do Solaris, e não através da GUI. Para obter mais informações sobre estes requisitos de memória, consulte a <a href="#">Tabela 1-3</a> .
Área de permuta	512 MB é o tamanho padrão.  <b>Observação</b> – Você poderá precisar personalizar o espaço de permuta. O espaço de permuta tem base no tamanho do disco rígido do sistema.
Requisitos do processador	Processador de 200 MHz ou mais rápido é requerido.

TABELA 1-2 x86: Recomendações de memória, permuta e processador

Sistema com base no x86	Tamanho
Memória para instalar ou atualizar	512 MB é o tamanho recomendado 384 MB é o tamanho mínimo.  <b>Observação</b> – Alguns recursos de instalação opcionais são ativados somente quando há memória suficiente. Por exemplo, se você instala de um DVD com memória insuficiente, instala através do instalador de texto do Programa de instalação do Solaris, e não através da GUI. Para obter mais informações sobre estes requisitos de memória, consulte a <a href="#">Tabela 1-3</a> .
Área de permuta	512 MB é o tamanho padrão.  <b>Observação</b> – Você poderá precisar personalizar o espaço de permuta. O espaço de permuta tem base no tamanho do disco rígido do sistema.
Requisitos do processador	Processador de 120 MHz ou mais rápido é requerido. O suporte ao ponto flutuante de hardware é requerido.

## Requisitos da GUI do programa de instalação ou do instalador de texto do Solaris

O Programa de instalação do Solaris no DVD do Sistema Operacional Solaris ou no CD Software Solaris - 1 pode ser executado com uma interface gráfica do usuário (GUI) ou como um instalador de texto externo em um desktop ou em uma sessão do console. Para sistemas com base no x86, o assistente de configuração de dispositivo do Solaris está incluído no Programa de instalação do Solaris.

- GUI – A GUI de instalação do Solaris fornece janelas, menus suspensos, botões, barras de rolagens e imagens de ícone para permitir que você interaja com o programa de instalação. A GUI requer uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM local ou remota, ou uma conexão de rede, adaptador de vídeo, teclado, monitor e memória suficiente. Para obter mais informações sobre estes requisitos de memória, consulte a [Tabela 1-3](#) e a [Tabela 1-4](#).
- Instalador de texto – O instalador de texto interativo do Solaris permite que você digite informações em um terminal ou janela de console para interagir com o programa de instalação. Você pode executar o instalador de texto em uma sessão de desktop com um ambiente de janela ou em uma sessão de console. O instalador de texto requer uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM local ou remota ou uma conexão de rede, teclado e monitor. Você pode executar o instalador de texto do programa de Instalação do Solaris com o comando `t.ip`. Para obter mais informações, consulte a página principal, `t.ip(1)`.

Você pode optar por instalar o software com uma GUI ou com ou sem um ambiente de janelas. Se não houver memória suficiente, a GUI é exibida por padrão. Outros ambientes são exibidos por padrão se a memória for insuficiente para a GUI. Você pode ignorar os padrões com as opções de inicialização `nowin` ou `text`. Mas você está limitado pela quantidade de memória em seu sistema ou ao instalar remotamente. Além disso, se o programa de instalação do Solaris não detectar um adaptador de vídeo, ele automaticamente é exibido em um ambiente com base no console. As [Tabela 1-3](#) e [Tabela 1-4](#) descrevem estes ambientes e listam os requisitos de memória para exibi-los.

TABELA 1-3 SPARC: Requisitos de memória para opções de exibição

SPARC: Memória	Tipo de instalação:	Descrição
256-511 MB	Com base em texto	Não contém gráficos, mas fornece uma janela e a habilidade de abrir outras janelas.  Se você instala ao usar a opção <code>texto</code> de inicialização e o sistema tem memória suficiente, está instalando em um ambiente de janelas. Se você estiver instalando remotamente com uma linha <code>t.ip</code> ou usando a opção de inicialização <code>nowin</code> , está limitado à instalação com base no console.

TABELA 1-3 SPARC: Requisitos de memória para opções de exibição (Continuação)

SPARC: Memória	Tipo de instalação:	Descrição
512 MB ou superior	Com base na GUI	Fornece janelas, menus suspensos, botões, barras de rolagem e imagens de ícones.

TABELA 1-4 x86: Requisitos de memória para opções de exibição

x86: Memória	Tipo de instalação:	Descrição
384–511 MB	Com base em texto	Não contém gráficos, mas fornece uma janela e a habilidade de abrir outras janelas.  Se você instala ao usar a opção texto de inicialização e o sistema tem memória suficiente, está instalando em um ambiente de janelas. Se você estiver instalando remotamente com uma linha <code>tip</code> ou usando a opção de inicialização <code>nowin</code> , está limitado à instalação com base no console.
512 MB	Com base na GUI	Fornece janelas, menus suspensos, botões, barras de rolagem e imagens de ícones.

Você também pode especificar o instalador que deseja usar durante a instalação ao inserir uma seleção ou um comando especial no prompt. Para obter instruções, consulte os procedimentos no [Capítulo 2](#).

## Planejamento e recomendações de espaço geral em disco

O planejamento de espaço em disco é diferente para cada pessoa. Considere alocar o espaço para as seguintes condições, dependendo de suas necessidades.

TABELA 1-5 Planejamento de espaço geral em disco e espaço de permuta

Condições para alocações de espaço	Descrição
Sistemas de arquivos	<p>Para cada sistema de arquivo que você cria, aloque mais 30 por cento de espaço adicional em disco do que o necessário para permitir atualizar para futuras versões do Solaris.</p> <p>Por padrão, os métodos de instalação do Solaris criam somente (/) raiz e /swap. Quando o espaço é alocado para serviços do SO, o diretório /export também é criado. Se você estiver atualizando para uma versão principal do Solaris, poderá precisar refatiar seu sistema ou alocar o dobro de espaço necessário no momento da instalação. Se você estiver atualizando para uma atualização, pode evitar ter de refatiar o sistema ao alocar espaço extra em disco para atualizações futuras. Uma atualização do Solaris precisa de aproximadamente 10 por cento de espaço adicional em disco do que a versão anterior. Você pode alocar 30 por cento de espaço adicional em disco para cada sistema de arquivos para permitir o espaço para diversas atualizações do Solaris.</p>
O sistema de arquivos /var	Se você pretende usar o recurso de dump após um erro fatal savecore(1M), aloque o dobro do montante de memória física no sistema de arquivos /var .
Permuta	<p>O programa de instalação do Solaris aloca um área padrão de permuta de 512 Mbytes sob as seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se você usar o layout automático de fatias de disco do programa de instalação</li> <li>■ Se você evitar alterar manualmente o tamanho da fatia de permuta</li> </ul> <p>Por padrão, o programa de instalação do Solaris aloca o espaço de permuta ao colocar a permuta para que se inicie no primeiro cilindro de disco disponível (tipicamente o cilindro 0 em sistemas com base no SPARC). Esta colocação fornece o espaço máximo para o sistema de arquivos raiz (/) durante o layout padrão de disco e permite o crescimento do sistema de arquivos raiz (/) durante uma atualização. Se você acha que precisa expandir a área de permuta no futuro, poderá colocar a fatia de permuta para que inicie em outro cilindro de disco ao usar um dos seguintes métodos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para o programa de instalação do Solaris, você pode personalizar o layout do disco no modo cilindro e manualmente atribuir a fatia de permuta para o local desejado.</li> <li>■ Para o programa de instalação personalizado, JumpStart, você pode atribuir a fatia de permuta no arquivo de perfil. Para obter mais informações sobre o arquivo de perfil do JumpStart, consulte “Creating a Profile” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations</i> .</li> </ul> <p>Para obter uma visão geral do espaço de permuta, consulte Capítulo 20, “Configuring Additional Swap Space (Tasks),” no <i>System Administration Guide: Devices and File Systems</i>.</p>
Um servidor que está fornecendo sistema de arquivos de diretório principal	Por padrão, alguns diretórios principais estão usualmente localizados no sistema de arquivos /export .
O grupo do software Solaris que você está instalando	Um grupo de software é um agrupamento de pacotes de software. Quando você está planejando espaço em disco, lembre-se de que pode adicionar ou remover pacotes individuais de software do grupo de software selecionado. Para obter informações sobre grupos de software consulte “Recomendações de espaço em disco para grupos de software” na página 14.

TABELA 1-5 Planejamento de espaço geral em disco e espaço de permuta (Continuação)

Condições para alocações de espaço	Descrição
Atualização	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se você estiver usando o Solaris Live Upgrade para atualizar um ambiente de inicialização inativo e quiser obter informações sobre o planejamento do espaço em disco, consulte “Solaris Live Upgrade Disk Space Requirements” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning</i></li> <li>■ Se você estiver usando os métodos de instalação do Solaris para planejar o espaço em disco, consulte “Upgrading With Disk Space Reallocation” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>.</li> </ul>
Suporte a idiomas	Por exemplo, chinês, japonês ou coreano. Se você planeja instalar um único idioma, aloque aproximadamente 0,7 Gbytes de espaço adicional em disco para o idioma. Se você planeja instalar o suporte a todos os idiomas, precisa alocar aproximadamente 2.5 Gbytes de espaço adicional em disco para o suporte de idiomas, dependendo do grupo de software que instalar.
Suporte à impressão ou correio	Alocar espaço adicional em disco.
Software adicional ou software de terceiros	Alocar espaço adicional em disco.

## Recomendações de espaço em disco para grupos de software

Os grupos de software do Solaris são coleções de pacotes do Solaris. Cada grupo de software inclui o suporte para diferentes funções e drivers de hardware.

- Para uma instalação inicial, você seleciona o grupo de software a ser instalado, com base nas funções que deseja executar no sistema.
- Para uma atualização, você precisa atualizar para um grupo de software que esteja instalado no sistema. Por exemplo, se você instalou anteriormente o Grupo de software de usuário final do Solaris em seu sistema, não poderá usar a opção de atualização para atualizar para o Grupo de software para desenvolvedores do Solaris. No entanto, durante a atualização você poderá adicionar software no sistema que não faz parte do grupo de software no momento instalado.

Quando você estiver instalando o software Solaris, poderá escolher adicionar ou remover pacotes do grupo de software Solaris que selecionou. Quando você estiver selecionando quais pacotes serão adicionados ou removidos, precisa conhecer as dependências de software e como o software Solaris está organizado em pacotes.

A figura a seguir mostra o agrupamento de pacotes de software. O Suporte de rede reduzida contém um número mínimo de pacotes e Todos os grupos de software do Solaris mais OEM contém todos os pacotes.




FIGURA 1-1 Grupos de software Solaris

A [Tabela 1-6](#) lista os grupos de software Solaris e a quantidade necessária de espaço em disco recomendada para instalar cada grupo.

---

**Observação** – As recomendações de espaço em disco na [Tabela 1-6](#) incluem o espaço para os seguintes itens.

- Espaço de permuta
- Correções
- Pacotes adicionais de software

Você talvez descubra que os grupos de software requerem menos espaço em disco que o total listado nesta tabela.

Para obter informações adicionais sobre como planejar o espaço em disco, consulte “Allocating Disk and Swap Space” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

---

TABELA 1-6 Recomendações de espaço em disco para grupos de software

Grupo de software	Descrição	Espaço em disco recomendado
Todos os grupos de software do Solaris mais OEM	Contém os pacotes para Todos os grupos de software do Solaris mais OEM, além de drivers adicionais de hardware, incluindo drivers para hardware que não estiverem no sistema no momento da instalação.	6,8 Gbytes
Todos os grupos de software do Solaris	Contém os pacotes para o Grupo de software para desenvolvedores do Solaris e software adicional necessário para os servidores.	6,7 Gbytes
Grupo de software para desenvolvedores do Solaris	Contém os pacotes para o Grupo de software para o usuário final do Solaris e suporte adicional para o desenvolvimento de software. O suporte adicional para o desenvolvimento de software inclui bibliotecas, páginas principais e ferramentas de programação. Os compiladores não estão incluídos.	6,6 Gbytes
Grupo de software para o usuário final do Solaris	Contém os pacotes que fornecem a codificação mínima requerida para inicializar e executar em um sistema Solaris em rede e no ambiente de desktop comum.	5,3 Gbytes
Grupo de software de suporte de sistema núcleo	Contém os pacotes que fornecem a codificação mínima requerida para inicializar e executar um sistema Solaris em rede.	2 Gbytes
Grupo de software de suporte de rede reduzida	Contém os pacotes que fornecem a codificação mínima requerida para inicializar e executar um sistema Solaris com suporte limitado ao serviço de rede. O grupo de software de suporte de rede reduzida fornece um console multiusuário com base em texto e utilitários de administração do sistema. Este grupo de software também permite ao sistema reconhecer as interfaces de rede, mas não ativa os serviços de rede.	2 Gbytes

## Lista de verificação para a instalação

Use a lista de verificação a seguir para obter as informações necessárias para instalar o Solaris SO. Você não precisa obter todas as informações solicitadas na lista de verificação. Somente precisa coletar as informações que se aplicam ao seu sistema.

Use esta lista de verificação se estiver executando uma instalação inicial. Se você estiver atualizando o sistema, consulte “Checklist for Upgrading” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

**Observação** – Se você possui um sistema que contém zonas não-globais, o Solaris Live Upgrade é o programa de atualização recomendado ou o programa para adicionar patches. Outros programas de atualização talvez requeiram um tempo de atualização extenso, pois o tempo necessário para completar a atualização aumenta linearmente com o número de zonas não-globais instaladas.

Para obter informações sobre a atualização com o Solaris Live Upgrade, consulte Parte I, “Upgrading With Solaris Live Upgrade,” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning*.

TABELA 1-7 Lista de verificação de instalação

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — os padrões são indicados com um asterisco (*)
Conexão de rede	O sistema está conectado na rede?	Conectado à rede/Não conectado à rede
Segurança de rede	<p><b>Começando com a versão 10 11/06 do Solaris</b>, durante uma instalação inicial você tem a opção de alterar as configurações de segurança de rede, de modo que todos os serviços de rede, exceto Secure Shell, sejam desativados ou restritos para responderem somente a pedidos locais. Essa opção de segurança está disponível apenas durante uma instalação inicial, não durante uma atualização. Uma atualização mantém todos os serviços definidos anteriormente. Se necessário, é possível restringir serviços de rede após uma atualização usando o comando <code>netservices</code>.</p> <p>Durante a instalação, você pode selecionar a segurança de rede restrita. Ou pode ativar um conjunto maior de serviços, como em versões anteriores do Solaris. Você pode selecionar com segurança a opção de segurança de rede restrita, assim como quaisquer serviços podem ser ativados individualmente após a instalação. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte “Planning Network Security” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>.</p> <p>Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando <code>abrir netservices</code> ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte “Revising Security Settings After Installation” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>.</p>	Segurança de rede restrita/aberta
DHCP	<p>O sistema pode usar o “Dynamic Host Configuration Protocol” (DHCP) para configurar suas interfaces de rede?</p> <p>O DHCP fornece os parâmetros de rede necessários para a instalação.</p>	Sim/Não*

TABELA 1-7 Lista de verificação de instalação (Continuação)

Informações para a instalação		Descrição ou exemplo	Resposta — os padrões são indicados com um asterisco (*)
Se você não estiver usando o DHCP, anote o endereço da rede.	Endereço IP	<p>Se você não estiver usando o DHCP, forneça o endereço IP para o sistema.</p> <p>Exemplo: 172.31.255.255</p> <p>Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando.</p> <p><b># ypmatch nome-do-host hosts</b></p>	
	Sub-rede	<p>Se você não estiver usando o DHCP, o sistema faz parte de uma sub-rede?</p> <p>Caso positivo, qual a máscara de rede da sub-rede?</p> <p>Exemplo: 255.255.255.0</p> <p>Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando.</p> <p><b># more /etc/netmasks</b></p>	
	IPv6	<p>Deseja ativar o IPv6 nesta máquina?</p> <p>O IPv6 faz parte do protocolo de Internet, TCP/IP, que facilita o endereçamento IP ao adicionar melhor segurança e aumenta os endereços de Internet.</p>	Sim/Não*
Nome do host		<p>Nome do host que você escolheu para o sistema.</p> <p>Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando.</p> <p><b># uname -n</b></p>	
Kerberos		<p>Deseja configurar a segurança Kerberos nesta máquina?</p> <p>Caso positivo, obtenha esta informação.</p> <p style="text-align: right;">Domínio padrão:</p> <p style="text-align: right;">Servidor de administração:</p> <p style="text-align: right;">Primeiro KDC:</p> <p style="text-align: right;">KDCs adicionais (Opcional):</p> <p>O serviço Kerberos é uma arquitetura cliente-servidor que fornece transações seguras em redes.</p>	Sim/Não*

TABELA 1-7 Lista de verificação de instalação (Continuação)

Informações para a instalação		Descrição ou exemplo	Resposta — os padrões são indicados com um asterisco (*)
Se o sistema usa um serviço de nomes, forneça as seguintes informações.	Serviço de nomes	<p>Qual serviço de nomes deve ser usado por este sistema?</p> <p>Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando.</p> <pre># cat /etc/nsswitch.conf</pre> <p>Um serviço de nomes armazena informações em um local central, o que permite aos usuários, máquinas e aplicativos, a se comunicarem através da rede. Exemplos de informações armazenadas são nomes e endereços de host ou nomes de usuários e senhas.</p>	NIS+/NIS/DNS/ LDAP/None
	Nome do domínio	<p>Forneça o nome do domínio no qual o sistema reside.</p> <p>Durante a instalação, você pode escolher o nome de domínio NFSv4 padrão. Ou, você pode especificar um nome de domínio NFSv4 personalizado.</p> <p>Para obter instruções sobre como encontrar o nome do domínio em um sistema em execução, consulte “Checking for the NFS Version 4 Domain” no <i>System Administration Guide: Network Services</i>.</p> <p>Para obter mais informações sobre como especificar um nome de domínio, consulte “NFSv4 Domain Name Configurable During Installation” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>. Para pré-configurar o nome de domínio NFSv4 no arquivo <code>sysidcfg</code>, consulte a “nfs4_domain Keyword” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Network-Based Installations</i>.</p>	

TABELA 1-7 Lista de verificação de instalação (Continuação)

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — os padrões são indicados com um asterisco (*)
NIS+ e NIS	<p>Deseja especificar um servidor de nomes ou deixar que o programa de instalação encontre um servidor de nomes?</p> <p>Se você deseja especificar um servidor de nomes, forneça as seguintes informações.</p> <p style="text-align: right;">Nome de host do servidor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para clientes NIS, digite o seguinte comando para exibir o nome de host do servidor. <b># ypwhich</b></li> <li>■ Para clientes NIS+, digite o seguinte comando para exibir o nome de host do servidor. <b># nisping</b></li> </ul> <p style="text-align: right;">Endereço IP do servidor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para clientes NIS, digite o seguinte comando para exibir o endereço IP do servidor. <b># ypmatch nameserver-name hosts</b></li> <li>■ Para clientes NIS+, digite o seguinte comando para exibir o endereço IP do servidor. <b># nismatch nameserver-name hosts.org_dir</b></li> </ul> <p>O "Network Information Service" (NIS) torna a administração da rede mais gerenciável, ao fornecer um controle centralizado sobre diversas informações da rede, como os nomes e endereços de máquinas.</p>	Especificar um/Encontrar um*

TABELA 1-7 Lista de verificação de instalação (Continuação)

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — os padrões são indicados com um asterisco (*)
DNS	<p>Forneça o endereço IP para o servidor DNS. Você precisa inserir ao menos um endereço IP, mas pode inserir até três endereços.</p> <p style="text-align: right;">Endereço IP do servidor:</p> <p>Para exibir o endereço IP do servidor, digite o seguinte comando.</p> <p><b># getent hosts dns</b></p> <p>Você pode inserir uma lista de domínios a serem pesquisados quando uma consulta DNS é feita.</p> <p style="text-align: right;">Lista de domínios a ser pesquisada:</p> <p>O "domain name system" (DNS) é o serviço de nomes que a Internet fornece para redes TCP/IP. O DNS fornece nomes de host para o serviço de endereço IP. O DNS simplifica as comunicações ao usar nomes de máquinas ao invés de endereços IP numéricos. O DNS também serve como um banco de dados para a administração de correio.</p>	
LDAP	<p>Forneça as seguintes informações sobre seu perfil LDAP.</p> <p style="text-align: right;">Nome do perfil:</p> <p style="text-align: right;">Servidor de perfis:</p> <p>Se você especificar um nível de credencial de proxy em seu perfil LDAP, obtenha esta informação.</p> <p style="text-align: right;">Nome distinto de vinculação proxy:</p> <p style="text-align: right;">Senha de vinculação proxy:</p> <p>O "Lightweight Directory Access Protocol" (LDAP) define um protocolo relativamente simples para atualizar e pesquisar diretórios que estão sendo executados através do TCP/IP.</p>	

TABELA 1-7 Lista de verificação de instalação (Continuação)

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — os padrões são indicados com um asterisco (*)
Roteamento padrão	<p>Deseja especificar um endereço IP de rota padrão ou deixar o Programa de instalação do Solaris encontrar uma?</p> <p>O roteamento padrão fornece uma ponte que conduz o tráfego entre duas redes físicas. Um endereço IP é um número único que identifica cada host na rede. Há as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Você pode especificar o endereço IP. Um arquivo <code>/etc/default/router</code> é criado com o endereço IP especificado. Quando o sistema é reinicializado, o endereço IP especificado se torna o roteamento padrão.</li> <li>■ Você pode deixar que o programa de instalação do Solaris detecte um endereço IP. No entanto, o sistema precisa estar em um sub-rede que tenha um roteador que se auto-identifique ao usar o protocolo de localização de roteador ICMP. Se você estiver usando a interface de linha de comando, o software detecta um endereço IP quando o sistema é reinicializado.</li> <li>■ Você pode escolher Nenhum se não tiver um roteador ou não desejar que o software detecte um endereço IP neste momento. O software tenta automaticamente detectar um endereço IP na reinicialização.</li> </ul>	Detectar um*/Especificar um/Nenhum
Fuso horário	Deseja especificar seu fuso horário padrão?	Região geográfica* Deslocar de GMT Arquivo de fuso horário
Senha raiz	Forneça a senha raiz para o sistema.	
Teclado	<p>Se o teclado for de identificação automática, o idioma e o layout do teclado serão configurados automaticamente durante a instalação. Se o teclado não for de identificação automática, você poderá selecionar em uma lista os layouts de teclado suportados durante a instalação.</p> <p>Os teclados PS/2 não são de identificação automática. Você será solicitado a selecionar o layout de teclado durante a instalação.</p> <p><b>SPARC apenas</b> – Anteriormente, todos os teclados que não eram de identificação automática sempre eram configurados para o inglês norte-americano durante a instalação.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a “keyboard Keyword” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Network-Based Installations</i>.</p>	
Locais	Para qual região geográfica deseja instalar o suporte?	

TABELA 1-7 Lista de verificação de instalação (Continuação)

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — os padrões são indicados com um asterisco (*)
SPARC: "Power Management" (somente disponível em sistemas SPARC que suportem o "Power Management")	Deseja usar o "Power Management"?  <b>Observação</b> – Se seu sistema tem o Energy Star versão 3 ou posterior, não recebe a solicitação de fornecer esta informação.	Sim*/Não
Reinicialização automática ou ejeção do CD/DVD	Reinicializar automaticamente após a instalação do software?  Ejetar o CD/DVD automaticamente após a instalação do software?	Sim*/Não  Sim*/Não
Instalação padrão ou personalizada	Deseja executar a instalação padrão ou personalizar a instalação? <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selecione Instalação padrão para formatar todo o disco rígido e instalar um conjunto pré-selecionado do software.</li> <li>■ Selecione Instalação personalizada para modificar o layout do disco rígido e selecionar o software que deseja instalar.</li> </ul> <b>Observação</b> – O instalador de texto não lhe instrui para selecionar uma instalação padrão ou personalizada. Para executar uma instalação padrão, aceite os valores padrão fornecidos pelo instalador de texto. Para executar uma instalação personalizada, edite os valores nas telas do instalador de texto.	Instalação padrão*/Instalação personalizada
Grupo de software	Qual Grupo de Software Solaris deseja instalar?	Todos mais o OEM Todos* Desenvolvedor Usuário final Núcleo Rede reduzida
Seleção personalizada de pacotes	Deseja adicionar ou remover pacotes de software do Grupo de Software Solaris que você instala?  <b>Observação</b> – Ao selecionar quais pacotes serão adicionados ou removidos, você precisa conhecer as dependências de software e como o software Solaris está organizado em pacotes.	
Selecionar discos	Em quais discos deseja instalar o software Solaris?  Exemplo: c0t0d0	

TABELA 1-7 Lista de verificação de instalação (Continuação)

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — os padrões são indicados com um asterisco (*)
x86: particionamento fdisk	<p>Deseja criar, excluir ou modificar a partição fdisk do Solaris?</p> <p>Cada disco selecionado para o layout do sistema de arquivos precisa ter uma partição fdisk do Solaris.</p> <p>Se o seu sistema no momento tem uma partição de serviço, o programa de instalação do Solaris preserva a partição de serviço por padrão. Se você não deseja preservar a partição de serviço, precisa personalizar as partições fdisk. Para obter mais informações sobre como preservar uma partição de serviço, consulte “Default Boot-Disk Partition Layout Preserves the Service Partition” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>.</p> <p style="text-align: right;">Selecionar discos para a personalização de partição fdisk?      Sim/Não*</p> <p style="text-align: right;">Personalizar partições fdisk?      Sim/Não*</p>	
Preservar os dados	<p>Deseja preservar os dados existentes nos discos onde está instalando o software Solaris?</p>	Sim/Não*
Sistemas de arquivos de layout automático	<p>Deseja que o programa de instalação efetue automaticamente o layout do sistema de arquivos em seu disco?</p> <p>Caso positivo, qual sistema de arquivos deve ser usado para o layout automático?</p> <p>Exemplo: /, /opt, /var</p> <p>Caso negativo, você precisa fornecer as informações de configuração do sistema de arquivos.</p> <p><b>Observação</b> – A GUI da instalação do Solaris efetua o layout do sistema de arquivos de forma automática por padrão.</p>	Sim*/Não
Montar sistemas de arquivos remotos	<p>Este sistema precisa acessar software em outro sistema de arquivos?</p> <p>Caso positivo, forneça as seguintes informações sobre o sistema de arquivos remotos.</p> <p style="text-align: right;">Servidor:</p> <p style="text-align: right;">Endereço IP:</p> <p style="text-align: right;">Sistema de arquivos remotos:</p> <p style="text-align: right;">Ponto de montagem local:</p>	Sim/Não*

TABELA 1-7 Lista de verificação de instalação (Continuação)

Informações para a instalação	Descrição ou exemplo	Resposta — os padrões são indicados com um asterisco (*)
Se você estiver instalando através de uma linha de <code>t ip</code> , siga estas instruções.	<p>Assegure que sua janela exiba ao menos 80 colunas na largura e 24 linhas no comprimento. Para obter mais informações, consulte <code>t ip(1)</code>.</p> <p>Para determinar as dimensões atuais da janela <code>t ip</code>, use o comando <code>stty</code>. Para obter mais informações, consulte a página principal, <code>stty(1)</code>.</p>	
Verificar sua conexão Ethernet.	Se o sistema faz parte de uma rede, verifique se um conector Ethernet ou um adaptador de rede similar está conectado em seu sistema.	
Reveja o capítulo de planejamento e outras documentações relevantes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reveja o capítulo inteiro sobre planejamento ou seções específicas em Parte I, “Overall Planning of Any Solaris Installation or Upgrade,” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>.</li> <li>■ Reveja as Release Notes <i>Solaris 10 8/07</i> no <a href="http://docs.sun.com">http://docs.sun.com</a> e as notas de versão do fornecedor para assegurar que o software a ser utilizado suporta a nova versão do Solaris.</li> <li>■ Reveja o <i>Solaris 10 8/07 Guia de Plataforma de Hardware da Sun</i> para assegurar que o hardware é suportado.</li> <li>■ Reveja a documentação que veio com seu sistema para assegurar que seu sistema e dispositivos são suportados pela versão do Solaris.</li> </ul>	

## Onde encontrar informações adicionais para a instalação

Para obter informações adicionais sobre os requisitos e as recomendações para a instalação do Solaris SO, consulte as seções seguintes no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*. Este documento fornece informações sobre requisitos de sistema e planejamento de alto nível, como diretrizes de planejamento para arquivos de sistemas e planejamento de atualização.

TABELA 1-8 Referências de instalação

Tópico	Referência
Novos recursos de instalação	Capítulo 2, “What’s New in Solaris Installation,” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>

TABELA 1-8 Referências de instalação (Continuação)

Tópico	Referência
Planejamento de segurança de rede	“Planning Network Security” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i> .
Diretrizes e recomendações de espaço em disco	“Allocating Disk and Swap Space” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>
Requisitos e recomendações adicionais para atualizar o Solaris SO	“Upgrade Planning” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i> “Checklist for Upgrading” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>
Informações sobre o trabalho com partições do x86 durante a instalação	“Partitioning Recommendations” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>
Informações sobre a inicialização baseada em GRUB, tecnologia de partição de zonas do Solaris e volumes de RAID-1 que podem ser criados na instalação	Parte II, “Understanding Installations That Relate to GRUB, Solaris Zones, and RAID-1 Volumes,” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>
Mapa do processo geral de instalação	“Task Map: Installing or Upgrading the Solaris Software” no <i>Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade</i>

## Instalando com o programa de instalação do Solaris (Tarefas)

---

Este capítulo explica como usar o Programa de instalação do Solaris com o DVD do Sistema Operacional Solaris ou com o CD Software Solaris - 1 para instalar ou atualizar o software Solaris.

Este capítulo descreve os seguintes tópicos.

- “SPARC: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris” na página 27
- “x86: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris” na página 38

Para obter informações sobre os novos recursos de instalação, consulte o Capítulo 2, “What’s New in Solaris Installation,” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*. Para obter informações sobre todos os novos recursos no Solaris SO, consulte *Solaris 10 What’s New*.

### **SPARC: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris**

Você pode instalar ou atualizar o Solaris SO usando o programa de Instalação do Solaris . Esta seção lista as tarefas que precisam ser executadas para instalar o Solaris SO e fornece instruções detalhadas sobre como instalar o Solaris SO a partir da mídia de CD ou DVD.

#### **▼ SPARC: Para instalar ou atualizar com o programa de instalação do Solaris**

Este procedimento descreve como instalar um sistema independente com base no SPARC a partir da mídia de CD ou DVD.

---

**Observação** – Se você deseja instalar o Solaris SO em uma máquina ou domínio que não tenha uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM diretamente conectada, poderá usar uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM que esteja conectada em outra máquina. Para obter instruções detalhadas, consulte o Apêndice B, “Installing or Upgrading Remotely (Tasks),” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Network-Based Installations*.

---

**Antes de começar** Realize as tarefas seguintes antes de começar a instalação.

- Assegure-se de ter a seguinte mídia.
  - Para uma instalação com DVD, o DVD do Sistema Operacional Solaris para Plataformas SPARC
  - Para uma instalação com CD:
    - CDs do Software Solaris .
    - CD de idiomas do Solaris para Plataformas SPARC – O programa de instalação solicita este CD se necessário para suportar os idiomas para regiões geográficas específicas.
- Verifique se seu sistema atende os requisitos mínimos. Seu sistema deverá atender os seguintes requisitos.
  - Memória – 128 Mbytes ou superior
  - Espaço em disco – 6,8 Gbytes ou superior
  - Velocidade do processador – 200 MHz ou superior

Para obter informações detalhadas sobre os requisitos do sistema, consulte [“Requisitos e recomendações do sistema” na página 9](#).

- Obtenha as informações necessárias para instalar o Solaris SO.
  - Para um sistema fora da rede, obtenha as seguintes informações.
    - Nome do host do sistema que estiver instalando
    - Idiomas e locais que pretende usar no sistema
  - Para um sistema em rede, obtenha as seguintes informações.

---

**Observação – Começando com a versão 10 11/06 do Solaris**, durante uma instalação inicial você tem a opção de alterar as configurações de segurança de rede, de modo que todos os serviços de rede, exceto Secure Shell, sejam desativados ou restritos para responderem somente a pedidos locais. Essa opção de segurança está disponível apenas durante uma instalação inicial, não durante uma atualização. Uma atualização mantém todos os serviços definidos anteriormente. Se necessário, é possível restringir serviços de rede após uma atualização usando o comando `net services`. Consulte “Planning Network Security” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando `abrir net services` ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte “Revising Security Settings After Installation” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

---

- Nome do host do sistema que estiver instalando
- Layout de teclado

---

**Observação** – Se o teclado for de identificação automática, o layout do teclado será configurado automaticamente durante a instalação. Se o teclado não for de identificação automática, você poderá selecionar em uma lista os layouts de teclado suportados durante a instalação.

Os teclados PS/2 não são de identificação automática. Você será solicitado a selecionar o layout de teclado durante a instalação.

Para obter mais informações, consulte a “keyboard Keyword” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Network-Based Installations*.

---

- Idiomas e locais que pretende usar no sistema
- Endereço IP do host
- Máscara de sub-rede
- Tipo do serviço de nomes (por exemplo, DNS, NIS ou NIS+)
- Nome do domínio

---

**Observação** – Durante a instalação, você pode escolher o nome de domínio NFSv4 padrão. Ou, você pode especificar um nome de domínio NFSv4 personalizado. Para obter mais informações, consulte “NFSv4 Domain Name Configurable During Installation” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

---

- Nome do host do servidor de nomes
- Endereço IP do host do servidor de nomes
- Senha raiz

Para obter informações sobre o que é necessário para instalar seu sistema, consulte “[Lista de verificação para a instalação](#)” na [página 16](#). Se você estiver atualizando o sistema, consulte “Checklist for Upgrading” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

---

**Observação** – Se você possui um sistema que contém zonas não-globais, o Solaris Live Upgrade é o programa de atualização recomendado ou o programa para adicionar patches. Outros programas de atualização talvez requeiram um tempo de atualização extenso, pois o tempo necessário para completar a atualização aumenta linearmente com o número de zonas não-globais instaladas.

Para obter informações sobre a atualização com o Solaris Live Upgrade, consulte Parte I, “Upgrading With Solaris Live Upgrade,” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning*.

---

- (Opcional) Efetue o backup de seu sistema

Se você deseja preservar quaisquer dados ou aplicativos existentes, efetue o backup do sistema. Para obter instruções detalhadas sobre como fazer backup do sistema, consulte o Capítulo 23, “Backing Up and Restoring File Systems (Overview),” no *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

**1 Insira o DVD do Sistema Operacional Solaris para Plataformas SPARC ou o CD 1 do Software Solaris para Plataformas SPARC.**

**2 Inicialize o sistema.**

- **Se o sistema é novo, fora da caixa, ative o sistema.**
- **Se você deseja instalar um sistema que está sendo executado no momento, desative o sistema.**

O prompt ok é exibido.

### 3 Inicie o Programa de instalação do Solaris.

- Para inicializar a partir do DVD ou CD local e iniciar a GUI de instalação em uma sessão de área de trabalho, digite o comando a seguir.

```
ok boot cdrom
```

- Para inicializar a partir do DVD ou CD local e iniciar o instalador de texto em uma sessão de área de trabalho, digite o comando a seguir.

```
ok boot cdrom - text
```

text Especifica a execução do instalador de texto em uma sessão de desktop. Use esta opção para sobrepor o instalador GUI padrão.

- Para inicializar a partir do DVD ou CD local e iniciar o instalador de texto em uma sessão de console, digite o comando a seguir.

```
ok boot cdrom - nowin
```

nowin Especifica a execução do instalador de texto em uma sessão de console. Use esta opção para sobrepor o instalador GUI padrão.

Para obter informações detalhadas sobre a GUI de instalação e o instalador de texto do Solaris, consulte [“Requisitos da GUI do programa de instalação ou do instalador de texto do Solaris” na página 11](#).

Se o sistema operacional não conseguir localizar um teclado de identificação automática, a próxima tela exibirá as opções de layout de teclado.

---

**Observação** – Os teclados PS/2 não são de identificação automática. Você será solicitado a selecionar o layout de teclado durante a instalação.

---

### 4 (Opcional) Selecione o layout de teclado desejado na tela abaixo e pressione F2 para continuar.

Configure Keyboard Layout

```
+-----+
| Please specify the keyboard layout from the list below. |
| |
| To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and |
| press Return to mark it [X]. |
| |
| Keyboard Layout |
| ----- |
| [ ] Serbia-And Montenegro |
| [ ] Slovenian |
| [ ] Slovakian |
```

```

|      [ ] Spanish
|      [ ] Swedish
|      [ ] Swiss-French
|      [ ] Swiss-German
|      [ ] Taiwanese
|      [ ] TurkishQ
|      [ ] TurkishF
|      [ ] UK-English
|      [ X] US-English
|
|      F2_Continue      F6_Help
+-----+

```

O sistema configura os dispositivos e interfaces e procura pelos arquivos de configuração. Se você selecionou uma instalação de GUI nas etapas anteriores, as duas próximas tela confirmarão o funcionamento da GUI.

### 5 (Opcional) Na tela seguinte, pressione Enter.

```

Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
Installation
+-----+
| You must respond to the first question within 30 seconds |
| or the installer proceeds in a non-window environment   |
| (console mode).                                         |
|                                                         |
| If the screen becomes blank or unreadable the installer |
| proceeds in console mode.                               |
|                                                         |
| If the screen does not properly revert to console mode, |
| restart the installation and make the following selection:|
|                                                         |
|      Solaris Interactive Text (Console session)         |
+-----+


```

**Observação** – Se o seu sistema não possui memória suficiente para exibir uma interface gráfica de usuário (GUI), o programa sairá e exibirá uma mensagem de erro. Você pode atualizar a memória e reiniciar a instalação.

Para uma alternativa que requer menos memória para a instalação, reinicie a instalação e selecione uma opção de instalador de texto em vez da opção do instalador da GUI.


Depois que as mensagens de andamento forem concluídas, será exibida uma outra tela de confirmação.

### 6 (Opcional) Mova o seu cursor para a tela seguinte e pressione Enter.



É exibida uma lista com várias opções de idioma.

- 7 Na tela seguinte, selecione o idioma que você deseja usar durante a instalação e pressione Enter.



Após alguns segundos, aparece a tela de boas-vindas do programa de instalação do Solaris.

- Se você estiver executando a GUI do programa de instalação do Solaris, a tela que é mostrada na [Figura 2-1](#) é exibida.
- Se você estiver executando o instalador de texto em uma sessão de desktop, a tela que é mostrada na [Figura 2-2](#) é exibida.




FIGURA 2-1 Tela de boas-vindas da GUI do programa de instalação do Solaris




FIGURA 2-2 Tela de boas-vindas do instalador de texto do Solaris

## 8 Clique em Próximo para iniciar a instalação. Se for solicitado, responda às perguntas sobre a configuração do sistema.

- Se você pré-configurou todas as informações do sistema, o programa de instalação não solicita a inserção de quaisquer informações de configuração. Consulte Capítulo 2, “Preconfiguring System Configuration Information (Tasks),” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Network-Based Installations* para obter mais informações.
- Se você não pré-configurou todas as informações do sistema, o programa de instalação solicita estas informações em diversas telas. Use a “[Lista de verificação para a instalação](#)” na [página 16](#) para ajudá-lo a responder as perguntas de configuração.
- Durante a instalação, você pode escolher o nome de domínio NFSv4 padrão. Ou, você pode especificar um nome de domínio NFSv4 personalizado. Para obter mais informações sobre como especificar um nome de domínio, consulte “NFSv4 Domain Name Configurable During Installation” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.
- Uma pergunta de configuração pergunta se você deseja ativar serviços de rede a serem usados por clientes remotos. A resposta padrão é “Sim, gostaria de ativar os serviços de rede a serem usados por clientes remotos”

A seleção de “Não” oferece uma configuração mais segura, em que Secure Shell é o único serviço de rede fornecido a clientes remotos. A seleção de “Sim” possibilita um conjunto mais amplo de serviços, como nas versões anteriores do Solaris. Você pode selecionar “Não” com segurança, uma vez que qualquer serviço pode ser ativado após a instalação. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte “Planning Network Security” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando `abrir netservices` ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte “Revising Security Settings After Installation” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Após responder as perguntas de configuração, aparece a caixa de diálogo de boas-vindas ao Solaris.




FIGURA 2-3 Tela Bem-vindo ao Solaris

Aparece a tela Perguntas do instalador.

- 9 Decida se deseja reinicializar o sistema automaticamente e se deseja ejetar automaticamente o disco. Clique em Próximo.**

Aparece a tela Especificar a mídia.

- 10 Especifique a mídia que está usando para instalar. Clique em Próximo.**

Aparece o painel Licença.

- 11 Aceite o contrato de licença para continuar com a instalação. Clique em Próximo.**

O programa de Instalação do Solaris a seguir determina se o sistema pode ser atualizado. Para atualizar, o sistema precisa ter um sistema de arquivos raiz (/) do Solaris. O programa de Instalação do Solaris detecta as condições necessárias e a seguir atualiza o sistema.

Aparece a tela Selecionar a atualização ou Instalação inicial.

- 12 Decida se deseja executar uma instalação inicial ou uma atualização. Clique em Próximo.**

A próxima tela permite que você escolha uma instalação padrão ou uma instalação personalizada.

- 13 Seleccione o tipo de instalação que deseja executar. Clique em Próximo.**
- **Selecione Instalação padrão para instalar Todos os grupos de software do Solaris.**
  - **Selecione Instalação personalizada se você quiser realizar as tarefas a seguir.**
    - Instalar um grupo específico de software
    - Instalar software adicional
    - Instalar pacotes específicos de software
    - Instalar um local específico
    - Personalizar o layout do disco

Para obter informações sobre grupos de software consulte [“Recomendações de espaço em disco para grupos de software”](#) na página 14.

**Observação** – O instalador de texto não lhe instrui para seleccionar uma instalação padrão ou personalizada. Para executar uma instalação padrão, aceite os valores padrão fornecidos pelo instalador de texto. Para executar uma instalação personalizada, edite os valores nas telas do instalador de texto.

- 14 Se for perguntado, responda quaisquer questões adicionais sobre a configuração.**

Após ter fornecido as informações necessárias para instalar o sistema, a tela Pronto para instalar é exibida.




FIGURA 2-4 Tela Pronto para instalar do Solaris

**15 Clique em Instalar agora para instalar o software Solaris. Siga as instruções na tela para instalar o software Solaris.**

Quando o programa de Instalação do Solaris termina de instalar o software Solaris, o sistema é automaticamente reinicializado ou lhe instrui para reinicializar manualmente.

Se você estiver instalando produtos adicionais, é solicitado a inserir o DVD ou CD para estes produtos. Para obter os procedimentos de instalação, consulte a documentação de instalação apropriada.

Após a conclusão da instalação, os logs de instalação são salvos em um arquivo. Você pode encontrar os logs de instalação nos diretórios `/var/sadm/system/logs` e `/var/sadm/install/logs`.

- **Se você estiver executando uma instalação inicial, a instalação está concluída. Siga para a [Etapa 16](#).**
- **Se você estiver atualizando o software Solaris, poderá precisar corrigir algumas modificações locais que não foram preservadas. Continue para a [Etapa a](#).**
  - a. **Revise o conteúdo do arquivo `/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup` para determinar se você precisa corrigir as modificações locais que o Programa de instalação do Solaris não conseguiu preservar.**
  - b. **Efetue a correção de quaisquer modificações locais que não foram preservadas.**

**16 Se você não selecionou a reinicialização automática durante a instalação, reinicialize o sistema.**  
**# reboot**

**Solução de problemas**

Se encontrar quaisquer problemas durante a instalação ou atualização, consulte Apêndice A, “Troubleshooting (Tasks),” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations*.

## **x86: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris**

Você pode instalar ou atualizar o Solaris SO usando o programa de Instalação do Solaris . Esta seção lista as tarefas que precisam ser executadas para instalar o Solaris SO, e fornece instruções detalhadas sobre como instalar o Solaris SO a partir da mídia de CD ou DVD.

## ▼ x86: Para instalar ou atualizar com o programa de instalação do Solaris com GRUB

O programa de instalação do Solaris para sistemas com base no x86 usa o carregador de boot GRUB. Este procedimento descreve como instalar sistemas com base no x86 independente com o carregador de boot GRUB a partir de uma mídia de CD ou DVD. Para obter informações gerais sobre o carregador de inicialização GRUB, consulte Capítulo 6, “GRUB Based Booting for Solaris Installation,” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

---

**Observação** – Se você deseja instalar o Solaris SO em uma máquina ou domínio que não tenha uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM diretamente conectada, poderá usar uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM que esteja conectada em outra máquina. Para obter instruções detalhadas, consulte o Apêndice B, “Installing or Upgrading Remotely (Tasks),” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Network-Based Installations*.

---

**Antes de começar** Realize as tarefas seguintes antes de começar a sua instalação.

- Assegure-se de ter a seguinte mídia.
  - Se você estiver instalando a partir de um DVD, use o DVD do Sistema Operacional Solaris para Plataformas x86.
  - Se você estiver instalando a partir de uma mídia de CD, use o seguinte:
    - CDs do Software Solaris .
    - CD de idiomas do Solaris para Plataformas x86 – O programa de instalação lhe solicita este CD se for necessário para suportar idiomas para regiões geográficas específicas.
- Verifique a BIOS do seu sistema para garantir que você pode inicializar a partir do CD ou DVD.
- Obtenha quaisquer atualizações de tempo de instalação (ITUs) ou drivers necessários para instalar o Solaris SO em seu hardware. Para determinar se você precisa de uma ITU ou drivers adicionais, consulte a documentação de seu hardware.
- Verifique se seu sistema atende os requisitos mínimos. Seu sistema deverá atender os seguintes requisitos.
  - Memória – 512 Mbytes ou superior
  - Espaço em disco – 6,8 Gbytes ou superior
  - Velocidade do processador – 120 MHz ou superior com ponto flutuante de hardware

Para obter informações detalhadas sobre os requisitos do sistema, consulte [“Requisitos e recomendações do sistema” na página 9](#).

Se você estiver instalando o Solaris SO em um sistema não produzido pela Sun Microsystems, Inc., verifique a Lista de Compatibilidade do Solaris em <http://www.sun.com/bigadmin/hcl> antes de iniciar sua instalação.

- Obtenha as informações necessárias para instalar o Solaris SO.
  - Para um sistema fora da rede, obtenha as seguintes informações.
    - Nome do host do sistema que estiver instalando
    - Idiomas e locais que pretende usar no sistema
  - Para um sistema em rede, obtenha as seguintes informações.

---

**Observação – Começando com a versão 10 11/06 do Solaris**, durante uma instalação inicial você tem a opção de alterar as configurações de segurança de rede, de modo que todos os serviços de rede, exceto Secure Shell, sejam desativados ou restritos para responderem somente a pedidos locais. Essa opção de segurança está disponível apenas durante uma instalação inicial, não durante uma atualização. Uma atualização mantém todos os serviços definidos anteriormente. Se necessário, é possível restringir serviços de rede após uma atualização usando o comando `net services`. Consulte “Planning Network Security” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando `abrir net services` ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte “Revising Security Settings After Installation” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

---

- Nome do host do sistema que estiver instalando
- Layout de teclado

---

**Observação** – Se o teclado for de identificação automática, o layout do teclado será configurado automaticamente durante a instalação. Se o teclado não for de identificação automática, você poderá selecionar em uma lista os layouts de teclado suportados durante a instalação.

Para obter mais informações, consulte a “keyboard Keyword” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Network-Based Installations*.

---

- Idiomas e locais que pretende usar no sistema
- Endereço IP do host
- Máscara de sub-rede
- Tipo do serviço de nomes (por exemplo, DNS, NIS ou NIS+)

- Nome do domínio

---

**Observação** – Durante a instalação, você pode escolher o nome de domínio NFSv4 padrão. Ou, você pode especificar um nome de domínio NFSv4 personalizado. Para obter mais informações sobre como especificar um nome de domínio, consulte “NFSv4 Domain Name Configurable During Installation” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

---

- Nome do host do servidor de nomes
- Endereço IP do host do servidor de nomes
- Senha raiz

Para obter informações sobre o que é necessário para instalar seu sistema, consulte “[Lista de verificação para a instalação](#)” na [página 16](#). Se você estiver atualizando o sistema, consulte “Checklist for Upgrading” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

---

**Observação** – Se você possui um sistema que contém zonas não-globais, o Solaris Live Upgrade é o programa de atualização recomendado ou o programa para adicionar patches. Outros programas de atualização talvez requeiram um tempo de atualização extenso, pois o tempo necessário para completar a atualização aumenta linearmente com o número de zonas não-globais instaladas.

Para obter informações sobre a atualização com o Solaris Live Upgrade, consulte Parte I, “Upgrading With Solaris Live Upgrade,” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning*.

---

- (Opcional) Efetue o backup de seu sistema  
Se você deseja preservar quaisquer dados ou aplicativos existentes, efetue o backup do sistema. Para obter instruções detalhadas sobre como fazer backup do sistema, consulte o Capítulo 23, “Backing Up and Restoring File Systems (Overview),” no *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

## 1 Insira a mídia apropriada em seu sistema.

Se você inicializa a partir do DVD do Sistema Operacional Solaris ou do CD Software Solaris - 1 insira o disco. O BIOS de seu sistema precisa suportar a inicialização a partir de um DVD ou CD.

Poderá ser necessário definir manualmente seu BIOS para a inicialização a partir de um DVD ou CD. Consulte a documentação de seu hardware para obter mais informações sobre como definir o BIOS.

- 2 **Inicialize o sistema, encerrando-o e, em seguida, ligando-o e desligando-o.**
- 3 **Se você precisar definir manualmente a BIOS para inicializar a partir do CD ou DVD, digite a seqüência de teclas apropriada para interromper o processo de inicialização do sistema.**  
Modifique a prioridade de inicialização no BIOS e saia do BIOS para retornar para o programa de instalação.

Um teste de memória e a detecção de hardware são executados. A tela é atualizada. O Menu GRUB é exibido.

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
```

```
+-----+
| Solaris                                     |
| Solaris Serial Console ttya                |
| Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) |
|                                             |
|                                             |
+-----+
```

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.

Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line.

- 4 **Selecione a opção de instalação apropriada.**
  - **Se você deseja instalar o Solaris SO a partir de um CD ou DVD em seu sistema atual, selecione Solaris e a seguir pressione Enter.**  
Selecione esta opção se desejar instalar o sistema usando os valores padrão.
  - **Se você deseja instalar o Solaris SO e enviar a saída de tela para um console serial ttya (COM1), selecione Console Serial ttya Solaris.**  
Selecione esta opção se desejar alterar a exibição do sistema para um dispositivo conectado na porta serial COM 1.
  - **Se você deseja instalar o SO Solaris e enviar a saída de tela para um console serial ttyb (COM2), selecione Console Serial ttyb Solaris.**  
Selecione esta opção se desejar alterar a exibição do sistema para um dispositivo conectado na porta serial COM 2.

- **Se você deseja instalar o Solaris SO com argumentos específicos de inicialização, siga estas etapas.**

Você poderá desejar usar argumentos específicos de inicialização para personalizar a configuração do sistema durante a instalação.

- a. **No Menu GRUB, selecione a opção de instalação que deseja editar e a seguir pressione e.**

Os comandos de inicialização que são similares ao texto a seguir são exibidos no Menu GRUB.

```
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
module /boot/x86.miniroot
```

- b. **Use as teclas de seta para selecionar a entrada de inicialização que deseja editar e a seguir pressione e.**

O comando de inicialização que você deseja editar é exibido na janela de edição do GRUB.

- c. **Edite o comando ao digitar os argumentos de inicialização ou opções que deseja usar.**

A sintaxe para o menu de edição do Grub é a que se segue.

```
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
install [url|ask] -B options install_media=media_type
```

Para obter informações sobre argumentos de inicialização e sintaxe de comando, consulte Capítulo 8, “Installing From the Network (Command Reference),” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Network-Based Installations*.

- d. **Volte ao menu GRUB, e pressione Enter.**

O menu GRUB é exibido. As edições que você efetuou no comando de inicialização são exibidas.

- e. **Para iniciar a instalação, digite b no menu GRUB.**

O programa de Instalação do Solaris verifica o disco de inicialização padrão para obter os requisitos para instalar ou atualizar o sistema. Se o programa de Instalação do Solaris não puder detectar a configuração do sistema, o programa lhe solicita qualquer informação ausente.

Quando a verificação é concluída, a tela de seleção de instalação é exibida.

## 5 Selecione um tipo de instalação.

A tela de seleção de instalação exibe as seguintes opções.

Selecione o tipo de instalação que deseja executar:

- 1 Solaris Interactive
- 2 Custom JumpStart

- 3 Solaris Interactive Text (sessão Desktop)
- 4 Solaris Interactive Text (sessão Console)
- 5 Aplicar atualizações de drivers
- 6 SHell de usuário único

Insira o número de sua escolha seguido da tecla <ENTER>.  
Alternativamente, insira diretamente os argumentos de inicialização.

Se você esperar 30 segundos sem digitar nada,  
uma instalação interativa será iniciada.

- **Para instalar o Solaris SO, escolha entre as seguintes opções.**

- **Para instalar com a GUI de instalação interativa do Solaris, digite 1, em seguida, pressione Enter.**

- **Para realizar uma instalação JumpStart personalizada não-assistida, digite 2, em seguida, pressione Enter.**

Para obter informações sobre instalações JumpStart, consulte o *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations*.

- **Para instalar com o instalador de texto em uma sessão de área de trabalho, digite 3, em seguida, pressione Enter. Você também pode digitar `b - text` no prompt.**

Selecione este tipo de instalação para sobrepor a GUI do instalador padrão e execute o instalador de texto.

Para obter informações detalhadas sobre a GUI de instalação do Solaris e o instalador de texto, consulte [“Requisitos e recomendações do sistema”](#) na página 9.

- **Para instalar com o instalador de texto interativo em uma sessão de console, digite 4, em seguida, pressione Enter. Você também pode digitar `b - nowin` no prompt.**

Selecione este tipo de instalação para sobrepor a GUI do instalador padrão e execute o instalador de texto.

O sistema configura os dispositivos e interfaces, e procura pelos arquivos de configuração. Se o sistema operacional não conseguir localizar um teclado de identificação automática, a próxima tela exibirá as opções de layout de teclado. Se o sistema localizar um teclado de identificação automática, salte para a [Etapa 9](#).

**Observação** – Para realizar tarefas de administração do sistema antes da instalação, escolha uma das duas opções descritas abaixo, em vez de selecionar uma das opções de instalação descritas anteriormente.

- Para atualizar drivers ou instalar uma atualização de tempo (ITU), insira a mídia de atualização, digite 5 e a seguir pressione Enter.  
 Você poderá precisar atualizar os drivers ou instalar uma ITU para permitir que o Solaris SO seja executado em seu sistema. Siga as instruções para a atualização do driver ou ITU para instalar a atualização.
- Para executar as tarefas de administração do sistema, digite 6 e a seguir pressione Enter.  
 Você poderá desejar iniciar um shell de usuário único se deseja executar quaisquer tarefas de administração do sistema em seu sistema antes de instalar. Para obter informações sobre as tarefas de administração do sistema que podem ser executadas antes da instalação, consulte *System Administration Guide: Basic Administration*.

Após você executar estas tarefas de administração do sistema, a lista anterior de opções é exibida. Selecione a opção apropriada para continuar com a instalação.

## 6 (Opcional) Seleccione o layout de teclado desejado na tela abaixo e pressione F2 para continuar.

Configure Keyboard Layout

```
+-----+
| Please specify the keyboard layout from the list below. |
| |
| To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and |
| press Return to mark it [X]. |
| |
|           Keyboard Layout |
|           ----- |
| [ ] Serbia-And Montenegro |
| [ ] Slovenian |
| [ ] Slovakian |
| [ ] Spanish |
| [ ] Swedish |
| [ ] Swiss-French |
| [ ] Swiss-German |
| [ ] Taiwanese |
| [ ] TurkishQ |
| [ ] TurkishF |
| [ ] UK-English |
| [ X] US-English |
| |
| F2_Continue      F6_Help |
+-----+
```

O sistema configura os dispositivos e interfaces e procura pelos arquivos de configuração. Se você selecionou uma instalação de GUI nas etapas anteriores, as duas próximas tela confirmarão o funcionamento da GUI.

**7 (Opcional) Na tela seguinte, pressione Enter.**

```
Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
Installation
```

```
+-----+
| You must respond to the first question within 30 seconds |
| or the installer proceeds in a non-window environment    |
| (console mode).                                          |
|                                                          |
| If the screen becomes blank or unreadable the installer |
| proceeds in console mode.                               |
|                                                          |
| If the screen does not properly revert to console mode, |
| restart the installation and make the following selection:|
|                                                          |
|      Solaris Interactive Text (Console session)          |
+-----+
```

---


**Observação** – Se o sistema não tiver memória suficiente, o programa se fecha e uma mensagem de erro é exibida. Você pode atualizar a memória e reiniciar a instalação.

Para uma alternativa que requer menos memória para a instalação, reinicie a instalação e selecione uma opção de instalador de texto em vez da opção do instalador de GUI.

---


Depois que as mensagens de andamento forem concluídas, será exibida uma outra tela de confirmação.

**8 (Opcional) Mova o seu cursor para a tela seguinte e pressione Enter.**




É exibida uma lista com várias opções de idioma.

**9 Na tela seguinte, selecione o idioma que você deseja usar durante a instalação e pressione Enter.**



Após alguns segundos, aparece a tela do programa de instalação do Solaris.

- Se você estiver executando a GUI do programa de instalação do Solaris, a tela que é mostrada na [Figura 2-5](#) é exibida.
- Se você estiver executando o instalador de texto em uma sessão de desktop, a tela que é mostrada na [Figura 2-6](#) é exibida.



**FIGURA 2-5** Tela de boas-vindas da GUI do programa de instalação do Solaris




FIGURA 2-6 Tela de boas-vindas do programa de instalação de texto do Solaris

## 10 Clique em Próximo para iniciar a instalação. Se for perguntado, responda quaisquer questões adicionais sobre a configuração.

- Se você pré-configurou todas as informações do sistema, o programa de instalação não solicita a inserção de quaisquer informações de configuração. Para obter mais informações, consulte Capítulo 2, “Preconfiguring System Configuration Information (Tasks),” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Network-Based Installations*.
- Se você não pré-configurou todas as informações do sistema, o programa de instalação solicita estas informações em diversas telas. Use a [“Lista de verificação para a instalação” na página 16](#) para ajudá-lo a responder as perguntas de configuração.
- Uma pergunta de configuração pergunta se você deseja ativar serviços de rede a serem usados por clientes remotos. A resposta padrão é “Sim, gostaria de ativar os serviços de rede a serem usados por clientes remotos”

A seleção de “Não” oferece uma configuração mais segura, em que Secure Shell é o único serviço de rede fornecido a clientes remotos. A seleção de “Sim” possibilita um conjunto mais amplo de serviços, como nas versões anteriores do Solaris. Você pode selecionar “Não” com segurança, uma vez que qualquer serviço pode ser ativado após a instalação. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte “Planning Network Security” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando `abrir net services` ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte “Revising Security Settings After Installation” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

Após responder as perguntas de configuração, aparece a caixa de diálogo de boas-vindas ao Solaris.




FIGURA 2-7 Tela Bem-vindo ao Solaris

- 11 **Decida se deseja reinicializar o sistema automaticamente e se deseja ejetar automaticamente o disco. Clique em Próximo.**

Aparece a tela Especificar a mídia.

- 12 **Especifique a mídia que está usando para instalar. Clique em Próximo.**

Aparece a tela Licença.

- 13 **Aceite o contrato de licença para continuar com a instalação. Clique em Próximo.**

O programa de Instalação do Solaris a seguir determina se o sistema pode ser atualizado. Para atualizar, o sistema precisa ter um sistema de arquivos raiz (/) do Solaris. O programa de Instalação do Solaris detecta as condições necessárias e a seguir atualiza o sistema.

Aparece a tela Selecionar a atualização ou Instalação inicial.

- 14 **Decida se deseja executar uma instalação inicial ou uma atualização. Clique em Próximo.**

---

**Observação** – Se você restaurou o diagnóstico ou partição de serviço em seu sistema antes de ter iniciado a instalação, poderá ser incapaz de atualizar para o Solaris SO. Para obter mais informações, consulte “Service Partition Not Created by Default on Systems With No Existing Service Partition” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning*.

---

A próxima tela permite que você escolha uma instalação padrão ou uma instalação personalizada.

**15 Seleccione o tipo de instalação que deseja executar. Clique em Próximo.**

- **Selecione Instalação padrão para instalar Todos os grupos de software do Solaris.**
- **Selecione Instalação personalizada se desejar executar as seguintes tarefas.**
  - Instalar um grupo específico de software
  - Instalar software adicional
  - Instalar pacotes específicos de software
  - Instalar um local específico
  - Personalizar o layout do disco

Para obter informações sobre grupos de software consulte “[Recomendações de espaço em disco para grupos de software](#)” na [página 14](#). Para obter informações sobre personalização de partições fdisk, consulte “Partitioning Recommendations” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade*.

---

**Observação** – O instalador de texto não lhe instrui para selecionar uma instalação padrão ou personalizada. Para executar uma instalação padrão, aceite os valores padrão fornecidos pelo instalador de texto. Para executar uma instalação personalizada, edite os valores nas telas do instalador de texto.

---

**16 Se for perguntado, responda quaisquer questões adicionais sobre a configuração.**

Após ter fornecido as informações necessárias para instalar o sistema, a tela Pronto para instalar é exibida.




FIGURA 2-8 Tela Pronto para instalar do Solaris

- 17** Clique em **Instalar agora** para instalar o software Solaris. Siga as instruções na tela para instalar o software Solaris e qualquer software adicional no sistema.

Quando o programa de Instalação do Solaris termina de instalar o software Solaris, o sistema é automaticamente reinicializado ou lhe instrui para reinicializar manualmente.

Após a instalação ter terminado, os registros de instalação são salvos em um arquivo. Você pode encontrar os registros de instalação nos diretórios `/var/sadm/system/logs` e `/var/sadm/install/logs`.

- Se você estiver executando uma instalação inicial, a instalação está concluída. Siga para a [Etapa 18](#).
- Se você estiver atualizando o software do Solaris, talvez seja necessário corrigir algumas modificações locais que não foram preservadas. Siga para a [Etapa a](#).
  - a. Reveja o conteúdo do arquivo `/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup` para verificar se você precisa corrigir modificações locais que o Programa de instalação do Solaris não pôde preservar.
  - b. Efetue a correção de quaisquer modificações locais que não foram preservadas.

- 18** Se voce não selecionou a reinicialização automática durante a instalação, ejete qualquer mídia de instalação e renicialize o sistema.

# **reboot**

Depois que o sistema for reinicializado, um menu GRUB listará os sistemas operacionais que estão instalados, incluindo o sistema operacional do Solaris recém-instalado. Selecione qual sistema operacional você deseja reinicializar. A seleção padrão será carregada se você não fizer outra seleção.

## **Mais Informações** Próximas etapas

Se você instala múltiplos sistemas operacionais em sua máquina, será preciso instruir o carregador de inicialização GRUB para reconhecer estes sistemas operacionais para poder inicializar. Para obter mais informações, consulte “Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu” no *System Administration Guide: Basic Administration*.

**Solução de problemas** Se encontrar quaisquer problemas durante a instalação ou atualização, consulte Apêndice A, “Troubleshooting (Tasks),” no *Solaris 10 8/07 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations*.

# Índice

---

## A

- arquivos de log, instalação da atualização, 38
- arquivos de saída, log de atualização, 38
- atualizações de tempo de instalação (ITUs),
  - instalando, 43
- atualização
  - arquivo de log, 38
  - instruções para sistemas baseados em SPARC, 27-38
- atualizando
  - instruções sobre sistemas baseados em x86, 39-52
  - sistemas baseados em SPARC, 27-38
  - sistemas baseados em x86, 38-52
  - tarefas de pós-instalação
    - sistemas baseados em SPARC, 38
  - tarefas pós-instalação
    - sistemas baseados em x86, 51

## B

- BIOS
  - definindo a prioridade de inicialização, 42
  - requisitos, 39

## C

- colhendo informações antes da instalação, 16-25
- comandos para iniciar uma instalação
  - sistemas baseados em SPARC, 31
  - sistemas baseados em x86, 43

- configurações de dispositivo, modificando, 31, 45
- configurando o console serial, 42
- console serial, 42

## D

- definindo a prioridade de inicialização na BIOS do sistema, 42
- drivers de dispositivo, instalando, 43

## E

- Endereços IP, especificando uma rota padrão, 22
- espaço em disco, requisitos de grupos de software, 15

## G

- GRUB, instalando sistemas baseados em x86
  - com, 39-52
- Grupo de software de suporte de rede reduzida
  - descrição, 14-16
  - tamanho, 15
- Grupo de software de suporte de sistema núcleo
  - descrição, 14-16
  - tamanho, 15
- Grupo de software para desenvolvedores do Solaris
  - descrição, 14-16
  - tamanho, 15
- Grupo de software para o usuário final do Solaris
  - descrição, 14-16

Grupo de software para o usuário final do Solaris  
(*Continuação*)  
tamanho, 15  
grupos de software, 15

**I**

idiomas, selecionando durante a instalação, 33, 47  
informações necessárias para a instalação, 16-25  
inicializando o sistema  
sistemas baseados em SPARC, 30  
sistemas baseados em x86, 42  
iniciando uma instalação  
sistemas baseados em SPARC, 31  
sistemas baseados em x86, 44  
instalação, informações necessárias, 16-25  
instalação personalizada, descrição, 37  
instalador de texto  
comando para iniciar sessão de área de trabalho  
(sistemas baseados em SPARC), 31  
comando para iniciar sessão de área de trabalho  
(sistemas baseados em x86), 44  
comando para iniciar sessão de console (sistemas  
baseados em SPARC), 31  
comando para iniciar sessão de console (sistemas  
baseados em x86), 44  
descrição, 11  
requisitos de memória, 11  
instalando  
atualizações de tempo de instalação (ITUs), 43  
drivers de dispositivo, 43  
sistemas baseados em SPARC, 27-38  
sistemas baseados em x86, 38-52  
instalando, sistemas x86 com GRUB, 39-52  
instruções  
instalando sistemas baseados em SPARC, 27-38  
instalando sistemas baseados em x86, 38-52  
interface gráfica de usuário (GUI)  
comando para iniciar (sistemas baseados em  
SPARC), 31  
comando para iniciar (sistemas baseados em  
x86), 44  
descrição, 11  
requisitos de memória, 11

**K**

Kerberos, informações para configuração, 18

**L**

lista de verificação das informações de  
instalação, 16-25

**M**

mídia necessária para a instalação, sistemas baseados  
em x86, 39  
mídia necessária para instalação, sistemas baseados em  
SPARC, 28  
modificando configurações de dispositivo durante a  
instalação, 31, 45

**P**

partição, descrição, 9  
pré-requisitos para a instalação  
sistemas baseados em SPARC, 28  
sistemas baseados em x86, 39  
preparação para a instalação  
informações de que você precisa antes da  
instalação, 16-25  
sistemas baseados em SPARC, 28  
sistemas baseados em x86, 39  
prioridade de inicialização, definindo na BIOS do  
sistema, 42  
Programa de instalação do Solaris, 27-52  
descrição, 11-12  
interface de gráfica usuário (GUI)  
comando para iniciar (sistemas baseados em  
SPARC), 31  
instalador de texto  
comando para iniciar sessão de área de trabalho  
(sistemas baseados em SPARC), 31  
comando para iniciar sessão de área de trabalho  
(sistemas baseados em x86), 44  
comando para iniciar sessão de console (sistemas  
baseados em SPARC), 31

Programa de instalação do Solaris, instalador de texto  
(*Continuação*)  
 comando para iniciar sessão de console (sistemas baseados em x86), 44  
 descrição, 11  
 programa de instalação do Solaris  
 instruções GRUB, 39-52  
 instruções para sistemas baseados em SPARC, 27-38  
 instruções sobre sistemas baseados em x86, 39-52  
 Programa de instalação do Solaris  
 interface gráfica de usuário (GUI)  
 comando para iniciar (sistemas baseados em x86), 44  
 descrição, 11  
 requisitos de memória, 11  
 Tela Pronto para instalar  
 sistemas baseados em SPARC, 37  
 sistemas baseados em x86, 50

## R

requisitos, 9-16  
 BIOS, 39  
 para exibir o Programa de instalação do Solaris, 11  
 memória, 10  
 mídia  
 sistemas baseados em SPARC, 28  
 sistemas baseados em x86, 39  
 requisitos de memória para exibir o Programa de instalação do Solaris, 11  
 requisitos do sistema, 9-16

## S

segmento, descrição, 9  
 sistemas baseados em SPARC  
 instruções de instalação, 27-38  
 preparação para instalação, 28  
 sistemas baseados em x86  
 inicializando, 42  
 instalando com GRUB, 39-52  
 instruções para instalação, 38-52

sistemas baseados em x86 (*Continuação*)  
 preparação para a instalação, 39  
 requisitos de BIOS, 39  
 st ty, comando, 25

## T

teclado, configuração para sistemas baseados em SPARC, 31  
 teclado, configuração para sistemas baseados em x86, 45  
 Tela Pronto para instalar, 37  
 Todos os grupos de software do Solaris, tamanho, 15  
 Todos os grupos de software do Solaris mais OEM  
 descrição, 14-16  
 tamanho, 15  
 Todos os grupos de software do Solaris,  
 descrição, 14-16

