



Solaris 9 설치 설명서

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

부품 번호: 817-1218-10
2003년 4월

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

이 제품 또는 문서는 저작권에 의해 보호되고 사용권에 따라 사용, 복사, 배포 및 디컴파일은 제한됩니다. 이 제품이나 문서의 어떤 부분도 Sun 및 그 사용권 허여자의 사전 서면 승인 없이 어떤 형태로든 어떤 수단을 통해서든 복제해서는 안 됩니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어에 대한 저작권 및 사용권은 Sun 공급업체에 있습니다.

제품 중에는 캘리포니아 대학으로부터 사용권을 받은 Berkeley BSD 시스템에서 파생된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다. UNIX는 미국 및 다른 나라에서 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점적으로 사용권이 부여되는 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, JumpStart, Solaris Web Start, Power Management, Sun ONE Application Server, Solaris Flash, Solaris Live Upgrade 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표, 등록 상표 또는 서비스 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 사용 허가를 받았으며 미국 및 다른 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표를 사용하는 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 구조를 기반으로 하고 있습니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ GUI(그래픽 사용자 인터페이스)는 Sun Microsystems, Inc.가 자사의 사용자 및 정식 사용자용으로 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에 대한 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스의 개념을 연구 개발한 Xerox사의 선구적인 노력을 높이 평가하고 있습니다. Sun은 Xerox와 Xerox Graphical User Interface에 대한 비독점적 사용권을 보유하고 있습니다. 이 사용권은 OPEN LOOK GUI를 구현하는 Sun의 정식 사용자에게도 적용되며 그렇지 않은 경우에는 Sun의 서면 사용권 계약을 준수해야 합니다.

연방 정부 취득: 상용 소프트웨어-정부 사용자는 표준 사용권 조항 및 규정을 준수해야 합니다.

이 문서에서는 본문의 내용을 “있는 그대로” 제공하며, 법률을 위반하지 않는 범위 내에서 상품성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해에 대한 묵시적인 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증을 배제합니다.



030310@5533



목차

머리말	17
1 Solaris 설치 또는 업그레이드 계획 수립(주제)	21
2 Solaris 설치 또는 업그레이드 계획 수립(개요)	23
작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드	23
초기 설치인가, 아니면 업그레이드인가?	24
초기 설치	25
업그레이드	25
시스템 요구 사항	27
메모리 요구 사항	27
Solaris 9 Installation CD를 사용할 때의 요구 사항	27
네트워크, DVD 또는 CD 중 어떤 것을 이용해 설치할 것인가?	29
DVD 매체 사용	29
Sun ONE Application Server 설치 후 구성	29
x86: 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃 변경	30
x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스	30
3 Solaris 설치 방법 선택(개요)	33
Solaris Web Start 설치 프로그램	33
Solaris suninstall 프로그램	34
사용자 정의 JumpStart 설치 방법	34
Solaris Flash 설치 기능	35
Solaris Live Upgrade 방법	36
SPARC: 출하 시 JumpStart 설치 방법	36

4	Solaris 설치 또는 업그레이드 준비(주제)	37
5	디스크 공간 및 스왑 공간 할당을 위한 지침(계획 수립)	39
	디스크 공간 할당	39
	일반적인 디스크 공간 계획 수립 및 권장 사항	39
	소프트웨어 그룹에 대한 권장 디스크 공간	40
	SPARC: 스왑 공간 할당 방법	41
6	설치 또는 업그레이드 전에 정보 수집(계획 수립)	43
	설치를 위한 검사 목록	43
	설치를 위한 워크시트	44
	업그레이드를 위한 검사 목록	49
	업그레이드를 위한 워크시트	50
7	시스템 구성 정보 사전 구성(작업)	55
	시스템 구성 정보 사전 구성의 이점	55
	시스템 구성 정보 사전 구성 방법	56
	sysidcfg 파일로 사전 구성	57
	sysidcfg 파일용 구문 규칙	58
	sysidcfg 파일 키워드	58
	▼ sysidcfg 구성 파일 작성	61
	이름 서비스로 사전 구성	63
	▼ NIS를 사용하여 로컬 사전 구성	63
	▼ NIS+를 사용하여 로컬 사전 구성	65
	SPARC: 전원 관리 정보 사전 구성	66
8	Solaris 운영 환경 업그레이드(계획 수립)	67
	업그레이드	67
	Solaris 업그레이드 방법	68
	Solaris Live Upgrade 사용	69
	사용자 정의 JumpStart를 사용한 업그레이드	69
	디스크 공간 재할당으로 업그레이드	70
	업그레이드하기 전에 시스템 백업	71

9	네트워크에서 설치 준비(주제)	73
10	네트워크에서 설치 준비(개요)	75
	네트워크 설치 준비 소개	75
	네트워크 설치를 위한 필수 서버	75
	DHCP를 사용하여 네트워크 설치 매개 변수 제공	77
11	DVD 매체를 사용한 네트워크에서의 설치 준비(작업)	79
	작업 맵: DVD 매체를 사용해 네트워크 설치 준비	79
	DVD 매체를 사용하여 설치 서버 작성	80
	▼ SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성	81
	▼ x86: SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성	84
	DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성	87
	▼ DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버를 작성하려면	87
	DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가	89
	▼ 서버에서 add_install_client로 네트워크에서 설치할 시스템 추가	89
12	CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비(작업)	93
	작업 맵: CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비	94
	CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성	94
	▼ SPARC: SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성	95
	CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성	99
	▼ x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성	99
	CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 작성	104
	▼ x86 CD 매체를 사용하여 SPARC 시스템에 x86 설치 서버 작성	104
	▼ SPARC CD 매체를 사용하여 x86 시스템에 SPARC 설치 서버 작성	109
	CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성	115
	▼ CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성	115
	CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가	116
	▼ 서버에서 add_install_client로 네트워크에서 설치할 시스템 추가	117
13	네트워크를 통한 설치 준비(명령 참조)	121
14	Solaris Web Start 프로그램 사용(작업)	123
	Solaris Web Start 프로그램 GUI 또는 CLI	123
	SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행	124

- SPARC: 작업 맵: Solaris Web Start 설치 수행 124
 - ▼ SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 125
 - x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 128
 - x86: 작업 맵: Solaris Web Start 설치 수행 129
 - ▼ x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 129
 - Solaris Web Start 설치 후 및 업그레이드 작업 135
 - ▼ 업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정 135

- 15 Solaris suninstall 프로그램 사용(작업) 137**
 - Solaris suninstall 프로그램 137
 - SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 138
 - SPARC: 작업 맵: Solaris suninstall 프로그램 설치 수행 138
 - ▼ SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 139
 - x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 141
 - x86: suninstall 설치 작업 맵 수행 141
 - ▼ x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 142
 - Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업 146
 - ▼ 업그레이드 후 로컬 수정 사항 정정 147

- 16 Solaris Flash 설치 기능(주제) 149**

- 17 Solaris Flash(개요 및 계획 수립) 151**
 - Solaris Flash 소개 151
 - 초기 설치를 통한 복제 시스템 설치 151
 - Solaris Flash 차등 아카이브를 통한 복제 시스템 업데이트 153
 - Solaris Flash 설치 계획 수립 156
 - 마스터 시스템의 초기 설치 계획 수립 156
 - Solaris Flash 아카이브 작성 계획 수립 158
 - Solaris Flash 아카이브 설치 계획 수립 162

- 18 Solaris Flash 아카이브 작성(작업) 165**
 - 작업 맵: Solaris Flash 아카이브 작성 165
 - 마스터 시스템 설치 166
 - ▼ 초기 설치를 위한 마스터 시스템 설치 167

	사용자 정의 스크립트 작성	167
	▼ Precreation 스크립트 작성	167
	▼ Predeployment 스크립트 작성	169
	▼ Postdeployment 스크립트 작성	170
	▼ Reboot 스크립트 작성	171
	Solaris Flash 아카이브 작성	171
	▼ 초기 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 작성	171
	▼ 마스터 이미지 업데이트 및 차등 아카이브 작성	176
19	Solaris Flash 아카이브 설치 및 관리(작업)	179
	Solaris Flash 아카이브 설치 절차에 대한 참조	179
	Solaris Flash 아카이브 관리	180
	Solaris Flash 아카이브 분할	180
	Solaris Flash 아카이브 병합	181
	아카이브에서 정보 추출	182
20	Solaris Flash(참조)	183
	Solaris Flash 아카이브 섹션 설명	183
	Solaris Flash 키워드	185
	일반 키워드	185
	식별 섹션 키워드	185
	사용자 정의 섹션 키워드	189
	Solaris Flash flar create 명령	189
	flar create	189
21	사용자 정의 JumpStart 설치(주제)	195
22	사용자 정의 JumpStart(개요)	197
	사용자 정의 JumpStart 소개	197
	JumpStart 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법	198
23	사용자 정의 JumpStart 설치 준비(작업)	203
	작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치 준비	203
	네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 작성	205
	▼ 서버에 JumpStart 디렉토리 작성	205
	▼ 모든 시스템이 프로필 서버에 액세스하도록 하는 방법	207

독립형 시스템에 대한 프로필 디스켓 작성	208
▼ SPARC: 프로필 디스켓 작성	209
▼ x86: 프로필 디스켓 작성	211
rules 파일 작성	213
rules 파일의 구문	214
▼ rules 파일 작성	214
rules 파일의 예	215
프로필 작성	216
프로필의 구문	217
▼ 프로필 작성	217
프로필의 예	218
프로필 테스트	221
▼ 프로필을 테스트하는 임시 Solaris 9 환경 작성	221
▼ 프로필 테스트	222
프로필 테스트의 예	224
rules 파일 검증	224
▼ rules 파일 검증	225
24 사용자 정의 JumpStart 옵션 기능 사용(작업)	227
begin 스크립트 작성	227
begin 스크립트에 관한 주요 정보	228
begin 스크립트를 사용하여 파생된 프로필 작성	228
finish 스크립트 작성	229
finish 스크립트에 관한 주요 정보	229
▼ finish 스크립트를 사용하여 파일 추가	229
finish 스크립트를 사용하여 패키지나 패치 추가	230
finish 스크립트를 사용하여 루트 환경 사용자 정의	231
finish 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 암호 설정	232
finish 스크립트와 Web Start 설치 프로그램을 사용하여 소프트웨어 설치	233
압축된 구성 파일 작성	234
▼ 압축된 구성 파일 작성	234
압축된 구성 파일의 예	234
디스크 구성 파일 작성	235
▼ SPARC: 디스크 구성 파일 작성	235
SPARC: 디스크 구성 파일의 예	236
▼ x86: 디스크 구성 파일 작성	237
x86: 디스크 구성 파일의 예	238

	사이트별 설치 프로그램 사용	240
25	사용자 정의 규칙 및 검사 키워드 작성(작업)	241
	검사 키워드	241
	custom_probes 파일 작성	242
	custom_probes 파일의 구문	242
	custom_probes의 함수 이름의 구문	243
	▼ custom_probes 파일 작성	243
	custom_probes 파일 및 키워드의 예	243
	custom_probes 파일 검증	244
	▼ custom_probes 파일 검증	245
26	사용자 정의 JumpStart 설치 수행(작업)	247
	SPARC: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행	247
	SPARC: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정	247
	▼ 사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비	248
	▼ SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행	250
	x86: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행	252
	x86: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정	252
	▼ x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행	253
27	사용자 정의 JumpStart로 설치(예)	257
	예제 사이트 설정	257
	설치 서버 작성	259
	x86: 마케팅 시스템의 부트 서버 작성	260
	JumpStart 디렉토리 작성	261
	JumpStart 디렉토리 공유	261
	SPARC: 엔지니어링 그룹의 프로필 작성	261
	x86: 마케팅 그룹의 프로필 작성	262
	rules 파일 업데이트	262
	rules 파일 검증	263
	SPARC: 네트워크에서 설치할 엔지니어링 시스템 설정	263
	x86: 네트워크에서 설치할 마케팅 시스템 설정	264
	SPARC: 엔지니어링 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치	265
	x86: 마케팅 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치	265

28 사용자 정의 JumpStart(참조)	267
규칙 키워드 및 값	267
프로필 키워드 및 값	272
프로필 키워드 요약	272
프로필 키워드에 대한 설명 및 예	273
사용자 정의 JumpStart 환경 변수	298
검사 키워드 및 값	300
29 Solaris Live Upgrade(주제)	303
30 Solaris Live Upgrade(개요)	305
Solaris Live Upgrade 소개	305
Solaris Live Upgrade 프로세스	306
31 Solaris Live Upgrade(계획 수립)	317
Solaris Live Upgrade 시스템 요구 사항	317
Solaris Live Upgrade 디스크 공간 요구 사항	318
Solaris Live Upgrade로 패키지 및 패치 관리	318
필수 패키지	319
시스템 패치 수준 검사	319
lucreate 명령을 사용하는 파일 시스템 작성 지침	319
파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침	320
루트(/) 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침	320
루트(/) 미러 및 메타 장치에 대한 슬라이스 선택 지침	321
스왑 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침	322
공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침	322
원격 시스템에서 Solaris Live Upgrade 사용	323
32 Solaris Live Upgrade를 사용하여 부트 환경 작성(작업)	325
Solaris Live Upgrade 인터페이스 정보	325
Solaris Live Upgrade 메뉴 사용	325
작업 맵: Solaris Live Upgrade 설치 및 부트 환경 작성	327
Solaris Live Upgrade 설치	327
▼ Solaris Live Upgrade 설치	327
Solaris Live Upgrade 시작 및 정지(문자 인터페이스)	328
▼ Solaris Live Upgrade 메뉴 시작	328

- ▼ Solaris Live Upgrade 메뉴 정지 329
- 새 부트 환경 작성 329
 - ▼ 부트 환경 작성(문자 인터페이스) 330
 - ▼ 처음으로 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스) 335
 - ▼ 부트 환경 작성 및 파일 시스템 병합(명령줄 인터페이스) 337
 - ▼ 부트 환경 작성 및 파일 시스템 분리(명령줄 인터페이스) 338
 - ▼ 부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스) 340
 - ▼ 목록을 사용하여 부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스) 341
 - ▼ 부트 환경 작성 및 공유 가능 파일 시스템 복사(명령줄 인터페이스) 343
 - ▼ 다른 소스에서 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스) 344
 - ▼ 플래시 아카이브에 대한 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스) 345

33 Solaris Live Upgrade로 업그레이드(작업) 347

- 작업 맵: 부트 환경 업그레이드 347
- 부트 환경 업그레이드 348
 - 메타 장치 및 볼륨 업그레이드 348
 - Solaris Live Upgrade로 패키지 및 패치 관리 350
 - ▼ 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(문자 인터페이스) 350
 - ▼ 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스) 351
 - ▼ 여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스) 352
 - ▼ Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 작성 353
 - ▼ Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 테스트 355
 - ▼ Solaris Live Upgrade를 사용하여 프로필로 업그레이드(명령줄 인터페이스) 356
 - 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치 357
 - 메타 장치 및 볼륨 업그레이드 358
 - ▼ 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치(문자 인터페이스) 359
 - ▼ 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스) 360
 - ▼ 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스) 361
 - ▼ 프로필 키워드로 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스) 362
 - 부트 환경 활성화 363
 - ▼ x86: (선택 사항) 활성화하기 전에 부트 디스켓 업데이트 363
 - ▼ 부트 환경 활성화(문자 인터페이스) 364
 - ▼ 부트 환경 활성화(명령줄 인터페이스) 365
 - ▼ 부트 환경 활성화 및 파일 동기화(명령줄 인터페이스) 365
- 오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스) 367
 - ▼ 새 부트 환경 작성 성공 시의 폴백 367
 - ▼ SPARC: 부트 환경 활성화 실패 시의 폴백 367

- ▼ SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백 368
- ▼ x86: 다른 디스크의 부트 환경으로 폴백 369
- ▼ x86: 동일한 디스크의 부트 환경으로 폴백 370

34 Solaris Live Upgrade 부트 환경 유지 관리(작업) 373

Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요 373

모든 부트 환경의 상태 표시 374

- ▼ 모든 부트 환경의 상태 표시(문자 인터페이스) 375
- ▼ 모든 부트 환경의 상태 표시(명령줄 인터페이스) 375

사전 구성된 부트 환경 업데이트 376

- ▼ 사전 구성된 부트 환경 업데이트(문자 인터페이스) 376
- ▼ 사전 구성된 부트 환경 업데이트(명령줄 인터페이스) 376

일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소 377

- ▼ 일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소(문자 인터페이스) 378
- ▼ 일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소(명령줄 인터페이스) 378

부트 환경 비교 378

- ▼ 부트 환경 비교(문자 인터페이스) 378
- ▼ 부트 환경 비교(명령줄 인터페이스) 379

비활성 부트 환경 삭제 380

- ▼ 비활성 부트 환경 삭제(문자 인터페이스) 380
- ▼ 비활성 부트 환경 삭제(명령줄 인터페이스) 380

활성 부트 환경의 이름 표시 380

- ▼ 활성 부트 환경의 이름 표시(문자 인터페이스) 381
- ▼ 활성 부트 환경의 이름 표시(명령줄 인터페이스) 381

부트 환경의 이름 변경 381

- ▼ 비활성 부트 환경의 이름 변경(문자 인터페이스) 381
- ▼ 비활성 부트 환경의 이름 변경(명령줄 인터페이스) 382

부트 환경 이름과 관련된 설명 추가 또는 변경 382

- ▼ 텍스트를 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가 또는 변경 382
- ▼ 파일을 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가 또는 변경 383
- ▼ 텍스트 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정 383
- ▼ 파일의 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정 384
- ▼ 이름을 사용하여 부트 환경 설명 결정 384

부트 환경의 구성 보기 385

- ▼ 각 비활성 부트 환경의 구성 보기(문자 인터페이스) 385
- ▼ 부트 환경의 구성 보기(명령줄 인터페이스) 385

35	Solaris Live Upgrade(예)	387
	Solaris Live Upgrade(명령줄 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예	387
	활성 부트 환경에서 Live Upgrade 설치	387
	부트 환경 작성	388
	비활성 부트 환경 업그레이드	388
	부트 환경의 부트 가능 여부 검사	388
	비활성 부트 환경 활성화	389
	소스 부트 환경으로 풀백	389
	Solaris Live Upgrade(문자 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예	390
	활성 부트 환경에서 Live Upgrade 설치	390
	부트 환경 작성	391
	비활성 부트 환경 업그레이드	392
	비활성 부트 환경 활성화	392
36	Solaris Live Upgrade(명령 참조)	395
37	Solaris 소프트웨어 참조(주제)	397
38	Solaris 9 매체의 구성(참조)	399
	SPARC: Solaris 9 매체	399
	SPARC: Solaris 9 매체의 디렉토리 구성	400
	SPARC: Solaris 9 <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 디렉토리 구조	400
	SPARC: Solaris 9 Installation CD 디렉토리 구조	402
	SPARC: Solaris 9 Software <i>SPARC Platform Edition</i> CD 디렉토리 구조	402
	SPARC: Solaris 9 <i>SPARC Platform Edition</i> Languages CD 디렉토리 구조	404
	x86: Solaris 9 매체	406
	x86: Solaris 9 매체의 디렉토리 구성	407
	Solaris 9 <i>x86 Platform Edition</i> DVD 디렉토리 구조	407
	x86: Solaris 9 Installation CD 디렉토리 구조	409
	x86: Solaris 9 Software <i>x86 Platform Edition</i> CD 디렉토리 구조	409
	x86: Solaris 9 <i>x86 Platform Edition</i> Languages CD 디렉토리 구조	411

39	플랫폼 이름 및 그룹(참조)	413
40	로컬 값(참조)	415
A	문제 해결(작업)	423
	네트워크 설치 설정 문제	423
	시스템 부트 관련 문제	424
	매체에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지	424
	매체에서 부트할 때 발생하는 일반적인 문제	425
	네트워크에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지	427
	네트워크에서 부트할 때 발생하는 일반적인 문제	430
	Solaris 9 운영 환경의 초기 설치	431
	▼ x86: IDE 디스크의 잘못된 블록 확인	432
	Solaris 9 운영 환경 업그레이드	433
	업그레이드할 때 나타나는 오류 메시지	433
	업그레이드할 때 발생하는 일반적인 문제	434
	▼ 업그레이드 실패 후에 업그레이드 계속 진행	435
	Veritas VxVm을 실행하는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하는 중에 시스템 장애 발생	435
	x86: 기존 Service 분할 영역이 없는 시스템에서 기본적으로 만들지 않는 Service 분할 영역	437
B	원격으로 설치 또는 업그레이드(작업)	441
	SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 원격 DVD-ROM 또는 CD-ROM에서 설치 또는 업그레이드	441
	▼ SPARC: 원격 DVD-ROM 및 CD-ROM에서 설치 또는 업그레이드	442
C	추가 SVR4 패키지 작성 요구 사항(참조)	445
	패키지 작성 요구 사항 개요	445
	사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항	446
	\$PKG_INSTALL_ROOT와 \$BASEDIR 사이의 차이점 개요	447
	Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 적합성	448
	사용자 정의 JumpStart 프로그램에 대한 업그레이드 적합성	449

D	Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드(작업)	451
	Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드	451
	▼ analyze_patches 스크립트 실행	452
	▼ Patch Analyzer 출력 검토	452
E	x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 또는 네트워크에서 부트 준비(작업)	455
	x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사	455
	▼ x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사	455
	x86: PXE 네트워크 부트	456
F	Solaris 9 업데이트	459
	Solaris 9 9/02 릴리스	459
	Solaris 9 12/02 릴리스	459
	Solaris 9 4/03 릴리스	460
	용어집	463
	색인	473

머리말

*Solaris 9 설치 설명서*에서는 네트워크에 연결되거나 연결되지 않은 SPARC® 및 x86 구조 기반 시스템에서 Solaris™ 9 운영 환경의 설치 및 업그레이드하는 방법에 대하여 설명합니다.

이 책에서는 시스템 하드웨어 또는 기타 주변 기기를 설정하는 방법에 대해서는 설명하지 않습니다.

주 - Solaris 운영 환경은 두 유형의 하드웨어, 즉 SPARC 및 x86 플랫폼에서 실행됩니다. 이 문서의 정보는 특정 장, 절, 참고, 머리글 표시된 항목, 그림, 표, 예 또는 코드 예에서 언급된 경우를 제외하고 두 플랫폼 모두와 관련됩니다.

주 - 이 문서에서 용어 "x86"은 마이크로프로세서 칩 및 AMD에서 만든 호환 가능한 마이크로프로세서 칩의 Intel 32비트 패밀리를 말합니다.

대상

이 책은 Solaris 운영 환경 설치를 담당하는 시스템 관리자를 대상으로 합니다. 이 책은 다음 유형의 정보를 모두 제공합니다.

- 네트워크로 연결된 환경에서 복수 Solaris 시스템을 관리하는 기업 시스템 관리자를 위한 고급 Solaris 설치 정보
- Solaris 설치 또는 업그레이드를 거의 수행하지 않는 시스템 관리자를 위한 기본 Solaris 설치 정보

관련 서적

표 P-1은 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 필요한 관련 정보를 나열합니다.

표 P-1 관련 정보

정보	설명
<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>	시스템 파일의 백업 방법을 설명합니다.
<i>Solaris 9 4/03 릴리스 노트</i>	모든 버그, 알려진 문제, 중지되어 있는 소프트웨어 및 Solaris 릴리스에 관련된 패치를 설명합니다.
<i>SPARC: Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i>	지원되는 하드웨어에 대한 정보를 포함합니다.
<i>Solaris 9 4/03 Package List</i>	Solaris 9 4/03 운영 환경의 패키지를 나열 및 설명합니다.

Sun 설명서 온라인 액세스

docs.sun.comSM 웹 사이트에서 Sun 기술 관련 문서를 온라인으로 이용할 수 있습니다. docs.sun.com 아카이브를 찾아보거나 특정 책 제목 또는 주제를 검색할 수 있습니다. URL은 <http://docs.sun.com>입니다.

표기 규칙

다음 표는 이 책에서 사용된 서체 변경 사항에 대하여 설명합니다.

표 P-2 표기 규칙

서체 또는 기호	의미	예
AaBbCc123	명령, 파일, 디렉토리의 이름 등 컴퓨터 화면에 출력되는 내용입니다.	.login 파일을 편집하십시오. ls -a를 사용하여 모든 파일을 나열하십시오. machine_name% you have mail.

표 P-2 표기 규칙 (계속)

서체 또는 기호	의미	예
AaBbCc123	화면 상의 컴퓨터 출력과는 반대로 사용자가 직접 입력하는 사항입니다.	machine_name% su Password:
<i>AaBbCc123</i>	명령줄 자리 표시자: 실제 이름이나 값으로 대체됩니다.	파일을 삭제하려면 rm <i>filename</i> 을 입력하십시오.
<i>AaBbCc123</i>	책 제목, 새로 나오는 단어나 용어, 강조 표시할 단어입니다.	사용자 설명서 의 6장을 읽으십시오. 이를 클래스 옵션이라고 합니다. 이 작업을 수행하려면 <i>root</i> 에 있어야 합니다.

명령 예의 셸 프롬프트

다음 표에서는 C 셸, Bourne 셸 및 Korn 셸에 대한 기본 시스템 프롬프트 및 슈퍼유저 프롬프트를 보여줍니다.

표 P-3 셸 프롬프트

셸	프롬프트
C 셸 프롬프트	machine_name%
C 셸 슈퍼유저 프롬프트	machine_name#
Bourne 셸 및 Korn 셸 프롬프트	\$
Bourne 셸 및 Korn 셸 슈퍼유저 프롬프트	#

1장

Solaris 설치 또는 업그레이드 계획 수립 (주제)

이 절에서는 Solaris 운영 환경의 설치나 업그레이드 계획에 대하여 설명합니다.

제 2 장	설치나 업그레이드 전에 필요한 결정에 관한 정보를 제공합니다.
제 3 장	사용자의 환경에 가장 적합한 방법을 선택하는 데 도움을 주기 위해 다양한 Solaris 설치 기술에 관한 자세한 정보를 제공합니다.

Solaris 설치 또는 업그레이드 계획 수립 (개요)

이 장에서는 Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드하기 전에 필요한 의사 결정에 대하여 설명합니다. 이 장에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

- “작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드” 23 페이지
- “초기 설치인가, 아니면 업그레이드인가?” 24 페이지
- “시스템 요구 사항” 27 페이지
- “네트워크, DVD 또는 CD 중 어떤 것을 이용해 설치할 것인가?” 29 페이지
- “DVD 매체 사용” 29 페이지
- “Sun ONE Application Server 설치 후 구성” 29 페이지
- “x86: 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃 변경” 30 페이지
- “x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스” 30 페이지

주 - 이 책에서는 **슬라이스**라는 용어를 사용하지만, 일부 Solaris 설명서와 프로그램에서는 슬라이스를 분할 영역이라고 부르기도 합니다. 혼동을 피하기 위해 이 책에서는 `fdisk` 분할 영역(Solaris x86 플랫폼에서만 지원됨)과 Solaris `fdisk` 분할 영역 내부의 분할(슬라이스 또는 분할 영역이라고 할 수 있음)을 구별합니다.

작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드

다음 작업 맵은 Solaris 운영 환경의 설치나 업그레이드에 필요한 단계를 요약한 것입니다. 이 작업 맵을 사용하여 운영 환경을 가장 효율적으로 설치하기 위해 필요한 모든 의사 결정을 확인합니다.

표 2-1 작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드

작업	설명	지침
초기 설치 또는 업그레이드를 선택합니다.	초기 설치를 수행할 것인지, 아니면 업그레이드를 수행할 것인지 결정합니다.	“초기 설치인가, 아니면 업그레이드인가?” 24 페이지
시스템 요구 사항을 검토합니다.	시스템이 설치나 업그레이드를 위한 최소 요구 사항에 맞는지 확인합니다.	“시스템 요구 사항” 27 페이지
설치 방법을 선택합니다.	Solaris 운영 환경은 설치나 업그레이드를 위한 몇 가지 방법을 제공합니다. 사용자 환경에 가장 적합한 설치 방법을 선택합니다.	제 3 장
디스크 공간과 스왑 공간을 계획 및 할당합니다.	설치할 Solaris 운영 환경 구성 요소의 디스크 공간을 시스템에서 할당합니다. 시스템에 대한 적합한 스왑 공간 레이아웃을 결정합니다.	제 5 장
설치 위치를 선택합니다.	로컬 매체 또는 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 사용자의 환경에 가장 적합한 설치 위치를 결정합니다.	“네트워크, DVD 또는 CD 중 어떤 것을 이용해 설치할 것인가?” 29 페이지
시스템 관련 정보를 수집합니다.	확인 목록을 사용하여 워크시트를 완성하여 설치나 업그레이드를 위해 필요한 모든 정보를 수집합니다.	제 6 장
(선택 사항) 시스템 정보를 사전 구성합니다.	시스템 정보를 사전 구성함으로써 설치나 업그레이드 중에 정보 입력을 요청받게 되는 일을 방지할 수 있습니다.	제 7 장
(선택 사항) 네트워크를 통한 Solaris 소프트웨어 설치를 준비합니다.	Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치하기로 선택한 경우 설치 서버를 만들고, 필요한 경우 부트 서버를 만든 다음 네트워크를 통해 설치할 시스템을 설정합니다.	제 12 장
(업그레이드 전용) 사전 업그레이드 작업을 수행합니다.	시스템을 백업한 뒤 디스크 공간 재할당을 통해 업그레이드할 수 있는지 확인하고 Solaris 갱신 릴리스가 무시할 수 있는 패치를 검색합니다.	제 8 장
설치 또는 업그레이드합니다.	선택한 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치 또는 업그레이드합니다.	설치 방법에 대한 자세한 지침을 제공하는 장 또는 장들

초기 설치인가, 아니면 업그레이드인가?

초기 설치 수행을 선택하거나 시스템에 이미 Solaris 운영 환경이 실행되고 있다면 시스템 업그레이드를 선택할 수 있습니다.

초기 설치

초기 설치 는 새로운 버전의 Solaris 운영 환경으로 시스템의 디스크를 덮어씁니다. 시스템에서 Solaris 운영 환경이 실행되고 있지 않는 경우 초기 설치를 수행해야 합니다.

시스템에 이미 Solaris 운영 환경이 실행되고 있는 경우에도 초기 설치를 수행할 수 있습니다. 로컬 수정 사항을 보존하려면 설치하기 전에 로컬 수정 사항을 백업합니다. 설치를 완료한 뒤 로컬 수정 사항을 복원할 수 있습니다.

Solaris 설치 방법 중 하나를 사용하여 초기 설치를 수행할 수 있습니다. 각각의 Solaris 설치 방법에 관한 자세한 내용은 제 3 장을 참조하십시오.

업그레이드

업그레이드하면 새 버전의 Solaris 운영 환경이 시스템의 디스크에 있는 기존 파일과 병합됩니다. 업그레이드하는 경우 이전 버전의 Solaris 운영 환경에 적용된 수정 사항을 최대한 많이 저장할 수 있습니다.

Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 소프트웨어를 실행하는 모든 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. 시스템에서 실행 중인 Solaris 소프트웨어의 버전을 보려면 다음 명령을 입력합니다.

```
$ uname -a
```

다음 설치 방법을 사용하여 Solaris 운영 환경을 업그레이드할 수 있습니다.

주 - 디스크 없는 클라이언트를 업그레이드하려면 smosservice patch를 사용합니다. 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration* 또는 smosservice(1M)를 참조하십시오.

Solaris 업그레이드 방법

표 2-2 SPARC: Solaris 업그레이드 방법

현재 Solaris 운영 환경	Solaris 업그레이드 방법
Solaris 2.6, Solaris 7, Solaris 8, Solaris 9	<ul style="list-style-type: none">■ Solaris™ Web Start 프로그램■ Solaris suninstall 프로그램■ 사용자 정의 JumpStart™ 방법■ Solaris Live Upgrade

표 2-3 x86: Solaris 업그레이드 방법

현재 Solaris 운영 환경	Solaris 업그레이드 방법
Solaris 2.6	DVD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 CD 매체에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법
Solaris 7	DVD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade CD 매체에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade
Solaris 8, Solaris 9	DVD 또는 CD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade

주 - Solaris Live Upgrade를 사용하는 업그레이드에 대한 제한 사항은 “Solaris Live Upgrade 시스템 요구 사항” 317 페이지(를) 참조하십시오.

시스템에 설치되어 있지 않은 소프트웨어 그룹으로는 시스템을 업그레이드할 수 없습니다. 예를 들어, 이전에 시스템에 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치한 경우, 업그레이드 옵션을 사용하여 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹으로 업그레이드할 수 없습니다. 하지만 업그레이드 중에 현재 설치되어 있는 소프트웨어 그룹의 일부가 아닌 소프트웨어를 추가할 수 있습니다.

Solaris 9 운영 환경을 이미 실행하고 있고 개별 패치를 설치했다면 Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드할 경우, 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- Solaris 9 갱신 릴리스의 일부로 제공된 모든 패치가 시스템에 다시 적용됩니다. 이 패치들은 제거할 수 없습니다.
- 이전에 시스템에 설치된 패치 중에 Solaris 9 갱신 릴리스에 포함되어 있지 않은 패치는 모두 제거됩니다.

Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드할 때 제거될 패치를 Patch Analyzer로 확인할 수 있습니다. Patch Analyzer 사용에 관한 자세한 내용은 “Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드” 451 페이지(를) 참조하십시오.

시스템 요구 사항

시스템이 Solaris 운영 환경의 설치나 업그레이드에 필요한 요구 사항에 맞는지 확인합니다.

메모리 요구 사항

Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드하려면 128MB 이상의 메모리가 있어야 합니다.

주 - 일부 선택 설치 기능은 메모리가 충분한 경우에만 활성화됩니다. 예를 들어, 메모리가 부족한 상태에서 DVD를 이용하여 설치하려면 Web Start 그래픽 사용자 인터페이스 대신 Solaris Web Start 설치 프로그램의 명령줄 인터페이스를 통해 설치해야 합니다.

Solaris 9 Installation CD를 사용할 때의 요구 사항

Solaris 9 Installation CD를 사용하여 설치 또는 업그레이드하는 경우 SPARC 슬라이스 및 x86 fdisk 분할 영역에 대한 특별한 요구 사항을 따라야 합니다. DVD 또는 넷 설치 이미지에서 설치하는 경우 다음 요구 사항은 필요하지 않습니다.

표 2-4 Solaris 9 Installation CD 요구 사항

플랫폼	요구 사항
업그레이드에 대한 슬라이스 요구 사항	Solaris 9 Installation CD 및 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 업그레이드한 경우 파일이 저장되지 않은 디스크에 슬라이스가 있어야 합니다. swap 슬라이스를 사용하는 것이 좋지만 /etc/vfstab에 나열된 “업그레이드 가능한” 루트 슬라이스에 위치하지 않은 어떤 슬라이스라도 사용할 수 있습니다. 이 슬라이스의 크기는 최소 512MB 이상이어야 합니다.

표 2-4 Solaris 9 Installation CD 요구 사항 (계속)

플랫폼	요구 사항
x86 시스템 fdisk 분할 영역 요구 사항	<p>Solaris 9 Installation CD를 사용하는 경우 Solaris Web Start 프로그램은 설치 또는 업그레이드를 수행하려면 시스템에 두 개의 fdisk 분할 영역이 필요합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris fdisk 분할 영역 <p>이것은 일반적인 Solaris fdisk 분할 영역입니다. 시스템에 Solaris fdisk 분할 영역이 없는 경우 Solaris Web Start 프로그램에서 분할 영역을 작성하라는 프롬프트를 표시합니다.</p> <p>주의: 기존 fdisk 분할 영역의 크기를 변경하면 해당 분할 영역의 모든 데이터가 자동으로 삭제됩니다. Solaris fdisk 분할 영역을 작성하기 전에 데이터를 백업합니다.</p> ■ x86 부트 fdisk 분할 영역 <p>이 분할 영역은 10MB fdisk 분할 영역이며 Solaris fdisk 분할 영역의 새로 만든 스왑 슬라이스에 위치한 미니루트를 x86 구조가 부트하게 합니다.</p> <p>주의: x86 부트 분할 영역을 수동으로 작성해서는 안 됩니다.</p> <p>Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거하여 x86 부트 분할 영역을 만듭니다. x86 부트 분할 영역을 설치 프로그램이 작성하도록 허용하여 기존 fdisk 분할 영역이 변경되지 않도록 합니다.</p> <p>주 - Service partition이 있는 시스템을 설치 또는 업그레이드하는 경우 Solaris Web Start 설치 프로그램에서 Service partition을 보존하고 Solaris 및 x86 부트 fdisk 분할 영역을 작성합니다. Service partition의 보존에 대한 자세한 내용은 "x86: 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃 변경" 30 페이지를(를) 참조하십시오.</p>
x86 시스템 업그레이드 제한 사항	<p>Solaris 9 Installation CD를 사용하는 경우 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 운영 환경에서 업그레이드할 수 없습니다. Solaris 9 Installation CD에서는 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 릴리스에 필요하지 않은 별도의 10MB x86 부트 분할 영역이 필요합니다. DVD 또는 넷 설치 이미지에서 Solaris Web Start 프로그램을 사용하거나 Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 업그레이드해야 합니다.</p>
x86 시스템 논리적 블록 주소 지정 요구 사항	<p>시스템이 1024 실린더 한계를 넘어 부트할 수 있는 경우를 제외하고는 Solaris 9 Installation CD를 사용하지 마십시오. 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 하면 시스템이 Solaris 디스크 슬라이스 전체에서 1024 실린더 한계 이상까지 부트할 수 있습니다. 시스템에서 기본 부트 디스크의 BIOS 및 SCSI 드라이버가 LBA를 지원하는 경우 Solaris 9 Installation CD를 사용합니다.</p> <p>시스템이 LBA를 지원하는지 여부를 확인하려면 다음을 입력합니다.</p> <pre># prtconf -pv grep -i lba</pre> <p>기본 부트 디스크의 BIOS 및 SCSI 드라이버가 LBA를 지원하는 경우 다음 메시지가 나타납니다.</p> <pre>lba-access-ok:</pre> <p>기본 부트 디스크의 SCSI 드라이버가 LBA를 지원하지 않는 경우 다음 메시지가 나타납니다.</p> <pre>no-bef-lba-access</pre> <p>기본 부트 디스크의 BIOS 및 SCSI가 LBA를 지원하지 않는 경우 Solaris 9 DVD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 설치 또는 업그레이드합니다.</p>

네트워크, DVD 또는 CD 중 어떤 것을 이 용해 설치할 것인가?

Solaris 소프트웨어는 DVD나 CD 매체를 통해 유통되므로 DVD-ROM이나 CD-ROM 드라이브에 액세스할 수 있는 시스템에 설치하거나 업그레이드할 수 있습니다.

시스템에 로컬 DVD-ROM이나 CD-ROM 드라이브가 없거나 설치할 시스템이 여러 대인데 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 매번 로컬 드라이브에 디스크를 넣는 일을 피하고자 한다면, 원격 DVD나 CD 이미지를 통해 설치할 수 있도록 시스템을 설정할 수 있습니다.

모든 Solaris 설치 방법을 이용해 네트워크를 통해 시스템을 설치할 수 있습니다. 하지만 Solaris Flash 설치 기능이나 사용자 정의 JumpStart 설치를 이용하여 네트워크에서 시스템을 설치하여 대기업에서의 설치 프로세스를 중앙 집중화 및 자동화할 수 있습니다. 각각의 설치 방법에 관한 자세한 내용은 제 3 장을 참조하십시오.

Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치하려면 초기 설정이 필요합니다. 네트워크를 통한 설치 준비에 관한 자세한 내용은 제 12 장을 참조하십시오.

DVD 매체 사용

DVD 매체를 사용하는 도중에 ok 프롬프트에서 부트하라는 메시지가 나타나면 항상 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot cdrom
```

Sun ONE Application Server 설치 후 구 성

Sun™ ONE Application Server를 사용 중인 경우 Solaris 운영 환경을 설치한 후에 서버를 구성해야 합니다. 해당 Application Server 구성에 대한 자세한 내용은 *Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide*를 참조하십시오.

x86: 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃 변경

Solaris 9 (x86 플랫폼판) 운영 환경에서는 Solaris Web Start 및 suninstall 설치 프로그램에서 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용하여 Service partition을 수용합니다. 시스템에 현재 Service partition이 포함되어 있는 경우 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃에서 해당 분할 영역을 보존할 수 있습니다.

주 - 현재 Service partition을 포함하지 않는 시스템에 Solaris 9 (x86 플랫폼판) 운영 환경을 설치하는 경우 기본적으로 해당 설치 프로그램에서 새 Service 분할 영역을 만들지 못합니다. 시스템에 Service partition을 만들려면 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

새 기본값에 포함되어 있는 분할 영역은 다음과 같습니다.

- 첫 번째 분할 영역 - Service partition(시스템의 기존 크기)
- 두 번째 분할 영역 - x86 부트 분할 영역(약 11MB)
- 세 번째 분할 영역 - Solaris 운영 환경 분할 영역(부트 디스크의 나머지 공간)

이 기본 레이아웃을 사용하려면 설치 프로그램에서 부트 디스크 레이아웃을 선택하라는 메시지가 나타날 때 Default를 선택합니다.

x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스

Solaris Device Configuration Assistant는 다양한 하드웨어 구성 및 부트 작업을 수행할 수 있는 프로그램입니다. Device Configuration Assistant를 사용하여 DVD, CD, 넷 설치 이미지 또는 디스켓의 소프트웨어 복사본에서 부트합니다. Solaris Device Configuration Assistant에 액세스하려면

- Solaris 9 DVD, Solaris 9 Installation CD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD에서 부트합니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
- PXE(Preboot Execution Environment)를 사용하여 Solaris 소프트웨어의 넷 설치 이미지에서 부트 PXE를 사용하여 부트 디스켓 없이 네트워크에서 직접 시스템을 부트할 수 있습니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용하여 시스템에서 PXE를 사용할 수 있게 합니다. PXE 네트워크 부트를 사용할 수 있도록 시스템을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 "x86: PXE 네트워크 부트" 456 페이지(를) 참조하십시오.

- 디스켓에서 부트합니다. Device Configuration Assistant 소프트웨어를 다음 방법으로 디스켓에 복사할 수 있습니다.
 - 부록 E의 복사 절차를 사용하여 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD에서 디스켓으로 소프트웨어를 복사합니다.
 - http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes의 Solaris Developer Connection에서 디스켓으로 소프트웨어를 다운로드하고 복사합니다.

Solaris 설치 방법 선택(개요)

이 장에서는 여러 가지 설치 기술에 대하여 설명합니다. Solaris 운영 환경은 설치나 업그레이드를 위한 몇 가지 방법을 제공합니다. 각각의 설치 기술은 특정 설치 요구 사항 및 환경을 위해 설계된 다양한 기능을 제공합니다. 사용자 환경에 가장 적합한 기술을 선택하십시오.

- “Solaris Web Start 설치 프로그램” 33 페이지
- “Solaris suninstall 프로그램” 34 페이지
- “사용자 정의 JumpStart 설치 방법” 34 페이지
- “Solaris Flash 설치 기능” 35 페이지
- “Solaris Live Upgrade 방법” 36 페이지
- “SPARC: 출하 시 JumpStart 설치 방법” 36 페이지

Solaris Web Start 설치 프로그램

Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Installation CD의 Solaris Web Start 설치 프로그램은 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)나 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 실행할 수 있습니다. Solaris Web Start 프로그램은 Solaris 소프트웨어 및 추가 소프트웨어의 설치 및 업그레이드를 단계적으로 안내합니다. 기본 옵션으로 설치하거나 사용자 정의 옵션을 사용하여 원하는 소프트웨어만 설치할 수 있습니다.

Solaris 운영 환경이나 UNIX®를 처음으로 사용하는 경우에는 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 중에 앞뒤로 쉽게 이동하면서 필요한 변경을 할 수 있습니다. 설치 작업은 선택할 수 있는 기본값을 제공하는 패널들로 나뉘어집니다.

Solaris Web Start 프로그램이 정보 입력을 요청하기 때문에 설치 프로그램과 상호 작용해야 합니다. 따라서 이 설치 방법은 여러 시스템을 설치하거나 업그레이드할 때 최적의 방법은 아닐 수도 있습니다. 많은 시스템을 일괄 설치하려면 사용자 정의 JumpStart나 Solaris Flash 설치 기능을 사용합니다.

자세한 지침은 제 14 장을 참조하십시오.

Solaris suninstall 프로그램

Solaris 9 Software 1 of 2 CD의 Solaris suninstall 프로그램은 명령줄 인터페이스 (CLI)를 사용하여 실행합니다. Solaris suninstall 프로그램은 Solaris 9 소프트웨어 설치 또는 업그레이드를 단계적으로 안내합니다. 이 설치 방법은 GUI를 실행하기에 메모리가 부족하고 국제 로케일을 실행 중일 경우 바람직합니다.

Solaris suninstall 프로그램은 Solaris 운영 환경 소프트웨어만 설치합니다. 이 프로그램은 타사 응용 프로그램이나 네트워크에서 다운로드할 수 있는 소프트웨어를 인식하지 못합니다. Solaris 운영 환경을 설치한 뒤 타사 응용 프로그램을 설치해야 합니다. 또한 설치 도중 시스템 구성 정보를 입력하라는 메시지가 나타나므로 suninstall은 여러 대의 시스템을 설치하는 데는 가장 효율적인 설치 방법이 아닙니다. Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 타사 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다. 또는 많은 시스템을 일괄 설치하려면 사용자 정의 JumpStart나 Solaris Flash 설치 기능을 사용합니다.

자세한 지침은 제 15 장을 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart 설치 방법

사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 사용자가 작성한 프로필을 바탕으로 여러 대의 시스템을 자동으로 설치 또는 업그레이드할 수 있게 하는 명령줄 인터페이스입니다. 이 프로필은 구체적인 소프트웨어 설치 요건을 정의합니다. shell 스크립트를 통합하여 설치 이전 및 이후 작업을 포함시킬 수 있습니다. 설치나 업그레이드를 위해 어떤 프로필과 스크립트를 사용할 것인지 선택합니다. 그런 다음 사용자 정의 JumpStart 설치 방법이 시스템을 설치 또는 업그레이드합니다.

Solaris 운영 환경과 셸을 알고 있고 설치할 시스템이 여러 대라면 사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 시스템 설치에 가장 유효한 방법이 될 수 있습니다.

몇 대의 시스템만 설치할 계획이라면 이 설치 방법은 효율성이 떨어집니다. 사용자 정의 JumpStart 환경의 작성은 시간을 많이 소모하기 때문에 이 설치 방법을 사용해서는 시간을 절약할 수 없습니다.

자세한 지침은 제 23 장을 참조하십시오.

Solaris Flash 설치 기능

Solaris Flash 설치 기능을 사용하면 마스터 시스템에 설치하는 구성을 바탕으로 많은 시스템을 설치할 수 있습니다. 마스터 시스템을 설치 및 구성한 뒤 Solaris Flash 아카이브를 마스터 시스템에서 작성합니다. 필요한 Solaris Flash 아카이브를 모두 작성할 수 있습니다. 각각의 서로 다른 시스템에 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택합니다. 이 설치 방법으로 동일한 소프트웨어와 구성으로 많은 시스템을 효율적으로 설치할 수 있습니다.

Solaris 설치 방법 중 한 가지를 사용하고 Solaris Flash 아카이브 설치를 선택하지 않는 경우, 설치 방법은 각 Solaris 패키지를 개별적으로 설치합니다. 패키지 기반 설치 방법은 각 패키지의 패키지 맵을 업데이트해야 하기 때문에 시간이 많이 소모됩니다. Solaris Flash 아카이브는 개별 Solaris 패키지를 설치할 때보다 훨씬 빠르게 시스템에 설치됩니다.

각 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris Flash 아카이브의 초기 설치를 복제할 수 있습니다. Solaris Web Start 설치 방법과 Solaris suninstall 프로그램의 경우 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 프로파일 파일에서 설치할 Solaris Flash를 지정합니다. Solaris Live Upgrade를 수행하려면 비활성 부트 환경에서 설치할 Solaris Flash 아카이브를 지정합니다.

이전에 설치된 복제 시스템을 업그레이드하려는 경우 차등 아카이브와 함께 변경 사항을 설치할 수 있습니다. 사용자 정의 Jumpstart 설치 방법을 사용하면 차등 아카이브에서 두 시스템 이미지 간의 차이만을 포함하는 아카이브를 설치할 수 있습니다.

시스템에 여러 가지 구성을 설치하려면 각 시스템마다 Solaris Flash 아카이브가 필요합니다. Solaris Flash 아카이브는 대형 파일로서 상당한 양의 디스크 공간을 필요로 합니다. 또한 Solaris Flash 아카이브를 만든 뒤에는 아카이브를 변경할 수 없습니다. 서로 다른 여러 개의 설치 구성을 갖고 있거나 설치 구성을 변경할 수 있는 유연성을 원한다면 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 고려할 수 있습니다. 또는 JumpStart finish 스크립트나 포함된 Flash postdeployment 스크립트를 사용하여 시스템별로 사용자 정의할 수 있습니다.

초기 설치 또는 업데이트와 함께 아카이브를 설치하는 것과 스크립트를 사용하는 것을 포함하는 Solaris Flash 설치 기능 개요에 대해서는 제 17 장을 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart로 아카이브를 설치하는 방법에 대한 자세한 지침은 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비” 248 페이지를(를) 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade 방법

Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하면 활성 부트 환경이 실행 중인 상태에서 복제 부트 환경을 업그레이드할 수 있어 작업 환경의 중단 시간을 없앨 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade는 GUI나 CLI를 사용하여 실행할 수 있습니다. 먼저 복제 부트 환경을 작성해야 합니다. 복제 부트 환경이 작성된 뒤 비활성 부트 환경에서 Solaris Flash 아카이브를 업그레이드하거나 설치할 수 있습니다. 준비가 되어 비활성 부트 환경을 활성화시키면 다음 재부트 시 비활성 부트 환경이 활성 부트 환경으로 전환됩니다. 오류가 발생하는 경우 단지 활성화시키고 재부트하는 것만으로 원래의 부트 환경을 복구할 수 있습니다.

자세한 개요 및 지침은 제 29 장을 참조하십시오.

SPARC: 출하 시 JumpStart 설치 방법

Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 드라이브에 넣고 시스템을 켜면 JumpStart 설치 방법이 Solaris 소프트웨어를 새 SPARC 시스템에 자동으로 설치합니다. 시스템의 모델과 디스크 크기를 바탕으로 하는 기본 프로필이 선택됩니다. 프로필은 시스템에 설치할 소프트웨어 구성 요소를 결정합니다. 시스템 구성 정보를 요청받지 않으며 설치할 소프트웨어를 선택할 수 없습니다.

이 설치 방법을 사용할 때 필요한 JumpStart 부트 이미지는 모든 새 SPARC 기반 시스템에 사전 설치됩니다. 구형 SPARC 기반 시스템을 갖고 있다면 `re-preinstall(1M)` 명령을 사용하여 JumpStart 설치 방법을 시스템에 추가할 수 있습니다. x86 기반 시스템에서는 JumpStart 설치 방법을 사용할 수 없습니다.

4장

Solaris 설치 또는 업그레이드 준비(주제)

이 절에서는 Solaris 운영 환경의 설치나 업그레이드 준비를 위한 지침을 제공합니다.

제 5 장	Solaris 운영 환경을 설치하거나 업그레이드하기 위해 필요한 디스크 공간을 계획하는 데 유용한 지침을 제공합니다.
제 6 장	Solaris 설치를 시작하기 전에 확보해 두어야 할 시스템 정보 전체 목록을 제공합니다.
제 7 장	Solaris 설치 도중에 시스템 정보를 지정하기 위한 <code>sysidcfg</code> 파일 사용 방법에 대한 지침을 제공합니다.
제 8 장	Solaris 운영 환경 업그레이드에 필요한 세부 요구 사항에 대하여 설명합니다.

디스크 공간 및 스왑 공간 할당을 위한 지침(계획 수립)

이 장에서는 Solaris 운영 환경을 설치하거나 업그레이드하는 데 필요한 디스크 공간 계획 수립의 일반적인 지침에 대하여 설명합니다. 기본 스왑 공간 할당도 설명합니다. 이 장에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

- “디스크 공간 할당” 39 페이지
- “SPARC: 스왑 공간 할당 방법” 41 페이지

디스크 공간 할당

Solaris 9 소프트웨어를 설치하기 전에 몇 가지 높은 수준의 계획을 수행하여 시스템에 충분한 디스크 공간을 확보하도록 할 수 있습니다. 설치 전에 디스크 공간 요구 사항에 대한 계획을 수립하는 경우 Solaris 9 소프트웨어를 설치하기 전에 필요할 경우 시스템에 더 많은 디스크를 추가할 수 있습니다. 업그레이드하려면 “디스크 공간 재할당으로 업그레이드” 70 페이지를(를) 참조하십시오.

일반적인 디스크 공간 계획 수립 및 권장 사항

디스크 공간 계획은 개인에 따라 다릅니다. 디스크 공간 계획을 세울 때 다음 일반 사항을 고려합니다.

- 설치하기로 선택한 각각의 언어(예: 한국어, 중국어, 일본어)에 대한 추가 디스크 공간을 할당합니다.
- 인쇄나 전자 우편을 지원하려면 /var 파일 시스템에 추가 디스크 공간을 할당합니다.
- 크래시 덤프 기능 savecore(1M)를 사용하려면, /var 파일의 실제 메모리의 두 배를 할당합니다.

- 서버가 다른 시스템의 사용자를 위해 홈 디렉토리 파일 시스템을 제공하는 경우 해당 서버에 추가 디스크 공간을 할당합니다. 기본적으로 홈 디렉토리는 /export 파일 시스템에 있습니다.
- 최소 512MB의 스왑 공간을 할당합니다.
- 설치할 Solaris 소프트웨어 그룹을 위한 공간을 할당합니다. 소프트웨어 그룹을 위한 권장 디스크 공간은 표 5-1에 있습니다. 디스크 공간 계획을 세우는 동안 선택한 소프트웨어 그룹에서 개별 소프트웨어 패키지를 추가 또는 제거할 수 있습니다.
- 최소 개수의 파일 시스템을 만듭니다. 기본적으로 Solaris 설치 방법은 루트(/) 및 /swap만을 작성합니다. OS 서비스용 공간이 할당되면 /export 디렉토리도 생성됩니다. 작성하는 파일 시스템 각각에 대해 다음 Solaris 버전으로 업그레이드하기 위해 필요한 것보다 30% 많은 디스크 공간을 할당합니다. 각각의 새 Solaris 릴리스는 이전 릴리스보다 약 10% 많은 디스크 공간을 필요로 합니다. 개별 파일 시스템에 30%의 추가 디스크 공간을 할당함으로써 시스템을 다시 나누기 전에 여러 번에 걸쳐 Solaris를 업그레이드할 수 있습니다.
- 소프트웨어 또는 타사 소프트웨어를 추가하려면 별도의 디스크 공간을 할당합니다.

Solaris Live Upgrade를 사용하는 경우, “Solaris Live Upgrade 디스크 공간 요구 사항” 318 페이지(를) 참조하십시오.

소프트웨어 그룹에 대한 권장 디스크 공간

Solaris 소프트웨어 그룹은 Solaris 패키지들을 모은 것입니다. 각각의 소프트웨어 그룹은 서로 다른 기능과 하드웨어 드라이버를 지원합니다. 시스템에서 수행할 기능을 바탕으로 설치할 소프트웨어 그룹을 선택합니다.

- 핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹 — 네트워크에 연결된 Solaris 시스템을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드가 포함되어 있습니다.
- 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹 — 네트워크에 연결된 Solaris 시스템과 공통 데스크탑 환경을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드가 포함되어 있습니다.
- 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹 — 최종 사용자 소프트웨어 그룹 및 추가 소프트웨어 개발 지원이 포함되어 있습니다. 추가 소프트웨어 개발 지원에는 라이브러리, 파일, 설명서 페이지, 프로그래밍 도구가 포함되어 있습니다. 컴파일러는 포함되어 있지 않습니다.
- 전체 Solaris 소프트웨어 그룹 — 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹뿐만 아니라 서버에 필요한 추가 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
- 전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 — 전체 Solaris 소프트웨어 그룹뿐만 아니라 설치 시에 시스템에 없는 하드웨어 드라이버를 포함한 추가 하드웨어 드라이버가 포함되어 있습니다.

Solaris 소프트웨어를 설치할 때, 선택한 Solaris 소프트웨어 그룹에서 패키지를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 추가 또는 제거할 패키지를 선택할 때 소프트웨어 종속성 및 Solaris 소프트웨어 패키지 방법에 대하여 알아야 합니다.

다음 표에는 Solaris 소프트웨어 그룹과 각각의 그룹을 설치하는 데 필요한 권장 디스크 공간이 나열되어 있습니다.

주 - 권장 디스크 공간에는 스왑 공간이 포함되어 있습니다.

표 5-1 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간

소프트웨어 그룹	권장 디스크 공간
전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원	2.9GB
전체 Solaris 소프트웨어 그룹	2.7GB
개발자 Solaris 소프트웨어 그룹	2.4GB
최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹	2.0GB
핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹	2.0GB

SPARC: 스왑 공간 할당 방법

기본적으로 Solaris 설치 프로그램은 첫 번째 사용 가능한 디스크 실린더(일반적으로 SPARC 시스템의 실린더 0)에서 시작하도록 스왑을 배치하여 스왑 공간을 할당합니다. 이렇게 배치하는 경우 기본 디스크 레이아웃 동안 루트(/) 파일 시스템에 대해 최대한의 공간이 제공되며 업그레이드하는 동안 루트(/) 파일 시스템이 늘어납니다. 설치 프로그램의 디스크 슬라이스 자동 레이아웃을 사용하고 스왑 슬라이스 크기 수동 변경을 방지 하려면 Solaris 설치 프로그램에서 512MB의 기본 스왑 영역을 할당합니다.

향후 스왑 영역을 확장할 경우를 대비하여 다음 방법 중 하나를 통해 스왑 슬라이스가 다른 디스크 실린더에서 시작하도록 스왑 슬라이스를 배치할 수 있습니다.

- Solaris Web Start 및 Solaris suninstall 프로그램의 경우 실린더 모드에서 디스크 레이아웃을 사용자 정의하고 스왑 슬라이스를 원하는 위치로 수동 할당할 수 있습니다.
- Solaris 사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램의 경우 프로필 파일에 스왑 슬라이스를 할당할 수 있습니다. Solaris 사용자 정의 JumpStart 프로필 파일에 대한 자세한 내용은 “프로필 작성” 216 페이지를(를) 참조하십시오.

스왑 공간에 대한 개요는 *System Administration Guide: Basic Administration*의 “Configuring Additional Swap Space (Tasks)”를 참조하십시오.

설치 또는 업그레이드 전에 정보 수집 (계획 수립)

이 장에서는 시스템을 설치 또는 업그레이드하는 데 필요한 모든 정보를 모을 수 있는 검사 목록 및 워크시트에 대하여 설명합니다.

- “설치를 위한 검사 목록” 43 페이지
- “설치를 위한 워크시트” 44 페이지
- “업그레이드를 위한 검사 목록” 49 페이지
- “업그레이드를 위한 워크시트” 50 페이지

설치를 위한 검사 목록

다음 검사 목록을 사용하여 Solaris 운영 환경 설치를 준비합니다.

- tip(1) 라인을 통해 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 창 디스플레이가 최소한 너비가 80열, 길이가 24행이 되도록 합니다.
tip 창의 현재 크기를 결정하려면 stty 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 stty(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.
- 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 플러그인 되어 있는지 확인합니다.
- Solaris 9 Installation CD를 사용하여 Solaris Web Start 프로그램을 설치 중인 경우 “Solaris 9 Installation CD를 사용할 때의 요구 사항” 27 페이지(를) 검토합니다.
- 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. 자세한 내용은 제 5 장을 참조하십시오.
- SPARC: DVD 매체를 사용 중에 ok 프롬프트에서 부트하라는 메시지가 나타나면 항상 다음 명령을 입력합니다. **boot cdrom**
- 사용하는 소프트웨어가 새 Solaris 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 Solaris 9 릴리스 노트와 공급업체 릴리스 노트를 검토합니다.
- 하드웨어가 지원되는지 확인하려면 Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide를 검토합니다.

- 시스템과 장치가 Solaris 릴리스의 지원을 받는지 확인하려면 시스템과 함께 제공되는 설명서를 검토합니다.

설치를 위한 워크시트

Solaris 운영 환경을 설치하는 데 필요한 정보를 모으기 위해 다음 워크시트를 사용합니다. 워크시트에 요구되는 모든 정보를 모을 필요는 없습니다. 사용자의 시스템에 적용되는 정보만 모으면 됩니다.

주 - 네트워크에 연결되지 않은 독립형 시스템을 설치 중인 경우 회색으로 표시된 행은 무시합니다.

표 6-1 설치 워크시트

설치에 필요한 정보	설명/예	대답 입력:
네트워크	시스템이 네트워크에 연결되어 있습니까?	예/아니오
DHCP	시스템이 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니까?	예/아니오
호스트 이름	시스템에 대하여 선택한 호스트 이름	
IP 주소	DHCP를 사용하고 있지 않으면 시스템에 IP 주소를 제공합니다. 예: 129.200.9.1	
서브넷	DHCP를 사용하고 있지 않으면 시스템이 서브넷의 일부입니까? 대답이 예인 경우 서브넷의 넷마스크가 무엇입니까? 예: 255.255.0.0	예/아니오
IPv6	시스템에서 IPv6를 활성화하시겠습니까?	예/아니오
커버로스	시스템에 커버로스 보안을 구성하시겠습니까? 대답이 예인 경우 다음 정보를 수집합니다. 기본 영역: 관리 서버: 첫 번째 KDC: (선택 사항) 추가 KDC:	예/아니오

표 6-1 설치 워크시트 (계속)

설치에 필요한 정보	설명/예	대답 입력:
이름 서비스	이 시스템이 어떤 이름 서비스를 사용해야 합니까?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/없음
도메인 이름	시스템이 이름 서비스를 사용하는 경우 시스템이 상주하는 도메인의 이름을 제공하십시오.	
NIS+ 및 NIS	이름 서버를 지정하시겠습니까? 아니면 설치 프로그램이 이름 서버를 찾도록 하시겠습니까? 이름 서버를 지정하려면 다음 정보를 제공합니다. 서버의 호스트 이름: 서버의 IP 주소:	이름 서버 지정/이름 서버 찾기
DNS	DNS 서버의 IP 주소를 제공합니다. 최소한 하나의 IP 주소를 입력해야 하며 최대 3개까지 입력할 수 있습니다. 서버의 IP 주소: DNS 질의가 이루어질 때 검색할 도메인의 목록을 입력할 수 있습니다. 검색 도메인: 검색 도메인: 검색 도메인:	
LDAP	LDAP 프로필에 대한 다음 정보를 제공합니다. 프로필 이름: 프로필 서버: LDAP 프로필에 프록시 인증서 수준을 지정한 경우 다음 정보를 수집합니다. 프록시 바인드 고유 이름: 프록시 바인드 암호:	

표 6-1 설치 워크시트 (계속)

설치에 필요한 정보	설명/예	대답 입력:
기본 경로	<p>기본 경로 IP 주소를 지정하시겠습니까? 아니면 Solaris Web Start 설치 프로그램 또는 Solaris suninstall 프로그램이 찾도록 하시겠습니까?</p> <p>기본 경로는 2개의 물리적 네트워크 사이의 트래픽을 전달하는 브리지를 제공합니다. IP 주소는 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유 이름입니다.</p> <p>다음을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IP 주소를 지정할 수 있습니다. /etc/defaultrouter 파일은 지정된 IP 주소로 작성됩니다. 시스템이 재부트되면 지정된 IP 주소가 기본 경로가 됩니다. ■ 소프트웨어가 IP 주소를 감지하도록 할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램이 시스템이 재부트될 때 IP 주소를 감지합니다. ■ Solaris Web Start 설치 프로그램이 기본 경로를 감지할 수 있습니다. 그러나 시스템은 ICMP 라우터 검색 프로토콜을 사용하여 자체 광고를 하는 라우터를 소유한 서브넷에 있어야 합니다. ■ 라우터가 없거나 소프트웨어가 이번에 IP 주소를 감지하도록 하지 않으려면 없음을 선택할 수 있습니다. 소프트웨어가 재부트시 자동으로 IP 주소를 감지하려 합니다. <p style="text-align: right;">호스트 IP 주소:</p>	기본 경로 지정/기본 경로 검색/없음
표준 시간대	어떻게 기본 표준 시간대를 지정하시겠습니까?	지리적 위치 GMT로부터의 오프셋 표준 시간대 파일
로캘	어떤 지리적 위치에 대한 지원을 설치하시겠습니까?	
SPARC: 전원 관리 (전원 관리를 지원하는 SPARC 시스템에서만 사용 가능)	전원 관리를 사용하시겠습니까? 주 - 시스템이 Energy Star 버전 3 이상이면 이 정보를 묻는 프롬프트가 표시되지 않습니다.	예/아니요

표 6-1 설치 워크시트 (계속)

설치에 필요한 정보	설명/예	대답 입력:
프록시 서버 구성 (Solaris Web Start 프로그램에서만 사용 가능)	인터넷에 직접 연결되어 있습니까? 아니면 인터넷에 액세스하기 위해 프록시 서버를 사용해야 합니까? 프록시 서버를 사용하는 경우 다음 정보를 제공합니다. 호스트: 포트:	직접 연결/프록시 서버
자동 재부트 또는 CD/DVD 꺼내기	소프트웨어 설치 후 자동으로 재부트하시겠습니까? 소프트웨어 설치 후 자동으로 CD/DVD를 꺼내시겠습니까?	예/아니오 예/아니오
소프트웨어 그룹	어떤 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치하시겠습니까?	전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 전체 소프트웨어 그룹 개발자 소프트웨어 그룹 최종 사용자 소프트웨어 그룹 핵심 소프트웨어 그룹
사용자 정의 패키지 선택	설치하는 Solaris 소프트웨어 그룹의 소프트웨어 패키지를 추가 또는 삭제하시겠습니까? 주 - 추가 또는 삭제할 패키지를 선택하면 소프트웨어 종속성과 Solaris 소프트웨어의 패키지가 작성되는 방법에 대하여 알아야 합니다.	
SPARC: 64비트	64비트 응용 프로그램에 대한 지원을 설치하시겠습니까?	예/아니오
디스크 선택	어떤 디스크에 Solaris 소프트웨어를 설치하시겠습니까? 예: c0t0d0	

표 6-1 설치 워크시트 (계속)

설치에 필요한 정보	설명/예	대답 입력:
x86:fdisk 분할	<p>Solaris fdisk 분할 영역을 작성, 삭제 또는 수정하시겠습니까?</p> <p>파일 시스템 레이아웃을 위해 선택된 각 디스크에는 Solaris fdisk 분할 영역이 필요합니다. 하나의 시스템에 하나의 x86 부트 분할 영역만 허용됩니다.</p> <p>시스템에 현재 Service partition이 있는 경우, Solaris Web Start 설치 프로그램은 기본적으로 Service partition을 보호합니다. Service partition의 보호를 원하지 않을 경우, fdisk 분할 영역을 사용자 정의해야 합니다. Service partition 보호에 대한 자세한 내용은 "x86: 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃 변경" 30 페이지을(를) 참조하십시오.</p> <p>fdisk 분할 영역 사용자 정의를 위한 디스크를 선택하시겠습니까?</p> <p>fdisk 분할 영역을 사용자 정의하시겠습니까?</p>	<p>예/아니오</p> <p>예/아니오</p>
데이터 보존	<p>Solaris 소프트웨어를 설치 중인 디스크에 있는 데이터를 보존하시겠습니까?</p>	<p>예/아니오</p>
자동 레이아웃 파일 시스템	<p>설치 프로그램이 디스크의 파일 시스템을 자동으로 레이아웃하도록 하시겠습니까?</p> <p>대답이 예인 경우 어떤 파일 시스템이 자동 레이아웃에 사용되어야 합니까?</p> <p>예: /, /opt, /var</p> <p>대답이 아니요인 경우 파일 시스템 구성 정보를 제공해야 합니다.</p>	<p>예/아니오</p>
<p>원격 파일 시스템 마운트</p> <p>(Solaris suninstall 프로그램에서만 사용 가능)</p>	<p>이 시스템이 다른 파일 시스템의 소프트웨어를 액세스해야 합니까?</p> <p>대답이 예인 경우 원격 파일 시스템에 대한 다음 정보를 제공합니다.</p> <p>서버:</p> <p>IP 주소</p> <p>원격 파일 시스템:</p> <p>로컬 마운트 지점:</p>	<p>예/아니오</p>

업그레이드를 위한 검사 목록

다음 검사 목록을 사용하여 Solaris 운영 환경 업그레이드를 준비합니다.

- `tip(1)` 라인을 통해 Solaris 소프트웨어를 업그레이드하려면 창 디스플레이가 최소한 너비가 80열, 길이가 24행이 되도록 합니다.
`tip` 창의 현재 크기를 결정하려면 `stty` 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 `stty(1)` 설명서 페이지를 참조하십시오.
- 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
- Solaris 9 Installation CD의 Solaris Web Start 프로그램을 사용 중인 경우 디스크에 512MB 슬라이스가 있는지 확인합니다. x86 시스템에 대한 추가 요구 사항을 포함하는 자세한 내용은 표 2-4를 참조하십시오. DVD 또는 설치 이미지에서 설치하는 경우 이러한 요구 사항을 무시할 수 있습니다.
- Solaris Live Upgrade를 사용 중인 경우 새 부트 환경 작성 및 업그레이드를 위한 리소스 요구 사항을 결정합니다. 자세한 내용은 제 31 장을 참조하십시오.
- Solaris Live Upgrade를 Solaris 볼륨 관리자와 함께 사용 중인 경우 루트 미러링을 해제합니다. 자세한 내용은 “파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침” 320 페이지를 (를) 참조하십시오.
- 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. 자세한 내용은 제 5 장을 참조하십시오.
- SPARC: DVD 매체를 사용 중에 `ok` 프롬프트에서 부트하라는 메시지가 나타나면 항상 다음 명령을 입력합니다. **`boot cdrom`**
- 사용하는 소프트웨어가 새 Solaris 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 *Solaris 9 릴리스 노트*와 공급업체 릴리스 노트를 검토합니다.
- 하드웨어가 지원되는지 확인하려면 *Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide*를 검토합니다.
- 시스템과 장치가 Solaris 릴리스의 지원을 받는지 확인하려면 시스템과 함께 제공되는 설명서를 검토합니다.
- 추가 업그레이드 지침에 대해서는 공급업체 및 타사 소프트웨어 설명서를 검토합니다.
- 필요한 모든 패치가 있는지 확인합니다. 최신 패치 목록은 <http://sunsolve.sun.com> 사이트에서 제공됩니다.
- 시스템에 Prestoserve 소프트웨어가 있는지 확인합니다. `init 0` 명령으로 시스템을 종료하여 업그레이드 프로세스를 시작하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 종료 지침에 대한 내용은 Prestoserve 설명서를 참조하십시오.
- x86: Linux 운영 체제를 사용 중인 경우 Solaris `fdisk` 분할 영역 및 Linux `swap` 분할 영역이 동일한 식별자 `0x82`를 사용합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
 - 메모리가 충분할 경우 Linux `swap` 분할 영역을 사용하지 않기로 선택합니다.
 - Linux `swap` 분할 영역을 다른 드라이브에 둡니다.

- 기억 장치 매체에 유지하려는 Linux 데이터는 백업하고 Solaris 운영 환경을 설치한 다음 Linux를 재설치합니다.



주의 - Solaris 운영 환경을 설치한 후에 Linux를 설치하기로 결정한 경우 Linux 설치 프로그램이 Linux swap 분할 영역(실제로는 Solaris fdisk 분할 영역)을 swap 파일로 포맷하고자 하는지 물으면 아니요로 답합니다.

업그레이드를 위한 워크시트

Solaris 운영 환경을 업그레이드하는 데 필요한 정보를 수집하기 위해 다음 워크시트를 사용합니다. 워크시트에서 요구되는 모든 정보를 모을 필요는 없습니다. 사용자의 시스템에 적용되는 정보만 모으면 됩니다. 네트워크를 통해 업그레이드를 수행 중인 경우 설치 프로그램이 현재 시스템 구성을 기준으로 사용자를 대신하여 이 정보를 제공합니다.

호스트 이름이나 IP 주소와 같은 기본 시스템 식별을 변경할 수 없습니다. 설치 프로그램이 기본 시스템 식별을 요구하는 메시지를 표시할 수 있지만 원래 값을 입력해야 합니다. 업그레이드하기 위해 Solaris Web Start 프로그램을 사용하는 경우 값을 변경하려고 하면 업그레이드는 실패합니다.

주 - 네트워크에 연결되지 않은 독립형 시스템을 업그레이드 중인 경우 회색으로 표시된 행은 무시합니다.

표 6-2 업그레이드 워크시트

설치에 필요한 정보	설명/예	대답 입력:
네트워크	시스템이 네트워크에 연결되어 있습니까?	예/아니오
DHCP	시스템이 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니까?	예/아니오
호스트 이름	시스템에 대하여 선택한 호스트 이름	
IP 주소	DHCP를 사용하고 있지 않으면 시스템에 IP 주소를 제공합니다. 예: 129.200.9.1	

표 6-2 업그레이드 워크시트 (계속)

설치에 필요한 정보	설명/예	대답 입력:
서브넷	DHCP를 사용하고 있지 않으면 시스템이 서브넷의 일부입니까? 대답이 예인 경우 서브넷의 넷마스크가 무엇입니까? 예: 255.255.0.0	예/아니오
IPv6	시스템에서 IPv6를 활성화하시겠습니까?	예/아니오
커버로스	시스템에 커버로스 보안을 구성하시겠습니까? 대답이 예인 경우 다음 정보를 수집합니다. 기본 영역: 관리 서버: 첫 번째 KDC: (선택 사항) 추가 KDC:	예/아니오
이름 서비스	이 시스템이 어떤 이름 서비스를 사용해야 합니까?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/없음
도메인 이름	시스템이 이름 서비스를 사용하면 시스템이 상주하는 도메인의 이름을 제공합니다.	
NIS+ 및 NIS	이름 서버를 지정하시겠습니까? 아니면 설치 프로그램이 찾도록 하시겠습니까? 이름 서버를 지정하려면 다음 정보를 제공합니다. 서버의 호스트 이름: 서버의 IP 주소:	이름 서버 지정/이름 서버 찾기
DNS	DNS 서버의 IP 주소를 제공합니다. 최소한 하나의 IP 주소를 입력해야 하며 최대 3개까지 입력할 수 있습니다. 서버의 IP 주소: DNS 질의가 이루어질 때 검색할 도메인의 목록을 입력할 수 있습니다. 검색 도메인:	

표 6-2 업그레이드 워크시트 (계속)

설치에 필요한 정보	설명/예	대답 입력:
LDAP	<p>LDAP 프로필에 대한 다음 정보를 제공합니다.</p> <p style="text-align: right;">프로필 이름:</p> <p style="text-align: right;">프로필 서버:</p> <p style="text-align: right;">IP 주소:</p> <p>LDAP 프로필에 프록시 인증서 수준을 지정한 경우 다음 정보를 수집합니다.</p> <p style="text-align: right;">프록시 바인드 고유 이름:</p> <p style="text-align: right;">프록시 바인드 암호:</p>	
기본 경로	<p>기본 경로 IP 주소를 지정하시겠습니까? 아니면 Solaris Web Start 설치 프로그램 또는 Solaris suninstall 프로그램이 찾도록 하시겠습니까?</p> <p>기본 경로는 2개의 물리적 네트워크 사이의 트래픽을 전달하는 브리지를 제공합니다. IP 주소는 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유 이름입니다.</p> <p>다음을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IP 주소를 지정할 수 있습니다. /etc/defaultrouter 파일은 지정된 IP 주소로 작성됩니다. 시스템이 재부트되면 지정된 IP 주소가 기본 경로가 됩니다. ■ 소프트웨어가 IP 주소를 감지하도록 할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램이 시스템이 재부트될 때 IP 주소를 감지합니다. ■ Solaris Web Start 설치 프로그램이 기본 경로를 감지할 수 있습니다. 그러나 시스템은 ICMP 라우터 검색 프로토콜을 사용하여 자체 광고를 하는 라우터를 소유한 서브넷에 있어야 합니다. ■ 라우터가 없거나 소프트웨어가 이번에 IP 주소를 감지하도록 하지 않으려면 없음을 선택할 수 있습니다. 소프트웨어가 재부트 시 자동으로 IP 주소를 감지하려 합니다. <p style="text-align: right;">호스트 IP 주소:</p>	기본 경로 지정/기본 경로 검색/없음
표준 시간대	어떻게 기본 표준 시간대를 지정하시겠습니까?	<p>지리적 위치</p> <p>GMT로부터의 오프셋</p> <p>표준 시간대 파일</p>
로컬	어떤 지리적 위치에 대한 지원을 설치하시겠습니까?	

표 6-2 업그레이드 워크시트 (계속)

설치에 필요한 정보	설명/예	대답 입력:
SPARC:전원 관리 (전원 관리를 지원하는 SPARC 시스템에서만 사용 가능)	전원 관리를 사용하시겠습니까? 주 - 시스템이 Energy Star 버전 3 이상이면 이 정보를 묻는 프롬프트가 표시되지 않습니다.	예/아니오
프록시 서버 구성 (Solaris Web Start 프로그램에서만 사용 가능)	인터넷에 직접 연결되어 있습니까? 아니면 인터넷에 액세스하기 위해 프록시 서버를 사용해야 합니까? 프록시 서버를 사용하는 경우 다음 정보를 제공합니다. 호스트: 포트:	직접 연결/프록시 서버
자동 재부트 또는 CD/DVD 꺼내기	소프트웨어 설치 후 자동으로 재부트하시겠습니까? 소프트웨어 설치 후 자동으로 CD/DVD를 꺼내시겠습니까?	예/아니오 예/아니오
디스크 공간 재할당	설치 프로그램이 디스크의 파일 시스템을 자동으로 다시 레이아웃하도록 하시겠습니까? 대답이 예인 경우 어떤 파일 시스템이 자동 레이아웃에 사용되어야 합니까? 예: /, /opt, /var 대답이 아니요인 경우 파일 시스템 구성 정보를 제공해야 합니다.	예/아니오
SPARC: 64비트	64비트 응용 프로그램에 대한 지원을 설치하시겠습니까?	예/아니오

시스템 구성 정보 사전 구성(작업)

이 장에서는 시스템 정보의 사전 구성 방법에 대하여 설명합니다. 사전 구성은 Solaris 운영 환경을 설치할 때 이 정보를 입력하라는 요청을 방지할 수 있도록 도와줍니다. 이 장에서는 전원 관리 정보 사전 구성 방법에 대해서도 설명합니다. 이 장에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

- “시스템 구성 정보 사전 구성의 이점” 55 페이지
- “시스템 구성 정보 사전 구성 방법” 56 페이지
- “sysidcfg 파일로 사전 구성” 57 페이지
- “이름 서비스로 사전 구성” 63 페이지
- “SPARC: 전원 관리 정보 사전 구성” 66 페이지

시스템 구성 정보 사전 구성의 이점

설치 방법은 주변 장치, 호스트 이름, 인터넷 프로토콜(IP) 주소 및 이름 서비스와 같은 시스템 관련 구성 정보를 필요로 합니다. 설치 도구는 구성 정보 입력을 요청하기 전에 `sysidcfg` 파일과 이름 서비스 데이터베이스를 확인합니다.

Solaris Web Start 프로그램, Solaris `suninstall` 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램이 사전 구성된 시스템 정보를 검색하면 설치 프로그램은 정보를 입력하라는 프롬프트를 표시하지 않습니다. 예를 들어, 시스템이 여러 대 있는 경우 이 시스템들 중 하나에 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 때마다 표준 시간대를 입력하라는 프롬프트가 표시되지 않게 하려는 경우가 있습니다. `sysidcfg` 파일이나 이름 서비스 데이터베이스에서 표준 시간대를 지정할 수 있습니다. Solaris 9 소프트웨어를 설치할 때 설치 프로그램은 표준 시간대 입력 요청을 하지 않습니다.

시스템 구성 정보 사전 구성 방법

다음 중 한 가지 방법을 선택해 시스템 구성 정보를 사전 구성할 수 있습니다. 시스템 구성 정보를 다음 중 하나에 추가할 수 있습니다.

- 원격 시스템이나 디스켓의 `sysidcfg` 파일
- 사용자의 사이트에서 사용 가능한 이름 서비스 데이터베이스

시스템 구성 정보를 사전 구성하기 위해 어떤 방법을 사용할 것인지 결정하려면 다음 표를 사용합니다.

표 7-1 시스템 구성 정보 사전 구성 방법

사전 구성할 수 있는 시스템 정보	<code>sysidcfg</code> 파일로 사전 구성할 수 있습니까?	이름 서비스로 사전 구성할 수 있습니까?
이름 서비스	예	예
도메인 이름	예	아니요
이름 서버	예	아니요
네트워크 인터페이스	예	아니요
호스트 이름	예 ¹	예
인터넷 프로토콜(IP) 주소	예 ¹	예
넷마스크	예	아니요
DHCP	예	아니요
IPv6	예	아니요
기본 경로 지정	예	아니요
루트 암호	예	아니요
보안 정책	예	아니요
설치 프로그램과 데스크탑을 표시할 언어(로캘)	예	예(NIS 또는 NIS+의 경우) 아니요(DNS 또는 LDAP의 경우)
단말기 유형	예	아니요
표준 시간대	예	예
날짜와 시간	예	예
웹 프록시 ²	아니요	아니요
x86: 모니터 유형	예	아니요

표 7-1 시스템 구성 정보 사전 구성 방법 (계속)

사전 구성할 수 있는 시스템 정보	sysidcfg 파일로 사전 구성할 수 있습니까?	이름 서비스로 사전 구성할 수 있습니까?
x86: 키보드 언어, 키보드 레이아웃	예	아니요
x86: 그래픽 카드, 색상 깊이, 디스플레이 해상도, 화면 크기	예	아니요
x86: 포인팅 장치, 버튼 수, IRQ 수준	예	아니요
SPARC: 전원 관리(자동 종료) ³	아니요	아니요

1. 이 정보는 시스템별로 다르기 때문에 시스템마다 서로 다른 sysidcfg 파일을 만드는 대신 이름 서비스를 편집합니다.
2. sysidcfg 파일 또는 이름 서비스를 사용하지 않고 Solaris Web Start를 설치하는 동안에 이 정보를 구성할 수 있습니다.
3. sysidcfg 파일이나 이름 서비스를 통해 이 시스템 구성 정보를 사전 구성할 수 없습니다. "SPARC: 전원 관리 정보 사전 구성" 66 페이지에 세부 내용이 포함되어 있습니다.

sysidcfg 파일로 사전 구성

sysidcfg 파일에서 일련의 키워드를 지정하여 시스템을 사전 구성할 수 있습니다. 해당 키워드는 표 7-2에서 설명합니다.

서로 다른 구성 정보를 필요로 하는 시스템마다 고유한 sysidcfg 파일을 만들어야 합니다. 모든 시스템에 동일한 표준 시간대를 할당하려면 동일한 sysidcfg 파일을 사용하여 일련의 시스템에서 표준 시간대를 사전 구성할 수 있습니다. 하지만 해당 시스템의 루트(수퍼유저) 암호를 서로 다르게 사전 구성하려면 시스템마다 고유한 sysidcfg 파일을 작성해야 합니다.

다음 중 하나에 sysidcfg 파일을 배치할 수 있습니다.

- NFS 파일 시스템 - 공유된 NFS 파일 시스템에 sysidcfg 파일을 두면 해당 시스템을 네트워크를 통해 설치하도록 설정하는 경우, add_install_client(1M) 명령의 -p 옵션을 사용해야 합니다. -p 옵션은 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 때 시스템이 sysidcfg 파일을 찾을 수 있는 위치를 지정합니다.
- UFS 또는 PCFS 디스켓 - sysidcfg 파일을 디스켓의 루트(/) 디렉토리에 넣습니다.

주 - 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하고 있고 디스켓의 sysidcfg 파일을 사용하려는 경우 sysidcfg 파일을 프로필 디스켓에 배치해야 합니다. 프로필 디스켓을 만들려면 "독립형 시스템에 대한 프로필 디스켓 작성" 208 페이지를(를) 참조하십시오.

하나의 디렉토리 또는 한 장의 디스켓에는 `sysidcfg` 파일을 단 하나만 배치할 수 있습니다. 두 개 이상의 `sysidcfg` 파일을 작성하려면 각 파일을 서로 다른 디렉토리나 디스켓에 배치해야 합니다.

sysidcfg 파일용 구문 규칙

`sysidcfg` 파일에서 다음 두 가지 유형의 키워드를 사용할 수 있습니다. 독립 키워드 및 종속적 키워드. 종속적 키워드는 독립 키워드 안에서만 고유성을 보장받을 수 있습니다. 종속적 키워드는 관련 독립 키워드에 의해 확인되는 경우에만 존재합니다.

이 예에서 `name_service`는 독립 키워드이며 `domain_name` 및 `name_server`는 종속적 키워드입니다.

```
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
name_server=connor(129.152.112.3)}
```

구문 규칙	예
독립 키워드는 어떤 순서로든 나열할 수 있습니다.	<code>pointer=MS-S</code> <code>display=ati {size=15-inch}</code>
키워드는 대소문자를 구분하지 않습니다.	<code>TIMEZONE=US/Central</code> <code>terminal=PC Console</code>
종속적 키워드는 모두 중괄호({})에 넣어 관련 독립 키워드에 묶습니다.	<code>name_service=NIS</code> <code>{domain_name=marquee.central.sun.com</code> <code>name_server=connor(129.152.112.3)}</code>
작은 따옴표(')나 큰 따옴표(")에 선택적으로 값을 넣을 수도 있습니다.	<code>network_interface='none'</code>
하나의 키워드 인스턴스만 유효합니다. 하지만 키워드를 두 개 이상 지정하는 경우 첫 번째 키워드만 사용됩니다.	<code>network_interface=none</code> <code>network_interface=le0</code>

sysidcfg 파일 키워드

다음 표는 `sysidcfg` 파일에서 사용할 수 있는 키워드에 대해 설명합니다.

표 7-2 sysidcfg에서 사용할 수 있는 키워드

구성 정보	키워드	값 또는 예
이름 서비스, 도메인 이름, 이름 서버	name_service=NIS, NIS+, DNS, LDAP, NONE	
	NIS 및 NIS+용 옵션: {domain_name=domain_name name_server=hostname(ip_address)}	name_service=NIS {domain_name=west.arp.com name_server=timber(129.221.2.1)}
	DNS용 옵션: {domain_name=domain_name name_server=ip_address,ip_address, ip_address (최대 세 개) search=domain_name, domain_name,domain_name, domain_name,domain_name,domain_name (최대 여섯 개, 전체 길이는 250자 이하)}	name_service=DNS {domain_name=west.arp.com name_server=10.0.1.10,10.0.1.20 search=arp.com,east.arp.com}
LDAP용 옵션: {domain_name=domain_name profile=profile_name profile_server=ip_address proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password}	name_service=LDAP {domain_name=west.arp.com profile=default profile_server=129.221.2.1 proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile, dc=west,dc=arp,dc=com" proxy_password=password}	
네트워크 인터페이스, 호스트 이름, 인터넷 프로토콜(IP) 주소, 넷마스크, DHCP, IPv6	network_interface=NONE, PRIMARY, or value	<p>주 - name_service의 값은 하나만 선택합니다. 필요에 따라 domain_name 및 name_server 키워드 한 개나 두 개 모두 포함시키거나 전혀 포함시키지 마십시오. 어떤 키워드도 사용하지 않으면 중괄호({})를 생략합니다.</p> <p>주 - proxy_dn 및 proxy_password 키워드는 선택 사항입니다. proxy_dn 값은 큰따옴표로 묶어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NONE은 네트워크 연결을 해제합니다. ■ PRIMARY는 시스템에서 발견되는 첫 번째 위쪽, 비 루프백 인터페이스입니다. 순서는 "ifconfig"에서와 동일합니다. 어떤 인터페이스도 위에 없으면 비 루프백 인터페이스가 사용됩니다. 비 루프백 인터페이스가 발견되지 않으면 시스템이 NON-NETWORKED로 설정됩니다. ■ value는 le0 또는 hme0과 같은 인터페이스를 지정합니다.
	DHCP를 사용하려면 다음을 지정합니다. {dhcp protocol_ipv6=yes_or_no}	network_interface=primary {dhcp protocol_ipv6=yes}

표 7-2 sysidcfg에서 사용할 수 있는 키워드 (계속)

구성 정보	키워드	값 또는 예
	<p>DHCP를 사용하지 않으려면 다음을 지정합니다. {hostname=<i>host_name</i> default_route=<i>ip_address</i> or NONE ip_address=<i>ip_address</i> netmask=<i>netmask</i> protocol_ipv6=<i>yes_or_no</i>}</p> <p>주 - DHCP를 사용하지 않으면 protocol_ipv6 및 default_route를 지정할 필요가 없습니다. 그러나 다음 사항에 주의해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ JumpStart를 설치하려면 protocol_ipv6를 지금 지정해야 하며, 그렇지 않을 경우 나중에 입력하라는 프롬프트가 대화식으로 표시됩니다. ■ default_route가 지정되지 않고 ICMP 라우터 검색 프로토콜을 사용하여 검색할 수 없는 경우, 라우트를 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 	<pre>network_interface=le0 {hostname=feron default_route=129.146.88.1 ip_address=129.146.88.210 netmask=255.255.0.0 protocol_ipv6=no}</pre> <p>주 - network_interface의 값은 하나만 선택합니다. 필요에 따라 hostname, ip_address 및 netmask 키워드를 적절히 조합하여 사용하거나 전혀 사용하지 마십시오. 어떤 키워드도 사용하지 않는 경우 중괄호({})는 생략합니다.</p>
루트 암호	root_password= <i>root_password</i>	/etc/shadow로부터 암호화되었습니다.
보안 정책	<p>security_policy=kerberos, NONE</p> <p>커버로스용 옵션: {default_realm=FQDN admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}</p> <p>FQDN은 전체 도메인 이름입니다.</p>	<pre>security_policy=kerberos {default_realm=Yoursite.COM admin_server=krbadmin.Yoursite.COM kdc=kdcl.Yoursite.COM, kdc2.Yoursite.COM}</pre> <p>주 - 최대 세 개까지 KDC(키 배포 센터)를 나열할 수 있으며 최소 하나는 필수입니다.</p>
설치 프로그램과 데스크탑을 표시할 언어	system_locale= <i>locale</i>	/usr/lib/locale 디렉토리 또는 제 40 장은 올바른 로캘 값을 제공합니다.
단말기 유형	terminal= <i>terminal_type</i>	/usr/share/lib/terminfo 디렉토리의 하위 디렉토리는 올바른 단말기 값을 제공합니다.
표준 시간대	timezone= <i>timezone</i>	<p>/usr/share/lib/zoneinfo 디렉토리의 디렉토리와 파일은 올바른 표준 시간대 값을 제공합니다. 표준 시간대 값은</p> <p>/usr/share/lib/zoneinfo 디렉토리에 상대적인 경로의 이름입니다. 예를 들어, 미국의 산악 지대 표준 시간용 표준 시간대 값은 US/Mountain입니다. 일본의 표준 시간대 값은 Japan입니다. 또한 임의의 올바른 Olson 표준 시간대를 지정할 수도 있습니다.</p>

표 7-2 sysidcfg에서 사용할 수 있는 키워드 (계속)

구성 정보	키워드	값 또는 예
날짜와 시간	timeserver=localhost, hostname, ip_addr	localhost를 시간 서버로 지정하면 해당 시스템의 시간이 올바른 것으로 가정합니다. 이름 서비스를 실행하지 않고 시스템의 hostname이나 ip_addr를 지정하면 시간을 설정하는 데 해당 시스템의 시간을 사용합니다.
x86: 모니터 유형	monitor=monitor_type	설치하려는 시스템에서 kdmconfig -d filename을 실행합니다. 출력을 sysidcfg 파일에 추가합니다.
x86: 키보드 언어, 키보드 레이아웃	keyboard=keyboard_language {layout=value}	설치하려는 시스템에서 kdmconfig -d filename을 실행합니다. 출력을 sysidcfg 파일에 추가합니다.
x86: 그래픽 카드, 화면 크기, 색상 깊이, 디스플레이 해상도	display=graphics_card {size=screen_size depth=color_depth resolution=screen_resolution}	설치하려는 시스템에서 kdmconfig -d filename을 실행합니다. 출력을 sysidcfg 파일에 추가합니다.
x86: 포인팅 장치, 버튼 수, IRQ 수준	pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}	설치하려는 시스템에서 kdmconfig -d filename을 실행합니다. 출력을 sysidcfg 파일에 추가합니다.

▼ sysidcfg 구성 파일 작성

1. 텍스트 편집기를 사용하여 **sysidcfg**라는 이름의 파일을 작성합니다.
2. 원하는 **sysidcfg** 키워드를 입력합니다.
3. **sysidcfg** 파일을 저장합니다.

주 - 두 개 이상의 **sysidcfg** 파일을 작성하는 경우 각각의 파일을 별도의 디렉토리나 서로 다른 디스켓에 저장합니다.

4. 클라이언트가 다음을 통해 **sysidcfg** 파일을 사용할 수 있게 합니다.
 - 공유된 NFS 파일 시스템. 시스템을 네트워크를 통해 설정하려면 `add_install_client(1M)`를 `-p` 옵션과 함께 사용합니다.
 - UFS 디스켓 또는 PCFS 디스켓의 루트(/) 디렉토리.

SPARC: 예 sysidcfg 파일

다음은 SPARC 기반 시스템의 그룹에 대한 `sysidcfg` 파일의 예입니다. 이 시스템들의 호스트 이름, IP 주소 및 넷마스크는 이름 서비스 편집에 의해 사전 구성되었습니다. 시스템 구성 정보는 모두 이 파일에 사전 구성되어 있기 때문에 사용자 정의 JumpStart 프로필을 사용해 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행할 수 있습니다.

```
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
                  name_server=connor(129.152.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=le0 {hostname=feron
                       default_route=129.146.88.1
                       ip_address=129.146.88.210
                       netmask=255.255.0.0
                       protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=Yoursite.COM
                           admin_server=krbadmin.Yoursite.COM
                           kdc=kdc1.Yoursite.COM,
                           kdc2.Yoursite.COM}
```

x86: 예 sysidcfg 파일

다음은 모두 동일한 유형의 키보드, 그래픽 카드 및 포인팅 장치를 사용하는 x86 기반 시스템의 그룹에 대한 `sysidcfg` 파일의 예입니다. 장치 정보(`keyboard`, `display` 및 `pointer`)는 `kdmconfig(1M)` 명령을 `-d` 옵션과 함께 사용하여 얻었습니다. 다음 예제 `sysidcfg` 파일이 사용되는 경우 설치를 계속하려면 먼저 언어(`system_locale`)를 선택하라는 프롬프트가 표시되어야 합니다.

```
keyboard=ATKBD {layout=US-English}
display=ati {size=15-inch}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=connor
terminal=ibm-pc
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
                  name_server=connor(129.152.112.3)}
root_password=URFUni9
```

이름 서비스로 사전 구성

다음 표는 시스템 정보를 사전 구성하기 위해 편집 및 입력해야 하는 이름 서비스 데이터베이스에 대한 상세한 설명을 제공합니다.

사전 구성할 시스템 정보	이름 서비스 데이터베이스
호스트 이름 및 인터넷 프로토콜 (IP) 주소	hosts
날짜와 시간	hosts. 설치할 시스템을 위한 날짜와 시간을 제공할 시스템의 호스트 이름 옆에 timehost 별명을 지정합니다.
표준 시간대	timezone
넷마스크	netmasks

DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 시스템용 로케를 사전 구성할 수 없습니다. NIS 또는 NIS+ 이름 서비스를 사용한다면 이름 서비스용 절차에 따라 시스템용 로케를 사전 구성합니다.

- “NIS를 사용하여 로케 사전 구성” 63 페이지
- “NIS+를 사용하여 로케 사전 구성” 65 페이지

▼ NIS를 사용하여 로케 사전 구성

1. 이름 서버에서 슈퍼유저가 되도록 합니다.
2. /var/yp/Makefile을 변경해 로케 맵을 추가합니다.
 - a. 이 셸 프로시저를 마지막 *variable.time* 셸 프로시저 뒤에 삽입합니다.

```
locale.time: $(DIR)/locale
    -@if [ -f $(DIR)/locale ]; then \
        sed -e "/^#/d" -e s/#.*$$// $(DIR)/locale \
        | awk '{for (i = 2; i<=NF; i++) print $$i, $$0}' \
        | $(MAKEDBM) - $(YPDBDIR)/$(DOM)/locale.byname; \
        touch locale.time; \
        echo "updated locale"; \
        if [ ! $(NOPUSH) ]; then \
            $(YPPUSH) locale.byname; \
            echo "pushed locale"; \
        else \
            : ; \
        fi \
    else \
        echo "couldn't find $(DIR)/locale"; \
```

fi

- b. 문자열 `all`을 찾아 변수 목록 뒤에 `locale` 단어를 삽입합니다.

```
all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \  
    netgroup bootparams aliases publickey netid netmasks c2secure \  
    timezone auto.master auto.home locale
```

- c. 파일 끝 부분의 마지막 항목 다음에 문자열 `locale: locale.time`을 새 행으로 삽입합니다.

```
passwd: passwd.time  
group: group.time  
hosts: hosts.time  
ethers: ethers.time  
networks: networks.time  
rpc: rpc.time  
services: services.time  
protocols: protocols.time  
netgroup: netgroup.time  
bootparams: bootparams.time  
aliases: aliases.time  
publickey: publickey.time  
netid: netid.time  
passwd.adjunct: passwd.adjunct.time  
group.adjunct: group.adjunct.time  
netmasks: netmasks.time  
timezone: timezone.time  
auto.master: auto.master.time  
auto.home: auto.home.time  
locale: locale.time
```

- d. 파일을 저장합니다.

3. `/etc/locale` 파일을 작성한 뒤 각 도메인 또는 특정 시스템별로 한 개의 항목을 만듭니다.

locale domain_name

또는

locale system_name

주 - 제 40 장에는 올바른 로케일 목록이 포함되어 있습니다.

예를 들어, 다음 항목은 프랑스어가 `worknet.com` 도메인에서 사용되는 기본 언어임을 지정합니다.

```
fr worknet.com
```

그리고 다음 항목은 벨기에 프랑스어가 `charlie`라는 이름의 시스템에서 사용되는 기본 로케일을 지정합니다.

```
fr_BE charlie
```

주 - 로케일은 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD에서 사용할 수 있습니다.

4. 맵을 만듭니다.

```
# cd /var/yp; make
```

도메인에 의해 지정되거나 locale 맵에서 개별적으로 지정된 시스템은 이제 기본 로케일을 사용하도록 설정됩니다. 사용자가 지정한 기본 로케일은 설치 과정과 시스템을 재부트한 뒤 데스크탑에서 사용됩니다.

▼ NIS+를 사용하여 로케일 사전 구성

다음 절차에서는 NIS+ 도메인이 설정된 것으로 가정합니다. NIS+ 도메인 설정은 *System Administration Guide: Naming and Directory Services(DNS, NIS, and LDAP)*에 문서화되어 있습니다.

1. 이름 서버에 슈퍼유저나 NIS+ 관리 그룹의 사용자로 로그인합니다.
2. locale 테이블을 작성합니다.

```
# nistbladm -D access=og=rmcd,nw=r -c locale_tbl name=SI,nogw=locale=,nogw= comment=,nogw= locale.org_dir.`nisdefaults -d`
```

3. locale에 필요한 항목을 추가합니다.

```
# nistbladm -a name=name locale=locale comment=comment locale.org_dir.`nisdefaults -d`
```

<i>name</i>	기본 로케일을 사전 구성할 도메인 이름이나 구체적인 시스템 이름.
<i>locale</i>	시스템에 설치하고 시스템을 재부트한 뒤 데스크탑에서 사용할 로케일. 제 40 장에는 올바른 로케일 목록이 포함되어 있습니다.
<i>comment</i>	주석 필드. 두 단어 이상의 주석을 시작하고 끝내려면 큰 따옴표를 사용합니다.

주 - 로케일은 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD에서 사용할 수 있습니다.

도메인에 의해 지정되거나 locale 테이블에서 개별적으로 지정된 시스템은 이제 기본 로케일을 사용하도록 설정됩니다. 사용자가 지정한 기본 로케일은 설치 과정과 시스템을 재부트한 뒤 데스크탑에서 사용됩니다.

SPARC: 전원 관리 정보 사전 구성

Solaris 환경에서 제공하는 **전원 관리** 소프트웨어를 사용해 시스템의 상태를 자동으로 저장하고 30분 이상 유휴 상태가 지속되면 자동으로 종료되도록 할 수 있습니다. EPA의 Energy Star 지침 버전 2를 준수하는 시스템(예: sun4u 시스템)에 Solaris 9 소프트웨어를 설치하면 전원 관리 소프트웨어가 기본 설치됩니다. Solaris Web Start를 설치하는 동안 설치 프로그램이 전원 관리 소프트웨어를 활성화 또는 비활성화하라는 프롬프트를 표시합니다. suninstall 설치 프로그램이 설치가 완료되고 시스템이 재부트된 후 전원 관리 소프트웨어를 활성화 또는 비활성화하라는 프롬프트를 표시합니다.

주 - 시스템이 Energy Star 버전 3 이상이면 이 정보를 묻는 프롬프트가 표시되지 않습니다.

대화식 설치를 수행 중이라면 전원 관리 정보를 사전 구성하여 프롬프트가 나타나는 것을 방지할 수 없습니다. 하지만 사용자 정의 JumpStart 설치를 사용하면 시스템에서 finish 스크립트를 사용해 /autoshtutdown 또는 /noautoshtutdown 파일을 작성하여 전원 관리 정보를 사전 구성할 수 있습니다. 시스템을 재부트하면 /autoshtutdown 파일이 전원 관리를 활성화시키고 /noautoshtutdown 파일은 전원 관리를 비활성화시킵니다.

예를 들어, finish 스크립트의 다음 행은 전원 관리 소프트웨어를 활성화시켜 시스템 재부트 뒤에 프롬프트가 표시되지 않도록 합니다.

```
touch /a/autoshtutdown
```

finish 스크립트에 대해서는 “finish 스크립트 작성” 229 페이지에서 설명합니다.

Solaris 운영 환경 업그레이드(계획 수립)

이 장에서는 Solaris 운영 환경으로 업그레이드하기 전에 수행해야 할 작업에 관한 구체적인 정보와 지침을 제공합니다.

- “업그레이드” 67 페이지
- “Solaris Live Upgrade 사용” 69 페이지
- “사용자 정의 JumpStart를 사용한 업그레이드” 69 페이지
- “디스크 공간 재할당으로 업그레이드” 70 페이지
- “업그레이드하기 전에 시스템 백업” 71 페이지

업그레이드

업그레이드하면 새 버전의 Solaris 운영 환경이 시스템의 디스크에 있는 기존 파일과 병합됩니다. 업그레이드하면 이전 버전의 Solaris 운영 환경에 적용된 수정 사항을 최대한 많이 저장할 수 있습니다.

Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 소프트웨어를 실행하는 모든 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. 시스템에서 실행 중인 Solaris 소프트웨어의 버전을 보려면 다음 명령을 입력합니다.

```
$ uname -a
```

다음 설치 방법을 사용하여 Solaris 운영 환경을 업그레이드할 수 있습니다.

주 - 디스크 없는 클라이언트를 업그레이드하려면 `smosservice patch`를 사용합니다. 자세한 지침은 *System Administration Guide: Basic Administration* 또는 `smosservice(1M)`를 참조하십시오.

이미 Solaris 9 운영 환경을 실행 중이며 개별 패치를 설치했다면 Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드할 경우 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- Solaris 9 갱신 릴리스의 일부로 제공된 모든 패치가 시스템에 다시 적용됩니다. 이 패치들은 설치 해제할 수 없습니다.
- 전에 시스템에 설치되었지만 Solaris 9 갱신 릴리스에 포함되어 있지 않은 모든 패치들은 제거됩니다.

Patch Analyzer를 사용해 Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드할 때 제거될 패치를 확인할 수 있습니다. Patch Analyzer 사용에 관한 자세한 지침은 “Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드” 451 페이지(를) 참조하십시오.

Solaris 업그레이드 방법

표 8-1 SPARC: Solaris 업그레이드 방법

플랫폼	현재 Solaris 운영 환경	Solaris 업그레이드 방법
SPARC 시스템	Solaris 2.6, Solaris 7, Solaris 8, Solaris 9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade

표 8-2 x86: Solaris 업그레이드 방법

현재 Solaris 운영 환경	Solaris 업그레이드 방법
Solaris 2.6	DVD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 CD 매체에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법
Solaris 7	DVD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade CD 매체에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade

표 8-2 x86: Solaris 업그레이드 방법 (계속)

현재 Solaris 운영 환경	Solaris 업그레이드 방법
Solaris 8, Solaris 9	DVD 또는 CD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치: <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 프로그램 ■ Solaris suninstall 프로그램 ■ 사용자 정의 JumpStart 방법 ■ Solaris Live Upgrade

주 – Solaris Live Upgrade를 사용하는 업그레이드에 대한 제한은 “Solaris Live Upgrade 시스템 요구 사항” 317 페이지(를) 참조하십시오.

시스템에 설치되어 있지 않은 소프트웨어 그룹으로는 시스템을 업그레이드할 수 없습니다. 예를 들어, 이전에 시스템에 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치한 경우, 업그레이드 옵션을 사용하여 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹으로 업그레이드할 수 없습니다. 하지만 업그레이드 중에 현재 설치되어 있는 소프트웨어 그룹의 일부가 아닌 소프트웨어를 추가할 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade 사용

Solaris Live Upgrade는 중복된 비활성 운영 환경에서의 업그레이드를 가능케 함으로써 운영 체제 업그레이드로 인한 중단 시간을 줄여줍니다.

Solaris Live Upgrade를 사용한 업그레이드 계획 작성과 사용 방법에 대한 지침은 제 29 장을 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart를 사용한 업그레이드

사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용해 업그레이드할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 프로파일에서 `install_type upgrade`를 지정하십시오.

업그레이드를 하기 전에 먼저 사용자 정의 JumpStart 프로파일에서 시스템의 디스크 구성과 현재 설치된 소프트웨어를 시험해야 합니다. 프로필을 시험하려면 업그레이드할 시스템에서 `pinstall -D` 명령을 사용합니다. 디스크 구성 파일을 사용하여 업그레이드 프로필을 시험할 수는 없습니다. 업그레이드 옵션 시험에 관한 자세한 정보는 “프로필 테스트” 221 페이지(를) 참조하십시오.

JumpStart를 사용하여 복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브로 업데이트할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브의 개요에 대해서는 제 17 장을 참조하십시오.

디스크 공간 재할당으로 업그레이드

Solaris suninstall 프로그램 및 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Web Start 설치 방법에서의 업그레이드 옵션은 디스크 공간을 재할당하는 기능을 제공합니다. 기존 파일 시스템에 업그레이드를 위한 충분한 공간이 없으면 디스크 공간을 재할당할 수 없습니다. 다음과 같은 이유로 파일 시스템이 더 많은 업그레이드 공간을 필요로 할 수 있습니다.

- 시스템에 현재 설치되어 있는 Solaris 소프트웨어 그룹에 새 릴리스의 새로운 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어 그룹에 포함되어 있는 새로운 소프트웨어는 모두 업그레이드 중에 설치되도록 자동 선택됩니다.
- 시스템의 기존 소프트웨어 크기가 새 릴리스에서 증가했습니다.

자동 레이아웃 기능이 디스크 공간을 재할당하여 파일 시스템의 새로운 크기 요구 사항을 충족시키려 시도합니다. 처음에 자동 레이아웃이 일련의 기본 제약 조건을 바탕으로 공간을 재할당하려 시도합니다. 자동 레이아웃이 공간을 재할당할 수 없다면 파일 시스템에 대한 제약 조건을 변경해야 합니다.

주 - 자동 레이아웃은 파일 시스템을 증가시킬 수 없습니다. 자동 레이아웃은 변경해야 할 파일 시스템에 필수 파일을 백업하고, 파일 시스템 변화에 맞추어 디스크를 재분할하며, 업그레이드가 진행되기 전에 파일 시스템을 복구함으로써 공간을 재할당합니다.

- Solaris Web Start 프로그램을 사용하고 있고 자동 레이아웃이 디스크 공간 재할당 방법을 결정할 수 없는 경우, Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 업그레이드해야 합니다.
- Solaris suninstall 프로그램을 사용하고 있고 자동 레이아웃이 디스크 공간 재할당 방법을 결정할 수 없는 경우, 옮기거나 변경될 수 있는 파일 시스템을 지정하고 자동 레이아웃을 다시 실행해야 합니다.
- 업그레이드를 위해 사용자 정의 JumpStart 방법을 사용하고 있고 업그레이드 프로필을 작성하는 경우, 디스크 공간이 문제가 될 수 있습니다. 기존 파일 시스템에 업그레이드를 위한 충분한 공간이 없다면 backup_media 및 layout_constraint 키워드를 사용해 디스크 공간을 재할당할 수 있습니다. 프로필에서 backup_media 및 layout_constraint 키워드를 사용하는 방법의 예는 예 23-5를 참조하십시오.

업그레이드하기 전에 시스템 백업

Solaris 운영 환경을 업그레이드하기 전에 기존 파일 시스템을 백업하십시오. 파일 시스템을 테이프와 같은 이동식 매체에 복사하면 데이터 손실 또는 손상을 방지할 수 있습니다. 시스템 백업에 관한 자세한 지침은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

네트워크에서 설치 준비(주제)

이 절에서는 DVD나 CD 매체 대신 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있도록 시스템을 설정하는 방법에 대하여 설명합니다.

제 10 장	설치 서버에서의 Solaris 소프트웨어 설치에 관한 개요와 계획 작성 관련 정보를 제공합니다.
제 11 장	Solaris 소프트웨어를 DVD 매체에서 설치 서버로 복사하기 위한 단계별 지침을 제공합니다.
제 12 장	Solaris 소프트웨어를 CD 매체에서 설치 서버로 복사하기 위한 단계별 지침을 제공합니다.
제 13 장	네트워크 설치 설정을 위한 명령을 설명합니다.

네트워크에서 설치 준비(개요)

이 장에서는 DVD 또는 CD 매체 대신 네트워크에서 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 네트워크 및 시스템을 설정하는 방법에 대하여 설명합니다.

네트워크 설치 준비 소개

이 절에서는 네트워크에서 설치를 수행하기 전에 필요한 정보에 대하여 설명합니다. 네트워크 설치를 통해 Solaris 9 디스크 이미지에 대한 액세스 권한이 있는 설치 서버라고 하는 시스템에서 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Solaris 9 DVD 또는 CD 매체의 내용을 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다. 그런 다음 임의의 Solaris 설치 방법을 사용하여 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

네트워크 설치를 위한 필수 서버

네트워크에서 Solaris 운영 환경을 설치하려면 설치될 시스템은 다음 서버가 네트워크에 있어야 합니다.

- **설치 서버** - 네트워크의 다른 시스템에 Solaris 9을 설치할 수 있는 Solaris 9 디스크 이미지를 포함하는 네트워크로 연결된 시스템. 다음 매체에서 이미지를 복사하여 설치 서버를 작성합니다.
 - Solaris 9 DVD
 - Solaris 9 Software 1 of 2 CD 및 Solaris 9 Software 2 of 2 CDSolaris 9 Software 1 of 2 및 Solaris 9 Software 2 of 2 CD에서 이미지를 복사한 후 설치 요구 사항의 필요에 따라 Solaris 9 Installation CD와 Solaris 9 Languages CD에서 이미지를 복사할 수도 있습니다.

단일 설치 서버의 하드 디스크로 이미지를 복사하여 단일 설치 서버에서 다른 Solaris 릴리스 및 복수 플랫폼에 디스크 이미지를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 단일 설치 서버가 SPARC 플랫폼 및 x86 플랫폼에 대한 디스크 이미지를 포함할 수 있습니다.

설치 서버를 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 절 중 하나를 참조하십시오.

- “SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성” 81 페이지
- “x86: SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성” 84 페이지
- “SPARC: SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성” 95 페이지
- “CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 작성” 104 페이지
- **부트 서버** - 운영 환경을 설치하기 위해 부트해야 하는 정보를 동일한 네트워크 서브넷의 클라이언트 시스템에 제공하는 서버 시스템. 부트 서버 및 설치 서버는 일반적으로 동일한 시스템입니다. 그러나 Solaris 9 소프트웨어가 설치될 시스템이 설치 서버와 다른 서브넷에 위치하고 DHCP를 사용하고 있지 않으면 부트 서버가 해당 서브넷에 있어야 합니다.

단일 부트 서버가 다른 플랫폼에 대한 Solaris 9 부트 소프트웨어를 포함하여 복수 릴리스에 대한 Solaris 9 부트 소프트웨어를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, SPARC 부트 서버가 SPARC 기반 시스템에 대하여 Solaris 8 및 Solaris 9 부트 소프트웨어를 제공할 수 있습니다. 동일한 SPARC 부트 서버가 x86 기반 시스템에 대하여 Solaris 9 부트 소프트웨어를 제공할 수도 있습니다.

주 - DHCP를 사용할 때 별도의 부트 서버를 작성할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 “DHCP를 사용하여 네트워크 설치 매개 변수 제공” 77 페이지를(를) 참조하십시오.

부트 서버를 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 절 중 하나를 참조하십시오.

- “DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성” 87 페이지
- “CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성” 115 페이지
- **(선택 사항) 이름 서버** - 네트워크상의 시스템에 대한 정보를 포함하는, DNS, NIS, NIS+ 또는 LDAP와 같은 분산 네트워크 데이터베이스를 관리하는 시스템입니다. 이름 서버 작성 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Naming and Directory Services(DNS, NIS, and LDAP)*를 참조하십시오.

주 - 설치 서버와 이름 서버는 동일한 시스템이거나 다른 시스템일 수 있습니다.

그림 10-1은 일반적으로 네트워크 설치에 사용되는 서버를 보여줍니다.




그림 10-1 네트워크 설치 서버

DHCP를 사용하여 네트워크 설치 매개 변수 제공

DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)는 설치에 필요한 네트워크 매개 변수를 제공합니다. DHCP를 사용할 때 별도의 부트 서버를 작성할 필요가 없습니다. 설치 서버를 작성한 후 `add_install_client` 명령과 `-d` 옵션을 사용하여 클라이언트를 네트워크에 추가합니다. `-d` 옵션을 통해 DHCP를 사용하여 네트워크에서 Solaris 설치용 클라이언트 시스템을 설정할 수 있습니다.

설치 매개 변수의 DHCP 옵션에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.

DVD 매체를 사용한 네트워크에서의 설치 준비(작업)

이 장에서는 DVD 매체를 사용해 Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치할 수 있도록 네트워크 및 시스템을 설정하는 방법에 대하여 설명합니다. 네트워크 설치를 사용하면 설치 서버라 하는 Solaris 9 디스크 이미지에 액세스할 수 있는 시스템에서 네트워크 상의 다른 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 사용자는 Solaris 9 DVD 매체의 내용을 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다. 그런 다음 임의의 Solaris 설치 방법을 사용하여 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 이 장에서는 다음 내용을 설명합니다.

- “작업 맵: DVD 매체를 사용해 네트워크 설치 준비” 79 페이지
- “DVD 매체를 사용하여 설치 서버 작성” 80 페이지
- “DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성” 87 페이지
- “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 89 페이지

작업 맵: DVD 매체를 사용해 네트워크 설치 준비

표 11-1 작업 맵: DVD 매체를 사용하여 설치 서버 설정

작업	설명	지침
설치 서버를 만듭니다.	Solaris 9 DVD를 설치 서버의 하드 디스크에 복사하려면 <code>setup_install_server(1M)</code> 를 사용합니다.	“DVD 매체를 사용하여 설치 서버 작성” 80 페이지

표 11-1 작업 맵: DVD 매체를 사용하여 설치 서버 설정 (계속)

작업	설명	지침
(선택 사항) 부트 서버를 만듭니다.	설치 서버와 동일한 서브넷에 있지 않는 네트워크에서 시스템을 설치하려면 서브넷에 부트 서버를 만들어 시스템을 부트해야 합니다. <code>setup_install_server</code> 명령과 <code>-b</code> 옵션을 사용해 부트 서버를 설정합니다. DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용한다면 부트 서버는 필요하지 않습니다.	“DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성” 87 페이지
네트워크에서 설치할 시스템을 추가합니다.	네트워크에서 설치할 각 시스템을 설정하려면 <code>add_install_client</code> 명령을 사용합니다. 설치할 각 시스템은 네트워크에서 설치 서버, 부트 서버 및 구성 정보를 찾을 필요가 있습니다.	“DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 89 페이지

DVD 매체를 사용하여 설치 서버 작성

네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버 설정은 항상 필요하지는 않습니다.

- DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 설정하거나 설치 서버 및 클라이언트가 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버는 필요하지 않습니다.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이지 않은 경우 서브넷별로 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 서브넷별로 설치 서버를 만들어야 합니다. 하지만 설치 서버를 만들려면 추가 디스크 공간이 필요합니다.

주 - Solaris DVD 매체를 사용하여 Solaris 2.6 또는 7 운영 환경을 실행 중인 시스템에 설치 서버를 설정하려면 먼저 다음 패치 중 하나를 적용해야 합니다.

- Solaris 2.6 SPARC 플랫폼판 운영 환경 — 패치 ID 107618-03
- Solaris 2.6 Intel 플랫폼판 운영 환경 — 패치 ID 107619-03
- Solaris 7 SPARC 플랫폼판 운영 환경 — 패치 ID 107259-03
- Solaris 7 Intel 플랫폼판 운영 환경 — 패치 ID 107260-03

▼ SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성

주 - SPARC: Solaris 2.3 릴리스 이전에 출시된 SunOS 버전을 실행 중인 시스템은 사용할 수 없습니다.

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않는 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

1. 설치 서버가 될 SPARC 시스템에서 슈퍼유저가 되십시오.

그 시스템에는 DVD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. SPARC 시스템 드라이브에 Solaris 9 DVD를 넣습니다.

3. DVD 이미지를 포함할 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p install_dir_path
```

4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

- SPARC DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

- x86 DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

앞의 예에서 **cdrom0**은 Solaris 운영 환경 DVD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.

5. 드라이브의 DVD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

install_dir_path

DVD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -kl` 명령을 사용합니다.

6. 설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.

7. 설치 서버의 이미지 경로가 올바르게 공유되어 있는지 확인합니다.

```
# share | grep install_dir_path
```

```
install_dir_path          DVD 이미지를 복사한 설치 이미지로 경로를 지정합니다.
```

- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 `anon=0`이 옵션에 표시되면 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 `anon=0`이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.

8. `/etc/dfs/dfstab` 파일에 이 항목을 추가하여 부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있게 합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

9. 설치 서버의 디렉토리 경로가 올바르게 공유되고 있는지 확인합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- `nfsd` 데몬이 실행되고 있지 않은 경우 실행합니다.

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```
- `nfsd` 데몬이 실행 중인 경우 설치 서버를 공유합니다.

```
# shareall
```

10. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

11. Solaris 9 DVD를 꺼냅니다.

12. `setup_install_server`에 의해 작성된 넷 설치 이미지의 미니루트 (`/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot`)에 있는 파일들을 패치할 것인지 결정합니다. 부트 이미지에 문제가 있으면 파일을 패치할 필요가 있습니다.

- 문제가 없는 경우 계속합니다.

- 문제가 있는 경우 patchadd -C 명령을 사용해 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.



주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.

13. 부트 서버를 작성할 필요가 있는지 결정합니다.

- DHCP가 사용 중이거나 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 89 페이지(으)로 이동합니다.
- DHCP가 사용 중이 **아니거나** 설치 서버 및 클라이언트가 다른 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들어야 합니다. “DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성” 87 페이지(으)로 이동합니다.

예 11-1 SPARC: SPARC DVD로 SPARC 설치 서버 작성

다음 예는 Solaris 9 DVD를 설치 서버의 /export/home/s9dvdsparc 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 만드는 방법을 설명합니다.

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc
```

별도의 부트 서버가 필요하면 다음 단계를 추가합니다.

다음 경로를 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvdsparc
```

nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아닌 경우 데몬을 실행하고 공유합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

예 11-2 x86: x86 DVD로 SPARC 설치 서버 작성

다음 예는 Solaris 9 DVD를 설치 서버의 /export/home/s9dvd86 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 만드는 방법을 보여줍니다.

```
# mkdir -p /export/home/s9dvd86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvd86
```

다음 경로를 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvd86
```

예 11-2 x86: x86 DVD로 SPARC 설치 서버 작성 (계속)

nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아닌 경우 데몬을 실행하고 공유합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

▼ x86: SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않는 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

1. 설치 서버가 될 x86 시스템에서 슈퍼유저가 되십시오.

그 시스템에는 DVD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스도 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. 시스템 드라이브에 Solaris 9 DVD를 넣습니다.

3. 부트 이미지를 포함할 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p install_dir_path
```

`install_dir_path` DVD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

- x86 DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
```

- SPARC DVD 매체의 경우 다음을 입력합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

앞의 예에서 `cdrom0`은 Solaris 운영 환경 DVD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.

5. `setup_install_server` 명령을 사용하여 설치 서버의 하드 디스크에 드라이브의 디스크를 복사합니다.

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` DVD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

6. 설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP가 사용 중이라면 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.

7. 설치 서버의 이미지 경로가 올바르게 공유되어 있는지 확인합니다.

```
# share | grep install_dir_path
```

`install_dir_path` DVD 이미지를 복사한 설치 이미지로 경로를 지정합니다.

- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 `anon=0`이 옵션에 표시되면 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 `anon=0`이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.

8. `/etc/dfs/dfstab` 파일에 이 항목을 추가하여 부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있게 합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

9. 설치 서버의 디렉토리 경로가 올바르게 공유되고 있는지 확인합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- `nfsd` 데몬이 실행되고 있지 않은 경우 실행합니다.

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- `nfsd` 데몬이 실행 중인 경우 설치 서버를 공유합니다.

```
# shareall
```

10. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

11. Solaris 9 DVD를 꺼냅니다.

12. `setup_install_server`에 의해 작성된 넷 설치 이미지의 미니루트 (`/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot`)에 있는 파일들을 패치할 것인지 결정합니다.

- 패치하지 않으려면 계속합니다.
- 패치하려면 `patchadd -C` 명령을 사용해 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.

13. 부트 서버를 작성할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP가 사용 중인 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 89 페이지를(를) 참조하십시오.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용 중이 아닌 경우 부트 서버를 작성해야 합니다. 부트 서버 작성 방법에 대한 자세한 지침은 “DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성” 87 페이지를(를) 참조하십시오.

예 11-3 x86: x86 DVD로 x86 설치 서버 작성

다음 예는 Solaris 9 x86 *Platform Edition* DVD를 설치 서버의 `/export/home/s9dvd86` 디렉토리에 복사하여 x86 설치 서버를 만드는 방법을 설명합니다.

```
# mkdir -p /export/home/s9dvd86
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvd86
```

다음 경로를 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvd86
```

`nfsd` 데몬이 실행 중인지 확인합니다. `nfsd` 데몬이 실행 중이 아닌 경우 데몬을 실행하고 공유합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

예 11-4 SPARC DVD로 x86 설치 서버 작성

다음 예는 Solaris 9 SPARC *Platform Edition* DVD를 설치 서버의 `/export/home/s9dvdsparc` 디렉토리에 복사하여 x86 설치 서버를 만드는 방법을 보여줍니다.

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc
```

다음 경로를 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.

예 11-4 SPARC DVD로 x86 설치 서버 작성 (계속)

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvdsparc
```

nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아닌 경우 데몬을 실행하고 공유합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

DVD 이미지로 서버넷에 부트 서버 작성

네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버는 항상 설정할 필요는 없습니다. 부트 서버에 네트워크에서 시스템을 부트하기에 충분한 부트 소프트웨어가 포함되어 있는 경우 설치 서버가 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료합니다.

- DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 설정하거나 설치 서버 또는 클라이언트가 설치 서버와 동일한 서버넷에 있는 경우 부트 서버는 필요하지 않습니다. “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 89 페이지(으)로 이동합니다.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서버넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 서버넷별로 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 서버넷별로 설치 서버를 만들어야 합니다. 하지만 설치 서버를 만들려면 추가 디스크 공간이 필요합니다.

▼ DVD 이미지로 서버넷에 부트 서버를 작성하려면

1. 서버넷용으로 부트 서버를 만들고자 하는 시스템에서 슈퍼유저로 로그인합니다.

시스템이 원격 Solaris 9 디스크 이미지(보통 설치 서버)에 액세스할 수 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하면 시스템이 이름 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. 설치 서버에서 Solaris 9 DVD를 마운트합니다.

```
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
```

server_name:path 설치 서버 이름 및 디스크 이미지 절대 경로입니다.

3. 부트 이미지용 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p boot_dir_path
```

`boot_dir_path` 부트 소프트웨어를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

4. Solaris 9 DVD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
```

5. 부트 서버에 부트 소프트웨어를 복사합니다.

```
# ./setup_install_server -b boot_dir_path
```

`-b` 시스템을 부트 서버로 설정하도록 지정합니다.

`boot_dir_path` 부트 소프트웨어를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 이미지용으로 사용할 수 있는 충분한 공간을 갖고 있는지를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

6. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

7. 설치 이미지를 마운트 해제합니다.

```
# umount /mnt
```

이제 네트워크에서 설치할 시스템을 설정할 준비가 되었습니다. “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 89 페이지를(를) 참조하십시오.

예 11-5 서브넷에서 부트 서버 작성(DVD)

다음 예는 서브넷에서 부트 서버를 작성하는 방법을 설명합니다. 이 명령은 `crystal`이라는 이름의 부트 서버의 로컬 디스크에서 부트 소프트웨어를 Solaris 9 DVD 이미지에 `/export/home/s9dvdsparc`로 복사합니다.

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/s9dvdsparc /mnt
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/home/s9dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
```

DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가

설치 서버, 그리고 필요할 경우 부트 서버를 만든 뒤 네트워크에서 설치할 개별 시스템을 설정해야 합니다. 설치하려는 개별 시스템은 다음을 찾을 필요가 있습니다.

- 설치 서버
- 부트 서버(필요한 경우)
- `sysidcfg` 파일(시스템 정보를 사전 구성하기 위해 `sysidcfg` 파일을 사용하는 경우)
- 이름 서버(시스템 정보를 사전 구성하기 위해 이름 서비스를 사용하는 경우)
- 프로필 서버 `JumpStart` 디렉토리의 프로필(사용자 정의 `JumpStart` 설치 방법을 이용하는 경우)

설치 서버와 클라이언트 설정은 다음의 `add_install_client` 절차를 따릅니다. 또한 다음을 위해서는 예제 절차를 참조하십시오.

- DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 설정할 경우 예 11-6을 참조하십시오.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있다면 예 11-7을 참조하십시오.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 예 11-8을 참조하십시오.

이 명령과 함께 사용할 추가 옵션은 `add_install_client(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

▼ 서버에서 `add_install_client`로 네트워크에서 설치할 시스템 추가

부트 서버가 있으면 설치 서버의 설치 이미지를 공유하고 해당하는 데몬을 실행했는지 확인합니다. "SPARC 또는 x86 DVD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성"에 대해서는 단계 6을 참조하십시오.

1. 설치 서버나 부트 서버에서 슈퍼유저가 되십시오.
2. NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 경우 설치할 시스템에 관한 다음 정보가 이름 서비스에 추가되었는지 확인합니다.
 - 호스트 이름
 - IP 주소
 - 이더넷 주소

이름 서비스에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Naming and Directory Services(DNS, NIS, and LDAP)*를 참조하십시오.

3. Solaris 9 DVD 이미지의 `Tools` 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
```

`install_dir_path` `Tools` 디렉토리 경로를 지정합니다.

4. 네트워크에서 설치될 수 있도록 클라이언트 시스템을 설정합니다.

```
# ./add_install_client [-d] [-s install_server:install_dir_path] \  
[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p sysid_server:path] \  
[-t boot_image_path] client_name platform_group
```

<code>-d</code>	클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. x86 클라이언트의 경우 이 옵션을 사용하여 PXE 네트워크 부트로 네트워크에서 시스템을 부트합니다.
<code>-s install_server:install_dir_path</code>	설치 서버 이름과 경로를 지정합니다. <ul style="list-style-type: none">■ <code>install_server</code>는 설치 서버의 호스트 이름입니다.■ <code>install_dir_path</code>는 Solaris 9 DVD 이미지의 절대 경로입니다.
<code>-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path</code>	사용자 정의 JumpStart 설치용 JumpStart 디렉토리를 지정합니다. <code>jumpstart_server</code> 는 JumpStart 디렉토리가 위치한 서버의 호스트 이름입니다. <code>jumpstart_dir_path</code> 는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.
<code>-p sysid_server:path</code>	시스템 정보 사전 구성을 위해 <code>sysidcfg</code> 파일의 경로를 지정합니다. <code>sysid_server</code> 는 파일을 포함하고 있는 서버의 올바른 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. <code>path</code> 는 <code>sysidcfg</code> 파일을 포함하고 있는 디렉토리의 절대 경로입니다.
<code>-t boot_image_path</code>	Solaris 9 넷 설치 이미지, CD 또는 DVD의 <code>Tools</code> 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 대체 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.
<code>client_name</code>	네트워크에서 설치할 시스템의 이름입니다. 이 이름은 설치 서버의 호스트 이름이 아닙니다 .
<code>platform_group</code>	설치할 시스템의 플랫폼 그룹입니다. 자세한 내용은 제 39 장을 참조하십시오.

예 11-6 SPARC: DHCP 사용 시 SPARC 설치 서버에서 SPARC 설치 클라이언트 추가(DVD)

다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정할 때 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 basil이며 Ultra™ 5 시스템입니다. 파일 시스템 /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools는 add_install_client 명령을 포함합니다.

DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.

```
sparc_install_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
```

예 11-7 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트 추가(DVD)

다음 예는 설치 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 basil이며 Ultra™ 5 시스템입니다. 파일 시스템 /export/home/s9dvdsparc/는 add_install_client 명령을 포함합니다.

```
install_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u
```

예 11-8 부트 서버에 설치 클라이언트 추가(DVD)

다음 예는 부트 서버에 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 rose이며 Ultra™ 5 시스템입니다. 부트 서버에서 명령을 실행합니다. -s 옵션은 /export/home/s9dvdsparc에 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 이미지가 포함되어 있는 rosemary라는 이름의 설치 서버를 지정하기 위해 사용됩니다.

```
boot_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/s9dvdsparc rose sun4u
```

예 11-9 x86: DHCP 사용 시 x86 설치 서버에 x86 설치 클라이언트 추가(DVD)

다음 예는 DHCP를 사용해 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정할 때 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여줍니다. -d 옵션은 클라이언트가 구성을 위해 DHCP 프로토콜을 사용할 것을 지정하는 데 사용됩니다. PXE 네트워크 부트를 사용하려면 DHCP 프로토콜을 사용해야 합니다. DHCP 클래스 이름 SUNW.i86pc는 이 명령이 단일 클라이언트뿐만 아니라 모든 Solaris x86 네트워크 부트 클라이언트에 적용됨을 나타냅니다. -s 옵션은 클라이언트가 이름이 rosemary인 설치 서버에서 설치됨을 지정하는 데 사용됩니다. 이 서버에는 /export/boot/s9dvd86의 Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 이미지가 포함되어 있습니다.

DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.

```
x86_install_server# cd /export/boot/s9dvd86/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/s9dvd86 \
SUNW.i86pc i86pc
```


CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비(작업)

이 장에서는 CD 매체를 사용하여 Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치할 수 있도록 네트워크와 시스템을 설정하는 방법에 대하여 설명합니다. 네트워크 설치를 사용하면 설치 서버라 하는 Solaris 9 디스크 이미지에 액세스할 수 있는 시스템에서 네트워크 상의 다른 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. CD 매체의 내용을 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다. 그런 다음 임의의 Solaris 설치 방법을 사용하여 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 이 장에서는 다음 내용을 설명합니다.

- “작업 맵: CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비” 94 페이지
- “CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성” 94 페이지
- “CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성” 99 페이지
- “CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 작성” 104 페이지
- “CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성” 115 페이지
- “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 116 페이지

작업 맵: CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 준비

표 12-1 작업 맵: CD 매체를 사용하여 설치 서버 설정

작업	설명	지침
설치 서버를 만듭니다.	<p><code>setup_install_server(1M)</code> 명령을 사용해 Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.</p> <p><code>add_to_install_server(1M)</code> 명령을 사용해 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 및 Solaris 9 Languages CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.</p> <p><code>modify_install_server(1M)</code> 명령을 사용해 Solaris Web Start 사용자 인터페이스 소프트웨어를 넷 설치 이미지에 추가합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ “CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성” 94 페이지 ■ “x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성” 99 페이지 ■ “CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 작성” 104 페이지
(선택 사항) 부트 서버를 만듭니다.	설치 서버와 동일한 서브넷에 있지 않는 네트워크에서 시스템을 설치하려면 서브넷에 부트 서버를 만들어 시스템을 부트해야 합니다. DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 사용하면 부트 서버는 필요하지 않습니다.	“CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성” 115 페이지
네트워크에서 설치할 시스템을 추가합니다.	네트워크에서 설치할 각 시스템을 설정하려면 <code>add_install_client</code> 명령을 사용합니다. 설치할 각 시스템은 네트워크에서 설치 서버, 부트 서버 및 구성 정보를 찾을 필요가 있습니다.	“CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 116 페이지

CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성

네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 별도의 부트 서버를 항상 설정할 필요는 없습니다.

- DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 설정하거나 설치 서버 및 클라이언트가 동일한 서브넷에 있으면 별도의 부트 서버는 필요하지 않습니다.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 서브넷별로 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 서브넷별로 설치 서버를 만들어야 합니다. 하지만 설치 서버를 만들려면 추가 디스크 공간이 필요합니다.

▼ SPARC: SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버 작성

이 절차는 SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버를 작성합니다.

x86 CD 매체를 사용하여 SPARC 시스템을 작성하는 경우처럼 설치 서버와는 다른 플랫폼 매체를 사용하여 설치 서버를 작성하려면 “CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 작성” 104 페이지(를) 참조하십시오.

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않는 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

1. 설치 서버가 될 시스템에서 슈퍼유저가 되십시오.

시스템에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 하며 시스템이 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 이름 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 시스템의 드라이브에 넣습니다.

3. CD 이미지용 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

위의 예에서 **cdrom0**은 Solaris 운영 환경 CD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.

5. 드라이브의 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

6. 설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP가 사용 중인 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.

7. 설치 서버의 설치 이미지 경로가 올바르게 공유되었는지 확인합니다.

```
# share | grep install_dir_path
```

install_dir_path 부트 서버 설치 이미지의 경로를 지정합니다.

- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 `anon=0`이 옵션에 표시되면 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 `anon=0`이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.

8. `/etc/dfs/dfstab` 파일에 이 항목을 추가하여 부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있게 합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

install_dir_path 부트 서버 설치 이미지의 경로를 지정합니다.

9. 설치 서버의 디렉토리 경로가 올바르게 공유되고 있는지 확인합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- `nfsd` 데몬이 실행되고 있지 않은 경우 실행합니다.

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```
- `nfsd` 데몬이 실행 중인 경우 설치 서버를 공유합니다.

```
# shareall
```

10. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

11. Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 꺼냅니다.

12. Solaris 9 Software 2 of 2를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

13. 마운트된 CD의 `Tools` 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

14. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

15. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

16. Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 꺼냅니다.

17. Solaris 9 Languages CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

18. 마운트된 CD의 `Tools` 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

19. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

20. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

21. Solaris Web Start 설치 방법을 사용하여 시스템을 부트하고 네트워크를 통해 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있는 권한을 사용자에게 부여할지 여부를 결정합니다.

- 원하지 않는 경우 Solaris 9 Languages CD를 꺼내고 단계 25로 이동합니다.
- 원하는 경우 Solaris 9 Languages CD를 꺼내고 계속합니다.

22. 시스템의 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 Installation CD를 넣습니다.

23. 마운트된 CD의 `modify_install_server`를 포함한 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0
```

24. Solaris Web Start 인터페이스 소프트웨어를 설치 서버에 복사합니다.

```
# ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
```

-p *install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig*에 기존 이미지의 미니루트를 보존합니다.

install_dir_path Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

installer_miniroot_path Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 CD상의 디렉토리를 지정합니다.

25. setup_install_server에 의해 작성된 넷 설치 이미지의 미니루트 (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot)에 있는 파일들을 패치할 것인지 결정합니다. 부트 이미지에 문제가 있으면 파일을 패치할 필요가 있습니다.

- 문제가 없는 경우 계속합니다.
- 문제가 있는 경우 patchadd -C 명령을 사용해 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.



주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.

26. 부트 서버를 작성할 필요가 있는지 결정합니다.

- DHCP가 사용 중이거나 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. "CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가" 116 페이지(으)로 이동합니다.
- DHCP가 사용 중이 **아니거나** 설치 서버 및 클라이언트가 다른 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들어야 합니다. "CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성" 115 페이지(으)로 이동합니다.

예 12-1 SPARC: SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버를 작성

다음 예는 다음 CD들을 설치 서버의 /export/home/s9cdsparc 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 작성하는 방법을 보여줍니다.

- Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD

```
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9cdsparc
```

- 별도의 부트 서버가 있는 경우 다음 단계를 추가합니다.

다음 경로를 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/s9cdsparc
```

nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아닌 경우 데몬을 실행하고 공유합니다.

예 12-1 SPARC: SPARC CD 매체를 사용하여 SPARC 설치 서버를 작성 (계속)

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
```

다음 단계를 계속합니다.

- 부트 서버가 필요하지 않거나 별도의 부트 서버에 대한 단계를 완료했으면 계속합니다.

```
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/s0
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0
```

이 예에서는 개별 명령 이전에 각 CD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 뒤에 CD는 제거됩니다.

CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성

네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 별도의 부트 서버를 항상 설정할 필요는 없습니다.

- DHCP를 사용하여 설치 매개 변수를 설정하거나 설치 서버 및 클라이언트가 동일한 서브넷에 있으면 별도의 부트 서버는 필요하지 않습니다.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 서브넷별로 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 서브넷별로 설치 서버를 만들어야 합니다. 하지만 설치 서버를 만들려면 추가 디스크 공간이 필요합니다.

▼ x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성

이 절차는 x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버를 작성합니다.

SPARC CD 매체를 사용하여 x86 시스템을 작성하는 경우처럼 설치 서버와는 다른 플랫폼 매체를 사용하여 설치 서버를 작성하려면 “CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 작성” 104 페이지(를) 참조하십시오.

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않는 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

1. 설치 서버가 될 시스템에서 슈퍼유저가 되십시오.

시스템에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 하며 시스템이 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 이름 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 시스템의 드라이브에 넣습니다.

3. CD 이미지용 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
```

위의 예에서 `cdrom0`은 Solaris 운영 환경 CD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.

5. 드라이브의 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

6. 설치 서버를 마운트용으로 사용할 수 있게 할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP가 사용 중인 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. 단계 10으로 이동합니다.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP가 사용 중이 아니면 다음 단계들을 완료합니다.

7. 설치 서버의 설치 이미지 경로가 올바르게 공유되었는지 확인합니다.

```
# share | grep install_dir_path
```

install_dir_path 부트 서버 설치 이미지의 경로를 지정합니다.

- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되고 anon=0이 옵션에 표시되면 단계 11로 이동합니다.
- 설치 서버의 디렉토리 경로가 표시되지 않거나 anon=0이 옵션에 표시되지 않으면 계속합니다.

8. /etc/dfs/dfstab 파일에 이 항목을 추가하여 부트 서버에서 설치 서버를 사용할 수 있게 합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

install_dir_path 부트 서버 설치 이미지의 경로를 지정합니다.

9. 설치 서버의 디렉토리 경로가 올바르게 공유되고 있는지 확인합니다.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- nfsd 데몬이 실행되고 있지 않은 경우 실행합니다.
/etc/init.d/nfs.server start
- nfsd 데몬이 실행 중인 경우 설치 서버를 공유합니다.
shareall

10. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

11. Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 꺼냅니다.

12. Solaris 9 Software 2 of 2를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

13. 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

14. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

15. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

16. Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 꺼냅니다.

17. Solaris 9 Languages CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

18. 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

19. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

20. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

21. Solaris Web Start 설치 방법을 사용하여 시스템을 부트하고 네트워크를 통해 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있는 권한을 사용자에게 부여할지 여부를 결정합니다.

- 원하지 않는다면 Solaris 9 Languages CD를 꺼내고 단계 25로 이동합니다.
- 원하는 경우 Solaris 9 Languages CD를 꺼내고 계속합니다.

22. Solaris 9 Installation CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

23. 마운트된 CD의 modify_install_server를 포함한 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2
```

24. Solaris Web Start 인터페이스 소프트웨어를 설치 서버에 복사합니다.

```
# ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
```

-p 기존 이미지의 미니루트를
install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig에 보존합니다.

install_dir_path Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

installer_miniroot_path Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 CD상의 디렉토리를 지정합니다.

25. setup_install_server에 의해 작성된 넷 설치 이미지의 미니루트 (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot)에 있는 파일들을 패치할 것인지 결정합니다. 부트 이미지에 문제가 있으면 파일을 패치할 필요가 있습니다.

- 문제가 없는 경우 계속합니다.
- 문제가 있는 경우 patchadd -C 명령을 사용해 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.



주의 – Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.

26. 부트 서버를 작성할 필요가 있는지 결정합니다.

- DHCP가 사용 중이거나 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 116 페이지(으)로 이동합니다.
- DHCP가 사용 중이 **아니거나** 설치 서버 및 클라이언트가 다른 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들어야 합니다. “CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성” 115 페이지(으)로 이동합니다.

예 12-2 x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성

다음 예는 다음 CD들을 설치 서버의 /export/home/s9cdx86 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 작성하는 방법을 보여줍니다.

- Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
- Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD
- Solaris 9 *x86 Platform Edition Languages* CD

```
# mkdir -p /export/home/s9cdx86
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9cdx86
```

- 별도의 부트 서버가 있는 경우 다음 단계를 추가합니다.

다음 경로를 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/s9cdx86
```

nfsd 데몬이 실행 중인지 확인합니다. nfsd 데몬이 실행 중이 아니면 시작하고 공유하십시오.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
```

다음 단계를 계속합니다.

- 부트 서버가 필요하지 않거나 별도의 부트 서버에 대한 단계를 완료했으면 계속합니다.

```
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
# cd /
```

예 12-2 x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 작성 (계속)

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
```

이 예에서는 개별 명령 이전에 각 CD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 뒤에 CD는 제거됩니다.

CD 매체에 대한 교차 플랫폼 설치 서버 작성

설치 서버와 다른 플랫폼의 CD를 사용해야 하면 설치 서버에서 CD를 읽을 수 없습니다. CD를 읽기 위해 원격 시스템이 필요합니다. 예를 들어, SPARC 설치 서버를 설정 중이고 x86 CD 매체를 사용해야 하면 CD를 읽기 위해 원격 x86 시스템이 필요합니다.

▼ x86 CD 매체를 사용하여 SPARC 시스템에 x86 설치 서버 작성

이 절차에 따라 x86 CD 매체매체를 사용하여PARC 시스템에 x86 설치 서버를 작성합니다. 다음 사항이 필요합니다.

- SPARC 시스템
- CD-ROM 드라이브가 있는 x86 시스템
- 원격 x86 시스템용 CD 세트
 - Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
 - Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD
 - Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD
 - Solaris 9 x86 Platform Edition Installation CD

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않는 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

이 절차에서 SPARC 시스템은 설치 서버인 SPARC 시스템이고 원격 x86 시스템은 x86 CD 매체와 함께 사용할 원격 x86 시스템입니다.

1. 원격 x86 시스템에서 슈퍼유저가 되십시오.

시스템에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 하며 시스템이 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스도 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. 원격 x86 시스템에서 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD를 시스템 드라이브에 넣습니다.

3. 원격 x86 시스템에서 다음 항목을 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
```

4. 원격 x86 시스템에서 NFS 데몬을 시작합니다.

```
remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

5. 원격 x86 시스템에서 공유 명령을 사용하여 CD가 다른 시스템에 사용 가능한지 확인합니다.

```
remote-x86-system# share
- /cdrom/sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "
```

위의 예제 출력에서 `sol_9_x86`은 Solaris 9 (x86 플랫폼판) 운영 환경을 나타냅니다. 이 텍스트 문자열은 Solaris 운영 환경의 각 버전에 따라 다릅니다.

6. x86 설치 서버가 될 SPARC 시스템에서 슈퍼유저가 되십시오.

7. SPARC 시스템에서 해당 마운트 지점에 대한 두 개의 디렉토리, 즉 미니루트에 대한 디렉토리와 제품에 대한 디렉토리를 작성하여 x86 CD에 액세스합니다.

```
SPARC-system# mkdir directory_name_s0
SPARC-system# mkdir directory_name_s2
```

`directory_name_s0` 슬라이스 0의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

`directory_name_s2` 슬라이스 2의 제품을 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

8. CD가 원격 x86 시스템에서 제대로 내보내지는지 확인합니다.

```
SPARC-system# showmount -e remote-x86-system
export list for remote-x86-system:
/cdrom/sol_9_x86/s0 (everyone)
/cdrom/sol_9_x86/s2 (everyone)
```

9. SPARC 시스템에서 원격 x86 CD 이미지를 마운트합니다.

```
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s0 directory_name_s0
```

```
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s2 directory_name_s2
```

10. SPARC 시스템에서 마운트된 디스크의 `Tools` 디렉토리로 변경합니다.

```
SPARC-system# cd /directory_name_s2/Solaris_9/Tools
```

11. SPARC 시스템에서 드라이브의 디스크를 `setup_install_server` 명령을 사용하여 작성한 디렉토리의 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
SPARC-system# ./setup_install_server -t directory_name_s0 install_dir_path
```

<code>-t</code>	Solaris 9 Software 2 of 2 CD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.
<code>directory_name_s0</code>	슬라이스 0의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.
<code>install_dir_path</code>	디스크 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다. 디렉토리는 비어 있어야 합니다.

주 - `setup_install_server` 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 `df -k1` 명령을 사용합니다.

12. SPARC 시스템에서 맨위 디렉토리로 변경합니다.

```
SPARC-system# cd /
```

13. SPARC 시스템에서 두 디렉토리를 모두 마운트 해제합니다.

```
SPARC-system# umount directory_name_s0
```

```
SPARC-system# umount directory_name_s2
```

14. x86 시스템에서 두 CD-ROM 슬라이스를 모두 공유 해제합니다.

```
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s0
```

```
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s2
```

15. x86 시스템에서 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD를 꺼냅니다.

16. Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 SPARC 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

17. SPARC 시스템에서 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

18. SPARC 시스템에서 CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

19. Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 꺼냅니다.

20. SPARC 시스템에서 Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD를 SPARC 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣고 CD를 마운트합니다.

21. SPARC 시스템에서 마운트된 CD의 `Tools` 디렉토리로 변경합니다.

```
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

22. SPARC 시스템에서 CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

23. Solaris Web Start 설치 방법을 사용하여 시스템을 부트하고 네트워크를 통해 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있는 권한을 사용자에게 부여할지 여부를 결정합니다.

- 원하지 않는다면 Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD를 꺼내고 단계 31로 이동합니다.
- 원한다면 Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD를 꺼내고 계속합니다.

24. 원격 x86 시스템에서 Solaris 9 x86 Platform Edition Installation CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.

25. 원격 x86 시스템에서 다음 항목을 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
```

26. 원격 x86 시스템에서 NFS 데몬을 시작합니다.

```
remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

27. 원격 x86 시스템에서 CD가 다른 시스템에 사용 가능한지 확인합니다.

```
remote-x86-system# share
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "
```

28. SPARC 시스템에서 CD의 슬라임을 마운트합니다.

```
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s0 directory_name_s0
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s2 directory_name_s2
```

29. SPARC 시스템에서 마운트된 CD에 `modify_install_server`를 포함하는 디렉토리로 변경합니다.

```
SPARC-system# cd directory_name_s2
```

30. Solaris Web Start 인터페이스 소프트웨어를 설치 서버에 복사합니다.

```
SPARC-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s0
```

-p	install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig의 기존 이미지 미니루트를 보존합니다.
install_dir_path	Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 디렉토리를 지정합니다.
directory_name_s0	슬라이스 0의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름

31. setup_install_server에 의해 작성된 넷 설치 이미지의 미니루트 (Solaris_9/Tools/Boot)에 있는 파일들을 패치할 것인지 결정합니다.

- 원하지 않으면 다음 단계로 이동합니다.
- 원한다면 patchadd -C 명령을 사용해 미니루트에 위치한 파일들을 패치합니다.



주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 지원 사무소에 문의한 적이 없다면 patchadd -C 명령을 사용하지 마십시오.

32. 부트 서버를 작성할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP가 사용 중인 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. "CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가" 116 페이지(를) 참조하십시오.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용 중이 아닌 경우 부트 서버를 작성해야 합니다. 부트 서버 작성 방법에 대한 자세한 내용은 "CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성" 115 페이지(를) 참조하십시오.

예 12-3 x86 CD 매체를 사용하여 SPARC 시스템에 x86 설치 서버 작성

다음 예는 이름이 rosemary인 SPARC 시스템에 x86 설치 서버를 작성하는 방법을 보여 줍니다. 다음 x86 CD는 이름이 tadpole인 원격 x86 시스템에서 SPARC 설치 서버의 /export/home/s9cdx86 디렉토리로 복사됩니다.

- Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD
- Solaris 9 Installation Multilingual x86 Platform Edition CD

원격 x86 시스템에서

```
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

SPARC 시스템에서

예 12-3 x86 CD 매체를 사용하여 SPARC 시스템에 x86 설치 서버 작성 (계속)

```
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x86S0
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x86S2
rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S0
rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S2
rosemary (SPARC-system)# cd /x86S2/Solaris_9/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server -t /x86S0 /export/home/s9cdx86
rosemary (SPARC-system)# cd /
rosemary (SPARC-system)# umount /x86S0
rosemary (SPARC-system)# umount /x86S2

tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s2

rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
```

원격 x86 시스템에서

```
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

SPARC 시스템에서

```
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86 /x86S0
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86 /x86S2
rosemary (SPARC-system)# cd /x86S2
rosemary (SPARC-system)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdx86 /x86S0
```

이 예에서는 개별 명령 이전에 각 CD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 뒤에 CD는 제거됩니다.

▼ SPARC CD 매체를 사용하여 x86 시스템에 SPARC 설치 서버 작성

이 절차에 따라 SPARC CD 매체매체를 사용하여 x86 시스템에 SPARC 설치 서버를 작성합니다. 다음 사항이 필요합니다.

- x86 시스템
- CD-ROM 드라이브가 있는 SPARC 시스템
- 원격 SPARC 시스템에 대한 CD 세트
 - Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
 - Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
 - Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD
 - Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않다면 *System Administration Guide: Basic Administration*에서 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 관한 세부적인 정보를 참조하십시오.

이 절차에서 x86 시스템은 설치 서버인 x86 시스템이고 원격 SPARC 시스템은 SPARC CD 매체와 함께 사용할 원격 SPARC 시스템입니다.

1. 원격 SPARC 시스템에서 슈퍼유저가 되십시오.

시스템에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일 부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스도 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. 원격 SPARC 시스템에서 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD를 시스템 드라이브로 삽입합니다.

3. 원격 SPARC 시스템에서 다음 항목을 `/etc/dfs/dfstab` 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
```

4. 원격 SPARC 시스템에서 NFS 데몬을 시작합니다.

```
remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

5. 원격 SPARC 시스템에서 공유 명령을 사용하여 CD가 다른 시스템에 사용 가능한지 확인합니다.

```
remote-SPARC-system# share
- /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " "
```

6. SPARC 설치 서버가 될 x86 시스템에서 슈퍼유저가 되십시오.

7. x86 시스템에서 해당 마운트 지점에 대한 두 개의 디렉토리, 즉 미니루트에 대한 디렉토리와 제품에 대한 디렉토리를 작성하여 SPARC CD에 액세스합니다.

```
x86-system# mkdir directory_name_s0
x86-system# mkdir directory_name_s1
```

`directory_name_s0` 슬라이스 0의 제품을 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

`directory_name_s1` 슬라이스 1의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

8. CD가 원격 x86 시스템에서 제대로 내보내지는지 확인합니다.

```
x86-system# showmount -e remote-SPARC-system
export list for remote-SPARC-system:
/cdrom/sol_9_sparc/s0 (everyone)
/cdrom/sol_9_sparc/s1 (everyone)
```

9. x86 시스템에서 원격 SPARC CD 이미지를 마운트합니다.

```
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0
```

```
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1
```

10. x86 시스템에서 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
x86-system# cd /directory_name_s0/Solaris_9/Tools
```

11. x86 시스템에서 드라이브의 디스크를 setup_install_server 명령을 사용하여 작성한 디렉토리의 설치 서버 하드 디스크로 복사합니다.

```
x86-system# ./setup_install_server -t directory_name_s1 install_dir_path
```

-t	Solaris 9 Software 2 of 2 CD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.
directory_name_s1	슬라이스 1의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.
install_dir_path	디스크 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다. 디렉토리는 비어 있어야 합니다.

주 - setup_install_server 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 df -k1 명령을 사용하십시오.

12. x86 시스템에서 맨 위 디렉토리로 변경합니다.

```
x86-system# cd /
```

13. x86 시스템에서 두 디렉토리를 모두 마운트 해제합니다.

```
x86-system# umount directory_name_s0
```

```
x86-system# umount directory_name_s1
```

14. SPARC 시스템에서 두 CD-ROM 슬라이스를 모두 공유 해제합니다.

```
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
```

```
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2
```

15. SPARC 시스템에서 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD를 꺼냅니다.

16. Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD을(를) x86 시스템의 CD-ROM 드라이브로 삽입합니다.

17. x86 시스템에서 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

18. x86 시스템에서 CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

19. Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD를 꺼냅니다.

20. x86 시스템에서 Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD를 x86 시스템의 CD-ROM 드라이브로 삽입하고 CD를 마운트합니다.

21. x86 시스템에서 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

22. x86 시스템에서 CD를 설치 서버의 하드 디스크로 복사합니다.

```
x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

23. 사용자가 Solaris Web Start 설치 방법을 사용해 시스템을 부트하고 Solaris 9 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치할 수 있게 할 것인지 결정합니다.

- 원하지 않는다면 Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD를 꺼내고 단계 31로 이동합니다.
- 원한다면 Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD를 꺼내고 계속합니다.

24. 원격 SPARC 시스템에서 Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD를 SPARC 시스템의 CD-ROM 드라이브로 삽입합니다.

25. 원격 SPARC 시스템에서 다음 항목을 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
```

26. 원격 SPARC 시스템에서 NFS 데몬을 시작합니다.

```
remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

27. 원격 SPARC 시스템에서 CD가 다른 시스템에 사용 가능한지 확인합니다.


```
remote-SPARC-system# share
```

```
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "  
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s1 ro,anon=0 " "
```

위의 예제 출력에서 multi_sol_9_x86은 Solaris 9 (x86 플랫폼판) 운영 환경을 나타냅니다. 이 텍스트 문자열은 Solaris 운영 환경의 각 버전에 따라 다릅니다.

28. x86 시스템에서 CD의 슬라이스를 마운트합니다.

```
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0
```

```
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1
```

29. x86 시스템에서 마운트된 CD에 modify_install_server를 포함하는 디렉토리로 변경합니다.

```
x86-system# cd directory_name_s0
```

30. Solaris Web Start 인터페이스 소프트웨어를 설치 서버에 복사합니다.

```
x86-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s1
```

-p	기존 이미지의 미니루트를 install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig에 보존합니다.
install_dir_path	Solaris Web Start 인터페이스를 복사할 디렉토리를 지정합니다.
directory_name_s1	슬라이스 1의 미니루트를 포함하는 디렉토리의 이름입니다.

31. setup_install_server에 의해 작성된 넷 설치 이미지의 미니루트 (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot)에 있는 파일들을 패치할 것인지 결정합니다.

- 패치하지 않으려면 다음 단계로 이동합니다.
- 패치하려면 patchadd -C 명령을 사용해 미니루트에 있는 파일들을 패치합니다.



주의 - Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C를 사용하십시오.

32. 부트 서버를 작성할 필요가 있는지 결정합니다.

- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있거나 DHCP를 사용 중이라면 부트 서버는 만들 필요가 없습니다. “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 116 페이지를(를) 참조하십시오.
- 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷이 있지 않고 DHCP를 사용 중이 아니면 부트 서버를 작성해야 합니다. 부트 서버 작성 방법에 대한 자세한 내용은 “CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성” 115 페이지를(를) 참조하십시오.

예 12-4 SPARC CD 매체를 사용하여 x86 시스템에 SPARC 설치 서버 작성

다음 예는 이름이 richards인 SPARC 시스템에 x86 설치 서버를 작성하는 방법을 보여 줍니다. 다음 SPARC CD는 이름이 simpson인 원격 SPARC 시스템에서 x86 설치 서버의 /export/home/s9cdsparc 디렉토리로 복사됩니다.

- Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD
- Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD

원격 SPARC 시스템에서:

```
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

x86 시스템에서:

```
richards (x86-system)# mkdir /sparcS0
richards (x86-system)# mkdir /sparcS1
richards (x86-system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s0 /sparcS0
richards (x86-system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s1 /sparcS1
richards (x86-system)# cd /sparcS0/Solaris_9/Tools
richards (x86-system)# ./setup_install_server -t /sparcS0 /export/home/s9cdsparc
richards (x86-system)# cd /
richards (x86-system)# umount /sparcS0
richards (x86-system)# umount /sparcS1
```

원격 SPARC 시스템에서:

```
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s1
```

x86 시스템에서:

```
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
```

원격 SPARC 시스템에서:

```
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

x86 시스템에서:

```
richards (x86-system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS0
richards (x86-system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS1
richards (x86-system)# cd /sparcS0
richards (x86-system)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /sparcS1
```

이 예에서는 개별 명령 이전에 각 CD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 뒤에 CD는 제거됩니다.

CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성

네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다. 부트 서버는 항상 설정할 필요는 없습니다. 부트 서버는 네트워크에서 시스템을 부트하기에 충분한 부트 소프트웨어를 포함하고 있으며 설치 서버가 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료합니다.

- 설치 매개 변수나 설치 서버를 설정하기 위해 DHCP를 사용하고 클라이언트가 동일한 서브넷에 있다면 부트 서버는 필요하지 않습니다. “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 116 페이지(으)로 이동합니다.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 서브넷별로 별도의 부트 서버를 만들어야 합니다. 서브넷별로 설치 서버를 만들어야 합니다. 하지만 설치 서버를 만들려면 추가 디스크 공간이 필요합니다.

▼ CD 이미지로 서브넷에 부트 서버 작성

1. 서브넷용으로 부트 서버를 만들고자 하는 시스템에서 슈퍼유저로 로그인합니다.

시스템에는 로컬 CD-ROM 드라이브가 포함되어 있거나 보통 설치 서버에 있는 원격 Solaris 9 디스크 이미지에 액세스할 수 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하면 시스템이 이름 서비스에 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.

2. Solaris 9 Software 1 of 2 CD 이미지를 설치 서버를 통해 마운트합니다.

```
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
```

server_name:path 설치 서버 이름 및 디스크 이미지 절대 경로입니다.

3. 부트 이미지용 디렉토리를 만듭니다.

```
# mkdir -p boot_dir_path
```

boot_dir_path 부트 소프트웨어를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

4. Solaris 9 Software 1 of 2 CD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
```

5. 부트 서버에 부트 소프트웨어를 복사합니다.

```
# ./setup_install_server -b boot_dir_path
```

-b 시스템을 부트 서버로 설정하도록 지정합니다.
boot_dir_path 부트 소프트웨어를 복사할 디렉토리를 지정합니다.

주 - setup_install_server 명령은 이미지용으로 사용할 수 있는 충분한 공간을 갖고 있는지를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 df -k1 명령을 사용합니다.

6. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.

```
# cd /
```

7. 설치 이미지를 마운트 해제합니다.

```
# umount /mnt
```

이제 네트워크에서 설치할 시스템을 설정할 준비가 되었습니다. “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 116 페이지(를) 참조하십시오.

예 12-5 CD 매체를 사용하여 서버넷에 부트 서버 작성

다음 예는 서버넷에서 부트 서버를 작성하는 방법을 설명합니다. 이 명령들은 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 이미지의 부트 소프트웨어를 시스템의 로컬 디스크에 있는 /export/install/boot로 복사합니다.

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
```

이 예에서는 명령 이전에 디스크가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 명령 뒤에 디스크는 제거됩니다.

CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가

설치 서버 및 필요할 경우 부트 서버를 만든 뒤 네트워크에서 설치할 개별 시스템을 설정해야 합니다. 설치하려는 개별 시스템은 다음을 찾을 필요가 있습니다.

- 설치 서버
- 부트 서버(필요한 경우)

- sysidcfg 파일(시스템 정보를 사전 구성하기 위해 sysidcfg 파일을 사용하는 경우)
- 이름 서버(시스템 정보를 사전 구성하기 위해 이름 서비스를 사용하는 경우)
- 프로필 서버 JumpStart 디렉토리의 프로필(사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하는 경우)

설치 서버와 클라이언트 설정은 다음의 add_install_client 절차를 따릅니다. 또한 다음을 위해서는 예제 절차를 참조하십시오.

- 설치 매개 변수를 설정하기 위해 DHCP를 사용한다면 예 12-6을 참조하십시오.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있다면 예 12-7을 참조하십시오.
- 설치 서버와 클라이언트가 동일한 서브넷에 있지 않고 DHCP를 사용하지 않는다면 예 12-8을 참조하십시오.

이 명령과 함께 사용할 추가 옵션은 add_install_client(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

▼ 서버에서 add_install_client로 네트워크에서 설치할 시스템 추가

부트 서버가 있으면 설치 서버 설치 이미지를 공유했는지 확인합니다. “설치 서버 작성” 단계 6 절차를 참조하십시오.

1. 설치 서버나 부트 서버에서 슈퍼유저가 되십시오.
2. NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 경우 설치할 시스템에 관한 다음 정보가 이름 서비스에 추가되었는지 확인합니다.
 - 호스트 이름
 - IP 주소
 - 이더넷 주소

이름 서비스에 대한 추가 정보는 *System Administration Guide: Naming and Directory Services(DNS, NIS, and LDAP)*를 참조하십시오.

3. 설치 서버 Solaris 9 CD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
```

install_dir_path Tools 디렉토리 경로를 지정합니다.

4. 네트워크에서 설치할 클라이언트 시스템을 설정합니다.

```
# ./add_install_client [-d] [-s install_server:install_dir_path] \  
[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p server:path] \  
[-t boot_image_path] client_name platform_group
```

-d	클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. x86 클라이언트의 경우 이 옵션을 사용하여 PXE 네트워크 부트로 네트워크에서 시스템을 부트합니다.
-s <i>install_server:install_dir_path</i>	설치 서버 이름과 경로를 지정합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>install_server</i>는 설치 서버의 호스트 이름입니다. ■ <i>install_dir_path</i>는 Solaris 9 CD 이미지의 절대 경로입니다.
-c <i>jumpstart_server:jumpstart_dir_path</i>	사용자 정의 JumpStart 설치용 JumpStart 디렉토리를 지정합니다. <i>jumpstart_server</i> 는 JumpStart 디렉토리가 위치한 서버의 호스트 이름입니다. <i>jumpstart_dir_path</i> 는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.
-p <i>sysid_server:path</i>	시스템 정보 사전 구성을 위해 <i>sysidcfg</i> 파일의 경로를 지정합니다. <i>sysid_server</i> 는 파일을 포함하고 있는 서버의 올바른 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. <i>path</i> 는 <i>sysidcfg</i> 파일을 포함하고 있는 디렉토리의 절대 경로입니다.
-t <i>boot_image_path</i>	Solaris 9 넷 설치 이미지, CD 또는 DVD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 대체 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.
<i>client_name</i>	네트워크에서 설치할 시스템의 이름입니다. 이 이름은 설치 서버의 호스트 이름이 아닙니다 .
<i>platform_group</i>	설치할 시스템의 플랫폼 그룹입니다. 자세한 플랫폼 그룹 목록은 제 39 장에 나와 있습니다.

예 12-6 SPARC: DHCP 사용시 SPARC 설치 서버에 SPARC 설치 클라이언트 추가(CD)

다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정할 때 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 *basil*이며 Ultra™ 5 시스템입니다. 파일 시스템 */export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools*에는 *add_install_client* 명령이 포함되어 있습니다.

DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.

```

sparc_install_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u

```

예 12-7 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트 추가(CD)

다음 예는 설치 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 *basil*이며 Ultra™ 5 시스템입니다. 파일 시스템 */export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools*에는 *add_install_client* 명령이 포함되어 있습니다.

예 12-7 서버와 동일한 서브넷에 있는 설치 클라이언트 추가(CD) (계속)

```
install_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u
```

예 12-8 부트 서버에 설치 클라이언트 추가(CD)

다음 예는 부트 서버에 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여줍니다. 설치 클라이언트는 이름이 rose이며 Ultra™ 5 시스템입니다. 부트 서버에서 명령을 실행합니다. -s 옵션은 /export/home/s9cdsparc에 Solaris 9 CD 이미지를 포함하고 있는 rosemary라는 이름의 설치 서버를 지정하기 위해 사용됩니다.

```
boot_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/s9cdsparc rose sun4u
```

예 12-9 x86: DHCP 사용 시 x86 설치 서버에 x86 설치 클라이언트 추가(CD)

다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에 설치 매개 변수를 설치할 때 x86 설치 클라이언트를 설치 서버에 추가하는 방법을 보여줍니다. -d 옵션은 클라이언트가 구성을 위해 DHCP 프로토콜을 사용할 것을 지정하는 데 사용됩니다. PXE 네트워크 부트를 사용하려면 DHCP 프로토콜을 사용해야 합니다. DHCP 클래스 이름 SUNW.i86pc는 이 명령이 단일 클라이언트뿐만 아니라 모든 Solaris x86 네트워크 부트 클라이언트에 적용됨을 나타냅니다. -s 옵션은 클라이언트가 이름이 rosemary인 설치 서버에서 설치됨을 지정하는 데 사용됩니다. 이 서버는 /export/home/s9cdx86에서 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지를 포함합니다.

DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: IP Services*의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.

```
install_server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/s9cdx86 SUNW.\
i86pc i86pc
```


13장

네트워크를 통한 설치 준비(명령 참조)

이 장에서는 네트워크 설치를 설정하는 데 사용되는 명령에 대하여 설명합니다.

표 13-1 네트워크 설치 명령

명령	플랫폼	설명
<code>add_install_client</code>	모두	네트워크를 통해 특정 시스템에 관한 네트워크 설치 정보를 설치 서버나 부트 서버에 추가하는 명령입니다. 자세한 내용은 <code>add_install_client(1M)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오.
<code>setup_install_server</code>	모두	Solaris 9 DVD나 CD를 설치 서버의 로컬 디스크에 복사하거나 부트 소프트웨어를 부트 서버에 복사하는 스크립트입니다. 자세한 내용은 <code>setup_install_server(1M)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오.
(CD 매체 전용) <code>add_to_install_server</code>	모두	CD의 제품 트리에 있는 추가 패키지를 기존 설치 서버의 로컬 디스크에 복사하는 스크립트입니다. 자세한 내용은 <code>add_to_install_server(1M)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오.
(CD 매체 전용) <code>modify_install_server</code>	모두	Solaris Web Start 사용자 인터페이스 소프트웨어를 기존 설치 서버 또는 부트 서버의 Solaris 9 CD 이미지에 추가하는 스크립트입니다. 이 스크립트를 사용하면 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 시스템을 부트한 뒤 네트워크를 통해 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 <code>modify_install_server(1M)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오. 64MB 이하의 RAM을 가진 시스템에는 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 시스템을 설치할 충분한 메모리가 없습니다.
<code>mount</code>	모두	파일 시스템 마운트를 가능케 하고 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 및 Solaris 9 Languages CD의 파일 시스템을 포함한 마운트된 파일 시스템을 보여주는 명령입니다. 자세한 내용은 <code>mount(1M)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오.

표 13-1 네트워크 설치 명령 (계속)

명령	플랫폼	설명
<code>showmount -e</code>	모두	원격 호스트에 있는 모든 공유 파일 시스템을 나열하는 명령입니다. 자세한 내용은 <code>showmount(1M)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오.
<code>uname -i</code>	모두	시스템 플랫폼 이름(예: SUNW, SPARCstation-5 또는 i86pc)을 결정하기 위한 명령입니다. Solaris 소프트웨어를 설치할 때 시스템의 플랫폼 이름이 필요합니다. 자세한 내용은 <code>uname(1)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오.
<code>patchadd -C net_install_image</code>	모두	<code>setup_install_server</code> 에 의해 작성된 DVD나 CD의 넷 설치 이미지상에서 미니루트 <code>Solaris_9/Tools/Boot</code> 에 있는 파일에 패치를 추가하기 위한 명령입니다. 이 기능을 사용하여 Solaris 설치 명령과 기타 미니루트별 명령을 패치할 수 있습니다. <code>net_install_image</code> 는 넷 설치 이미지의 절대 경로 이름입니다. 자세한 내용은 <code>patchadd(1M)</code> 설명서 페이지를 참조하십시오. 주의 - Patch Readme 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 <code>patchadd -C</code> 명령을 사용하십시오.
<code>reset</code>	SPARC	시스템 재설정 및 재부트를 위한 Open Boot prom 명령입니다. 또는 부트한 뒤 입출력 인터럽트에 관한 일련의 오류 메시지가 나타나면 정지와 A 키를 동시에 누른 다음 ok 또는 > PROM 프롬프트에서 <code>reset</code> 을 입력하십시오.
<code>banner</code>	SPARC	모델명, 이더넷 주소 및 설치된 메모리와 같은 시스템 정보를 표시하는 Open Boot prom 명령입니다. ok 또는 > PROM 프롬프트에서만 이 명령을 내릴 수 있습니다.

Solaris Web Start 프로그램 사용(작업)

이 장에서는 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Installation CD의 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치 또는 업그레이드하는 방법을 설명합니다.

주 - Solaris 운영 환경을 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브에 직접 부착되지 않은 시스템이나 도메인에 설치하려면 다른 시스템에 부착된 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 부록 B를 참조하십시오.

이 장에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

- “Solaris Web Start 프로그램 GUI 또는 CLI” 123 페이지
- “SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 124 페이지
- “x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 128 페이지
- “Solaris Web Start 설치 후 및 업그레이드 작업” 135 페이지

Solaris Web Start 프로그램 GUI 또는 CLI

Solaris Web Start 프로그램을 GUI 또는 CLI로 실행할 수 있습니다. x86 시스템의 경우 Solaris Device Configuration Assistant가 Solaris Web Start에 포함되어 있습니다.

- GUI - 로컬 또는 원격 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브 또는 네트워크 연결, 비디오 어댑터, 키보드, 모니터 및 충분한 메모리를 필요로 합니다.
- CLI - 로컬 또는 원격 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브 또는 네트워크 연결, 키보드 및 모니터를 필요로 합니다. Solaris Web Start 설치 CLI를 `tip` 명령을 사용하여 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 `tip(1)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

Solaris Web Start 프로그램이 시스템의 비디오 어댑터를 감지하면 자동으로 GUI를 표시합니다. Solaris Web Start 프로그램이 시스템의 비디오 어댑터를 감지하지 못하면 자동으로 CLI를 표시합니다. GUI 및 CLI에 대한 지침의 내용과 순서는 일반적으로 동일합니다.

SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

Solaris 9 *SPARC Platform Edition* DVD 또는 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Installation CD에 있는 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드할 수 있습니다.

주 - Solaris 9 Installation CD에서 설치하는 경우에 필요한 특정 요구 사항에 대해서는 “Solaris 9 Installation CD를 사용할 때의 요구 사항” 27 페이지(를) 참조하십시오.

설치 시 다음이 있는지 확인합니다.

- DVD 설치: Solaris 9 *SPARC Platform Edition* DVD
- CD 설치:
 - Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Installation CD.
 - Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD.
 - Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* CD - 필요할 경우 설치 프로그램이 이 CD를 요청합니다.
 - Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages CD - 설치 프로그램은 특정 지역 언어를 지원해야 할 경우 이 CD를 요청합니다.

SPARC: 작업 맵: Solaris Web Start 설치 수행

표 14-1 Solaris Web Start 설치 수행 작업 맵

작업	설명	지침
시스템 요구 사항을 확인합니다.	시스템이 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드하는 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.	“시스템 요구 사항” 27 페이지

표 14-1 Solaris Web Start 설치 수행 작업 맵 (계속)

작업	설명	지침
필요한 정보를 수집합니다.	확인 목록에 따라 워크시트를 완성하여 Solaris 소프트웨어에 필요한 모든 정보를 확보합니다.	제 6 장
(선택 사항) 시스템 구성 정보를 미리 구성합니다.	sysidcfg 파일 또는 이름 서비스를 사용하여 시스템에 대한 설치 정보(예를 들어, locale)를 미리 구성합니다. 시스템 정보를 미리 구성하면 설치 동안 설치 프로그램이 사용자에게 정보를 묻는 프롬프트를 표시하지 않습니다.	제 7 장
(업그레이드 전용) 시스템을 업그레이드할 준비를 합니다.	시스템을 백업합니다.	<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>
(선택 사항) 네트워크에서 설치할 시스템을 설정합니다.	원격 DVD 또는 CD 넷 설치 이미지에서 시스템을 설치하려면 부트할 시스템을 설정하고 설치 서버 또는 부트 서버에서 설치해야 합니다.	제 12 장
설치 또는 업그레이드합니다.	시스템을 부트한 뒤 프롬프트에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드합니다.	"SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행" 125 페이지
(업그레이드 전용) 업그레이드 후 작업을 수행합니다.	업그레이드하는 동안 손실된 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.	"업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정" 135 페이지

▼ SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

- DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용할 것인지 네트워크 이미지를 사용하여 소프트웨어를 설치할지 여부를 결정합니다.
 - DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용 중인 경우, Solaris 9 *SPARC Platform Edition* DVD 또는 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Installation CD를 삽입합니다.
 - 넷 설치 이미지를 사용하는 경우 디렉토리를 설치 매체가 있는 곳으로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 위치를 문의해야 할 수 있습니다. 네트워크에서 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 제 11 장 또는 제 12 장을 참조하십시오.
- 시스템을 부트합니다.
 - 시스템을 새로 구입한 경우 시스템을 켭니다.
 - 기존 시스템을 설치하거나 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다.
 - 로컬 DVD 또는 CD로 부트하려면 다음을 입력합니다.


```
ok boot cdrom [- nowin]
```
 - 네트워크의 설치 서버에서 부트하려면 다음을 입력합니다.


```
ok boot net [- nowin]
```

nowin

CLI 모드에서 Solaris Web Start 프로그램을 지정합니다.

Solaris Web Start 설치가 시작됩니다.

3. 프롬프트가 나타나면 시스템 구성 질문에 응답하십시오.

- 모든 시스템 구성 정보를 미리 구성했으면 Solaris Web Start 프로그램이 구성 정보를 입력할 것을 요청하는 프롬프트를 표시하지 않습니다.
- 시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, “설치를 위한 워크시트” 44 페이지 또는 “업그레이드를 위한 워크시트” 50 페이지(를) 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.

GUI를 사용하는 경우, 시스템 구성 정보를 확인한 후 Solaris Web Start 설치 키오스크 및 Solaris 시작 대화 상자가 나타납니다. 시스템에 충분한 메모리가 없으면 키오스크가 표시되지 않습니다.



그림 14-1 Solaris Web Start 키오스크 메뉴

키오스크 메뉴의 링크를 누를 수 있습니다.

주 - 어떤 상황에서는 키오스크가 대화 상자를 덮을 수 있습니다. 가려진 대화 상자를 나타내려면 키오스크 메뉴에서 키오스크를 뒤로 보내기를 선택합니다.

Installer Questions 화면이 나타납니다.

4. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
매체 지정 화면이 나타납니다.
5. 설치에 사용할 매체를 지정합니다.
 - Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.
 - Solaris Flash 아카이브를 설치 중이 **아니면**, 단계 6으로 이동합니다.
- a. 입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.

선택된 매체	프롬프트
DVD나 CD	Solaris Flash 아카이브가 있는 디스크를 넣습니다.
네트워크 파일 시스템	Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다.
HTTP	Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다.
FTP	FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 암호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다.
로컬 테이프	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다.

DVD, CD 또는 NFS 서버에서 아카이브를 설치하기로 선택했다면 플래시 아카이브 선택 패널이 표시됩니다.

- b. 디스크나 NFS 서버에 저장된 아카이브의 경우 플래시 아카이브 선택 패널에서 한 개 이상의 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택합니다.
 - c. 플래시 아카이브 요약 패널에서 선택한 아카이브를 확인하고 다음을 누릅니다.
 - d. 추가 플래시 아카이브 패널에서 다른 아카이브가 위치한 매체를 지정함으로써 추가 Solaris Flash 아카이브를 선택할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치를 원하지 않으려면 **없음**을 선택한 뒤 다음을 눌러 설치를 계속합니다. 단계 7로 이동합니다.
6. 초기화 설치를 수행할 것인지, 아니면 업그레이드를 수행할 것인지 결정합니다.

Solaris Web Start 프로그램이 시스템이 업그레이드될 수 있는지 결정합니다. 기존 Solaris 루트(/) 파일 시스템이 있어야 합니다. Solaris 9 Installation CD를 사용하여 업그레이드할 경우, 512MB의 슬라이스가 있어야 합니다. Solaris Web Start 프로그램이 필요 조건을 감지한 다음 시스템을 업그레이드합니다.

7. 화면의 지시에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치합니다. Solaris Flash 아카이브를 설치 중이 아니면 추가 소프트웨어도 설치할 수 있습니다.

Solaris Web Start 프로그램이 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트하거나 수동으로 재부트할 것인지 묻는 프롬프트를 표시합니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

8. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 “업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정” 135 페이지(를) 참조하십시오.

x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Installation CD의 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 x86 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치할 수 있습니다.

주 – Solaris 9 Installation CD에서 설치하는 경우에 필요한 특정 요구 사항에 대해서는 “Solaris 9 Installation CD를 사용할 때의 요구 사항” 27 페이지(를) 참조하십시오.

다음 매체가 있는지 확인합니다.

- DVD에서 설치 중인 경우 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD를 사용합니다.
- CD 매체에서 설치 중인 경우 다음을 사용합니다.
 - Solaris 9 *x86 Platform Edition* Installation CD
 - Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
 - Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD – 설치 프로그램이 필요할 경우, 이 CD가 있는지 묻는 프롬프트를 표시합니다.
 - Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages CD – 설치 프로그램이 특정 지역의 언어를 지원할 필요가 있을 경우, 이 CD가 있는지 묻는 프롬프트를 표시합니다.

x86: 작업 맵: Solaris Web Start 설치 수행

표 14-2 x86: Solaris Web Start 설치 수행 작업 맵

작업	설명	지침
시스템 요구 사항을 확인합니다.	시스템이 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드하는 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.	“시스템 요구 사항” 27 페이지
필요한 정보를 수집합니다.	확인 목록에 따라 워크시트를 완성하여 Solaris 소프트웨어에 필요한 모든 정보를 확보합니다.	제 6 장
(업그레이드 전용) 시스템을 업그레이드할 준비를 합니다.	시스템을 백업합니다.	<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>
(선택 사항) 네트워크에서 설치할 시스템을 설정합니다.	Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software x86 Platform Edition CD 넷 설치 이미지에서 시스템을 설치하려면 시스템을 설치 서버 또는 부트 서버에서 부트 및 설치되도록 시스템을 설정해야 합니다.	제 12 장
설치 또는 업그레이드합니다.	시스템을 부트한 뒤 프롬프트에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드합니다.	“x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 129 페이지
(업그레이드 전용) 업그레이드 후의 작업을 수행합니다.	업그레이드하는 동안 손실된 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.	“업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정” 135 페이지

▼ x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

1. DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용할 것인지 넷 설치 이미지를 사용하여 소프트웨어를 설치할지 여부를 결정합니다.
 - DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용 중인 경우, Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 x86 Platform Edition Installation CD를 삽입합니다.
 - 넷 설치 이미지를 사용하는 경우, 설치 매체가 위치한 디렉토리로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 문의해 위치를 확인해야 합니다. 네트워크에서 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 제 11 장 또는 제 12 장을(를) 참조하십시오.
2. 시스템 부트 방법을 결정합니다.
 - Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Installation CD에서 부트하려면 디스크를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
 - 네트워크에서 부트하는 경우 PXE(Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용하여 시스템이 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.

- 디스켓에서 부트할 경우, Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* diskette을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.

주 – Device Configuration Assistant 소프트웨어를 다음 방법으로 디스켓에 복사할 수 있습니다.

- 부록 E의 복사 절차를 사용하여 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD에서 디스켓으로 소프트웨어를 복사합니다.
 - soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes의 Solaris Developer Connection에서 디스켓으로 소프트웨어를 다운로드 및 복사합니다.
-

3. 시스템을 종료한 다음 전원을 껐다가 켜서 부트합니다.

메모리 테스트 및 하드웨어 감지가 실행됩니다. 화면이 갱신됩니다.

4. Solaris Device Configuration Assistant 화면이 표시되면 **F2_Continue**를 누릅니다.

Bus Enumeration 화면이 다음 메시지와 함께 나타납니다.

Determining bus types and gathering hardware configuration data ...

Scanning Devices 화면이 나타납니다. 시스템 장치가 스캔됩니다. 스캔이 완료되면 Identified Devices 화면이 나타납니다.

5. 변경을 해야 하는지 결정합니다.

- 변경하지 않으려면 **F2_Continue**를 누릅니다.
- 변경 사항을 선택하고 **F4**를 누릅니다.

Loading 화면이 시스템을 부트하기 위해 로드된 드라이버에 대한 메시지와 함께 표시됩니다. 몇 초 후 Boot Solaris 화면이 나타납니다.

6. Boot Solaris 화면에서 **DVD, CD, Net** 또는 **Disk**를 선택하고 **F2_Continue**를 누릅니다.

Solaris Web Start 프로그램이 시스템을 설치 또는 업그레이드 요구 사항에 대하여 기본 부트 디스크를 확인합니다.

주 - Solaris 9 Installation CD를 사용하여 설치 중일 경우 몇 가지 요구 사항이 충족되어야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족할 수 없으면 DVD 또는 넷 설치 이미지에서 Solaris Web Start 프로그램을 사용하거나 Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 설치합니다. 이러한 요구 사항은 다음과 같습니다.

- BIOS 및 기본 부트 디스크의 SCSI 드라이버가 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 지원해야 합니다.
- 기본 부트 디스크에 Solaris fdisk 분할 영역이 없으면 분할 영역을 작성하라는 프롬프트가 나타납니다. fdisk를 실행하고 Solaris fdisk 분할 영역을 작성할 것인지 질문을 받습니다. Yes로 답하면 fdisk 사용자 인터페이스가 수동으로 Solaris fdisk 분할 영역을 디스크에 추가할 수 있습니다. No로 답하면 설치 관리자가 종료합니다.
- 기본 부트 디스크에 x86 부트 분할 영역이 없을 경우 Solaris Web Start 프로그램이 Solaris fdisk 분할 영역의 일부에서 분할 영역을 작성합니다. Solaris fdisk 분할 영역의 모든 데이터는 완전 삭제됩니다. 이 분할 영역은 수동으로 작성할 수 없습니다. 디스크 포맷에 대하여 Yes로 답하면 분할 영역이 Solaris fdisk 분할 영역에서 작성됩니다. No로 답하면 다른 설치 방법을 선택해야 합니다.
- 시스템에서 기존 Service 분할 영역을 보존하려면 Solaris Web Start 프로그램이 기본 부트 디스크에서 fdisk 분할 영역을 사용자 정의할지 여부를 물을 경우 Default를 선택합니다.
- 설치의 나중에 포맷 패널을 통해 분할 영역을 작성, 수정 또는 삭제할 수 있습니다. 그러나 Solaris fdisk 분할 영역 및 x86 부트 분할 영역이 작성된 후 디스크는 동결되고 편집할 수 없습니다. 여러 디스크가 있으면 fdisk 패널에서 그러한 디스크를 편집할 수 있습니다.

Solaris Web Start 프로그램이 기본 부트 디스크에서 각 요구 사항을 감지하고 발견되지 않은 구성 정보를 묻는 프롬프트를 표시합니다.

7. 프롬프트가 나타나면 시스템 구성 질문에 응답합니다.

- 모든 시스템 구성 정보를 사전 구성했으면 단계 8로 이동합니다.
- 시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, “설치를 위한 워크시트” 44 페이지 또는 “업그레이드를 위한 워크시트” 50 페이지(를) 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.

몇 초 후에 Solaris Installation Program 화면이 나타납니다.

8. Solaris Installation Program 화면에서 F2_Continue를 누릅니다.

kdmconfig - 소개 화면이 나타납니다.

9. GUI를 실행하기에 충분한 메모리가 있는지 결정합니다.

- GUI를 표시할 충분한 메모리가 있으면 F2_Continue를 누릅니다.
- 충분한 메모리가 없을 경우 F4_Bypass를 누르면 CLI가 표시됩니다.

kdmconfig - View and Edit Window System Configuration 화면이 나타납니다.

kdmconfig 유틸리티가 비디오 드라이버를 감지할 수 없으면 kdmconfig 유틸리티는 640x480 VGA 드라이버를 선택합니다. Solaris Web Start GUI는 640x480 VGA 드라이버와 함께 표시될 수 없습니다. 결과적으로 Solaris Web Start CLI가 표시됩니다. Solaris Web Start GUI를 사용하려면 kdmconfig 유틸리티를 사용하여 시스템에 대한 올바른 비디오 드라이버를 선택합니다.

10. (선택 사항) **kdmconfig – View and Edit Window System Configuration** 화면에서 구성 정보를 조사하여 필요한 변경을 합니다.

11. 완료하면 **No changes needed – Test/Save** 및 **Exit**를 선택하고 **F2_Continue**를 누릅니다.

kdmconfig Window System Configuration Test 화면이 나타납니다.

12. **F2_Continue**를 누릅니다.

화면이 갱신되고 kdmconfig Window System Configuration Test palette and pattern 화면이 나타납니다.

13. 포인터를 이동하고 팔레트에 표시된 색상을 조사하여 정확하게 표시되었는지 확인합니다.

- 색상이 정확하게 표시되지 않은 경우 **No**를 누릅니다. 가능하다면 키보드의 임의의 키를 누르거나 kdmconfig가 kdmconfig Window System Configuration Test 화면을 자동으로 종료할 때까지 기다립니다. 색상이 정확하게 표시될 때까지 단계 10에서 단계 13을 반복하면 포인터를 예상대로 이동할 수 있습니다.

- 색상이 정확하게 표시된 경우 **Yes**를 누릅니다.

Solaris Web Start Installation Kiosk and Welcome to Solaris 대화 상자가 나타납니다. 시스템에 충분한 메모리가 없으면 키오스크가 표시되지 않습니다.



그림 14-2 Solaris Web Start 키오스크 메뉴

키오스크 메뉴의 링크를 누를 수 있습니다.

주 - 어떤 상황에서는 키오스크가 대화 상자를 덮을 수 있습니다. 가려진 대화 상자를 나타내려면 키오스크 메뉴에서 키오스크를 뒤로 보내기를 선택합니다.

14. 프롬프트가 나타나면 나머지 모든 구성 질문에 응답하십시오.
Installer Questions 화면이 나타납니다.
15. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.

주 - PXE를 사용하여 네트워크에서 부트 중인 경우 수동 재부트를 선택합니다. 시스템이 재부트 시 네트워크에서 부트하지 않음을 확인해야 합니다. 네트워크 부트를 비활성화하려면 재부트 동안 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용합니다.

매체 지정 화면이 나타납니다.

16. 설치에 사용할 매체를 지정합니다.

- Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.
 - Solaris Flash 아카이브를 설치 중이 **아니면**, 단계 6으로 이동합니다.
- a. 입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.

선택된 매체	프롬프트
DVD나 CD	Solaris Flash 아카이브가 위치한 디스크를 넣습니다.
네트워크 파일 시스템	Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다.
HTTP	Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다.
FTP	FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 암호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다.
로컬 테이프	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다.

DVD, CD 또는 NFS 서버에서 아카이브를 설치하기로 선택했다면 플래시 아카이브 선택 패널이 표시됩니다.

- b. 디스크나 NFS 서버에 저장된 아카이브의 경우 플래시 아카이브 선택 패널에서 한 개 이상의 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택합니다.
- c. 플래시 아카이브 요약 패널에서 선택한 아카이브를 확인하고 다음을 누릅니다.
- d. 추가 플래시 아카이브 패널에서 다른 아카이브가 위치한 매체를 지정함으로써 추가 Solaris Flash 아카이브를 선택할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치를 원하지 않으면 없음을 선택한 뒤 다음을 눌러 설치를 계속합니다. 설치를 완료합니다.

Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트하거나 수동으로 재부트할 것인지 묻는 프롬프트를 표시합니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

17. 초기 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다.

Solaris Web Start 프로그램이 시스템이 업그레이드될 수 있는지 결정합니다. 기존 Solaris 루트(/) 파일 시스템이 있어야 합니다. Solaris 9 Installation CD를 사용하여 업그레이드할 경우, 512MB 슬라이스가 있어야 합니다. Solaris Web Start 프로그램이 필요 조건을 감지한 다음 시스템을 업그레이드합니다.

주 - 설치를 시작하기 전에 시스템에서 Service partition을 복원한 경우 Solaris 운영 환경으로 업그레이드하지 못할 수도 있습니다.

18. 화면의 지침에 따라 시스템에 Solaris 소프트웨어 및 다른 추가 소프트웨어를 설치합니다.

Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris 소프트웨어의 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트하거나 수동으로 재부트할 것인지 묻는 프롬프트를 표시합니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

19. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 “업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정” 135 페이지을(를) 참조하십시오.

Solaris Web Start 설치 후 및 업그레이드 작업

Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드하면 다음 작업을 수행해야 할 수 있습니다.

▼ 업그레이드 후 로컬 수정 사항 보정

업그레이드할 때 Solaris Web Start 프로그램은 기존 시스템의 로컬 소프트웨어 수정을 새 Solaris 소프트웨어와 병합합니다. 하지만 병합이 불가능한 경우도 있습니다. 시스템 업그레이드를 완료한 후 보존되지 않은 일부 로컬 수정을 보정해야 할 수 있습니다.



주의 - 보존되지 않은 로컬 수정을 보정하지 않으면 시스템이 부트되지 않을 수 있습니다.

1. Solaris Web Start 프로그램이 보존하지 못한 로컬 수정 사항을 보정해야 하는지 여부를 결정하기 위해 다음 파일의 내용을 검토합니다.

```
/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
```

2. 보존되지 않은 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.

3. 시스템을 재부트합니다.

```
# reboot
```


Solaris suninstall 프로그램 사용(작업)

이 장에서는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD에서 Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드하는 방법에 대하여 설명합니다.

- “Solaris suninstall 프로그램 ” 137 페이지
- “SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 138 페이지
- “x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 141 페이지
- “Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업” 146 페이지

Solaris suninstall 프로그램

CLI를 사용해 Solaris suninstall 프로그램을 실행할 수 있습니다. x86 시스템의 경우 Device Configuration Assistant가 Solaris suninstall 프로그램에 포함되어 있습니다. Solaris suninstall 프로그램에는 로컬 또는 원격 CD-ROM 드라이브나 네트워크 연결, 키보드 및 모니터가 필요합니다. Solaris suninstall 프로그램은 tip 명령으로 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 tip(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.

주 - 텍스트를 탐색할 경우 위로 이동하려면 Control-U를 사용하고 아래로 이동하려면 Control-D를 사용합니다.

SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

Solaris 9 Software 1 of 2 CD의 Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 SPARC 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드할 수 있습니다. Solaris suninstall 프로그램으로 다른 소프트웨어를 설치할 수는 없습니다.

다음 CD가 있는지 확인합니다.

- Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD - 필요할 경우 설치 프로그램이 이 CD를 요청합니다.
- Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD - 설치 프로그램은 특정 지역에 대해 언어를 지원해야 할 경우 이 CD를 요청합니다.

SPARC: 작업 맵: Solaris suninstall 프로그램 설치 수행

표 15-1 SPARC: 작업 맵: Solaris suninstall 프로그램 설치 수행

작업	설명	지침
필요한 정보를 수집합니다.	확인 목록에 따라 워크시트를 완성하여 Solaris 소프트웨어에 필요한 모든 정보를 확보합니다.	제 6 장
(업그레이드 전용) 시스템을 업그레이드할 준비를 합니다.	시스템을 백업합니다.	<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>
(선택 사항) 시스템 구성 정보를 미리 구성합니다.	sysidcfg 파일 또는 서비스 이름을 사용하여 시스템의 설치 정보(예: locale)를 미리 구성합니다. 시스템 정보를 미리 구성하면 설치 중에 설치 프로그램의 정보 제공 요청을 방지할 수 있습니다.	제 7 장
(선택 사항) 네트워크에서 설치할 시스템을 설정합니다.	시스템을 원격 Solaris 9 Software SPARC Platform Edition CD 이미지에서 설치하려면 설치 서버나 부트 서버에서 부트 및 설치하도록 시스템을 설정해야 합니다.	제 12 장
설치 또는 업그레이드합니다.	시스템을 부트한 뒤 프롬프트에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드합니다.	"SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행" 139 페이지

표 15-1 SPARC: 작업 맵: Solaris suninstall 프로그램 설치 수행 (계속)

작업	설명	지침
(업그레이드 전용) 업그레이드 후의 작업을 수행합니다.	업그레이드하는 동안 손실된 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.	“Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업” 146 페이지

▼ SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

1. CD-ROM 드라이브와 넷 이미지 중 어떤 것을 사용해 소프트웨어를 설치할 것인지 결정합니다.

- CD-ROM 드라이브를 사용하려면 Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD를 넣습니다.
- 넷 설치 이미지를 사용하려면 다음 예에서와 같이 디렉토리를 설치 매체가 있는 곳으로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 문의해 위치를 확인해야 합니다. 일례로 다음 명령을 들 수 있습니다.

```
% cd /net/install-svr/export/s9/sparc
```

2. 시스템을 부트합니다.

- 시스템을 새로 구입한 경우 시스템을 켭니다.
- 기존 시스템을 설치하거나 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다.
 - 로컬 CD에서 부트하려면 다음과 같이 입력합니다.


```
ok boot cdrom
```
 - 네트워크의 설치 서버에서 부트하려면 다음을 입력합니다.

```
ok boot net
```

Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.

3. 프롬프트가 나타나면 시스템 구성 질문에 응답합니다.

시스템 구성 정보가 모두 사전 구성되어 있으면 구성 정보를 입력할 필요가 없습니다. 시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, “설치를 위한 워크시트” 44 페이지 또는 “업그레이드를 위한 워크시트” 50 페이지(를) 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.

4. 화면의 지침에 따라 Solaris 소프트웨어를 시스템에 설치합니다.

- Solaris Flash 아카이브를 설치하지 않으려면 설치를 완료합니다. 추가 소프트웨어를 업그레이드하거나 설치해야 하면 단계 5를 참조하십시오.

Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
 - /var/sadm/install/logs
- Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.
- a. 플래시 아카이브 검색 방법 화면에서 **Solaris Flash** 아카이브의 위치를 선택합니다.
선택한 매체에 따라 Solaris suninstall 프로그램 설치가 계속할 것을 요청합니다.
- b. 입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.

선택된 매체	프롬프트
HTTP	Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다.
FTP	FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 암호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다.
네트워크 파일 시스템	Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다.
로컬 파일	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정합니다.
로컬 테이프	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다.
로컬 장치	로컬 장치, Solaris Flash 아카이브의 경로, Solaris Flash 아카이브가 위치한 파일 시스템의 유형을 지정합니다.

- c. 플래시 아카이브 선택 화면에서 **New**를 선택하여 추가 **Solaris Flash**를 설치할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치를 원하지 않으면 **계속**을 선택해 설치를 완료합니다.

Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

5. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 “Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업” 146 페이지(를) 참조하십시오.
6. (선택 사항) 추가 소프트웨어를 설치하려면 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

Solaris 9 Software 1 of 2 CD에서 Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 x86 시스템에서 Solaris 운영 환경을 설치하거나 업그레이드할 수 있습니다. Solaris suninstall 프로그램으로 다른 소프트웨어를 설치할 수는 없습니다.

다음 CD가 있는지 확인합니다.

- Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD – 설치 프로그램이 필요할 경우, 이 CD가 있는지 묻는 프롬프트를 표시합니다.
- Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD – 설치 프로그램이 특정 지리적 지역의 언어를 지원할 필요가 있을 경우, 이 CD가 있는지 묻는 프롬프트를 표시합니다.

x86: suninstall 설치 작업 맵 수행

표 15-2 x86: 대화형 설치 작업 맵 수행

작업	설명	지침
필요한 정보를 수집합니다.	확인 목록에 따라 워크시트를 완성하여 Solaris 소프트웨어에 필요한 모든 정보를 확보합니다.	제 6 장
(업그레이드 전용) 시스템을 업그레이드할 준비를 합니다.	시스템을 백업합니다.	<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>
(선택 사항) 시스템 구성 정보를 미리 구성합니다.	sysidcfg 파일 또는 이름 서비스를 사용하여 설치 프로그램이 설치 동안 정보를 제공하라는 프롬프트를 표시하지 않도록 시스템에 대한 설치 정보(예를 들어, locale)를 미리 구성할 수 있습니다.	제 7 장
(선택 사항) 네트워크에서 설치할 시스템을 설정합니다.	시스템을 원격 Solaris 9 Software x86 Platform Edition CD 이미지에서 설치하려면 설치 서버나 부트 서버에서 부트 및 설치하도록 시스템을 설정해야 합니다.	제 12 장
설치 또는 업그레이드합니다.	시스템을 부트한 뒤 프롬프트에 따라 Solaris 소프트웨어를 설치하거나 업그레이드합니다.	“x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 142 페이지
(업그레이드 전용) 업그레이드 후의 작업을 수행합니다.	업그레이드하는 동안 손실된 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.	“Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업” 146 페이지

▼ x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

1. CD-ROM 드라이브와 넷 이미지 중 어떤 것을 사용해 소프트웨어를 설치할 것인지 결정합니다.

- CD-ROM 드라이브를 사용하는 경우 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD를 삽입합니다.
- 넷 이미지를 사용하는 경우 디렉토리를 설치 매체가 있는 곳으로 변경합니다. 네트워크 관리자에게 문의해 위치를 확인해야 합니다. 일례로 다음 명령을 들 수 있습니다.

```
% cd /net/install-svr/export/s9/x86
```

2. 시스템 부트 방법을 결정합니다.

- Solaris 9 Installation CD에서 부트하는 경우 CD를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
- 네트워크에서 부트하는 경우 PXE(Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.
- 디스켓에서 부트할 경우, Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* diskette을 시스템의 디스켓 드라이브로 삽입합니다.

x86 전용 – Device Configuration Assistant 소프트웨어를 다음 방법으로 디스켓에 복사할 수 있습니다.

- Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD에서 디스켓으로 소프트웨어를 복사합니다. 부록 E의 절차를 참조하십시오.
 - soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes의 Solaris Developer Connection에서 디스켓으로 소프트웨어를 다운로드 및 복사합니다.
-

3. 시스템을 종료한 다음 전원을 껐다가 켜서 부트합니다.

메모리 테스트 및 하드웨어 감지가 실행됩니다. 화면이 갱신됩니다.

- Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD 및 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD를 사용 중인 경우 다음 메시지가 나타납니다.

```
SunOS - x86 Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0
```

그런 다음 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.

```
SunOS Secondary Boot version 3.00
```

```
Solaris x86 Platform Edition Booting System
```

Running Configuration Assistant...

- PXE 네트워크 부트를 사용하여 네트워크에서 부트 중인 경우 다음 메시지가 나타납니다.

Solaris network boot...

그런 다음 다음과 유사한 정보가 나타납니다.

SunOS Secondary Boot version 3.00

Solaris x86 Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

- Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* diskette을 사용 중인 경우 다음이 나타납니다.

Solaris Boot Sector

Version 1

그러면 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.

Solaris for x86 - FCS DCB

Version 1.242

loading /solaris/boot.bin

화면이 갱신되고 다음 텍스트와 유사한 정보가 나타납니다.

SunOS Secondary Boot version 3.00

Solaris x86 Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

4. Solaris Device Configuration Assistant 화면이 나타나면 F2_Continue를 누릅니다.

Bus Enumeration 화면이 다음 메시지와 함께 나타납니다.

Determining bus types and gathering hardware configuration data ...

Scanning Devices 화면이 나타납니다. 시스템 장치가 스캔됩니다. 스캔이 완료되면 Identified Devices 화면이 나타납니다.

5. 변경을 해야 하는지 결정합니다.

- 변경하지 않으려면 F2_Continue를 누릅니다.
- 변경 사항을 선택하고 F4를 누릅니다.

Loading 화면이 나타나고 시스템을 부트하기 위해 로드된 드라이버에 대한 메시지를 포함합니다. 몇 초 후 Boot Solaris 화면이 나타납니다.

6. Boot Solaris 화면에서 CD, Net 또는 Disk를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.

Solaris suninstall 프로그램이 시스템 설치 또는 업그레이드 요구 사항에 대하여 기본 부트 디스크를 확인합니다.

주 - 시스템에서 기존 Service 분할 영역을 보존하려면 Create Solaris fdisk Partition 화면에서 적절한 옵션을 선택합니다. Service partition 보존에 대한 자세한 내용은 "x86: 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃 변경" 30 페이지(를) 참조하십시오.

설치를 시작하기 전에 시스템에서 Service 분할 영역을 복원한 경우 Solaris 운영 환경으로 업그레이드하지 못할 수도 있습니다.

7. 프롬프트가 나타나면 시스템 구성 질문에 응답합니다.

- 모든 시스템 구성 정보를 미리 구성한 경우 단계 8로 계속합니다.
- 시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, "설치를 위한 워크시트" 44 페이지 또는 "업그레이드를 위한 워크시트" 50 페이지(를) 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.

몇 초 후에 Solaris Installation Program 화면이 나타납니다.

8. F2_Continue를 누릅니다.

kdmconfig - 소개 화면이 나타납니다.

9. F2_Continue를 누릅니다.

kdmconfig - View and Edit Window System Configuration 화면이 나타납니다.

10. (선택 사항) kdmconfig - View and Edit Window System Configuration 화면의 구성 정보를 조사하여 필요한 변경을 합니다.

11. 완료하면 No changes needed - Test/Save and Exit를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.

kdmconfig Window System Configuration Test 화면이 나타납니다.

12. F2_Continue를 누릅니다.

화면이 갱신되고 kdmconfig Window System Configuration Test palette and pattern 화면이 나타납니다.

13. 포인터를 이동하고 팔레트에 표시된 색상을 조사하여 정확하게 표시되었는지 확인합니다.

- 색상이 정확하게 표시되지 않는 경우 No를 선택합니다. 가능하면 키보드의 임의의 키를 누르거나 kdmconfig가 kdmconfig Window System Configuration Test 화면을 자동으로 종료할 때까지 기다립니다. 색상이 정확하게 표시될 때까지 단계 10에서 단계 13을 반복하면 예상대로 포인터를 이동할 수 있습니다.

- 색상이 정확하게 표시된 경우 Yes를 누릅니다.
Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.

14. 프롬프트가 나타나면 나머지 시스템 구성 질문에 응답합니다.

- 시스템 구성 정보가 모두 사전 구성되어 있으면 구성 정보를 입력할 필요가 없습니다.
- 시스템 구성 정보를 사전 구성하지 않은 경우, “설치를 위한 워크시트” 44 페이지 또는 “업그레이드를 위한 워크시트” 50 페이지를(를) 사용하여 시스템 구성 질문에 답합니다.

15. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다.

주 - PXE를 사용하여 네트워크에서 부트 중인 경우 수동 재부트를 선택합니다. 시스템이 재부트 시 네트워크에서 부트하지 않음을 확인해야 합니다. 네트워크 부트를 비활성화하려면 재부트 동안 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용합니다.

16. 화면의 지침에 따라 Solaris 소프트웨어를 시스템에 설치합니다.

- Solaris Flash 아카이브를 설치하지 않으려면 설치를 완료합니다. 추가 소프트웨어를 업그레이드하거나 설치해야 할 경우 단계 17로 계속합니다.

Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- Solaris Flash 아카이브를 설치 중인 경우 계속합니다.

a. 플래시 아카이브 검색 방법 화면에서 Solaris Flash 아카이브의 위치를 선택합니다. 선택한 매체에 따라 Solaris suninstall 프로그램 설치가 계속됩니다.

b. 입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.

선택된 매체	프롬프트
HTTP	Solaris Flash 아카이브에 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다.
FTP	FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 암호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다.

선택된 매체	프롬프트
네트워크 파일 시스템	Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다.
로컬 파일	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정합니다.
로컬 테이프	Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다.
로컬 장치	로컬 장치, Solaris Flash 아카이브의 경로, Solaris Flash 아카이브가 위치한 파일 시스템의 유형을 지정합니다.

c. 플래시 아카이브 선택 화면에서 **New**를 선택하여 추가 **Solaris Flash**를 설치할 수 있습니다. 추가 아카이브 설치하지 않으려면 **Continue**를 선택해 설치를 완료합니다.

Solaris suninstall 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 마치면 시스템은 자동으로 재부트되거나 사용자에게 수동으로 재부트할 것을 요청합니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

17. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 “Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업” 146 페이지(를) 참조하십시오.

18. (선택 사항) 추가 소프트웨어를 설치하려면 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

Solaris suninstall 프로그램 업그레이드 이후 작업

업그레이드할 때 Solaris suninstall 프로그램은 기존 시스템의 로컬 소프트웨어 수정 사항을 새로운 Solaris 소프트웨어와 병합합니다. 하지만 병합이 불가능한 경우도 있습니다. 시스템 업그레이드를 완료한 후 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 정정해야 할 수 있습니다.



주의 – 보존되지 않은 로컬 수정을 보정하지 않으면 시스템이 부트되지 않을 수 있습니다.

▼ 업그레이드 후 로컬 수정 사항 정정

1. 다음 파일을 내용을 검토하여 Solaris suninstall 프로그램에 보존하지 못한 로컬 수정 사항을 보정해야 하는지 여부를 결정합니다.

```
/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
```

2. 보존되지 않은 모든 로컬 수정을 정정합니다.
3. 시스템을 재부트합니다.

```
# reboot
```


Solaris Flash 설치 기능(주제)

이 절에서는 Solaris 운영 환경을 다중 시스템에 설치하기 위한 Solaris Flash 아카이브 작성 및 Solaris Flash 아카이브 사용 지침에 대하여 설명합니다.

제 17 장	Solaris Flash 아카이브 작성 및 설치에 대한 개요와 계획 정보를 제공합니다.
제 18 장	Solaris Flash 아카이브 작성에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
제 19 장	Solaris Flash 아카이브를 사용하여 시스템을 설치하는 지침에 대한 참조를 제공합니다. 아카이브 관리에 대한 지침도 제공합니다.
제 20 장	<code>flar create</code> 명령의 구문 및 옵션에 대하여 설명합니다. Solaris Flash 아카이브 정보에 대한 키워드를 설명합니다.

Solaris Flash(개요 및 계획 수립)

이 장에서는 Solaris Flash 설치 기능에 대해 소개합니다. 또한 사용자의 환경에서 Solaris Flash 설치를 계획하는 데 필요한 정보도 다룹니다.

- “Solaris Flash 소개” 151 페이지
- “Solaris Flash 설치 계획 수립” 156 페이지

Solaris Flash 소개

Solaris Flash 설치 기능을 사용하는 경우 마스터 시스템이라 하는 시스템의 Solaris 운영 환경의 단일 참조 설치를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 해당 설치를 복제 시스템이라 부르는 여러 시스템에 복제할 수 있습니다. 시스템상의 모든 파일을 덮어쓰는 Solaris Flash 초기 설치를 통해 복제 시스템을 복제하거나 두 개의 시스템 이미지 간의 차이점만을 포함하는 Solaris Flash 업데이트를 사용하여 복제할 수도 있습니다. 차등 업데이트는 지정된 파일만을 변경하며 이전 마스터 이미지와 동일한 소프트웨어를 가지는 시스템에서만 사용할 수 있습니다.

초기 설치를 통한 복제 시스템 설치


여러 가지 설치 방법을 사용하여 초기 설치를 위해 마스터 시스템을 Solaris Flash 아카이브와 함께 설치할 수 있습니다. 설치 방법에는 Solaris Web Start, 사용자 정의 JumpStart 또는 Solaris Live Upgrade 등이 있습니다. 모든 파일을 덮어씁니다. Solaris Flash 설치 프로세스는 다음 5단계로 구성됩니다.

1. 마스터 시스템을 설치합니다. 시스템을 선택한 뒤 원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris 운영 환경과 기타 소프트웨어를 설치합니다.
2. (선택 사항) 사용자 정의 스크립트를 준비하여 설치 이전이나 이후에 복제 시스템을 재구성하거나 사용자 정의할 수 있습니다.

3. Solaris Flash 아카이브를 작성합니다. Solaris Flash 아카이브에는 사용자가 일부 불필요한 파일을 제외하지 않은 경우 마스터 시스템의 모든 파일에 대한 복사본이 들어 있습니다.
4. 복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 특정 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치하면 아카이브의 모든 파일이 해당 시스템으로 복사됩니다. 새로 설치된 시스템은 이제 원본 마스터 시스템과 동일한 설치 구성을 갖게 되므로 복제 시스템이 됩니다. 스크립트를 사용하여 부분적으로 사용자 정의할 수도 있습니다.
5. (선택 사항) 마스터 이미지의 복사본을 저장합니다. 차등 아카이브를 작성하려는 경우, 마스터 이미지가 사용 가능해야 하며 복제 시스템에 설치된 이미지와 동일해야 합니다.

단계별 지침은 “마스터 시스템 설치” 166 페이지(를) 참조하십시오.

그림 17-1에서는 초기 설치를 통한 복제 시스템의 설치를 보여줍니다. 모든 파일을 덮어 씩니다.



- 운영 환경을 실행 중인 시스템
- △ 운영 환경이 없는 시스템
- ☆ 다른 구조를 가진 시스템
- ⊘ 업데이트 실패

그림 17-1 Solaris Flash 초기 설치

Solaris Flash 차등 아카이브를 통한 복제 시스템 업데이트


복제 시스템을 업데이트하려는 경우, 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 이미지 간의 차이만을 포함하는 차등 아카이브를 작성할 수 있습니다. 복제 시스템을 차등 아카이브를 사용하여 업데이트할 때는 차등 아카이브 내의 파일만이 변경됩니다. Solaris Flash 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 복제 시스템에 업데이트를 설치할 수 있습니다. 업데이트 프로세스는 다음 5단계로 구성됩니다.

1. 변경 사항이 있는 마스터 시스템을 준비합니다. 변경 사항을 만들기 전에 마스터 시스템이 원본 아카이브의 복제본을 실행해야 합니다.

주 - 마스터 시스템이 원본 아카이브의 복제본을 실행하지 않고 있는 경우, 두 시스템 이미지 간의 차이로 인해 차등 아카이브의 크기가 커집니다. 결국 차등 아카이브를 설치하는 데 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이 경우 전체 아카이브와 함께 초기 설치를 사용할 수 있습니다.

2. (선택 사항) 사용자 정의 스크립트를 준비하여 설치 이전이나 이후에 복제 시스템을 재구성하거나 사용자 정의할 수 있습니다.
3. 저장되어 변경되지 않은 마스터 이미지 복사본의 디렉토리를 마운트합니다. 이 두 번째 이미지는 두 시스템 이미지를 비교하는 데 사용됩니다. 다음 방법을 사용하여 이미지에 액세스합니다.
 - Solaris Live Upgrade 부트 환경에서 마운트
 - NFS를 통해 복제 시스템에서 마운트
 - `ufsrestore` 명령을 사용하여 백업에서 복원
4. `flar create` 명령의 `-A` 옵션을 사용하여 차등 아카이브를 작성합니다.
5. 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 차등 아카이브를 복제 시스템에 설치합니다

그림 17-2는 차등 아카이브의 작성 및 설치를 보여줍니다. 마스터 이미지는 일부 수정 사항과 함께 업데이트됩니다. 이러한 수정 사항은 일부 파일의 추가, 재구성, 삭제 등과 같이 간단할 수도 있고, 패치 전파와 같이 복잡할 수도 있습니다. 업데이트된 마스터 이미지는 변경되지 않은 마스터 이미지와 비교됩니다. 두 이미지 간의 차이가 차등 아카이브가 됩니다. 이 아카이브는 현재 변경되지 않은 마스터 이미지를 사용하고 있는 다른 복제 시스템을 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다. 복제 시스템이 이미 수정되었거나 변경되지 않은 마스터 이미지를 실행하지 않고 있는 경우, 업데이트는 실패합니다. 복제 시스템에서 수행한 변경 사항이 많은 경우 언제든지 초기 설치를 할 수 있습니다.



- 마스터 시스템의 정확한 복제본
- ▣ 간단한 변경 사항이 포함된 마스터 시스템의 복제본
- ◐ 일부 파일이 추가된 마스터 시스템의 복제본
- ◑ 일부 파일이 누락된 마스터 시스템의 복제본
- 다른 마스터 시스템으로부터 만들어졌거나 별도로 설치됨
- ⊗ 업데이트 실패

그림 17-2 Solaris Flash 업데이트

Solaris Flash 설치 계획 수립

Solaris Flash 아카이브를 작성 및 설치하기 전에 Solaris 운영 환경을 시스템에 설치할 방법을 결정해야 합니다. 시스템을 처음 설치하는 경우, 초기 설치에 해당하는 전체 아카이브를 사용하여 설치해야 합니다. 아카이브를 사용하여 설치한 시스템은 차등 아카이브를 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 차등 아카이브는 두 아카이브 간의 차이만을 설치합니다.

마스터 시스템의 초기 설치 계획 수립

Solaris Flash 설치 프로세스의 첫 번째 작업은 복제 시스템에 설정할 구성 정보를 사용하여 마스터 시스템을 설치하는 것입니다. 원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris 운영 환경의 일부 또는 전체를 설치할 수 있습니다. 설치를 끝낸 뒤 소프트웨어를 추가 또는 제거하거나 구성 파일을 수정할 수 있습니다.

마스터 시스템과 복제 시스템은 동일한 커널 구조를 가져야 합니다. 예를 들어, sun4u 구조를 가진 마스터 시스템에서 작성된 아카이브는 sun4u 구조를 가진 복제 시스템을 설치할 때만 사용할 수 있습니다.

복제 시스템 각각에 부여하려는 구성을 정확하게 설정하여 마스터 시스템을 설치해야 합니다. 마스터 시스템의 설치를 설계할 때 내리는 결정은 다음에 따라 달라집니다.

- 복제 시스템에 설치할 소프트웨어
- 마스터 시스템과 복제 시스템에 연결된 주변 기기
- 마스터 시스템과 복제 시스템의 구조

시스템의 소프트웨어를 사용자 정의할 수 있습니다. “아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의” 159 페이지(를) 참조하십시오. 복제 시스템의 업데이트를 위해 마스터 시스템을 수정 및 설정할 수도 있습니다. “Solaris Flash 아카이브 작성 계획 수립” 158 페이지(를) 참조하십시오.

마스터 시스템의 Solaris 설치 사용자 정의

원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치한 뒤 필요에 따라 소프트웨어를 추가 또는 삭제하거나 시스템 구성 정보를 수정할 수 있습니다.

- 소프트웨어를 삭제합니다. 복제 시스템에 설치할 필요가 없다고 판단한 소프트웨어를 제거할 수 있습니다. 마스터 시스템에 설치된 소프트웨어 목록을 보려면 Product Registry를 사용합니다. 자세한 지침은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.
- 소프트웨어를 추가합니다. Solaris 릴리스에 포함된 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Solaris 운영 환경의 일부로 제공되지 않는 소프트웨어를 추가할 수도 있습니다. 마스터 시스템에 설치하는 모든 소프트웨어는 Solaris Flash 아카이브에 포함되어 있으며 복제 시스템에 설치됩니다.

- 구성 파일을 수정합니다. 마스터 시스템의 구성 파일을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템이 실행하는 데몬을 제한하기 위해 `/etc/inet/inetd.conf` 파일을 수정할 수 있습니다. 사용자의 모든 수정 사항은 Solaris Flash 아카이브의 일부로 저장되며 복제 시스템에 설치됩니다.

아카이브 작성시 추가로 사용자 정의를 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 아카이브에 포함시키고 싶지 않은 대용량 데이터 파일을 제외할 수 있습니다. 개요는 “아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의” 159 페이지를(를) 참조하십시오.

차등 아카이브를 작성하여 복제 시스템을 업데이트할 수 있습니다. 이에 대해서는 “Solaris Flash 아카이브 작성 계획 수립” 158 페이지를(를) 참조하십시오.

SPARC 및 x86 시스템용 아카이브 작성

Solaris Flash 설치 방법을 사용하여 SPARC 및 x86 시스템 모두에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 각 플랫폼에 대하여 별도의 Solaris Flash 아카이브를 작성해야 합니다. SPARC 마스터 시스템에서 작성된 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 SPARC 시스템을 설치합니다. x86 마스터 시스템에서 작성된 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 x86 시스템을 설치합니다.

SPARC: 마스터 시스템에 없는 주변 기기 지원

마스터 시스템에 설치할 드라이버의 선택은 마스터 시스템과 복제 시스템에 연결된 주변 기기의 유형에 따라 다르며, 설치된 소프트웨어 그룹의 유형에 따라 다릅니다. 복제 시스템에 마스터 시스템과는 다른 주변 기기가 있는 경우, 아카이브를 작성하기 전에 해당되는 드라이버를 마스터 시스템에 설치해야 합니다.

주 - Solaris 소프트웨어를 설치할 때 일부 하드웨어별 드라이버는 시스템에 지원 하드웨어가 있는 경우에만 설치됩니다.

핵심, 최종 사용자, 개발자 또는 전체 소프트웨어 그룹으로 마스터 시스템을 설치하면 마스터 시스템은 설치 당시에 마스터 시스템에 연결되어 있는 주변 기기만을 지원합니다. 마스터 시스템에 해당 주변 기기가 없더라도 마스터 시스템을 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 옵션으로 설치함으로써 마스터 시스템에 주변 기기에 대한 지원을 설치할 수 있습니다. 모든 드라이버는 시스템에 있는 하드웨어와 상관 없이 설치됩니다. 또는 필요한 주변 기기를 지원하는 패키지를 선택하여 설치할 수 있습니다.

마스터 시스템에 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 이외의 소프트웨어 그룹을 설치하는 경우, 복제 시스템을 제대로 설치하는 데 필요한 일부 드라이버가 없을 수 있습니다. 예를 들어, GX CG6 프레임 버퍼가 있는 마스터 시스템에 전체 소프트웨어 그룹을 설치하면 GX CG6 프레임 버퍼 드라이버만 설치됩니다. 이러한 상황은 설치하려는 모든 복제 시스템에 GX CG6 프레임 버퍼가 있거나 프레임 버퍼가 아예 없는 경우에는 문제가 되지 않습니다.

그러나 Elite 3D 등의 다른 프레임 버퍼가 설치되어 있는 복제 시스템에 해당 아카이브를 설치하면 이 복제 시스템에서는 프레임 버퍼를 사용할 수 없게 됩니다. 그러므로 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원을 설치하거나 마스터 시스템에 적합한 프레임 버퍼 드라이버 패키지를 추가하여 원하는 프레임 버퍼 드라이버를 설치함으로써 모든 프레임 버퍼가 포함된 아카이브를 작성해야 합니다.

다음 중 한 가지 방법을 사용하여 복제 시스템에 마스터 시스템과는 다른 주변 기기 지원 기능을 설치할 수 있습니다.

- 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 설치 - 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원은 사용 가능한 가장 큰 소프트웨어 그룹입니다. 이 그룹은 Solaris 운영 환경에 있는 모든 패키지를 포함합니다. 마스터 시스템에 이 그룹을 설치하면 마스터 시스템에는 Solaris 릴리스에 있는 모든 드라이버가 포함됩니다. 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원으로 설치한 마스터 시스템에서 작성된 Solaris Flash 아카이브는 설치된 Solaris 운영 환경 릴리스에 의해 지원되는 주변 기기가 있는 모든 복제 시스템에서 작동됩니다.

전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원으로 마스터 시스템을 설치하면 주변 기기 구성과의 호환성이 보장됩니다. 하지만 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원은 1GB 이상의 디스크 공간이 필요합니다. 복제 시스템에는 전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원을 설치하는 데 필요한 공간이 없을 수 있습니다.

- 선택된 패키지 설치 - 마스터 시스템을 설치할 때 마스터 시스템과 복제 시스템에 필요한 패키지만 설치할 수 있습니다. 특정 패키지를 선택함으로써 마스터 시스템이나 복제 시스템에 존재하는 것으로 알고 있는 주변 기기만 지원하도록 설치할 수 있습니다.

Solaris Flash 아카이브 작성 계획 수립

마스터 시스템에서 아카이브를 작성하거나 두 시스템 이미지로부터 차등 아카이브를 작성할 수 있습니다. 차등 아카이브는 이 두 이미지 간의 차이만을 설치합니다.

마스터 시스템에서 Solaris Flash 아카이브 초기 설치 계획 수립

마스터 시스템을 설치한 뒤 Solaris Flash 설치 프로세스에서의 다음 작업은 Solaris Flash 아카이브를 작성하는 일입니다. 마스터 시스템의 파일들은 다양한 식별 정보와 함께 Solaris Flash 아카이브에 복사됩니다. 마스터 시스템이 다중 사용자 모드나 단일 사용자 모드로 실행 중인 상태에서 Solaris Flash 아카이브를 작성할 수 있습니다. 다음 중 하나로부터 부트한 뒤 Solaris Flash 아카이브를 작성할 수도 있습니다.

- Solaris 9 DVD
- Solaris 9 Software 1 of 2 CD
- Solaris 9 Software 및 Solaris 9 Languages CD 이미지

Solaris Flash 차등 아카이브 작성을 위한 계획 수립

복제 시스템을 업데이트하려는 경우, 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 이미지 간의 차이만을 포함하는 차등 아카이브를 작성할 수 있습니다. 이미지 하나는 복제 시스템에 설치된 원본 소프트웨어를 실행 중인 사용자 시스템일 수 있습니다. 그렇지 않으면 변경되지 않은 마스터 이미지의 저장된 복사본에 액세스해야 합니다. 이 이미지는 원하는 변경 사항과 함께 업데이트됩니다. 나머지 하나의 이미지는 비교용으로 액세스되고 사용됩니다. 이 두 이미지 간의 차이가 차등 아카이브입니다.

Solaris Flash 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 복제 시스템에 업데이트를 설치할 수 있습니다. 복제 시스템을 차등 아카이브를 사용하여 업데이트한 후에는 차등 아카이브에 있는 파일만이 복제 시스템에서 변경됩니다. 스크립트는 설치 이전이나 이후에 아카이브를 사용자 정의하는 데 사용할 수 있으며, 특히 재구성하는 데 도움이 됩니다.

변경되지 않은 마스터 이미지는 초기 설치 후에 저장을 해야 다음 방법을 통해 액세스할 수 있습니다.

- `lumount` 명령을 사용하는 특정 디렉토리에 마운트된 Solaris Live Upgrade 부트 환경. Solaris Live Upgrade 부트 환경에 대한 설명은 제 30 장을 참조하십시오.
- 루트 사용 권한과 함께 NFS에 마운트된 복제 시스템.
- `ufsdump` 명령으로 복원할 수 있는 시스템 백업.

단계별 지침은 “마스터 이미지 업데이트 및 차등 아카이브 작성” 176 페이지(를) 참조하십시오.

아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의

Solaris Flash 아카이브를 작성할 때 마스터 시스템에서 복사된 일부 파일 및 디렉토리는 제외될 수 있습니다. 디렉토리를 제외한 경우 지정된 파일 또는 해당 디렉토리의 하위 디렉토리도 복원할 수 있습니다. 예를 들어, `/a/aa/bb/c`의 모든 파일 및 디렉토리를 제외하는 아카이브를 작성할 수 있습니다. `bb` 하위 디렉토리의 내용은 포함될 수 있습니다. 그러면 내용이 `bb` 하위 디렉토리에만 있게 됩니다.



주의 - `flar create`의 파일 제외 옵션은 주의해서 사용해야 합니다. 일부 디렉토리를 제외하는 경우 시스템 구성 파일과 같은 사용자가 모르는 다른 내용이 아카이브에 남아 있을 수 있습니다. 그러면 시스템이 일치하지 않아 설치 프로그램이 작동하지 않을 수 있습니다. 디렉토리 및 파일 제외는 대용량 데이터 파일의 경우처럼 시스템 중단 없이 쉽게 제거할 수 있는 데이터에 사용하는 것이 가장 좋습니다.

다음 표에는 파일 및 디렉토리를 제외하고 파일 및 하위 디렉토리를 복원할 수 있는 `flar create` 명령 옵션이 나열되어 있습니다.

지정 방법	제외 옵션	포함 옵션
디렉토리 또는 파일의 이름 지정	-x <i>exclude_dir/filename</i>	-y <i>include_dir/filename</i>
목록을 포함하는 파일 사용	- X <i>list_filename</i> - z <i>list_filename</i>	- f <i>list_filename</i> - z <i>list_filename</i>

옵션에 대한 자세한 내용은 표 20-7을 참조하십시오.

아카이브 사용자 정의의 예는 “예 — 초기 설치를 위한 아카이브 작성” 172 페이지를(를) 참조하십시오.

스크립트를 통한 아카이브 사용자 정의

소프트웨어를 마스터 시스템에 설치한 후에 작성, 설치, 사후 설치 및 첫 재부트 동안에 특정 스크립트를 실행할 수 있습니다. 이러한 스크립트를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 복제 시스템에 응용 프로그램을 구성할 수 있습니다. 복잡하지 않은 일부 구성을 위해 사용자 정의 **JumpStart** 스크립트를 사용할 수 있습니다. 좀 더 복잡한 구성의 경우 복제 시스템의 설치 전후에 마스터 시스템에서 특수 구성 파일 처리가 필요한 경우가 있습니다.
- 복제 시스템의 로컬 사용자 정의를 보호할 수 있습니다. 복제 시스템에 있는 로컬 **preinstallation** 및 **postinstallation** 스크립트는 **Solaris Flash** 소프트웨어가 로컬 사용자 정의 내용을 덮어쓰지 않도록 합니다.
- 복제 불가능한 호스트 종속 데이터를 식별하여 호스트 독립적인 아카이브를 만들 수 있습니다. 이와 같은 데이터를 수정하거나 아카이브에서 제외함으로써 호스트 독립이 가능합니다. 호스트 종속 데이터의 예로는 로그 파일이 있습니다.
- 아카이브를 작성하는 동안 소프트웨어 무결성을 검증할 수 있습니다.
- 복제 시스템상에서 설치를 검증할 수 있습니다.

사용자 정의 스크립트 작성 지침

reboot 스크립트 이외의 스크립트를 작성할 경우, 아래의 지침을 따르면 스크립트로 인해 운영 환경이 손상되거나 시스템이 중단되지 않도록 할 수 있습니다. 이러한 지침을 통해 **Solaris Live Upgrade**를 사용할 수 있으며 운영 환경 설치에 필요한 새 부트 환경을 만들 수 있습니다. 현재 시스템이 실행되는 동안 아카이브를 사용하여 새 부트 환경을 설치할 수 있습니다.

주 — 이러한 지침은 데몬을 실행하거나 루트(/) 파일 시스템의 내용을 수정하는 **reboot** 스크립트에는 해당되지 않습니다.

- 스크립트가 현재 실행 중인 시스템에 영향을 주어서는 안 됩니다. 현재 실행 중인 운영 환경은 Solaris Flash 아카이브가 설치될 때 실행되는 운영 환경이 아닐 수 있습니다.
- 스크립트는 어떠한 데몬 프로세스도 시작하거나 중지시켜서는 안 됩니다.
- 스크립트는 ps, truss, uname 등과 같이 운영 환경에 따라 달라지는 명령의 출력에 의존해서는 안 됩니다. 이러한 명령은 현재 실행 중인 시스템에 대한 정보를 보고합니다.
- 스크립트는 신호를 보내거나 현재 실행 중인 프로세스에 영향을 주어서는 안 됩니다.
- 스크립트는 expr, cp 및 ls 등과 같은 셸 스크립트를 가능하게 하는 표준 UNIX 명령을 사용할 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade의 개요는 제 30 장을 참조하십시오.

Solaris Flash 아카이브 섹션

Solaris Flash 아카이브에는 다음과 같은 섹션이 포함되어 있습니다. 일부 섹션은 사용자가 아카이브를 식별 및 사용자 정의하고 설치 시 상태 정보를 보기 위해 사용할 수 있습니다. 각 섹션에 대한 자세한 설명은 제 20 장을 참조하십시오.

표 17-1 플래시 아카이브 섹션

섹션 이름	정보 전달용	설명
아카이브 쿠키	X	첫 번째 섹션에는 파일을 Solaris Flash 아카이브로 식별하는 쿠키가 포함되어 있습니다.
아카이브 식별		두 번째 섹션에는 아카이브에 대한 식별 정보를 제공하는 값과 함께 키워드가 포함되어 있습니다. 일부 식별 정보는 아카이브 소프트웨어에 의해 제공됩니다. 기타 특정 식별 정보는 flar create 명령에 대한 옵션을 사용함으로써 사용자가 추가할 수 있습니다.
사용자 정의		이 섹션은 식별 섹션 뒤에 옵니다. 이러한 섹션을 정의하고 삽입하여 아카이브를 사용자 정의할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브는 사용자가 삽입한 모든 섹션을 처리하지 않습니다. 예를 들어, 섹션은 응용 프로그램의 무결성을 확인하는 아카이브 또는 스크립트에 대한 설명을 포함할 수 있습니다.
유효성 확인	X	이 섹션은 Solaris Flash 차등 아카이브용으로 만들어지며, 복제 시스템 검증에 사용됩니다. 유효성 확인 섹션은 복제 시스템에서 유지, 추가 또는 삭제될 시스템상의 파일을 나열합니다. 이 섹션은 정보 전달만을 위한 것으로 내부 형식으로 파일을 나열하며, 스크립트용으로는 사용할 수 없습니다.
Predeployment, Postdeployment, Reboot	X	이 섹션에는 운영 환경 이미지를 설치하기 전과 후에 플래시 소프트웨어가 사용하는 내부 정보가 포함되어 있습니다. 사용자가 제공한 모든 스크립트는 이 섹션에 포함됩니다.

표 17-1 플래시 아카이브 섹션 (계속)

섹션 이름	정보 전달용	설명
요약		이 섹션에는 아카이브 작성에 대한 메시지가 포함되어 있습니다. 또한 <code>predeployment</code> 및 <code>postdeployment</code> 스크립트의 활동도 기록되어 있습니다. 출력을 이 섹션에 보내는 스크립트를 작성하여 설치의 성공 여부를 이 섹션에서 확인할 수 있습니다.
아카이브 파일	X	아카이브 파일 섹션에는 마스터 시스템에서 수집된 파일이 포함되어 있습니다.

초기 설치를 위해 아카이브를 작성할 경우

가능하면 시스템의 사용률이 가장 낮은 상태에서 아카이브를 작성합니다.

마스터 시스템에 소프트웨어를 설치한 다음 소프트웨어를 구성하기 전에 아카이브를 작성합니다. 예를 들어, Solaris 볼륨 관리자는 메타 정보를 파일 시스템 외부에 저장합니다. 캡슐화되고 미러된 부트 디스크가 있는 경우 아카이브를 작성할 수 없습니다. 아카이브를 작성해도 파일 시스템 외부의 메타 정보에 액세스할 수는 없으므로, 아카이브는 반드시 구성 이전에 작성해야 합니다.

Solaris Flash 아카이브 저장소

Solaris Flash 아카이브를 작성한 뒤 테이프 또는 마스터 시스템의 하드 디스크에 아카이브를 저장할 수 있습니다. 아카이브를 저장한 뒤 해당 아카이브를 임의의 파일 시스템이나 사용자가 선택한 매체에 복사할 수 있습니다.

- 네트워크 파일 시스템(NFS) 서버
- HTTP 서버
- FTP 서버
- 테이프
- CD, DVD
- 디스켓
- 설치할 복제 시스템의 로컬 드라이브

아카이브 압축

Solaris Flash 아카이브를 작성할 때 `compress(1)` 유틸리티를 사용해 해당 아카이브가 압축 파일로 저장되도록 지정할 수 있습니다. 압축된 아카이브는 디스크 저장 공간을 적게 차지하기 때문에 네트워크를 통해 아카이브를 설치할 때 네트워크 정체가 줄어듭니다.

Solaris Flash 아카이브 설치 계획 수립

Solaris Flash 설치 프로세스의 마지막 작업은 복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 일입니다.

Solaris Flash 아카이브 설치 방법 결정

원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 복제 시스템에 설치할 수 있습니다.

Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Installation CD의 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 다음에 저장되어 있는 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다.

- 디스크(DVD 또는 CD)
- NFS 서버
- HTTP 서버
- FTP 서버
- 로컬 테이프

설치 지침은 “SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 124 페이지 또는 “x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 128 페이지를(를) 참조하십시오.

Solaris 9 Software 1 of 2 CD의 Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 다음에 저장되어 있는 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다.

- NFS 서버
- HTTP 서버
- FTP 서버
- 로컬 파일
- 로컬 테이프
- CD를 포함한 로컬 장치

설치 지침은 “SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 138 페이지 또는 “x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 141 페이지를(를) 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램을 사용하여 다음에 저장되어 있는 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다.

- NFS 서버
- HTTP 서버
- FTP 서버
- 로컬 테이프
- DVD나 CD를 포함한 로컬 장치
- 로컬 파일

설치 지침은 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비” 248 페이지를(를) 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade를 사용하여 다음에 저장되어 있는 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다.

- HTTP 서버
- FTP 서버
- NFS 서버

- 로컬 파일
- 로컬 테이프
- DVD나 CD를 포함한 로컬 장치

설치 지침은 “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치” 357 페이지(를) 참조하십시오.

Solaris Flash 아카이브 작성(작업)

이 장에서는 Solaris Flash 아카이브를 작성하는 절차에 대하여 설명합니다. 이 절차에는 마스터 시스템을 설치한 후 해당 마스터 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 작성하는 내용이 포함되어 있습니다. 복제 시스템에 아카이브를 설치한 적이 있다면 차등 아카이브를 작성할 수도 있습니다. 차등 아카이브를 작성할 때는 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 이미지라는 두 이미지가 비교됩니다. 차등 아카이브는 이 두 이미지 간의 차이만을 설치합니다. 또한 스트립트 작성 절차를 사용하여 아카이브를 재구성하거나 사용자 정의합니다.

- “작업 맵: Solaris Flash 아카이브 작성” 165 페이지
- “마스터 시스템 설치” 166 페이지
- “사용자 정의 스크립트 작성” 167 페이지
- “Solaris Flash 아카이브 작성” 171 페이지

작업 맵: Solaris Flash 아카이브 작성

표 18-1 작업 맵: 초기 설치와 함께 설치할 Solaris Flash 아카이브 작성

작업	설명	지침
마스터 시스템에 선택한 소프트웨어 구성을 설치합니다.	요구에 맞는 구성을 결정하고 Solaris 설치 방법 중 하나를 사용하여 마스터 시스템을 설치합니다.	“초기 설치를 위한 마스터 시스템 설치” 167 페이지
(선택 사항) 사용자 정의 스크립트 작성	다음을 수행하기 위해 스크립트 작성이 필요한지 결정합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 아카이브 사용자 정의 또는 재구성 ■ 복제 시스템상의 로컬 변경 사항 보호 	“사용자 정의 스크립트 작성” 167 페이지

표 18-1 작업 맵: 초기 설치와 함께 설치할 Solaris Flash 아카이브 작성 (계속)

작업	설명	지침
Solaris Flash 아카이브를 작성합니다.	flar create 명령을 사용하여 아카이브를 작성합니다.	“초기 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 작성” 171 페이지
(선택 사항) 아카이브 복사본 저장	향후 비교를 위해 아카이브 복사본을 저장하여 차등 아카이브로 복제 시스템을 업데이트합니다.	“초기 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 작성” 171 페이지

표 18-2 작업 맵: Solaris Flash 아카이브를 작성하여 복제 시스템 업데이트

작업	설명	지침
마스터 이미지를 준비합니다.	패키지 추가 및 제거 또는 패치 설치 등과 같이 변경되지 않은 마스터 이미지를 변경합니다.	“마스터 시스템 설치” 166 페이지
(선택 사항) 사용자 정의 스크립트 작성	다음을 수행하기 위해 스크립트 작성이 필요한지 결정합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 아카이브 사용자 정의 또는 재구성 ■ 복제 시스템상의 로컬 변경 사항 보호 	“사용자 정의 스크립트 작성” 167 페이지
Solaris Flash 차등 아카이브를 작성합니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 변경되지 않은 마스터 이미지를 마운트합니다. 2. flar create 명령을 사용하여 두 이미지를 비교하고 차등 아카이브를 작성합니다. 	“마스터 이미지 업데이트 및 차등 아카이브 작성” 176 페이지

마스터 시스템 설치

다른 시스템에 부여하려는 소프트웨어 구성으로 마스터 시스템을 설치합니다. 시스템상의 모든 파일을 덮어쓰는 초기 설치 또는 두 이미지 간의 차이만을 포함하는 업데이트를 사용하여 복제 시스템을 설치할 수 있습니다. 초기 설치의 경우 원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치합니다.

복제 시스템에 아카이브를 설치한 적이 있다면 변경 사항이 있는 해당 시스템을 차등 아카이브를 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 원본 이미지에 패치 설치 또는 패키지 추가 및 제거 등과 같은 변경을 합니다. 차등 아카이브는 아카이브에 지정된 파일만을 덮어씁니다. 원본 마스터 이미지 업그레이드와 차등 아카이브 작성의 절차는 “마스터 이미지 업데이트 및 차등 아카이브 작성” 176 페이지를(를) 참조하십시오.

▼ 초기 설치를 위한 마스터 시스템 설치

1. 설치하려는 시스템 구성을 식별합니다.
2. Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치합니다. 여러 다른 설치 방법에 대한 자세한 내용은 제 3 장을 참조하십시오.
3. 다음 방법 중 하나를 사용하여 Solaris 설치를 사용자 정의합니다.
 - 소프트웨어를 삭제합니다.
 - 소프트웨어를 추가합니다.
 - 구성 파일을 수정합니다.
 - 복제 시스템의 주변 기기에 대한 지원을 추가합니다.

사용자 정의 스크립트를 작성하거나 `flar create` 명령을 사용하여 아카이브를 작성할 수 있습니다.

- 사용자 정의 스크립트를 작성하려면 “사용자 정의 스크립트 작성” 167 페이지를(를) 참조하십시오.
- 아카이브를 작성하려면 “Solaris Flash 아카이브 작성” 171 페이지를(를) 참조하십시오.

사용자 정의 스크립트 작성

스크립트는 아카이브를 사용자 정의할 수 있습니다. 이러한 스크립트는 다음과 같은 목적에 사용할 수 있습니다.

- `precreation` 스크립트는 작성 시점에 아카이브를 검증하고 이후의 사용자 정의를 위해 아카이브, 특히 차등 아카이브를 준비합니다. 이 스크립트는 또한 아카이브 내에 사용자 정의 섹션을 만들 수 있습니다.
- `predeployment` 스크립트는 설치하는 동안 아카이브를 검증하며 나중에 사용자 정의를 할 수 있도록 아카이브를 준비합니다.
- `postdeployment` 스크립트는 복제 시스템에 새 시스템 이미지를 재구성합니다.
- `reboot` 스크립트는 시스템이 재부트된 후에 최종적인 재구성 작업을 처리합니다.

스크립트 작성에 대한 지침은 “사용자 정의 스크립트 작성 지침” 160 페이지를(를) 참조하십시오.

▼ Precreation 스크립트 작성

이 스크립트는 아카이브를 작성하는 동안 실행됩니다. 스크립트의 용도가 다양합니다.

- 소프트웨어의 내용과 무결성을 검증합니다. 무결성이 훼손되면 스크립트의 아카이브 작성이 실패합니다.

- 복제 시스템상의 이후 사용자 정의를 위해 제품을 준비합니다.
- 아카이브를 작성하는 동안 동적으로 다른 설치 스크립트를 등록합니다.
- 메시지를 플래시 작성 요약 파일에 추가합니다. 메시지는 짧아야 하며 스크립트의 시작과 끝, 그리고 그 결과만을 기록해야 합니다. 사용자는 요약 섹션에서 결과를 볼 수 있습니다.

1. **precreation** 스크립트를 작성합니다. “사용자 정의 스크립트 작성 지침” 160 페이지에 설명된 지침을 따릅니다.
2. **/etc/flash/precreation** 디렉토리에 스크립트를 저장합니다.

예 18-1 Precreation 스크립트 인용구

다음 예는 precreation 스크립트의 인용구입니다.

- 요약 섹션에서 시작 시간을 기록하려면 다음 예를 사용합니다.

```
echo "MyApp precreation script started">> $FLASHDIR/summary
```

- 소프트웨어의 무결성을 검사하려면 flcheck 명령을 사용합니다. 이 명령은 명령줄에서 사용할 수 없습니다. 이 명령의 구문은 다음과 같습니다.

```
flcheck software component files and directories ... | -
```

예를 들어, 파일 및 디렉토리를 검증하려면 다음 예를 사용합니다.

```
flcheck software component files and directories
If Not in selection - refuse creation
```

```
echo "Myapp Integrity Damage">>$FlashDIR/summary
```

또는 예상하지 않은 새 파일과 디렉토리를 유지하고 아카이브 작성에 실패하지 않으려면 다음 예를 사용합니다.

```
flcheck software component files and directories
If Not in selection include by force
flinclude software component
```

- deployment 스크립트와 데이터를 등록하려면 다음 예를 사용합니다.

```
cp predeployment script $FLASHDIR/preinstall/proc.d
ln -s $FLASHDIR/preinstall/order.dS55.MyApp
cp postdeployment script $FLASHDIR/postinstall/proc.d
ln -s $FLASHDIR/postinstall/order.dS55.MyApp
```

- 사용자 정의 섹션에서 응용 프로그램별 데이터를 보려면 다음 예를 사용합니다.

```
cp custom section $FLASHDIR/custom_sections/MyApp
```

- 요약 섹션에 설치의 성공 여부를 기록하려면 다음 예를 사용합니다.

```
echo "product one flash preparation started.">>$FLASH_DIR/summary
...
echo "product one flash preparation finished successfully">>$FLASH_DIR/summary
```


예 18-2 Precreation 스크립트

```
#!/bin/sh
echo "Test precreation script started">> $FLASH_DIR/summary
cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck -
if [ $? != 0 ]; then
    echo "Test precreation script failure">> $FLASH_DIR/summary
    exit 1
fi
echo "Test precreation script started">> $FLASH_DIR/summary
/opt/TestApplication/license_cloning
$FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \
$FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter
echo "Test precreation script finished">> $FLASH_DIR/summary
exit 0
```

Precreation 스크립트를 사용하여 사용자 정의 아카이브 섹션 작성

precreation 스크립트는 아카이브에 사용자 정의 섹션을 만들어 특정 응용 프로그램 정보를 제공할 수 있습니다. 이 섹션은 아카이브 유지 관리를 목적으로 합니다. 스크립트는 반드시 `$FLASH_DIR/sections` 디렉토리에 두어야 합니다. Solaris Flash 아카이브는 사용자 정의 섹션을 처리하지 않습니다. 예를 들어, 섹션은 아카이브에 대한 설명 또는 응용 프로그램의 무결성을 확인하는 스크립트를 포함할 수 있습니다.

사용자 정의 섹션은 다음 형식을 필요로 합니다.

- 행 지향이어야 합니다.
- 개행 문자(ASCII 0x0a)로 종료해야 합니다.
- 길이 제한이 없는 개별 행을 가질 수 있습니다.
- base64 또는 유사한 알고리즘을 사용하여 이진 데이터를 인코딩합니다.

▼ Predeployment 스크립트 작성

이 스크립트는 아카이브 설치 이전에 실행됩니다. 스크립트가 아카이브를 검증하기 위해 사용되는 경우 이 스크립트는 해당 아카이브에 저장됩니다. 스크립트가 복제 시스템상의 로컬 구성을 보존하기 위해 사용되는 경우 이 스크립트는 복제 시스템에 저장됩니다. 이 스크립트는 또한 이후의 사용자 정의를 위해 필요한 로컬 데이터를 분석 및 수집할 수 있습니다. 예를 들어, 압축을 풀 파일이 클라이언트별 정보를 덮어쓰기 전에 해당 정보를 저장할 수 있습니다. 그러면 이 정보는 압축을 푼 후 최종 단계에서 사용할 수 있습니다.

1. **predeployment** 스크립트를 작성합니다. “사용자 정의 스크립트 작성 지침” 160 페이지에 설명된 지침을 따릅니다.
2. 다음 디렉토리 중 하나에 스크립트를 저장합니다.
 - 아카이브 검증의 경우, `/etc/flash/predeployment` 디렉토리에 저장합니다.

- precreation 스크립트와 함께 참조하는 경우, \$FLASH_DIR/preinstall 디렉토리에 저장합니다.
- 구성을 복제 시스템에 보존하는 경우, JumpStart 프로파일의 local_customization 키워드를 사용하여 복제 시스템상에 저장되는 스크립트에 대한 경로를 지정합니다.

예 18-3 Predeployment 스크립트

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware
if [ $? != 0 ]; then
    echo Unsupported hardware
    exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key
if [ $? != 0 ]; then
    echo No license for this host
    exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \
    $FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer
$FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash

exit 0
```

▼ Postdeployment 스크립트 작성

이 스크립트는 아카이브에 저장되거나 복제 시스템의 로컬 디렉토리에 저장되어 설치 후 실행됩니다. 스크립트는 복제 시스템상에 새로운 시스템 이미지를 재구성합니다. 스크립트는 아카이브에 저장되며, 변경 사항은 모든 복제 시스템에 영향을 미칩니다. 스크립트가 복제 시스템의 로컬 디렉토리에 저장되는 경우 변경 사항은 복제 시스템에만 영향을 줍니다. 예를 들어, predeployment 스크립트에 의해 저장되는 클라이언트별 정보는 복제 환경에 적용 가능하며 설치를 완료합니다.

postdeployment 스크립트는 아카이브가 설치된 후에 파일을 정리하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 /var/adm에 있는 로그 파일과 같은 파일들을 정리할 수 있습니다.

주 - 모든 로그 파일이 정리를 위해 스크립트를 필요로 하는 것은 아닙니다. /var/tmp의 로그 파일은 아카이브를 작성할 때 제외할 수 있습니다.

1. postdeployment 스크립트를 작성합니다. "사용자 정의 스크립트 작성 지침" 160 페이지에 설명된 지침을 따릅니다.
2. 다음 디렉토리 중 하나에 스크립트를 저장합니다.
 - 모든 복제 시스템에 적용하려면 스크립트를 /etc/flash/postdeployment 디렉토리에 저장합니다.

- 로컬 복제 시스템에만 적용하려면 JumpStart 프로파일의 local_customization 키워드를 사용하여 복제 시스템상에 저장되는 스크립트에 대한 경로를 지정합니다.

예 18-4 Postdeployment 스크립트

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration
$FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
```

▼ Reboot 스크립트 작성

이 스크립트는 아카이브에 저장되며 시스템이 재부트된 후에 실행됩니다. 스크립트는 시스템 재구성 후의 최종 구성 작업을 수행합니다.

복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치한 후에는 일부 호스트 관련 파일들이 삭제되어 복제 시스템용으로 재생성됩니다. 설치 프로그램은 sys-unconfig(1M) 명령과 sysidtool(1M) 프로그램을 사용하여 호스트별 네트워크 구성 파일을 삭제하고 다시 생성합니다. 다시 생성되는 파일의 예로는 /etc/hosts, /etc/defaultrouter 및 /etc/defaultdomain이 있습니다. reboot 스크립트를 최종 재구성용으로 사용할 수 있습니다.

1. reboot 스크립트를 작성합니다.
2. /etc/flash/reboot 디렉토리에 스크립트를 저장합니다.

예 18-5 Reboot 스크립트 작성

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
```

Solaris Flash 아카이브 작성

복제 시스템상의 모든 파일을 덮어쓰는 초기 설치로 아카이브를 작성할 수도 있고, 지정된 변경 사항만 덮어쓰는 차등 아카이브를 작성할 수도 있습니다. 차등 아카이브에 대한 개요는 “Solaris Flash 차등 아카이브 작성을 위한 계획 수립” 159 페이지(를) 참조하십시오.

▼ 초기 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 작성

마스터 시스템을 설치한 후 다른 시스템을 설치하기 위하여 사용할 Solaris Flash 아카이브를 작성합니다.

1. 마스터 시스템을 부트하고 가능한 비활성 상태로 실행합니다.

가능한 경우에는 시스템을 단일 사용자 모드로 실행합니다. 가능하지 않은 경우에는 아카이브할 모든 응용 프로그램과 운영 체제 리소스가 많이 필요한 모든 응용 프로그램을 종료합니다.

마스터 시스템이 복수 사용자 모드, 단일 사용자 모드에서 실행 중이거나 다음 중 하나에서 부트되는 경우 Solaris Flash 아카이브를 작성할 수 있습니다.

- Solaris 9 DVD.
- Solaris 9 Software 1 of 2 CD.
- Solaris 9 Software의 이미지. CD 매체를 사용 중이면 이미지는 필요한 경우 Solaris 9 Languages CD를 포함할 수 있습니다.

2. 아카이브를 작성하려면 `flar create` 명령을 사용합니다.

```
# flar create -n name options path/filename
```

<i>name</i>	아카이브의 이름입니다. 지정하는 <i>name</i> 은 <code>content_name</code> 키워드의 값입니다.
<i>options</i>	옵션에 대한 설명은 “ <code>flar create</code> ” 189 페이지(를) 참조하십시오.
<i>path</i>	아카이브 파일을 저장할 디렉토리의 경로입니다. 경로를 지정하지 않으면 <code>flar create</code> 가 현재 디렉토리에 아카이브 파일을 저장합니다.
<i>filename</i>	아카이브 파일의 이름입니다.

- 아카이브 작성에 성공하면 `flar create` 명령이 종료 코드 0을 반환합니다.
- 아카이브 작성에 실패하면 `flar create` 명령이 0이 아닌 종료 코드를 반환합니다.

3. 아카이브 복사본을 만들고 이를 저장합니다. 복사본은 나중에 차등 아카이브를 사용하여 복제 시스템을 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다.

예 — 초기 설치를 위한 아카이브 작성

파일 시스템은 정확하게 복사하거나 일부 디렉토리나 파일을 제외하여 사용자 정의할 수 있습니다. 다른 옵션을 사용하여 동일한 결과를 만들 수 있습니다. 사용하는 환경에 가장 잘 맞는 옵션을 사용하십시오.

다음 예에서는 설명에 대한 이해를 돕기 위해 파일 시스템을 단순화했습니다. 마스터 시스템의 파일 구조는 `/var`, `/usr` 또는 `/opt` 등의 파일 시스템 이름을 사용하는 대신 다음과 같은 구조를 사용합니다.

```
/aaa/bbb/ccc/ddd  
/aaa/bbb/fff  
/aaa/eee  
/ggg
```



주의 - `flar create`의 파일 제외 옵션은 주의해서 사용해야 합니다. 일부 디렉토리를 제외하는 경우 시스템 구성 파일과 같은 사용자가 모르는 다른 내용이 아카이브에 남아 있을 수 있습니다. 그러면 시스템이 일치하지 않아 설치 프로그램이 작동하지 않을 수 있습니다. 디렉토리 및 파일 제외는 대용량 데이터 파일의 경우처럼 시스템 중단 없이 쉽게 제거할 수 있는 데이터에 사용하는 것이 가장 좋습니다.

예 18-6 정확한 복제 아카이브 작성

이 예에서 아카이브의 이름은 `archive1`입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 정확하게 복사된 다음 압축되었습니다. 아카이브는 마스터 시스템의 정확한 복제본이며 `archive1.flar`에 저장됩니다.

```
# flar create -n archive1 -c archive1.flar
```

아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음을 입력합니다.

```
# flar info -l archive1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccd
aaa/bbb/ccd/ddd
aaa/bbb/fff
aaa/eee
aaa/eee
ggg
```

예 18-7 아카이브 작성과 파일 및 디렉토리 제외 및 포함

이 예에서 아카이브의 이름은 `archive2`입니다. 이것은 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다. `/aaa` 디렉토리의 내용은 제외되지만 `/aaa/bbb/ccd`의 내용은 유지됩니다.

```
# flar create -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccd archive2.flar
```

아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음을 입력합니다. 복사된 파일이 포함된 제외 디렉토리가 나타나지만, 복원된 파일만이 데이터를 포함합니다.

```
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/ccd
aaa/bbb/ccd/ddd
aaa/bbb
ggg
```

예 18-8 목록을 사용하는 아카이브 작성과 파일 및 디렉토리 제외 및 포함

이 예에서 아카이브의 이름은 `archive5`입니다. 아카이브는 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다.

`exclude` 파일에는 다음 목록이 포함되어 있습니다.

예 18-8 목록을 사용하는 아카이브 작성과 파일 및 디렉토리 제외 및 포함 (계속)

```
/aaa
```

include 파일에는 다음 목록이 포함되어 있습니다.

```
/aaa/bbb/ccc
```

/aaa 디렉토리의 내용은 제외되지만 /aaa/bbb/ccc의 내용은 유지됩니다.

```
# flar create -n archive5 -X exclude -f include archive5.flar
```

아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음을 입력합니다. 복사된 파일이 포함된 제외 디렉토리가 나타나지만, 복원된 파일만이 데이터를 포함합니다.

```
# flar info -l archive5.flar
```

```
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
```

예 18-9 목록을 사용하고 디렉토리를 복원하여 파일 및 디렉토리를 제외하는 아카이브 작성

옵션 -x, -y, -X 및 -f를 결합할 수 있습니다. 이 예에서 옵션 -X와 -y가 결합되어 있습니다. 아카이브의 이름은 archive5입니다. 이것은 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다.

exclude 파일은 다음 목록을 포함합니다.

```
/aaa
```

-y 옵션은 ccc 디렉토리를 복원합니다. 다음 명령은 아카이브를 생성합니다.

```
# flar create -n archive5 -X exclude -y /ccc archive5.flar
```

아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음을 입력합니다. 복사된 파일이 포함된 제외 디렉토리가 나타나지만, 복원된 파일만이 데이터를 포함합니다.

```
# flar info -l archive5.flar
```

```
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
```

예 18-10 목록을 -z 옵션과 함께 사용하여 파일 및 디렉토리를 제외 및 포함하는 아카이브 작성

이 예에서 아카이브의 이름은 archive3입니다. 이것은 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다. 선택할 파일과 디렉토리는 filter1 파일에 들어 있습니다. 파일 내에서 디렉토리는 제외 및 복원할 파일을 가리키기 위해 마이너스(-) 또는 플러스(+)로 표시됩니다. 이 예에서 디렉토리 /aaa는 마이너스로 제외되며 하위 디렉토리인 /aaa/bbb/ccc는 플러스로 복원됩니다. filter1 파일에는 다음 목록이 포함되어 있습니다.

예 18-10 목록을 -z 옵션과 함께 사용하여 파일 및 디렉토리를 제외 및 포함하는 아카이브 작성 (계속)

```
- /aaa  
+ /aaa/bbb/ccc
```

다음 명령은 아카이브를 생성합니다.

```
# flar create -n archive3 -z filter1 archive3.flar
```

아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음 명령을 입력합니다. 복사된 파일이 포함된 제외 디렉토리가 나타나지만, 복원된 파일만이 데이터를 포함합니다.

```
# flar info -l archive3.flar  
aaa  
aaa/bbb  
aaa/bbb/ccc  
aaa/bbb/ccc/ddd  
ggg
```

예 18-11 대체 부트 환경에서 아카이브 작성

이 예에서 아카이브의 이름은 archive4입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 정확하게 복사된 다음 압축되었습니다. 아카이브는 마스터 시스템의 정확한 복제본이며 archive4.flar에 저장됩니다. -R 옵션은 다른 디렉토리 트리에서 아카이브를 작성하는 데 사용됩니다.

```
# flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
```

예 18-12 아카이브 작성 및 아카이브를 설명하는 키워드 추가

이 예에서 아카이브의 이름은 archive3입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 정확하게 복사된 다음 압축되었습니다. 옵션은 아카이브 식별 섹션에 설명을 추가하며, 이는 이후에 아카이브를 식별하는 데 도움이 될 것입니다. 키보드, 값, 형식 등에 대해서는 “Solaris Flash 키워드” 185 페이지를(를) 참조하십시오.

```
# flar create -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \  
-e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \  
-T server archive3.flar
```

아카이브가 작성되면, 자세한 설명이 포함되어 있는 식별 섹션에 액세스할 수 있습니다. 식별 섹션의 예는 다음과 같습니다.

```
section_begin=identification  
files_archived_method=cpio  
files_compressed_method=compress  
files_archived_size=259323342  
files_unarchived_size=591238111  
creation_date=20000131221409  
creation_master=pumbaa  
content_name=Finance Print Server  
content_type=server  
content_description=Solaris 8 Print Server
```

예 18-12 아카이브 작성 및 아카이브를 설명하는 키워드 추가 (계속)

```
content_author=Mighty Matt
content_architectures=sun4u, sun4m
creation_node=pumbaa
creation_hardware_class=sun4u
creation_platform=SUNW, Sun-Fire
creation_processor=sparc
creation_release=5.9
creation_os_name=SunOS
creation_os_version=s81_49
x-department=Internal Finance
```

▼ 마스터 이미지 업데이트 및 차등 아카이브 작성

차등 아카이브를 작성하기 전에 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 이미지를 비교해야 합니다. 한 이미지는 변경되지 않은 상태를 유지하는 변경되지 않은 마스터 이미지입니다. 이 이미지는 저장되었고 액세스가 필요합니다. 다른 하나의 이미지는 최소한의 변경 사항으로 업데이트되는 변경되지 않은 마스터 이미지입니다. 루트(/) 파일 시스템이 새 이미지에 대한 기본값이긴 하지만, 다른 위치에 저장되어 있는 이미지에 액세스할 수도 있습니다. 두 이미지가 준비되면 두 이미지 간의 차이만 포함하는 차등 아카이브를 작성할 수 있습니다. 그러면 이전에 변경되지 않은 마스터 이미지와 함께 설치된 복제 시스템에 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다.

1. 변경 사항이 있는 마스터 시스템을 준비합니다. 변경 사항을 만들기 전에 마스터 시스템이 원본 아카이브의 복제본을 실행해야 합니다.

주 - 변경되지 않은 마스터 이미지의 복사본을 변경하지 않아야 하며 나중에 마운트하는데 사용할 수 있어야 합니다.

2. 변경되지 않은 마스터 이미지를 다음 변경 사항을 적용하여 업데이트합니다.

- 패키지를 삭제합니다.
- 패키지나 패치를 추가합니다.
- 구성 파일을 수정합니다.
- 복제 시스템의 주변 기기에 대한 지원을 추가합니다.

3. (선택 사항) 사용자 정의 스크립트를 작성합니다. "사용자 정의 스크립트 작성" 167 페이지를(를) 참조하십시오.

4. 마운트 지점의 변경되지 않은 마스터 이미지를 전달합니다.

- 변경되지 않은 마스터 이미지가 비활성 부트 환경에 저장된 경우, `lumount` 명령을 사용하여 검색합니다.

```
# lumount BE_name mountpoint
```


<code>BE_name</code>	변경되지 않은 마스터 이미지가 저장되는 부트 환경 이름을 지정합니다.
<code>mountpoint</code>	이미지가 저장되는 루트(/) 파일 시스템을 지정합니다.

다음 예에서 비활성 부트 환경의 이름은 `unchanged_master1`입니다. 마운트 지점은 마스터 시스템상의 `/a` 디렉토리입니다.

```
# lumount unchanged_master1 /a
```

- 이미지가 복제 시스템에 저장되면, NFS를 사용하여 복제 시스템을 마운트합니다.
 - a. 마스터 시스템에서 복제 시스템의 루트(/) 파일 시스템을 공유하고 복제 시스템에 대한 루트 사용 권한을 마스터 시스템에 제공합니다.

```
# share -F nfs -o rw,root=master_system "/"
```

`master_system`은 마스터 시스템의 이름입니다.

- b. 마스터 시스템에서 복제 시스템을 마운트합니다.

```
# mount -F nfs clone_system:/ master_dir
```

<code>clone_system</code>	마운트할 시스템의 이름을 지정합니다.
<code>master_dir</code>	변경되지 않은 마스터 이미지가 저장될 디렉토리를 지정합니다.

- `ufsdump` 명령을 사용하여 이미지를 저장한 경우, `ufsrestore` 명령을 사용하여 복사본을 검색합니다. 이러한 명령을 사용하는 방법에 대해서는 *System Administration Guide: Basic Administration*의 “UFS Backup and Restore Commands (Reference)”를 참조하십시오.

5. 차등 아카이브를 작성합니다.

```
# flar create -n archive_name -A unchanged_master_image_dir\  
options path/filename
```

`archive_name` 아카이브의 이름을 지정합니다. 지정한 `archive_name`은 `content_name` 키워드의 값입니다. 이름은 아카이브 식별 섹션에 나열됩니다.

<code>-A</code> <code>unchanged_master_image_dir</code>	새로운 시스템 이미지를 <code>unchanged_master_image_dir</code> 인수에 의해 지정되는 이미지와 비교하여 차등 아카이브를 작성합니다. 기본적으로 새 시스템 이미지는 루트(/)입니다. 기본값을 <code>-R</code> 옵션으로 변경할 수 있습니다. <code>unchanged_master_image_dir</code> 은 변경되지 않은 시스템 이미지가 UFS, NFS 또는 <code>lumount</code> 를 통해 저장되거나 마운트되는 디렉토리입니다. 내용 선택을 위해 옵션을 사용하여 일부 파일을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 옵션 목록에 대해서는 “ <code>flar create</code> ” 189 페이지를(를) 참조하십시오.
<code>options</code>	옵션에 대한 설명은 “ <code>flar create</code> ” 189 페이지를(를) 참조하십시오.
<code>path</code>	아카이브 파일을 저장할 디렉토리의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일을 저장할 경로를 지정하지 않으면 <code>flar create</code> 가 현재 디렉토리에 아카이브 파일을 저장합니다.
<code>filename</code>	아카이브 파일 이름을 지정합니다.

- 차등 아카이브 작성에 성공하면, `flar create` 명령이 종료 코드 0을 반환합니다.
- 차등 아카이브 작성에 실패하면 `flar create` 명령이 0이 아닌 종료 코드를 반환합니다.

예 — 차등 아카이브 작성

예 18-13 마스터 시스템상의 새 마스터 이미지와 함께 차등 아카이브 작성

이 예에서 변경되지 않은 마스터 이미지에 대한 디렉토리 이름은 `unchanged_master1`입니다. 변경 사항이 포함된 새 마스터 이미지는 루트(/) 디렉토리입니다. 새 마스터 이미지는 변경되지 않은 마스터 이미지와 비교된 다음 결과로 만들어지는 차등 아카이브가 압축됩니다. 차등 아카이브는 `diffarchive1.flar` 파일에 저장됩니다. 아카이브에는 설치 시 삭제, 변경 또는 추가될 파일이 포함되어 있습니다.

```
# flar create -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
```

예 18-14 비활성 부트 환경에 저장된 이미지와 함께 차등 아카이브 작성

이 예에서, 변경되지 않은 마스터 이미지 `unchanged_master1`은 비활성 부트 환경에 저장되며, 부트 환경을 마운트하여 액세스됩니다. 새 마스터 이미지는 루트(/) 디렉토리입니다. 새 마스터 이미지는 변경되지 않은 마스터 이미지와 비교된 다음 결과로 만들어지는 차등 아카이브가 압축됩니다. 아카이브는 `diffarchive4.flar`에 저장됩니다. 아카이브에는 설치 시 삭제, 변경 또는 추가될 파일이 포함되어 있습니다.

```
# lumount unchanged_master1 /a
# flar create -n diffarchive4 -A /a -c diffarchive4.flar
```

Solaris Flash 아카이브 설치 및 관리(작업)

이 장에서는 복제 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 절차와 아카이브를 관리하는 절차에 대한 참조를 제공합니다.

- “Solaris Flash 아카이브 설치 절차에 대한 참조” 179 페이지
- “Solaris Flash 아카이브 관리” 180 페이지

Solaris Flash 아카이브 설치 절차에 대한 참조

Solaris 설치 방법을 사용하여 초기 설치용 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris Flash 차등 아카이브를 설치하려면 반드시 사용자 정의 JumpStart를 사용해야 합니다.

- 초기 설치로 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 방법에 대해서는 다음을 참조하십시오.
 - Solaris Live Upgrade – “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치” 357 페이지 참조
 - Solaris Web Start 프로그램 – “SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 124 페이지 또는 “x86: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 128 페이지 참조
 - Solaris suninstall 프로그램 – “SPARC: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 138 페이지 또는 “x86: Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 141 페이지 참조
 - 사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램 – “프로필 작성” 216 페이지 및 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비” 248 페이지 참조
- Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 업데이트하는 방법에 대해서는 다음을 참조하십시오.

사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램 - “프로필 작성” 216 페이지 및 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비” 248 페이지 참조

Solaris Flash 아카이브 관리

`flar` 명령을 사용하여 아카이브를 관리할 수 있습니다. 아카이브를 섹션으로 분할할 수 있습니다. 이러한 섹션은 수정, 추가 또는 삭제된 다음 병합되어 아카이브를 작성할 수 있습니다. 아카이브에 대한 정보도 얻을 수 있습니다.



주의 - 아카이브 파일 섹션을 수정하지 마십시오. 그렇지 않으면 아카이브의 무결성이 손상됩니다.

Solaris Flash 아카이브 분할

아카이브를 섹션으로 분할하여 일부 섹션을 수정, 새 섹션을 추가 또는 섹션을 삭제할 수 있습니다. 섹션을 수정한 후 섹션을 병합하여 새 아카이브를 작성해야 합니다. 예를 들어, 사용자 정의 섹션을 추가하거나 아카이브 식별 섹션을 수정하고자 할 수 있습니다. 아카이브 파일 섹션을 수정하지 마십시오. 그렇지 않으면 아카이브의 무결성이 손상됩니다.

`flar split` 명령은 Solaris Flash 아카이브를 섹션으로 분할합니다. `flar` 명령은 각 섹션을 현재 디렉토리 또는 지정된 디렉토리에 복사합니다. 파일은 섹션의 이름을 따라 이름 지정됩니다. 예를 들어, 아카이브 쿠키는 이름이 `cookie`인 파일에 저장됩니다. `flar split` 명령이 한 섹션만 저장할 것을 지정할 수 있습니다. 명령의 구문은 다음과 같습니다.

```
flar split[-d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn]] [-b blocksize]]  
filename
```

`-d dir`

현재 디렉토리가 아닌 `dir`에서 복사할 섹션을 검색합니다.

`-u section`

- 이 옵션을 사용하면 `flar`가 쿠키, 식별, 아카이브 및 `section` 섹션을 복사합니다. 단일 섹션 이름 또는 섹션 이름의 공백으로 구분되는 목록을 지정할 수 있습니다.
 - 이 옵션을 사용하지 **않으면** `flar`가 쿠키, 식별 및 아카이브 섹션만 복사합니다.
-

-f 아카이브	이름이 archive인 파일에 배치하는 것이 아니라, 이름이 archive인 디렉토리로 아카이브 섹션을 추출합니다.
-S section	아카이브에서 이름이 section인 섹션만 복사합니다. 이 섹션은 사용자 정의됩니다.

예 19-1 아카이브 분할

다음 예에서 archive1.flar는 3개의 파일로 분할됩니다.

- cookie - 아카이브 형식의 버전을 식별하는 아카이브의 첫 번째 행입니다. 이 식별자를 변경하지 마십시오.
- identification - 모든 키워드 값 쌍을 가진 아카이브 식별 섹션의 복사본입니다.
- archive - cpio 아카이브 자체입니다. 이 파일은 압축할 수 있습니다.

```
# flar split archive1.flar
```

아카이브를 분할한 후 아카이브 식별 섹션을 수정하거나 사용자 정의 섹션을 추가할 수 있습니다. 그 다음 이 섹션을 병합하여 아카이브를 재작성할 수 있습니다.

Solaris Flash 아카이브 병합

아카이브를 섹션으로 병합한 후 섹션을 조합하여 새 아카이브를 작성할 수 있습니다.

flar combine 명령은 개별 섹션에서 Solaris Flash 아카이브를 작성합니다. 각 섹션은 별도의 파일에 있다고 가정되고 파일들의 이름은 섹션 이름입니다. 최소한 다음 3개 파일이 있어야 합니다.

- 아카이브 쿠키(cookie)
- 아카이브 식별(identification)
- 아카이브 파일(archive)

섹션을 조합할 때 다음 사항을 기억하십시오.

- archive가 디렉토리이면 flar는 cpio를 사용하여 조합된 아카이브에 포함시키기 전에 디렉토리를 아카이브합니다.
- 아카이브 식별 섹션이 아카이브를 압축할 것을 지정하면 flar가 새로 조합된 아카이브의 내용을 압축합니다.
- 모든 섹션에서 검증은 수행되지 않습니다. 특히 아카이브 식별 섹션의 필드는 검증 또는 업데이트되지 않습니다.

```
flar combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
```

-d <i>dir</i>	현재 디렉토리가 아니라 <i>dir</i> 에서 조합할 섹션을 검색합니다.
-u <i>section</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이 옵션을 사용하면 flar가 쿠키, 식별, 아카이브 및 <i>section</i> 섹션을 복사합니다. 단일 섹션 이름 또는 섹션 이름의 공백으로 구분되는 목록을 지정할 수 있습니다. ■ 이 옵션을 사용하지 않으면 flar가 쿠키, 식별 및 아카이브 섹션만 복사합니다.

예 19-2 Solaris Flash 아카이브 병합

이 예에서는 아카이브 쿠키 섹션, 아카이브 식별 섹션 및 아카이브 파일 섹션이 조합되어 완전한 아카이브가 됩니다. 아카이브의 이름은 `newarchive.flar`입니다.

```
# flar combine newarchive.flar
```

예 19-3 Solaris Flash 아카이브 병합 및 사용자 정의 섹션 추가

이 예에서는 아카이브 쿠키 섹션, 아카이브 식별 섹션, 아카이브 파일 섹션 및 사용자 정의 섹션이 조합되어 완전한 아카이브가 됩니다. 아카이브의 이름은 `newarchive.flar`입니다. 사용자 정의 섹션 내용은 현재 디렉토리에 있는 이름이 `user-defined`인 파일에 있습니다.

```
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
```

아카이브에서 정보 추출

`flar info` 명령을 사용하여 이미 작성한 아카이브에 대한 정보를 얻으십시오. 명령의 구문은 다음과 같습니다.

```
flar info [-l] [-k keyword] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
```

-k <i>keyword</i>	키워드 <i>keyword</i> 의 값만 반환합니다.
-l	아카이브 섹션에 모든 파일을 나열합니다.

예 19-4

이 예에서 이름이 `archive3.flar`인 아카이브의 파일 구조가 확인됩니다.

```
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
```

Solaris Flash(참조)

이 장에서는 Solaris Flash 섹션, 키워드, 키워드 값에 대하여 설명합니다. 또한 `flar create` 명령 옵션에 대해서도 설명합니다.

- “Solaris Flash 아카이브 섹션 설명” 183 페이지
- “Solaris Flash 키워드” 185 페이지
- “Solaris Flash `flar create` 명령” 189 페이지

Solaris Flash 아카이브 섹션 설명

각 Solaris Flash 아카이브는 섹션으로 그룹화됩니다. 일부 섹션은 Solaris Flash 소프트웨어에 의해 생성되며 사용자의 입력이 필요하지 않습니다. 일부 섹션은 입력이 필요하며 선택적으로 정보를 추가할 수 있습니다. 다음 표는 각 섹션에 대하여 설명합니다.

표 20-1 플래시 아카이브 섹션

섹션 이름	설명	아카이브에 필요?	사용자의 입력 필요?
아카이브 쿠키	첫 번째 섹션에는 파일을 Solaris Flash 아카이브로 식별하는 쿠키가 포함되어 있습니다. 배포 코드는 식별 및 검증을 위하여 쿠키를 사용합니다. 쿠키는 아카이브의 유효성을 위해 꼭 있어야 합니다.	예	아니요

표 20-1 플래시 아카이브 섹션 (계속)

섹션 이름	설명	아카이브에 필요?	사용자의 입력 필요?
아카이브 식별	<p>두 번째 섹션에는 아카이브에 대한 식별 정보를 제공하는 값과 함께 키워드가 포함되어 있습니다. 소프트웨어는 다음과 같은 일부 정보를 생성합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 아카이브 식별 번호 ■ cpio 같은 아카이브 방법 ■ 기본 작성일 <p>Solaris Flash 아카이브의 이름을 지정해야 합니다. 아카이브에 관해 지정할 수 있는 기타 정보는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 아카이브의 작성자 ■ 아카이브 작성 날짜 ■ 아카이브를 작성하는 데 사용된 마스터 시스템의 이름 <p>아카이브를 설명하는 키워드 목록은 “식별 섹션 키워드” 185 페이지(를) 참조하십시오.</p>	예	내용은 사용자와 소프트웨어 모두에 의해 생성됩니다.
유효성 확인	<p>복제 시스템 검증에 사용되는 Solaris Flash 아카이브의 섹션입니다. 유효성 확인 섹션은 복제 시스템에서 유지, 추가 또는 삭제될 시스템상의 파일을 나열합니다. 파일이 예상 파일 집합과 일치하지 않는 경우 설치가 실패합니다. 이 섹션은 정보 전달만을 위한 것입니다. 이 섹션은 내부 형식을 사용하여 파일을 나열하며, 스크립트에는 사용할 수 없습니다.</p> <p>flar create -M 옵션으로 차등 아카이브를 작성하여 이 섹션을 제외할 수 있습니다. 아카이브를 검증하지 않았기 때문에 이 섹션을 제외하지 않는 것이 좋습니다.</p>	아니요	아니요
<ul style="list-style-type: none"> ■ Predeployment ■ Postdeployment ■ Reboot 	<p>이 섹션은 운영 환경 이미지를 설치하기 전과 후에 플래시 소프트웨어가 사용하는 내부 정보를 포함합니다. 사용자가 제공한 모든 사용자 정의 스크립트는 이 섹션에 저장됩니다.</p>	예	아니요
요약	<p>이 섹션에는 아카이브 작성에 관한 메시지가 포함되어 있으며 predeployment 스크립트의 활동을 기록합니다.</p>	예	내용은 사용자와 소프트웨어 모두에 의해 생성됩니다.
사용자 정의	<p>이 섹션은 식별 섹션 뒤에 옵니다. 아카이브는 0개 이상의 사용자 정의 섹션을 포함할 수 있습니다. 이러한 섹션은 아카이브 압축 풀기 코드에 의해 처리되지 않습니다. 이러한 섹션은 개별적으로 검색되며 내용 설명을 위해 사용됩니다.</p>	아니요	예
아카이브 파일	<p>아카이브 파일 섹션에는 이진 날짜 형식의 마스터 시스템에서 수집된 파일이 포함되어 있습니다. 이 섹션은 section_begin=archive와 함께 시작되지만 섹션의 끝 경계는 없습니다.</p>	예	아니요

Solaris Flash 키워드

Solaris Flash 키워드는 사용자 정의 JumpStart 키워드와 유사합니다. 이러한 키워드는 설치 요소를 정의합니다. 각 키워드는 Solaris Flash 소프트웨어가 복제 시스템에 소프트웨어를 설치하는 방법의 일면을 제어하는 명령입니다.

형식 키워드와 값에 대해 다음 지침을 사용합니다.

- 키워드 및 값은 해당 오직 한 쌍으로 단일 등호에 의해 분리됩니다.
- 키워드는 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 개별 행의 길이는 제한이 없습니다.

일반 키워드

각 Solaris Flash 아카이브 섹션은 `section_begin` 및 `section_end` 키워드로 정의됩니다. 예를 들어, 아카이브 파일 섹션에는 `section_begin` 키워드가 들어 있으며 각기 다른 값을 가지고 있습니다. 사용자 정의 아카이브 섹션은 `section_begin` 및 `section_end` 키워드로 구분되며 각 섹션에 해당되는 값을 가집니다. `section_begin` 및 `section_end` 키워드의 값은 다음 표에서 설명됩니다.

표 20-2 `section_begin` 및 `section_end` 키워드의 값

아카이브 섹션	<code>section_begin</code> 및 <code>section_end</code> 키워드의 값
아카이브 쿠키	<code>cookie</code> — 이 섹션은 <code>section_begin</code> 및 <code>section_end</code> 키워드로 구분되지 않습니다.
아카이브 식별	<code>identification</code>
사용자 정의 섹션	<code>section_name section_name</code> 키워드의 예는 <code>X-user_section_1</code> 입니다.
아카이브 파일	<code>archive</code>

식별 섹션 키워드

다음 표는 아카이브 식별 섹션에 사용되는 키워드와 이 키워드에 정의할 수 있는 값에 대해 설명합니다.

모든 섹션은 표 20-3의 키워드를 사용하여 각 섹션을 구분합니다.

표 20-3 식별 섹션 키워드: 일반 키워드

키워드	값 정의	값	필수
section_begin section_end	이러한 키워드는 아카이브에서 섹션을 구분하는 데 사용되며 식별 섹션에만 제한되는 것은 아닙니다. 이러한 키워드의 설명에 대해서는 “일반 키워드” 185 페이지를(를) 참조하십시오.	텍스트	예

아카이브 식별 섹션에서 사용되는 다음 키워드는 아카이브 파일 섹션의 내용을 설명합니다.

표 20-4 식별 섹션 키워드: 아카이브 파일 섹션 내용

키워드	값 정의	값	필수
archive_id(선택 사항)	이 키워드는 고유하게 아카이브의 내용을 설명합니다. 이 값은 아카이브를 설치하는 동안 설치 소프트웨어가 아카이브의 내용을 검증하기 위한 목적으로만 사용됩니다. 이 키워드가 없으면 무결성 검사가 수행되지 않습니다. 예를 들어 archive_id 키워드가 FlAsH-ARcHive-2.0일 수 있습니다.	텍스트	아니요
files_archived_method	이 키워드는 파일 섹션에서 사용되는 아카이브 방법을 설명합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 키워드가 존재하면 cpio 값을 가집니다. ■ 이 키워드가 없는 경우 파일 섹션은 ASCII 헤더를 가진 CPIO 형식으로 간주됩니다. 이 형식은 cpio -c 옵션입니다. files_compressed_method가 있는 경우 해당 압축 방법이 해당 아카이브 방법에 의해 작성되는 아카이브 파일에 적용됩니다.	텍스트	아니요
files_archived_size	이 키워드 값은 아카이브 파일 섹션의 크기를 바이트로 나타낸 값입니다.	숫자	아니요
files_compress_method	이 키워드는 파일 섹션에서 사용되는 압축 알고리즘을 설명합니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 키워드가 있는 경우 다음 값 중 하나를 가질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ none - 아카이브 파일 섹션이 압축되지 않습니다. ■ compress - compress 명령을 사용하여 파일 섹션을 압축합니다. ■ 이 키워드가 없는 경우 아카이브 파일 섹션은 압축되지 않은 것으로 간주됩니다. 이 키워드에 의해 표시되는 압축 방법은 files_archived_method 키워드에 의해 표시되는 아카이브 방법으로 작성되는 아카이브 파일에 적용됩니다.	텍스트	아니요

표 20-4 식별 섹션 키워드: 아카이브 파일 섹션 내용 (계속)

키워드	값 정의	값	필수
files_unarchived_size	이 키워드는 압축이 풀린 아카이브의 누적 크기를 바이트 단위로 정의합니다. 이 값은 파일 시스템 크기를 검증하는 데 사용됩니다.	숫자	아니요

다음 키워드는 전체 아카이브에 대한 설명적인 정보를 제공합니다. 이러한 키워드는 일반적으로 아카이브 선택과 아카이브 관리를 돕는 데 사용됩니다. 이러한 키워드는 모두 선택 사항이며, 개별 아카이브를 구별하는 데 사용됩니다. `flar create` 명령에 대한 옵션을 사용하여 이러한 키워드를 포함할 수 있습니다. 예에 대해서는 예 18-12를 참조하십시오.

표 20-5 식별 섹션 키워드: 아카이브에 대한 사용자 설명

키워드	값 정의	값	필수
creation_date	이 키워드 값은 아카이브를 작성한 시간을 표시하는 텍스트 형식의 타임스탬프입니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>flar create</code> 명령을 <code>-i</code> 옵션과 함께 사용하여 날짜를 만들 수 있습니다. ■ <code>flar create</code> 명령을 사용하여 작성일을 지정하지 않는 경우 기본 날짜는 그리니치 표준시(GMT)로 설정됩니다. ■ 값은 시간 지정자 없이 ISO-8601 기본 캘린더 형식이어야 합니다(ISO-8601, §5.4.1(a)). 형식은 <code>CCYYMMDDhhmmss</code>입니다. 예를 들어, 20000131221409는 2000년 1월 31일 오후 10:14:09입니다. 	텍스트	아니요
creation_master	이 키워드 값은 아카이브를 작성하는 데 사용된 마스터 시스템의 이름입니다. <code>flar create -m</code> 옵션을 사용하여 이 값을 생성할 수 있습니다. 값을 지정하지 않은 경우 값은 <code>uname -n</code> 명령을 통해 주어집니다.	텍스트	아니요
content_name	이 키워드는 아카이브를 식별합니다. 값은 <code>flar create -n</code> 옵션을 통해 생성됩니다. 이 값을 작성할 때 이 지침을 따르십시오. <ul style="list-style-type: none"> ■ 설명이 포함된 이름은 256자를 넘지 않아야 합니다. ■ 설명에는 아카이브의 기능과 목적도 포함되어야 합니다. 	텍스트	예
content_type	이 키워드 값은 아카이브에 대한 범주를 지정합니다. <code>flar create -T</code> 옵션을 사용하여 값을 생성할 수 있습니다.	텍스트	아니요
content_description	이 키워드 값은 아카이브의 내용을 설명합니다. 이 키워드 값의 길이는 제한이 없습니다. <code>flar create -E</code> 옵션을 사용하여 이 값을 만들 수 있습니다.	텍스트	아니요

표 20-5 식별 섹션 키워드: 아카이브에 대한 사용자 설명 (계속)

키워드	값 정의	값	필수
content_author	이 키워드 값은 아카이브 작성자를 식별합니다. flar create-a 옵션을 사용하여 이 값을 작성할 수 있습니다. 제안된 값은 작성자의 전체 이름과 작성자의 전자 우편 주소를 포함합니다.	텍스트	아니요
content_architectures	이 키워드 값은 아카이브가 지원하는 커널 구조의 쉽표로 구분되는 목록입니다. flar create ? 옵션을 사용하여 이 값을 만들 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 이 키워드가 있는 경우, 설치 소프트웨어는 아카이브가 지원하는 구조 목록에 대해 복제 시스템의 커널 구조를 검증합니다. 아카이브가 복제 시스템의 커널 구조를 지원하지 않으면 설치는 실패합니다. ■ 이 키워드가 없는 경우 설치 소프트웨어는 복제 시스템의 구조를 검증하지 않습니다. 	텍스트 목록	아니요

다음 키워드 역시 전체 아카이브를 설명합니다. 기본적으로 값은 플래시 아카이브가 작성될 때 uname에 의해 채워집니다. 루트 디렉토리가 /가 아닌 플래시 아카이브를 작성하는 경우, 아카이브 소프트웨어는 해당 키워드에 대해 문자열 UNKNOWN을 삽입합니다. creation_node, creation_release, creation_os_name 등의 키워드는 예외입니다.

- creation_node의 경우, 소프트웨어는 nodename 파일의 내용을 사용합니다.
- creation_release 및 creation_os_name의 경우, 소프트웨어는 root 디렉토리 /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE의 내용을 사용합니다. 소프트웨어에서 이 파일을 읽지 못할 경우 값을 UNKNOWN으로 할당합니다.

소스에 관계없이 이러한 키워드의 값을 무시할 수 없습니다.

표 20-6 식별 섹션 키워드: 아카이브에 대한 소프트웨어 설명

키워드	값
creation_node	uname -n에서 반환
creation_hardware_class	uname -m에서 반환
creation_platform	uname -i에서 반환
creation_processor	uname -p에서 반환
creation_release	uname -r에서 반환
creation_os_name	uname -s에서 반환
creation_os_version	uname -v에서 반환

사용자 정의 섹션 키워드

Solaris Flash 아카이브가 정의한 키워드 외에 다른 키워드를 정의할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브가 사용자 정의 키워드를 무시하지만 식별 섹션을 처리하고 사용자 정의 키워드를 사용하는 스크립트 또는 프로그램을 제공할 수 있습니다. 사용자 정의 키워드를 만들 때는 다음 형식을 사용합니다.

- 키워드 이름을 *x*로 시작합니다.
- 키워드를 작성할 때는 줄 바꿈, 등호, null 문자를 제외한 모든 문자를 사용할 수 있습니다.
- 사용자 정의 키워드에 대한 제안 명명 규칙에는 미리 정의된 키워드에 사용되는 밑줄로 구분된 설명 방법이 포함됩니다. 다른 규칙은 Java 패키지의 명명과 유사한 연합 규칙입니다.

예를 들어, *x-department*는 사용자 정의 키워드의 유효한 이름입니다.

식별 섹션에 사용자 정의 키워드를 포함시키기 위해 옵션을 사용하는 예에 대해서는 예 18-12를 참조하십시오.

Solaris Flash `flar create` 명령

Solaris Flash `flar create` 명령을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 작성하십시오.

`flar create`

`flar create` 명령을 사용하여 마스터 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 작성하십시오. 마스터 시스템이 다중 사용자 모드 또는 단일 사용자 모드에서 실행 중일 때 이 명령을 사용할 수 있습니다. Solaris 9 DVD나 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 또는 Solaris 9 Software 및 Solaris 9 Languages CD의 이미지에서 마스터 시스템을 부트할 때에도 `flar create`를 사용할 수 있습니다. 마스터 시스템은 Solaris Flash 아카이브를 사용할 때 가능한 안정된 상태여야 합니다. 명령의 구문은 다음과 같습니다.

```
flar create -n archive_name [-R root] [-A unchanged_master_image_dir] [-S]
[-M] [-H] [-I] [-c] [-x exclude_dir/filename] [-y include_dir/filename] [-z
list_filename] [-X list_filename] [-t [-p posn] [-b blocksize] [-i date] [-m
master] [-u section ... [-d dir]] [-f [list_filename| -] [-F]] [-U key=val
...] [-a author] [-e descr| -E descr_file] [-T type] path/filename
```

이 명령줄에서 *path*는 아카이브 파일을 저장하려는 디렉토리입니다. *filename*은 아카이브 파일의 이름입니다. 경로를 지정하지 않는 경우 `flar create`는 현재 디렉토리에 아카이브 파일을 저장합니다.

표 20-7 flar create용 명령줄 옵션

옵션	설명
필수 옵션	
-n <i>archive_name</i>	이 플래그의 값은 아카이브의 이름입니다. 지정한 <i>archive_name</i> 은 content_name 키워드의 값입니다.
압축 옵션	
-c	compress (1) 를 사용하여 아카이브를 압축합니다.
디렉토리 및 크기 옵션	
-R <i>root</i>	<i>root</i> 에서 시작하는 파일 시스템 트리에서 아카이브를 작성합니다. 이 옵션을 지정하지 않으면 flar create는 /에서 시작하는 파일 시스템에서 아카이브를 작성합니다.
-S	아카이브의 크기 지정 정보를 생략합니다.
-H	해시 식별자를 생성하지 않습니다.
차등 아카이브 작성을 위한 옵션	
-A <i>unchanged_master_image_dir</i>	<p>새 시스템 이미지를 <i>unchanged_master_image_dir</i> 인수에 의해 지정되는 이미지와 비교하여 차등 아카이브를 작성합니다. 기본적으로 새 시스템 이미지는 루트(/)입니다. 기본값을 -R 옵션으로 변경할 수 있습니다.</p> <p><i>unchanged_master_image_dir</i>은 변경되지 않은 마스터 시스템 이미지가 UFS, NFS 또는 lumount를 통해 저장되거나 마운트되는 디렉토리입니다.</p> <p>다음 표 섹션에 설명된 내용 선택을 위한 옵션을 사용하여 차등 아카이브에 대한 파일 선택의 영향을 수정할 수 있습니다.</p>
-M	<p>유효성 확인 파일을 제외합니다. 이 옵션을 사용할 경우 차등 아카이브에 대한 검증이 수행되지 않습니다. 차등 아카이브를 작성할 경우 flar create는 아카이브에서 변경되지 않거나, 변경되거나, 아카이브에서 삭제할 시스템 내의 모든 파일 목록을 작성합니다. 이 목록은 아카이브의 유효성 확인 섹션에 저장됩니다. 차등 아카이브가 배포될 소프트웨어는 이 목록을 사용하여 파일별 검사를 수행하며 복제 시스템의 무결성을 확인합니다. 위의 옵션을 사용하면 이런 검사를 하지 못하게 되며, 차등 아카이브의 유효성 확인 섹션이 사용하는 공간을 줄일 수 있습니다. 하지만 설치 프로그램에 대한 무결성 검사를 수행하지 않는 것에 비하여 시간과 디스크 공간이 어느 정도 절약되는지 고려해야 합니다. 유효성 검사를 실시하지 않으므로 이 옵션의 사용은 피합니다.</p>
내용 선택 옵션	

표 20-7 flar create용 명령줄 옵션 (계속)

옵션	설명
	<p>주의 - flar create의 파일 제외 옵션은 주의해서 사용해야 합니다. 일부 디렉토리를 제외하는 경우 시스템 구성 파일과 같은 사용자가 모르는 다른 내용이 아카이브에 남아 있을 수 있습니다. 그러면 시스템이 일치하지 않아 설치 프로그램이 작동하지 않을 수 있습니다. 디렉토리 및 파일 제외는 대용량 데이터 파일의 경우처럼 시스템 중단 없이 쉽게 제거할 수 있는 데이터에 사용하는 것이 가장 좋습니다.</p>
-y include_dir/filename	<p>명령줄에 지정된 파일 및 디렉토리를 아카이브에 추가합니다. 디렉토리를 제외했지만 개별 하위 디렉토리 또는 파일을 복원하려 할 경우 이 옵션이 사용됩니다.</p> <p>include_dir/filename은 포함될 하위 디렉토리 또는 파일의 이름입니다.</p>
-f list_filename	<p>목록에서 아카이브로 파일 및 디렉토리를 추가합니다.</p> <p>list_filename은 목록을 포함하는 파일의 전체 경로입니다. -F가 지정되지 않으면 목록에 파일 내용이 추가됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ list_filename 파일은 행당 하나의 파일을 포함해야 합니다. ■ -R root와 더불어 파일 시스템을 지정하면 각 파일의 경로는 대체 root 디렉토리에 상대적이거나 또는 절대 경로여야 합니다. ■ filename이 "-"이면 flar create가 표준 입력을 파일의 목록으로 읽습니다. 값 "-"를 사용하면 아카이브 크기가 계산되지 않습니다.
-F	<p>-f list_filename의 파일만 사용하여 아카이브를 작성합니다. 이 옵션은 -f list_filename을 일반적인 파일 목록에 추가된 목록이 아니라 절대 목록으로 만듭니다.</p>
-x exclude_dir/filename	<p>아카이브에서 파일 및 디렉토리를 제외합니다. 이러한 파일 및 디렉토리는 명령줄에서 지정됩니다. 이 옵션의 여러 인스턴스를 사용하여 하나 이상의 파일 또는 디렉토리를 제외할 수 있습니다.</p> <p>exclude_dir/filename은 제외될 하위 디렉토리 및 파일의 이름입니다.</p>
-X list_filename	<p>아카이브에서 파일 및 디렉토리의 목록을 제외합니다.</p> <p>list_filename은 목록을 포함하는 파일의 전체 경로입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ list_filename 파일은 행당 하나의 파일을 포함해야 합니다. ■ -R root와 더불어 파일 시스템을 지정하면 각 파일의 경로는 대체 root 디렉토리에 상대적이거나 또는 절대 경로여야 합니다. ■ list_filename이 "-"이면 lar create가 표준 입력을 파일의 목록으로 읽습니다. 값 "-"를 사용하면 아카이브 크기가 계산되지 않습니다.

표 20-7 flar create 용 명령줄 옵션 (계속)

옵션	설명
-z <i>list_filename</i>	<p>아카이브에서 파일 및 디렉토리의 목록을 제외 또는 포함합니다. 목록의 각 파일 또는 디렉토리는 플러스 "+" 또는 마이너스 "-"로 표시됩니다. 플러스는 포함된 파일 또는 디렉토리를 나타내고 마이너스는 제외된 파일 또는 디렉토리를 나타냅니다.</p> <p><i>list_filename</i>은 목록을 포함하는 파일의 전체 경로입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>list_filename</i> 파일은 행당 하나의 파일을 포함해야 합니다. ■ -R <i>root</i>와 더불어 파일 시스템을 지정하면 각 파일의 경로는 대체 <i>root</i> 디렉토리에 상대적이거나 또는 절대 경로여야 합니다.
-I	<p>무결성 검사를 무시합니다. 사용자가 아카이브에서 중요한 시스템 파일을 제외하지 않도록 하기 위해 flar create는 무결성 검사를 실행합니다. 이 검사는 시스템 패키지 데이터베이스에 등록된 모든 파일들을 검사하며, 하나라도 제외되면 아카이브 작성을 중단합니다. 위의 옵션을 사용하면 이 무결성 검사가 무시됩니다. 그러므로 -I 옵션의 사용은 피합니다.</p>
사용자 정의 섹션과 함께 사용되는 옵션	
-u <i>section</i>	<p><i>section</i>을 사용자 정의 섹션으로 포함합니다. 하나 이상의 사용자 정의 섹션을 포함하려면 <i>section</i>이 섹션 이름의 공백으로 구분된 목록이어야 합니다.</p>
-d <i>dir</i>	<p><i>dir</i>의 -u로 지정되는 섹션 파일을 검색합니다.</p>
테이프 아카이브와 함께 사용되는 옵션	
-t	<p>테이프 장치에서 아카이브를 작성합니다. <i>filename</i> 인수는 테이프 장치의 이름입니다.</p>
-p <i>posn</i>	<p>-t 옵션과 함께로만 사용합니다. flar create에 대한 테이프 장치의 위치를 지정하여 아카이브를 저장합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 flar create는 테이프의 현재 위치에 아카이브를 배치합니다.</p>
-b <i>blocksize</i>	<p>flar create가 아카이브를 작성할 때 사용하는 블록 크기를 지정합니다. 블록 크기를 지정하지 않으면 flar create가 64k의 기본 블록 크기를 사용합니다.</p>
아카이브 식별 옵션	
<p>이러한 키워드와 값은 아카이브의 식별 섹션에 나타납니다.</p>	
-U <i>key=val</i>	<p>아카이브 식별 섹션에 사용자 정의 키워드와 값을 포함합니다.</p>

표 20-7 flar create용 명령줄 옵션 (계속)

옵션	설명
-i <i>date</i>	<i>date</i> 를 <code>creation_date</code> 키워드의 값으로 사용합니다. 날짜를 지정하지 않으면 <code>flar create</code> 가 현재 시스템 시간 및 날짜를 사용합니다.
-m <i>master</i>	<i>master</i> 를 아카이브를 작성한 마스터 시스템의 이름으로 사용합니다. <i>master</i> 는 <code>creation_master</code> 키워드의 값입니다. <i>master</i> 를 지정하지 않으면 <code>flar create</code> 는 <code>uname -n</code> 이 보고하는 시스템 이름을 사용합니다.
-e <i>descr</i>	<code>content_description</code> 키워드의 값에 대하여 <i>descr</i> 을 사용합니다. -E 옵션을 사용할 때는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
-E <i>descr_file</i>	파일 <i>descr_file</i> 의 <code>content_description</code> 키워드에 대한 값을 검색합니다. -e 옵션을 사용할 때 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
-a <i>author</i>	<i>author</i> 를 아카이브 식별 섹션의 작성자 이름으로 사용합니다. <i>author</i> 는 <code>content_author</code> 키워드의 값입니다. 작성자를 지정하지 않으면 <code>flar create</code> 는 아카이브 식별 섹션에 <code>content_author</code> 키워드를 포함시키지 않습니다.
-T <i>type</i>	<i>type</i> 을 <code>content_type</code> 키워드의 값으로 사용합니다. <i>type</i> 은 사용자 정의됩니다. 유형을 지정하지 않으면 <code>flar create</code> 가 <code>content_type</code> 키워드를 포함시키지 않습니다.

사용자 정의 JumpStart 설치(주제)

여기에서는 사용자 정의 JumpStart 설치의 작성, 준비 및 수행에 관한 지침을 제공합니다.

제 22 장	사용자 정의 JumpStart 설치 방법 지침 및 개요를 제공합니다.
제 23 장	사용자 정의 JumpStart 설치 방법으로 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 시스템을 준비하는 방법에 관한 지침을 제공합니다.
제 24 장	사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 추가 도구를 작성하기 위해 사용할 수 있는 선택적 기능에 대해 설명합니다.
제 25 장	사용자 고유의 사용자 정의 규칙 및 사용자 정의 검사 키워드를 만들기 위한 정보와 절차에 대해 설명합니다.
제 26 장	SPARC 기반 또는 x86 기반 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하는 방법에 대하여 설명합니다. Solaris 9 소프트웨어를 설치할 시스템에서 이 절차를 따라야 합니다.
제 27 장	사용자 정의 JumpStart 설치를 사용하여 SPARC 기반 및 x86 기반 시스템 모두에서 Solaris 소프트웨어를 설정 및 설치하는 예를 제공합니다.
제 28 장	rules 파일, 프로파일, begin 스크립트 및 finish 스크립트에서 사용될 키워드와 값 목록이 포함되어 있습니다.

사용자 정의 JumpStart(개요)

이 장에서는 사용자 정의 JumpStart 설치 프로세스의 소개와 개요를 다룹니다.

- “사용자 정의 JumpStart 소개” 197 페이지
- “JumpStart 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법” 198 페이지

사용자 정의 JumpStart 소개

사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 사용자가 작성한 프로필을 바탕으로 여러 대의 시스템을 자동 설치 또는 업그레이드할 수 있게 하는 명령줄 인터페이스입니다. 프로필은 특정 소프트웨어 설치 요구 사항을 정의합니다. shell 스크립트를 통합해 설치 이전 및 설치 이후 작업을 포함시킬 수 있습니다. 설치나 업그레이드를 위해 어떤 프로필과 스크립트를 사용할 것인지 선택합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 선택한 프로필 및 스크립트를 기준으로 시스템을 설치 또는 업그레이드합니다. 또한 `sysidcfg` 파일을 사용하여 사용자 정의 JumpStart 설치를 완벽하게 자동화할 수 있도록 구성 정보를 지정할 수 있습니다.

사용자 정의 JumpStart 프로세스는 예제 시나리오를 사용하여 설명할 수 있습니다. 이 예제 시나리오에서 시스템은 다음 매개 변수로 설정될 수 있습니다.

- 100개의 새 시스템에 Solaris를 설치합니다.
- 70개 시스템은 엔지니어링 그룹 소유인 SPARC 시스템이고 개발자용 Solaris 운영 환경 소프트웨어 그룹을 사용하여 독립형 시스템으로 설치되어야 합니다.
- 나머지 30개의 시스템은 마케팅 그룹 소유인 x86 기반이며 최종 사용자용 Solaris 운영 환경 소프트웨어 그룹을 사용하여 독립형 시스템으로 설치되어야 합니다.

먼저, 시스템 관리자는 각 시스템 그룹용 프로필 및 `rules` 파일을 작성해야 합니다. `rules` 파일은 Solaris 소프트웨어를 설치하려는 각 시스템 그룹 또는 단일 시스템에 대한 규칙을 포함하는 텍스트 파일입니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성에 기반한 시스템 그룹을 구별합니다. 각 규칙은 또한 각 그룹을 프로필과 연결합니다.

프로필은 Solaris 소프트웨어가 그룹의 각 시스템에 설치되는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. rules 파일과 프로필은 모두 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다.

예제 시나리오의 경우, 시스템 관리자는 엔지니어링 그룹용과 마케팅 그룹용의 두 가지 다른 규칙을 포함하는 rules 파일을 작성합니다. 각 규칙의 경우, 시스템의 네트워크 번호는 엔지니어링 그룹과 마케팅 그룹을 구별하는 데 사용됩니다.

각 규칙은 또한 해당 프로필에 대한 링크를 포함합니다. 예를 들어, 엔지니어링 그룹용 규칙에서 링크는 엔지니어링 그룹용으로 작성된 프로필 eng_profile에 추가됩니다. 마케팅 그룹용 규칙에서는 링크가 마케팅 그룹용으로 작성된 프로필 market_profile에 추가됩니다.

디스켓 또는 서버에 rules 파일과 프로필을 저장할 수 있습니다.

- 프로필 디스켓은 네트워크에 연결되지 않은 독립형 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려 할 때 필요합니다.
- 프로필 서버는 서버에 액세스하는 네트워크에 연결된 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려 할 때 사용됩니다.

rules 파일과 프로필을 작성한 후 check 스크립트로 파일을 검증하십시오. check 스크립트가 성공적으로 실행되면 rules.ok 파일이 작성됩니다. rules.ok는 JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 사용하는 rules 파일의 생성된 버전입니다.

JumpStart 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법

rules 파일과 프로필을 검증한 후 사용자 정의 JumpStart 설치를 시작할 수 있습니다. JumpStart 프로그램이 rules.ok 파일을 읽습니다. 그런 다음 JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어를 설치하려 시도하는 시스템과 일치하는 정의된 시스템 속성을 가진 첫 번째 규칙을 검색합니다. 일치할 경우 JumpStart 프로그램은 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 규칙에 지정된 프로필을 사용합니다.

그림 22-1은 독립형, 네트워크에 연결되지 않은 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치가 작동되는 방법을 보여줍니다. 시스템 관리자는 Pete의 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 시작합니다. JumpStart 프로그램은 시스템의 디스켓 드라이브에서 디스켓의 규칙 파일에 액세스합니다. JumpStart 프로그램은 rule 2를 시스템에 일치시킵니다. rule 2는 JumpStart 프로그램이 Pete's profile을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치할 것을 지정합니다. JumpStart 프로그램은 시스템 관리자가 Pete's profile에 지정한 지침을 기준으로 Pete's profile을 읽고 Solaris 소프트웨어를 설치합니다.




그림 22-1 사용자 정의 JumpStart 설치 작업: 네트워크에 연결되지 않은 예

그림 22-2는 사용자 정의 JumpStart 설치가 네트워크상의 두 대 이상의 시스템과 작동하는 방법을 보여줍니다. 시스템 관리자는 여러 프로필을 설정하고 단일 서버에 프로필을 저장했습니다. 시스템 관리자는 엔지니어링 시스템 중 하나에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 시작합니다. JumpStart 프로그램은 서버의 JumpStart/ 디렉토리에 있는 규칙 파일에 액세스합니다. JumpStart 프로그램은 엔지니어링 시스템을 rule 1에 일치시킵니다. rule 1은 JumpStart 프로그램이 Engineering Group's Profile을 사용하여

Solaris 소프트웨어를 설치하도록 지정합니다. JumpStart 프로그램은 시스템 관리자가 Engineering Group's Profile에 지정한 지침을 기준으로 Engineering Group's Profile을 읽고 Solaris 소프트웨어를 설치합니다.




그림 22-2 사용자 정의 JumpStart 설치 작업: 네트워크에 연결된 예

그림 22-3은 JumpStart 프로그램이 사용자 정의 JumpStart 파일을 검색하는 순서를 설명합니다.




그림 22-3 사용자 정의 JumpStart 설치 동안의 작업 진행

사용자 정의 JumpStart 설치 준비(작업)

이 장에서는 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 사이트에서 시스템을 준비하는 방법에 대한 단계별 지침에 대하여 설명합니다.

- “작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치 준비” 203 페이지
- “네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 작성” 205 페이지
- “독립형 시스템에 대한 프로필 디스켓 작성” 208 페이지
- “rules 파일 작성” 213 페이지
- “프로필 작성” 216 페이지
- “프로필 테스트” 221 페이지
- “rules 파일 검증” 224 페이지

작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치 준비

표 23-1 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치 준비

작업	설명	지침
Solaris 소프트웨어의 이전 버전이 시스템에 설치된 경우 시스템을 업그레이드하는 방법을 결정	Solaris의 이전 버전이 시스템에 설치된 경우 시스템을 업그레이드하는 방법을 결정해야 합니다. 시스템을 업그레이드하기 전과 업그레이드를 한 후에 수행할 작업을 숙지합니다. 계획을 수립하여 프로필을 작성하고 스크립트를 시작하고 종료하도록 합니다.	제 8 장

표 23-1 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치 준비 (계속)

작업	설명	지침
JumpStart 디렉토리 작성	<p>서버에서</p> <p>네트워크에 연결된 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 프로필 서버를 작성해야 합니다. 프로필 서버는 사용자 정의 JumpStart 파일에 대한 JumpStart 디렉토리를 포함합니다.</p> <p>디스켓에서</p> <p>네트워크에 연결되지 않은 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 프로필 디스켓을 작성해야 합니다. 프로필 디스켓은 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함합니다.</p>	<p>“네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 작성” 205 페이지</p> <p>“독립형 시스템에 대한 프로필 디스켓 작성” 208 페이지</p>
rules 파일에 규칙 추가	<p>시스템의 각 그룹 또는 단일 시스템을 설치할 방법을 결정한 후에 설치하려는 각 그룹에 대한 규칙을 작성합니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성을 기준으로 그룹을 구별합니다. 규칙은 각 그룹을 프로필과 연결합니다.</p>	<p>“rules 파일 작성” 213 페이지</p>
모든 규칙에 대한 프로필 작성	<p>프로필은 Solaris 소프트웨어, 예를 들어, 소프트웨어 그룹을 시스템에 설치하는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 모든 규칙은 규칙이 일치할 때 시스템을 Solaris 소프트웨어와 함께 설치하는 방법을 정의하는 프로필을 지정합니다. 일반적으로 모든 규칙에 대하여 다른 프로필을 작성합니다. 그러나 동일한 규칙이 하나 이상의 규칙에서 사용될 수 있습니다.</p>	<p>“프로필 작성” 216 페이지</p>
(선택 사항) 프로필 테스트	<p>프로필을 작성한 후 <code>pfinstall(1M)</code> 명령을 사용하여 시스템의 설치 또는 업그레이드를 위한 프로필을 사용하기 전에 프로필을 테스트합니다.</p>	<p>“프로필 테스트” 221 페이지</p>
rules 파일 검증	<p>rules.ok 파일은 JumpStart 프로그램이 프로필과 함께 설치할 시스템을 일치시키는 데 사용하는 rules 파일의 생성된 버전입니다. check 스크립트를 사용하여 rules 파일을 검증해야 합니다.</p>	<p>“rules 파일 검증” 224 페이지</p>

네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 작성

네트워크의 시스템에 대한 사용자 정의 JumpStart 설치를 설정할 때 JumpStart 디렉토리라고 하는 서버에 디렉토리를 작성해야 합니다. JumpStart 디렉토리는 모든 핵심적인 사용자 정의 JumpStart 파일, 예를 들어, rules 파일, rules.ok 파일 및 프로필을 포함합니다. 프로필 서버의 루트(/) 디렉토리에 JumpStart 디렉토리를 저장해야 합니다.

JumpStart 디렉토리를 포함하는 서버를 프로필 서버라고 합니다. 프로필 서버는 설치 서버 또는 부트 서버와 동일한 시스템일 수 있고 아니면 완전히 다른 서버일 수 있습니다. 프로필 서버는 다른 플랫폼에 대하여 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, x86 서버는 SPARC 시스템 및 x86 시스템에 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공할 수 있습니다.

주 - 프로필 서버를 작성한 후 시스템이 서버에 액세스하도록 해야 합니다. 자세한 내용은 “모든 시스템이 프로필 서버에 액세스하도록 하는 방법” 207 페이지(를) 참조하십시오.

▼ 서버에 JumpStart 디렉토리 작성

주 - 이 절차는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중이라고 가정합니다. 디스크 관리에 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않은 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체 관리하기에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

1. JumpStart 디렉토리를 작성하려는 서버에 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 서버의 어느 위치에든 JumpStart 디렉토리를 작성합니다.

```
# mkdir -m 755 jumpstart_dir_path
```

명령에서 *jumpstart_dir_path*는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.

예를 들어, 다음 명령은 루트 디렉토리(/)에서 jumpstart라고 하는 디렉토리를 작성하고 권한을 755로 설정합니다.

```
# mkdir -m 755 /jumpstart
```

3. 다음 항목을 추가하여 */etc/dfs/dfstab* 파일을 편집합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path
```

예를 들어, 다음 항목은 /jumpstart 디렉토리를 공유합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

4. `shareall`을 입력하고 Enter를 누릅니다.

5. 사용자 정의 JumpStart 파일의 예를 JumpStart 디렉토리에 복사할지 여부를 결정합니다.

- 복사하지 않으려면 단계 8로 넘어갑니다.
- 복사하려면 다음 결정 테이블을 사용하여 이후에 해야 할 작업을 결정합니다.

예제 위치	지침
플랫폼에 대한 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD	Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 서버의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 볼륨 관리자가 자동으로 CD를 마운트합니다.
로컬 디스크의 플랫폼에 대한 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD의 이미지	Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 이미지의 위치로 디렉토리를 변경합니다. 예를 들어, 다음 명령을 입력합니다. <code>cd /export/install</code>

6. 예제 사용자 정의 JumpStart 파일을 프로필 서버의 JumpStart 디렉토리로 복사합니다.

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

<i>media_path</i>	로컬 디스크의 CD, DVD 또는 이미지의 경로
<i>jumpstart_dir_path</i>	사용자 정의 JumpStart 파일을 배치할 프로필 서버의 경로

예를 들어, 다음 명령은 프로필 서버에서 `jumpstart_sample` 디렉토리를 `/jumpstart` 디렉토리로 복사합니다.

- SPARC 시스템의 경우:

```
cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
```

- x86 시스템의 경우:

```
cp -r /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
```

7. 파일이 사용자의 환경에서 작동하도록 예제 JumpStart 파일을 업데이트합니다.

8. `root`가 JumpStart 디렉토리를 소유하고 권한이 755로 설정되도록 합니다.

9. 네트워크의 시스템이 프로필 서버에 액세스하도록 합니다.

자세한 내용은 “모든 시스템이 프로필 서버에 액세스하도록 하는 방법” 207 페이지를 (를) 참조하십시오.

▼ 모든 시스템이 프로필 서버에 액세스하도록 하는 방법

프로필 서버를 작성할 시스템이 사용자 정의 JumpStart 설치 동안 프로필 서버의 JumpStart 디렉토리에 액세스할 수 있도록 해야 합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 액세스를 확보합니다.

- `add_install_client` 명령 - 네트워크 설치를 위해 시스템을 추가할 때마다 `-c` 옵션을 `add_install_client` 명령과 함께 사용합니다. 자세한 내용은 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 116 페이지를(를) 참조하십시오.
- `boot` 명령 - 시스템을 부트할 때 프로필 서버에 JumpStart 디렉토리의 위치를 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 구성 파일을 하나의 파일로 압축해야 합니다. 그런 다음 NFS 서버, HTTP 서버, 또는 시스템이 로컬로 액세스할 수 있는 압축된 구성 파일을 저장합니다. 자세한 내용은 “압축된 구성 파일 작성” 234 페이지를(를) 참조하십시오.
사용자 정의 JumpStart 설치를 시작하기 위해 시스템을 부트할 때 압축된 파일의 위치를 지정합니다. 자세한 내용은 SPARC 시스템의 경우, “SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 250 페이지의 단계 5를 참조하십시오. x86 시스템의 경우는 “x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 253 페이지의 단계 8을 참조하십시오.
- `/etc/bootparams` 파일 - `/etc/bootparams` 파일에서 와일드카드를 사용합니다. `etc/bootparams` 파일에서 와일드카드를 추가하기 위해 다음 단계를 사용합니다.

주 - JumpStart 디렉토리를 디스켓에 저장하는 경우, 또는 시스템을 부트할 때 프로필 서버의 위치를 지정하는 경우, 다음 절차는 필요하지 않습니다.

네트워크 설치 정보를 `/etc/bootparams` 파일에 저장하는 경우에만 다음 절차는 유효합니다. 다음 위치 중 하나에 네트워크 설치 정보를 저장할 수도 있습니다.

- 이름 서비스 데이터베이스 - 이름 서비스 `bootparams` 데이터베이스에 네트워크 설치 정보를 저장하는 경우, 단계 3에 표시되는 항목으로 `bootparams` 데이터베이스를 업데이트해야 합니다.
- DHCP 서버 - DHCP 서버에 네트워크 설치 정보를 저장할 경우, `boot` 명령을 사용하여 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 DHCP 서버를 사용할 것을 지정합니다. 자세한 내용은 SPARC 시스템의 경우, “SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 250 페이지의 단계 5를 참조하십시오. x86 시스템의 경우는 “x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 253 페이지의 단계 8을 참조하십시오.

1. 설치 또는 부트 서버에서 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 텍스트 편집기를 사용하여 `/etc/bootparams`를 엽니다.
3. 이 항목을 추가합니다.

* `install_config=server:jumpstart_dir_path`

* 모든 시스템이 액세스 권한이 있음을 지정하는 와일드카드 문자
`server` JumpStart 디렉토리가 위치하는 프로필 서버의 호스트 이름
`jumpstart_dir_path` JumpStart 디렉토리의 절대 경로

예를 들어, 다음 항목을 사용하여 모든 시스템이 이름이 `sherlock`인 프로필 서버의 `/jumpstart` 디렉토리에 액세스합니다.

* `install_config=sherlock:/jumpstart`



주의 - 이 절차를 사용하면 설치 클라이언트가 부트될 때 다음 오류 메시지를 생성합니다.

WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).

“네트워크에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지” 427 페이지(는) 이 오류 메시지에 대한 세부 정보를 포함합니다.

모든 시스템이 이제 프로필 서버에 액세스할 수 있습니다.

독립형 시스템에 대한 프로필 디스켓 작성

JumpStart 디렉토리를 포함하는 디스켓을 프로필 디스켓이라고 합니다. 네트워크에 연결되지 않은 시스템은 프로필 서버에 액세스할 수 없습니다. 결과적으로, 시스템이 네트워크에 연결되지 않은 경우 디스켓에서 JumpStart 디렉토리를 작성해야 합니다. 프로필 디스켓을 작성한 시스템은 디스켓 드라이브가 있습니다.

JumpStart 디렉토리는 모든 핵심적인 사용자 정의 JumpStart 파일, 예를 들어, `rules` 파일, `rules.ok` 파일 및 프로필을 포함합니다. 프로필 디스켓의 루트(/) 디렉토리에 JumpStart 디렉토리를 저장해야 합니다.

▼ SPARC: 플로피 디스켓 작성

주 - 여기서는 시스템에 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 디스켓, CD 및 DVD 관리에 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않으면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체 관리에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

1. 디스켓 드라이브가 연결된 SPARC 시스템에 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 디스켓 드라이브에 덮어쓸 수 있는 공백 디스켓 또는 디스켓을 삽입합니다.
3. 디스켓을 마운트합니다.

```
# volcheck
```

4. 디스켓이 UNIX 파일 시스템(UFS)을 포함하는지 결정합니다.
다음과 같은 항목이 있는지 시스템에서 `/etc/mnttab` 파일의 내용을 조사합니다.

```
/vol/dev/diskette0/scrap /floppy/scrap ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040
```

- 항목이 존재하면 단계 7로 이동합니다.
- 항목이 존재하지 않으면 다음 단계로 이동합니다.

5. 디스켓을 포맷합니다.



주의 - 포맷을 하면 디스켓의 모든 데이터가 지워집니다.

```
# fdformat -U
```

6. 디스켓에 UFS를 작성합니다.

```
# newfs /vol/dev/aliases/floppy0
```
7. 사용자 정의 JumpStart 파일의 예를 JumpStart 디렉토리에 복사할지 여부를 결정합니다.
 - 복사하지 않으려면 단계 10으로 넘어갑니다.
 - 복사하려면 다음 결정 테이블을 사용하여 이후에 해야 할 작업을 결정합니다.

예제 위치	지침
Solaris 9 <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD	Solaris 9 <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD를 서버의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 볼륨 관리자가 자동으로 CD를 마운트합니다.
로컬 디스크에 Solaris 9 <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD의 이미지	디렉토리를 Solaris 9 <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD 이미지의 위치로 변경합니다. 예를 들어, 다음 명령을 입력합니다. <code>cd /export/install</code>

8. 예제 사용자 정의 **JumpStart** 파일을 플로피 디스켓의 **JumpStart** 디렉토리로 복사합니다.

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

<i>media_path</i>	로컬 디스크의 CD, DVD 또는 이미지의 경로
<i>jumpstart_dir_path</i>	사용자 정의 JumpStart 파일을 배치하려는 플로피 디스켓의 경로

주 - 디스켓의 루트(/) 디렉토리에 사용자 정의 **JumpStart** 설치 파일을 배치해야 합니다.

예를 들어, 다음 명령은 Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD의 `jumpstart_sample`의 내용을 이름이 `scrap`인 플로피 디스켓의 루트(/) 디렉토리로 복사합니다.

```
cp -r /cdrom/sol_9_sparc/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
```

9. 파일이 환경에서 작동하도록 플로피 디스켓의 예제 **JumpStart** 파일을 업데이트합니다.

10. `root`가 **JumpStart** 디렉토리를 소유하고 권한을 755로 설정하도록 합니다.

11. 디스켓을 꺼냅니다.

```
# eject floppy
```

플로피 디스켓의 작성을 완료하였습니다. 이제 `rules` 파일을 업데이트하고 플로피 디스켓에서 플로피를 작성하여 사용자 정의 **JumpStart** 설치를 수행할 수 있습니다. 계속하려면 "rules 파일 작성" 213 페이지(으)로 이동합니다.

▼ x86: 플로피 디스켓 작성

주 - 여기서는 시스템에 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 디스켓, CD 및 DVD 관리에 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않으면 볼륨 관리자 없이 이동식 매체 관리에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

1. 디스켓 드라이브가 연결된 x86 시스템에 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 디스켓 드라이브(일반적으로 드라이브 A)로 **Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette**을 삽입합니다. 이 디스켓을 플로피 디스켓으로 사용합니다.

x86 전용 - http://soldc.sun.com/support/drivers/dcs_diskettes의 Solaris Developer Connection에서 디스켓으로 소프트웨어를 다운로드 및 작성하여 부트 디스켓 소프트웨어에 액세스할 수 있습니다.

3. 디스켓을 마운트합니다.

```
# volcheck
```

4. Solaris 9 Device Configuration Assistant의 이미지를 시스템의 하드 디스크로 복사합니다.

```
# dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_image
```

명령에서 *boot_image*는 Solaris 9 Device Configuration Assistant의 이미지를 복사하려는 파일의 이름입니다. 절대 경로 이름을 지정할 수 있습니다.

예를 들어, 다음 명령은 부트 디스켓을 이름이 *boot_save*인 파일로 복사합니다.

```
dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save
```

5. 파일 관리자 창의 디스크 꺼내기를 누르거나 명령줄에 **eject floppy**를 입력하여 디스켓을 꺼냅니다.
6. 이동식 매체 관리자 대화 상자에서 OK를 누릅니다.
7. 수동으로 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition diskette*을 꺼냅니다.
8. 디스켓 드라이브에 덮어쓸 수 있는 공백 디스켓 또는 디스켓을 삽입합니다.
9. 디스켓을 마운트합니다.

```
# volcheck
```

10. 디스켓을 포맷합니다.



주의 - 포맷을 하면 디스켓의 모든 데이터가 지워집니다.

```
# fdformat -d -U
```

11. 시스템의 하드 디스크에서 포맷된 디스켓으로 Solaris 9 Device Configuration Assistant 이미지를 복사합니다.

```
# dd if=boot_image of=/vol/dev/aliases/floppy0
```

명령에서 *boot_image*는 Solaris 9 Device Configuration Assistant의 이미지를 복사하려는 파일의 이름입니다. 절대 경로 이름을 지정할 수 있습니다.

12. 사용자 정의 JumpStart 파일의 예를 JumpStart 디렉토리에 복사할지 여부를 결정합니다.

- 복사하지 않으려면 단계 15로 넘어갑니다.
- 복사하려면 다음 결정 테이블을 사용하여 다음 해야할 작업을 결정합니다.

예제 위치	지침
Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD	Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD를 서버의 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 볼륨 관리자가 자동으로 CD를 마운트합니다.
로컬 디스크의 Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD의 이미지	Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지의 위치로 디렉토리를 변경합니다. 예를 들어, 다음 명령을 입력합니다. cd /export/install

13. 예제 사용자 정의 JumpStart 파일을 프로필 디스켓의 JumpStart 디렉토리로 복사합니다.

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

<i>media_path</i>	로컬 디스크의 CD, DVD 또는 이미지의 경로
<i>jumpstart_dir_path</i>	사용자 정의 JumpStart 파일을 배치하려는 프로필 디스켓의 경로

주 - 프로필 디스켓의 루트(/) 디렉토리에 사용자 정의 JumpStart 설치 파일을 배치해야 합니다.

예를 들어, 다음 명령은 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD의 jumpstart_sample의 내용을 이름이 scrap인 플로피 디스켓의 루트(/) 디렉토리로 복사합니다.

```
cp -r /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
```

14. 파일이 환경에서 작동하도록 플로피 디스켓의 예제 JumpStart 파일을 업데이트합니다.
15. root가 JumpStart 디렉토리를 소유하고 권한을 755로 설정하도록 합니다.
16. 파일 관리자 창의 디스크 꺼내기를 누르거나 명령줄에 eject floppy를 입력하여 디스켓을 꺼냅니다.
17. 이동식 매체 관리자 대화 상자에서 OK를 누릅니다.
18. 수동으로 디스켓을 꺼냅니다.

프로필 디스켓의 작성을 완료하였습니다. 이제 rules 파일을 업데이트하고 프로필 디스켓에서 프로필을 작성하여 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행할 수 있습니다. 계속하려면 “rules 파일 작성” 213 페이지(으)로 이동합니다.

rules 파일 작성

rules 파일은 Solaris 운영 체제를 설치하려는 각 시스템 그룹에 대한 규칙을 포함하는 텍스트 파일입니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성에 기반한 시스템 그룹을 구별합니다. 각 규칙은 또한 각 그룹을 프로필과 연결합니다. 프로필은 Solaris 소프트웨어가 그룹의 각 시스템에 설치되는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 예를 들어, 다음 규칙은 JumpStart 프로그램이 basic_prof 프로필의 정보를 사용하여 sun4u 플랫폼 그룹을 가진 모든 시스템을 설치할 것을 지정합니다.

```
karch sun4u - basic_prof -
```

rules 파일은 사용자 정의 JumpStart 설치에 필요한 rules.ok 파일을 작성하는 데 사용됩니다.

주 - “독립형 시스템에 대한 프로필 디스켓 작성” 208 페이지 또는 “네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 작성” 205 페이지의 절차를 사용하여 JumpStart 디렉토리를 설정하면 예제 rules 파일이 JumpStart 디렉토리에 이미 위치해 있습니다. 예제 rules 파일은 설명서와 일부 예제 규칙을 포함합니다. 예제 rules 파일을 사용하는 경우 사용하지 않을 예제 규칙에 주석을 달니다.

rules 파일의 구문

rules 파일은 다음 속성을 가져야 합니다.

- 파일에는 이름 `rules`가 할당되어야 합니다.
- 파일은 적어도 하나의 규칙을 포함해야 합니다.

rules 파일은 다음을 포함할 수 있습니다.

- 주석이 달린 텍스트
한 행에서 # 기호 뒤에 포함된 모든 텍스트는 `JumpStart`에 의해 주석 달린 텍스트로 처리됩니다. 행이 # 기호로 시작되면 전체 행은 주석으로 처리됩니다.
- 하나 이상의 공백 행
- 하나 이상의 다중 행 규칙
새 행으로 단일 규칙을 계속하려면 `Return`을 누르기 전에 백슬래시 문자(\)를 포함합니다.

▼ rules 파일 작성

1. 텍스트 편집기를 사용하여 이름이 `rules`인 텍스트 파일을 작성합니다. 또는 작성한 `JumpStart` 디렉토리에서 `rules` 파일을 엽니다.
2. Solaris 소프트웨어를 설치하려는 각 시스템 그룹에 대하여 `rules` 파일에 규칙을 추가합니다.

rules 파일 키워드 및 값의 목록은 “규칙 키워드 및 값” 267 페이지를(를) 참조하십시오.

rules 파일 내부 규칙은 다음 구문을 지켜야 합니다.

```
[!]rule_keyword rule_value [;&& [!]rule_keyword rule_value] ... begin profile finish
```

표 23-2 규칙의 구문 요소

요소	설명
!	부정을 나타내는 키워드 앞에 사용되는 기호.
rule_keyword	호스트 이름, <code>hostname</code> 또는 메모리 크기, <code>memsizes</code> 와 같은 일반 시스템 속성을 설명하는 미리 정의된 어휘 단위 또는 단어. <code>rule_keyword</code> 는 같은 속성을 가진 시스템을 프로필에 일치시키는 규칙 값과 함께 사용됩니다. 규칙 키워드의 목록은 “규칙 키워드 및 값” 267 페이지를(를) 참조하십시오.
rule_value	해당 규칙 키워드에 대하여 특정 시스템 속성을 제공하는 값. 규칙 값은 “규칙 키워드 및 값” 267 페이지에서 설명됩니다.

표 23-2 규칙의 구문 요소 (계속)

요소	설명
&&	같은 규칙에서 규칙 키워드 및 규칙 값 쌍을 결합시키는 데 사용해야 하는 기호(논리적 AND). 사용자 정의 JumpStart 설치 동안 시스템은 규칙이 일치되기 전에 규칙의 모든 쌍을 일치시켜야 합니다.
<i>begin</i>	설치가 시작되기 전에 실행될 수 있는 선택적 Bourne shell 스크립트의 이름. <i>begin</i> 스크립트가 존재하지 않으면 이 필드에 마이너스 기호(-)를 입력해야 합니다. 모든 <i>begin</i> 스크립트는 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다. begin 스크립트를 작성하는 방법에 대한 정보는 “begin 스크립트 작성” 227 페이지에 있습니다.
<i>profile</i>	시스템이 규칙과 일치할 때 Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치되는 방법을 정의하는 텍스트 파일의 이름. 프로파일의 정보는 프로파일 키워드와 해당하는 프로파일 값으로 구성됩니다. 모든 프로파일은 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다. 주 - 프로파일 필드를 사용하는 선택적 방법은 “사이트별 설치 프로그램 사용” 240 페이지 및 “begin 스크립트를 사용하여 파생된 프로파일 작성” 228 페이지에서 설명됩니다.
<i>finish</i>	설치가 완료된 후 실행될 수 있는 선택적 Bourne shell 스크립트의 이름. <i>finish</i> 스크립트가 존재하지 않으면 이 필드에 마이너스 기호(-)를 입력해야 합니다. 모든 <i>finish</i> 스크립트는 JumpStart 디렉토리에 위치해야 합니다. <i>finish</i> 스크립트를 작성하는 방법에 대한 정보는 “finish 스크립트 작성” 229 페이지에 있습니다.

최소한 각 규칙은 다음을 포함해야 합니다.

- 키워드, 값 및 해당 프로파일
- *begin* 또는 *finish* 스크립트가 지정되지 않은 경우 *begin* 및 *finish* 필드의 마이너스 기호(-)

3. JumpStart 디렉토리에 **rules** 파일을 저장합니다.

4. **root**가 **rules** 파일을 소유하고 권한이 644로 설정되게 합니다.

rules 파일의 예

다음은 rules 파일의 여러 예제 규칙을 보여주는 예입니다. 각 행은 규칙 키워드와 해당 키워드에 대한 유효한 값을 가집니다. JumpStart 프로그램이 rules 파일을 맨 위에서 맨 아래로 스캔합니다.

JumpStart 프로그램이 규칙 키워드 및 값을 알려진 시스템과 일치시키면 JumpStart 프로그램이 프로파일 필드에 나열된 프로파일로 지정된 Solaris 소프트웨어를 설치합니다.

예 23-1 rule 파일

```
# rule keywords and rule values      begin script      profile      finish script
# -----
hostname eng-11                      -              basic_prof   -
network 192.43.34.0 && !model \
'SUNW,SPARCstation-20'2              -              net_prof     -
model SUNW,SPARCstation-LX3         -              lx_prof      complete
network 193.144.2.0 && karch i86pc  setup4          x86_prof     done
memsize 64-128 && arch i3865        -              prog_prof    -
any6 -                               -              generic_prof -
```

1. 시스템의 호스트 이름이 eng-1이면 규칙과 일치합니다. basic_prof 프로파일은 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
2. 시스템이 서브넷 192.43.34.0에 있거나 시스템이 SPARCstation™ 20 (SUNW, SPARCstation-20)이 아닌 경우 규칙이 일치합니다. net_prof 프로파일은 이 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다. 규칙은 "rules 파일의 구문" 214 페이지에서 정의되는 규칙 줄 바꾸기의 예도 제공합니다.
3. 시스템이 SPARCstation LX이면 규칙과 일치합니다. lx_prof 프로파일 및 complete finish 스크립트는 이 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
4. 시스템이 서브넷 193.144.2.0에 있고 x86 기반 시스템이면 규칙이 일치합니다. setup begin 스크립트 x86_prof 프로파일 및 done finish 스크립트는 규칙과 일치하는 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
5. 시스템이 64MB - 128MB 메모리를 보유하고 x86 기반 시스템이면 규칙이 일치합니다. prog_prof 프로파일은 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다.
6. 규칙은 이전 규칙과 일치하지 않은 시스템과 일치합니다. generic_prof 프로파일은 규칙과 일치하는 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 데 사용됩니다. any가 사용되면 항상 rules 파일의 마지막이어야 합니다.

프로필 작성

프로필은 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 프로필은 설치의 요소, 예를 들어, 설치할 소프트웨어 그룹을 정의합니다. 모든 규칙은 시스템이 설치될 방법을 정의하는 프로필을 지정합니다. 모든 규칙에 대하여 다른 프로필을 작성하거나 동일한 프로필이 하나 이상의 규칙에서 사용될 수 있습니다.

프로필은 하나 이상의 프로필 키워드와 해당 값으로 구성됩니다. 각 프로필 키워드는 JumpStart 프로그램이 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법의 한 측면을 제어하는 명령입니다. 예를 들어, 다음 프로필 키워드와 값은 JumpStart 프로그램이 시스템을 서버로 설치함을 지정합니다.

```
system_type  server
```

주 - “네트워크에 연결된 시스템에 대한 프로필 서버 작성” 205 페이지 또는 “독립형 시스템에 대한 프로필 디스켓 작성” 208 페이지에 제시된 절차를 사용하여 JumpStart 디렉토리를 작성한 경우, 예제 프로필이 이미 JumpStart 디렉토리에 위치해 있습니다.

프로필의 구문

프로필은 다음을 포함해야 합니다.

- 첫 번째 항목으로서의 `install_type` 프로필 키워드
- 해당 하나의 키워드
- 프로필에 의해 업그레이드 중인 시스템이 업그레이드할 수 있는 하나 이상의 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 경우 `root_device` 키워드

프로필은 다음을 포함할 수 있습니다.

- 주석이 달린 텍스트
한 행의 # 기호 뒤에 포함된 모든 텍스트는 JumpStart 프로그램에 의해 주석 달린 텍스트로 처리됩니다. 행이 # 기호로 시작되면 전체 행은 주석으로 처리됩니다.
- 하나 이상의 공백 행

▼ 프로필 작성

1. 텍스트 편집기를 사용하여 텍스트 파일을 작성합니다. 파일을 설명적으로 이름 지정합니다. 또는 작성한 JumpStart 디렉토리에서 동일한 파일을 엽니다.

주 - 프로필의 이름이 프로필을 사용하여 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 반영하게 합니다. 예를 들어, 프로필을 `basic_install`, `eng_profile` 또는 `user_profile`로 이름 지정할 수 있습니다.

2. 프로필 키워드와 값을 프로필에 추가합니다.
프로필 키워드 및 값의 목록을 보려면 “프로필 키워드 및 값” 272 페이지를(를) 참조하십시오.

주 - 프로필 키워드와 해당 값은 대소문자를 구분합니다.

3. JumpStart 디렉토리에 프로필을 저장합니다.
4. `root`가 프로필을 소유하고 권한이 `644`로 설정되게 합니다.

5. 프로필을 테스트합니다. (선택 사항)

“프로필 테스트” 221 페이지는(는) 프로필 테스트에 대한 정보를 포함합니다.

프로필의 예

다음 프로필의 예는 다른 프로필 키워드와 프로필 값을 사용하여 시스템에 Solaris 소프트웨어가 어떻게 설치되는지 제어하는 방법을 보여줍니다. “프로필 키워드 및 값” 272 페이지는(는) 프로필 키워드와 값의 설명을 포함합니다.

예 23-2 원격 파일 시스템 마운트와 패키지 추가 및 삭제

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           initial_install1
system_type            standalone2
partitioning           default3
filesystems            any 512 swap # specify size of /swap
cluster                SUNWCprog4
package                SUNWman delete5
cluster                SUNWCacc
```

1. `install_type` 키워드는 모든 프로필에서 필수입니다.
2. `system_type` 키워드는 시스템이 독립형 시스템으로 설치될 것을 정의합니다.
3. 파일 시스템 슬라이스는 값 `default`로 설치될 소프트웨어에 의해 결정됩니다. `swap`의 크기는 512MB로 설정되고 모든 디스크에서 값 `any`로 설치됩니다.
4. 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹 `SUNWCprog`는 시스템에 설치됩니다.
5. 표준 설명서 페이지는 네트워크상의 파일 시스템 서버 `s_ref`에서 마운트되는 경우 설명서 페이지 패키지는 시스템에 설치되지 않습니다. 시스템 계산 유틸리티를 포함하는 패키지는 시스템에 설치될 것으로 선택됩니다.

예 23-3 파일 시스템을 설치할 위치 지정

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           initial_install
system_type            standalone
partitioning           explicit1
filesystems            c0t0d0s0 auto /
filesystems            c0t3d0s1 auto swap
filesystems            any auto usr
cluster                SUNWCall2
```

1. 파일 시스템 슬라이스는 `filesystems` 키워드, 값 `explicit`에 의해 결정됩니다. 루트 (/)의 크기는 선택된 소프트웨어, 값 `auto`에 기반하며 `c0t0d0s0`에 설치됩니다. `swap`의 크기는 필요한 크기로 설정되고 `c0t3d0s1`에 설치됩니다. `usr`은 선택된 소프트웨어에 기반하고 설치 프로그램이 값 `any`를 기준으로 `usr`이 설치되는 위치를 결정합니다.

예 23-3 파일 시스템을 설치할 위치 지정 (계속)

2. 전체 Solaris 소프트웨어 그룹 SUNWCall이 시스템에 설치됩니다.

예 23-4 x86: fdisk 키워드 사용

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type            initial_install
system_type             standalone

fdisk                   c0t0d0 0x04 delete1
fdisk                   c0t0d0 solaris maxfree2
cluster                 SUNWCall3
cluster                 SUNWCacc delete4
```

1. 유형 DOSOS16(04 16진수)의 모든 fdisk 분할 영역이 c0t0d0 디스크에서 삭제됩니다.
2. Solaris fdisk 분할 영역은 c0t0d0 디스크의 인접한 가장 큰 사용 가능 공간에 작성됩니다.
3. 전체 배포 Solaris 소프트웨어 그룹 SUNWCall이 시스템에 설치됩니다.
4. 시스템 계정 유틸리티 SUNWCacc는 시스템에 설치되지 않습니다.

예 23-5 업그레이드를 위한 디스크 공간 재할당

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type            upgrade1
root_device             c0t3d0s22
backup_media            remote_filesystem timber:/export/scratch3
layout_constraint       c0t3d0s2 changeable 1004
layout_constraint       c0t3d0s4 changeable
layout_constraint       c0t3d0s5 movable
package                 SUNWbcp delete5
package                 SUNWxwman add6
cluster                 SUNWCacc add
locale                  de7
```

1. 프로필이 디스크 공간을 재할당하여 시스템을 업그레이드합니다. 이 예에서 디스크 공간은 시스템의 일부 파일 시스템이 업그레이드에 충분한 공간을 갖고 있지 않았기 때문에 재할당되어야 합니다.
2. c0t3d0s2의 루트 파일 시스템이 업그레이드됩니다.
3. 이름이 timber인 원격 시스템이 디스크 공간 재할당 동안 데이터를 백업하는 데 사용됩니다. 백업 매체 키워드 값은 "backup_media 프로필 키워드" 278 페이지를(를) 참조하십시오.
4. layout_constraint 키워드는 자동 레이아웃이 업그레이드를 위해 디스크 공간을 재할당하려 할 때 다음을 수행할 수 있음을 지정합니다.
 - 슬라이스 2 및 4를 변경합니다. 슬라이스는 다른 위치로 이동될 수 있고 크기는 변경될 수 있습니다.

예 23-5 업그레이드를 위한 디스크 공간 재할당 (계속)

- 슬라이스 5를 이동합니다. 슬라이스는 크기를 변경할 수 없지만 다른 위치로 이동할 수 있습니다.

5. 이진 호환성 패키지 SUNwbcpl는 업그레이드 후 시스템에 설치되지 않습니다.
6. 코드는 X 윈도우 시스템 설명서 페이지 및 시스템 계산 유틸리티가 시스템에 이미 설치되지 않은 경우 설치되게 합니다. 시스템에 이미 있는 모든 패키지가 자동으로 업그레이드됩니다.
7. 독일어 지역화 패키지가 시스템에 설치됩니다.

예 23-6 HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브 검색

다음 예에서 프로파일은 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색함을 나타냅니다.

```
install_type flash_install1
archive_location http installserver /flasharchive/solaris9archive2
partitioning explicit3
filesys c0t1d0s0 4000 /
filesys c0t1d0s1 512 swap
filesys c0t1d0s7 free /export/home
```

1. 프로파일 복제 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 초기 설치와 마찬가지로 모든 파일을 덮어씁니다.
2. Solaris Flash 아카이브가 HTTP 서버에서 검색됩니다.
3. 파일 시스템 슬라이스는 filesys 키워드, 값 explicit에 의해 결정됩니다. 루트 (/)의 크기는 선택된 소프트웨어에 따라 다르며 c0t1d0s0에 설치됩니다. swap의 크기는 필요한 크기로 설정되고 c0t1d0s1에 설치됩니다. /export/home은 선택된 소프트웨어에 따라 다르며 c0t1d0s7에 설치됩니다.

예 23-7 NFS 서버에서 Solaris Flash 아카이브 검색

다음 예에서 프로파일은 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 NFS 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색함을 나타냅니다. flash_update 키워드는 해당 아카이브가 차등 아카이브임을 나타냅니다. 차등 아카이브는 두 시스템 이미지 간 차이만을 설치합니다.

```
install_type flash_update1
archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive2
no_master_check3
root_device c0t0d0s64
```

1. 프로파일 Solaris Flash 차등 아카이브를 복제 시스템에 설치합니다. 아카이브에 의해 지정된 파일만이 설치됩니다.
2. NFS 서버에서 Solaris Flash 아카이브가 검색됩니다.
3. 복제 시스템이 유효한 시스템 이미지를 갖는지 확인되지 않습니다. 유효한 시스템 이미지는 원본 마스터 시스템에서 작성되었을 것입니다.
4. c0t0d0s6에서 루트 파일 시스템이 업데이트되도록 지정합니다.

프로필 테스트

프로필을 작성한 후 `pinstall(1M)` 명령을 사용하여 프로필을 테스트합니다. 프로필을 사용하여 시스템을 설치 또는 업그레이드하기 전에 프로필을 테스트합니다. 프로필 테스트는 디스크 공간을 재할당하는 업그레이드 프로필을 작성 중일 때 특히 유용합니다.

`pinstall`에 의해 생성된 설치 출력을 조사하여 프로필이 의도한대로 작동하는지 신속하게 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 프로필을 사용하여 해당 시스템에서 업그레이드를 수행하기 전에 시스템에 Solaris 소프트웨어의 새 릴리스를 업그레이드할 충분한 디스크 공간이 있는지 확인합니다.

`pinstall`을 사용하여 다음에 대한 프로필을 테스트할 수 있습니다.

- `pinstall`이 실행을 시작할 시스템의 디스크 구성.
- 다른 디스크 구성. 디스크의 구조, 예를 들어, 디스크의 바이트/섹터, 플래그 및 슬라이스를 표현하는 디스크 구성 파일을 사용합니다. 디스크 구성 파일 작성에 대한 설명은 “디스크 구성 파일 작성” 235 페이지 및 “x86: 디스크 구성 파일 작성” 237 페이지에 있습니다.

주 - 디스크 구성 파일을 사용하여 시스템을 업그레이드하는 데 사용할 프로필을 테스트할 수 없습니다. 대신, 시스템의 실제 디스크 구성과 해당 시스템에 현재 설치된 소프트웨어에 대해 프로필을 테스트해야 합니다.

▼ 프로필을 테스트하는 임시 Solaris 9 환경 작성

특정 Solaris 릴리스에 대한 프로필을 성공적이고 정확하게 테스트하려면 동일한 릴리스의 Solaris 환경 내에서 프로필을 테스트해야 합니다. 예를 들어, Solaris 9 초기 설치 프로필을 테스트하려면 Solaris 9을 실행 중인 시스템에서 `pinstall` 명령을 실행합니다.

다음 조건 중 하나에 따라 프로필을 테스트하려면 임시 설치 환경을 작성해야 합니다.

- Solaris 소프트웨어의 이전 버전을 실행 중인 시스템에서 Solaris 9 업그레이드 프로필을 테스트하고자 합니다.
- Solaris 9 초기 설치 프로필을 테스트할 Solaris 9 시스템이 아직 설치되어 있지 않습니다.

1. 다음 중 하나의 이미지에서 시스템을 부트합니다.

- Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD
- Solaris 9 x86 Platform Edition DVD
- Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD

주 - 업그레이드 프로필을 테스트하려면 업그레이드 중인 시스템을 부트합니다.

2. 시스템 식별 질문에 응답합니다.
3. 설치 프로그램에서 종료합니다.
 - Solaris 9 DVD를 사용 중이면 다음 프롬프트에서 !를 입력합니다.
Solaris Web Start will assist you in installing software for Solaris.
<Press ENTER to continue> {"!" exits}
 - Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 사용 중인 경우 Solaris suninstall 프로그램을 Solaris 9 운영 환경을 설치할 프로그램으로 선택합니다. 표시되는 첫 번째 화면에서 종료를 선택합니다.
4. 셸에서 `pfinstall` 명령을 실행합니다. `pfinstall` 명령 사용에 대한 자세한 내용은 “프로필 테스트” 222 페이지의 단계 7을 참조하십시오.

▼ 프로필 테스트

1. 프로필이 작성된 동일한 플랫폼, SPARC 또는 x86인 프로필을 테스트할 시스템을 찾습니다.
업그레이드 프로필을 테스트 중인 경우 업그레이드하려는 실제 시스템에서 프로필을 테스트해야 합니다.
2. 다음 결정 테이블을 사용하여 다음 해야할 작업을 결정합니다.

테스트 시나리오	지침
초기 설치 프로필을 테스트하고 Solaris 9 소프트웨어를 실행 중인 시스템을 갖습니다.	시스템에서 슈퍼유저가 되고 단계 5로 이동합니다.
업그레이드 프로필을 테스트합니다. 그렇지 않으면, 초기 설치 프로필을 테스트할 Solaris 9을 실행 중인 시스템을 갖지 않습니다.	임시 Solaris 9 환경을 작성하여 프로필을 테스트합니다. 자세한 내용은 “프로필을 테스트하는 임시 Solaris 9 환경 작성” 221 페이지(를) 참조하십시오. 그런 다음 단계 3으로 이동합니다.

3. 임시 마운트 지점을 작성합니다.

```
# mkdir /tmp/mnt
```
4. 테스트하려는 프로필을 포함하는 디렉토리를 마운트합니다.

마운트 시나리오	입력 지침
네트워크상의 시스템에 대한 원격 NFS 파일 시스템 마운트	<code>mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt</code>
SPARC:UFS 포맷된 디스켓 마운트	<code>mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt</code>
PCFS 포맷된 디스켓 마운트	<code>mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt</code>

5. 특정 시스템 메모리 크기를 가진 프로필을 테스트하려면 `SYS_MEMSIZE`를 MB 단위의 특정 메모리 크기로 설정합니다.

```
# SYS_MEMSIZE=memory_size
# export SYS_MEMSIZE
```

6. 단계 4에서 디렉토리를 마운트했습니까?

- 예이면 디렉토리를 `/tmp/mnt`로 변경합니다.

```
# cd /tmp/mnt
```

- 아니요이면 일반적으로 JumpStart 디렉토리인, 프로필이 위치한 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd jumpstart_dir_path
```

7. `pfinstall(1M)` 명령으로 프로필을 테스트합니다.

```
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file[-c path] profile
```



주의 `-d` 또는 `-D` 옵션을 반드시 포함시켜야 합니다. 이러한 옵션 중 하나를 포함시키지 않은 경우, `pfinstall`은 지정한 프로필을 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치합니다. 시스템의 모든 데이터를 덮어씁니다.

`-D` `pfinstall`은 현재 시스템의 디스크 구성을 사용하여 프로필을 테스트합니다. `-D` 옵션을 사용하여 업그레이드 프로필을 테스트해야 합니다.

`-d disk_config_file` `pfinstall`은 디스크 구성 파일 `disk_config_file`을 사용하여 프로필을 테스트합니다. `disk_config_file`이 `pfinstall`이 실행되는 디렉토리에 위치하지 않을 경우 경로를 지정해야 합니다.

디스크 구성 파일 작성 방법에 대한 내용은 “디스크 구성 파일 작성” 235 페이지를(를) 참조하십시오.

주 - 업그레이드 파일 `install_type upgrade`와 함께 `-d disk_config_file` 옵션을 사용할 수 없습니다. 항상 시스템의 디스크 구성에 대해 업그레이드 프로필을 테스트해야 합니다. 즉, `-D` 옵션을 사용해야 합니다.

`-c path` Solaris 9 소프트웨어 이미지에 대한 경로. 예를 들어, 시스템이 볼륨 관리자를 사용하여 플랫폼에 대해 Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 마운트하고 있는 경우 이 옵션을 사용합니다.

주 - `-c` 옵션은 플랫폼에 대해 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 이미지에서 부트한 경우 필요하지 않습니다. DVD 또는 CD 이미지는 부트 프로세스의 일부로 `/cdrom`에서 마운트됩니다.

`profile` 테스트할 프로필의 이름. `profile`이 `pinstall`이 실행 중인 디렉토리가 아닌 경우 경로를 지정해야 합니다.

프로필 테스트의 예

다음은 `pinstall`을 사용하여 이름이 `basic_prof`인 프로필을 테스트하는 방법을 보여주는 예입니다. 프로필은 Solaris 9 소프트웨어가 설치되는 시스템의 디스크 구성에 대해 테스트됩니다. `basic_prof` 프로필은 `/jumpstart` 디렉토리에 있으며 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지에 대한 경로는 볼륨 관리자가 사용되고 있기 때문에 지정됩니다.

예 23-8 Solaris 9 시스템을 사용하는 프로필 테스트

```
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof
```

다음은 `pinstall`을 사용하여 Solaris 9에서 이름이 `basic_prof`인 프로필을 테스트하는 방법을 보여주는 예입니다. 테스트는 `535_test` 디스크 구성 파일에 대하여 수행됩니다. 테스트를 통해 시스템에 64MB의 메모리가 있는지 조사합니다. 이 예는 `/export/install` 디렉토리에 있는 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지를 사용합니다.

예 23-9 디스크 구성 파일을 사용하는 프로필 테스트

```
# SYS_MEMSIZE=64
# export SYS_MEMSIZE
# /usr/sbin/install.d/pinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
```

rules 파일 검증

프로필 및 `rules` 파일을 사용할 수 있기 전에 `check` 스크립트를 실행하여 파일이 제대로 설정되었는지 검증해야 합니다. 모든 규칙 및 프로필이 제대로 설정되면 시스템을 프로필에 일치시키는 사용자 정의 JumpStart 설치 소프트웨어가 필요로 하는 `rules.ok` 파일이 작성됩니다.

표 23-3은 `check` 스크립트의 수행 작업을 설명합니다.

표 23-3 check 스크립트를 사용하는 경우 수행되는 작업

단계	설명
1	rules 파일의 구문이 검사됩니다. check 규칙 키워드가 적합하고 <i>begin</i> , <i>class</i> 및 <i>finish</i> 필드가 각 규칙에 대해 지정되었음을 검증합니다. <i>begin</i> 및 <i>finish</i> 필드는 파일 이름 대신 마이너스 기호(-)로 구성될 수 있습니다.
2	rules 파일에 오류가 없으면 규칙에서 지정된 각 프로필의 구문이 검사됩니다.
3	오류가 없으면 check가 rules 파일에서 rules.ok 파일을 작성하고 모든 주석과 공백 행을 제거하고 끝에 다음 주석 행을 추가합니다. # version=2 checksum=num

▼ rules 파일 검증

1. check 스크립트가 JumpStart 디렉토리에 위치하게 합니다.

주 - check 스크립트는 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD의 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 디렉토리에 있습니다.

2. 디렉토리를 JumpStart 디렉토리로 변경합니다.
3. 다음과 같이 check 스크립트를 실행하여 rules 파일을 검증합니다.

```
$ ./check [-p path -r file_name]
```

-p *path*

사용 중인 시스템의 check 스크립트 대신 Solaris 9 소프트웨어 이미지의 check 스크립트를 사용하여 rules를 검증합니다. *path*는 로컬 디스크 또는 마운트된 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD의 이미지입니다.

시스템에서 Solaris 이전 버전을 실행 중인 경우, 이 옵션을 사용하여 check의 가장 최신 버전을 실행합니다.

-r *file_name*

rules가 아닌 파일 이름을 지정합니다. 이 옵션을 사용하여 규칙을 rules 파일로 통합하기 전에 규칙의 유효성을 테스트할 수 있습니다.

check 스크립트가 실행됨에 따라 스크립트는 rules 파일과 각 프로필의 유효성 검사를 보고합니다. 오류가 발견되지 않으면 스크립트는 다음을 보고합니다. The custom JumpStart configuration is ok.

4. root가 rules.ok 파일을 소유하고 권한이 644로 설정되게 합니다.

rules 파일을 검증한 후 선택적 사용자 정의 JumpStart 기능에 대한 자세한 내용은 제 24 장을 참조할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법에 대한 자세한 내용은 제 26 장을 참조할 수 있습니다.

사용자 정의 JumpStart 옵션 기능 사용 (작업)

이 장에서는 별도의 사용자 정의 JumpStart 설치 도구를 작성하는 데 사용할 수 있는 옵션 기능에 대하여 설명합니다.

- “begin 스크립트 작성” 227 페이지
- “finish 스크립트 작성” 229 페이지
- “압축된 구성 파일 작성” 234 페이지
- “디스크 구성 파일 작성” 235 페이지
- “사이트별 설치 프로그램 사용” 240 페이지

주 - 이 장에서는 프로필 서버라고 하는 사용자 정의 JumpStart 파일 제공에 사용되고 있는 SPARC 서버 또는 x86 서버에 대한 정보를 제공합니다. 프로필 서버에서 다른 플랫폼 유형에 대하여 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, SPARC 서버는 SPARC 시스템 및 x86 시스템에 사용자 정의 JumpStart 파일을 제공할 수 있습니다.

begin 스크립트 작성

begin 스크립트란 rules 파일에서 지정하는 사용자 정의 Bourne shell 스크립트입니다. begin 스크립트는 Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치되기 전에 작업을 수행합니다. 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치할 경우에만 begin 스크립트를 사용할 수 있습니다.

다음 작업 중 하나를 수행하려면 begin 스크립트를 사용합니다.

- 파생된 프로필 작성
- 업그레이드 전의 파일 백업

begin 스크립트에 관한 주요 정보

- 초기 설치나 업그레이드 설치 중에 파일 시스템을 /a에 마운트하지 못하게 하는 항목을 스크립트에서 지정해서는 안 됩니다. JumpStart 프로그램이 파일 시스템을 /a에 마운트할 수 없는 경우 오류가 발생해 설치에 실패합니다.
- 설치하는 동안 begin 스크립트의 출력은 /tmp/begin.log에 저장됩니다. 설치가 완료된 후에 로그 파일이 /var/sadm/system/logs/begin.log로 리디렉션됩니다.
- root에 begin 스크립트가 있고 해당 권한이 644로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 사용자 정의 JumpStart 환경 변수를 begin 스크립트에서 사용할 수 있습니다. 환경 변수 목록은 “사용자 정의 JumpStart 환경 변수” 298 페이지(를) 참조하십시오.
- begin 스크립트를 JumpStart 디렉토리에 저장합니다.

begin 스크립트를 사용하여 파생된 프로파일 작성

파생된 프로파일은 사용자 정의 JumpStart 설치 중에 begin 스크립트에 의해 동적으로 작성된 프로파일입니다. 파생된 프로파일은 rules 파일이 특정 시스템을 프로파일과 비교하도록 설정할 수 없을 때 필요합니다. 예를 들어, 서로 다른 프레임 버퍼를 갖고 있는 시스템들과 같이 상이한 하드웨어 구성 요소를 갖고 있는 동일한 시스템 모델을 위한 파생된 프로파일을 사용할 필요가 있습니다.

파생된 프로파일을 사용하기 위해 규칙을 설정하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 프로파일 필드를 프로파일 대신 등호(=)로 설정합니다.
- 시작 필드를 Solaris를 설치할 시스템에 따른 파생된 프로파일을 작성하는 begin 스크립트로 설정합니다.

시스템이 규칙을 등호(=)와 동일한 프로파일 필드와 일치시킬 때, begin 스크립트는 Solaris 소프트웨어를 시스템에 설치하기 위해 사용되는 파생된 프로파일을 작성합니다.

다음은 매번 동일한 파생된 프로파일을 작성하는 begin 스크립트의 예입니다. 규칙 평가에 따라 달라지는 서로 다른 파생된 프로파일을 작성하기 위해 begin 스크립트를 쓸 수 있습니다.

예 24-1 파생된 프로파일을 작성하는 begin 스크립트

```
#!/bin/sh
echo "install_type          initial_install"> ${SI_PROFILE}
echo "system_type          standalone">> ${SI_PROFILE}
echo "partitioning         default">> ${SI_PROFILE}
echo "cluster              SUNWCprog">> ${SI_PROFILE}
echo "package              SUNWman    delete">> ${SI_PROFILE}
echo "package              SUNWolman  delete">> ${SI_PROFILE}
echo "package              SUNWxwman  delete">> ${SI_PROFILE}
```

보기에서 begin 스크립트는 파생된 프로파일의 이름으로 SI_PROFILE 환경 변수를 사용해야 하며 기본적으로 /tmp/install.input으로 설정됩니다.

주 - 파생된 프로필을 작성하기 위해 **begin** 스크립트를 사용하면 해당 스크립트에 어떠한 오류도 없음을 확인해야 합니다. 파생된 프로필은 **begin** 스크립트 실행 전까지는 생성되지 않기 때문에 파생된 프로필은 **check** 스크립트에 의해 검증되지 않습니다.

finish 스크립트 작성

finish 스크립트란 **rules** 파일에서 지정하는 사용자 정의 Bourne shell 스크립트입니다. **finish** 스크립트는 시스템에 Solaris 소프트웨어가 설치된 뒤 시스템을 재부트하기 전에 작업을 수행합니다. **finish** 스크립트는 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 Solaris를 설치할 때만 사용할 수 있습니다.

finish 스크립트를 사용하여 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 파일 추가
- 특정 소프트웨어 그룹에서 설치된 것 이외의 개별 패키지나 패치 추가
- 루트 환경 사용자 정의
- 시스템의 루트 암호 설정
- 추가 소프트웨어 설치

finish 스크립트에 관한 주요 정보

- Solaris **suninstall** 프로그램은 시스템의 파일 시스템을 /a에 설치합니다. 파일 시스템은 시스템을 재부트할 때까지 /a에 마운트된 채로 남게 됩니다. 새로 설치된 파일 시스템 계층에서 /a와 관련된 파일 시스템을 수정함으로써 파일을 추가, 변경 또는 제거하기 위해 **finish** 스크립트를 사용할 수 있습니다.
- 설치하는 동안 **finish** 스크립트의 출력은 /tmp/finish.log에 저장됩니다. 설치가 완료된 후에 로그 파일이 /var/sadm/system/logs/finish.log로 리디렉션됩니다.
- root에 **finish** 스크립트가 있고 해당 권한이 644로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 사용자 정의 JumpStart 환경 변수를 **finish** 스크립트에서 사용할 수 있습니다. 환경 변수 목록은 “사용자 정의 JumpStart 환경 변수” 298 페이지를(를) 참조하십시오.
- **finish** 스크립트를 JumpStart 디렉토리에 저장합니다.

▼ finish 스크립트를 사용하여 파일 추가

finish 스크립트를 통해 JumpStart 디렉토리의 파일을 이미 설치된 시스템에 추가할 수 있습니다. JumpStart 디렉토리는 SI_CONFIG_DIR 변수에 의해 지정된 디렉토리에 마운트되므로 파일을 추가할 수 있습니다. 디렉토리는 기본적으로 /tmp/install_config로 설정됩니다.

주 - JumpStart 디렉토리의 파일을 설치된 시스템에 이미 존재하는 파일로 복사하여 파일을 대체할 수도 있습니다.

1. 설치된 시스템에 추가하는 모든 파일을 JumpStart 디렉토리에 복사합니다.
2. 새로 설치된 파일 시스템 계층에 복사할 각 파일을 위한 finish 스크립트에 다음 행을 삽입합니다.

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/file_name /a/path_name
```

예를 들어, 사이트의 모든 사용자를 위해 개발된 site_prog라는 특수 응용프로그램이 있다고 가정합니다. site_prog의 복사본을 JumpStart 디렉토리에 배치하면 finish 스크립트의 다음 행이 site_prog를 JumpStart 디렉토리에서 시스템의 /usr/bin 디렉토리로 복사합니다.

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/site_prog /a/usr/bin
```

finish 스크립트를 사용하여 패키지나 패치 추가

Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치된 뒤 자동으로 패키지나 패치를 추가하는 finish 스크립트를 작성할 수 있습니다. finish 스크립트를 사용하여 패키지를 추가함으로써 시간을 절약하고 사이트의 서로 다른 시스템들에 설치되는 패키지나 패치의 일관성을 보장할 수 있습니다.

finish 스크립트의 pkgadd(1M) 또는 patchadd(1M) 명령을 사용할 때 -R 옵션을 사용하여 /a를 루트 경로로 지정합니다.

예 24-2는 패키지를 추가하는 finish 스크립트 예를 보여줍니다.

예 24-2 finish 스크립트를 사용하여 패키지 추가

```
#!/bin/sh

BASE=/a
MNT=/a/mnt
ADMIN_FILE=/a/tmp/admin

mkdir ${MNT}
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}1
cat>${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK2
mail=root
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
```

예 24-2 finish 스크립트를 사용하여 패키지 추가 (계속)

```
action=nocheck
basedir=default
DONT_ASK

/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz3
umount ${MNT}
rmdir ${MNT}
```

1. 설치할 패키지가 포함되어 있는 서버에 디렉토리를 마운트합니다.
2. 임시 패키지 관리 파일인 admin을 만들어 pkgadd(1M) 명령이 패키지를 설치할 때 체크를 수행하거나 질문을 하지 않도록 합니다. 패키지를 추가할 때 임시 패키지 관리 파일을 사용하여 자동 설치를 관리합니다.
3. -a 옵션으로 패키지 관리 파일을 지정하고 -R 옵션으로 루트 경로를 지정하여 패키지를 추가합니다.

주 - 과거에는 chroot(1M) 명령을 finish 스크립트 환경에서 pkgadd 및 patchadd 명령과 함께 사용해야 했습니다. 드물지만 일부 패키지나 패치는 -R 옵션과 함께 작동하지 않습니다. chroot 명령을 내리기 전에 /a 루트 경로에서 모조 /etc/mnttab 파일을 작성해야 합니다.

모조 /etc/mnttab 파일을 작성하려면 다음 행을 finish 스크립트에 추가합니다.

```
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
```

finish 스크립트를 사용하여 루트 환경 사용자 정의

finish 스크립트를 사용하면 이미 시스템에 설치되어 있는 파일을 사용자 정의할 수도 있습니다. 예를 들어, 예 24-3의 finish 스크립트는 루트(/) 디렉토리의 .cshrc 파일에 정보를 추가함으로써 루트 환경을 사용자 정의합니다.

예 24-3 finish 스크립트를 사용하여 루트 환경 사용자 정의

```
#!/bin/sh
#
# Customize root's environment
#
echo "***adding customizations in /.cshrc"
test -f a/.cshrc || {
cat>> a/.cshrc <<EOF
set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@\`uname -n`> "
alias cp cp -i
alias mv mv -i
alias rm rm -i
alias ls ls -FC
alias h history
```

예 24-3 finish 스크립트를 사용하여 루트 환경 사용자 정의 (계속)

```
alias c clear
unset autologout
EOF
}
```

finish 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 암호 설정

Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치된 뒤 시스템은 재부트됩니다. 부트 프로세스가 끝나기 전에 시스템은 루트 암호 입력을 요청합니다. 암호를 입력하기 전에는 시스템은 부트를 마칠 수 없습니다.

set_root_pw라는 이름의 finish 스크립트는 auto_install_sample 디렉토리에 저장됩니다. finish 스크립트는 루트 암호 입력 요청을 받지 않고 자동으로 설정하는 방법을 보여줍니다. set_root_pw는 예 24-4에 표시되어 있습니다.

예 24-4 finish 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 암호 설정

```
#!/bin/sh
#
#      @(#)set_root_pw 1.4 93/12/23 SMI
#
# This is an example Bourne shell script to be run after installation.
# It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD.
# The encrypted password is obtained from an existing root password entry
# in /etc/shadow from an installed machine.

echo "setting password for root"

# set the root password
PASSWD=dK05IBkSF42lw
#create a temporary input file1
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig2

mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
nawk -F: '{
    if ( $1 == "root" )3
        printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n", $1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
    else
        printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n", $1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
}' passwd=$PASSWD /a/etc/shadow.orig> /a/etc/shadow
#remove the temporary file
rm -f /a/etc/shadow.orig4
# set the flag so sysidroot won't prompt for the root password
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE}> /tmp/state.$$5
mv /tmp/state.$$ ${SI_SYS_STATE}
```

1. 변수 PASSWD를 시스템의 /etc/shadow 파일에 있는 기존 항목에서 얻은 암호화된 루트 암호로 설정합니다.

예 24-4 finish 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 암호 설정 (계속)

2. /a/etc/shadow의 임시 입력 파일을 작성합니다.
3. \$PASSWD를 암호 필드로 사용하여 새로 설치된 시스템의 /etc/shadow 파일에서 루트 항목을 변경합니다.
4. 임시 /a/etc/shadow 파일을 제거합니다.
5. 상태 파일의 항목을 0에서 1로 변경하여 사용자에게 루트 암호 입력 요청을 하지 않도록 합니다. 상태 파일은 현재 값이 /a/etc/.sysIDtool.state인 변수 SI_SYS_STATE를 사용하여 액세스합니다. 스크립트 문제를 방지하려면 값이 변경되는 경우 항상 \$SI_SYS_STATE를 사용하여 이 파일을 참조하십시오. 여기에 보이는 sed 명령은 0 뒤와 1 뒤에 탭 문자가 포함되어 있습니다.

주 - finish 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 암호를 설정하면 사용자는 finish 스크립트의 암호화된 암호로부터 루트 암호를 찾아내려고 시도할 것입니다. 루트 암호를 파악하려고 시도하는 사용자에게 대비한 보호 조치를 취해야 합니다.

finish 스크립트와 Web Start 설치 프로그램을 사용하여 소프트웨어 설치

finish 스크립트를 사용하여 Solaris 운영 환경이 설치된 뒤 추가 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 일부 소프트웨어 프로그램은 Solaris Web Start 프로그램에 의해 설치되며 설치 과정에서 정보 입력을 요청합니다. 자동 설치를 유지하려면 Solaris Web Start 프로그램을 -nodisplay 또는 -noconsole 옵션과 함께 실행합니다.

표 24-1 Solaris Web Start 옵션

옵션	설명
-nodisplay	그래픽 사용자 인터페이스 없이 설치 관리자를 실행합니다. 설치가 -locales 옵션에 의해 수정되지 않으면 기본 제품 설치를 사용합니다.
-noconsole	대화식 텍스트 콘솔 장치 없이 설치를 수행합니다. UNIX 스크립트 사용을 위해 -nodisplay와 함께 실행할 때 유용합니다.

자세한 내용은 installer(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

압축된 구성 파일 작성

`add_install_client` 명령을 사용하여 사용자 정의 JumpStart 구성 파일의 위치를 지정하는 대신 시스템을 부트할 때의 파일 위치를 지정할 수 있습니다. 하지만 `boot` 명령을 내릴 때 한 개의 파일 이름만 지정할 수 있습니다. 결과적으로 사용자 정의 JumpStart 구성 파일 모두를 하나의 파일로 압축해야 합니다. 압축된 구성 파일은 다음 유형 중 하나일 수 있습니다.

- `tar`
- 압축된 `tar`
- `zip`
- `bzip tar`

▼ 압축된 구성 파일 작성

1. 디렉토리를 프로필 서버의 JumpStart 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd jumpstart_dir_path
```

2. 사용자 정의 JumpStart 구성 파일들을 하나의 파일로 압축하려면 압축 도구를 사용합니다.

주 - 압축된 구성 파일은 관련 경로를 포함할 수 없습니다. 사용자 정의 JumpStart 구성 파일은 압축된 파일로서 동일한 디렉토리에 있어야 합니다.

압축된 구성 파일은 다음 파일을 포함해야 합니다.

- 프로필
- `rules`
- `rules.ok`

`sysidcfg` 파일도 압축된 구성 파일에 포함시킬 수 있습니다.

3. 압축된 구성 파일을 NFS 서버, HTTP 서버 또는 로컬 하드 디스크에 저장합니다.

압축된 구성 파일의 예

다음은 `tar` 명령을 사용하여 `config.tar`라는 이름의 압축된 구성 파일을 작성하는 방법을 보여주는 예입니다. 사용자 정의 JumpStart 구성 파일은 `/jumpstart` 디렉토리에 있습니다.

예 24-5 압축된 구성 파일 작성

```
# cd /jumpstart
# tar -cvf config.tar *
```

예 24-5 압축된 구성 파일 작성 (계속)

```
a profile 1K
a rules 1K
a rules.ok 1K
a sysidcfg 1K
```

디스크 구성 파일 작성

여기에서는 단일 디스크 및 다중 디스크 구성 파일 작성 방법에 대해 설명합니다. 디스크 구성 파일은 단일 시스템의 `pfinstall(1M)`을 사용하여 다른 디스크 구성에 대한 프로필을 테스트할 수 있게 합니다.

▼ SPARC: 디스크 구성 파일 작성

1. 테스트할 디스크가 있는 SPARC 시스템을 찾습니다.
2. 슈퍼유저가 됩니다.
3. `prtvtoc(1M)` 명령의 출력을 파일에 리디렉션하여 단일-디스크 구성 파일을 작성합니다.

```
# prtvtoc /dev/rdisk/device_name>disk_config_file
```

`/dev/rdisk/device_name`

시스템 디스크의 장치 이름. `device_name`은 반드시 `cwtxdys2` 또는 `cxdys2` 형식이어야 합니다.

`disk_config_file`

디스크 구성 파일 이름.

4. Solaris 소프트웨어를 여러 개의 디스크에 설치하는 것에 대한 테스트 여부를 결정합니다.
 - 테스트를 원하지 않을 경우 중지합니다. 완료되었습니다.
 - 테스트를 원할 경우 단일 디스크 구성 파일을 연결하고 새 파일에 출력을 저장합니다.

```
# cat disk_file1 disk_file2>multi_disk_config
```

새 파일은 다음 예에서와 같이 다중 디스크 구성 파일이 됩니다.

```
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test
```

5. 디스크 장치 이름의 대상 번호가 이전 단계에서 작성한 다중 디스크 구성 파일에서 고유한 이름인지 확인합니다.

- 고유한 이름인 경우 중지합니다. 완료되었습니다.
- 고유한 이름이 아닌 경우 텍스트 편집기에서 파일을 열어 대상 번호를 고유한 디스크 장치 이름으로 만듭니다.

예를 들어, 파일이 서로 다른 디스크 장치 이름에 동일한 대상 번호인 t0을 포함한다고 가정합니다.

```
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
두 번째 대상 번호를 다음과 같이 t2로 변경합니다.

* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdisk/c0t2d0s2 partition map
```

SPARC: 디스크 구성 파일의 예

다음은 104MB 디스크가 장착된 SPARC 시스템에서 단일-디스크 구성 파일인 104_test를 작성하는 방법을 보여주는 예입니다.

예 24-6 SPARC: 디스크 구성 파일 작성

prtvtoc 명령의 출력을 104_test라는 이름의 단일-디스크 구성 파일로 리디렉션합니다.

```
# prtvtoc /dev/rdisk/c0t3d0s2>104_test
```

104_test 파일의 내용은 다음과 유사합니다.

```
* /dev/rdisk/c0t3d0s2 partition map
*
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   72 sectors/track
*   14 tracks/cylinder
*  1008 sectors/cylinder
*  2038 cylinders*   2036 accessible cylinders
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*
*
* Partition  Tag  Flags  First Sector    Last
*           Count  Sector  Mount Directory
*   1         2    00         0    164304    164303    /
*   2         5    00         0    2052288   2052287
*   3         0    00    164304    823536    987839    /disk2/b298
*   5         0    00    987840    614880    1602719   /install/298/sparc/work
*   7         0    00   1602720    449568    2052287   /space
```

SPARC 기반 시스템에 대하여 디스크 구성 파일을 작성했습니다. “프로필 테스트” 221 페이지은(는) 디스크 구성 파일을 사용한 프로필 테스트 방법에 관한 정보를 포함하고 있습니다.

▼ x86: 디스크 구성 파일 작성

1. 테스트할 디스크를 포함하는 x86 기반 시스템을 찾습니다.
2. 슈퍼유저가 됩니다.
3. **fdisk(1M)** 명령의 출력을 파일에 저장하여 단일 디스크 구성 파일의 일부를 작성합니다.

```
# fdisk -R -W disk_config_file -h /dev/rdisk/device_name
```

disk_config_file

디스크 구성 파일의 이름.

/dev/rdisk/device_name

전체 디스크의 **fdisk** 레이아웃의 장치 이름.
*device_name*은 반드시 *cwtxdyp0* 또는 *cxryp0*
형식이어야 합니다.

4. **prtvtoc(1M)** 명령의 출력을 디스크 구성 파일에 추가합니다.

```
# prtvtoc /dev/rdisk/device_name >>disk_config
```

/dev/rdisk/device_name

시스템 디스크의 장치 이름. *device_name*은 반드시 *cwtxdys2* 또는 *cxrys2* 형식이어야 합니다.

disk_config

디스크 구성 파일의 이름.

5. **Solaris** 소프트웨어를 여러 개의 디스크에 설치하는 것에 대한 테스트 여부를 결정합니다.

- 테스트를 원하지 않을 경우 중지합니다. 완료되었습니다.
- 테스트를 원할 경우 단일 디스크 구성 파일을 연결하고 새 파일에 출력을 저장합니다.

```
# cat disk_file1 disk_file2>multi_disk_config
```

새 파일은 다음 예에서와 같이 다중 디스크 구성 파일이 됩니다.

```
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test
```

6. 디스크 장치 이름의 대상 번호가 이전 단계에서 작성한 다중 디스크 구성 파일에서 고유한 이름인지 확인합니다.

- 고유한 이름인 경우 중지합니다. 완료되었습니다.
- 고유한 이름이 아닌 경우 텍스트 편집기에서 파일을 열어 대상 번호를 고유하게 만듭니다.

예를 들어, 파일이 서로 다른 디스크 장치 이름에 동일한 대상 번호인 *t0*을 포함한다고 가정합니다.

```

* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map

두 번째 대상 번호를 다음과 같이 t2로 변경합니다.

* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdisk/c0t2d0s2 partition map

```

x86: 디스크 구성 파일의 예

다음은 단일 디스크 구성 파일, 500_test를 500MB 디스크를 포함하는 x86 시스템에 작성하는 방법을 보여주는 예입니다.

예 24-7 x86: 디스크 구성 파일 작성

먼저 다음과 같이 fdisk 명령의 출력을 이름이 500_test인 파일에 저장합니다.

```
# fdisk -R -W 500_test -h /dev/rdisk/c0t0d0p0
```

500_test 파일이 다음과 같습니다.

```

* /dev/rdisk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
*   1455 cylinders
*
* HBA Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
*   1455 cylinders
*
* systid:
* 1:  DOSOS12
* 2:  PCIXOS
* 4:  DOSOS16
* 5:  EXTDOS
* 6:  DOSBIG
* 86: DOSDATA
* 98: OTHEROS
* 99: UNIXOS
* 130: SUNIXOS
*
* Id  Act  Bhead  Bsect   Bcyl  Ehead  Esect   Ecyl  Rsect  Numsect
130  128  44     3       0     46     30     1001  1410  2050140

```

두 번째로, prtvtoc 명령의 출력을 500_test 파일에 추가합니다.

```
# prtvtoc /dev/rdisk/c0t0d0s2>>500_test
```

예 24-7 x86: 디스크 구성 파일 작성 (계속)

500_test 파일이 이제 완전한 디스크 구성 파일입니다.

```
* /dev/rdisk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
* 1455 cylinders
*
* HBA Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
* 1455 cylinders
*
* systid:
* 1:  DOSOS12
* 2:  PCIXOS
* 4:  DOSOS16
* 5:  EXTDOS
* 6:  DOSBIG
* 86: DOSDATA
* 98: OTHEROS
* 99: UNIXOS
* 130: SUNIXOS
*
* Id Act Bhead Bsect Bcyl  Ehead  Esec  Ecyl Rsect  Numsect
130 128 44   3    0    46   30   1001 1410  2050140
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
*
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
* 1110 sectors/cylinder
* 1454 cylinders
* 1452 accessible cylinders
*
* Flags:
* 1: unmountable
* 10: read-only
*
* Partition Tag  Flags      First      Sector      Last
* Partition Tag  Flags      Sector     Count      Sector  Mount Directory
2         5      01      1410     2045910     2047319
7         6      00      4230     2043090     2047319  /space
8         1      01         0       1410       1409
9         9      01      1410       2820     422987
```

x86 기반 시스템에 대하여 디스크 구성 파일을 작성했습니다. “프로필 테스트” 221 페이지(는) 디스크 구성 파일을 사용한 프로필 테스트 방법에 관한 정보를 포함하고 있습니다.

사이트별 설치 프로그램 사용

`begin` 및 `finish` 스크립트를 사용하여 사용자 고유의 Solaris 소프트웨어 설치 프로그램을 만들 수 있습니다.

프로필 필드에서 음수 기호(-)를 지정하면 프로필 및 Solaris `suninstall` 프로그램 대신 `begin` 및 `finish` 스크립트가 시스템에서의 Solaris 소프트웨어 설치 방법을 제어합니다.

예를 들어, 다음 규칙이 시스템에 적용되면 `x_install.beg` `begin` 스크립트 및 `x_install.fin` `finish` 스크립트는 Solaris 소프트웨어를 `clover`라는 이름의 시스템에 설치합니다.

```
hostname clover x_install.beg - x_install.fin
```


사용자 정의 규칙 및 검사 키워드 작성 (작업)

이 장에서는 사용자 정의 규칙과 검사 키워드를 작성하는 정보 및 절차에 대하여 설명합니다.

- “검사 키워드” 241 페이지
- “custom_probes 파일 작성” 242 페이지
- “custom_probes 파일 검증” 244 페이지

검사 키워드

검사 키워드를 이해하려면 먼저 규칙 키워드가 무엇인지 기억해야 합니다. 규칙 키워드는 호스트 이름, `hostname`, 또는 메모리 크기, `memsize`와 같은 일반 시스템 속성을 설명하는 미리 정의된 어휘 단위 또는 단어입니다. 규칙 키워드와 그와 연관된 값을 사용하여 동일한 속성을 가진 시스템을 프로필에 일치시킬 수 있습니다. 이 시스템 속성의 일치하는 Solaris 소프트웨어가 그룹의 각 시스템에 설치되는 방법을 정의합니다.

`begin` 스크립트 및 `finish` 스크립트에 사용하는 사용자 정의 `JumpStart` 환경 변수는 요구 시 설정됩니다. 예를 들어, 시스템에 이미 설치된 운영 체제에 대한 정보는 `installed` 규칙 키워드가 사용된 후 `SI_INSTALLED`에서만 사용 가능합니다.

일부 상황에서는 시스템을 일치시키고 프로필을 실행하는 것 외의 목적으로 `begin` 스크립트 또는 `finish` 스크립트에서 동일한 정보를 추출해야 할 수 있습니다. 검사 키워드가 솔루션을 제공합니다. 검사 키워드는 속성 정보를 추출하고 일치 조건 설정 및 프로필 실행의 필요성을 제거시켜 줍니다.

검사 키워드 및 값의 목록을 보려면 “검사 키워드 및 값” 300 페이지(를) 참조하십시오.

custom_probes 파일 작성

“규칙 키워드 및 값” 267 페이지 및 “검사 키워드 및 값” 300 페이지에 설명된 규칙 및 검사 키워드가 요구를 충족할 만큼 정확하지 않으면 custom_probes 파일을 작성하여 사용자 자신의 사용자 정의 규칙 또는 검사 키워드를 정의할 수 있습니다.

custom_probes 파일은 두 가지 유형의 함수를 포함하는 Bourne 셸 스크립트입니다. rules 파일을 저장한 동일한 JumpStart 디렉토리에 custom_probes 파일을 저장해야 합니다. custom_probes 파일에서 정의할 수 있는 두 가지 유형의 함수는 다음과 같습니다.

- 검사 - 원하는 정보를 모으거나 실제 작업을 수행하고 사용자가 정의한 해당 SI_ 환경 변수를 설정합니다. 검사 함수는 검사 키워드가 됩니다.
- 비교 - 해당하는 검사 함수를 호출하고 검사 함수의 출력을 비교하고 키워드가 일치하면 0을, 키워드가 일치하지 않으면 1을 반환합니다. 비교 함수는 규칙 키워드가 됩니다.

custom_probes 파일의 구문

custom_probes 파일은 모든 유효한 Bourne 셸 명령, 변수 또는 알고리즘을 포함할 수 있습니다.

주 - custom_probes 파일의 단일 인자를 필요로 하는 검사 및 비교 함수를 정의할 수 있습니다. rules 파일에서 해당하는 사용자 정의 검사 키워드를 사용하는 경우 키워드 뒤의 인자는 \$1로 해석됩니다.

rules 파일에서 해당하는 사용자 정의 규칙 키워드를 사용하는 경우, 인자는 어떤 것이 먼저 오든 키워드 뒤에서 시작하고 다음 && 또는 begin 스크립트 전에 끝나는 것으로 해석됩니다.

custom_probes 파일은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 이름 custom_probes를 가짐
- root를 소유자로 가짐
- 실행 가능하며 755로 설정된 권한을 가짐
- 적어도 하나의 검사 함수와 하나의 상응하는 비교 함수를 포함

투명성과 구성을 향상시키기 위해서는 파일 상단에서 모든 검사 함수를 먼저, 모든 비교 함수 앞에서 정의하십시오.

custom_probes의 함수 이름의 구분

검사 함수의 이름은 probe_로 시작해야 합니다. 비교 함수의 이름은 cmp_로 시작해야 합니다.

probe_로 시작하는 함수는 새 검사 키워드를 정의합니다. 예를 들어, 함수 probe_tcx는 새 검사 키워드 tcx를 정의합니다. cmp_로 시작하는 함수는 새 규칙 키워드를 정의합니다. 예를 들어, cmp_tcx는 새 규칙 키워드 tcx를 정의합니다.

▼ custom_probes 파일 작성

1. 텍스트 편집기를 사용하여 Bourne 셸 스크립트 텍스트 파일을 작성합니다. 파일 custom_probes를 이름 지정합니다.
2. custom_probes 텍스트 파일에서 검사 및 비교 함수를 정의합니다.

주 - custom_probes 파일에서 인자를 필요로 하는 검사 및 비교 함수를 정의할 수 있습니다. rules 파일에서 해당하는 사용자 정의 검사 키워드를 사용하는 경우 키워드 뒤의 인자는 \$1, \$2 등과 같이 시퀀스로 해석됩니다.

rules 파일에서 해당하는 사용자 정의 규칙 키워드를 사용하는 경우, 인자는 어떤 것이 먼저 오든 키워드 뒤에서 시작하고 다음 && 또는 begin 스크립트 앞에 오는 시퀀스로 해석됩니다.

3. custom_probes 파일을 rules 파일 다음의 JumpStart 디렉토리에 저장합니다.
4. root가 rules 파일을 소유하고 권한이 644로 설정되도록 하십시오.

custom_probes 파일 및 키워드의 예

다음 디렉토리에서 검사 및 비교 함수의 추가 예를 찾을 수 있습니다.

- Solaris 소프트웨어가 설치된 시스템의 /usr/sbin/install.d/chkprobe
- Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD의
/Solaris_9/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/chkprobe

다음 custom_probes 파일은 TCX 그래픽 카드의 존재를 테스트하는 검사 및 비교 함수를 포함합니다.

예 25-1 custom_probes 파일

```
#!/bin/sh
#
# custom_probe script to test for the presence of a TCX graphics card.
```

예 25-1 custom_probes 파일 (계속)

```
#
#
# PROBE FUNCTIONS
#
probe_tcx() {
    SI_TCX=`modinfo | grep tcx | nawk '{print $6}'`
    export SI_TCX
}

#
# COMPARISON FUNCTIONS
#
cmp_tcx() {
    probe_tcx

    if [ "X${SI_TCX}" = "X${1}" ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}
```

다음 예 rules 파일은 이전 예 tcx에서 정의된 검사 키워드의 사용을 보여줍니다. TCX 그래픽 카드가 시스템에 설치되어 있고 발견된 경우 profile_tcx가 실행됩니다. 그렇지 않으면, profile이 실행됩니다.

주 - 항상 검사 키워드를 rules 파일의 시작에 또는 그 가까이에 배치하여 검사 키워드가 그에 의존할 수 있는 다른 규칙 키워드 앞에서 읽히고 실행될 수 있도록 하십시오.

예 25-2 rules 파일에 사용되는 사용자 정의 검사 키워드

```
probe tcx
tcx    tcx    -    profile_tcx    -
any    any    -    profile        -
```

custom_probes 파일 검증

프로필, rules 및 custom_probes 파일을 사용하기 전에 check 스크립트를 실행하여 파일이 제대로 설정되었는지 검증해야 합니다. 모든 프로필, 규칙, 검사 및 비교 함수가 제대로 설정되면 rules.ok 및 custom_probes.ok 파일이 작성됩니다. 표 25-1은 check 스크립트의 수행 작업을 설명합니다.

표 25-1 check 스크립트를 사용하는 경우 수행되는 작업

단계	설명
1	check가 custom_probes 파일을 검색합니다.
2	파일이 존재하면 check가 custom_probes 파일에서 custom_probes.ok 파일을 작성하고 모든 주석과 공백 라인을 제거하고 모든 Bourne 셸 명령, 변수 및 알고리즘을 보관합니다. 그런 다음 check가 끝에 다음 명령줄을 추가합니다. # version=2 checksum=num

▼ custom_probes 파일 검증

1. check 스크립트가 JumpStart 디렉토리에 위치하는 것을 검증합니다.

주 - check 스크립트는 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD의 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 디렉토리에 있습니다.

2. JumpStart 디렉토리로 변경합니다.
3. check 스크립트를 실행하여 rules 및 custom_probes 파일을 검증합니다.

```
$ ./check [-p path -r file_name]
```

-p path	사용 중인 시스템의 check 스크립트 대신 사용자의 플랫폼용 Solaris 9 소프트웨어 이미지의 check 스크립트를 사용하여 custom_probes 파일을 검증합니다. path는 로컬 디스크 또는 마운트된 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD의 이미지입니다. 시스템이 Solaris 이전 버전을 실행 중인 경우, 이 옵션을 사용하여 check의 가장 최신 버전을 실행합니다.
-r file_name	custom_probes가 아닌 파일 이름을 지정합니다. -r 옵션을 사용하여 함수를 custom_probes 파일로 통합하기 전에 함수 집합의 유효성을 테스트할 수 있습니다.

check 스크립트가 실행됨에 따라 스크립트가 rules 및 custom_probes 파일과 각 프로필의 유효성을 보고합니다. 오류가 발견되지 않으면 스크립트는 다음을 보고합니다. "The custom JumpStart configuration is ok"를 보고하고 JumpStart 디렉토리에 rules.ok 및 custom_probes.ok 파일을 작성합니다.

4. custom_probes.ok 파일이 실행 가능한지 결정합니다.
 - 예이면 단계 5로 갑니다.
 - 아니요이면 다음 명령을 입력합니다.

```
chmod +x custom_probes
```

5. root가 `custom_probes.ok` 파일을 소유하고 권한이 755로 설정되도록 합니다.

사용자 정의 JumpStart 설치 수행(작업)

이 장에서는 SPARC 기반 또는 x86 기반 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치 수행 방법에 대하여 설명합니다. Solaris 9 소프트웨어를 설치할 시스템에서 이 절차를 따라야 합니다.

- “SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”
250 페이지
- “x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”
253 페이지

SPARC: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행

SPARC: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정

사용자 정의 JumpStart 설치 시 JumpStart 프로그램은 설치될 시스템을 `rules.ok` 파일의 규칙과 일치시키려 합니다. JumpStart 프로그램이 첫 번째 규칙에서 마지막 규칙까지 모든 규칙을 읽습니다. 설치되는 시스템이 규칙에 정의된 모든 시스템 속성과 일치하면 일치가 이루어집니다. 시스템이 규칙에 일치하자마자 JumpStart 프로그램이 `rules.ok` 파일 읽기를 정지하고 일치된 규칙의 프로필을 기준으로 시스템을 설치하기 시작합니다.

표 26-1 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정

작업	설명	지침
시스템이 지원되는지 검사	Solaris 9 환경의 시스템 지원은 하드웨어 설명서를 참조하십시오.	<i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i>
시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 위한 충분한 디스크 공간이 있는지 확인	시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 충분한 공간이 확보되어 있는지 확인합니다.	제 5 장
(선택 사항) 시스템 구성 정보를 미리 구성	sysidcfg 파일 또는 이름 서비스를 사용하여 시스템에 대한 설치 정보를 미리 구성할 수 있습니다. 시스템 정보를 미리 구성하면 설치 프로그램이 설치를 하는 동안 정보를 제공하라는 프롬프트를 표시하지 않습니다.	제 7 장
사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 준비	rules 파일과 프로필 파일을 작성 및 검증합니다.	제 23 장
(선택 사항) 선택적 사용자 정의 JumpStart 기능 준비	begin 스크립트, finish 스크립트 또는 다른 선택적 기능을 사용 중인 경우 해당 스크립트 또는 파일을 준비합니다.	제 24 장 및 제 25 장
(선택 사항) 네트워크를 통해 설치할 시스템 설정	원격 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software SPARC Platform Edition CD 이미지에서 시스템을 설치하려면 부트할 시스템을 설정하고 설치 서버 또는 부트 서버에서 설치해야 합니다.	제 12 장
(선택 사항) Solaris Flash 아카이브 설치 준비	Solaris Flash 아카이브를 설치하기 전에 특정 단계를 따라야 합니다.	“사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비” 248 페이지
설치 또는 업그레이드	시스템을 부트하여 설치 또는 업그레이드를 시작합니다.	“SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 250 페이지

▼ 사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비

사용자 정의 JumpStart를 사용하여 전체 아카이브 또는 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다. 전체 또는 차등 아카이브에 대한 개요는 제 17 장을 참조하십시오.

1. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart rules 파일을 작성합니다.
사용자 정의 JumpStart 파일의 작성에 관한 자세한 내용은 제 23 장을 참조하십시오.
2. 설치 서버에서 사용자 정의 JumpStart 프로파일 파일을 작성합니다.
Solaris Flash 아카이브 프로파일의 예는 “프로파일의 예” 218 페이지를(를) 참조하십시오.

주 - 제 23 장의 기존 사용자 정의 JumpStart 키워드 목록에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 유효한 단 하나의 키워드는 다음과 같습니다.

키워드	초기 설치	업데이트
archive_location	X	X
fdisk (x86 전용)	X	X
filesystem - filesystem 키워드 를 auto 값에 설정할 수 없음	X	
forced_deployment		X
install_type — 필수	X	X
local_customization	X	X
no_content_check		X
no_master_check		X
root_device	X	X

- a. 키워드 값 install_type을 다음 중 한 유형에 설정합니다.
 - 전체 아카이브를 설치하려면 해당 값을 flash_install에 설정합니다.
 - 차등 아카이브를 설치하려면 해당 값을 flash_update에 설정합니다.
 - b. archive_location 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브에 경로를 추가합니다.
archive_location 키워드에 대한 자세한 내용은 “archive_location 키워드” 273 페이지를(를) 참조하십시오.
 - c. 파일 시스템 구성을 지정합니다.
Solaris Flash 아카이브 추출 프로세스는 분할 영역의 자동 레이아웃을 지원하지 않습니다.
 - d. (선택 사항) 복제 시스템에 추가 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 설치할 각각의 아카이브에 archive_location 행을 하나 추가합니다.
3. 설치 서버에서 Solaris Flash 아카이브와 함께 설치할 클라이언트를 추가합니다.

자세한 내용은 “DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 89 페이지 또는 “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 116 페이지(를) 참조하십시오.

4. 복제 시스템에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행합니다.

자세한 내용은 “SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행” 250 페이지(를) 참조하십시오.

▼ SPARC: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

1. 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. `tip(1)` 라인을 통해 연결된 시스템을 설치하려면, 창 디스플레이가 적어도 너비가 80 열, 길이가 24행이 되도록 합니다.
`tip` 창의 현재 크기를 결정하려면 `stty(1)` 명령을 사용합니다.
3. 시스템의 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치하는 경우 드라이브에 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD를 삽입합니다.
4. 플로피 디스켓을 사용 중인 경우 플로피 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.
5. 시스템을 부트합니다.
 - 새로 구입한 시스템의 경우 시스템을 켭니다.
 - 기존 시스템을 설치 또는 업그레이드하려면 시스템을 종료합니다. `ok` 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot cdrom:net - install [url:ask] [dhcp] [nowin]
```

`cdrom` CD 또는 DVD에서 부트할 것을 지정합니다.

이전 EEPROM을 가진 시스템의 경우, `cdrom`을 `sd(0,6,2)`로 교체하여 시스템의 CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브에서 부트하십시오.

`net` 네트워크의 설치 서버에서 부트할 것을 지정합니다.

<i>url</i>	<p>사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정합니다. 다음 위치에 있는 파일에 대하여 URL을 지정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 로컬 하드 디스크 <ul style="list-style-type: none"> <code>file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file</code> ■ NFS 서버 <ul style="list-style-type: none"> <code>nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file</code> ■ HTTP 서버 <ul style="list-style-type: none"> <code>http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file&proxy_info</code> <p>sysidcfg 파일을 압축된 구성 파일에 둔 경우, 다음 예에서와 같이 파일을 포함한 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.</p> <p><code>http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar</code></p> <p>방화벽 뒤에 있는 HTTP 서버에 압축된 구성 파일을 저장했으면 부트 동안 프록시 지정자를 사용해야 합니다. 파일을 포함하는 서버에 대하여 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다. 다음 예에서와 같이 프록시 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.</p> <p><code>http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151</code></p>
<i>ask</i>	<p>설치 프로그램이 시스템이 부트되고 네트워크에 연결된 후 압축된 구성 파일의 위치를 입력하라는 프롬프트를 표시할 것을 지정합니다.</p> <p>Return을 눌러 프롬프트를 우회하면 설치 프로그램이 대화형으로 네트워크 매개 변수를 구성합니다. 그러면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 묻는 프롬프트를 표시합니다. Return을 눌러 프롬프트를 우회하면 Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.</p>
<i>dhcp</i>	<p>DHCP 서버를 사용하여 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 것을 지정합니다.</p> <p>DHCP 서버 사용을 지정하지 않으면 시스템은 /etc/bootparams 파일 또는 이름 서비스 bootparams 데이터베이스를 사용합니다.</p>
<i>nowin</i>	<p>X 프로그램을 시작하지 말 것을 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하기 위해 X 프로그램을 사용할 필요가 없기 때문에 nowin 옵션을 사용하면 시간을 절약할 수 있습니다.</p>

주 - SPARC: 시스템이 하드웨어 구성 요소를 검사하고 사용자의 SPARC 시스템이 부트됩니다. 부트하는 데 몇 분 정도 소요됩니다.

6. sysidcfg 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 프롬프트가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.
7. 화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

x86: 사용자 정의 JumpStart 설치 수행

x86: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정

사용자 정의 JumpStart 설치 시 JumpStart 프로그램은 설치될 시스템을 `rules.ok` 파일의 규칙과 일치시키려 합니다. JumpStart 프로그램이 첫 번째 규칙에서 마지막 규칙까지 모든 규칙을 읽습니다. 설치되는 시스템이 규칙에 정의된 모든 시스템 속성과 일치하면 일치가 이루어집니다. 시스템이 규칙에 일치하자마자 JumpStart 프로그램이 `rules.ok` 파일 읽기를 정지하고 일치된 규칙의 프로필을 기준으로 시스템을 설치하기 시작합니다.

표 26-2 x86: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정

작업	설명	지침
기존 운영 체제 및 사용자 데이터를 보존해야 하는지 결정	시스템의 기존 운영 체제가 전체 디스크를 사용하는 경우, Solaris 9 소프트웨어와 공존할 수 있도록 기존 운영 체제를 보존해야 합니다. 이 결정이 시스템 프로필의 <code>fdisk(1M)</code> 키워드를 지정하는 방법을 결정합니다.	“x86: fdisk 프로필 키워드” 284 페이지
시스템이 지원되는지 검사	Solaris 9 환경의 시스템 지원은 하드웨어 제조업체 설명서 하드웨어 설명서를 참조하십시오.	
시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 위한 충분한 디스크 공간이 있는지 확인	시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 충분한 공간이 확보되어 있는지 확인합니다.	제 5 장

표 26-2 x86: 작업 맵: 사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 설정 (계속)

작업	설명	지침
(선택 사항) 시스템 구성 정보를 미리 구성	<code>sysidcfg</code> 파일 또는 이름 서비스를 사용하여 시스템에 대한 설치 정보를 미리 구성할 수 있습니다. 시스템 정보를 미리 구성하는 경우 설치 프로그램이 설치하는 동안 정보를 제공하라는 프롬프트를 표시하지 않습니다.	제 7 장
사용자 정의 JumpStart 설치를 위한 시스템 준비	<code>rules</code> 파일과 프로필 파일을 작성 및 검증합니다.	제 23 장
(선택 사항) 선택적 사용자 정의 JumpStart 기능 준비	<code>begin</code> 스크립트, <code>finish</code> 스크립트 또는 다른 선택적 기능을 사용 중인 경우 해당 스크립트 또는 파일을 준비합니다.	제 24 장 및 제 25 장
(선택 사항) 네트워크를 통해 설치할 시스템 설정	원격 Solaris 9 <i>x86 Platform Edition</i> DVD 또는 Solaris 9 Software <i>x86 Platform Edition</i> CD 이미지에서 시스템을 설치하려면 시스템이 부트하도록 설정하고 설치 서버 또는 부트 서버에서 설치해야 합니다.	제 12 장
설치 또는 업그레이드	시스템을 부트하여 설치 또는 업그레이드를 시작합니다.	"x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행" 253 페이지

▼ x86: 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

1. 시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. `tip(1)` 라인을 통해 연결된 시스템을 설치하려면, 창 디스플레이가 최소한 너비가 80 열, 길이가 24행이 되도록 합니다.
`tip` 창의 현재 크기를 결정하려면 `stty(1)` 명령을 사용합니다.
3. 프로필 디스켓을 사용 중인 경우 프로필 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 삽입합니다.

주 - 플로피 디스켓에는 프로필 정보뿐만 아니라 Solaris 9 Device Configuration Assistant의 복사본도 포함되어 있습니다. PXE 네트워크 부트를 사용하여 네트워크를 통해 시스템을 부트하려면 시스템이 디스켓이 아닌 네트워크에서 부트하도록 시스템을 구성해야 합니다.

4. 시스템의 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브를 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 설치 중인 경우 드라이브에 Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD를 삽입합니다.

5. 시스템 부트 방법을 결정합니다.

- Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Installation CD에서 부트하는 경우 디스크를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
- 네트워크에서 부트하는 경우 PXE(Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용하여 시스템에서 PXE를 사용할 수 있게 합니다.
- 디스켓에서 부트할 경우 - 단계 3의 드라이브에 삽입한 플로피 디스켓을 사용하거나 시스템의 디스켓 드라이브로 Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette을 삽입합니다.

x86 전용 - Device Configuration Assistant 소프트웨어를 다음 방법으로 디스켓에 복사할 수 있습니다.

- 부록 E의 복사 절차를 사용하여 Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD에서 디스켓으로 소프트웨어를 복사합니다.
 - http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes의 Solaris Developer Connection에서 디스켓으로 소프트웨어를 다운로드 및 복사합니다.
-

6. 시스템이 꺼져 있는 경우 시스템을 켭니다. 시스템이 켜져 있는 경우 시스템을 재부트합니다.

Device Configuration Assistant가 시스템의 장치를 식별합니다.

7. Boot Solaris 화면에서 시스템을 부트할 장치를 선택합니다. DVD, CD, Net 또는 Disk를 선택합니다.

8. 프롬프트에서 다음 중 하나를 수행합니다.

Select the type of installation you want to perform:

- 1 Solaris Interactive
- 2 Custom JumpStart

Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.

If you enter anything else, or if you wait for 30 seconds, an interactive installation will be started.

사용자 정의 JumpStart 방법을 선택하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

주 - 30초 내에 2 또는 부트 명령을 입력하지 않는 경우 Solaris suninstall 프로그램 프로그램이 시작합니다. 명령줄에서 아무 키나 입력하여 타이머를 정지할 수 있습니다.

- 2를 입력하고 Enter를 누릅니다.
- 사용자 정의 JumpStart 구성 파일의 위치를 지정하려면 다음 명령을 입력합니다.

b install [*url:ask*] [*dhcp*] [*nowin*]

<i>url</i>	<p>사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정합니다. 다음 위치에 있는 파일에 대하여 URL을 지정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none">■ 로컬 하드 디스크 <p style="margin-left: 40px;"><code>file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file</code></p> ■ NFS 서버 <p style="margin-left: 40px;"><code>nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file</code></p> ■ HTTP 서버 <p style="margin-left: 40px;"><code>http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file&proxy_info</code></p> <p>sysidcfg 파일을 압축된 구성 파일에 둔 경우, 다음 예에서와 같이 해당 파일을 포함한 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.</p> <p><code>http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar</code></p> <p>방화벽 뒤에 있는 HTTP 서버에 압축된 구성 파일을 저장했으면 부트 동안 프록시 지정자를 사용해야 합니다. 파일을 포함하는 서버에 대하여 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다. 다음 예에서와 같이 프록시 서버에 대하여 IP 주소를 지정해야 합니다.</p> <p><code>http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151</code></p>
<i>ask</i>	<p>설치 프로그램이 시스템이 부트되고 네트워크에 연결된 후 압축된 구성 파일의 위치를 입력하라는 프롬프트를 표시할 것을 지정합니다.</p> <p>Return을 눌러 프롬프트를 우회하면 설치 프로그램이 대화형으로 네트워크 매개 변수를 구성합니다. 그러면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 묻는 프롬프트를 표시합니다. Return을 눌러 프롬프트를 우회하면 Solaris suninstall 프로그램이 시작됩니다.</p>

dhcp	DHCP 서버를 사용하여 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 것을 지정합니다. DHCP 서버 사용을 지정하지 않으면 시스템은 /etc/bootparams 파일 또는 이름 서비스 bootparams 데이터베이스를 사용합니다.
nowin	X 프로그램을 시작하지 말 것을 지정합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하기 위해 X 프로그램을 사용할 필요가 없기 때문에 nowin 옵션을 사용하면 설치 시간을 줄일 수 있습니다.

9. **sysidcfg** 파일에서 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우, 프롬프트가 나타났을 때 시스템 구성에 대한 질문에 답합니다.

10. 화면에 나타난 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

JumpStart 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 재부트됩니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 다음 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

사용자 정의 JumpStart로 설치(예)

이 장에서는 사용자 정의 JumpStart 설치를 사용하여 SPARC 기반 및 x86 기반의 시스템에서 Solaris 소프트웨어를 설정 및 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

- “예제 사이트 설정” 257 페이지
- “설치 서버 작성” 259 페이지
- “x86: 마케팅 시스템의 부트 서버 작성” 260 페이지
- “JumpStart 디렉토리 작성” 261 페이지
- “JumpStart 디렉토리 공유” 261 페이지
- “SPARC: 엔지니어링 그룹의 프로필 작성” 261 페이지
- “x86: 마케팅 그룹의 프로필 작성” 262 페이지
- “rules 파일 업데이트” 262 페이지
- “rules 파일 검증” 263 페이지
- “SPARC: 네트워크에서 설치할 엔지니어링 시스템 설정” 263 페이지
- “x86: 네트워크에서 설치할 마케팅 시스템 설정” 264 페이지
- “SPARC: 엔지니어링 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치” 265 페이지
- “x86: 마케팅 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치” 265 페이지

예제 사이트 설정

그림 27-1은 이 예에 대한 사이트 설정을 보여줍니다.




그림 27-1 예제 사이트 설정

이 예제 사이트에서 조건은 다음과 같습니다.

- SPARC: 엔지니어링 그룹은 자체 서브넷에 위치합니다. 이 그룹은 소프트웨어 개발용 SPARCstation™ 시스템을 사용합니다.
- x86: 마케팅 그룹은 자체 서브넷에 위치합니다. 이 그룹은 워드 프로세서, 스프레드시트 및 기타 Office 생산성 도구를 실행하기 위하여 x86 기반 시스템을 사용합니다.
- 이 사이트에서는 NIS를 사용합니다. 시스템의 이더넷 주소, IP 주소 및 호스트 이름은 NIS 맵에서 미리 구성됩니다. 서브넷 마스크, 날짜 및 시간, 사이트의 지리적 지역도 NIS 맵에서 미리 구성됩니다.

주 - 마케팅 시스템용 주변 장치는 `sysidcfg` 파일에서 미리 구성됩니다.

- 엔지니어링 및 마케팅 시스템은 모두 네트워크에서 Solaris 9 소프트웨어로 설치됩니다.

설치 서버 작성

네트워크에서 Solaris 9 소프트웨어를 설치해야 하기 때문에 server-1을 두 그룹 모두에 대한 설치 서버로 만듭니다. `setup_install_server(1M)` 명령을 사용하여 `/export/install` 디렉토리에 있는 server-1 로컬 디스크로 이미지를 복사합니다. Solaris 9 Software CD 및 Solaris 9 Languages CD 또는 Solaris 9 DVD에서 이미지를 복사합니다.

디스크에서 빈 디렉토리(이 예에서는 `sparc_9` 및 `x86_9` 디렉토리)로 이미지를 복사해야 합니다.

예 27-1 SPARC: Solaris 9 CD 복사

server-1에 부착된 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

server-1에 부착된 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

server-1에 부착된 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

예 27-2 x86: Solaris 9 CD 복사

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9
```

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
```

server-1에 부착된 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages CD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
```

예 27-3 SPARC: Solaris 9 DVD 복사

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* DVD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

예 27-4 x86: Solaris 9 DVD 복사

server-1에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD를 삽입하고 다음 명령을 입력합니다.

```
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9
```

x86: 마케팅 시스템의 부트 서버 작성

시스템은 다른 서브넷의 설치 서버에서 부트할 수 없으므로 server-2를 마케팅 그룹의 서브넷 부트 서버로 만듭니다. `setup_install_server(1M)` 명령을 사용하여 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD에서 `/export/boot` 디렉토리에 있는 server-2 로컬 디스크로 부트 소프트웨어를 복사합니다.

server-2에 연결된 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD를 삽입한 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
server-2# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

server-2에 연결된 DVD-ROM 드라이브에 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD를 삽입한 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
server-2# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

`setup_install_server` 명령에서 `-b`은 `setup_install_server`가 이름이 `/export/boot`인 디렉토리로 부트 정보를 복사할지를 지정합니다.

JumpStart 디렉토리 작성

이제 설치 서버 및 부트 서버가 설정되었으므로 server-1에 JumpStart 디렉토리를 작성합니다. 네트워크의 모든 시스템을 사용할 수 있습니다. 이 디렉토리는 Solaris 소프트웨어의 사용자 정의 JumpStart 설치에 필요한 파일을 보존합니다. 다음과 같이 /export/install로 복사된 Solaris 9 DVD 이미지 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 이미지에서 동일한 디렉토리를 복사하여 이 디렉토리를 설정합니다.

```
server-1# mkdir /jumpstart
server-1# cp -r /export/install/sparc_9/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample
/jumpstart
```

JumpStart 디렉토리 공유

rules 파일 및 프로필을 네트워크의 시스템에 액세스할 수 있게 하려면 /jumpstart 디렉토리를 공유합니다. 디렉토리의 공유를 활성화하려면 다음 행을 /etc/dfs/dfstab 파일에 추가합니다.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

그런 다음 shareall 명령을 명령줄에 입력합니다.

```
server-1# shareall
```

SPARC: 엔지니어링 그룹의 프로필 작성

엔지니어링 그룹의 경우, /jumpstart 디렉토리에 이름이 eng_prof인 파일을 작성합니다. eng_prof 파일은 엔지니어링 그룹의 시스템에 설치될 Solaris 9 소프트웨어를 정의하는 다음 항목을 포함합니다.

```
install_type  initial_install1
system_type   standalone2
partitioning  default3
cluster       SUNWCprog4
filesys       any 512 swap5
```

1. 업그레이드와 반대로 설치를 초기 설치로 처리할 것을 지정합니다.
2. 엔지니어링 시스템이 독립형 시스템임을 지정합니다.
3. JumpStart 소프트웨어가 엔지니어링 그룹에 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 기본 디스크 분할을 사용할 것을 지정합니다.

4. 개발자 시스템 지원 소프트웨어 그룹이 설치될 것을 지정합니다.
5. 엔지니어링 그룹의 각 시스템이 512MB의 스왑 공간을 가지도록 지정합니다.

x86: 마케팅 그룹의 프로파일 작성

마케팅 그룹의 경우, /jumpstart 디렉토리에 이름이 marketing_prof인 파일을 작성합니다. marketing_prof 파일은 마케팅 그룹의 시스템에 설치될 Solaris 9 소프트웨어를 정의하는 다음 항목을 포함합니다.

```
install_type  initial_install1
system_type   standalone2
partitioning  default3
cluster       SUNWCuser4
package       SUNWaudio5
```

1. 업그레이드와 반대로 설치를 초기 설치로 처리할 것을 지정합니다.
2. 마케팅 시스템이 독립형 시스템임을 지정합니다.
3. JumpStart 소프트웨어가 마케팅 그룹에 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 기본 디스크 분할을 사용할 것을 지정합니다.
4. 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹이 설치될 것을 지정합니다.
5. 오디오 데모 소프트웨어 패키지가 각 시스템에 추가될 것을 지정합니다.

rules 파일 업데이트

이제 rules 파일에 규칙을 추가해야 합니다. Solaris suninstall 프로그램은 규칙을 사용하여 사용자 정의 JumpStart를 설치하는 동안 각 시스템에 대한 정확한 설치(프로필)를 선택합니다.

이 사이트에서는 각 부서가 자체 서브넷에 위치하며 자체 네트워크 주소를 갖습니다. 엔지니어링 부서는 서브넷 255.222.43.0에 위치합니다. 마케팅 부서는 255.222.44.0에 위치합니다. 이 정보를 사용하여 Solaris 9 소프트웨어를 사용하여 엔지니어링 및 마케팅 시스템을 설치하는 방법을 제어할 수 있습니다. /jumpstart 디렉토리에서 rules 파일을 편집하고 모든 예제 규칙을 삭제하고 파일에 다음 행을 추가합니다.

```
network 255.222.43.0 - eng_prof -
network 255.222.44.0 - marketing_prof -
```

기본적으로 이 규칙들은 255.222.43.0 네트워크에 있는 시스템이 eng_prof 프로필을 사용하여 Solaris 9 소프트웨어와 함께 설치될 것을 지정합니다. 255.222.44.0 네트워크의 시스템은 marketing_prof 프로필을 사용하여 Solaris 9 소프트웨어와 함께 설치됩니다.

주 - 각각 `eng_prof` 및 `marketing_prof`를 사용하여 Solaris 9 소프트웨어와 함께 설치될 시스템을 식별하는데 네트워크 주소를 사용하는 예제 규칙을 사용할 수 있습니다. 호스트 이름, 메모리 크기 또는 모델 유형을 규칙 키워드로 사용할 수도 있습니다. 포 28-1은 `rules` 파일에서 사용할 수 있는 완전한 키워드 목록을 포함합니다.

rules 파일 검증

`rules` 및 프로필이 설정된 후 `check` 스크립트를 실행하여 파일이 올바른지 검증합니다.

```
server-1# cd /jumpstart
server-1# ./check
```

`check` 스크립트가 오류를 발견하지 않으면 스크립트는 `rules.ok` 파일을 작성합니다.

SPARC: 네트워크에서 설치할 엔지니어링 시스템 설정

`/jumpstart` 디렉토리 및 파일을 설정한 후 설치 서버 `server-1`의 `add_install_client` 명령을 사용하여 설치 서버에서 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 엔지니어링 시스템을 설정합니다. `server-1`은 엔지니어링 그룹의 서브넷에 대한 부트 서버이기도 합니다.

```
server-1# cd /export/install/sparc_9/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng1 sun4u
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng2 sun4u
```

`add_install_client` 명령에서 사용되는 옵션은 다음 의미를 갖습니다.

<code>-c</code>	JumpStart 디렉토리에 대한 서버(<code>server-1</code>)와 경로(<code>/jumpstart</code>)를 지정합니다.
<code>host-eng1</code>	엔지니어링 그룹의 시스템 이름
<code>host-eng2</code>	엔지니어링 그룹의 다른 시스템의 이름

sun4u

server-1을 설치 서버로 사용하는 시스템의 플랫폼 그룹을 지정합니다.
플랫폼 그룹은 Ultra 5 시스템용입니다.

x86: 네트워크에서 설치할 마케팅 시스템 설정

이제 부트 서버(server-2)에서 `add_install_client` 명령을 사용합니다. 이 명령은 마케팅 시스템이 부트 서버에서 부트되고 설치 서버(server-1)에서 Solaris 9 소프트웨어가 설치되도록 설정합니다.

```
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \-c server-1:/jumpstart
host-mkt1 i86pc
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc
server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc
```

`add_install_client` 명령에서 사용되는 옵션은 다음 의미를 갖습니다.

-d	클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. 이 옵션을 사용하려면 네트워크에서 부트하기 위해 PXE 네트워크 부트를 사용하는 클라이언트가 필요합니다. -d는 PXE 네트워크 부트를 사용하지 않는 네트워크 부트 클라이언트에 대한 선택 사항입니다.
-s	Solaris 9 소프트웨어(/export/install/x86_9)의 설치 서버(server-1) 및 경로를 지정합니다.
-c	JumpStart 디렉토리에 대한 서버(server-1)와 경로(/jumpstart)를 지정합니다.
host-mkt1	마케팅 그룹의 시스템 이름
host-mkt2	마케팅 그룹의 다른 시스템의 이름
SUNW.i86pc	모든 Solaris x86 클라이언트에 대한 DHCP 클래스 이름입니다. 단일 명령으로 Solaris x86 DHCP 클라이언트를 모두 구성하려면 다음 클래스 이름을 사용합니다.
i86pc	이 부트 서버를 사용하는 시스템의 플랫폼 그룹을 지정합니다. 플랫폼 이름은 x86 기반 시스템을 나타냅니다.

SPARC: 엔지니어링 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치

서버 및 파일을 설정한 후 ok (PROM) 프롬프트에서 다음 boot 명령을 사용하여 엔지니어링 시스템을 부트할 수 있습니다.

```
ok boot net - install
```

Solaris 운영 환경은 자동으로 엔지니어링 그룹의 시스템에 설치됩니다.

x86: 마케팅 시스템 부트 및 Solaris 9 소프트웨어 설치

다음 중 하나에서 시스템을 부트할 수 있습니다.

- Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
- Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD
- PXE 네트워크 부트를 사용한 네트워크
- 플로피 디스켓
- Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* diskette

Solaris 9는 자동으로 마케팅 그룹의 시스템에 설치됩니다.

사용자 정의 JumpStart(참조)

이 장에서는 `rules` 파일, 프로필 및 스크립트의 시작과 끝에서 사용할 수 있는 키워드와 값에 대하여 설명합니다.

- “규칙 키워드 및 값” 267 페이지
- “프로필 키워드 및 값” 272 페이지
- “사용자 정의 JumpStart 환경 변수” 298 페이지
- “검사 키워드 및 값” 300 페이지

규칙 키워드 및 값

표 28-1 `rules` 파일에서 사용할 수 있는 키워드와 값을 설명합니다. `rules` 파일을 작성하기 위한 자세한 내용은 “`rules` 파일 작성” 213 페이지를(를) 참조하십시오.

표 28-1 규칙 키워드 및 값 설명

키워드	값	의미
<code>any</code>	마이너스 기호(-)	모두. <code>any</code> 키워드가 항상 뒤따릅니다.
<code>arch</code>	<code>processor_type</code> <code>processor_type</code> 의 유효한 값은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none">■ SPARC: <code>sparc</code>■ x86: <code>i386</code>	시스템의 프로세서 유형. <code>uname -p</code> 명령은 시스템의 프로세서 유형을 보고합니다.

표 28-1 규칙 키워드 및 값 설명 (계속)

키워드	값	의미
disksize	<p><i>actual_disk_name size_range</i></p> <p><i>actual_disk_name</i> - c0t3d0이나 c0d0, 또는 특수 단어 <i>rootdisk</i>와 같은 <i>cxydz</i> 형식의 디스크 이름. <i>rootdisk</i>를 사용하면 일치하는 디스크는 다음 순서에 따라 결정됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SPARC: 출하 시 JumpStart가 설치된 새로운 SPARC 기반 시스템인, 미리 설치된 부트 이미지를 포함한 디스크 ■ 디스크가 존재하는 경우에는 c0t3d0s0 디스크 ■ 커널 검사 순서에서 검색된 사용 가능한 첫 번째 디스크 <p><i>size_range</i> - MB 범위로 지정해야 하는 디스크의 크기(<i>x-x</i>).</p>	<p>시스템 디스크의 이름 및 크기(MB).</p> <p>예:</p> <p>disksize c0t3d0 250-300</p> <p>이 예에서 JumpStart 프로그램은 c0t3d0이라는 이름의 시스템 디스크를 찾으려고 시도합니다. 디스크에는 250MB - 300MB의 정보를 담을 수 있습니다.</p> <p>예:</p> <p>disksize rootdisk 750-1000</p> <p>예에서 JumpStart 프로그램은 먼저 사전 설치된 부트 이미지를 포함하는 시스템 디스크를 찾으려 시도합니다. 다음으로 JumpStart 프로그램은 c0t3d0s0이라는 이름의 디스크를 찾아 일치 여부 검사를 시도합니다. 끝으로 JumpStart 프로그램은 750MB와 1GB 사이의 정보를 담을 수 있는 사용 가능한 첫 번째 디스크를 찾으려 시도합니다.</p> <p>주 - <i>size_range</i>를 계산할 때는 1MB가 1,048,576바이트에 해당된다는 점에 주의하십시오. 디스크 용량을 "535MB"로 광고하는 경우에도 이 디스크는 510MB의 디스크 공간만을 포함할 수 있습니다. $535,000,000 / 1,048,576 = 510$이기 때문에 JumpStart 프로그램은 "535MB" 디스크를 510MB 디스크로 간주합니다. "535MB" 디스크는 530-550에 해당하는 <i>size_range</i>에 부합되지 않습니다.</p>
domainname	<i>actual_domain_name</i>	<p>이름 서비스가 정보를 결정하는 방식을 제어하는 시스템의 도메인 이름.</p> <p>이미 설치가 되어 있는 시스템이 있는 경우 domainname 명령이 시스템 도메인 이름을 보고합니다.</p>
hostaddress	<i>actual_IP_address</i>	시스템의 IP 주소.
hostname	<i>actual_host_name</i>	<p>시스템의 호스트 이름.</p> <p>이미 설치가 되어 있는 시스템이 있다면 uname -n 명령이 시스템 호스트 이름을 보고합니다.</p>

표 28-1 규칙 키워드 및 값 설명 (계속)

키워드	값	의미
installed	<p><i>slice version</i></p> <p><i>slice</i> — c0t3d0s5, 또는 특수 단어 <i>any</i> 또는 <i>rootdisk</i>와 같은 <i>cwtxdysz</i> 형식의 디스크 슬라이스 이름. <i>any</i>를 사용하면 JumpStart 프로그램이 시스템의 모든 디스크를 커널 검사 순서에 따라 확인하려고 시도합니다. <i>rootdisk</i>를 사용하면 일치하는 디스크는 다음 순서에 따라 결정됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SPARC: 출하시 JumpStart가 설치된 새로운 SPARC 기반 시스템인, 미리 설치된 부트 이미지를 포함한 디스크 ■ 디스크가 존재하는 경우에는 c0t3d0s0 디스크 ■ 커널 검사 순서에서 검색된 사용 가능한 첫 번째 디스크 <p><i>version</i> - 버전 이름 또는 특수 단어 <i>any</i> 또는 <i>upgrade</i>. <i>any</i>를 사용하면 모든 Solaris 또는 SunOS 릴리스가 검사됩니다. <i>upgrade</i>를 사용하면 업그레이드할 수 있는 임의의 Solaris 2.1 또는 호환 릴리스가 검사됩니다.</p> <p>JumpStart 프로그램이 Solaris 릴리스를 찾지만 버전을 파악할 수 없는 경우, 반환되는 버전은 SystemV입니다.</p>	<p>특정 버전의 Solaris 소프트웨어에 해당하는 루트(/) 파일 시스템.</p> <p>예:</p> <pre>installed c0t3d0s1 Solaris_9</pre> <p>이 예에서 JumpStart 프로그램은 c0t3d0s1에서 Solaris 9 루트(/) 파일 시스템을 갖고 있는 시스템을 검사하려고 시도합니다.</p>
karch	<p><i>actual_platform_group</i></p> <p>올바른 값은 sun4m, sun4u, i86pc, prep입니다. 시스템 목록과 해당 플랫폼 그룹이 Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide에 표시되어 있습니다.</p>	<p>시스템의 플랫폼 그룹.</p> <p>이미 설치된 시스템을 갖고 있다면 arch -k 명령이나 uname -m 명령이 시스템의 플랫폼 그룹을 보고합니다.</p>
memsize	<p><i>physical_mem</i></p> <p>값은 MB 단위로 x-x 형식의 범위이거나 단일 MB 단위 값이어야 합니다.</p>	<p>시스템의 물리적 메모리 크기(MB).</p> <p>예:</p> <pre>memsize 64-128</pre> <p>이 예에서는 물리적 메모리 크기가 64MB - 128MB 사이인 시스템을 검사하려고 시도합니다.</p> <p>이미 설치된 시스템을 있는 경우 prtconf 명령, 행 2의 출력은 시스템의 물리적 메모리 크기를 보고합니다.</p>

표 28-1 규칙 키워드 및 값 설명 (계속)

키워드	값	의미
model	<i>actual_platform_name</i>	<p>시스템의 플랫폼 이름. 올바른 플랫폼 이름 목록은 <i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i>를 참조하십시오.</p> <p>설치된 시스템의 플랫폼 이름을 찾으려면 <code>uname -i</code> 명령이나 <code>prtconf</code> 명령, 행 5의 출력을 사용합니다.</p> <p>주 - <i>actual_platform_name</i>에 공백이 포함되어 있으면 공백을 밑줄(_)로 바꿔야 합니다.</p> <p>예:</p> <p>SUNW,Sun_4_50</p>
network	<i>network_num</i>	<p>시스템의 IP 주소와 서브넷 마스크 사이에 논리적 AND를 수행함으로써 결정되는 시스템의 네트워크 번호.</p> <p>예:</p> <p>network 193.144.2.8</p> <p>이 예에서는 서브넷 마스크가 255.255.255.0이면 IP 주소가 193.144.2.8인 시스템을 검사하려고 시도합니다.</p>
osname	Solaris_x	<p>시스템에 이미 설치되어 있는 Solaris 소프트웨어의 버전.</p> <p>예:</p> <p>osname Solaris_9</p> <p>이 예에서 JumpStart 프로그램은 이미 Solaris 9 운영 환경이 설치되어 있는 시스템을 검사하려고 시도합니다.</p>

표 28-1 규칙 키워드 및 값 설명 (계속)

키워드	값	의미
probe	probe_keyword	<p>올바른 검사 키워드 또는 올바른 사용자 정의 검사 키워드.</p> <p>예:</p> <pre>probe disks</pre> <p>이 예는 SPARC 시스템에서 MB 단위 및 커널 검사 순서로 시스템 디스크의 크기(예: c0t3d0s1, c0t4d0s0)를 반환합니다. JumpStart 프로그램은 SI_DISKLIST, SI_DISKSIZE, SI_NUMDISKS 및 SI_TOTALDISK 환경 변수를 설정합니다.</p> <p>주 - probe 키워드는 속성 검사나 프로필 실행을 시도하지 않는다는 점에서 구별됩니다. probe 키워드는 값을 반환합니다. 결과적으로 probe 규칙 키워드를 사용해 begin 스크립트, 프로필 및 finish 스크립트를 지정할 수 없습니다.</p> <p>검사 키워드에 대해서는 제 25 장에서 설명합니다.</p>
totaldisk	<p>size_range</p> <p>값은 MB 범위(x-x)로 지정해야 합니다.</p>	<p>시스템의 전체 디스크 공간(MB). 전체 디스크 공간에는 시스템에 연결된 작동 가능한 디스크 모두가 포함됩니다.</p> <p>예:</p> <pre>totaldisk 300-500</pre> <p>이 예에서 JumpStart 프로그램은 전체 디스크 공간이 300MB - 500MB 사이인 시스템의 검사를 시도합니다.</p> <p>주 - size_range를 계산할 때는 1MB가 1,048,576바이트에 해당된다는 점에 주의하십시오. 디스크 용량을 "535MB"로 광고하는 경우에도 이 디스크는 510MB의 디스크 공간만을 포함할 수 있습니다. $535,000,000 / 1,048,576 = 510$이기 때문에 JumpStart 프로그램은 "535MB" 디스크를 510MB 디스크로 간주합니다. "535MB" 디스크는 530-550에 해당하는 size_range에 부합되지 않습니다.</p>

프로필 키워드 및 값

여기에서는 프로필에서 사용할 수 있는 프로필 키워드 및 값에 대해 설명합니다. 프로필 작성에 대한 자세한 지침은 “프로필 작성” 216 페이지를(를) 참조하십시오.

프로필 키워드 요약

표 28-2는 설치 상황별로 사용할 수 있는 키워드를 신속히 결정할 수 있는 방법을 제공합니다. 키워드 설명에서 언급되지 않았다면 해당 키워드는 초기 설치 옵션에서만 사용할 수 있습니다.

표 28-2 프로필 키워드 개요

프로필 키워드	설치 상황				
	독립 시스템(네트워크에 연결되지 않음)	독립 시스템(네트워크에 연결) 또는 서버	OS 서버	업그레이드	디스크 공간 재할당을 통한 업그레이드
archive_location(Solaris Flash 아카이브 설치)	✓	✓			
backup_media					✓
boot_device	✓	✓	✓		
client_arch			✓		
client_root			✓		
client_swap			✓		
cluster(소프트웨어 그룹 추가)	✓	✓	✓		
cluster(클러스터 추가 또는 삭제)	✓	✓	✓	✓	✓
dontuse	✓	✓	✓		
fdisk(x86 전용)	✓	✓	✓		
filesystem(원격 파일 시스템 마운트)		✓	✓		
filesystem(로컬 파일 시스템 작성)	✓	✓	✓		

표 28-2 프로필 키워드 개요 (계속)

프로필 키워드	설치 상황				
	독립 시스템(네트워크에 연결되지 않음)	독립 시스템(네트워크에 연결) 또는 서버	OS 서버	업그레이드	디스크 공간 재할당을 통한 업그레이드
forced_deployment (Solaris Flash 차등 아카이브 설치)	✓	✓			
geo	✓	✓	✓	✓	✓
install_type	✓	✓	✓	✓	✓
isa_bits	✓	✓	✓	✓	✓
layout_constraint					✓
local_customization (Solaris Flash 아카이브 설치)	✓	✓			
locale	✓	✓	✓	✓	✓
no_master_check(Solaris Flash 차등 아카이브 설치)	✓	✓			
no_content_check(Solaris Flash 차등 아카이브 설치)	✓	✓			
num_clients			✓		
package	✓	✓	✓	✓	✓
partitioning	✓	✓	✓		
root_device	✓	✓	✓	✓	✓
system_type	✓	✓	✓		
usedisk	✓	✓	✓		

프로필 키워드에 대한 설명 및 예

archive_location 키워드

`archive_location retrieval_type location`

`retrieval_type` 및 `location`의 값은 Solaris Flash 아카이브 저장 위치에 따라 달라집니다. 다음 절에는 `retrieval_type` 및 `location`용으로 사용할 수 있는 값과 `archive_location` 키워드 사용 방법에 대한 예가 포함되어 있습니다.

- “NFS 서버” 274 페이지

- “HTTP 서버” 274 페이지
- “FTP 서버” 275 페이지
- “로컬 테이프” 276 페이지
- “로컬 장치” 277 페이지
- “로컬 파일” 278 페이지

NFS 서버

아카이브가 NFS 서버에 저장되어 있으면 `archive_location` 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n
```

<i>server_name</i>	아카이브를 저장한 서버의 이름.
<i>path</i>	지정된 서버에서 검색할 아카이브 위치. 경로에 \$HOST가 포함되어 있으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 \$HOST를 설치할 복제 시스템의 이름으로 대체합니다.
<i>filename</i>	Solaris Flash 아카이브 파일의 이름.
<i>retry n</i>	별도의 키워드. <i>n</i> 은 Solaris Flash 유틸리티가 아카이브 마운트를 시도하는 최대 횟수입니다.

예:

```
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
```

```
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
```

HTTP 서버

아카이브가 HTTP 서버에 저장되어 있으면 `archive_location` 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location http://server_name:port path/filename optional_keywords
```

<i>server_name</i>	아카이브를 저장한 서버의 이름. <i>server_name</i> 은 포트 번호 또는 런타임에 결정된 포트 번호를 가진 TCP 서비스의 이름일 수 있습니다.
<i>port</i>	옵션 포트. 포트를 지정하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 기 HTTP 포트 번호, 80을 사용합니다.
<i>path</i>	지정된 서버에서 검색할 아카이브 위치. 경로에 \$HOST가 포함되어 있으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 \$HOST를 설치할 복제 시스템의 이름으로 대체합니다.

<i>filename</i>	Solaris Flash 아카이브 파일의 이름.
<i>optional_keywords</i>	HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색할 때 지정할 수 있는 옵션 키워드.

표 28-3 archive_location http와 함께 사용할 수 있는 옵션 키워드

키워드	값 정의
<code>auth basic user_name password</code>	아카이브가 암호를 통해 보호되고 있는 HTTP 서버상에 위치한다면 프로필 파일에서 HTTP 서버에 액세스할 때 필요한 사용자 이름과 암호를 포함시켜야 합니다. 주 - 사용자 정의 JumpStart와 함께 사용하도록 작성된 프로필에서 이 인증 메시지를 사용하는 것은 위험합니다. 인증되지 않은 사용자는 암호를 포함하고 있는 프로필 파일에 액세스하게 됩니다.
<code>timeout min</code>	timeout 키워드는 연결이 종결된 뒤 다시 열리고 시간 초과가 발생한 시점에서부터 재개되기 전에 HTTP 서버에서 데이터를 수신하지 않고 전달할 수 있는 최대 시간 길이를 분 단위로 지정할 수 있게 합니다. timeout 값을 0으로 지정하면 연결은 비활성화되어 다시 열리지 않습니다. 시간 초과로 인해 다시 연결을 시도하면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 가장 최근에 알려진 아카이브 위치에서 설치 재개를 시도합니다. Solaris Flash 설치 유틸리티가 마지막으로 알려진 위치에서 설치를 재개할 수 없다면 아카이브의 시작부터 재검색이 다시 시작되고 시간 초과 이전에 검색된 데이터는 폐기됩니다.
<code>proxy host:port</code>	proxy 키워드는 프록시 호스트 및 프록시 포트를 지정할 수 있게 합니다. 방화벽의 맞은 편에서 Solaris Flash 아카이브를 검색하기 위해 프록시 호스트를 사용할 수 있습니다. proxy 키워드를 지정할 때는 반드시 프록시 포트를 제공해야 합니다.

예:

```
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
```

auth basic user_name password 키워드의 예:

```
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
```

FTP 서버

아카이브가 FTP 서버에 저장되어 있으면 archive_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords
```

<i>user_name:password</i>	프로필 파일에서 FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 사용자 이름과 암호.
---------------------------	---

<i>server_name</i>	아카이브를 저장한 서버의 이름. <i>server_name</i> 은 포트 번호 또는 런타임에 결정된 포트 번호를 가진 TCP 서비스의 이름일 수 있습니다.
<i>port</i>	옵션 포트입니다. 포트를 지정하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 기본 FTP 포트 번호, 21을 사용합니다.
<i>path</i>	지정된 서버에서 검색할 아카이브 위치. 경로에 \$HOST가 포함되어 있으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 \$HOST를 설치할 복제 시스템의 이름으로 대체합니다.
<i>filename</i>	Solaris Flash 아카이브 파일의 이름.
<i>optional_keywords</i>	FTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색할 때 지정할 수 있는 옵션 키워드.

표 28-4 archive_location ftp와 함께 사용할 수 있는 옵션 키워드

키워드	값 정의
<i>timeout min</i>	timeout 키워드는 연결이 종결된 뒤 다시 열리고 시간 초과가 발생한 시점에서부터 재개되기 전에 FTP 서버에서 데이터를 수신하지 않고 전달할 수 있는 최대 시간 길이를 분 단위로 지정할 수 있게 합니다. timeout 값을 0으로 지정하면 연결은 비활성화되어 다시 열리지 않습니다. 시간 초과로 인해 다시 연결을 시도하면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 가장 최근에 알려진 아카이브 위치에서 설치 재개를 시도합니다. Solaris Flash 설치 유틸리티가 마지막으로 알려진 위치에서 설치를 재개할 수 없다면 아카이브의 시작부터 재검색이 다시 시작되고 시간 초과 이전에 검색된 데이터는 폐기됩니다.
<i>proxy host:port</i>	proxy 키워드는 프록시 호스트 및 프록시 포트를 지정할 수 있게 합니다. 방화벽의 맞은 편에서 Solaris Flash 아카이브를 검색하기 위해 프록시 호스트를 사용할 수 있습니다. proxy 키워드를 지정할 때는 반드시 프록시 포트를 제공해야 합니다.

예:

```
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
```

로컬 테이프

아카이브가 테이프에 저장되어 있으면 archive_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location local_tape device position
```

<i>device</i>	Solaris Flash 아카이브를 저장한 테이프 드라이브의 이름. 장치 이름이 정식 경로라면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 해당 경로에서 장치 노드로 아카이브를 읽어 들입니다. 정식 경로가 아닌 장치 이름을 제공하면 Solaris Flash 설치 유틸리티가 /dev/rmt/를 경로에 추가합니다.
<i>position</i>	아카이브를 저장한 테이프 드라이브상의 위치를 지정합니다. 위치를 제공하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 테이프 드라이브의 현 위치에서 아카이브를 읽어 들입니다. <i>position</i> 을 지정함으로써 아카이브 이전에 테이프 드라이브에 begin 스크립트나 sysidcfg 파일을 배치할 수 있습니다.

예:

```
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
```

```
archive_location local_tape 0n 5
```

로컬 장치

Solaris Flash 아카이브를 디스켓이나 CD-ROM과 같은 파일 시스템 지향 임의 액세스 장치에 저장했다면 로컬 장치에서 Solaris Flash 아카이브를 검색할 수 있습니다.

archive_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

주 – 로컬 테이프용 구문을 사용함으로써 테이프와 같은 스트림 지향 장치로부터 아카이브를 검색할 수 있습니다.

```
archive_location local_device device path/filename file_system_type
```

<i>device</i>	Solaris Flash 아카이브를 저장한 드라이브의 이름. 장치 이름이 정식 경로라면 해당 장치는 바로 마운트됩니다. 정식 경로가 아닌 장치 이름을 제공하면 Solaris Flash 설치 유틸리티가 /dev/dsk/를 경로에 추가합니다.
<i>path</i>	지정한 장치의 파일 시스템 루트에 상대적인 Solaris Flash 아카이브 경로. 경로에 \$HOST가 포함되어 있으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 \$HOST를 설치할 복제 시스템의 이름으로 대체합니다.
<i>filename</i>	Solaris Flash 아카이브 파일의 이름.
<i>file_system_type</i>	장치의 파일 시스템 유형을 지정합니다. 파일 시스템 유형을 제공하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 UFS 파일 시스템의 마운트를 시도합니다. UFS 마운트에 실패하면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 HSFS 파일 시스템의 마운트를 시도합니다.

예:

UFS 파일 시스템으로 포맷된 로컬 하드 드라이브에서 아카이브를 검색하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
```

HSFS 파일 시스템이 있는 로컬 CD-ROM에서 아카이브를 검색하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
```

로컬 파일

복제 시스템을 부트한 미니루트에 저장한 아카이브를 로컬 파일로 읽어들이 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하는 경우 CD-ROM이나 NFS 기반 미니루트에서 시스템을 부트합니다. 설치 소프트웨어가 로드되고 이 미니루트에서 실행됩니다. 따라서 CD-ROM이나 NFS 기반 미니루트에 저장한 Solaris Flash 아카이브는 로컬 파일로 액세스할 수 있습니다. `archive_location` 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.

```
archive_location local_file path/filename
```

path 아카이브의 위치. 시스템을 Solaris 9 Installation CD나 Solaris 9 DVD에서 부트할 때 해당 경로는 로컬 파일로서 시스템에 액세스할 수 있어야 합니다. Solaris 9 Installation CD 또는 Solaris 9 DVD로부터 부트하는 경우 시스템이 /net에 액세스할 수 없습니다.

filename Solaris Flash 아카이브 파일의 이름.

예:

```
archive_location local_file /archives/usrarchive
```

```
archive_location local_file /archives/usrarchive
```

backup_media 프로필 키워드

```
backup_media type path
```

주 - `backup_media`는 디스크 공간 재할당이 필요할 때 업그레이드 옵션으로만 사용할 수 있습니다.

`backup_media`는 공간 부족으로 인해 업그레이드 중에 공간을 재할당해야 하는 경우, 파일 시스템 백업을 위해 사용할 매체를 정의합니다. 백업용으로 여러 개의 테이프나 디스켓이 필요한 경우, 업그레이드 중에 테이프나 디스켓을 넣으라는 프롬프트가 나타납니다.

올바른 <i>type</i> 값	올바른 <i>path</i> 값	설명
local_tape	/dev/rmt/ <i>n</i>	업그레이드 중인 시스템의 로컬 테이프 드라이브. <i>path</i> 는 테이프 드라이브용 문자(원시) 장치 경로여야 합니다. <i>n</i> 은 테이프 드라이브의 번호입니다.
local_diskette	/dev/rdisketten	업그레이드 중인 시스템의 로컬 디스켓 드라이브. <i>path</i> 는 디스켓 드라이브용 문자(원시) 장치 경로여야 합니다. <i>n</i> 은 디스켓 드라이브의 번호입니다. 백업용으로 사용할 디스켓은 반드시 포맷해야 합니다.
local_filesystem	/dev/dsk/cwtxdysz /file_system	업그레이드 중인 시스템의 로컬 파일 시스템. 업그레이드로 인해 변경될 로컬 파일 시스템은 지정할 수 없습니다. <i>path</i> 는 디스크 슬라이스용 블록 장치일 수 있습니다. 예를 들어, /dev/dsk/cwtxdysz의 tx는 필요하지 않습니다. 또는 <i>path</i> 는 /etc/vfstab 파일에 의해 마운트되는 파일 시스템에 대한 절대 경로일 수 있습니다.
remote_filesystem	host:/file_system	원격 시스템상의 NFS 파일 시스템. <i>path</i> 는 원격 시스템 <i>host</i> 의 이름이나 IP 주소 그리고 NFS 파일 시스템인 <i>file_system</i> 의 절대 경로를 포함해야 합니다. NFS 파일 시스템은 읽기/쓰기 액세스를 가져야 합니다.
remote_system	user@host:/directory	원격 셸, rsh가 도달할 수 있는 원격 시스템의 디렉토리. 업그레이드 중인 시스템은 원격 시스템의 .rhosts 파일을 통해 원격 시스템에 액세스할 수 있어야 합니다. <i>path</i> 는 원격 시스템 <i>host</i> 의 이름 및 <i>directory</i> 디렉토리의 절대 경로를 포함해야 합니다. 사용자 로그인 ID <i>user</i> 가 지정되지 않았으면 root를 기본값으로 사용합니다.

예:

```
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
```

boot_device 프로필 키워드

`boot_device device eeprom`

`boot_device`는 JumpStart 프로그램이 루트(/) 파일 시스템과 시스템의 부트 장치를 설치할 장소를 장치에 지정합니다.

프로필에서 `boot_device` 키워드를 지정하지 않으면 설치 중의 기본값으로 다음 `boot_device` 키워드가 지정됩니다. `boot_device any update`.

device - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- SPARC: `cwtxdysz` 또는 `cxdysz` - JumpStart 프로그램이 루트(/) 파일 시스템을 배치하는 디스크 슬라이스(예: `c0t0d0s0`).
- x86: `cwtxdy` 또는 `cxdy` - JumpStart 프로그램이 루트(/) 파일 시스템을 배치하는 디스크(예: `c0d0`).
- `existing` - JumpStart 프로그램은 루트(/) 파일 시스템을 시스템의 기존 부트 장치에 배치합니다.
- `any` - JumpStart 프로그램이 루트(/) 파일 시스템을 배치할 위치를 선택합니다. JumpStart 프로그램이 시스템의 기존 부트 장치를 사용하려고 시도합니다. JumpStart 프로그램은 필요한 경우 다른 부트 장치 사용을 선택할 수도 있습니다.

eeprom - 시스템의 EEPROM을 업데이트할 것인지, 아니면 보존할 것인지 선택합니다.

SPARC: 시스템의 EEPROM을 업데이트할 것인지 아니면 지정된 부트 장치에 보존할 것인지 선택합니다.

x86: `preserve` 값을 지정해야 합니다.

- `update` - JumpStart 프로그램은 시스템의 EEPROM을 지정된 부트 장치로 업데이트하여 설치된 시스템이 해당 장치로부터 자동 부트될 수 있게 합니다.
- `preserve` - 시스템 EEPROM의 부트 장치 값은 변경되지 않습니다. 시스템 EEPROM을 변경하지 않은 채 새 부트 장치를 지정하면 시스템의 EEPROM을 직접 변경하여 시스템이 새 부트 장치로부터 자동 부트되도록 해야 합니다.

주 - SPARC: SPARC 시스템에서 시스템의 현재 부트 장치를 변경할 경우, *eeprom* 값을 사용하여 시스템의 EEPROM을 업데이트할 수도 있습니다. 시스템의 EEPROM을 업데이트함으로써 시스템을 새 부트 장치로부터 자동 부트시킬 수 있게 됩니다.

예:

```
boot_device c0t0d0s2 update
```

주 - `boot_device`는 루트(/) 파일 시스템과 `root_device` 키워드(지정된 경우)를 지정하는 `filesys` 키워드를 일치시켜야 합니다.

client_arch 프로파일 키워드

`client_arch karch_value ...`

`client_arch`는 운영 체제 서버가 서버가 사용하는 것 이외의 다른 플랫폼 그룹도 지원하도록 지정합니다. 프로파일에서 `client_arch`를 지정하지 않으면 운영 체제 서버를 사용하는 임의의 디스크 없는 클라이언트는 서버와 동일한 플랫폼 그룹을 포함해야 합니다. 운영 체제 서버의 지원을 원하는 개별 플랫폼 그룹을 지정해야 합니다.

`karch_value`의 올바른 값은 `sun4m`, `sun4u` 및 `i86pc`입니다. 플랫폼 이름과 다양한 시스템의 자세한 목록에 대해서는 *Solaris 9 Sun Hardware Guide*를 참조하십시오.

주 - `system_type`이 `server`로 지정된 경우에만 `client_arch`를 사용할 수 있습니다.

client_root 프로파일 키워드

`client_root root_size`

`client_root`는 루트 공간 크기, `root_size`를 MB 단위로 정의하여 개별 클라이언트에게 할당합니다. 서버의 프로파일에서 `client_root`를 지정하지 않으면 설치 소프트웨어는 클라이언트 한 대당 15MB의 루트 공간을 할당합니다. 클라이언트 루트 영역의 크기는 `num_clients` 키워드와 함께 사용해 `/export/root` 파일 시스템을 위해 예약해 둘 공간을 결정합니다.

주 - `client_root`는 `system_type`이 `server`로 지정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

client_swap 프로파일 키워드

`client_swap swap_size`

`client_swap`은 각각의 디스크 없는 클라이언트에 할당할 스왑 공간의 용량인 `swap_size`를 MB 단위로 정의합니다. 프로파일에서 `client_swap`을 지정하지 않으면 32MB의 스왑 공간이 기본값으로 할당됩니다.

예:

```
client_swap 64
```

이 예에서는 각각의 디스크 없는 클라이언트가 64MB의 스왑 공간을 갖도록 지정합니다.

주 - system_type이 server로 지정된 경우에만 client_swap을 사용할 수 있습니다.

swap 크기 결정 방법

프로필이 swap 크기를 지정하지 않으면 JumpStart 프로그램이 시스템의 물리적 메모리를 기준으로 스왑 공간의 크기를 결정합니다. 표 28-5는 사용자 정의 JumpStart 설치 중 swap 크기를 결정하는 방법을 보여줍니다.

표 28-5 swap 크기 결정

물리적 메모리(MB)	스왑 공간(MB)
16-64	32
64-128	64
128-512	128
512 초과	256

JumpStart 프로그램은 디스크에 다른 파일 시스템을 레이아웃한 뒤 여유 공간이 남지 않는 한 swap의 크기를 swap이 위치한 디스크의 20% 미만으로 만듭니다. 여유 공간이 존재하면 JumpStart 프로그램은 여유 공간을 swap에 할당하고, 가능하다면 표 28-5에 표시된 크기의 공간을 할당합니다.

주 - 물리적 메모리와 스왑 공간을 합한 값은 최소 32MB 이상이어야 합니다.

cluster 프로필 키워드(소프트웨어 그룹 추가)

cluster *group_name*

cluster는 시스템에 추가할 소프트웨어 그룹을 지정합니다. 각 소프트웨어 그룹을 위한 *group_name*은 다음 표에 나열되어 있습니다.

소프트웨어 그룹	group_name
핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹	SUNWCreq
최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹	SUNWCuser
개발자 Solaris 소프트웨어 그룹	SUNWCprog

소프트웨어 그룹	group_name
전체 Solaris 소프트웨어 그룹	SUNWCa11
전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원	SUNWCXa11

프로필당 한 개의 소프트웨어 그룹만 지정할 수 있습니다. 다른 cluster 및 package 항목 이전에 소프트웨어 그룹을 지정해야 합니다. 프로필에서 cluster를 사용해 소프트웨어 그룹을 지정하지 않으면 최종 사용자 소프트웨어 그룹인 SUNWCuser가 시스템에 설치됩니다.

cluster 프로필 키워드(클러스터 추가 또는 삭제)

`cluster cluster_name add_delete_switch`

주 - cluster(클러스터 추가 또는 삭제)는 초기 설치 및 업그레이드 옵션 모두에 사용할 수 있습니다.

cluster는 시스템에 설치할 소프트웨어 그룹에 클러스터를 추가할 것인지 삭제할 것인지 지정합니다.

*cluster_name*은 SUNWCname 형식이어야 합니다. 클러스터 및 해당 이름에 대한 자세한 내용은 설치된 시스템에서 Admintool을 시작한 다음 찾아보기 메뉴에서 소프트웨어를 선택합니다.

*add_delete_switch*는 옵션 add 또는 delete를 나타냅니다. 지정된 클러스터를 추가할 것인지, 삭제할 것인지 여부를 지정하려면 *add_delete_switch*를 사용합니다. *add_delete_switch*를 지정하지 않으면 기본값으로 add가 사용됩니다.

cluster(클러스터 추가 또는 삭제)를 업그레이드 중에 사용할 때는 다음 조건이 적용됩니다.

- 시스템에 이미 설치된 모든 클러스터가 자동으로 업그레이드됩니다.
- *cluster_name* add를 지정했는데 *cluster_name*이 시스템에 설치되어 있지 않으면 해당 클러스터가 설치됩니다.
- *cluster_name* delete를 지정했고 *cluster_name*이 시스템에 설치되어 있으면 업그레이드가 시작되기 전에 해당 패키지가 삭제됩니다.

dontuse 프로필 키워드

`dontuse disk_name ...`

기본적으로 JumpStart 프로그램은 partitioning default가 지정되었을 때 시스템에서 작동 가능한 모든 디스크를 사용합니다. dontuse는 한 개 이상의 디스크를 지정해 JumpStart 프로그램이 사용하지 않도록 합니다. disk_name은 cxydz 또는 cydz 형식으로 지정해야 합니다(예: c0t0d0).

주 - 동일한 프로필에서 dontuse 키워드와 usedisk 키워드를 모두 지정할 수는 없습니다.

x86: fdisk 프로필 키워드

`fdisk disk_name type size`

fdisk는 fdisk 분할 영역을 x86 기반 시스템에서 설정하는 방법을 정의합니다. fdisk를 두 번 이상 지정할 수 있습니다. fdisk가 x86 기반 시스템을 분할하는 경우 다음과 같은 경우가 발생합니다.

- 디스크의 모든 fdisk 분할 영역은 size에 delete 또는 0의 값을 할당하여 fdisk 키워드로 분할 영역을 삭제하지 않는 한 보존됩니다. 또한 모든 존재하는 fdisk 분할 영역은 size가 all로 설정되면 삭제됩니다.
- 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 Solaris fdisk 분할 영역은 항상 디스크의 활성 분할 영역으로 지정됩니다.

x86 전용 - 시스템은 기본적으로 활성 분할 영역에서 부트됩니다.

- fdisk 키워드가 프로필에 지정되지 않으면 다음 fdisk 키워드가 설치 동안 기본적으로 사용됩니다.

`fdisk all solaris maxfree`

- fdisk 항목이 프로필에 나열된 순서로 처리됩니다.

disk_name - 다음 값을 사용하여 fdisk 분할 영역이 작성 또는 삭제되는 지점을 지정합니다.

- cxydz 또는 cydz - 특정 디스크(예: c0t3d0).
- rootdisk.s - "시스템의 루트 디스크 결정 방법" 296 페이지에서 설명한 바와 같이 JumpStart 프로그램에 의해 결정된 시스템의 루트 디스크용 값을 포함하는 변수.
- all - 모든 선택된 디스크.

type - 다음 값을 사용하여 지정된 디스크에서 작성하거나 삭제할 fdisk 분할 영역의 유형을 지정합니다.

- solaris - Solaris fdisk 분할 영역(SUNIXOS fdisk 유형).

- `dosprimary` - 데이터 DOS에 대하여 확장 또는 예약된 `fdisk` 분할 영역이 아닌 기본 DOS `fdisk` 분할 영역. `size`에 `delete`의 값을 할당하여 `fdisk` 분할 영역을 삭제하는 경우 `dosprimary`는 `DOSHUGE`, `DOSOS12` 및 `DOSOS16` `fdisk` 유형의 별명입니다. `fdisk` 분할 영역을 작성하는 경우 `dosprimary`는 `DOSHUGE` `fdisk` 분할 영역의 별명입니다.
- `DDD` - `fdisk` 분할 영역의 정수. `DDD`는 1 ~ 255 사이의 정수입니다.

x86 전용 - `size`가 `delete`인 경우에만 이 값을 지정할 수 있습니다.

- `0xHH` - 16진수 `fdisk` 분할 영역. `HH`는 01 ~ FF 사이의 16진수입니다.

x86 전용 - `size`가 `delete`인 경우에만 이 값을 지정할 수 있습니다.

다음 표는 일부 `fdisk` 유형에 대한 정수와 16진수를 표시합니다.

<code>fdisk</code> 유형	<code>DDD</code>	<code>HH</code>
DOSOS12	1	01
PCIXOS	2	02
DOSOS16	4	04
EXTDOS	5	05
DOSHUGE	6	06
DOSDATA	86	56
OTHEROS	98	62
UNIXOS	99	63

`size` - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- `DDD` - `fdisk` MB 단위의 크기 `DDD`의 분할 영역은 지정된 디스크에 작성됩니다. `DDD`는 정수여야 합니다. `JumpStart` 프로그램이 가장 가까운 실린더 경계까지 숫자를 자동으로 반올림합니다. 0의 값을 지정하는 것은 `delete`를 지정하는 것과 동일합니다.
- `all` - `fdisk` 분할 영역은 전체 디스크에 작성됩니다. 모든 기존 `fdisk` 분할 영역이 삭제됩니다.

x86 전용 - `all` 값은 `type`이 `solaris`인 경우에만 지정할 수 있습니다.

- **maxfree** - fdisk 분할 영역은 지정된 디스크의 최대의 인접 사용 가능 공간에서 작성됩니다. 지정된 *type*의 fdisk 분할 영역이 디스크에 이미 존재하면 기존 fdisk 분할 영역이 사용됩니다. 새로운 fdisk 분할 영역은 디스크에 작성되지 **않습니다**.

x86 전용 - 디스크는 최소한 하나의 미사용 fdisk 분할 영역을 포함해야 합니다. 또한 디스크는 사용 가능 공간이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 설치가 실패합니다. **maxfree** 값은 *type*이 **solaris** 또는 **dosprimary**인 경우에만 지정할 수 있습니다.

- **delete** - 지정된 *type*의 모든 fdisk 분할 영역이 지정된 디스크에서 삭제됩니다.

filesystem 프로파일 키워드(원격 파일 시스템 마운트)

`filesystem server:path server_address mount_pt_name [mount_options]`

filesystem를 나열된 값과 함께 사용하면 JumpStart 프로그램은 시스템이 부트될 때 설치된 시스템이 원격 파일 시스템을 자동으로 마운트하도록 설정합니다. filesystem를 두 번 이상 지정할 수 있습니다.

예:

```
filesystem sherlock:/export/home/user2 - /home
```

server: - 원격 파일 시스템이 위치한 서버의 이름으로, 뒤에 콜론이 옵니다.

path - 원격 파일 시스템의 마운트 지점 이름. 예: /usr 또는 /export/home.

server_address - *server:path*. 네트워크에서 이름 서비스가 실행되고 있지 않으면 *server_address* 값을 사용해 /etc/hosts 파일에 서버의 호스트 이름과 IP 주소를 채웁니다. 서버의 IP 주소를 지정하지 않으려면 마이너스 기호(-)를 지정해야 합니다. 예를 들어, 네트워크에서 실행 중인 이름 서비스가 있으면 서버의 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다.

mount_pt_name - 원격 파일 시스템을 마운트할 마운트 지점의 이름.

mount_options - mount(1M) 명령의 -o 옵션과 동일한 한 가지 이상의 마운트 옵션. 마운트 옵션은 지정된 *mount_pt_name*의 /etc/vfstab 항목에 추가됩니다.

주 - 두 개 이상의 마운트 옵션을 지정할 필요가 있을 때는 마운트 옵션을 쉼표로 구분하고 공백은 사용하지 말아야 합니다(예: ro, quota).

filesystem 프로파일 키워드(로컬 파일 시스템 작성)

`filesystem slice size [file_system optional_parameters]`

filesystem를 나열된 값과 함께 사용하면 JumpStart 프로그램이 설치 도중에 로컬 파일 시스템을 작성합니다. filesystem를 두 번 이상 지정할 수 있습니다.

slice - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- *any* - JumpStart 프로그램이 임의의 디스크에 파일 시스템을 배치합니다.

주 - *size*가 *existing*, *all*, *free*, *start: size* 또는 *ignore*인 경우에는 *any*를 지정할 수 없습니다.

- *cwtxdysz* 또는 *cxdysz* - JumpStart 프로그램이 파일 시스템을 배치하는 디스크 슬라이스(예: *c0t0d0s0* 또는 *c0d0s0*).
- *rootdisk.sn* - "시스템의 루트 디스크 결정 방법" 296 페이지에서 설명한 바와 같이 JumpStart 프로그램에 의해 결정된 시스템의 루트 디스크용 값을 포함하는 변수. 접미어 *sn*은 디스크상의 특정 슬라이스를 가리킵니다.

size - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- *num* - 파일 시스템의 크기가 *numMB*로 설정됩니다.
- *existing* - 기존 파일 시스템의 현재 크기가 사용됩니다.

주 - *existing* 값을 사용하면 *file_system*을 별개의 *mount_pt_name*으로 지정함으로써 기존 슬라이스의 이름을 변경할 수 있습니다.

- *auto* - 선택된 소프트웨어에 따라 파일 시스템의 크기가 자동으로 결정됩니다.
- *all* - 지정된 *slice*가 파일 시스템용으로 전체 디스크를 사용합니다. *all* 값을 지정하면 지정된 디스크에 다른 파일 시스템을 배치할 수 없습니다.
- *free* - 디스크의 나머지 사용되지 않은 공간을 파일 시스템용으로 사용합니다.

주 - *free*를 *filesys*의 값으로 사용하면 *filesys* 항목이 프로필에서 마지막 항목이어야 합니다.

- *start:size* - 파일 시스템이 명시적으로 분할되어 있습니다. *start*는 슬라이스가 시작되는 실린더입니다. *size*는 슬라이스용 실린더 개수입니다.

file_system - *file_system* 값은 선택 사항이며 *slice*가 *any* 또는 *cwtxdysz*로 지정된 경우 사용됩니다. *file_system*이 지정되어 있지 않으면 *unnamed*가 기본값으로 설정됩니다. *unnamed*가 설정되면 *optional_parameters* 값을 지정할 수 없습니다. 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- *mount_pt_name* - 파일 시스템의 마운트 지점 이름(예: */var*).
- *swap* - 지정된 *slice*가 *swap*으로 사용됩니다.

- `overlap` - 지정된 `slice`는 디스크 범위의 표현으로 정의됩니다. VTOC 값은 `V_BACKUP`입니다. 기본적으로 슬라이스 2는 전체 디스크를 나타내는 겹친 슬라이스입니다.

주 - `overlap`은 `size`가 `existing`, `all` 또는 `start:size`인 경우에만 지정할 수 있습니다.

- `unnamed` - 지정된 `slice`는 `slice`가 마운트 지점 이름을 갖지 않는 원시 슬라이스로 정의됩니다. `file_system`을 지정하지 않으면 `unnamed`가 기본값으로 사용됩니다.
- `ignore` - 지정된 `slice`는 `JumpStart` 프로그램에서는 사용하거나 인식되지 않습니다. 설치 도중에 디스크에서 무시할 파일 시스템을 지정하려면 이 옵션을 사용할 수 있습니다. `JumpStart` 프로그램은 동일한 이름을 가진 동일 디스크상에 새 파일 시스템을 작성합니다. `ignore`는 `partitioning existing`이 지정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

`optional_parameters` - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- `preserve` - 지정된 `slice`의 파일 시스템이 보존됩니다.

주 - `preserve`는 `size`가 `existing`이고 `slice`가 `ctwtxdysz`인 경우에만 지정할 수 있습니다.

- `mount_options` - `mount(1M)` 명령의 `-o` 옵션과 동일한 한 가지 이상의 마운트 옵션. 마운트 옵션은 지정된 `mount_pt_name`의 `/etc/vfstab` 항목에 추가됩니다.

주 - 둘 이상의 마운트 옵션을 지정할 필요가 있다면 마운트 옵션을 쉼표로 구분하고 공백은 사용하지 않아야 합니다(예: `ro,quota`).

forced_deployment 프로필 키워드(Solaris Flash 차등 아카이브 설치)

`forced_deployment`

`forced_deployment`는 소프트웨어가 예상하는 것과는 다른 복제 시스템에 Solaris Flash 차등 아카이브를 강제로 설치합니다.



주의 - `forced_deployment`를 사용하는 경우, 예상 상태로 복제 시스템을 가져오기 위해 새로운 모든 파일이 삭제됩니다. 파일을 삭제할지 여부를 결정하지 않은 경우, 설치를 중단하여 새 파일을 보호하는 기본값을 사용합니다.

geo 프로필 키워드

geo locale

주 - 초기 설치 및 업그레이드 옵션과 함께 geo를 사용할 수 있습니다.

geo는 시스템에 설치하거나 시스템 업그레이드 중에 추가할 지역 로케어나 로케들을 지정합니다. locale용으로 지정할 수 있는 값은 다음 표에 나열되어 있습니다.

값	설명
N_Africa	이집트를 포함한 북아프리카
C_America	코스타리카, 엘살바도르, 과테말라, 멕시코, 니카라과, 파나마를 포함한 중미 지역
N_America	캐나다, 미국을 포함한 북미 지역
S_America	아르헨티나, 볼리비아, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르, 파라과이, 페루, 우루과이, 베네수엘라를 포함한 남미 지역
Asia	일본, 대한민국, 중국, 대만, 태국을 포함한 아시아 지역
Ausi	호주, 뉴질랜드를 포함한 오스트랄라시아 지역
C_Europe	오스트리아, 체코 공화국, 독일, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 스위스를 포함한 중부 유럽
E_Europe	알바니아, 보스니아, 불가리아, 크로아티아, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 마케도니아, 루마니아, 러시아, 세르비아, 슬로베니아, 터키를 포함한 동유럽
N_Europe	덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴을 포함한 북유럽
S_Europe	그리스, 이탈리아, 포르투갈, 스페인을 포함한 남부 유럽
W_Europe	벨기에, 프랑스, 영국, 아일랜드, 네덜란드를 포함한 서유럽
M_East	이스라엘을 포함한 중동

미리 나열되는 개별 로케를 구성하는 전체 구성 요소 로케 값 목록은 제 40 장에 표시되어 있습니다.

주 - 시스템에 추가할 각각의 로케에 대해 geo 키워드를 지정할 수 있습니다.

install_type 프로파일 키워드

`install_type initial_upgrade_flash_switch`

`install_type`은 시스템의 운영 환경을 지운 뒤 새 Solaris 운영 환경을 설치할 것인지, 시스템의 기존 Solaris 운영 환경을 업그레이드할 것인지, 아니면 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 것인지 정의합니다.

주 - 프로파일에서 `install_type`을 지정해야 하며 `install_type`은 모든 프로파일의 첫 번째 프로파일 키워드여야 합니다.

다음 `initial_upgrade_flash_switch`용 옵션 중 하나를 사용해야 합니다.

- `initial_install` - Solaris 운영 환경 초기 설치를 수행할 것을 지정합니다.
- `upgrade` - Solaris 운영 환경 업그레이드를 수행할 것을 지정합니다.
- `flash_install` - 모든 파일을 덮어쓰는 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 지정합니다.
- `flash_update` - 지정된 파일만을 덮어쓰는 Solaris Flash 차등 아카이브를 설치하려면 지정합니다.

주 - 일부 프로파일 키워드는 `initial_install` 옵션과 함께만 사용할 수 있습니다. 일부 프로파일 키워드는 `upgrade` 옵션과 함께만 사용할 수 있습니다. 일부 프로파일 키워드는 `flash_install` 옵션과 함께만 사용할 수 있습니다.

isa_bits 프로파일 키워드

`isa_bits bit_switch`

`isa_bits`는 64비트와 32비트 Solaris 9 패키지 중 어떤 패키지를 설치할 것인지 지정합니다.

`bit_switch`는 64비트와 32비트 Solaris 9 패키지 중 어떤 패키지를 설치할 것인지 나타내기 위해 사용하는 옵션인 64 또는 32를 나타냅니다. 프로파일에서 이 키워드를 설정하지 않으면 JumpStart 프로그램이 시스템을 다음과 같이 설치합니다.

- UltraSPARC™ 시스템에서 64비트 패키지
- 모든 기타 시스템에서 32비트 패키지

주 - `isa_bits` 키워드를 사용한다면 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 또는 Solaris 9 DVD상의 `solaris_9/Misc/jumpstart_sample` 디렉토리에서 최신 check 스크립트를 사용해야 합니다.

layout_constraint 프로필 키워드

layout_constraint slice constraint [minimum_size]

주 - layout_constraint는 디스크 공간 재할당이 필요할 때 업그레이드 옵션용으로만 사용할 수 있습니다.

layout_constraint는 공간 문제 때문에 자동 레이아웃이 업그레이드 중에 공간을 재할당해야 할 경우, 자동 레이아웃이 파일 시스템에서 갖는 제약 조건을 지정합니다.

layout_constraint 키워드를 지정하지 않으면 JumpStart 프로그램이 디스크를 다음과 같이 배치합니다.

- 업그레이드를 위해 더 많은 공간을 필요로 하는 파일 시스템은 변경 가능으로 표시됩니다.
- 추가 공간이 필요한 파일 시스템으로서 동일한 디스크에 있고 /etc/vfstab 파일에 의해 마운트되는 파일 시스템은 변경 가능으로 표시됩니다.
- 나머지 파일 시스템은 자동 레이아웃이 파일 시스템을 변경할 수 없기 때문에 고정된 것으로 표시됩니다.

하나 이상의 layout_constraint 키워드를 지정하면 JumpStart 프로그램은 디스크를 다음과 같이 레이아웃합니다.

- 업그레이드를 위해 더 많은 공간을 필요로 하는 파일 시스템은 변경 가능으로 표시됩니다.
- layout_constraint 키워드가 지정되어 있는 파일 시스템은 지정된 제약 조건과 함께 표시됩니다.
- 나머지 파일 시스템은 고정된 것으로 표시됩니다.

파일 시스템이 변경 가능으로 표시되어야 하기 때문에 업그레이드용 추가 공간을 필요로 하는 파일 시스템의 제약 조건은 변경할 수 없습니다. layout_constraint 키워드를 사용해 업그레이드를 위한 추가 공간이 필요한 파일 시스템의 minimum_size 값을 변경할 수 있습니다.

주 - 자동 레이아웃의 공간 재할당을 돕기 위해서는 더 많은 파일 시스템을 변경 가능 또는 이동 가능하도록 선택해야 하며, 특히 업그레이드를 위해 추가 공간이 필요한 파일 시스템과 동일한 디스크상에 있는 파일 시스템들을 변경 가능 또는 이동 가능으로 선택해야 합니다.

slice - slice는 제약 조건을 지정할 파일 시스템의 디스크 슬라이스를 지정합니다. 시스템의 디스크 슬라이스는 cwtxdysz 또는 cxdysz 형식으로 지정해야 합니다.

constraint - 지정된 파일 시스템에 대해 다음 제약 조건 중 하나를 사용합니다.

- **changeable** - 자동 레이아웃은 파일 시스템을 다른 위치로 옮길 수 있으며 파일 시스템의 크기를 변경할 수 있습니다. **changeable** 제약 조건은 `/etc/vfstab` 파일에 의해 마운트된 파일 시스템에서만 지정될 수 있습니다. **minimum_size** 값을 지정함으로써 파일 시스템의 크기를 변경할 수 있습니다.

파일 시스템을 변경 가능으로 표시하고 **minimum_size**가 지정되지 않으면 파일 시스템의 최소 크기는 요청된 최소 크기보다 10% 크게 설정됩니다. 예를 들어, 파일 시스템용 최소 크기가 100MB라면 변경된 크기는 110MB입니다. **minimum_size**가 지정되면 원래의 크기에서 최소 크기를 뺀 남아있는 여유 공간이 다른 파일 시스템용으로 사용됩니다.

- **movable** - 자동 레이아웃은 파일 시스템을 동일한 디스크의 다른 슬라이스나 다른 디스크로 옮길 수 있습니다. 파일 시스템 크기는 동일하게 유지됩니다.
- **available** - 자동 레이아웃은 파일 시스템의 모든 공간을 공간 재할당에 사용할 수 있습니다. 파일 시스템의 모든 데이터는 잃게 됩니다. **available** 제약 조건은 `/etc/vfstab` 파일에 의해 마운트되지 않은 파일 시스템에서만 지정될 수 있습니다.
- **collapse** - 자동 레이아웃은 지정된 파일 시스템을 부모 파일 시스템으로 옮겨 축소시킵니다. **collapse** 옵션을 사용하면 업그레이드의 일부로 시스템의 파일 시스템 개수를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 시스템에 `/usr` 및 `/usr/share` 파일 시스템이 있으면 `/usr/share` 파일 시스템을 축소시키는 경우 파일 시스템이 `/usr` 부모 파일 시스템으로 이동합니다. **collapse** 제약 조건은 `/etc/vfstab` 파일에 의해 마운트된 파일 시스템에서만 지정할 수 있습니다.

minimum_size - 자동 레이아웃이 공간을 재할당한 뒤의 파일 시스템 크기를 지정합니다. **minimum_size** 옵션은 사용자가 파일 시스템의 크기를 변경할 수 있게 합니다. 파일 시스템에 할당되지 않은 공간이 추가되면 파일 시스템의 크기가 더 커질 수도 있습니다. 하지만 크기는 사용자가 지정한 값보다 작을 수는 없습니다. **minimum_size** 값을 선택 사항입니다. 파일 시스템을 변경 가능으로 표시했을 때만 이 값을 사용해야 하며 최소 크기는 파일 시스템이 기존 파일 시스템 내용을 위해 필요로 하는 것보다 작을 수 없습니다.

예:

```
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200

layout_constraint c0t3d0s4 movable

layout_constraint c0t3d1s3 available

layout_constraint c0t2d0s1 collapse
```

local_customization 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)

```
local_customization local directory
```

Solaris Flash 아카이브를 복제 시스템에 설치하기 전에 사용자 정의 스크립트를 작성하여 복제 시스템에 로컬 구성을 보존할 수 있습니다. `local_customization` 키워드는 이러한 스크립트를 저장해 놓은 디렉토리를 지정합니다. `local directory`는 복제 시스템의 스크립트에 대한 경로입니다. `predeployment` 스크립트와 `postdeployment` 스크립트에 대한 자세한 내용은 “사용자 정의 스크립트 작성” 167 페이지를(를) 참조하십시오.

locale 프로필 키워드

`locale locale_name`

주 - `locale`은 초기 설치와 업데이트 옵션 모두에서 사용할 수 있습니다.

`locale`은 지정된 `locale_name`에 대해 설치하거나 업데이트 중에 추가할 로케일을 지정합니다. `locale_name` 값은 `$LANG` 환경 변수용으로 사용되는 값과 동일합니다. 제 40 장에는 유효한 로케일 값이 포함되어 있습니다.

`local` 키워드를 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오.

- 기본 로케일을 사전 구성했다면 로케일은 자동으로 설치됩니다. 영어 패키지는 기본 설치됩니다.
- 시스템에 추가할 필요가 있는 각각의 로케일마다 `locale` 키워드를 지정할 수 있습니다.

no_content_check 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)

`no_content_check`

복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우, `no_content_check` 키워드를 사용하여 파일별 검증을 무시할 수 있습니다. 파일별 검증은 복제 시스템이 마스터 시스템의 복제본임을 확인합니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오.



주의 - `no_content_check`를 사용하는 경우, 예상 상태로 복제 시스템을 가져오기 위해 새로운 모든 파일이 삭제됩니다. 파일을 삭제할지 여부를 결정하지 않은 경우, 설치를 중단하여 새 파일을 보호하는 기본값을 사용합니다.

no_master_check 프로필 키워드(Solaris Flash 아카이브 설치)

`no_content_check`

복제 시스템을 Solaris Flash 차등 아카이브와 함께 설치할 경우, `no_master_check` 키워드를 사용하여 복제 시스템이 원본 마스터 시스템에서 구축되었는지 확인하기 위한 복제 시스템 검사를 무시할 수 있습니다. 복제 시스템이 원본 마스터 시스템의 복제본인지 확실하지 않으면 이 키워드를 사용하지 마십시오. Solaris Flash 차등 아카이브 설치에 대한 자세한 내용은 “사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비” 248 페이지를(를) 참조하십시오.

num_clients 프로파일 키워드

`num_clients client_num`

서버가 설치되면 각각의 디스크 없는 클라이언트의 루트(/) 및 `swap` 파일 시스템별 공간이 할당됩니다. `num_clients`는 디스크 없는 서버가 지원하는 클라이언트의 개수인 `client_num`을 정의합니다. 프로파일에서 `num_clients`를 지정하지 않으면 다섯 개의 디스크없는 클라이언트가 기본 할당됩니다.

주 - `num_clients`는 `system_type`이 `server`로 지정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

package 프로파일 키워드

`package package_name [add_delete_switch]`

주 - `package`는 초기 설치와 업그레이드 옵션 모두에서 사용할 수 있습니다.

`package`는 특정 패키지를 시스템에 설치할 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제할 것인지 여부를 지정합니다.

`package_name`은 `SUNWname` 형식으로 지정해야 합니다. 패키지 이름에 대한 자세한 내용은 설치된 시스템에서 `pkginfo -l` 명령을 사용합니다.

`add_delete_switch`는 특정 패키지의 추가, 삭제 여부를 지정하기 위해 사용하는 `add` 또는 `delete` 옵션을 나타냅니다. `add_delete_switch`를 지정하지 않으면 기본값으로 `add`가 사용됩니다.

주 - 일부 패키지들은 필수 패키지이므로 삭제할 수 없습니다. `package` 프로파일 키워드를 사용하여 지역화 패키지를 개별적으로 추가 또는 삭제할 수 없습니다. 지역화 패키지를 추가하려면 `locale` 프로파일 키워드를 사용합니다.

업그레이드용으로 `package`를 사용하면 JumpStart 프로그램은 다음 활동을 수행합니다.

- 시스템에 이미 있는 모든 패키지가 자동으로 업그레이드됩니다.
- `package_name add`를 지정했는데 `package_name`이 시스템에 설치되어 있지 않으면 해당 패키지가 설치됩니다.
- `package_name delete`를 지정했는데 `package_name`이 시스템에 설치되어 있으면 해당 패키지는 업그레이드 **전에** 삭제됩니다.
- `package_name delete`를 지정하고 `package_name`이 시스템에 설치되어 있지 않으면, 패키지가 설치되도록 지정된 클러스터의 일부인 경우 해당 패키지는 설치되지 않습니다.

partitioning 프로필 키워드

`partitioning type`

`partitioning`은 설치 중에 파일 시스템을 위해 디스크를 여러 개의 슬라이스로 나누는 방법을 정의합니다.

`type` - 다음 값 중 하나를 사용합니다.

- `default` - `JumpStart` 프로그램은 디스크를 선택해 `filesys` 키워드에 의해 지정된 파일 시스템을 제외하고 지정된 소프트웨어를 설치할 파일 시스템을 작성합니다. `rootdisk`가 먼저 선택됩니다. `JumpStart` 프로그램은 지정된 소프트웨어가 `rootdisk`에 적합하지 않은 경우 추가 디스크를 사용합니다.
- `existing` - `JumpStart` 프로그램은 시스템 디스크의 기존 파일 시스템을 사용합니다. `/`, `/usr`, `/usr/openwin`, `/opt` 및 `/var`를 제외한 모든 파일 시스템은 보존됩니다. `JumpStart` 프로그램은 파일 시스템 수퍼 블록에서 마지막 마운트 지점 필드를 사용해 슬라이스가 나타내는 파일 시스템 마운트 지점이 무엇인지 결정합니다.

주 - `filesys` 및 `partitioning existing` 프로필 키워드를 사용할 때는 `size`를 `existing`으로 설정해야 합니다.

- `explicit` - `JumpStart` 프로그램은 디스크를 사용하고 `filesys` 키워드에 의해 지정된 파일 시스템을 작성합니다. `filesys` 키워드를 통해 루트(`/`) 파일 시스템을 지정하면 Solaris 소프트웨어 전체는 루트(`/`) 파일 시스템에 설치됩니다.

주 - `explicit` 프로필 값을 사용하면 `filesys` 키워드를 이용해 사용할 디스크와 작성할 파일 시스템을 지정해야 합니다.

프로필에서 `partitioning`을 지정하지 않으면 `default` 분할 유형이 기본값으로 사용됩니다.

root_device 프로파일 키워드

root_device slice

주 - root_device는 초기 설치와 업그레이드 옵션 모두에서 사용할 수 있습니다.

root_device는 시스템의 루트 디스크를 지정합니다. “시스템의 루트 디스크 결정 방법” 296 페이지에 추가 정보가 포함되어 있습니다.

시스템을 업그레이드할 때 root_device는 루트(/) 파일 시스템 및 /etc/vfstab 파일에 의해 마운트되는 시스템을 업그레이드하도록 지정합니다. 한 대의 시스템에서 둘 이상의 루트(/) 파일 시스템을 업그레이드할 수 있다면 root_device를 지정해야 합니다. slice를 cwtxdysz 또는 cxdysz 형식으로 지정해야 합니다.

예:

```
root_device c0t0d0s2
```

root_device 키워드를 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오.

- 디스크가 하나 뿐인 시스템에서 root_device를 지정하면 root_device와 디스크가 일치해야 합니다. 또한, 루트(/) 파일 시스템을 지정하는 filesys 키워드는 root_device를 일치시켜야 합니다.
- 미러를 업그레이드하는 경우에는 root_device용으로 지정된 값이 미러의 한 쪽이어야 합니다. 미러의 다른 쪽은 자동으로 업그레이드됩니다.

시스템의 루트 디스크 결정 방법

시스템의 루트 디스크는 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 시스템의 디스크입니다. 프로파일에서는 디스크 이름 대신 JumpStart 프로그램이 시스템의 루트 디스크에 설정하는 rootdisk 변수를 사용할 수 있습니다. 표 28-6은 JumpStart 프로그램이 설치를 위해 시스템의 루트 디스크를 결정하는 방식을 설명합니다.

주 - JumpStart 프로그램은 초기 설치 중에 시스템의 루트 디스크 크기만을 결정합니다. 업그레이드 중에는 시스템의 루트 디스크를 변경할 수 없습니다.

표 28-6 JumpStart의 시스템 루트 디스크 결정 방법(초기 설치)

단계	조치
1	root_device 키워드가 프로파일에 정의되어 있으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 루트 장치에 설정합니다.

표 28-6 JumpStart의 시스템 루트 디스크 결정 방법(초기 설치) (계속)

단계	조치
2	rootdisk가 설정되어 있지 않고 boot_device 키워드가 프로필에 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 부트 장치로 설정합니다.
3	rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 filesys cwtxdysz size / 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 항목에 지정되어 있는 디스크로 설정합니다.
4	rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 rootdisk.sn 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램은 커널 검사 순서로 시스템의 디스크에서 지정된 슬라이스의 기존 루트 파일 시스템을 검색합니다. 디스크를 찾으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 찾은 디스크로 설정합니다.
5	rootdisk가 설정되어 있지 않고 프로필에 partitioning existing 항목이 지정되어 있으면 JumpStart 프로그램이 커널 검사 순서로 시스템의 디스크에서 기존 루트 파일 시스템이 있는지 검색합니다. 루트 파일 시스템이 발견되지 않거나 둘 이상이 발견되면 오류가 발생합니다. 루트 파일 시스템이 발견되면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 발견된 디스크로 설정합니다.
6	rootdisk가 설정되어 있지 않으면 JumpStart 프로그램은 rootdisk를 루트(/) 파일 시스템이 설치되어 있는 디스크로 설정합니다.

system_type 프로필 키워드

system_type type_switch

system_type은 Solaris 환경을 설치할 시스템의 유형을 정의합니다.

type_switch는 standalone 또는 server 옵션을 나타내며 이 옵션들은 사용자가 Solaris 소프트웨어를 설치할 시스템의 유형을 지정하기 위해 사용합니다. 프로필에서 system_type을 지정하지 않으면 standalone이 기본값으로 사용됩니다.

usedisk 프로필 키워드

usedisk disk_name ...

기본적으로, partitioning default를 지정하면 JumpStart 프로그램은 시스템에서 작동 가능한 디스크 모두를 사용합니다. usedisk 프로필 키워드는 JumpStart 프로그램이 사용하는 하나 이상의 디스크를 지정합니다. disk_name은 cxydz 또는 cydz 형식으로 지정해야 합니다(예: c0t0d0 또는 c0d0s0).

프로필에서 usedisk를 지정하면 JumpStart 프로그램은 usedisk 키워드 뒤에 지정하는 디스크만을 사용합니다.

주 - usedisk 키워드와 dontuse 키워드는 동일한 프로필에서 지정할 수 없습니다.

사용자 정의 JumpStart 환경 변수

begin 및 finish 스크립트에서 환경 변수를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, begin 스크립트는 디스크 크기, SI_DISKSIZE를 추출할 수 있으며 스크립트가 추출하는 실제 디스크 크기를 기준으로 시스템에 특정 패키지를 설치하거나 설치하지 않습니다.

시스템에 관해 수집된 정보는 rules 파일에서 사용하는 규칙 키워드 및 값에 따라 설정되거나 설정되지 않은 이들 환경 변수에 저장됩니다.

예를 들어, 시스템에 설치된 운영 체제에 관한 정보는 installed 키워드를 사용한 뒤 SI_INSTALLED에서만 사용 가능합니다.

표 28-7은 이들 변수와 해당 값들을 설명합니다.

표 28-7 설치 환경 변수

환경 변수	값
CHECK_INPUT	/tmp/install_config/rules에 마운트된 JumpStart 디렉토리의 rules 파일 경로.
HOME	설치 도중의 루트 홈 디렉토리(/tmp/root).
PATH	설치 도중의 셸 검색 경로 (/sbin:/usr/sbin/install.d:/usr:/usr/sbin:/usr/bin).
SI_ARCH	설치 클라이언트의 하드웨어 구조. SI_ARCH 변수는 rules 파일에서 arch 키워드를 사용할 때 설정됩니다.
SI_BEGIN	begin 스크립트를 사용할 경우의 해당 스크립트 이름.
SI_CLASS	설치 클라이언트를 설치하기 위해 사용되는 프로파일 이름.
SI_CONFIG_DIR	/tmp/install_config에 마운트된 JumpStart 디렉토리 경로.
SI_CONFIG_FILE	/tmp/install_config/rules에 마운트된 JumpStart 디렉토리의 rules 파일 경로.
SI_CONFIG_PROG	rules 파일.
SI_CUSTOM_PROBES_FILE	사용자 고유의 규칙과 검사 키워드를 정의할 수 있는 custom_probes.ok 파일. custom_probes.ok 파일을 작성하면 이 파일을 사용해 “규칙 키워드 및 값” 267 페이지에서 설명하는 기본 규칙 키워드 목록으로 확장할 수 있습니다. 또한 이 파일을 사용해 “검사 키워드 및 값” 300 페이지에 설명되어 있는 기본 검사 키워드의 목록으로 확장할 수 있습니다.
SI_DISKLIST	설치 클라이언트의 씬프로로 구분된 디스크 이름 목록. SI_DISKLIST 변수는 disksize 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다. SI_DISKLIST 및 SI_NUMDISKS 변수는 rootdisk용으로 사용할 물리적 디스크를 결정하는데 사용됩니다. rootdisk는 “시스템의 루트 디스크 결정 방법” 296 페이지에서 설명합니다.

표 28-7 설치 환경 변수 (계속)

환경 변수	값
SI_DISKSIZE	설치 클라이언트의 씬프로 구분된 디스크 크기 목록. SI_DISKSIZE 변수는 disksize 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.
SI_DOMAINNAME	도메인 이름. SI_DOMAINNAME 변수는 domainname 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.
SI_FINISH	finish 스크립트를 사용할 경우의 해당 스크립트 이름.
SI_HOSTADDRESS	설치 클라이언트의 IP 주소.
SI_HOSTID	설치 클라이언트의 이더넷 주소.
SI_HOSTNAME	설치 클라이언트의 호스트 이름. SI_HOSTNAME 변수는 hostname 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.
SI_INSTALLED	Solaris, SunOS 또는 System V와 같은 특정 운영 체제가 설치된 디스크의 장치 이름. SI_INSTALLED 변수는 installed 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다. SI_INST_OS 및 SI_INST_VER은 SI_INSTALLED의 값을 결정하기 위해 사용됩니다.
SI_INST_OS	운영 체제 이름. SI_INST_OS 및 SI_INST_VER은 SI_INSTALLED의 값을 결정하기 위해 사용됩니다.
SI_INST_VER	운영 체제 버전. SI_INST_OS 및 SI_INST_VER은 SI_INSTALLED의 값을 결정하기 위해 사용됩니다.
SI_KARCH	설치 클라이언트의 커널 구조. SI_KARCH 변수는 karch 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.
SI_MEMSIZE	설치 클라이언트의 물리적 메모리 양. SI_MEMSIZE 변수는 memsize 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.
SI_MODEL	설치 클라이언트의 모델 이름. SI_MODEL 변수는 model 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.
SI_NETWORK	설치 클라이언트의 네트워크 번호. SI_NETWORK 변수는 network 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.
SI_NUMDISKS	설치 클라이언트의 디스크 번호. SI_NUMDISKS 변수는 disksize 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다. SI_NUMDISKS 및 SI_DISKLIST 변수는 rootdisk용으로 사용할 물리적 디스크를 결정하는데 사용됩니다. rootdisk는 "시스템의 루트 디스크 결정 방법" 296 페이지에서 설명합니다.
SI_OSNAME	Solaris 9 소프트웨어 이미지의 운영 체제 릴리스. 예를 들어, Solaris 소프트웨어를 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 이미지의 운영 체제 버전에 바탕을 둔 시스템에 설치할 경우 스크립트의 SI_OSNAME 변수를 사용할 수 있습니다.
SI_PROFILE	마운트된 JumpStart 디렉토리의 프로파일 경로. 경로는 /tmp/install_config/profile_name입니다. 파생된 프로파일을 작성 중인 경우 SI_PROFILE이 /tmp/install.input 파일로 설정됩니다.

표 28-7 설치 환경 변수 (계속)

환경 변수	값
SI_ROOTDISK	논리 이름 rootdisk로 표현되는 디스크의 장치 이름. SI_ROOTDISK 변수는 rules 파일에서 disksize 또는 installed 키워드가 rootdisk로 설정될 때 설정됩니다.
SI_ROOTDISKSIZE	논리 이름 rootdisk로 표현되는 디스크의 크기. SI_ROOTDISKSIZE 변수는 rules 파일에서 disksize 또는 installed 키워드가 rootdisk로 설정될 때 설정됩니다.
SI_SYS_STATE	/a/etc/.sysidtool.state 파일. 이 파일을 finish 스크립트에서 편집하여 시스템이 재부트되기 전에 sysidroot 프로그램이 루트 암호를 요청하는 것을 방지할 수 있습니다.
SI_TOTALDISK	설치 클라이언트의 디스크 공간 전체 용량. SI_TOTALDISK 변수는 totaldisk 키워드가 사용되고 rules 파일에서 비교될 때 설정됩니다.
SHELL	설치 과정에서의 기본 셸(/sbin/sh).
TERM	설치 클라이언트의 단말기 유형.
TZ	NIS 또는 NIS+ 이름 서비스에서 지정된 기본 표준 시간대.

검사 키워드 및 값

표 28-8은 각각의 규칙 키워드와 해당 검사 키워드를 설명합니다.

주 - 검사 키워드는 rules 파일에 또는 이 파일의 시작 부분 가까이에 배치합니다.

표 28-8 검사 키워드 설명

규칙 키워드	해당 검사 키워드	검사 키워드 설명
any	없음	
arch	arch	커널 구조, i386 또는 SPARC를 결정하고 SI_ARCH를 설정합니다.
disksize	disks	커널 검사 순서(c0t3d0s0, c0t3d0s1, c0t4d0s0)에 따라 시스템의 디스크 크기를 MB 단위로 반환합니다. disksize는 SI_DISKLIST, SI_DISKSIZE, SI_NUMDISKS 및 SI_TOTALDISK를 설정합니다.
domainname	domainname	시스템의 NIS 또는 NIS+ 도메인 이름 또는 공백을 반환하고 SI_DOMAINNAME을 설정합니다. domainname 키워드는 domainname(1M)의 출력을 반환합니다.

표 28-8 검사 키워드 설명 (계속)

규칙 키워드	해당 검사 키워드	검사 키워드 설명
hostaddress	hostaddress	lo0이 아닌 ifconfig(1M) -a의 출력값에 나열되어 있는 첫 번째 주소인 시스템의 IP 주소를 반환하고 SI_HOSTADDRESS를 설정합니다.
hostname	hostname	시스템의 호스트 이름(uname(1) -n의 출력값)을 반환하고 SI_HOSTNAME을 설정합니다.
installed	installed	시스템에 설치되어 있는 Solaris 운영 환경의 버전 이름을 반환하고 SI_ROOTDISK 및 SI_INSTALLED를 설정합니다. JumpStart 프로그램이 Solaris 릴리스를 찾지만 버전을 파악할 수 없는 경우, 반환되는 버전은 SystemV입니다.
karch	karch	시스템의 플랫폼 그룹(예: i86pc, sun4m 및 sun4)을 반환하고 SI_KARCH를 설정합니다. 플랫폼 이름 목록은 <i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i> 를 참조하십시오.
memsize	memsize	시스템의 물리적 메모리 크기를 MB 단위로 반환하고 SI_MEMSIZE를 설정합니다.
model	model	시스템의 플랫폼 이름을 반환하고 SI_MODEL을 설정합니다. 플랫폼 이름 목록은 <i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i> 를 참조하십시오.
network	network	JumpStart 프로그램이 시스템의 IP 주소와 서브넷 마스크 사이에 논리적 AND를 수행함으로써 결정하는 시스템의 네트워크 번호를 반환합니다. 시스템의 IP 주소와 서브넷 마스크는 ifconfig(1M) -a의 출력값에 나열되어 있는 lo0이 아닌 첫 번째 주소에서 추출됩니다. network 키워드는 SI_NETWORK를 설정합니다.
osname	osname	CD에서 발견되는 Solaris 운영 환경의 버전과 운영 체제 이름을 반환하고 SI_OSNAME을 설정합니다. JumpStart 프로그램이 Solaris 릴리스를 찾지만 버전을 파악할 수 없는 경우, 반환되는 버전은 SystemV입니다.
	rootdisk	시스템의 루트 디스크의 이름과 MB 단위의 크기를 반환하고 SI_ROOTDISK를 설정합니다.
totaldisk	totaldisk	시스템의 전체 디스크 공간을 MB 단위로 반환하고 SI_TOTALDISK를 설정합니다. 전체 디스크 공간에는 시스템에 연결된 모든 작동 가능한 디스크가 포함됩니다.

Solaris Live Upgrade(주제)

이 절에서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경을 작성 및 업그레이드하기 위한 지침을 제공합니다. 비활성 부트 환경이 작성 및 업그레이드된 뒤에 부트 환경을 활성 부트 환경으로 전환할 수 있습니다.

제 30 장	Solaris Live Upgrade 프로세스에 대한 개요 정보를 제공합니다.
제 31 장	부트 환경을 작성하기 전에 알아야 할 정보를 제공합니다.
제 32 장	Solaris Live Upgrade 설치, 메뉴 사용 및 부트 환경 작성에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
제 33 장	운영 체제 업그레이드, 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치, 부트 환경을 활성 부트 환경으로 전환 및 오류가 발생한 업그레이드 즉시 복구에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
제 34 장	부트 환경 유지 보수 및 상태 보기에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
제 35 장	Solaris Live Upgrade의 예를 제공합니다.
제 36 장	Solaris Live Upgrade 명령을 나열합니다.

Solaris Live Upgrade(개요)

이 장에서는 Solaris Live Upgrade 프로세스에 대하여 설명합니다.

주 - 이 책에서는 **슬라이스**라는 용어를 사용하지만, 일부 Solaris 설명서와 프로그램에서는 슬라이스를 분할 영역이라고 합니다.

Solaris Live Upgrade 소개

Solaris Live Upgrade는 운영 체제 업그레이드와 연관된 일반적인 서비스 중단을 실질적으로 감소시키는 방법을 제공합니다. 현재 실행 중인 부트 환경을 복제한 다음 원래의 부트 환경이 계속 실행되는 동안 복제 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다. 또는 업그레이드가 아니라 부트 환경에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. 원래의 시스템 구성은 완전한 기능을 유지하고 Solaris Flash 아카이브의 업그레이드나 설치에 의한 영향을 받지 않습니다. 시스템을 재부트하면 복제 부트 환경이 활성 부트 환경이 되도록 활성화됩니다. 오류가 발생할 경우 안전망이 준비되어 있습니다. 간단히 재부트하는 것만으로 신속하게 원래의 부트 환경으로 되돌릴 수 있으므로 정상적인 시험 및 평가 프로세스에 의한 작동 중단 시간을 없앨 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade는 현재 실행 중인 시스템의 다음 작업에 영향을 주지 않고 부트 환경 사본을 작성할 수 있게 합니다.

- 시스템 업그레이드
- 새 부트 환경의 디스크 구성을 다른 유형, 크기 및 레이아웃의 파일 시스템으로 변경합니다.
- 서로 다른 이미지의 다양한 부트 환경을 유지합니다. 예를 들어, 최신 패치를 포함하는 부트 환경을 작성하고 갱신 릴리스를 포함하는 부트 환경을 작성할 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade를 사용하려면 기본적인 시스템 관리에 대한 이해가 필요합니다. 파일 시스템 관리, 마운팅, 부트 및 스왑 파일 관리와 같은 시스템 관리에 관한 배경 정보는 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade 프로세스

다음은 비활성 부트 환경 작성, 업그레이드 및 활성 부트 환경으로의 전환에 필요한 작업 개요입니다.

부트 환경 작성 개요

부트 환경 작성은 활성 부트 환경의 중요한 파일 시스템을 새 부트 환경으로 복사하는 방법을 제공합니다. 필요할 경우 디스크가 재구성되며 파일 시스템이 사용자 지정되고 중요한 파일 시스템이 새 부트 환경으로 복사됩니다.

파일 시스템 개요

Solaris Live Upgrade는 두 가지 파일 시스템 유형을 구분합니다. 중요한 파일 시스템과 공유할 수 있는 파일 시스템. Solaris 운영 환경에는 중요한 파일 시스템이 필요하며 활성 및 비활성 부트 환경의 `vfstab`에서 마운트 지점과 구분됩니다. 예: 루트 (/), `/usr`, `/var` 또는 `/opt`. 이 파일 시스템들은 항상 소스에서 비활성 부트 환경으로 복사됩니다. 중요한 파일 시스템이 **공유 불가**로 간주되는 경우도 있습니다. 공유 가능 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경 모두의 `vfstab`에 있는 동일한 마운트 지점을 포함하는 `/export`와 같은 사용자 정의 파일들입니다. 따라서 활성 부트 환경의 공유 파일을 업데이트하면 비활성 부트 환경의 데이터도 업데이트됩니다. 새 부트 환경을 작성할 때 공유 가능 파일 시스템은 기본적으로 공유됩니다. 하지만 대상 슬라이스를 지정할 수 있으며 그런 다음 파일 시스템이 복사됩니다. 공유 가능 파일 시스템에 대한 자세한 정보는 “공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침” 322 페이지(를) 참조하십시오.

스왑은 공유 가능 파일 시스템의 특별한 구성입니다. 공유 가능 파일 시스템과 같은 모든 스왑 슬라이스는 기본적으로 공유됩니다. 하지만 스왑용 대상 디렉토리를 지정하면 스왑 슬라이스가 복사됩니다. 문자 사용자 인터페이스를 사용하거나 명령줄에서 `lucreate(1M)`을 옵션 `-m`과 함께 사용하면 이 작업을 수행할 수 있습니다. 스왑 슬라이스 분할 및 병합에 대한 제한으로 인해 현재 부트 환경 또는 `-s` 옵션이 사용되는 경우의 소스 부트 환경을 제외한 어떤 부트 환경에서도 스왑 슬라이스를 사용할 수 없습니다. 스왑 슬라이스를 다른 부트 환경에서 사용 중인 경우 해당 슬라이스에 스왑, UFS, 또는 기타 파일 시스템이 포함되어 있는지 여부에 관계 없이 부트 환경 작성이 실패합니다. 스왑 슬라이스는 필요하지 않습니다. 스왑 재구성 절차는 “부트 환경 작성(문자 인터페이스)” 단계 9 또는 “부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)” 340 페이지(를) 참조하십시오.

주 - 부트 환경에 대한 파일 시스템을 작성할 때 규칙은 Solaris 운영 환경에 대한 파일 시스템 작성을 위한 규칙과 동일합니다. Solaris Live Upgrade는 중요한 파일 시스템에 잘못된 구성을 만드는 것을 방지할 수 없습니다. 예를 들어, 루트(/)와 /kernel, 루트의 잘못된 나누기(/)에 대하여 별도의 파일 시스템을 작성하는 lucreate 명령을 입력할 수 있습니다.

파일 시스템 복사

새 부트 환경을 작성하려면 중요한 파일 시스템을 다른 슬라이스로 복사해야 합니다. 새 부트 환경을 작성하려면 해당 디스크를 준비해야 합니다. 디스크를 점검하여 올바르게 포맷되어 있는지 확인합니다.

- 슬라이스가 복사할 파일 시스템을 저장할 수 있을 정도의 충분한 크기를 갖고 있는지 확인합니다.
- 부트 환경 간에 복사가 아닌 공유하고자 하는 디렉토리를 포함하는 파일 시스템을 확인합니다. 디렉토리를 공유하고자 할 경우, 디렉토리를 자체 슬라이스에 놓고 새 부트 환경을 작성해야 합니다. 그러면 디렉토리는 다른 부트 환경과 공유될 수 있는 파일 시스템입니다. 공유할 별개의 파일 시스템 작성에 관한 추가 정보는 “공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침” 322 페이지(를) 참조하십시오.

새 부트 환경을 작성하는 프로세스는 중요한 파일 시스템을 복사할 수 있는 사용되지 않는 슬라이스를 식별하는 것부터 시작됩니다. 슬라이스를 사용할 수 없거나 슬라이스가 최소 요건을 충족시키지 못하면 새 슬라이스를 포맷할 필요가 있습니다. 메뉴를 사용해 슬라이스를 포맷하는 절차에 대해서는 “부트 환경 작성 방법(문자 인터페이스)” 단계 6을 참조하십시오.

슬라이스를 정의한 뒤 파일 시스템을 디렉토리에 복사하기 전에 새 부트 환경에 파일 시스템을 재구성할 수 있습니다. vfstab을 편집하여 파일 시스템 디렉토리를 연결하거나 연결 해제하는 간단한 방법인 파일 시스템 분할과 병합을 통해 파일 시스템을 재구성합니다. 동일한 마운트 지점을 지정하여 파일 시스템을 부모 디렉토리에 병합하거나 서로 다른 마운트 지점을 지정하여 부모 디렉토리와 파일 시스템을 분리할 수 있습니다.

파일 시스템 분리 및 병합 절차에 대해서는 다음 절차를 참조하십시오.


- “부트 환경 작성 방법(문자 인터페이스)” 단계 7 또는 단계 8
- “부트 환경 작성 및 파일 시스템 분리(명령줄 인터페이스)” 338 페이지
- “부트 환경 작성 및 파일 시스템 병합(명령줄 인터페이스)” 337 페이지

비활성 부트 환경에 파일 시스템이 구성된 뒤 자동 복사를 시작합니다. 중요한 파일 시스템이 지정된 디렉토리로 복사됩니다. 공유 가능 파일 시스템은 복사되지 않지만 공유됩니다. 예외는 복사될 일부 파일 시스템을 지정할 수 있다는 것입니다. 파일 시스템이 활성에서 비활성 부트 환경으로 복사되면 파일은 새로 정의된 디렉토리로 지정됩니다. 활성 부트 환경은 어떤 방식으로든 변경되지 않습니다. 새 부트 환경 작성 절차는 “새 부트 환경 작성” 329 페이지(를) 참조하십시오.

다음 그림은 다양한 새 부트 환경 작성 방법을 보여줍니다.

- 그림 30-1은 새 부트 환경을 만들기 위해 디스크의 다른 슬라이스로 복사된 중요한 파일 시스템 루트(/)를 보여줍니다. 활성 부트 환경은 하나의 슬라이스에 루트(/)를 포함합니다. 새 부트 환경은 새 슬라이스에 루트(/)가 있는 정확한 복제 부트 환경입니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 활성 및 비활성 부트 환경에 의해 공유됩니다.

루트 환경 작성 - 루트(/)에서 루트(/)로 복사하기




- 현재 릴리스 X
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 X
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- 공유 파일 시스템

그림 30-1 비활성 부트 환경 작성— 루트(/)를 루트(/)로 복사하기


- 그림 30-2는 새 부트 환경을 만들기 위해 디스크의 슬라이스에 분할 복사된 중요한 파일 시스템을 보여줍니다. 활성 부트 환경은 하나의 슬라이스에 루트(/)를 포함합니다. 해당 슬라이스에서 루트(/)는 /usr, /var 및 /opt 디렉토리를 포함합니다. 새 부트 환경에서는 루트(/)가 분리되어 /usr 및 /opt가 별개의 슬라이스에 배치됩니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 양쪽 부트 환경에서 모두 공유됩니다.

부트 환경 작성 - 파일 시스템 분리

하나의 하드 디스크



두 개의 하드 디스크




- 현재 릴리스 X
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 X
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템

그림 30-2 비활성 부트 환경 작성 — 파일 시스템 분리

- 그림 30-3은 새 부트 환경을 만들기 위해 디스크의 슬라이스에 병합 복사된 중요한 파일 시스템을 보여줍니다. 활성 부트 환경에서는 루트(/), /usr, /var 및 /opt가 각각의 자체 슬라이스에 포함되어 있습니다. 새 부트 환경에서 /usr 및 /opt는 슬라이스의 루트(/)에 병합됩니다. 파일 시스템 /swap 및 /export/home은 양쪽 부트 환경에서 모두 공유합니다.

부트 환경 작성 - 파일 시스템 병합



- 현재 릴리스 X
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 Y
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템


그림 30-3 비활성 부트 환경 작성 — 파일 시스템 병합

부트 환경 업그레이드 개요

부트 환경을 작성하고 나면 업그레이드를 하기 전에는 변경되지 않습니다. 언제든지 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드는 활성 부트 환경의 파일에는 전혀 영향을 주지 않습니다. 준비가 되면 새 릴리스로 활성화시키십시오.

그림 30-4는 비활성 부트 환경으로의 업그레이드를 보여줍니다. 부트 환경 업그레이드 절차에 대해서는 제 33 장을 참조하십시오.

부트 환경 업그레이드




- 현재 릴리스 X
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 Y
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템

그림 30-4 비활성 부트 환경 업그레이드

또는 업그레이드가 아니라 부트 환경에서 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris Flash 설치 기능은 사용자가 마스터 시스템이라 부르는 특정 시스템의 Solaris 운영 환경의 단일 참조 설치를 작성할 수 있게 합니다. 그런 다음 해당 설치를 복제 시스템이라 부르는 복수의 시스템에 복제할 수 있습니다. 이 상황에서 비활성 부트 환경은 복제 시스템입니다. Solaris Flash 설치 기능에 관한 추가 정보는 제 16 장을 참조하십시오.

시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 때 해당 아카이브는 초기 설치에서와 마찬가지로 기존 부트 환경의 모든 파일을 대체합니다. 그림 30-5는 비활성 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 것을 보여줍니다. Solaris Flash 아카이브 설치에 대한 절차는 “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치” 357 페이지을(를) 참조하십시오.

플래시 아카이브 설치




- 현재 릴리스 X
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 Y
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템

그림 30-5 Solaris Flash 아카이브 설치

부트 환경 활성화 개요

스위치를 켜고 새 부트 환경을 활성화시킬 준비가 되면 신속하게 새 부트 환경을 활성화시키고 재부트합니다. 새 부트 환경을 활성화하면 부트할 수 있게 됩니다. 새로 작성한 부트 환경을 처음 부트할 때 부트 환경 간에 파일이 동기화됩니다. "동기화"란 특정 시스템 파일과 디렉토리가 가장 최신의 활성 부트 환경에서 부트 중인 부트 환경으로 복사됨을 의미합니다. 시스템을 재부트했을 때, 새 부트 환경에 설치된 구성이 활성화됩니다. 원래의 부트 환경은 비활성 부트 환경이 됩니다. 그림 30-6은 재부트 뒤 비활성 부트 환경에서 활성 부트 환경으로의 전환을 보여줍니다. 부트 환경 활성화 절차에 대해서는 "부트 환경 활성화" 363 페이지(를) 참조하십시오.

부트 환경 활성화



- 현재 릴리스 Y
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- 비활성 릴리스 X
중요 파일 시스템 루트 (/)
- ▨ 공유 파일 시스템

그림 30-6 비활성 부트 환경 활성화

원래 부트 환경으로의 폴백 개요

오류가 발생하면 활성화와 재부트를 통해 원래의 부트 환경으로 신속히 폴백할 수 있습니다. 새 부트 환경을 부트할 수 없거나 새 부트 환경이 부트되지만 완벽히 작동되지 않는 경우, 또는 결과에 만족할 수 없을 때 폴백할 필요가 있습니다.

폴백 사용에는 시스템 재부트에 걸리는 시간 정도만이 소요되기 때문에 원래 부트 환경을 백업한 뒤 복원하는 것보다 훨씬 빠릅니다. 부트 실패한 새 부트 환경은 보존됩니다. 그런 다음 실패가 분석될 수 있습니다. `luactivate`에서 새 부트 환경을 활성화하는 데 사용한 부트 환경으로만 폴백할 수 있습니다.


다음과 같은 방법으로 이전 부트 환경으로 폴백할 수 있습니다.

- 새 부트 환경이 성공적으로 부트되지만 결과가 만족스럽지 않다면 이전 부트 환경 이름으로 `luactivate` 명령을 실행한 다음 재부트합니다.
- 새 부트 환경이 부트되지 않으면 부트 환경을 단일 사용자 모드로 폴백하여 부트하고 `luactivate` 명령을 실행한 다음 재부트합니다.
- 단일 사용자 모드로 부트할 수 없는 경우 매체나 넷 설치 이미지를 사용해 부트하고, 폴백 부트 환경에서 루트(/) 파일 시스템을 마운트하고, `luactivate` 명령을 실행한 다음 재부트합니다.

폴백 절차는 “오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스)” 367 페이지를 (를) 참조하십시오.

그림 30-7은 폴백을 위해 재부트할 때의 전환을 보여줍니다.

원래 부트 환경으로의 폴백



- 현재 릴리스 X
중요 파일 시스템 루트 (/)
- 비활성 릴리스 Y
중요 파일 시스템 루트 (/) /usr /opt
- ▨ 공유 파일 시스템

그림 30-7 원래 부트 환경으로의 폴백

부트 환경 유지 개요

부트 환경의 이름 변경이나 삭제와 같은 다양한 관리 활동을 수행할 수 있습니다. 관리 절차는 제 34 장을 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade(계획 수립)

이 장에서는 Solaris Live Upgrade를 설치하고 사용하기 위해 검토해야 할 지침과 요구 사항에 대하여 설명합니다. “업그레이드를 위한 검사 목록” 49 페이지에서 업그레이드에 대한 일반 정보도 검토해야 합니다. 이 장에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

- “Solaris Live Upgrade 시스템 요구 사항” 317 페이지
- “Solaris Live Upgrade 디스크 공간 요구 사항” 318 페이지
- “Solaris Live Upgrade로 패키지 및 패치 관리” 318 페이지
- “파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침” 320 페이지
- “원격 시스템에서 Solaris Live Upgrade 사용” 323 페이지

Solaris Live Upgrade 시스템 요구 사항

- SPARC 기반 시스템의 Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 운영 환경에서 Solaris 8 또는 Solaris 9 운영 환경으로 업그레이드할 수 있습니다.
- x86 기반 시스템에서 Solaris 7 또는 8 운영 환경에서 Solaris 8 또는 Solaris 9 운영 환경으로 업그레이드할 수 있습니다.
- Solaris 7 운영 환경으로는 업그레이드할 수 없습니다.
- 현재 실행 중인 시스템에 설치한 Solaris Live Upgrade 소프트웨어가 포함된 동일한 릴리스로 업그레이드해야 합니다. 예를 들어, 현재 운영 환경에서 Solaris 9 릴리스로 부터 Solaris Live Upgrade를 설치한 경우 Solaris 9 릴리스로 업그레이드해야 합니다.

Solaris Live Upgrade가 Solaris 9 소프트웨어에 포함되지만 이전 릴리스에서 업그레이드하려는 경우, 현재 운영 환경에 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치해야 합니다. 다음에서 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치할 수 있습니다.

- Solaris 9 DVD, Solaris 9 Software 2 of 2 CD, 또는 넷 설치 이미지의 설치 관리자.
- pkgadd 명령. pkgadd 명령을 사용 중인 경우, 패키지는 SUNWlur과 SUNWluu이 이 순서대로 설치해야 합니다.

Solaris Live Upgrade 소프트웨어 설치에 대한 자세한 내용은 “Solaris Live Upgrade 설치” 327 페이지(를) 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade 디스크 공간 요구 사항

업그레이드에 대한 일반 디스크 공간 요구 사항을 따르십시오. 제 5 장을 참조하십시오.

부트 환경을 작성하기 위해 필요한 파일 시스템 크기를 추정하려면 새 부트 환경 작성을 시작합니다. 크기가 계산됩니다. 그런 다음 프로세스를 중지할 수 있습니다.

새 부트 환경의 디스크는 부트 장치로 서브할 수 있어야 합니다. 일부 시스템은 부트 장치로 서브할 수 있는 디스크를 제한합니다. 부트 제한이 적용되는지 여부를 결정하려면 시스템 설명서를 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade로 패키지 및 패치 관리

다음 절은 Solaris Live Upgrade가 필요로 하는 패키지를 나열하고 권장 패치에 대한 정보를 제공합니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 패키지와 패치를 추가하는 정보를 보려면 “Solaris Live Upgrade로 패키지 및 패치 관리” 350 페이지(를) 참조하십시오.



주의 - 패키지 또는 패치를 업그레이드, 추가 및 제거할 때 Solaris Live Upgrade는 SVR4 고급 패키지 작성 지침을 준수하는 패키지 또는 패치를 필요로 합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지 준수를 보장할 수 없습니다. 준수하지 않는 패키지는 업그레이드 중에 패키지 추가 소프트웨어의 실패를 유발하거나 더 나쁜 경우 활성 부트 환경을 변경할 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade로 패키지 추가 및 제거에 대한 자세한 내용은 `luupgrade(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오. 패키지 작성 요구 사항에 대한 자세한 내용은 부록 C를 참조하십시오.

필수 패키지

다음 표에서 Solaris Live Upgrade를 사용하기 위해 필요한 패키지가 있는지 현재 운영 환경을 확인합니다. 사용 중인 릴리스에 대한 열에 패키지가 없는 경우 pkgadd 명령을 사용하여 추가합니다.

표 31-1 Solaris Live Upgrade에 대한 필수 패키지

Solaris 2.6 릴리스	Solaris 7 릴리스	Solaris 8 릴리스
SUNWadmap	SUNWadmap	SUNWadmap
SUNWadmfw	SUNWadmc	SUNWadmc
SUNWadmc	SUNWlibC	SUNWlibC
SUNWmfrun		SUNWbzip
SUNWloc		
SUNWlibC		

▼ 시스템에서 패키지 검사

- 다음을 입력하여 시스템의 패키지를 나열합니다.

```
% pkginfo [package_name]
```

```
package_name          검사하려는 패키지를 나열합니다.
```

시스템 패치 수준 검사

Solaris Live Upgrade 소프트웨어는 Solaris 운영 환경의 복수 버전에서 설치 및 실행되도록 설계되었습니다. Solaris Live Upgrade의 올바른 작동을 위해 주어진 OS 버전에 대한 최신 권장 패치와 보안 패치가 필요합니다. 실행 중인 Solaris 릴리스의 패치 클러스터에 대한 올바른 개정 수준에 대해서는 <http://sunsolve.sun.com>을 참조하십시오.

lucreate 명령을 사용하는 파일 시스템 작성 지침

-m 옵션과 같이 사용되는 lucreate 명령은 새 부트 환경에서 작성될 파일 시스템과 파일 시스템의 수를 지정합니다. 이 옵션을 반복하여 작성하려는 파일 시스템의 정확한 수를 지정해야 합니다. 예를 들어, -m 옵션의 단일 사용은 모든 파일 시스템을 놓을 위치를

지정합니다. 원래 부트 환경의 모든 파일 시스템을 -m 옵션이 지정한 하나의 파일 시스템으로 병합합니다. -m 옵션을 두 번 지정하면 두 개의 파일 시스템을 작성하게 됩니다. -m 옵션을 사용하여 파일 시스템을 사용하는 경우 다음 지침을 따르십시오.

- 새 부트 환경에 대한 루트(/) 파일 시스템에 대하여 -m 옵션을 지정해야 합니다. -m 옵션 없이 lucreate를 실행할 경우 구성 메뉴가 표시됩니다. 구성 메뉴를 사용하면 파일을 새 마운트 지점으로 리디렉션하여 새 부트 환경을 사용자 지정할 수 있습니다.
- 현재 부트 환경에 존재하고 -m 옵션에서 지정되지 않은 모든 핵심 파일 시스템은 작성된 다음 최고 수준 파일 시스템으로 병합됩니다.
- -m에 의해 지정된 파일 시스템만이 새 부트 환경에서 작성됩니다. 현재 부트 환경이 다중 파일 시스템을 포함하고 작성된 새 부트 환경에 동일한 수의 파일 시스템이 있게 하려면 작성될 각 파일 시스템에 대하여 하나의 -m 옵션을 지정해야 합니다. 예를 들어, 루트(/), /opt 및 /var에 대한 파일 시스템이 있으면 새 부트 환경에서 각 파일 시스템에 대하여 -m 옵션을 사용합니다.
- 마운트 지점을 중복하지 마십시오. 예를 들어, 두 개의 루트(/) 파일 시스템이 있을 수 없습니다.

파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침

부트 환경에 대한 파일 시스템을 작성할 때 규칙은 Solaris 운영 환경에 대한 파일 시스템 작성을 위한 규칙과 동일합니다. Solaris Live Upgrade는 사용자가 중요한 파일 시스템에 대한 잘못된 구성을 작성하는 것을 방지할 수 없습니다. 예를 들어, 루트(/)와 /kernel, 루트의 잘못된 나누기(/)에 대하여 별도의 파일 시스템을 작성할 lucreate 명령을 입력할 수 있습니다.

디스크를 다시 분할할 때 슬라이스를 겹치지 마십시오. 이 조건이 존재하면 새 부트 환경은 작성된 것으로 나타나지만 활성화되면 부트 환경이 부트되지 않습니다. 겹친 파일 시스템은 손상될 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade가 제대로 작동하려면 활성 부트 환경의 vfstab 파일이 올바른 내용을 가져야 하고 최소한 루트(/)에 대한 항목이 있어야 합니다.

루트(/) 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침

비활성 부트 환경을 작성할 때 루트(/) 파일 시스템이 복사될 슬라이스를 식별해야 합니다. 루트(/) 파일 시스템에 대한 슬라이스를 선택할 때 다음 지침을 따르십시오. 슬라이스는 다음을 충족해야 합니다.

- 시스템이 부트할 수 있는 슬라이스여야 합니다.
- 권장 최소 크기를 충족해야 합니다.
- Veritas VxVM 불륨일 수 없습니다.

- 다른 물리적 디스크 또는 활성 루트(/) 파일 시스템과 동일한 디스크에 있을 수 있습니다.
- sun4m 시스템이 있으면 루트(/) 파일 시스템은 2GB 이상일 수 없습니다.

선택 메뉴가 비활성 부트 환경의 작성에 사용할 수 있는 가장 사용 가능한 슬라이스를 표시합니다. Veritas VxVM 볼륨 또는 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치와 같은 일부 슬라이스는 사용 가능하지만 선택 메뉴에 표시되지 않습니다.

루트(/) 미러 및 메타 장치에 대한 슬라이스 선택 지침

Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 또는 Veritas 볼륨 관리자 VxVM 볼륨을 사용하여 현재 사용 중인 시스템의 Solaris Live Upgrade를 사용할 수 있습니다. 소스 부트 환경은 물리적 디스크 슬라이스, Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 또는 Veritas 볼륨 관리자 볼륨의 모든 조합에서 포함될 수 있습니다. 새 부트 환경을 작성할 때 새 부트 환경의 루트(/) 파일 시스템에 대하여 선택된 슬라이스는 물리적 디스크 슬라이스이거나 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치일 수 있습니다. 루트 파일 시스템에 대하여 Solaris 볼륨 관리자 메타 장치를 선택한 경우, 메타 장치는 단일 디스크만 가진 스트라이프이거나 단일 디스크 스트라이프의 미러여야 합니다. 자세한 내용은 metaroot(1M)를 참조하십시오.

새 부트 환경을 작성하는 경우 루트(/) 파일 시스템에 대하여 Veritas VxFS 볼륨을 사용할 수 없습니다. 루트(/) 파일 시스템을 제외한 모든 파일 시스템에 대하여 물리적 디스크 슬라이스, Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 또는 Veritas VxFS 볼륨을 사용할 수 있습니다.

표 31-2는 메타 장치 또는 볼륨을 사용할 때 부트 환경 작성에 대한 승인 가능 디스크 구성에 대하여 설명합니다.

표 31-2 메타 장치 또는 볼륨에 대한 승인 가능 슬라이스

제품	소스 슬라이스	대상이 루트(/) 파일 시스템에 대한 메타 장치인 경우	대상이 루트(/) 파일 시스템이 아니지만 /usr, /var 또는 /opt인 경우
Solaris 볼륨 관리자	루트(/) 파일 시스템의 경우, 소스는 메타 장치 또는 물리적 슬라이스일 수 있습니다.	루트(/) 파일 시스템은 반드시 단일 디스크만 가진 스트라이프 또는 단일 스트라이프의 미러여야 합니다.	다른 파일 시스템은 물리적 슬라이스 또는 메타 장치일 수 있습니다.
Veritas VxVM 볼륨 관리자	루트(/) 파일 시스템의 경우, 소스는 볼륨 또는 물리적 슬라이스일 수 있습니다.	루트(/) 파일 시스템은 VxVM 볼륨일 수 없습니다. 루트(/)는 물리적 슬라이스여야 합니다.	다른 파일 시스템은 물리적 슬라이스 또는 볼륨일 수 있습니다.

새 부트 환경을 작성하는 경우 lucreate -m 명령은 다음 세가지 장치 유형만 인식합니다.

- /dev/dsk/cnumtnumdnumnum 형식의 물리적 슬라이스

- /dev/md/dsk/dnum 형식의 Solaris 볼륨 관리자
- /dev/vx/dsk/volume_name 형식의 Veritas VxFS 볼륨

메타 장치 또는 볼륨과 함께 부트 환경을 사용하려면 플래시 아카이브를 업그레이드하거나 설치할 때 특별히 고려해야 할 사항이 있습니다. 자세한 내용은 “메타 장치 및 볼륨 업그레이드” 348 페이지(를) 참조하십시오.

주 - Veritas VxVM을 사용하여 업그레이드할 때 문제가 발생하면 “Veritas VxVm을 실행하는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하는 중에 시스템 장애 발생” 435 페이지(를) 참조하십시오.

스왑 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침

스왑 슬라이스는 현재 부트 환경을 제외한 모든 부트 환경 또는 -s 옵션이 사용될 경우, 소스 부트 환경에서 사용할 수 없습니다. 스왑 슬라이스를 다른 부트 환경에서 사용 중인 경우 해당 슬라이스에 스왑, UFS, 또는 기타 파일 시스템이 포함되어 있는지 여부에 관계 없이 부트 환경 작성이 실패합니다.

공유 가능 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침

Solaris Live Upgrade는 슬라이스의 전체 내용을 지정된 새 부트 환경 슬라이스로 복사합니다. 해당 슬라이스의 일부 대형 파일 시스템을 복사하기보다 부트 환경 사이에 공유시켜 공간과 복사 시간을 절약할 수 있습니다. 루트(/) 및 /var와 같은 운영 환경에 중요한 파일 시스템은 복사해야 합니다. /home과 같은 파일 시스템은 중요한 파일 시스템이 아니며 부트 환경 사이에서 공유할 수 있습니다. 공유 가능 파일 시스템은 사용자 정의 파일 시스템이어야 하며 활성 및 새 부트 환경에서 별도의 스왑 슬라이스에 있어야 합니다. 필요에 따라 여러 방법으로 디스크를 재구성할 수 있습니다.

- 새 부트 환경을 작성하기 전에 디스크를 다시 슬라이스하고 공유 가능 파일 시스템을 자체 슬라이스에 둘 수 있습니다. 예를 들어, 루트(/), /var 및 /home이 모두 동일한 슬라이스에 있을 경우 디스크를 재구성하고 /home을 자체 슬라이스에 둡니다. 새 부트 환경을 작성할 때 /home은 기본적으로 새 부트 환경과 공유됩니다.
- 디렉토리를 공유하고자 하면 해당 디렉토리는 자체 슬라이스로 분리되어야 합니다. 그러면 해당 디렉토리는 다른 부트 환경과 공유할 수 있는 파일 시스템이 됩니다. lucreate 명령을 -m 옵션과 함께 사용하여 새 부트 환경을 작성하고 디렉토리를 자체 슬라이스로 분리할 수 있습니다. 그러나 새 파일 시스템은 원래 부트 환경과 아직 공유할 수 없습니다. 다른 부트 환경을 작성하려면 lucreate 명령을 -m 옵션과 함께 실행해야 합니다. 그러면 두 개의 새 부트 환경이 디렉토리를 공유할 수 있습니다. 예를 들어, Solaris 8 릴리스에서 Solaris 9 릴리스로 업그레이드하고 /home을 공유하고자 했다면 lucreate 명령을 -m 옵션과 함께 실행할 수 있습니다. 자체 슬라이스의 별도의 파일 시스템으로서 /home을 사용하여 Solaris 8 릴리스를 작성할 수 있습니다. 그런 다음 lucreate 명령을 -m과 함께 다시 실행하여 해당 부트 환경을 복제합니다. 그러면 세 번째 부트 환경을 Solaris 9 릴리스로 업그레이드할 수 있습니다.

/home은 Solaris 8과 Solaris 9 릴리스 사이에서 공유됩니다.

핵심 및 공유 가능 파일 시스템의 설명은 “부트 환경 작성 개요” 306 페이지(를) 참조하십시오.

원격 시스템에서 Solaris Live Upgrade 사용

tip 행을 통하는 방법과 같이 원격으로 문자 인터페이스를 볼 때 TERM 환경 변수를 VT220으로 설정해야 할 수 있습니다. 공통 데스크탑 환경(CDE)을 사용할 때 TERM 변수의 값을 xterm이 아닌 dtterm으로 설정합니다.

Solaris Live Upgrade를 사용하여 부트 환경 작성(작업)

이 장에서는 Solaris Live Upgrade 설치, 메뉴 사용 및 부트 환경 작성 방법에 대하여 설명합니다. 이 장에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

- “Solaris Live Upgrade 인터페이스 정보” 325 페이지
- “Solaris Live Upgrade 메뉴 사용” 325 페이지
- “작업 맵: Solaris Live Upgrade 설치 및 부트 환경 작성 ” 327 페이지
- “Solaris Live Upgrade 설치” 327 페이지
- “Solaris Live Upgrade 시작 및 정지(문자 인터페이스)” 328 페이지
- “새 부트 환경 작성” 329 페이지

Solaris Live Upgrade 인터페이스 정보

문자 사용자 인터페이스(CUI) 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 Solaris Live Upgrade를 실행할 수 있습니다. CUI 및 CLI에 대한 지침의 내용과 순서는 일반적으로 동일합니다. CUI 및 CLI 모두에 대한 절차는 다음 절에서 제공됩니다. CUI에서 Solaris Live Upgrade의 모든 기능에 대한 액세스를 제공하는 것은 아닙니다. 명령 목록은 제 36 장을 참조하고 기능에 대해 보다 자세히 설명된 적절한 관련 설명서 페이지도 참조하십시오.

CUI는 멀티바이트 및 8비트 로캘에서 실행되지 않습니다.

Solaris Live Upgrade 메뉴 사용



그림 32-1 Solaris Live Upgrade 주 메뉴

Solaris Live Upgrade 문자 사용자 인터페이스의 메뉴를 이동하려면 화살표 키와 기능 키를 사용해야 합니다. 선택을 하기 전에 위 아래로 이동하거나 필드에 커서를 위치시키려면 화살표 키를 사용합니다. 작업을 수행하려면 기능 키를 사용합니다. 메뉴 맨 아래에서 키보드의 기능 키를 나타내는 검은색 직사각형이 표시됩니다. 첫 번째 검은색 직사각형은 F1, 두 번째는 F2 등입니다. 활성 직사각형은 저장과 같은 작업을 나타내는 단어를 포함합니다. 구성 메뉴는 직사각형이 아닌 기능 키 번호와 작업을 나타냅니다.

- F3은 항상 저장이고 해당 메뉴에 대한 작업을 완료합니다.
- F6은 항상 취소이고 변경 사항의 저장 없이 메뉴를 종료합니다.
- 다른 기능 키의 작업은 메뉴에 따라 다양합니다.

다음 절차에서 기능 키를 누르라는 요청을 받을 수 있습니다. 기능 키가 Solaris Live Upgrade 메뉴의 기능 키와 일치하지 않을 경우, Control-F를 누른 상태에서 해당 번호를 누릅니다.

작업 맵: Solaris Live Upgrade 설치 및 부트 환경 작성

표 32-1 작업 맵: Solaris Live Upgrade 사용

작업	설명	지침
Solaris Live Upgrade 패키지 설치	Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 운영 환경에서 패키지 설치	“Solaris Live Upgrade 설치” 327 페이지
Solaris Live Upgrade 시작	Solaris Live Upgrade 주 메뉴 시작	“Solaris Live Upgrade 시작 및 정지(문자 인터페이스)” 328 페이지
부트 환경 작성	비활성 부트 환경에 파일 시스템을 복사 및 재구성	“새 부트 환경 작성” 329 페이지

Solaris Live Upgrade 설치

Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 운영 환경에서 업그레이드하려면, Solaris Live Upgrade 패키지를 현재 운영 환경에 설치해야 합니다.

▼ Solaris Live Upgrade 설치

1. Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 넣습니다.

2. 사용 중인 매체에 대한 설치 관리자를 실행합니다.

- Solaris 9 DVD를 사용 중인 경우, 설치 관리자로 디렉토리를 변경하고 설치 관리자를 실행합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tool/Installers  
# ./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 설치 관리자가 표시됩니다.

- Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 관리자를 실행합니다.

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 설치 관리자가 표시됩니다.

3. 설치 유형 선택 패널에서 사용자 정의를 누릅니다.

4. 로컬 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.
5. 설치할 소프트웨어를 선택합니다.
 - DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.
 - CD의 경우, 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누르고 다른 소프트웨어를 눌러 해당 선택을 해제합니다.
6. Solaris Web Start 설치 관리자 패널의 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

Solaris Live Upgrade 시작 및 정지(문자 인터페이스)

이 절차는 Solaris Live Upgrade 메뉴 프로그램을 시작 및 정지합니다.

▼ Solaris Live Upgrade 메뉴 시작

주 - tip 행을 통하는 방법과 같이 원격으로 문자 인터페이스를 볼 때 TERM 환경 변수를 VT220으로 설정해야 할 수 있습니다. 공통 데스크탑 환경(CDE)을 사용할 때 TERM 변수의 값을 xterm이 아닌 dtterm으로 설정합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/lu
```

Solaris Live Upgrade 주 메뉴가 표시됩니다.




그림 32-2 Solaris Live Upgrade 주 메뉴

▼ Solaris Live Upgrade 메뉴 정지

- 주 메뉴에서 종료를 선택합니다.

새 부트 환경 작성

메뉴나 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 Solaris Live Upgrade를 사용할 수 있습니다. 두 인터페이스에 대한 절차가 모두 문서화되었습니다. 이러한 절차로 인해 Solaris Live Upgrade 사용 가능성이 약화되지 않습니다. 명령에 대한 자세한 내용은 제 36 장과 CLI를 보다 자세히 설명하는 해당 설명서 페이지를 참조하십시오.

부트 환경 작성은 활성 부트 환경에서 새 부트 환경으로 중요한 파일 시스템을 복사하는 방법을 제공합니다. 작성 메뉴, 구성 하위 메뉴 및 lucreate 명령을 사용하면 필요할 경우 디스크를 재구성하고, 파일 시스템을 사용자 정의하고, 새 부트 환경으로 중요한 파일 시스템을 복사할 수 있습니다.

파일 시스템을 새 부트 환경으로 복사하기 전에 중요한 파일 시스템 디렉토리가 부모 디렉토리로 병합되거나 부모 디렉토리에서 분리되도록 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자 정의(공유 가능) 파일 시스템은 기본적으로 부트 환경 사이에서 공유됩니다. 그러나 공유 가능 파일 시스템은 필요할 경우 복사할 수 있습니다. 스왑(공유 가능 파일 시스템)도 분리 및 병합할 수 있습니다. 중요하고 공유 가능한 파일 시스템의 개요는 “부트 환경 작성 개요” 306 페이지(를) 참조하십시오.

이 절에는 다음 절차가 포함되어 있습니다.

- “부트 환경 작성(문자 인터페이스)” 330 페이지
- “처음으로 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스)” 335 페이지
- “부트 환경 작성 및 파일 시스템 병합(명령줄 인터페이스)” 337 페이지
- “부트 환경 작성 및 파일 시스템 분리(명령줄 인터페이스)” 338 페이지
- “부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)” 340 페이지
- “목록을 사용하여 부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)” 341 페이지
- “부트 환경 작성 및 공유 가능 파일 시스템 복사(명령줄 인터페이스)” 343 페이지
- “다른 소스에서 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스)” 344 페이지
- “플래시 아카이브에 대한 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스)” 345 페이지

▼ 부트 환경 작성(문자 인터페이스)

1. 주 메뉴에서 작성을 선택합니다.

시스템이 부트 환경 작성 하위 메뉴를 표시합니다.

2. 활성 부트 환경의 이름(필요할 경우)과 새 부트 환경의 이름을 입력하고 확인합니다. 처음으로 부트 환경을 작성할 때는 활성 부트 환경의 이름을 입력하기만 하면 됩니다.

부트 환경 이름은 30자 이상일 수 없으며 영숫자 문자만 포함할 수 있고 멀티바이트 문자를 포함할 수 없습니다.

Name of Current Boot Environment: **solaris8**

Name of New Boot Environment: **solaris9**

3. 변경 사항을 저장하려면 F3을 누릅니다.

구성 메뉴가 나타납니다.




그림 32-3 Solaris Live Upgrade 구성 메뉴

구성 메뉴는 다음 부분을 포함합니다.

- 원래 부트 환경은 화면 상단에 있습니다. 작성할 부트 환경의 이름은 하단에 있습니다.
- 장치 필드는 다음 정보를 포함합니다.
 - 디스크 장치의 이름은 /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum 형식입니다.
 - Solaris 볼륨 관리자 메타 장치의 이름은 /dev/md/dsk/dnum 형식입니다.
 - Veritas 볼륨 관리자 볼륨의 이름은 /dev/vx/dsk/volume_name 형식입니다.
 - 중요한 파일 시스템 선택을 위한 영역은 중요한 파일 시스템을 선택할 때까지 공백입니다. /usr, /var 또는 /opt와 같은 중요한 파일 시스템은 루트(/) 파일 시스템으로 분리 또는 병합할 수 있습니다.
 - /export 또는 스왑과 같은 공유 가능 파일 시스템은 장치 필드에 표시됩니다. 이러한 파일 시스템은 소스와 대상 부트 환경 모두에서 동일한 마운트 지점을 포함합니다. 스왑은 기본적으로 공유되지만 스왑 슬라이스를 분리 및 병합(추가 및 제거)할 수도 있습니다.
중요하고 공유 가능한 파일 시스템의 개요는 “부트 환경 작성 개요” 306 페이지를(를) 참조하십시오.
- FS_Type 필드를 사용하여 파일 시스템 유형을 변경할 수 있습니다. 파일 시스템 유형은 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
 - 스왑 파일 시스템을 나타내는 swap
 - UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs

4. (선택 사항) 다음 작업은 언제든지 수행할 수 있습니다.

- 화면상의 정보를 ASCII 파일로 인쇄하려면 F5를 누릅니다.
- 파일 시스템 목록을 스크롤하려면 Control-X를 누릅니다.
그러면 활성 및 새 부트 환경 사이를 전환하고 스크롤할 수 있습니다.
- 언제든지 구성 메뉴를 종료하려면 F6을 누릅니다.
 - 구성 메뉴에 있을 경우 변경 사항은 저장되지 않고 파일 시스템은 변경되지 않습니다.
 - 구성 하위 메뉴에 있으면 구성 메뉴로 돌아옵니다.

5. F2를 눌러 사용 가능 슬라이스를 선택합니다.

선택 메뉴는 커서가 위치한 필드에 대한 시스템에 사용 가능 슬라이스를 표시합니다. 메뉴에서 슬라이스 필드와 파일 시스템 FS_Type 필드를 표시합니다.

a. 화살표 키를 사용하여 필드에 커서를 두고 슬라이스 또는 파일 시스템 유형을 선택합니다.

- 슬라이스 필드에 커서를 두면 모든 사용 가능 슬라이스가 표시됩니다. 루트(/)의 경우, 선택은 루트(/) 파일 시스템 제한을 충족하는 사용 가능 슬라이스만 표시합니다. "루트(/) 파일 시스템에 대한 슬라이스 선택 지침" 320 페이지를(를) 참조하십시오.
- FS_Type 필드에 커서를 두면 모든 사용 가능 파일 시스템 유형이 표시됩니다.
- 현재 파일 시스템에 대해서는 굵게 표시된 슬라이스를 선택할 수 있습니다. 슬라이스의 크기는 업그레이드를 수용하기 위해 파일 시스템에 30%를 추가하여 추정됩니다.
- 굵게 표시되지 않은 슬라이스는 주어진 파일 시스템을 지원하기에 너무 작습니다. 디스크를 다시 분할하려면 단계 6을 참조하십시오.

b. Return을 눌러 슬라이스를 선택합니다.

슬라이스가 FS_Type 필드의 슬라이스 필드 또는 파일 시스템 유형 변경 사항에 나타납니다.

6. (선택 사항) 사용 가능 슬라이스가 최소 요구 사항을 충족하지 않으면 모든 사용 가능 디스크를 다시 분할하기 위해 F4를 누릅니다.

Solaris Live Upgrade 슬라이스 구성 메뉴가 나타납니다.

format 명령이 실행되어 새 슬라이스를 작성할 수 있습니다. 화면에 따라 새 슬라이스를 작성합니다. format 명령에 대한 자세한 내용은 format 설명서 페이지를 참조하십시오.

이 메뉴를 이동하려면 화살표 키를 사용하여 장치 필드와 FS_Type 필드 사이를 이동합니다. 장치를 선택하면 크기(MB) 필드는 자동으로 완료됩니다.

a. 장치를 비우려면 Control-D를 누릅니다.

이제 슬라이스가 사용 가능하고 선택 메뉴에 나타납니다.

b. 구성 메뉴로 돌아가려면 F3을 누릅니다.

7. (선택 사항) 중요한 파일 시스템을 분리하면 파일 시스템이 별도의 마운트 지점에 놓입니다. 파일 시스템을 분리하려면 다음을 수행합니다.

파일 시스템을 병합하려면 단계 8을 참조하십시오.

a. 분리할 파일 시스템을 선택합니다.

`/usr`, `/var` 또는 `/opt`와 같은 파일 시스템을 부모 디렉토리로부터 분리 또는 제외할 수 있습니다.

주 - 부트 환경에 대한 파일 시스템을 작성할 때 규칙은 Solaris 운영 환경에 대한 파일 시스템 작성을 위한 규칙과 동일합니다. Solaris Live Upgrade는 중요한 파일 시스템에 잘못된 구성을 만드는 것을 방지할 수 없습니다. 예를 들어, 루트(/) 및 `/kernel`(루트(/)의 잘못된 부분)을 위한 별도의 파일 시스템을 작성할 수 있는 `lucreate` 명령을 입력할 수 있습니다.

b. F8을 누릅니다.

c. 예를 들면, 다음과 같이 새 부트 환경에 파일 시스템 이름을 입력합니다.

Enter the directory that will be a separate file system
on the new boot environment: `/opt`

새 파일 시스템이 검증되면 새 행이 화면에 추가됩니다.

d. 구성 메뉴로 돌아가려면 F3을 누릅니다.

구성 메뉴가 표시됩니다.

8. (선택 사항) 병합하면 파일 시스템이 동일한 마운트 지점에 놓입니다. 파일 시스템을 부모 디렉토리로 병합하려면 다음 단계를 수행합니다.

파일 시스템을 분리하려면 단계 7을 참조하십시오.

a. 병합할 파일 시스템을 선택합니다.

`/usr`, `/var` 또는 `/opt`와 같은 파일 시스템을 부모 디렉토리로 병합할 수 있습니다.

b. F9를 누릅니다.

결합될 파일 시스템이 다음과 같이 표시됩니다.

`/opt` will be merged into `/`.

c. Return을 누릅니다.

d. 구성 메뉴로 돌아가려면 F3을 누릅니다.

구성 메뉴가 표시됩니다.

9. (선택 사항) 스왑 슬라이스를 추가 또는 제거할 것인지 결정합니다.

- 스왑 슬라이스를 분할하고 스왑을 새 슬라이스로 놓으려면 단계 10으로 계속합니다.
- 스왑 슬라이스를 제거하려면 단계 11로 계속합니다.

10. (선택 사항) 스왑 슬라이스를 분리하려면 다음을 수행합니다.

- a. 장치 필드에서 분리하려는 스왑 슬라이스를 선택합니다.
- b. F8을 누릅니다.
- c. 프롬프트에서 다음을 입력합니다.

```
Enter the directory that will be a separate filesystem on
the new BE: swap
```

- d. F2 선택을 누릅니다.
선택 메뉴가 스왑에 사용할 수 있는 슬라이스를 나열합니다.
- e. 스왑을 놓을 슬라이스를 선택합니다.
슬라이스가 장치 필드에 나타나고 스왑을 위한 새 슬라이스를 갖게 됩니다.

11. (선택 사항) 스왑 슬라이스를 제거하려면 다음을 수행합니다.

- a. 장치 필드에서 제거하려는 스왑 슬라이스를 선택합니다.
- b. F9를 누릅니다.
- c. 프롬프트 상태에서 y를 입력합니다.

```
Slice /dev/dsk/c0t4d0s0 will not be swap partition.
Please confirm? [y, n]: y
스왑 슬라이스가 더 이상 존재하지 않습니다.
```

12. 지금 부트 환경을 작성할 것인지 아니면 나중에 작성 일정을 잡을 것인지 결정합니다.

- F3을 눌러 지금 새 부트 환경을 작성합니다.
구성이 저장되고 구성 화면을 종료합니다. 파일 시스템이 복사되고 부트 환경이 부트 가능해지고 비활성 부트 환경이 작성됩니다.
부트 환경을 작성하는 데는 시스템 구성에 따라 1시간 이상이 소요될 수 있습니다. 이제 Solaris Live Upgrade 주 메뉴가 표시됩니다.
- 나중에 작성 일정을 잡으려면 이 예에서와 같이 y 다음 시작 시간과 전자 우편을 입력합니다.

```
Do you want to schedule the copy? y
Enter the time in 'at' format to schedule create: 8:15 PM
Enter the address to which the copy log should be mailed: someone@anywhere.com
```

전자 우편으로 완료 알림을 받습니다.

시간 형식에 대한 자세한 내용은 at(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.

한 번에 단 하나의 작업만 예약할 수 있습니다.

작성이 완료된 후 비활성 부트 환경이 업그레이드될 준비가 됩니다. 제 33 장을 참조하십시오.

▼ 처음으로 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스)

-m 옵션과 같이 사용되는 `lucreate` 명령은 새 부트 환경에서 작성할 파일 시스템과 파일 시스템의 수를 지정합니다. 이 옵션을 반복하여 작성하려는 파일 시스템의 정확한 수를 지정해야 합니다. 예를 들어, -m 옵션의 단일 사용은 모든 파일 시스템을 놓을 위치를 지정합니다. 원래 부트 환경의 모든 파일 시스템을 -m 옵션이 지정한 하나의 파일 시스템으로 병합합니다. -m 옵션을 두 번 지정하면 두 개의 파일 시스템을 작성하는 것입니다. -m 옵션을 사용하여 파일 시스템을 작성하는 경우 다음 지침을 따르십시오.

- 새 부트 환경에 대한 루트(/) 파일 시스템에 대하여 -m 옵션을 지정해야 합니다. -m 옵션 없이 `lucreate`를 실행할 경우 구성 메뉴가 표시됩니다. 구성 메뉴를 사용하면 파일을 새 마운트 지점으로 리디렉션하여 새 부트 환경을 사용자 정의할 수 있습니다.
- 현재 부트 환경에 존재하고 -m 옵션에서 지정되지 않은 모든 중요한 파일 시스템은 작성된 다음 최고 수준 파일 시스템으로 병합됩니다.
- -m에 의해 지정된 파일 시스템만이 새 부트 환경에서 작성됩니다. 현재 부트 환경이 다중 파일 시스템을 포함하고 작성된 새 부트 환경에 동일한 수의 파일 시스템이 있게 하려면 작성될 각 파일 시스템에 대하여 하나의 -m 옵션을 지정해야 합니다. 예를 들어, 루트(/), /opt 및 /var에 대한 파일 시스템이 있으면 새 부트 환경에서 각 파일 시스템에 대하여 -m 옵션을 사용합니다.
- 마운트 지점을 중복하지 마십시오. 예를 들어, 두 개의 루트(/) 파일 시스템이 있을 수 없습니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 부트 환경을 작성하려면 다음을 입력합니다.

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -c BE_name \  
-m mountpoint:device:fs_type [-m mountpoint:device:fs_type] -n BE_name
```

-A 'BE_description' (선택 사항) 부트 환경 이름(BE_name)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

-c BE_name 활성화 부트 환경에 이름 BE_name을 할당합니다. 이 옵션은 첫 번째 부트 환경을 작성할 때만 필요합니다. 처음으로 `lucreate`를 실행하고 -c를 생략하면 활성화 부트 환경을 이름 지정하라는 메시지가 나타납니다. 첫 번째 부트 환경 작성 후에 -c 옵션을 사용하면 오류 메시지가 나타납니다.

`-m`
`mountpoint:device:fs_type`
`[-m...]`

새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. `-m`에 대한 인수로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크 간에 퍼질 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 작성합니다.

- `mountpoint`는 모든 유효한 마운트 지점 또는 `-(하이픈)`일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
- `device` 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - 디스크 장치의 이름은 `/dev/dsk/cnumdnumtnumsnum` 형식입니다.
 - Solaris 볼륨 관리자 메타 장치의 이름은 `/dev/md/dsk/dnum` 형식입니다.
 - Veritas 볼륨 관리자의 이름은 `/dev/vx/dsk/volume_name` 형식입니다.
 - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 `merged`
- `fs_type` 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - UFS 파일 시스템을 나타내는 `ufs`
 - Veritas 파일 시스템을 나타내는 `vxfs`
 - 스왑 파일 시스템을 나타내는 `swap`: 스왑 마운트 지점은 `-(하이픈)`이어야 합니다.

`-n BE_name` 작성할 부트 환경의 이름. `BE_name`은 시스템에서 유일해야 합니다.

예 32-1 부트 환경 작성(명령줄)

이 예에서 부트 환경 이름은 `first_disk`로 지정됩니다. 파일 시스템에 대한 마운트 지점은 `-m` 옵션을 사용하여 나타냅니다. 두 개의 파일 시스템, 루트(/)와 `/usr`이 작성됩니다. 새 부트 환경 이름은 `second_disk`로 지정됩니다. 설명, Solaris 9 테스트 2001년 1월은 이름 `second_disk`와 연관됩니다. 새 부트 환경, `second_disk`의 스왑은 소스, `first_disk`에서 자동으로 공유됩니다.

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-n second_disk
```

새 부트 환경 작성이 완료되면 업그레йд 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 제 33 장을 참조하십시오.

▼ 부트 환경 작성 및 파일 시스템 병합(명령줄 인터페이스)

주 -m 옵션과 같이 사용되는 `lucreate` 명령은 새 부트 환경에서 작성할 파일 시스템과 파일 시스템의 수를 지정합니다. 이 옵션을 반복하여 작성하려는 파일 시스템의 정확한 수를 지정해야 합니다. 예를 들어, -m 옵션의 단일 사용은 모든 파일 시스템을 놓을 위치를 지정합니다. 원래 부트 환경의 모든 파일 시스템을 하나의 파일 시스템으로 병합합니다. -m 옵션을 두 번 지정하면 두 개의 파일 시스템을 작성하는 것입니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \  
[-m mountpoint:device:fs_type] -m mountpoint:merged:fs_type -n BE_name
```

<code>-A BE_description</code>	(선택 사항) 부트 환경 이름(<code>BE_name</code>)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.
<code>-m mountpoint:device:fs_type [-m...]</code>	<p>새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. -m에 대한 인수로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크 간에 퍼질 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 작성합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>mountpoint</code>는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다. ■ <code>device</code> 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ 디스크 장치 이름은 <code>/dev/dsk/cnumdnumtnumsnum</code> 형식입니다. ■ Solaris 볼륨 관리자 메타 장치의 이름은 <code>/dev/md/dsk/dnum</code> 형식입니다. ■ Veritas 볼륨 관리자의 이름은 <code>/dev/vx/dsk/volume_name</code> 형식입니다. ■ 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 <code>merged</code> ■ <code>fs_type</code> 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ■ UFS 파일 시스템을 나타내는 <code>ufs</code> ■ Veritas 파일 시스템을 나타내는 <code>vxfs</code> ■ 스왑 파일 시스템을 나타내는 <code>swap</code>: 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.
<code>-n BE_name</code>	작성할 부트 환경의 이름. <code>BE_name</code> 은 시스템에서 유일해야 합니다.

예 32-2 부트 환경 작성 및 파일 시스템 병합(명령줄 인터페이스)

이 예에서 현재 부트 환경의 파일 시스템은 루트(/), /usr 및 /opt입니다. /opt 파일 시스템은 부모 파일 시스템 /usr과 결합됩니다. 새 부트 환경 이름은 second_disk로 지정됩니다. 설명, Solaris 9 테스트 2001년 1월은 이름 second_disk와 연관됩니다.

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \  
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \  
-m /usr/opt:merged:ufs -n second_disk
```

새 부트 환경 작성이 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 제 33 장을 참조하십시오.

▼ 부트 환경 작성 및 파일 시스템 분리(명령줄 인터페이스)

주 - 부트 환경에 대한 파일 시스템을 작성할 때 규칙은 Solaris 운영 환경에 대한 파일 시스템 작성을 위한 규칙과 동일합니다. Solaris Live Upgrade는 중요한 파일 시스템에 잘못된 구성을 만드는 것을 방지할 수 없습니다. 예를 들어, 루트(/)와 /kernel, 루트의 잘못된 나누기(/)에 대하여 별도의 파일 시스템을 작성할 lucreate 명령을 입력할 수 있습니다.

여러 마운트 지점으로 디렉토리를 분리할 때 하드 링크는 파일 시스템 간에 유지되지 않습니다. 예를 들어, /usr/stuff1/file이 /usr/stuff2/file에 하드 링크되고 /usr/stuff1과 /usr/stuff2가 별도의 파일 시스템으로 분리되면 파일 간의 링크는 더 이상 존재하지 않습니다. lucreate는 경고 메시지를 표시하고 심볼릭 링크가 작성되어 손실된 하드 링크를 교체합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \  
[-m mountpoint:device:fs_type] -n new_BE
```

-A 'BE_description'

(선택 사항) 부트 환경 이름(BE_name)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

-m *mountpoint:device:fs_type* [-m...]

새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. -m에 대한 인수로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크 간에 퍼질 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 작성합니다.

- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
- *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - 디스크 장치의 이름은 /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum 형식입니다.
 - Solaris 볼륨 관리자 메타 장치의 이름은 /dev/md/dsk/dnum 형식입니다.
 - Veritas 볼륨 관리자의 이름은 /dev/vx/dsk/volume_name 형식입니다.
 - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 merged
- *fs_type* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs
 - Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
 - 스왑 파일 시스템을 나타내는 swap: 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.

-n *BE_name* 작성할 부트 환경의 이름. *BE_name*은 시스템에서 유일해야 합니다.

예 32-3 부트 환경 작성 및 파일 시스템 분리(명령줄 인터페이스)

이 예에서 선행 명령이 새 부트 환경에서 여러 디스크 슬라이스에 걸쳐 루트(/) 파일 시스템을 분리합니다. 소스 부트 환경에서 /usr, /var 및 /opt가 루트(/) /dev/dsk/c0t0d0s0 /에 있다고 가정합니다.

새 부트 환경에서 다음과 같이 /usr, /var 및 /opt를 분리하여 이들 파일 시스템을 자체 슬라이스에 마운트합니다.

```
/dev/dsk/c0t1d0s0 /
/dev/dsk/c0t1d0s1 /var
/dev/dsk/c0t1d0s7 /usr
/dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
```

설명, Solaris 9 테스트 2001년 1월은 부트 환경 이름 second_disk와 연관됩니다.

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs \
-m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \
-n second_disk
```

새 부트 환경 작성이 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 제 33 장을 참조하십시오.

▼ 부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)

기본적으로 스왑 슬라이스는 부트 환경 사이에서 공유됩니다. -m 옵션으로 스왑을 지정하지 **않음**으로써 현재 및 새 부트 환경은 동일한 스왑 슬라이스를 공유합니다. 새 부트 환경의 스왑을 재구성하려면 -m 옵션을 사용하여 새 부트 환경에서 스왑 슬라이스를 추가 또는 제거합니다.

주 - 스왑 슬라이스는 현재 부트 환경을 제외한 모든 부트 환경 또는 -s 옵션이 사용될 경우 소스 부트 환경에서 사용할 수 없습니다. 스왑 슬라이스가 다른 부트 환경, 스왑, UFS 또는 다른 파일 시스템에 의해 사용되고 있을 경우 부트 환경 작성은 실패합니다.

기존 스왑 슬라이스로 부트 환경을 작성하고 작성 후에 `vfstab` 파일을 편집할 수 있습니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \  
-m -:device:swap -n BE_name
```

- | | |
|---|---|
| <p>-A 'BE_description'</p> | (선택 사항) 부트 환경 이름(BE_name)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다. |
| <p>-m
mountpoint:device:fs_type
[-m...]</p> | <p>새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. -m에 대한 인수로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크 간에 퍼질 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 작성합니다.</p> <ul style="list-style-type: none">■ <code>mountpoint</code>는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.■ <code>device</code> 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.<ul style="list-style-type: none">■ 디스크 장치의 이름은 <code>/dev/dsk/cnumdnumtnumsnum</code> 형식입니다.■ Solaris 볼륨 관리자 메타 장치의 이름은 <code>/dev/md/dsk/dnum</code> 형식입니다.■ Veritas 볼륨 관리자의 이름은 <code>/dev/vx/dsk/volume_name</code> 형식입니다.■ 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 <code>merged</code>■ <code>fs_type</code> 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.<ul style="list-style-type: none">■ UFS 파일 시스템을 나타내는 <code>ufs</code>■ Veritas 파일 시스템을 나타내는 <code>vxfs</code>■ 스왑 파일 시스템을 나타내는 <code>swap</code>: 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다. |

`-n BE_name` 작성될 부트 환경의 이름. `BE_name`은 고유해야 합니다.

새 부트 환경은 다른 슬라이스 또는 장치로 이동된 스왑으로 작성됩니다.

예 32-4 부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)

이 예에서 현재 부트 환경은 `/dev/dsk/c0t0d0s0`의 루트(/)를 포함하고 스왑은 `/dev/dsk/c0t0d0s1`에 있습니다. 새 부트 환경은 루트(/)를 `/dev/dsk/c0t4d0s0`으로 복사하고 `/dev/dsk/c0t0d0s1`과 `/dev/dsk/c0t4d0s1`을 모두 스왑 슬라이스로 사용합니다. 설명, Solaris 9 테스트 2001년 1월은 부트 환경 이름 `second_disk`와 연관됩니다.

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \  
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \  
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk
```

이러한 스왑 할당은 `second_disk`에서 부트 후에만 유효합니다. 긴 목록의 스왑 슬라이스가 있으면 `-M` 옵션을 사용합니다. “목록을 사용하여 부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)” 341 페이지를(를) 참조하십시오.

새 부트 환경 작성이 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 제 33 장을 참조하십시오.

▼ 목록을 사용하여 부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)

긴 목록의 스왑 슬라이스가 있으면 스왑 목록을 작성합니다. `lucreate`는 새 부트 환경의 스왑 슬라이스에 대해 이 목록을 사용합니다.

주 - 스왑 슬라이스는 현재 부트 환경을 제외한 모든 부트 환경 또는 `-s` 옵션이 사용될 경우 소스 부트 환경에서 사용될 수 없습니다. 스왑 슬라이스가 다른 부트 환경, 스왑, UFS 또는 다른 파일 시스템을 포함하는지 여부에 관계없이 다른 부트 환경에 의해 사용되고 있을 경우 부트 환경 작성은 실패합니다.

1. 새 부트 환경에서 사용할 스왑 슬라이스의 목록을 작성합니다. 이 파일의 위치와 이름은 사용자 정의합니다. 이 예에서 `/etc/lu/swapslices` 파일의 내용은 장치 및 슬라이스의 목록입니다.

```
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap  
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap  
-:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap  
-:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap  
-:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap  
-:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap  
-:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
```

2. 다음을 입력합니다.

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \
-M slice_list -n BE_name
```

-A 'BE_description' (선택 사항) 부트 환경 이름(BE_name)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

-m
mountpoint:device:fs_type
[-m...] 새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. -m에 대한 인수로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크 간에 퍼질 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 작성합니다.

- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
- *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - 디스크 장치의 이름은 /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum 형식입니다.
 - Solaris 볼륨 관리자 메타 장치의 이름은 /dev/md/dsk/dnum 형식입니다.
 - Veritas 볼륨 관리자의 이름은 /dev/vx/dsk/volume_name 형식입니다.
 - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 merged
- *fs_type* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs
 - Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
 - 스왑 파일 시스템을 나타내는 swap: 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.

-M slice_list 파일 *slice_list*에서 수집되는 -m 옵션의 목록. -m에 대하여 지정되는 형식으로 이러한 인수를 지정합니다. 해시 표시(#)로 시작되는 명령 줄은 무시됩니다. -M 옵션은 부트 환경에 대한 파일 시스템의 긴 목록이 있을 경우 유용합니다. -m과 -M 옵션을 결합할 수 있습니다. 예를 들어, *slice_list*에 스왑 슬라이스를 저장하고 루트(/) 및 /usr 슬라이스를 -m으로 지정할 수 있습니다.

-m 및 -M 옵션은 특정 마운트 지점에 대한 복수 슬라이스의 목록을 지원합니다. 이들 슬라이스를 처리하면서 lucreate는 모든 사용 가능하지 않은 슬라이스를 건너뛰고 첫 번째 사용 가능 슬라이스를 선택합니다.

-n BE_name 작성할 부트 환경의 이름. BE_name은 고유해야 합니다.

예 32-5 목록을 사용하여 부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)

이 예에서 새 부트 환경의 스왑은 /etc/lu/swapslices 파일에 표시된 슬라이스의 목록입니다. 설명, Solaris 9 테스트 2001년 1월은 이름 second_disk와 연관됩니다.

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
-M /etc/lu/swapslices -n second_disk
```

예 32-5 목록을 사용하여 부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스) (계속)

새 부트 환경 작성이 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 제 33 장을 참조하십시오.

▼ 부트 환경 작성 및 공유 가능 파일 시스템 복사(명령줄 인터페이스)

공유 가능 파일 시스템을 새 부트 환경으로 복사하려면 `-m` 옵션으로 복사할 마운트 지점을 지정합니다. 그렇지 않으면, 공유 가능 파일 시스템은 기본적으로 공유되고 `vfstab` 파일의 동일한 마운트 지점을 유지합니다. 공유 가능 파일 시스템에 적용된 모든 업데이트는 두 부트 환경 모두에서 사용 가능합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 부트 환경을 작성합니다.

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \  
[-m ]mountpoint:device:fs_type -n BE_name
```

<code>-A 'BE_description'</code>	(선택 사항) 부트 환경 이름(<code>BE_name</code>)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.
<code>-m</code> <code>mountpoint:device:fs_type</code> <code>[-m...]</code>	새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. <code>-m</code> 에 대한 인수로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크 간에 퍼질 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 작성합니다. <ul style="list-style-type: none">■ <code>mountpoint</code>는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.■ <code>device</code> 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.<ul style="list-style-type: none">■ 디스크 장치의 이름은 <code>/dev/dsk/cnumdnumtnumsnum</code> 형식입니다.■ Solaris 볼륨 관리자 메타 장치의 이름은 <code>/dev/md/dsk/dnum</code> 형식입니다.■ Veritas 볼륨 관리자의 이름은 <code>/dev/vx/dsk/volume_name</code> 형식입니다.■ 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 <code>merged</code>■ <code>fs_type</code> 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.<ul style="list-style-type: none">■ UFS 파일 시스템을 나타내는 <code>ufs</code>■ Veritas 파일 시스템을 나타내는 <code>vxfs</code>■ 스왑 파일 시스템을 나타내는 <code>swap</code>: 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.
<code>-n BE_name</code>	작성할 부트 환경의 이름. <code>BE_name</code> 은 고유해야 합니다.

예 32-6 부트 환경 작성 및 공유 가능 파일 시스템 복사(명령줄 인터페이스)

이 예에서 현재 부트 환경은 두 파일 시스템, 루트(/)와 /home을 포함합니다. 새 부트 환경에서 루트(/)는 두 파일 시스템, 루트(/)와 /usr로 분리됩니다. /home 파일 시스템은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 설명, Solaris 9 테스트 2001년 1월은 부트 환경 이름 second_disk와 연관됩니다.

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \  
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \  
-m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk
```

새 부트 환경 작성이 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 제 33 장을 참조하십시오.

▼ 다른 소스에서 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스)

lucreate 명령은 활성 부트 환경의 파일 시스템을 기준으로 부트 환경을 작성합니다. 활성 부트 환경이 아닌 부트 환경을 기반으로 부트 환경을 작성하려면 lucreate를 -s 옵션과 함께 사용합니다.

주 - 새 부트 환경을 활성화하고 다시 돌아갈 필요가 있으면 소스 부트 환경이 아닌 마지막 활성이었던 부트 환경으로 다시 부트합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 부트 환경을 작성합니다.

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -s source_BE_name  
-m mountpoint:device:fs_type -n BE_name
```

-A 'BE_description' (선택 사항) 부트 환경 이름(BE_name)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.

-s source_BE_name 새 부트 환경에 대하여 소스 부트 환경을 지정합니다. 소스는 활성 부트 환경이 아닙니다.

-m *mountpoint:device:fs_type* [-m...]

새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. -m에 대한 인수로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크 간에 퍼질 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 작성합니다.

- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
- *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - 디스크 장치의 이름은 /dev/dsk/cnumdnumtnumsnum 형식입니다.
 - Solaris 볼륨 관리자 메타 장치의 이름은 /dev/md/dsk/dnum 형식입니다.
 - Veritas 볼륨 관리자의 이름은 /dev/vx/dsk/volume_name 형식입니다.
 - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 merged
- *fs_type* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - UFS 파일 시스템을 나타내는 ufs
 - Veritas 파일 시스템을 나타내는 vxfs
 - 스왑 파일 시스템을 나타내는 swap: 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.

-n *BE_name* 작성될 부트 환경의 이름. *BE_name*은 시스템에서 유일해야 합니다.

예 32-7 다른 소스에서 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스)

이 예에서 부트 환경은 이름이 *third_disk*인 소스 부트 환경의 루트(/) 파일 시스템을 기반으로 작성됩니다. *third_disk*는 활성 부트 환경이 아닙니다. 설명, Solaris 9 테스트 2001년 1월은 부트 환경 이름 *second_disk*와 연관됩니다.

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -s third_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n second_disk
```

새 부트 환경 작성이 완료되면 업그레이드 및 활성화(부트 가능)될 수 있습니다. 제 33 장을 참조하십시오.

▼ 플래시 아카이브에 대한 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스)

lucreate 명령은 활성 부트 환경의 파일 시스템을 기준으로 부트 환경을 작성합니다. lucreate 명령을 -s - 옵션과 함께 사용하면 플래시 아카이브를 설치하는 데 사용할 수 있는 빈 부트 환경을 매우 신속하게 작성합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 빈 부트 환경을 작성합니다.

```
# lucreate -A 'BE_name' -s - \
-m mountpoint:device:fs_type -n BE_name
```

- A '*BE_description*' (선택 사항) 부트 환경 이름(*BE_name*)과 연관된 부트 환경 설명을 작성할 수 있도록 합니다. 설명은 길이 제한이 없고 모든 문자를 포함할 수 있습니다.
- s - 빈 부트 환경이 작성될 것임을 지정합니다.
- m
mountpoint:device:fs_type
[-m...] 새 부트 환경의 파일 시스템의 구성을 지정합니다. -m에 대한 인수로 지정된 파일 시스템은 동일한 디스크에 있거나 여러 디스크 간에 퍼질 수 있습니다. 이 옵션을 필요한 만큼 여러 번 사용하여 필요한 수의 파일 시스템을 작성합니다.
- *mountpoint*는 모든 유효한 마운트 지점 또는 -(하이픈)일 수 있으며 스왑 분할 영역을 나타냅니다.
 - *device* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - 디스크 장치의 이름은 */dev/dsk/cnumdnumtnumsnum* 형식입니다.
 - Solaris 볼륨 관리자 메타 장치의 이름은 */dev/md/dsk/dnum* 형식입니다.
 - Veritas 볼륨 관리자의 이름은 */dev/vx/dsk/volume_name* 형식입니다.
 - 지정된 마운트 지점에 있는 파일 시스템이 부모와 병합될 것임을 나타내는 키워드 *merged*
 - *fs_type* 필드는 다음 중 하나일 수 있습니다.
 - UFS 파일 시스템을 나타내는 *ufs*
 - Veritas 파일 시스템을 나타내는 *vxfs*
 - 스왑 파일 시스템을 나타내는 *swap*: 스왑 마운트 지점은 -(하이픈)이어야 합니다.
- n *BE_name* 작성될 부트 환경의 이름. *BE_name*은 시스템에서 유일해야 합니다.

예 32-8 플래시 아카이브에 대한 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스)

이 예에서 부트 환경은 작성되지만 파일 시스템은 포함하지 않습니다. 설명, Solaris 9 테스트 2001년 1월은 이름이 *second_disk*인 새 부트 환경과 연관됩니다.

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -s - \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n second_disk
```

빈 부트 환경의 작성이 완료되면 플래시 아카이브를 설치하고 활성화(부트 가능)할 수 있습니다. 제 33 장을 참조하십시오.

Solaris Live Upgrade로 업그레이드(작업)

이 장에서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하고 비활성 부트 환경을 활성화하는 방법에 대하여 설명합니다. 또한 활성화 실패에서 복구하는 방법도 설명합니다. 이 장에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

- “작업 맵: 부트 환경 업그레이드” 347 페이지
- “부트 환경 업그레이드” 348 페이지
- “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치” 357 페이지
- “부트 환경 활성화” 363 페이지
- “오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스)” 367 페이지

메뉴 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 Solaris Live Upgrade를 사용할 수 있습니다. 두 인터페이스에 대한 절차가 모두 문서화되었습니다. 이런 절차가 있다고 해서 Solaris Live Upgrade를 사용할 가능성이 없어지는 것은 아닙니다. 명령에 대한 자세한 내용은 명령을 다루고 있는 제 36 장 및 CLI를 보다 자세히 설명하는 해당 설명서 페이지를 참조하십시오.

작업 맵: 부트 환경 업그레이드

표 33-1 작업 맵: Solaris Live Upgrade로 업그레이드

작업	설명	지침
부트 환경을 업그레이드하거나 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 운영 환경 이미지로 비활성 부트 환경을 업그레이드합니다. ■ 비활성 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ “부트 환경 업그레이드” 348 페이지 ■ “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치” 357 페이지

표 33-1 작업 맵: Solaris Live Upgrade로 업그레이드 (계속)

작업	설명	지침
비활성 부트 환경을 활성화합니다.	변경 사항을 적용하고 비활성 부트 환경을 활성으로 전환합니다.	“부트 환경 활성화” 363 페이지
(선택 사항) 활성 시 오류가 발생하면 원래 부트 환경으로 전환합니다.	오류가 발생하면 원래 부트 환경으로 다시 활성화합니다.	“오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스)” 367 페이지

부트 환경 업그레이드

업그레이드 메뉴 또는 `luupgrade` 명령을 사용하여 부트 환경을 업그레이드합니다. 이 절에서는 다음에 위치한 파일에서 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 절차에 대하여 설명합니다.

- NFS 서버
- 로컬 파일
- 로컬 테이프
- DVD나 CD를 포함한 로컬 장치

주 - 설치를 위해 하나 이상의 CD가 필요하면 업그레이드용 명령줄 인터페이스 절차를 사용해야 합니다. “여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)” 352 페이지(를) 참조하십시오.

최신 운영 환경으로 부트 환경을 업그레이드하면 활성 부트 환경에 영향을 주지 않습니다. 새 파일이 비활성 부트 환경 핵심 파일 시스템과 통합되지만 공유 가능 파일 시스템은 변경되지 않습니다.

업그레이드가 아니라 Solaris Flash 아카이브를 작성했으면 비활성 부트 환경에 아카이브를 설치할 수 있습니다. 새 파일이 부트 환경 핵심 파일 시스템을 덮어쓰지만 공유 가능 파일 시스템은 변경되지 않습니다. “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치” 357 페이지(를) 참조하십시오.

메타 장치 및 볼륨 업그레이드

새 부트 환경에 아카이브를 업그레이드하거나 설치하려면 장치가 물리적 슬라이스여야 합니다. Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 또는 Veritas 파일 시스템(VxFS) 볼륨에 마운트된 파일 시스템을 가진 부트 환경에서는 아카이브 업그레이드 또는 설치가 실패합니다. 이

러한 부트 환경에서 아카이브를 업그레이드하거나 설치하려면 모든 슬라이스가 물리적 디스크 슬라이스가 되도록 부트 환경을 수동으로 변경해야 합니다. `lucreate` 명령을 사용하여 다른 부트 환경을 작성하거나 메타 장치 또는 볼륨을 분해할 수 있습니다.

`lucreate` 명령을 사용하여 부트 환경의 복사본을 만들려면 물리적 디스크 슬라이스에 부트 환경 복사본을 놓습니다. 예를 들어, 현재 부트 환경의 디스크 구성이 다음 볼륨 및 슬라이스를 포함한다고 가정합니다.

```
root (/)          /dev/md/dsk/d10에서 마운트됨
/usr             /dev/md/dsk/d20에서 마운트됨
/var            /dev/dsk/c0t3d0s0에서 마운트됨
사용 가능 슬라이스 c0t4d0s0
스
사용 가능 슬라이스 c0t4d0s3
스
사용 가능 슬라이스 c0t4d0s4
스
```

그런 후, 다음과 같이 `lucreate` 명령을 사용하여 물리적 디스크 슬라이스에 부트 환경을 복사할 수 있습니다. 그러면 부트 환경이 아카이브로 업그레이드 또는 설치될 수 있습니다. 이 예에서 현재 부트 환경의 이름은 `currentBE`이고 새 부트 환경의 이름은 `nextBE`입니다.

```
# lucreate -s currentBE -n nextBE -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs
```

그러면 새 부트 환경에서 아카이브를 업그레이드하거나 설치하여 활성화한 다음 수동으로 캡슐화하거나 다시 미러링할 수 있습니다.

메타 장치 또는 볼륨을 수동으로 분해하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 부트 환경을 수동으로 마운트합니다.
- `/etc/vfstab` 파일을 편집하여 모든 메타 장치 또는 볼륨을 물리적 디스크 슬라이스로 변경합니다.
- Solaris 볼륨 관리자 또는 Veritas 소프트웨어를 사용하여 메타 장치 또는 볼륨을 분해합니다.
- 부트 환경을 마운트 해제합니다.

그러면 부트 환경이 아카이브로 업그레이드 또는 설치될 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade로 패키지 및 패치 관리

Solaris Live Upgrade를 사용하여 패치 및 패키지를 시스템에 추가할 수 있습니다. 시스템 업그레이드에서와 같이 Live Upgrade를 사용하여 패치를 시스템에 추가함으로써 시스템이 겪는 중단 시간은 재부트 중단 시간입니다. `luupgrade` 명령으로 패치와 패키지를 부트 환경에 직접 추가할 수 있습니다. 또는 Live Upgrade를 사용하여 패치 및 패키지를 마스터 시스템에 적용하고 해당 시스템의 Solaris Flash 아카이브를 부트 환경에 적용합니다.

패치를 부트 환경에 직접 추가하려면 새 부트 환경을 작성하고 `-t` 옵션과 함께 `luupgrade` 명령을 사용합니다. 패키지를 부트 환경에 추가하려면 `-p` 옵션과 함께 `luupgrade` 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 `luupgrade(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 새 패키지 및 패치가 이미 포함된 부트 환경의 완전한 복사본을 포함하는 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 이 완전한 부트 환경 또는 단일 참조 시스템을 마스터 시스템이라고 합니다. Solaris Flash 아카이브 작성 과정의 첫 단계는 마스터 시스템의 작성입니다. 마스터 시스템을 작성한 후 설치하려는 모든 패치와 패키지를 추가합니다. 그런 다음 마스터 시스템의 Solaris Flash 아카이브를 작성합니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 새 부트 환경에 아카이브를 설치합니다. 부트 환경을 복사하고 변경하고 필요한 만큼 여러 번 배포할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브 작성 방법에 대한 자세한 내용은 제 18 장을 참조하십시오. Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 자세한 내용은 “부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치” 357 페이지(를) 참조하십시오.



주의 – 패키지나 패치를 업그레이드, 추가 및 제거할 때, Solaris Live Upgrade는 SVR4 고급 패키지 작성 지침을 준수하는 패키지 또는 패치를 필요로 합니다. Sun 패키지가 이러한 지침을 준수하는 반면 Sun은 타사 공급업체의 패키지의 지침 준수를 보장할 수 없습니다. 준수하지 않는 패키지는 업그레이드 동안 패키지 추가 소프트웨어의 실패를 유발하거나 더 나쁜 경우 활성 부트 환경을 변경할 수 있습니다.

Solaris Live Upgrade로 패키지 추가 및 제거에 대한 자세한 내용은 `luupgrade(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오. 패키지 작성 요구 사항에 대한 자세한 내용은 부록 C를 참조하십시오.

▼ 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(문자 인터페이스)

이 절차를 사용하여 업그레이드하려면 CD, DVD 또는 조합된 설치 이미지만 사용해야 합니다. 하나 이상의 CD를 필요로 하는 설치의 경우, “여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)” 352 페이지 절차를 사용해야 합니다.

1. Solaris Live Upgrade 기본 메뉴에서 업그레이드를 선택합니다.

업그레이드 메뉴 화면이 표시됩니다.

2. 새 부트 환경의 이름을 입력합니다.
3. Solaris 설치 이미지가 위치한 경로를 입력합니다.

설치 매체 유형	설명
네트워크 파일 시스템	설치 이미지가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다.
로컬 파일	설치 이미지가 위치한 로컬 파일 시스템의 경로를 지정합니다.
로컬 테이프	로컬 테이프 장치와 설치 이미지가 위치한 테이프의 위치를 지정합니다.
로컬 장치, DVD 또는 CD	로컬 장치와 설치 이미지의 경로를 지정합니다.

- DVD 또는 하나의 CD를 사용 중인 경우, 다음 예에서와 같이 해당 디스크의 경로를 입력합니다.

```
Package Media: /cdrom/solaris9/s0
```

- 네트워크에 조합된 이미지가 있으면 다음 예에서와 같이 네트워크 파일 시스템의 경로를 입력합니다.

```
Package Media: /net/installmachine/export/solaris9/os_image
```

4. 업그레이드하려면 F3을 누릅니다.
5. 업그레이드가 완료되면 기본 메뉴가 표시됩니다.

▼ 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 절차를 사용하여 업그레이드하려면 CD, DVD 또는 조합된 설치 이미지만 사용해야 합니다. 하나 이상의 CD를 필요로 하는 설치의 경우, “여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)” 352 페이지 절차를 사용해야 합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력하여 업그레이드할 부트 환경과 설치 소프트웨어의 경로를 나타냅니다.

```
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
```

-u	부트 환경에서 운영 체제 이미지를 업그레이드합니다.
-n BE_name	업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
-s os_image_path	운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다.

예 33-1 부트 환경에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 예에서는 second_disk 부트 환경이 업그레이드됩니다.

```
# luupgrade -u -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solaris9/OS_image
```

▼ 여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)

운영 체제 이미지가 둘 이상의 CD에 상주하는 경우, 이 업그레이드 절차를 사용합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력하여 업그레이드할 부트 환경과 설치 소프트웨어의 경로를 나타냅니다.

```
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
```

-u	부트 환경에서 운영 체제 이미지를 업그레이드합니다.
-n BE_name	업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
-s os_image_path	운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다.

3. 설치 관리자가 첫 번째 CD의 내용을 완료하면 두 번째 CD를 삽입합니다.
4. 이 단계는 이전 단계와 동일하지만 -u 옵션이 -i 옵션으로 교체됩니다. 또한 메뉴 또는 텍스트로 두 번째 CD의 설치 관리자를 실행합니다.

- 이 명령은 메뉴로 두 번 CD에서 설치 관리자를 실행합니다.

```
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
```

- 이 명령은 두 번째 CD에서 텍스트로 설치 관리자를 실행하며 사용자 상호 작용은 필요하지 않습니다.

```
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
```

-i	지정된 매체에서 설치 프로그램을 찾고 해당 프로그램을 실행합니다. 설치 관리자 프로그램은 -s로 지정됩니다.
-n BE_name	업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
-s os_image_path	운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다.
-O '-nodisplay -noconsole'	(선택 사항) 텍스트 모드로 두 번째 CD에서 설치 관리자를 실행하며 사용자 상호 작용은 필요하지 않습니다.

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다. “부트 환경 활성화” 363 페이지를(를) 참조하십시오.

예 33-2 SPARC: 여러 CD에서 운영 체제 이미지 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 예에서는 second_boot 환경이 업그레이드되고 설치 이미지는 다음 두 개의 CD에 있습니다. Solaris 9 Software 1 of 2 및 Solaris 9 Software 2 of 2 CD. -u 옵션은 CD 세트에 있는 모든 패키지에 대하여 충분한 공간이 있는지 확인합니다. -o 옵션과 함께 -nodisplay 및 -noconsole 옵션을 사용하면 두 번째 CD를 읽은 후 문자 사용자 인터페이스가 표시되는 것을 방지합니다. 이러한 옵션을 사용하면 정보를 입력하라는 메시지가 나타나지 않습니다. 이들 옵션을 생략하여 인터페이스를 표시합니다.

Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 삽입하고 다음을 입력합니다.

```
# luupgrade -u -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0/s0
```

Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 삽입하고 다음을 입력합니다.

```
# luupgrade -i -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0 -o '-nodisplay \
-noconsole'
```

주 - - i 옵션과 함께 luupgrade 명령을 사용하여 모든 추가 CD를 설치합니다.

▼ Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 작성

이 절차는 Solaris Live Upgrade와 함께 사용할 프로필을 작성하는 방법을 보여줍니다. luupgrade 명령을 -j 옵션과 함께 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 데 이 프로필을 사용할 수 있습니다.

이 프로필을 사용하는 절차는 다음 절을 참조하십시오.

- 프로필을 사용하여 업그레이드하는 내용은 “Solaris Live Upgrade를 사용하여 프로필로 업그레이드(명령줄 인터페이스)” 356 페이지(를) 참조하십시오.
- 프로필을 사용하여 Solaris Flash를 설치하는 내용은 “프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)” 361 페이지(를) 참조하십시오.

1. 텍스트 편집기를 사용하여 텍스트 파일을 작성합니다.

파일을 설명적으로 이름 지정합니다. 프로필을 사용하여 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 프로필의 이름이 반영하도록 합니다. 예를 들어, 이 프로필을 upgrade_solaris9으로 이름 지정할 수 있습니다.

2. 프로필 키워드와 값을 프로필에 추가합니다.

다음 업그레이드 키워드만 Solaris Live Upgrade 프로필에서 사용할 수 있습니다.

표 33-2 Live Upgrade 프로파일 키워드 및 설명

키워드	설명
(필수) <code>Install_type</code>	시스템의 기존 Solaris 환경을 업그레이드하거나 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치할 것인지 여부를 정의합니다. 값은 <code>upgrade</code> 또는 <code>flash_install</code> 입니다.
(선택 사항) <code>아카이브_location</code>	지정된 위치에서 Solaris Flash 아카이브를 검색합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 “archive_location 키워드” 273 페이지(를) 참조하십시오.
(선택 사항) <code>cluster</code> (클러스터 추가 또는 삭제)	클러스터가 시스템에 설치될 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제될 것인지 여부를 지정합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 “cluster 프로파일 키워드(소프트웨어 그룹 추가)” 282 페이지(를) 참조하십시오.
(선택 사항) <code>geo</code>	시스템에 설치하거나 시스템을 업그레이드할 때 추가하고자 하는 지역 로케를 지정합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 “geo 프로파일 키워드” 289 페이지(를) 참조하십시오.
(선택 사항) <code>isa_bits</code>	64비트 또는 32비트 Solaris 9 패키지를 설치할 것인지 여부를 지정합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 “isa_bits 프로파일 키워드” 290 페이지(를) 참조하십시오.
(선택 사항) <code>locale</code>	업그레이드 시 설치하거나 추가하고자 하는 로케 패키지(를) 지정합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 “locale 프로파일 키워드” 293 페이지(를) 참조하십시오.
(선택 사항) <code>package</code>	패키지가 시스템에 설치될 소프트웨어 그룹에 추가 또는 삭제될 것인지 여부를 지정합니다. 이 키워드와 함께 사용할 수 있는 값의 목록은 “package 프로파일 키워드” 294 페이지(를) 참조하십시오.

3. 로컬 시스템의 디렉토리에 프로파일을 저장합니다.

4. `root`가 프로파일을 소유하고 권한이 644로 설정되도록 합니다.

5. (선택 사항) 프로파일을 테스트합니다.

프로파일을 테스트하는 절차는 “Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로파일 테스트” 355 페이지(를) 참조하십시오.

예 33-3 Solaris Live Upgrade와 함께 사용할 프로필 작성

이 예에서 프로필은 업그레이드 매개 변수를 제공합니다. 이 프로필은 Solaris Live Upgrade `luupgrade` 명령과 `-u` 및 `-j` 옵션으로 비활성 부트 환경을 업그레이드하는 데 사용됩니다. 이 프로필은 패키지 및 클러스터를 추가합니다. 지역 로케일 및 추가 로케일도 프로필에 추가됩니다. 프로필에 로케일을 추가할 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 작성했는지 확인합니다.

```
# profile keywords          profile values
# -----
install_type               upgrade
package                   SUNWxwman add
cluster                   SUNWCacc add
geo                       C_Europe
locale                    zh_TW
locale                    zh_TW.BIG5
locale                    zh_TW.UTF-8
locale                    zh_HK.UTF-8
locale                    zh_HK.BIG5HK
locale                    zh
locale                    zh_CN.GB18030
locale                    zh_CN.GBK
locale                    zh_CN.UTF-8
```

▼ Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 테스트

프로필을 작성한 후 `luupgrade` 명령을 사용하여 프로필을 테스트합니다. `luupgrade`에 의해 생성된 설치 출력을 조사하여 의도한 대로 프로필이 작동하는지 신속하게 확인할 수 있습니다.

● 프로필을 테스트합니다.

```
# luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path
```

<code>-u</code>	부트 환경에서 운영 체제 이미지를 업그레이드합니다.
<code>-n BE_name</code>	업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
<code>-D</code>	<code>luupgrade</code> 명령은 선택된 부트 환경의 디스크 구성을 사용하여 <code>-j</code> 옵션과 함께 전달된 프로필 옵션을 테스트합니다.
<code>-s os_image_path</code>	운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.

-j *profile_path*

업그레이드용으로 구성된 프로필에 대한 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다.

예 33-4 Solaris Live Upgrade를 사용하여 프로필 테스트

다음 예에서 프로필의 이름은 `upgrade_solaris9`입니다. 프로필은 이름이 `s9u1b08`인 비활성 부트 환경에서 성공적으로 테스트됩니다.

```
# luupgrade -u -n s9u1b08 -D -s /net/installsvr/export/s9u1/combined.s9s_ulwos \
-j /var/tmp/flash_profile
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/s9u1/combined.s9s_ulwos.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains Solaris version 9.
Locating upgrade profile template to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE s9u1b08.
Determining packages to install or upgrade for BE s9u1b08.
Simulating the operating system upgrade of the BE s9u1b08.
The operating system upgrade simulation is complete.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the
upgrade operation.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of
cleanup operations required.
The Solaris upgrade of the boot environment s9u1b08 is complete.
```

이제 프로필을 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다.

▼ Solaris Live Upgrade를 사용하여 프로필로 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 절차는 프로필을 사용하여 운영 환경을 업그레이드하는 단계별 지침을 제공합니다.

프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 “프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)” 361 페이지를(를) 참조하십시오.

프로필에 로컬을 추가한 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 작성했는지 확인합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 프로필을 작성합니다.

Solaris Live Upgrade에서 사용할 수 있는 업그레이드 키워드의 목록은 표 33-2를 참조하십시오.

3. 다음을 입력합니다.

```
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
```

-u 부트 환경에서 운영 체제 이미지를 업그레이드합니다.

-n BE_name 업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.

-s os_image_path 운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.

-j profile_path 프로필에 대한 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다. 프로필 작성에 대한 자세한 내용은 “Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 작성” 353 페이지를(를) 참조하십시오.

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.

예 33-5 사용자 정의 JumpStart 프로필을 사용하여 부트 환경 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 예에서 아카이브는 second_disk 부트 환경에 설치됩니다. -j 옵션은 프로필에 액세스하는 데 사용됩니다. 그러면 부트 환경이 활성화될 준비가 됩니다. 프로필을 작성하려면 “Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 작성” 353 페이지를(를) 참조하십시오.

```
# luupgrade -u -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \  
-j /var/tmp/profile
```

부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치

이 절에서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 다음에 저장된 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 절차를 제공합니다.

- HTTP 서버
- FTP 서버 - 명령줄에서만 이 경로를 사용합니다.
- NFS 서버
- 로컬 파일
- 로컬 테이프
- DVD나 CD를 포함한 로컬 장치

주 - 아카이브 기억 장치와 연관된 경로에 대한 올바른 구문의 예를 보려면 “archive_location 키워드” 273 페이지를(를) 참조하십시오.

Solaris Flash 아카이브를 설치하면 공유 파일을 제외하고 새 부트 환경에 있는 모든 파일을 덮어씁니다.

Solaris Flash 설치 기능을 사용하려면 마스터 시스템을 설치하고 Solaris Flash 아카이브를 작성한 상태여야 합니다. Solaris Flash에 대한 자세한 내용은 제 16 장을 참조하십시오.

메타 장치 및 볼륨 업그레이드

새 부트 환경에 Solaris Flash를 업그레이드하거나 설치하려면 장치가 물리적 슬라이스여야 합니다. Solaris 볼륨 관리자 메타 장치 또는 Veritas 파일 시스템(VxFS) 볼륨에 마운트된 파일 시스템을 가진 부트 환경에는 아카이브 업그레이드 또는 설치가 실패합니다. 이러한 부트 환경에서 아카이브를 업그레이드하거나 설치하려면 모든 슬라이스가 물리적 디스크 슬라이스가 되도록 부트 환경을 수동으로 변경해야 합니다. `lucreate` 명령을 사용하여 다른 부트 환경을 작성하거나 메타 장치 또는 볼륨을 분해할 수 있습니다.

`lucreate` 명령을 사용하여 부트 환경의 복사본을 만들려면 물리적 디스크 슬라이스에 부트 환경 복사본을 놓습니다. 예를 들어, 현재 부트 환경의 디스크 구성이 다음과 같다고 가정합니다.

```
root (/)          /dev/md/dsk/d10에서 마운트됨
/usr              /dev/md/dsk/d20에서 마운트됨
/var              /dev/dsk/c0t3d0s0에서 마운트됨

사용 가능 슬라이스 c0t4d0s0
스

사용 가능 슬라이스 c0t4d0s3
스

사용 가능 슬라이스 c0t4d0s4
스
```

그런 후, 다음과 같이 `lucreate` 명령을 사용하여 물리적 디스크 슬라이스에 부트 환경을 복사할 수 있습니다. 그러면 부트 환경이 아카이브로 업그레이드 또는 설치될 수 있습니다. 이 예에서 현재 부트 환경의 이름은 `currentBE`이고 새 부트 환경의 이름은 `nextBE`입니다.

```
# lucreate -s currentBE -n nextBE -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs
```

그러면 새 부트 환경에서 아카이브를 업그레이드하거나 설치하여 활성화한 다음 수동으로 캡슐화하거나 다시 미러링할 수 있습니다.

메타 장치 또는 볼륨을 수동으로 분해하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 부트 환경을 수동으로 마운트합니다.
- `/etc/vfstab` 파일을 편집하여 모든 메타 장치 또는 볼륨을 물리적 디스크 슬라이스로 변경합니다.

- Solaris 볼륨 관리자 또는 Veritas 소프트웨어를 사용하여 메타 장치 또는 볼륨을 분해합니다.
- 부트 환경을 마운트 해제합니다.

그러면 부트 환경이 아카이브로 업그레이드 또는 설치될 수 있습니다.

▼ 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치(문자 인터페이스)

1. Solaris Live Upgrade 기본 메뉴에서 플래시를 선택합니다.

비활성 부트 환경 메뉴 플래시가 표시됩니다.

2. Solaris Flash 아카이브를 설치하려는 부트 환경의 이름과 설치 매체의 위치를 입력합니다.

```
Name of Boot Environment: solaris_9
Package media: /net/install-svr/export/s9/latest
```

3. F1을 눌러 아카이브를 추가합니다.

아카이브 선택 하위 메뉴에서 공백 목록, 단일 아카이브의 이름 또는 아카이브 수 목록이 표시됩니다.

목록에서 아카이브를 추가 및 제거할 수 있습니다. 다음은 공백 목록을 보여주는 예입니다.

```
Location                - Retrieval Method
<No Archives added> - Select ADD to add archives
```

- 변경 사항 없이 목록을 설치하려면 단계 4로 계속합니다.
- Solaris Flash 아카이브 목록이 비어 있거나 설치하고 싶지 않은 아카이브를 포함할 경우, 단계 a로 이동합니다.

a. 아카이브를 추가 또는 삭제할 수 있습니다.

- 아카이브를 목록에 추가하려면 F1을 누릅니다. 단계 b로 이동합니다.
검색 방법 선택 하위 메뉴가 표시됩니다.

```
HTTP
NFS
Local File
Local Tape
Local Device
```

- 목록에서 아카이브를 제거하려면 F2를 누릅니다. 단계 e로 이동합니다.

b. 검색 방법 선택 메뉴에서 Solaris Flash 아카이브의 위치를 선택합니다.

<code>-s os_image_path</code>	운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.
<code>-a archive</code>	아카이브가 로컬 파일 시스템에서 사용 가능한 경우 Solaris Flash 아카이브에 대한 경로입니다. <code>-s</code> 옵션 및 <code>-a</code> 옵션으로 지정된 운영 체제 이미지 버전은 동일해야 합니다.

예 33-6 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)

이 예에서 아카이브는 `second_disk` 부트 환경에 설치됩니다. 아카이브는 로컬 시스템에 있습니다. `-s` 및 `-a` 옵션을 사용하려면 운영 체제 버전이 Solaris 9 릴리스여야 합니다. 공유 가능 파일을 제외한 `second_disk`의 모든 파일을 덮어씁니다.

```
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/solaris9/OS_image \
-a /net/server/archive/solaris9
```

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.

▼ 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)

이 절차는 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 단계를 제공합니다.

프로필에 로컬을 추가한 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 작성했는지 확인합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 프로필을 작성합니다.
Solaris Live Upgrade에서 사용할 수 있는 키워드의 목록은 표 33-2를 참조하십시오.
3. 다음을 입력합니다.

```
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
```

<code>-f</code>	Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 설치할 것을 나타냅니다.
<code>-n BE_name</code>	업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
<code>-s os_image_path</code>	운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.
<code>-j profile_path</code>	플래시 설치를 위해 구성되는 JumpStart 프로필의 경로. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다.

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.

예 33-7 프로필을 사용하여 부트 환경 업그레이드(명령줄 인터페이스)

이 예에서 아카이브는 `second_disk` 부트 환경에 설치됩니다. `-j` 옵션은 프로필에 액세스하는 데 사용됩니다. 그러면 부트 환경이 활성화될 준비가 됩니다. 프로필을 작성하려면 “Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 작성” 353 페이지를(를) 참조하십시오.

```
# luupgrade -f -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \  
-j /var/tmp/profile
```

▼ 프로필 키워드로 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)

이 절차를 사용하여 프로필 파일이 아닌 명령줄에서 `archive_location` 키워드를 사용하고 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. 프로필 파일을 사용하지 않고 신속하게 아카이브를 검색할 수 있습니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'profile'
```

<code>-f</code>	Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 업그레이드할 것을 나타냅니다.
<code>-n BE_name</code>	업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
<code>-s os_image_path</code>	운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다.
<code>-J 'profile'</code>	<code>archive_location</code> 프로필 키워드를 지정합니다. 키워드 값은 “ <code>archive_location</code> 키워드” 273 페이지를(를) 참조하십시오.

부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.

예 33-8 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치(명령줄 인터페이스)

이 예에서 아카이브는 `second_disk` 부트 환경에 설치됩니다. `-J` 옵션 및 `archive_location` 키워드는 아카이브를 검색하는 데 사용됩니다. 공유 가능 파일을 제외한 `second_disk`의 모든 파일을 덮어씁니다.

```
# luupgrade -f -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \  
-J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
```

부트 환경 활성화

부트 환경을 활성화하면 다음 시스템 재부트 시 부트 가능합니다. 새 활성화 부트 환경을 부트할 때 오류가 발생하면 원래 부트 환경으로 신속하게 다시 전환할 수도 있습니다. “오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스)” 367 페이지(를) 참조하십시오.

부트 환경을 성공적으로 활성화하기 위해 해당 부트 환경은 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 부트 환경은 “완료” 상태여야 합니다. 상태를 확인하려면 “모든 부트 환경의 상태 표시” 374 페이지(를) 참조하십시오.
- 부트 환경이 현재 부트 환경이 아닌 경우, `lumount(1M)` 또는 `mount(1M)`를 사용하여 해당 부트 환경의 분할 영역을 마운트할 수 없을 것입니다.
- 활성화하려는 부트 환경은 비교 작업에 포함될 수 없습니다. “부트 환경 비교” 378 페이지(를) 참조하십시오.

주 - 스왑을 재구성하려면 비활성 부트 환경을 부트하기 전에 이와 같이 변경합니다. 기본적으로 모든 부트 환경은 동일한 스왑 장치를 공유합니다. 스왑을 재구성하려면 “새 부트 환경 작성,” 단계 9 또는 “부트 환경 작성 및 스왑 재구성(명령줄 인터페이스)” 340 페이지(를) 참조하십시오.

▼ x86: (선택 사항) 활성화하기 전에 부트 디스켓 업데이트

Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* diskette을 사용하여 시스템을 부트하고 있지 않다면 이 절차를 생략할 수 있습니다. Device Configuration Assistant를 사용하여 부트하는 경우 부트 디스켓을 업데이트해야 합니다. 이 절차는 기존 디스켓을 덮어쓰거나 새 디스켓에 작성하여 부트 디스켓을 사용자 릴리스에 일치시킵니다.

1. Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* diskette을 삽입합니다. 이것은 덮어쓰인 기존 디스켓 또는 새 디스켓입니다.
2. 이 릴리스에 대한 최신 이미지로 부트 디스켓을 업데이트 합니다.
3. 부트 디스켓을 꺼냅니다.
4. 다음을 입력합니다.

```
volcheck
```

5. 새 부트 환경의 `boot/solaris/bootenv.rc` 파일을 디스켓에 복사합니다.

```
cp /a/boot/solaris/bootenv.rc /floppy/floppy0/solaris/bootenv.rc
```

6. 디스켓의 입력 장치 및 출력 장치를 조사하여 올바른지 확인합니다. 올바르지 않은 경우 업데이트합니다.

새 부트 환경을 활성화할 준비가 되었습니다.

▼ 부트 환경 활성화(문자 인터페이스)

새로 작성된 부트 환경에서 처음 부트할 때 Solaris Live Upgrade 소프트웨어가 새 부트 환경을 마지막으로 활성화했던 부트 환경과 동기화합니다. 활성 부트 환경이 반드시 새로 작성된 부트 환경에 대한 소스였던 부트 환경은 아닙니다. "여기서 "동기화"란 특정 시스템 파일과 디렉토리가 가장 최신의 활성 부트 환경에서 부트 중인 부트 환경으로 복사됨을 의미합니다. Solaris Live Upgrade에서는 "Do you want to force a Live Upgrade sync operations?"라는 질문을 받았을 때 **yes**를 입력하는 경우를 제외하고 처음 부트한 후에 이와 같은 동기화를 수행하지 않습니다

강제로 동기화하면 Solaris Live Upgrade가 동기화 대상 파일 사이의 충돌을 검사합니다. 새 부트 환경이 부트되고 충돌이 감지되면 경고가 나타나고 파일이 동기화되지 않습니다. 이와 같은 충돌이 있어도 활성화를 성공적으로 완료할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 작업 중 하나를 수행하면 충돌이 발생할 수 있습니다.

- 현재 부트 환경을 새 운영 체제로 업그레이드
- 비활성 부트 환경을 새 운영 체제로 업그레이드하고 원래 부트 환경의 파일을 수정
- 두 부트 환경 모두에서 /etc/passwd와 같은 시스템 파일을 수정

마지막 활성 부트 환경에서 발생했을 수 있는 변경 사항을 인지하거나 제어하지 못할 수 있기 때문에 이 옵션을 사용 시 매우 신중해야 합니다. 예를 들어, 현재 부트 환경에서 Solaris 9 소프트웨어를 실행 중이고 강제 동기화로 Solaris 2.6로 다시 부트했다면 2.6 릴리스에서는 파일이 변경될 수 있습니다. 파일은 운영 체제 릴리스에 따라 달라서 Solaris 9 파일이 Solaris 2.6 파일과 호환되지 않을 수 있으므로 Solaris 2.6 릴리스에 부트할 수 없을 수 있습니다.

1. Solaris Live Upgrade 주 메뉴에서 활성화를 선택합니다.
2. 다음과 같이 부트 환경의 이름을 입력하여 활성화합니다.

```
Name of Boot Environment: solaris_9
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
```

3. 파일 동기화를 계속하거나 강제할 수 있습니다.

- Return을 눌러 계속합니다.
부트 환경이 처음 부트되면 파일은 자동으로 동기화됩니다.
- 파일 동기화를 강제할 수 있지만 이 기능을 신중하게 사용합니다. 각 부트 환경의 운영 체제는 동기화되는 파일과 호환되어야 합니다. 파일 동기화를 강제하려면 다음을 입력합니다.

```
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: yes
```


-s 옵션으로 동기화를 강제하면 luactivate가 동기화 대상 파일 사이의 충돌을 검사합니다. 새 부트 환경이 부트되고 충돌이 감지되면 경고가 나타나고 파일이 동기화되지 않습니다. 그런 충돌에도 불구하고 활성화를 성공적으로 완료할 수 있습니다. 예를 들어, 다음을 수행하면 충돌이 발생할 수 있습니다.

- 현재 부트 환경을 새 운영 체제로 업그레이드
- 비활성 부트 환경을 새 운영 체제로 업그레이드하고 원래 부트 환경의 파일을 수정
- 두 부트 환경 모두에서 /etc/passwd와 같은 시스템 파일을 수정

마지막 활성 부트 환경에서 발생했을 수 있는 변경 사항을 인지하거나 제어하지 못할 수 있기 때문에 이 옵션을 사용 시 매우 신중해야 합니다. 예를 들어, 현재 부트 환경에서 Solaris 9 소프트웨어를 실행 중이고 강제 동기화로 Solaris 2.6로 다시 부트했으면 2.6 릴리스에서는 파일이 변경될 수 있습니다. 파일은 운영 체제 릴리스에 따라 달라서 Solaris 9 파일이 Solaris 2.6 파일과 호환되지 않을 수 있으므로 Solaris 2.6 릴리스로의 부트가 실패할 수 있습니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 부트 환경을 활성화하려면 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/luactivate -s BE_name
```

BE_name 활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.

-s 마지막 활성 부트 환경과 새 부트 환경 사이에서 파일을 동기화합니다.

-s 옵션은 부트 환경의 최초 활성화 후 파일을 동기화하는 데 사용됩니다. 처음으로 부트 환경이 활성화되면 부트 환경 사이의 파일은 동기화되지만 이후에 부트 환경을 활성화하는 경우 파일은 동기화되지 않습니다. 마지막 활성 부트 환경에서 발생했을 수 있는 변경 사항을 인지하거나 제어하지 못할 수 있기 때문에 이 옵션을 사용 시 매우 신중해야 합니다.

3. 재부트합니다.

```
# init 6
```

예 33-10 부트 환경 활성화(명령줄 인터페이스)

이 예에서 second_disk 부트 환경은 다음 재부트 시 활성화되고 파일이 동기화됩니다.

```
# /usr/sbin/luactivate -s second_disk
# init 6
```

오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령 줄 인터페이스)

업그레이드 후 오류가 감지되거나 응용프로그램이 업그레이드된 구성 요소와 호환되지 않을 경우, 사용자의 플랫폼에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백합니다. SPARC 기반 시스템의 경우 먼저 `luactivate`를 실행하여 원래 부트 환경으로 다시 전환합니다. 이 절차가 실패하면 DVD-ROM, CD-ROM 또는 넷 이미지에서 부트합니다. x86 기반 시스템의 경우, 동일한 또는 다른 물리적 디스크에서 `root(/)` 파일 시스템이 마운트된 위치를 기반으로 하는 절차를 선택합니다.

▼ 새 부트 환경 작성 성공 시의 폴백

새 부트 환경을 성공적으로 활성화했지만 결과에 만족하지 않을 경우 이 절차를 사용합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/luactivate BE_name
```

`BE_name` 활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.

3. 재부트합니다.

```
# init 6
```

이전에 작동한 부트 환경이 활성화된 부트 환경이 됩니다.

▼ SPARC: 부트 환경 활성화 실패 시의 폴백

- 새 부트 환경을 부트 중에 오류가 발생하고 단일 사용자 모드에서 원래 부트 환경을 부트할 수 있을 경우 이 절차를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백합니다.
- 매체 또는 넷 설치 이미지에서 부트해야 할 경우 “SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백” 368 페이지를(를) 참조하십시오.

1. 다음과 같이 OK 프롬프트에서 Solaris 9 DVD, Solaris 9 Installation CD, 네트워크 또는 로컬 디스크에서 단일 사용자 상태로 시스템을 부트합니다.

```
OK boot cdrom -s
```

또는

OK **boot net -s**

또는

OK **boot device_name -s**

device_name 시스템이 부트할 수 있는 장치의 이름, 예를 들어 /dev/dsk/c0t0d0s0를 지정합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
# /sbin/luactivate BE_name
```

BE_name 활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.

- 이 명령이 프롬프트를 표시하는 데 실패하면 “SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백” 368 페이지(으)로 이동합니다.
- 프롬프트가 표시되면 계속합니다.

3. 프롬프트에서 다음을 입력합니다.

```
Do you want to fallback to activate boot environment <disk name>
(yes or no)? yes
```

폴백 활성화가 성공했다는 메시지가 표시합니다.

4. 재부트합니다.

```
# init 6
```

이전에 작동한 부트 환경이 활성화 부트 환경이 됩니다.

▼ SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백

이 절차를 사용하여 DVD, CD 또는 넷 설치 이미지에서 부트합니다. 마지막 활성화 부트 환경에서 루트(/) 슬라임을 마운트해야 합니다. 그런 다음 전환을 수행하는 `luactivate` 명령을 실행합니다. 재부트하면 마지막 활성화 부트 환경이 다시 실행됩니다.

1. 다음과 같이 OK 프롬프트에서 Solaris 9 DVD, Solaris 9 Installation CD, 네트워크 또는 로컬 디스크에서 단일 사용자 상태로 시스템을 부트합니다.

OK **boot cdrom -s**

또는

OK **boot net -s**

또는

OK **boot device_name -s**

device_name 운영 체제의 복사본이 상주하는 디스크 및 슬라이스 이름, 예를 들어, /dev/dsk/c0t0d0s0를 지정합니다.

2. 필요할 경우 폴백 부트 환경 루트(/)에 대한 파일 시스템의 무결성을 검사합니다.

```
# fsck device_name
```

device_name 폴백하려는 부트 환경의 디스크 장치에 있는 루트(/) 파일 시스템의 위치를 지정합니다. 장치 이름은 /dev/dsk/cnumtnumdnumsnun의 형식으로 입력됩니다.

3. 활성 부트 환경 루트(/) 슬라이스를 디렉토리(예: /mnt)로 마운트합니다.

```
# mount device_name /mnt
```

device_name 폴백하려는 부트 환경의 디스크 장치에 있는 루트(/) 파일 시스템의 위치를 지정합니다. 장치 이름은 /dev/dsk/cnumtnumdnumsnun의 형식으로 입력됩니다.

4. 활성 부트 환경 루트(/) 슬라이스에서 다음을 입력합니다.

```
# /mnt/sbin/luactivate
```

luactivate가 이전 작동 부트 환경을 활성화하고 결과를 나타냅니다.

5. /mnt를 마운트 해제합니다.

```
# umount /mnt
```

6. 재부트합니다.

```
# init 6
```

이전에 작동한 부트 환경이 활성 부트 환경이 됩니다.

▼ x86: 다른 디스크의 부트 환경으로 폴백

새 부트 환경을 부트하는 동안 오류가 발생할 수 있습니다. 부트 환경에 대한 root(/) 파일 시스템이 다른 물리적 디스크에 있을 경우, 다음 절차를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백합니다.

1. 시스템을 재부트하고 해당하는 BIOS 메뉴를 입력합니다.

- 부트 장치가 SCSI인 경우, SCSI BIOS 입력 방법은 SCSI 컨트롤러 설명서를 참조하십시오.
- 부트 장치가 시스템 BIOS에 의해 유지 관리되는 경우, 시스템 BIOS 입력 방법은 시스템 BIOS 설명서를 참조하십시오.

2. 해당 BIOS 설명서를 참조하여 부트 장치가 다른 경우 원래 부트 환경의 부트 장치로 변경합니다.
3. BIOS 변경 사항을 저장합니다.
4. BIOS를 종료하여 부트 프로세스를 시작합니다.
5. `b -s`를 입력하여 단일 사용자 상태로 컴퓨터를 부트합니다.
6. 다음을 입력합니다.

```
# /sbin/luactivate
```

7. 재부트합니다.

```
# init 6
```

▼ x86: 동일한 디스크의 부트 환경으로 폴백

부트하는 동안 오류가 발생할 수 있습니다. `root(/)` 파일 시스템이 동일한 물리적 디스크에 있을 경우, 다음 절차를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백합니다. 마지막 활성 부트 환경에서 루트(/) 슬라이스를 마운트해야 합니다. 그런 다음 전환을 수행하는 `luactivate` 명령을 실행합니다. 재부트하면 마지막 활성 부트 환경이 다시 실행됩니다.

1. 시스템 부트 방법을 결정합니다.

- Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Installation CD에서 부트하려면 디스크를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
- 네트워크에서 부트하는 경우 PXE(Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.
- 디스켓에서 부트할 경우 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* diskette을 시스템의 디스켓 드라이브로 삽입합니다.

x86 전용 – Device Configuration Assistant 소프트웨어를 다음 방법으로 디스켓에 복사할 수 있습니다.

- Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD에서 디스켓으로 소프트웨어를 복사합니다. 부록 E의 절차를 참조하십시오.
 - http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes의 Solaris Developer Connection에서 디스켓으로 소프트웨어를 다운로드 및 복사합니다.
-

Current Boot Parameters 메뉴가 표시될 때까지 화면의 지시를 따릅니다.

2. **b -s**를 입력하여 단일 사용자 상태로 컴퓨터를 부트합니다.

3. 필요할 경우 폴백 부트 환경 루트(/)에 대한 파일 시스템의 무결성을 검사합니다.

```
# fsck mount_point
```

mount_point

알려져 있고 신뢰성 있는 루트 파일 시스템입니다.

4. 활성 부트 환경 루트 슬라이스를 디렉토리(예: **/mnt/sbin**)로 마운트합니다.

```
# mount device_name /mnt/sbin
```

device_name

폴백하려는 부트 환경의 디스크 장치에 있는 루트(/) 파일 시스템의 위치를 지정합니다. 장치 이름은 `/dev/dsk/cnumtnumdnumnum`의 형식으로 입력됩니다.

5. 활성 부트 환경 루트 슬라이스에서 다음을 입력합니다.

```
# /mnt/sbin/luactivate
```

luactivate가 이전 작동 부트 환경을 활성화하고 결과를 나타냅니다.

6. **/mnt/sbin**을 마운트 해제합니다.

```
# umount device_name /mnt/sbin
```

device_name

폴백하려는 부트 환경의 디스크 장치에 있는 루트(/) 파일 시스템의 위치를 지정합니다. 장치 이름은 `/dev/dsk/cnumtnumdnumnum`의 형식으로 입력됩니다.

7. 재부트합니다.

```
# init 6
```

이전에 작동한 부트 환경이 활성 부트 환경이 됩니다.

Solaris Live Upgrade 부트 환경 유지 관리(작업)

이 장에서는 부트 환경 파일 시스템을 최신으로 유지하거나 부트 환경을 삭제하는 등의 다양한 관리 작업에 대하여 설명합니다. 이 장에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

- “Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요” 373 페이지
- “모든 부트 환경의 상태 표시” 374 페이지
- “사전 구성된 부트 환경 업데이트” 376 페이지
- “일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소” 377 페이지
- “부트 환경 비교” 378 페이지
- “비활성 부트 환경 삭제” 380 페이지
- “활성 부트 환경의 이름 표시” 380 페이지
- “부트 환경의 이름 변경” 381 페이지
- “부트 환경 이름과 관련된 설명 추가 또는 변경” 382 페이지
- “부트 환경의 구성 보기” 385 페이지

Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요

표 34-1 Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요

작업	설명	지침
(선택 사항) 상태 보기	<ul style="list-style-type: none"> ■ 부트 환경이 현재 활성화되어 있는지, 활성화시키는 중인지, 활성화할 예정인지 또는 비교 중인지 여부를 보여줍니다. ■ 활성 및 비활성 부트 환경을 비교합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ “모든 부트 환경의 상태 표시” 374 페이지 ■ “부트 환경 비교” 378 페이지

표 34-1 Solaris Live Upgrade 유지 관리 개요 (계속)

작업	설명	지침
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 활성 부트 환경의 이름을 표시합니다. ■ 부트 환경의 구성을 표시합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ “활성 부트 환경의 이름 표시” 380 페이지 ■ “부트 환경의 구성 보기” 385 페이지
(선택 사항) 비활성 부트 환경 업데이트	비활성 부트 환경에서 파일 시스템의 구성을 변경하지 않고 파일 시스템을 다시 복사합니다.	“사전 구성된 부트 환경 업데이트” 376 페이지
(선택 사항) 기타 작업	<ul style="list-style-type: none"> ■ 부트 환경을 삭제합니다. ■ 부트 환경의 이름을 변경합니다. ■ 부트 환경 이름과 관련된 설명을 추가 또는 변경합니다. ■ 예정된 작업을 취소합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ “비활성 부트 환경 삭제” 380 페이지 ■ “부트 환경의 이름 변경” 381 페이지 ■ “부트 환경 이름과 관련된 설명 추가 또는 변경” 382 페이지 ■ “일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소” 377 페이지

모든 부트 환경의 상태 표시

상태 메뉴나 `lustatus` 명령을 사용해 부트 환경에 관한 정보를 표시하십시오. 어떤 부트 환경도 지정되지 않았다면 시스템이 모든 부트 환경에 관한 상태 정보가 표시됩니다.

각 부트 환경별로 다음과 같은 세부 사항이 표시됩니다.

- 이름 - 각 부트 환경의 이름입니다.
- 완료 - 진행 중인 복사 또는 작성 작업이 없음을 나타냅니다. 또한 부트 환경이 부트 될 수 있습니다. 작성 또는 업그레이드 작업의 현재 활동 또는 오류는 불완전한 부트 환경을 유발할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 부트 환경을 위한 복사 작업이 진행 중이거나 예정되어 있다면 해당 부트 환경은 불완전한 것으로 간주됩니다.
- 활성 - 활성 부트 환경인지 여부를 나타냅니다.
- ActiveOnReboot - 다음에 시스템을 재부트하면 부트 환경이 활성화되는지 여부를 나타냅니다.
- CopyStatus - 부트 환경의 작성 또는 복사가 예정되어 있는지 또는 업그레이드 중인지 나타냅니다. SCHEDULED 상태는 사용자가 Live Upgrade 복사, 이름 바꾸기 또는 업그레이드 작업을 수행하지 못하도록 합니다.

▼ 모든 부트 환경의 상태 표시(문자 인터페이스)

- 주 메뉴에서 상태를 선택합니다.

다음과 유사한 테이블이 표시됩니다.

BE_name	Complete	Active	ActiveOnReboot	CopyStatus
disk_a_S7	yes	yes	yes	-
disk_b_S7database	yes	no	no	COPYING
disk_b_S8	no	no	no	-

주 - 이 예에서 disk_b_S8은 불완전하고 disk_b_S7database는 Live Upgrade 작업이 진행 중이기 때문에 해당 디스크에서 복사, 이름 바꾸기 또는 업그레이드 작업을 수행할 수 없습니다.

▼ 모든 부트 환경의 상태 표시(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# lustatus BE_name
```

BE_name

상태를 표시할 비활성 부트 환경의 이름을 지정합니다.
BE_name을 생략하면 lustatus는 시스템의 모든 부트 환경을 위한 상태를 표시합니다.

이 예에서는 모든 부트 환경을 위한 상태가 표시됩니다.

```
# lustatus
```

BE_name	Complete	Active	ActiveOnReboot	CopyStatus
disk_a_S7	yes	yes	yes	-
disk_b_S7database	yes	no	no	COPYING
disk_b_S8	no	no	no	-

주 - disk_b_S8은 불완전하고 disk_b_S7database는 Live Upgrade 작업이 진행 중이기 때문에 해당 디스크에서 복사, 이름 바꾸기 또는 업그레이드 작업을 수행할 수 없습니다.

사전 구성된 부트 환경 업데이트

복사 메뉴 또는 lumake 명령을 사용해 사전 구성된 부트 환경의 내용을 업데이트할 수 있습니다. 활성(소스) 부트 환경의 파일 시스템이 대상 부트 환경으로 복사됩니다. 대상의 데이터도 완전 삭제됩니다. 특정 부트 환경에서 복사하려면 먼저 해당 부트 환경이 "완료" 상태여야 합니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 "모든 부트 환경의 상태 표시" 374 페이지를(를) 참조하십시오.

복사 작업을 나중에 수행하도록 일정을 잡을 수 있으며 한 번에 한 개의 작업만 일정을 잡을 수 있습니다. 일정을 잡은 복사를 취소하려면 "일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소" 377 페이지를(를) 참조하십시오.

▼ 사전 구성된 부트 환경 업데이트(문자 인터페이스)

1. 주 메뉴에서 복사를 선택합니다.
2. 업데이트할 비활성 부트 환경의 이름을 입력합니다.

Name of Target Boot Environment: **solaris8**

3. 계속하거나 다음에 복사하도록 일정을 잡으십시오.

- 복사를 계속하려면 돌아가기를 누릅니다.
비활성 부트 환경이 업데이트됩니다.
- 나중에 복사하도록 일정을 잡으려면 **y**, 시간(at 명령 형식을 사용) 그리고 결과를 전송할 전자 우편 주소를 입력하십시오.

```
Do you want to schedule the copy? y
Enter the time in 'at' format to schedule copy: 8:15 PM
Enter the address to which the copy log should be mailed:
someone@anywhere.com
```

시간 형식에 대한 자세한 내용은 at(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.

비활성 부트 환경이 업데이트됩니다.

일정을 잡은 복사를 취소하려면 "일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소" 377 페이지를(를) 참조하십시오.

▼ 사전 구성된 부트 환경 업데이트(명령줄 인터페이스)

이 절차에서는 소스 파일을 이전에 작성한 부트 환경의 오래된 파일에 겹쳐서 복사합니다.

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
# lumake -n BE_name [-s source_BE] [-t time] [-m email_address]
```

-n <i>BE_name</i>	교체할 파일 시스템을 갖고 있는 부트 환경의 이름을 지정합니다.
-s <i>source_BE</i>	(선택 사항) 대상 부트 환경으로 복사할 파일 시스템을 포함하고 있는 소스 부트 환경의 이름을 지정합니다. 이 선택 사항을 생략하면 lumake는 현재 부트 환경을 소스로 사용합니다.
-t <i>time</i>	(선택 사항) 지정된 부트 환경의 파일 시스템에 지정된 시간에 복사하도록 일괄 작업을 설정합니다. 시간은 설명서 페이지 at(1)에 지정되어 있는 형식으로 제공됩니다.
-m <i>email_address</i>	(선택 사항) 명령이 완료되었을 때 lumake 출력값을 지정된 주소로 전자 우편으로 전송하도록 합니다. <i>email_address</i> 는 검사하지 않습니다. 이 옵션은 -t와 함께만 사용할 수 있습니다.

예 34-1 사전 구성된 부트 환경 업데이트(명령줄 인터페이스)

이 예에서 `first_disk`의 파일 시스템은 `second_disk`로 복사됩니다. 작업이 완료되면 `anywhere.com`의 Joe에게 전자 우편이 전송됩니다.

```
# lumake -n second_disk -s first_disk -m joe@anywhere.com
```

`first_disk`의 파일들은 `second_disk`로 복사되고 알림을 위해 전자 우편이 전송됩니다. 일정을 잡은 복사를 취소하려면 “일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소” 377 페이지를(를) 참조하십시오.

일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소

부트 환경의 일정이 잡혀 있는 작성, 업그레이드 또는 복사 작업을 작업이 시작되기 전에 취소할 수 있습니다. GUI나 부트 환경 작성, 부트 환경 업그레이드 또는 부트 환경 복사 메뉴를 사용해 특정 시간에 작업이 수행되도록 일정을 잡을 수 있습니다. CLI에서 lumake 명령에 의해 작업 일정을 잡을 수 있습니다. 시스템에서 항상 하나의 작업 일정만 잡을 수 있습니다.

▼ 일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소(문자 인터페이스)

1. 주 메뉴에서 취소를 선택합니다.
2. 취소가 가능한 부트 환경 목록을 보려면 F2를 누릅니다.
3. 취소할 부트 환경을 선택합니다.
해당 작업은 이제 지정된 시간에 더이상 수행되지 않습니다.

▼ 일정 잡힌 작성, 업그레이드 또는 복사 작업 취소(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# lucancel
```

해당 작업은 이제 지정된 시간에 더이상 수행되지 않습니다.

부트 환경 비교

활성 부트 환경과 기타 부트 환경 사이의 차이를 확인하려면 비교 메뉴 또는 `lucompare`를 사용합니다. 비교하려면 비활성 부트 환경이 완료 상태여야 하며 대기 중인 복사 작업이 있으면 안 됩니다. "모든 부트 환경의 상태 표시" 374 페이지를(를) 참조하십시오.

지정된 부트 환경은 `lumount` 또는 `mount`를 사용해 마운트된 어떤 분할 영역도 갖고 있으면 안 됩니다.

▼ 부트 환경 비교(문자 인터페이스)

1. 주 메뉴에서 비교를 선택합니다.
2. 원본과 비교 또는 활성 부트 환경과 비교를 선택합니다.
3. F3을 누릅니다.
4. 원래의(활성) 부트 환경 및 비활성 부트 환경의 이름 및 파일 경로를 입력합니다.

```
Name of Parent: solaris8  
Name of Child: solaris8-1  
Full Pathname of the file to Store Output: /tmp/compare
```

5. 파일에 저장하려면 F3을 누릅니다.

비교 메뉴는 다음 속성들을 표시합니다.

- 모드
- 링크 개수
- 소유자
- 그룹
- 체크섬 - 앞서 설명된 모든 필드들에서 지정된 부트 환경의 파일이 활성 부트 환경의 해당 필드들과 일치하는 경우에만 체크섬을 계산합니다. 모든 필드가 일치하지만 체크섬이 다르면 체크섬의 차이가 비교되는 파일들의 항목에 추가됩니다.
- 크기
- 하나의 부트 환경에만 파일들이 존재

6. 비교 메뉴로 돌아가려면 F3을 누릅니다.

▼ 부트 환경 비교(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.

2. 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/lucompare -i infile (or) -t -o outfile BE_name
```

<code>-i infile</code>	<code>infile</code> 에 나열된 파일들을 비교합니다. 비교할 파일들은 절대 파일 이름이어야 합니다. 파일의 항목이 디렉토리라면 비교는 디렉토리로 순환됩니다. 이 옵션 또는 <code>-t</code> 를 사용해야 하며 동시에 둘 다 사용할 수는 없습니다.
<code>-t</code>	이진 파일이 파일만 비교합니다. 이 비교는 각 파일에 대해 <code>file(1)</code> 명령을 사용해 해당 파일이 텍스트 파일인지 확인합니다. 이 옵션 또는 <code>-i</code> 를 사용해야 하며 동시에 둘 다 사용할 수는 없습니다.
<code>-o outfile</code>	차이점의 출력을 <code>outfile</code> 로 리디렉션합니다.
<code>BE_name</code>	활성 부트 환경과 비교할 부트 환경의 이름을 지정합니다.

예 34-2 부트 환경 비교(명령줄 인터페이스)

이 예에서는 `first_disk` 부트 환경(소스)을 `second_disk` 부트 환경과 비교하여 결과를 파일로 전송합니다.

```
# /usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
```

비활성 부트 환경 삭제

삭제 메뉴 또는 `ludelete`를 사용합니다. 활성 부트 환경 또는 다음에 재부트 시 활성화 되는 부트 환경을 삭제할 수 없습니다. 삭제할 부트 환경은 완료 상태여야 합니다. 완료된 부트 환경은 상태를 변경시킬 수 있는 작업에 참여하고 있지 않습니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 “모든 부트 환경의 상태 표시” 374 페이지(를) 이용하십시오. 또한 `lumount`를 사용해 마운트된 파일 시스템은 삭제할 수 없습니다.

▼ 비활성 부트 환경 삭제(문자 인터페이스)

1. 주 메뉴에서 삭제를 선택합니다.
2. 삭제할 비활성 부트 환경의 이름을 입력합니다.

Name of boot environment: **solaris8**

비활성 부트 환경이 삭제됩니다.

▼ 비활성 부트 환경 삭제(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# ludelete BE_name
```

BE_name 삭제할 비활성 부트 환경의 이름을 지정합니다.

예 34-3 비활성 부트 환경 삭제(명령줄 인터페이스)

이 예에서는 부트 환경 `second_disk`가 삭제됩니다.

```
# ludelete second_disk
```

활성 부트 환경의 이름 표시

현재 메뉴나 `lucurr` 명령을 사용해 현재 실행 중인 부트 환경의 이름을 표시합니다. 부트 환경이 시스템에 구성되어 있지 않는 경우 "No Boot Environments are defined"라는 메시지가 표시됩니다. `lucurr`은 현재 부트 환경의 이름만 보고합니다. 다음에 재부트할 때 활성화될 부트 환경의 이름은 보고하지 않습니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 “모든 부트 환경의 상태 표시” 374 페이지(를) 참조하십시오.

▼ 활성 부트 환경의 이름 표시(문자 인터페이스)

- 주 메뉴에서 현재를 선택합니다.

활성 부트 환경의 이름이나 "No Boot Environments are defined" 메시지가 표시됩니다.

▼ 활성 부트 환경의 이름 표시(명령줄 인터페이스)

- 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/lucurr
```

예 34-4 활성 부트 환경의 이름 표시(명령줄 인터페이스)

이 예에서는 현재 부트 환경의 이름이 표시됩니다.

```
# /usr/sbin/lucurr  
solaris8
```

부트 환경의 이름 변경

부트 환경 이름 바꾸기는 부트 환경을 특정 Solaris 릴리스에서 다른 릴리스로 업그레이드할 때 유용합니다. 예를 들어, 운영 체제 업그레이드 후에 solaris7 부트 환경의 이름을 solaris8으로 변경합니다. 비활성 부트 환경의 이름을 바꾸려면 이름 바꾸기 메뉴 또는 lurenane 명령을 사용하십시오.

새 이름은 다음 제한 사항을 지켜야 합니다.

- 길이가 30자 이하여야 합니다.
- 영숫자와 UNIX 셸에만 국한되지 않는 기타 ASCII 문자로만 구성됩니다. sh(1)의 “할당” 부분을 참조하십시오.
- 1바이트, 8비트 문자만 포함합니다.
- 시스템에서 유일한 이름이어야 합니다.

부트 환경의 이름을 바꾸기 전에 해당 부트 환경이 “완료” 상태여야 합니다. 부트 환경 상태를 확인하려면 “모든 부트 환경의 상태 표시” 374 페이지를(를) 참조하십시오. lumount 또는 mount를 사용해 마운트된 파일 시스템을 갖고 있는 부트 환경의 이름은 바꿀 수 없습니다.

▼ 비활성 부트 환경의 이름 변경(문자 인터페이스)

1. 주 메뉴에서 이름 바꾸기를 선택합니다.
2. 이름을 바꿀 부트 환경을 입력한 뒤 새 이름을 입력합니다.

3. 변경 사항을 저장하려면 F3을 누릅니다.

▼ 비활성 부트 환경의 이름 변경(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# luusername -e BE_name -n new_name
```

-e *BE_name* 변경할 비활성 부트 환경 이름을 지정합니다.
-n *new_name* 비활성 부트 환경의 새 이름을 지정합니다.

이 예에서는 second_disk의 이름이 third_disk로 변경됩니다.

```
# luusername -e second_disk -n third_disk
```

부트 환경 이름과 관련된 설명 추가 또는 변경

부트 환경 이름에 설명을 연관시킬 수 있습니다. 해당 설명은 결코 이름을 대체하지 않습니다. 부트 환경 이름은 길이와 문자에 제한이 따르지만 설명의 길이와 내용에는 제한이 없습니다. 설명은 단순 텍스트로 표현되거나 gif 파일처럼 복잡할 수 있습니다. 이런 설명을 다음과 같은 경우에 작성할 수 있습니다.

- lucreate 명령을 사용해 부트 환경을 만들고 -A 옵션을 사용할 때
- ludesc 명령을 사용해 부트 환경을 만든 뒤

lucreate와 -A 옵션의 사용에 관한 자세한 내용은 “처음으로 부트 환경 작성(명령줄 인터페이스)” 335 페이지(를) 참조하십시오. 부트 환경이 작성된 뒤의 설명 작성에 관한 자세한 내용은 다음 절차나 ludesc(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

▼ 텍스트를 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가 또는 변경

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name 'BE_description'
```

`-n BE_name 'BE_description'` 부트 환경 이름과 해당 이름에 연결할 새 설명을 지정합니다.

예 34-5 텍스트를 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가

이 예에서는 부트 환경 named `second_disk`에 부트 환경 설명을 추가합니다. 설명은 작은 따옴표로 묶여 있는 텍스트 파일입니다.

```
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 9 test build, January 2001.'
```

▼ 파일을 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가 또는 변경

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name -f file_name
```

`-n BE_name` 부트 환경 이름과 해당 이름에 연결할 새 설명을 지정합니다.

`-f` 부트 환경에 연결할 파일을 지정합니다.

`file_name`

예 34-6 파일을 사용하여 부트 환경 이름에 대한 설명 추가

이 예에서는 부트 환경 named `second_disk`에 부트 환경 설명을 추가합니다. 설명은 gif 파일에 포함되어 있습니다.

```
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
```

▼ 텍스트 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/ludesc -A 'BE_description'
```

`-A 'BE_description'` 설명과 관련된 부트 환경 이름을 표시합니다.

예 34-7 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정

이 예에서는 설명과 함께 `-A` 옵션을 사용하여 부트 환경 이름인 `second_disk`를 결정합니다.

예 34-7 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정 (계속)

```
# /usr/sbin/ludesc -A 'Solaris 9 test build, January 2001.'
second_disk
```

▼ 파일의 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/ludesc -f file_name
```

-f *file_name* 파일에 있는 설명과 관련된 부트 환경 이름을 표시합니다.

예 34-8 파일의 설명을 사용하여 부트 환경 이름 결정

이 예에서는 -f 옵션과 설명을 포함하고 있는 파일의 이름을 사용해 부트 환경의 이름인 `second_disk`를 결정합니다.

```
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif
second_disk
```

▼ 이름을 사용하여 부트 환경 설명 결정

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name
```

-n *BE_name* 부트 환경 이름과 관련된 설명을 표시합니다.

예 34-9 이름을 사용하여 부트 환경 설명 결정

이 예에서는 -n 옵션과 부트 환경 이름을 사용하여 설명을 결정합니다.

```
# /usr/sbin/ludesc -n second_diskSolaris 9 test build, January 2001
```

부트 환경의 구성 보기

부트 환경의 구성을 나열하려면 목록 메뉴나 `lufslist` 명령을 사용합니다. 출력값에는 각각의 부트 환경 마운트 지점에 대한 디스크 슬라이스(파일 시스템), 파일 시스템 유형 및 파일 시스템 크기가 포함됩니다.

▼ 각 비활성 부트 환경의 구성 보기(문자 인터페이스)

1. 주 메뉴에서 목록을 선택합니다.
2. 부트 환경의 상태를 보려면 해당 부트 환경의 이름을 입력합니다.

```
Name of Boot Environment: solaris8
```

3. F3을 누릅니다.
다음 예는 목록을 표시합니다.

Filesystem	fstype	size(Mb)	Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s1	swap	512.11	-
/dev/dsk/c0t4d0s3	ufs	3738.29	/
/dev/dsk/c0t4d0s4	ufs	510.24	/opt

4. 목록 메뉴로 돌아가려면 F6을 누릅니다.

▼ 부트 환경의 구성 보기(명령줄 인터페이스)

1. 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. 다음을 입력합니다.

```
# lufslist
```

```
BE_name                파일 시스템 세부 사항을 보고자 하는 부트 환경의 이름을 지정합니다.
```

다음 예는 목록을 표시합니다.

Filesystem	fstype	size(Mb)	Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s1	swap	512.11	-
/dev/dsk/c0t4d0s3	ufs	3738.29	/
/dev/dsk/c0t4d0s4	ufs	510.24	/opt

Solaris Live Upgrade(예)

이 장에서는 부트 환경을 작성한 뒤 문자 사용자 인터페이스(CUI)나 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 해당 환경을 업그레이드 및 활성화하는 방법에 대하여 예를 들어 설명합니다. 원래의 부트 환경으로 전환하는 방법을 보여주는 예도 제공합니다.

Solaris Live Upgrade(명령줄 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예

이 예에서는 Solaris 2.6 릴리스를 실행 중인 시스템에서 `lucreate` 명령을 사용하여 새 부트 환경을 만듭니다. 새 부트 환경은 `luupgrade` 명령을 사용하여 Solaris 9 릴리스로 업그레이드됩니다. 업그레이드된 부트 환경은 `luactivate` 명령을 사용하여 활성화됩니다. 원래의 부트 환경으로 복구하는 예도 제공합니다.

활성 부트 환경에서 Live Upgrade 설치

1. Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 넣으십시오.
2. 사용 중인 매체별 설치 단계를 따르십시오.
 - Solaris 9 DVD를 사용 중인 경우, 설치 관리자로 디렉토리를 변경하고 설치 관리자를 실행합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tool/Installers
# ./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 설치 관리자가 표시됩니다.

- Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 관리자를 실행합니다.

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 관리자가 표시됩니다.

3. 설치 유형 선택 패널에서 사용자 정의를 누릅니다.
4. 로컬 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.
5. 설치할 소프트웨어를 선택합니다.
 - DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.
 - CD의 경우에는 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누른 뒤 다른 소프트웨어를 눌러 선택 취소합니다.
6. Solaris Web Start 설치 관리자 패널의 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

부트 환경 작성

소스 부트 환경의 이름은 `-c` 옵션을 사용해 `c0t4d0s0`으로 지정됩니다. 시스템에서 부트 환경을 만들기 위해 처음으로 Solaris Live Upgrade를 사용하는 경우 소스 부트 환경의 이름을 지정해야 합니다. 그 이후의 부트 환경 작성에는 `-c` 옵션 사용이 필요하지 않습니다.

새 부트 환경의 이름은 `c0t15d0s0`으로 지정됩니다. `-A` 옵션은 부트 환경 이름과 관련된 설명을 작성합니다.

루트(/) 파일 시스템은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 또한 소스 부트 환경의 스왑 슬라이스를 공유하는 것이 아니라 새 스왑 슬라이스를 작성합니다.

```
# lucreate -A 'BE_description' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs \
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0
```

비활성 부트 환경 업그레이드

비활성 부트 환경의 이름은 `c0t15d0s0`으로 지정됩니다. 업그레이드하기 위해 사용할 운영 체제 이미지를 네트워크에서 가져옵니다.

```
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins3-svr/export/s9/combined.s9s_wos
```

부트 환경의 부트 가능 여부 검사

`lustatus` 명령은 부트 환경 작성의 완료 여부 및 부트 환경의 부트 가능성을 보고합니다.

```
# lustatus
```

BE_name	Complete	Active	ActiveOnReboot	CopyStatus
c0t4d0s0	yes	yes	yes	-
c0t15d0s0	yes	no	no	-

비활성 부트 환경 활성화

c0t15d0s0 부트 환경이 `luactivate` 명령을 통해 부트 가능 상태가 됩니다. 시스템이 재부트된 뒤 c0t15d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다. c0t4d0s0 부트 환경이 이제 비활성화됩니다.

```
# luactivate c0t15d0s0
# init 6
```

소스 부트 환경으로 폴백

폴백 절차는 새 부트 환경 활성화 상태에 따라 다음 세 가지가 있습니다.

- 활성화는 성공적이지만 원래 부트 환경으로 복귀하고자 합니다. “성공적인 부트 환경 작성 시의 폴백” 389 페이지(를) 참조하십시오.
- 활성화에 실패했으며 원래의 부트 환경으로 부트할 수 있습니다. “SPARC: 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백” 389 페이지(를) 참조하십시오.
- 활성화에 실패했으며 매체나 넷 설치 이미지를 사용해 원래의 부트 환경으로 부트해야 합니다. “SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백” 390 페이지(를) 참조하십시오.

성공적인 부트 환경 작성 시의 폴백

이 예에서 원래의 c0t4d0s0 부트 환경이 성공적으로 활성화되었음에도 불구하고 활성 부트 환경으로 복귀됩니다. 장치 이름은 `first_disk`입니다.

```
# /usr/sbin/luactivate first_disk
# init 6
```

SPARC: 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백

이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 원래의 부트 환경인 c0t4d0s0에서 부트하기 전에 단일 사용자 모드에서 OK 프롬프트로 복귀해야 합니다.

```
OK boot net -s
# /sbin/luactivate first_disk
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
# init 6
```

원래의 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.

SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백

이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 원래의 부트 환경에서 부트할 수 없으며 매체나 넷 설치 이미지를 사용해야 합니다. 장치는 /dev/dsk/c0t4d0s0입니다. 원래의 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.

```
OK boot net -s
# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
# /mnt/sbin/luactivate
# umount /mnt
# init 6
```

Solaris Live Upgrade(문자 인터페이스)를 사용한 업그레이드의 예

이 예에서는 Solaris 2.6 릴리스를 실행 중인 시스템에서 새 부트 환경이 작성됩니다. 새 부트 환경은 Solaris 9 릴리스로 업그레이드됩니다. 업그레이드된 부트 환경이 활성화됩니다.

활성 부트 환경에서 Live Upgrade 설치

1. Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 넣습니다.
2. 사용 중인 매체에 대하여 설치 관리자를 실행합니다.
 - Solaris 9 DVD을(를) 사용 중인 경우, 설치 관리자로 디렉토리를 변경하고 설치 관리자를 실행합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tool/Installers
# ./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 설치 관리자가 표시됩니다.

- Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 관리자를 실행합니다.

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 설치 관리자가 표시됩니다.

3. 설치 유형 선택 패널에서 사용자 장의를 누릅니다.
4. 로컬 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.
5. 설치할 소프트웨어를 선택합니다.
 - DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.

- CD의 경우에는 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누른 뒤 다른 소프트웨어를 눌러 선택 취소합니다.
6. Solaris Web Start 설치 관리자 패널의 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

부트 환경 작성

이 예에서 소스 부트 환경의 이름은 `c0t4d0s0`으로 지정됩니다. 루트(/) 파일 시스템은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 또한 소스 부트 환경의 스왑 슬라이스를 공유하는 것이 아니라 새 스왑 슬라이스가 작성됩니다.

1. 문자 인터페이스를 표시합니다.

```
# /usr/sbin/lu
```




그림 35-1 Solaris Live Upgrade 주 메뉴

2. 주 메뉴에서 작성을 선택합니다.

```
Name of Current Boot Environment:   c0t4d0s0
```

```
Name of New Boot Environment:      c0t15d0s0
```

3. F3을 누릅니다.

Active Boot Environment - solaris8				
Mount Point	Device	FS Type	Size (MB)	% Used
/	c0t0d0s0	ufs	824	74
-	c0t0d0s1	swap	257	0

New Boot Environment - solaris9				
Mount Point	Device	FS Type	Size (MB)	Recommended Min Size(MB)
/	[REDACTED]	ufs		1025
-	c0t0d0s1	swap	257	3

Esc	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	^D	^X
HELP	CHOICE	SAVE	SLICE	PRINT	CANCEL	SCHEDULE	SPLIT	MERGE	CLR	OTHR

그림 35-2 Solaris Live Upgrade 구성 메뉴

4. 구성 메뉴에서 F2를 눌러 선택 사항 메뉴를 표시합니다.
5. 디스크 c0t15d0에서 루트(/)용으로 슬라이스 0을 선택합니다.
6. 구성 메뉴에서 분할할 스왑 슬라이스를 선택하여 c0t15d0에 스왑용 새 슬라이스를 만듭니다.
7. F2를 눌러 선택 메뉴를 표시합니다.
8. 디스크 c0t15d0에서 새 스왑 슬라이스로 슬라이스 1을 선택합니다.
9. F3을 눌러 새 부트 환경을 만듭니다.

비활성 부트 환경 업그레이드

업그레이드를 위해 사용될 운영 체제 이미지를 네트워크에서 가져옵니다.

1. 주 메뉴에서 업그레이드를 선택합니다.

```
Name of New Boot Environment:  c0t15d0s0
Package Media: /net/ins3-svr/export/s9/combined.s9s_wos
```

2. F3을 누릅니다.

비활성 부트 환경 활성화

c0t15d0s0 부트 환경을 부트할 수 있게 합니다. 시스템이 재부트된 뒤 c0t15d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다. c0t14d0s0 부트 환경이 이제 비활성화됩니다.

1. 주 메뉴에서 활성화를 선택합니다.


```
Name of Boot Environment: c0t15d0s0  
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
```

2. F3을 누릅니다.
3. Return을 누릅니다.
4. 다음을 입력합니다.

```
# init 6
```

폴백이 필요하다면 이전의 예 “소스 부트 환경으로 폴백” 389 페이지의 명령줄 프로시저를 이용합니다.

Solaris Live Upgrade(명령 참조)

다음은 메뉴를 사용하는 방법이 아니라 명령줄에 입력할 수 있는 명령의 목록입니다. Solaris Live Upgrade에는 나열된 모든 명령줄 유틸리티에 대한 설명서 페이지가 포함되어 있습니다.

표 36-1 Solaris Live Upgrade 명령줄 옵션

작업	명령
비활성 부트 환경을 활성화합니다.	luactivate(1M)
일정 잡힌 복사를 취소하거나 작업을 작성합니다.	lucancel(1M)
활성 부트 환경을 비활성 부트 환경과 비교합니다.	lucompare(1M)
파일 시스템을 다시 복사하여 비활성 부트 환경을 업데이트합니다.	lucopy
부트 환경을 작성합니다.	lucreate(1M)
비활성 부트 환경을 이름 지정합니다.	lucurr(1M)
부트 환경을 삭제합니다.	ludelete(1M)
부트 환경 이름에 설명을 추가합니다.	ludesc(1M)
각 부트 환경에 대한 핵심 파일 시스템을 나열합니다.	lufsl(1M)
부트 환경의 모든 파일 시스템을 마운트할 수 있도록 합니다. 이 명령을 사용하여 부트 환경이 비활성 상태에서 부트 환경의 파일을 수정할 수 있습니다.	lumount(1M)
부트 환경의 이름을 바꿉니다.	lurename(1M)
모든 부트 환경의 상태를 나열합니다.	lustatus(1M)

표 36-1 Solaris Live Upgrade 명령줄 옵션 (계속)

작업	명령
부트 환경의 모든 파일 시스템을 마운트 해제할 수 있도록 합니다. 이 명령을 사용하여 부트 환경이 비활성 상태에서 부트 환경의 파일을 수정할 수 있습니다.	luumount(1M)
운영 환경을 업그레이드하거나 비활성 부트 환경에 플래시 아카이브를 설치합니다.	luupgrade(1M)

Solaris 소프트웨어 참조(주제)

이 절에서는 Solaris CD, 로캘 및 패키지에 대한 참조 정보를 제공합니다.

제 38 장	Solaris 9용 매체 키트에 포함되는 DVD 및 CD에 대하여 설명합니다.
제 39 장	다양한 하드웨어 플랫폼의 플랫폼 이름과 그룹의 목록이 포함되어 있습니다.
제 40 장	프로필의 locale 키워드를 설정하거나 로캘을 사전 구성하는 데 필요한 값 목록이 포함되어 있습니다.

Solaris 9 매체의 구성(참조)

이 장에서는 Solaris 9 소프트웨어용 매체 키트에 포함된 기본 DVD 및 CD 매체에 대하여 설명합니다.

SPARC: Solaris 9 매체

다음 표에는 Solaris 9 릴리스용 기본 DVD 및 CD 매체가 나열되어 있습니다. 사용자는 영어, 다른 언어 및 로켈 소프트웨어용 DVD 또는 CD 매체를 포함하는 다국어 매체 키트를 받게 됩니다.

표 38-1 SPARC: 다국어 DVD 매체

DVD 타이틀	설명
Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD	<p>다음에 포함되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Solaris 제품과 모든 부분적 로켈을 설치하는 소프트웨어, 도구 및 구성 정보■ 지원 및 비지원 소프트웨어를 포함하는 ExtraValue 소프트웨어■ 설치 관리자■ 타사 공용 도메인 소프트웨어의 소스 코드■ 지역화된 인터페이스 소프트웨어 및 설명서■ 영어, 유럽어 및 일본어를 포함하는 아시아권 언어용 Solaris 설명서 <p>디렉토리 구조에 대해서는 그림 38-1을 참조하십시오.</p>

표 38-2 SPARC: 다국어 CD 매체

CD 타이틀	설명
Solaris 9 Multilingual Installation SPARC Platform Edition CD	Solaris 소프트웨어 및 모든 부분 로케를 설치하는 스크립트 및 지역화된 설치 관리자가 포함되어 있습니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 38-2를 참조하십시오.
Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD	Solaris 제품을 설치하는 소프트웨어, 도구 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 38-3을 참조하십시오.
Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD	<p>다음에 포함되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 필요할 경우 소프트웨어에서 설치하라는 프롬프트를 표시하는 제한된 수의 패키지 ■ 지원 및 비지원 소프트웨어를 포함하는 ExtraValue 소프트웨어 ■ 설치 관리자 ■ 타사 공용 도메인 소프트웨어의 소스 코드 <p>디렉토리 구조에 대해서는 그림 38-4를 참조하십시오.</p> <p>필요할 경우 설치 프로그램이 이 CD에 대하여 프롬프트를 표시합니다.</p>
Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD	<p>지역화된 인터페이스 소프트웨어 및 설명서가 포함되어 있습니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 38-5를 참조하십시오.</p> <p>필요할 경우 설치 프로그램이 특정 지역의 언어를 지원하기 위해 이 CD를 삽입하라는 프롬프트를 표시합니다.</p>
Solaris 9 Documentation 1 of 2 CD	영어 및 유럽권 언어용 Solaris 설명서가 포함되어 있습니다.
Solaris 9 Documentation 2 of 2 CD	일본어를 포함하는 아시아권 언어용 Solaris 설명서가 포함되어 있습니다.

SPARC: Solaris 9 매체의 디렉토리 구성

이 절에서는 각 DVD 및 CD의 최상위 디렉토리에 대하여 설명합니다.

SPARC: Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD의 디렉토리 구조를 보여줍니다.




그림 38-1 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD

- 슬라이스 0(s0)에는 Copyright 및 Solaris_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris_9 디렉토리에는 Solaris 9 소프트웨어 제품을 설치하는 데 필요한 모든 도구, 소프트웨어 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. Solaris_9 디렉토리에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.
 - ExtraValue - 다음 두 개의 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.
 - CoBundled - Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 및 SunScreen 3.2를 포함하는 Solaris 운영 환경의 직접적인 일부가 아니라 전체가 지원되는 Solaris 제품
 - EarlyAccess - 예비 평가 소프트웨어
 - Misc - rules 파일, check 스크립트, 프로필, begin 스크립트, finish 스크립트와 기타 JumpStart 소프트웨어 및 파일을 포함하는 jumpstart_sample 디렉토리
 - Patches - 이 릴리스 당시 사용 가능한 Solaris 9 패치
 - Product - Solaris 9 패키지 및 제어 파일
 - Tools - 다음을 포함하는 Solaris 9 설치 도구
 - Solaris 9 미니루트를 포함하는 Boot 하위 디렉토리
 - 스크립트 add_install_client, dial, rm_install_client 및 setup_install_server
 - Solaris Live Upgrade 및 Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD를 설치하기 위한 설치 관리자 및 지원용 Java™ 클래스 파일을 포함하는 Installers 하위 디렉토리: Solaris Live Upgrade는 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 그러나 Live Upgrade를 사용하여 이전 Solaris 릴리스에서 업그레이드하기 위해서는 현재 릴리스에서 이런 패키지들을 먼저 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade에 대한 자세한 내용은 “Solaris Live Upgrade 설치” 327 페이지(를) 참조하십시오.
 - 1of2_Doc_CD - 영어 및 유럽권 언어용 설명서

- 2of2_Doc_CD - 아시아권 언어용 설명서
- 슬라이스 1(s1)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.

SPARC: Solaris 9 Installation CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris 9 Multilingual Installation *SPARC Platform Edition* CD 또는 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Installation CD의 디렉토리 구조를 보여줍니다.




그림 38-2 SPARC: Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Installation CD

디렉토리 `multi_icd_sol_9_sparc`에는 Solaris 소프트웨어를 설치하는 스크립트가 포함되어 있고 Solaris 9 미니루트에 대한 Boot 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다. 디렉토리 및 스크립트에는 다음이 포함되어 있습니다.

- 슬라이브 0(s0)에는 Solaris 미니루트를 포함하는 Solaris 소프트웨어 및 Boot 하위 디렉토리를 설치하는 스크립트가 포함되어 있습니다. 이 스크립트에는 다음이 포함되어 있습니다.
 - `add_install_client`
 - `modify_install_server`
 - `rm_install_client`
- 슬라이스 1(s1)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.

SPARC: Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition* CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition* CD의 디렉토리 구조를 보여줍니다.




그림 38-3 SPARC: Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD

- 슬라이스 0(s0)에는 Copyright 및 Solaris_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris_9 디렉토리에는 핵심 시스템 지원과 최종 사용자 시스템 지원 소프트웨어 그룹을 포함하여 적어도 Solaris 9 소프트웨어 제품을 설치하는 데 필요한 모든 도구, 소프트웨어 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. Solaris_9 디렉토리에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.
 - Docs - 비어 있는 디렉토리
 - Misc - rules 파일, check 스크립트, 프로필, begin 스크립트, finish 스크립트와 기타 JumpStart 소프트웨어 및 파일을 포함하는 jumpstart_sample 디렉토리
 - Patches - Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD가 작성된 당시에 사용 가능한 Solaris 9 패치
 - Product - Solaris 9 패키지 및 제어 파일
 - Tools - add_install_client, dial, rm_install_client 및 setup_install_server를 포함하는 Solaris 9 설치 도구
- 슬라이스 1(s1)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.

다음 그림은 Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD의 디렉토리를 보여줍니다.




그림 38-4 SPARC: Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD

sol_9_sparc_2 디렉토리에는 Copyright, Solaris Web Start installer 및 Solaris_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris_9 디렉토리에는 다음의 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.

- ExtraValue - 다음 두 개의 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.
 - CoBundled - Solaris 운영 환경의 직접 일부가 아니라 전체가 지원되는 Solaris 제품
 - EarlyAccess - 예비 평가 소프트웨어
- Product - 개발자 시스템 지원 소프트웨어 그룹, 전체 배포 소프트웨어 그룹 및 전체 배포 소프트웨어 그룹과 OEM 지원에 대한 제한된 수의 패키지
- Tools - 다음을 포함하는 Solaris 9 설치 도구
 - add_to_install_server 스크립트
 - Solaris Live Upgrade 및 Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD를 설치하기 위한 설치 관리자 및 지원용 Java 클래스 파일을 포함하는 Installers 하위 디렉토리: Solaris Live Upgrade는 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 설치되지만 라이브 업그레이드를 사용하여 이전 Solaris 릴리스에서 업그레이드 하려면 현재 릴리스에서 이런 패키지들을 먼저 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade에 대한 자세한 내용은 “Solaris Live Upgrade 설치” 327 페이지를(를) 참조하십시오.

SPARC: Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD의 디렉토리 구조를 보여줍니다.




그림 38-5 Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD

sol_9_lang_sparc 디렉토리에는 Solaris 언어 및 로켈 소프트웨어를 설치하는 Solaris Web Start 설치 관리자가 포함되어 있습니다. sol_9_lang_sparc 디렉토리는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.

- components - 중국어 간체, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체 및 중국어 번체(홍콩) 로켈 패키지와 모든 로켈이 공유하는 패키지
- Copyright - 저작권 페이지
- Installer - Solaris Web Start 설치 관리자
- Tools - 조합된 설치 이미지를 작성하기 위한 add_to_install_server 스크립트

로켈 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 국제 언어 환경 설명서를 참조하십시오.

x86: Solaris 9 매체

다음 표에는 Solaris 9 x86 플랫폼판에 대한 기본 DVD 및 CD 매체가 나열되어 있습니다. 사용자는 영어, 다른 언어 및 로컬 소프트웨어용 DVD 또는 CD 매체를 포함하는 다국어 매체 키트를 받게 됩니다.

표 38-3 x86: 다국어 DVD 매체

DVD 타이틀	설명
Solaris 9 x86 Platform Edition DVD	<p>다음에 포함되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Solaris 제품과 모든 부분적 로컬을 설치하는 소프트웨어, 도구 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. 여기에는 다양한 구성 및 부트 작업을 수행하는 Solaris 9 Device Configuration Assistant가 포함됩니다.■ 지원 및 비지원 소프트웨어를 포함하는 ExtraValue 소프트웨어■ 설치 프로그램■ 타사 공용 도메인 소프트웨어의 소스 코드■ 지역화된 인터페이스 소프트웨어 및 설명서■ 영어, 유럽어 및 일본어를 포함하는 아시아권 언어용 Solaris 설명서 <p>디렉토리 구조에 대해서는 그림 38-6을 참조하십시오.</p>

표 38-4 x86: 다국어 CD 매체

CD 타이틀	설명
Solaris 9 Installation Multilingual x86 Platform Edition CD	Solaris 소프트웨어 및 모든 부분 로컬을 설치하는 스크립트 및 지역화된 설치 관리자가 포함되어 있습니다. 여기에는 다양한 구성 및 부트 작업을 수행하는 Solaris 9 Device Configuration Assistant가 포함되어 있습니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 38-7을 참조하십시오.
Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD	Solaris 제품을 설치하는 소프트웨어, 도구 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. 여기에는 다양한 구성 및 부트 작업을 수행하는 Solaris 9 Device Configuration Assistant가 포함되어 있습니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 38-8을 참조하십시오.

표 38-4 x86: 다국어 CD 매체 (계속)

CD 타이틀	설명
Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD	<p>다음에 포함되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 필요할 경우 소프트웨어에서 설치하라는 프롬프트를 표시하는 제한된 수의 패키지 ■ 지원 및 비지원 소프트웨어를 포함하는 ExtraValue 소프트웨어 ■ 설치 프로그램 ■ 타사 공용 도메인 소프트웨어의 소스 코드 <p>디렉토리 구조에 대해서는 그림 38-9를 참조하십시오.</p> <p>필요할 경우 설치 프로그램이 이 CD에 대하여 프롬프트를 표시합니다.</p>
Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD	<p>지역화된 인터페이스 소프트웨어 및 설명서가 포함되어 있습니다. 디렉토리 구조에 대해서는 그림 38-10을 참조하십시오.</p> <p>설치 프로그램이 필요할 경우, 특정 지역의 언어를 지원하기 위해 이 CD를 삽입하라는 프롬프트를 표시합니다.</p>
Solaris 9 Documentation 1 of 2 CD	<p>영어 및 유럽권 언어용 Solaris 설명서가 포함되어 있습니다.</p>
Solaris 9 Documentation 2 of 2 CD	<p>일본어를 포함하는 아시아권 언어용 Solaris 설명서가 포함되어 있습니다.</p>

x86: Solaris 9 매체의 디렉토리 구성

이 절에서는 각 DVD 및 CD의 최상위 디렉토리에 대하여 설명합니다.

Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris 9 x86 Platform Edition DVD의 디렉토리를 보여줍니다.




그림 38-6 Solaris 9 x86 Platform Edition DVD

- 슬라이스 0(s0)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.
- 슬라이스 2(s2)에는 Copyright 및 Solaris_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris_9 디렉토리에는 Solaris 9 소프트웨어 제품을 설치하는데 필요한 모든 도구, 소프트웨어 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. 슬라이스 2에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.
 - ExtraValue - 다음 두 개의 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.
 - CoBundled - Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 및 SunScreen 3.2를 포함하는 Solaris 운영 환경의 직접적인 일부가 아니라 전체가 지원되는 Solaris 제품
 - EarlyAccess - 예비 평가 소프트웨어
 - Misc - rules 파일, check 스크립트, 프로필, begin 스크립트, finish 스크립트와 기타 JumpStart 소프트웨어 및 파일을 포함하는 jumpstart_sample 디렉토리
 - Patches - 이 릴리스 당시 사용 가능한 Solaris 9 패치
 - Product - Solaris 9 패키지 및 제어 파일
 - Tools - 다음을 포함하는 Solaris 9 설치 도구
 - Solaris 9 미니루트를 포함하는 Boot 하위 디렉토리
 - 스크립트 add_install_client, dial, rm_install_client 및 setup_install_server
 - Solaris Live Upgrade 및 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 설치하기 위한 설치 관리자 및 지원용 Java 클래스 파일을 포함하는 Installers 하위 디렉토리: Solaris Live Upgrade는 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 그러나 Live Upgrade를 사용하여 이전 Solaris 릴리스에서 업그레이드하려면 현재 릴리스에서 이런 패키지들을 먼저 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade에 대한 자세한 내용은 "Solaris Live Upgrade 설치" 327 페이지(를) 참조하십시오.

- 디스켓에 복사할 수 있는 Solaris 9 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 포함하는 `d1_image` 하위 디렉토리
- `1of2_Doc_CD` - 영어 및 유럽권 언어용 설명서
- `2of2_Doc_CD` - 아시아권 언어용 설명서

x86: Solaris 9 Installation CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris 9 Installation Multilingual *x86 Platform Edition* CD 또는 Solaris 9 *x86 Platform Edition* Installation CD의 디렉토리 구조를 보여줍니다.




그림 38-7 x86: Solaris 9 *x86 Platform Edition* Installation CD

디렉토리 `multi_icd_sol_9_x86`에는 Solaris 소프트웨어를 설치하는 스크립트가 포함되어 있고 Solaris 9 미니루트에 대한 `Boot` 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다. 디렉토리 및 스크립트에는 다음이 포함되어 있습니다.

- 슬라이스 0(`s0`)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.
- 슬라이브 2(`s2`)에는 Solaris 미니루트를 포함하는 Solaris 소프트웨어 및 `Boot` 하위 디렉토리를 설치하는 스크립트가 포함되어 있습니다. 이 스크립트에는 다음이 포함되어 있습니다.
 - `add_install_client`
 - `modify_install_server`
 - `rm_install_client`

x86: Solaris 9 Software *x86 Platform Edition* CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris 9 Software *x86 Platform Edition* CD의 디렉토리 구조를 보여줍니다.




그림 38-8 x86: Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD

- 슬라이스 0(s0)에는 Solaris 9 미니루트가 포함되어 있습니다.
- 슬라이스 2(s2)에는 Copyright 및 Solaris_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris_9 디렉토리에는 핵심 시스템 지원과 최종 사용자 시스템 지원 소프트웨어 그룹을 포함하여 적어도 Solaris 9 소프트웨어 제품을 설치하는 데 필요한 모든 도구, 소프트웨어 및 구성 정보가 포함되어 있습니다. Solaris_9 디렉토리에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.
 - Docs - 비어 있는 디렉토리
 - Misc - rules 파일, check 스크립트, 프로필, begin 스크립트, finish 스크립트와 기타 JumpStart 소프트웨어 및 파일을 포함하는 jumpstart_sample 디렉토리
 - Patches - Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD가 작성된 당시에 사용 가능한 Solaris 9 패치
 - Product - Solaris 9 패키지 및 제어 파일
 - Tools - boot miniroot, add_install_client, dial, rm_install_client 및 setup_install_server를 포함하는 Solaris 9 설치 도구

다음 그림은 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD의 디렉토리를 보여줍니다.




그림 38-9 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD

sol_9_x86_2 디렉토리에는 Copyright, Solaris Web Start installer 및 Solaris_9 디렉토리가 포함되어 있습니다. Solaris_9 디렉토리에는 다음이 포함되어 있습니다.

- ExtraValue - 다음 두 개의 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다.
 - CoBundled - Solaris 운영 환경의 직접 일부가 아니라 전체가 지원되는 Solaris 제품
 - EarlyAccess - 예비 평가 소프트웨어
- Product - 제한된 수의 패키지, 개발자 시스템 지원 소프트웨어 그룹, 전체 배포 소프트웨어 그룹 및 전체 배포 소프트웨어 그룹과 OEM 지원
- Tools - 이 디렉토리에는 다음이 포함되어 있습니다.
 - add_to_install_server 스크립트
 - Solaris Live Upgrade 및 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 설치하기 위한 설치 관리자 및 지원용 Java 클래스 파일을 포함하는 Installer 하위 디렉토리: Solaris Live Upgrade는 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 그러나 Live Upgrade를 사용하여 이전 Solaris 릴리스에서 업그레이드하려면 현재 릴리스에서 이런 패키지들을 먼저 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade에 대한 자세한 내용은 “Solaris Live Upgrade 설치” 327 페이지(를) 참조하십시오.
 - 디스켓에 복사할 수 있는 Solaris 9 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 포함하는 d1_image 하위 디렉토리

x86: Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD 디렉토리 구조

다음 그림은 Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD의 디렉토리 구조를 보여줍니다.




그림 38-10 Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD

sol_9_lang_x86 디렉토리에는 Solaris 언어 및 로컬 소프트웨어를 설치하는 Solaris Web Start 프로그램이 포함되어 있습니다. 기본 디렉토리에 9개 언어를 설치하거나 특정 언어를 설치할 수 있습니다. sol_9_lang_x86 디렉토리에는 다음 디렉토리가 포함되어 있습니다.

- Components - 중국어 간체, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 스페인어, 스웨덴어 및 중국어 번체, 중국어 번체(홍콩) 로컬 패키지를 포함하고 모든 로컬이 공유하는 패키지
- Copyright - 저작권 페이지
- Installer - Web Start 설치 관리자
- Tools - 설치 서버 작성용 add_to_install_server 스크립트

로컬 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 국제 언어 환경 설명서를 참조하십시오.

플랫폼 이름 및 그룹(참조)

네트워크 설치를 위해 클라이언트를 추가할 경우 시스템 구조(플랫폼 그룹)를 알아야 하며, 사용자 정의 JumpStart 설치 규칙 파일을 작성하는 경우 플랫폼 이름을 알아야 합니다.

다음은 플랫폼 이름과 그룹의 일부 예입니다. SPARC 시스템의 전체 목록을 보려면 *Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide*를 참조하십시오.

표 39-1 플랫폼 이름 및 그룹의 예

시스템	플랫폼 이름	플랫폼 그룹
Ultra 5	SUNW,Ultra-5_10	sun4u
x86 기반	i86pc	i86pc

주 - 또한 실행 중인 시스템에서 `uname -i` 명령을 사용하여 시스템의 플랫폼 이름을 결정하거나 `uname -m` 명령을 사용하여 시스템의 플랫폼 그룹을 결정할 수도 있습니다.

로켈 값(참조)

아래 표에는 프로필에서 locale 키워드를 설정하거나 로켈을 사전 구성하기 위해 필요한 값이 나열되어 있습니다.

로켈은 온라인 정보를 특정 언어 및 지역에 맞게 표시하는 방법을 결정합니다. 언어에는 날짜 및 시간 형식, 숫자 및 통화 체계, 맞춤법 등의 차이와 같은 지역적 편차를 반영하여 둘 이상의 로켈을 포함할 수 있습니다. 로켈에 대한 자세한 내용은 **국제 언어 환경 설명서**를 참조하십시오.

표 40-1 아시아

로켈	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
hi_IN.UTF-8	영어	인도	UTF-8 ¹	힌디어(UTF-8) 유니코드 3.1
ja	일본어	일본	eucJP ²	일본어(EUC) JIS X 0201-1976 JIS X 0208-1990 JIS X 0212-1990
ja_JP.eucJP	일본어	일본	eucJP	일본어(EUC) JIS X 0201-1976 JIS X 0208-1990 JIS X 0212-1990
ja_JP.PCK	일본어	일본	PCK ³	일본어(PC 간지) JIS X 0201-1976

UTF-8은 ISO/IEC 10646-1:2000 및 유니코드 3.1로 정의된 UTF-8입니다.

eucJP는 일본어 EUC 코드 집합을 의미합니다. ja_JP.eucJP 로켈 사양은 UI_OSF Japanese Environment Implementation Agreement 버전 1.1을 따르며, ja 로켈은 이전 Solaris 릴리스의 전통적인 사양을 준수합니다.

PCK는 Shift_JIS(SJIS)로도 알려져 있습니다.

표 40-1 아시아 (계속)

로케	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
				JIS X 0208-1990
ja_JP.UTF-8	일본어	일본	UTF-8	일본어(UTF-8) 유니코드 3.1
ko_KR.EUC	한국어	한국	1001	한국어(EUC) KS X 1001
ko_KR.UTF-8	한국어	한국	UTF-8	한국어(UTF-8) 유니코드 3.1
th_TH.UTF-8	영어	태국	UTF-8	태국어(UTF-8) 유니코드 3.1
th_TH.TIS620	영어	태국	TIS620.2533	태국어 TIS620.2533
zh_CN.EUC	중국어 간체	PRC	gb2312 ⁴	중국어 간체(EUC) GB2312-1980
zh_CN.GBK	중국어 간체	PRC	GBK ⁵	중국어 간체(GBK)
zh_CN.GB18030	중국어 간체	PRC	GB18030-2000	중국어 간체(GB18030-2000) GB18030-2000
zh_CN.UTF-8	중국어 간체	PRC	UTF-8	중국어 간체(UTF-8) 유니코드 3.1
zh_HK.BIG5HK	중국어 번체	홍콩	Big5+HKSCS	중국어 번체(BIG5+HKSCS)
zh_HK.UTF-8	중국어 번체	홍콩	UTF-8	중국어 번체(UTF-8) 유니코드 3.1
zh_TW.EUC	중국어 번체	대만	cns11643	중국어 번체(EUC) CNS 11643-1992
zh_TW.BIG5	중국어 번체	대만	BIG5	중국어 번체(BIG5)
zh_TW.UTF-8	중국어 번체	대만	UTF-8	중국어 번체(UTF-8) 유니코드 3.1

gb2312는 중국어 간체 EUC 코드 집합을 의미하며 GB 1988-80 및 GB 2312-80을 포함합니다.

GBK는 GB 확장을 의미합니다. 여기에는 모든 GB 2312-80 문자 및 ISO/IEC 10646-1의 모든 Unified Han 문자, 그리고 일본어 히라가나와 가타카나가 포함됩니다. 또한 중국어, 일본어 및 한국어 문자 집합과 ISO/IEC 10646-1의 많은 문자들이 포함됩니다.

표 40-2 오스트랄라시아

로케	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
en_AU.ISO8859-1	영어	호주	ISO8859-1	영어(호주)
en_NZ.ISO8859-1	영어	뉴질랜드	ISO8859-1	영어(뉴질랜드)

표 40-3 중앙 아메리카

로케일	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
es_CR.ISO8859-1	스페인어	코스타리카	ISO8859-1	스페인어(코스타리카)
es_GT.ISO8859-1	스페인어	과테말라	ISO8859-1	스페인어(과테말라)
es_NI.ISO8859-1	스페인어	니카라과	ISO8859-1	스페인어(니카라과)
es_PA.ISO8859-1	스페인어	파나마	ISO8859-1	스페인어(파나마)
es_SV.ISO8859-1	스페인어	엘살바도르	ISO8859-1	스페인어(엘살바도르)

표 40-4 중부 유럽

로케일	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
cs_CZ.ISO8859-2	영어	체코 공화국	ISO8859-2	체코어(체코 공화국)
de_AT.ISO8859-1	독일어	오스트리아	ISO8859-1	독일어(오스트리아)
de_AT.ISO8859-15	독일어	오스트리아	ISO8859-15	독일어(오스트리아, ISO8859-15 - Euro)
de_CH.ISO8859-1	독일어	스위스	ISO8859-1	독일어(스위스)
de_DE.UTF-8	독일어	독일	UTF-8	독일어(독일, 유니코드 3.1)
de_DE.ISO8859-1	독일어	독일	ISO8859-1	독일어(독일)
de_DE.ISO8859-15	독일어	독일	ISO8859-15	독일어(독일, ISO8859-15 - Euro)
fr_CH.ISO8859-1	프랑스어	스위스	ISO8859-1	프랑스어(스위스)
hu_HU.ISO8859-2	영어	헝가리	ISO8859-2	헝가리어(헝가리)
pl_PL.ISO8859-2	영어	폴란드	ISO8859-2	폴란드어(폴란드)
pl_PL.UTF-8	영어	폴란드	UTF-8	폴란드어(폴란드, 유니코드 3.1)
sk_SK.ISO8859-2	영어	슬로바키아	ISO8859-2	슬로바키아어(슬로바키아)

표 40-5 동유럽

로케일	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
bg_BG.ISO8859-5	영어	불가리아	ISO8859-5	불가리아어(불가리아)
et_EE.ISO8859-15	영어	에스토니아	ISO8859-15	에스토니아어(에스토니아)

표 40-5 동유럽 (계속)

로케	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
hr_HR.ISO8859-2	영어	크로아티아	ISO8859-2	크로아티아어(크로아티아)
lt_LT.ISO8859-13	영어	리투아니아	ISO8859-13	리투아니아어(리투아니아)
lv_LV.ISO8859-13	영어	라트비아	ISO8859-13	라트비아어(라트비아)
mk_MK.ISO8859-5	영어	마케도니아	ISO8859-5	마케도니아어(마케도니아)
ro_RO.ISO8859-2	영어	루마니아	ISO8859-2	루마니아어(루마니아)
ru_RU.KOI8-R	영어	러시아	KOI8-R	러시아어(러시아, KOI8-R)
ru_RU.ANSI1251	영어	러시아	ansi-1251	러시아어(러시아, ANSI 1251)
ru_RU.ISO8859-5	영어	러시아	ISO8859-5	러시아어(러시아)
ru_RU.UTF-8	영어	러시아	UTF-8	러시아어(러시아, 유니코드 3.1)
sh_BA.ISO8859-2@bosnia	영어	보스니아	ISO8859-2	보스니아어(보스니아)
sl_SI.ISO8859-2	영어	슬로베니아	ISO8859-2	슬로베니아어(슬로베니아)
sq_AL.ISO8859-2	영어	알바니아	ISO8859-2	알바니아어(알바니아)
sr_YU.ISO8859-5	영어	세르비아	ISO8859-5	세르비아어(세르비아)
tr_TR.ISO8859-9	영어	터키	ISO8859-9	터키어(터키)
tr_TR.UTF-8	영어	터키	UTF-8	터키어(터키, 유니코드 3.1)

표 40-6 중동

로케	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
He	영어	이스라엘	ISO8859-8	히브리어(이스라엘)

표 40-7 북아프리카

로케	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
ar_EG.UTF-8	영어	이집트	UTF-8	아랍어(이집트)
Ar	영어	이집트	ISO8859-6	아랍어(이집트)

표 40-8 북미

로케	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
en_CA.ISO8859-1	영어	캐나다	ISO8859-1	영어(캐나다)
en_US.ISO8859-1	영어	미국	ISO8859-1	영어(미국)
en_US.ISO8859-15	영어	미국	ISO8859-15	영어(미국, ISO8859-15 - Euro)
en_US.UTF-8	영어	미국	UTF-8	영어(미국, 유니코드 3.1)
fr_CA.ISO8859-1	프랑스어	캐나다	ISO8859-1	프랑스어(캐나다)
es_MX.ISO8859-1	스페인어	멕시코	ISO8859-1	스페인어(멕시코)

표 40-9 북유럽

로케	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
da_DK.ISO8859-1	영어	덴마크	ISO8859-1	덴마크어(덴마크)
da_DK.ISO8859-15	영어	덴마크	ISO8859-15	덴마크어(덴마크, ISO8859-15-Euro)
fi_FI.ISO8859-1	영어	핀란드	ISO8859-1	핀란드어(유니코드 3.1)
fi_FI.ISO8859-15	영어	핀란드	ISO8859-15	핀란드어(핀란드, ISO8859-15-Euro)
fi_FI.UTF-8	영어	핀란드	UTF-8	핀란드어(핀란드)
is_IS.ISO8859-1	영어	아이슬란드	ISO8859-1	아이슬란드어(아이슬란드)
no_NO.ISO8859-1@bokmal	영어	노르웨이	ISO8859-1	노르웨이어(노르웨이-북말)
no_NO.ISO8859-1@nyorsk	영어	노르웨이	ISO8859-1	노르웨이어(노르웨이-니노르스크)
sv_SE.ISO8859-1	스웨덴어	스웨덴	ISO8859-1	스웨덴어(스웨덴)
sv_SE.ISO8859-15	스웨덴어	스웨덴	ISO8859-15	스웨덴어(스웨덴, ISO8859-15-Euro)
sv_SE.UTF-8	스웨덴어	스웨덴	UTF-8	스웨덴어(스웨덴, 유니코드 3.1)

표 40-10 남미

로캘	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
es_AR.ISO8859-1	스페인어	아르헨티나	ISO8859-1	스페인어(아르헨티나)
es_BO.ISO8859-1	스페인어	볼리비아	ISO8859-1	스페인어(볼리비아)
es_CL.ISO8859-1	스페인어	칠레	ISO8859-1	스페인어(칠레)
es_CO.ISO8859-1	스페인어	콜롬비아	ISO8859-1	스페인어(콜롬비아)
es_EC.ISO8859-1	스페인어	에콰도르	ISO8859-1	스페인어(에콰도르)
es_PE.ISO8859-1	스페인어	페루	ISO8859-1	스페인어(페루)
es_PY.ISO8859-1	스페인어	파라과이	ISO8859-1	스페인어(파라과이)
es_UY.ISO8859-1	스페인어	우루과이	ISO8859-1	스페인어(우루과이)
es_VE.ISO8859-1	스페인어	베네수엘라	ISO8859-1	스페인어(베네수엘라)
pt_BR.ISO8859-1	영어	브라질	ISO8859-1	포르투갈어(브라질)
pt_BR.UTF-8	영어	브라질	UTF-8	포르투갈어(브라질, 유니코드 3.1)

표 40-11 남유럽

로캘	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
ca_ES.ISO8859-1	영어	스페인	ISO8859-1	카탈로니아어(스페인)
ca_ES.ISO8859-15	영어	스페인	ISO8859-15	카탈로니아어(스페인, ISO8859-15 - Euro)
e1_GR.ISO8859-7	영어	그리스	ISO8859-7	그리스어(그리스)
es_ES.ISO8859-1	스페인어	스페인	ISO8859-1	스페인어(스페인)
es_ES.ISO8859-15	스페인어	스페인	ISO8859-15	스페인어(스페인, ISO8859-15 - Euro)
es_ES.UTF-8	스페인어	스페인	UTF-8	스페인어(스페인, 유니코드 3.1)
it_IT.ISO8859-1	이탈리아어	이탈리아	ISO8859-1	이탈리아어(이탈리아)
it_IT.ISO8859-15	이탈리아어	이탈리아	ISO8859-15	이탈리아어(이탈리아, ISO8859-15 - Euro)
it_IT.UTF-8	이탈리아어	이탈리아	UTF-8	이탈리아어(이탈리아, 유니코드 3.1)
pt_PT.ISO8859-1	영어	포르투갈	ISO8859-1	포르투갈어(포르투갈)
pt_PT.ISO8859-15	영어	포르투갈	ISO8859-15	포르투갈어(포르투갈, ISO8859-15 - Euro)

표 40-12 서유럽

로케	사용자 인터페이스	지역	코드 집합	언어 지원
en_GB.ISO8859-1	영어	영국	ISO8859-1	영어(영국)
en_IE.ISO8859-1	영어	아일랜드	ISO8859-1	영어(아일랜드)
fr_BE.ISO8859-1	프랑스어	벨기에- 왈론	ISO8859-1	프랑스어(벨기에-왈론, 유니코드 3.1)
fr_BE.UTF-8	프랑스어	벨기에- 왈론	UTF-8	프랑스어(벨기에-왈론, 유니코드 3.1)
fr_FR.ISO8859-1	프랑스어	프랑스	ISO8859-1	프랑스어(프랑스)
fr_FR.UTF-8	프랑스어	프랑스	UTF-8	프랑스어(프랑스, 유니코드 3.1)
nl_BE.ISO8859-1	영어	벨기에-플란더 즈	ISO8859-1	네덜란드어(벨기에-플란더즈)
nl_NL.ISO8859-1	영어	네덜란드	ISO8859-1	네덜란드어(네덜란드)

부록 A

문제 해결(작업)

이 장에는 목록과 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 때 나타날 수 있는 특정 오류 메시지 및 일반적인 문제의 목록이 포함되어 있습니다. 또한 그런 문제들에 대한 해결 방법도 설명합니다. 다음 절 목록을 사용하여 설치 프로세스에서 문제가 발생한 부분을 먼저 파악합니다.

- “네트워크 설치 설정 문제” 423 페이지
- “시스템 부트 관련 문제” 424 페이지
- “Solaris 9 운영 환경의 초기 설치” 431 페이지
- “Solaris 9 운영 환경 업그레이드” 433 페이지

주 - “부트 가능 매체”라는 말은 Solaris suninstall 프로그램, Solaris Web Start 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart 등의 설치 프로그램 중 하나를 의미합니다.

네트워크 설치 설정 문제

Unknown client “*host_name*”

원인: `add_install_client` 명령의 *host_name* 인자가 이름 서비스의 호스트가 아닙니다.

호스트 *host_name*을 이름 서비스에 추가한 뒤 `add_install_client` 명령을 다시 실행하십시오.

시스템 부트 관련 문제

매체에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지

le0: No carrier - transceiver cable problem

원인: 시스템이 네트워크에 연결되지 않았습니다.

해결책: 네트워크에 연결되지 않은 시스템인 경우 이 메시지를 무시합니다. 네트워크에 연결된 시스템인 경우 이더넷 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

The file just loaded does not appear to be executable

원인: 시스템에서 부트를 위한 적합한 매체를 찾을 수 없습니다.

해결책: 네트워크상의 설치 서버를 통해 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있도록 시스템을 적절히 설정했는지 확인합니다. 예를 들어, 설정할 때 시스템의 플랫폼 그룹을 제대로 지정했는지 확인합니다.

또는 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2, Solaris 9 Software 2 of 2 및 Solaris 9 Languages CD의 이미지를 설치 서버에 복사하지 않은 경우 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD가 마운트되어 있고 설치 서버에서 액세스 가능한지 확인합니다.

boot: cannot open /kernel/unix (SPARC 기반 시스템에만 적용)

원인: 이 오류는 boot - file의 위치를 명시적으로 /kernel/unix로 설정하여 해당 위치를 무시할 때 발생합니다.

해결책:

- PROM에 있는 boot-파일을 “ ” (공백)으로 재설정합니다.
- 진단 스위치가 꺼져 있고 참으로 설정되어 있는지 확인합니다.

Can't boot from file/device

원인: 설치 매체가 부트 가능한 매체를 찾을 수 없습니다.

해결책: 다음 조건이 충족되어 있는지 확인합니다.

- DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 제대로 설치되어 있으며 켜져 있습니다.
- Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD가 드라이브에 들어 있습니다.
- 디스크가 손상되거나 먼지가 묻어있지 않습니다.

WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (SPARC 기반 시스템에만 적용)

설명: 이 메시지는 정보를 제공하는 메시지입니다.

해결책: 이 메시지를 무시하고 설치를 계속합니다.

Not a UFS file system (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: Solaris suninstall 프로그램 또는 사용자 정의 JumpStart를 통하여 Solaris 9 소프트웨어가 설치될 때 부트 디스크가 선택되지 않았습니다. 지금 Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette을 사용하거나 BIOS를 편집하여 시스템을 부트해야 합니다.

해결책:

- Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette을 시스템의 부트 디스켓 드라이브(일반적으로 드라이브 A)로 삽입합니다. Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette 액세스에 대한 자세한 내용은 "x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스" 30 페이지를(를) 참조하십시오.
- 부트 가능 매체를 사용할 수 없는 경우 BIOS로 이동하여 BIOS를 선택하여 부트합니다. 지침은 BIOS 설명서를 참조하십시오.

The Solaris Installer could not find a disk that meets the criteria found in the Install documentation. Please see the documentation for more info. (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: Solaris 9 x86 Platform Edition Installation CD에서 부트하려 시도했습니다. 시스템에서 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 지원하지 않고 Solaris 9 Installation CD를 사용할 수 없습니다.

해결책: CD, DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD의 넷 이미지를 사용하여 설치합니다.

매체에서 부트할 때 발생하는 일반적인 문제

The system does not boot.

설명: 사용자 정의 JumpStart 서버를 처음 설정할 때 오류 메시지를 반환하지 않는 부트 문제가 발생할 수 있습니다. 시스템과 시스템 부트 방법에 관한 정보를 확인하려면 -v 옵션과 함께 부트 명령을 실행합니다. -v 옵션을 사용할 때 부트 명령은 화면에 자세한 디버깅 정보를 표시합니다.

주 - 이 플래그가 주어지지 않더라도 메시지는 인쇄되지만 해당 출력은 시스템 로그 파일에 기록됩니다. 자세한 내용은 syslogd(1M)를 참조하십시오.

해결책: SPARC 기반 시스템의 경우, ok 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot net -v - install
```

x86 기반 시스템의 경우, 설치 프로그램이 "Select type of installation," 프롬프트를 표시하면 다음 명령을 입력합니다.

```
b - -v install
```

Boot from DVD media fails on systems with Toshiba SD-M 1401 DVD-ROM

펌웨어 개정 1007인 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM이 시스템에 설치되어 있는 경우 시스템이 Solaris 9 DVD에서 부트할 수 없습니다.

해결책: 패치 111649-03 또는 이후 버전을 적용하여 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 드라이브의 펌웨어를 업데이트합니다. 패치 111649-03은 Solaris 9 Supplement CD에 포함되어 있습니다.

The installation fails after booting. (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: Solaris 9 Installation CD에서 설치하는 경우 Solaris 9 루트 슬라이스가 디스크의 첫 번째 1024 실린더 내에 위치해야 합니다.

해결책: BIOS 및 기본 부트 디스크의 SCSI 드라이버가 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 지원해야 합니다. LBA를 사용하면 시스템은 1024 실린더 제한을 벗어나 Solaris 디스크 슬라이스의 전체에서 부트할 수 있습니다. 시스템이 LBA를 지원하는지 확인하려면 표 2-4를 참조하십시오. 시스템이 LBA를 지원하지 않는 경우 CD가 아닌 넷 이미지에서 부트합니다.

The system hangs or panics when non-memory PC cards are inserted. (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: 비메모리 PC 카드는 다른 장치에서 사용하는 동일한 메모리 리소스를 사용할 수 없습니다.

해결책: 이 문제를 수정하려면 PC 카드에 대한 지침을 참조하고 주소 범위를 확인합니다.

The IDE BIOS primary drive on your system was not detected by the Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette during the pre-booting phase. (x86 기반 시스템에만 적용)

해결책:

- 사용 중인 드라이브가 구형인 경우 해당 드라이브가 지원되지 않을 수 있습니다. 하드웨어 제조업체의 설명서를 확인하십시오.
- 리본 및 전원 케이블이 제대로 플러그인되었는지 확인합니다. 제조업체의 설명서를 확인하십시오.
- 컨트롤러에 하나의 드라이브만 연결되어 있는 경우 점퍼를 설정하여 드라이브를 마스터 드라이브로 지정합니다. 일부 드라이브에서는 슬레이브와 함께 작동하는 마스터의 반대 개념인 단일 마스터의 점퍼 설정을 다르게 합니다. 드라이브를 케이블 끝에 있는 커넥터에 연결하여 커넥터가 케이블 끝에 연결되어 있지만 하고 사용되지 않을 때 발생하는 호출 신호를 감소시킵니다.
- 두 개의 드라이브가 컨트롤러에 연결되어 있는 경우 하나는 마스터(즉 슬레이브와 함께 작동하는 마스터)로, 다른 하나는 슬레이브로 점퍼 설정합니다.
- 두 드라이브 중 하나가 하드 디스크이고 다른 하나가 CD-ROM 드라이브인 경우 점퍼 설정을 통해 드라이브 하나를 슬레이브 드라이브로 지정합니다. 어떤 드라이브가 케이블의 어떤 드라이브 연결에 연결되었는지는 문제가 되지 않습니다.

- 단일 컨트롤러에 두 개의 드라이브가 연결된 상태에서 문제가 지속되는 경우 한번에 하나의 드라이브를 연결하여 각 드라이브가 작동하는지 확인합니다. 드라이브를 마스터 또는 단일 마스터로 점퍼 설정하고 IDE 리본 케이블 끝에 있는 드라이브 커넥터를 사용하여 해당 드라이브에 연결합니다. 각 드라이브가 작동하는지 확인한 다음 드라이브를 다시 마스터 및 슬레이브 구성으로 점퍼 설정합니다.
- 드라이브가 디스크 드라이브인 경우 BIOS 설정 유틸리티를 사용하여 실린더, 헤드 및 섹터의 수를 나타내는 드라이브 유형이 제대로 구성되어 있는지 확인합니다. 일부 BIOS 소프트웨어에는 드라이브 유형을 자동 감지하는 기능이 있을 수 있습니다.
- 드라이브가 CD-ROM 드라이브이고 BIOS 소프트웨어에서 드라이브 유형 구성 기능을 제공하는 경우 BIOS 설정 화면을 사용하여 해당 드라이브 유형을 CD-ROM 드라이브로 구성합니다.
- 많은 시스템의 경우, IDE CD-ROM 드라이브는 MS-DOS CD-ROM 드라이브가 설치되었을 경우 MS-DOS에 의해서만 인식됩니다. 다른 드라이브를 시도하십시오.

The IDE disk or CD-ROM drive on your system was not found by the Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* diskette during the pre-booting phase. (*x86 기반 시스템에만 적용*)

해결책:

- 디스크가 BIOS에서 비활성화된 경우 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* diskette을 사용하여 하드 디스크에서 부트합니다. Solaris 9 Device Configuration Assistant에 대한 자세한 내용은 “x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스” 30 페이지를(를) 참조하십시오.
- 시스템에 디스크가 없으면 디스크 없는 클라이언트일 수 있습니다.

The system hangs before displaying the system prompt. (*x86 기반 시스템에만 적용*)

해결책: 지원되지 않는 하드웨어가 있습니다. 하드웨어 제조업체의 설명서를 확인하십시오.

네트워크에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지

WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).

설명: 이 오류는 설치 클라이언트의 부트 요청에 응답하는 서버가 네트워크상에 두 대 이상 있을 때 발생합니다. 설치 클라이언트가 잘못된 부트 서버에 연결하고 설치가 중단됩니다. 이 오류를 유발할 수 있는 구체적인 원인은 다음과 같습니다.

원인: 이유 1: /etc/bootparams 파일이 이 설치 클라이언트 항목을 갖고 있는 다른 서버에 존재할 수 있습니다.

해결책: 이유 1: 네트워크상의 서버에 설치 클라이언트용 /etc/bootparams 항목이 여러 개 있는지 확인합니다. 여러 항목이 있는 경우 설치 클라이언트에서 사용할 서버를 제외한 모든 설치 서버 및 부트 서버의 /etc/bootparams 파일에 있는 중복 클라이언트 항목을 제거합니다.

원인: 이유 2: 설치 클라이언트용으로 여러 /tftpboot 또는 /rplboot 디렉토리 항목이 있을 수 있습니다.

해결책: 이유 2: 네트워크상의 서버에 설치 클라이언트용 /tftpboot 또는 /rplboot 디렉토리 항목이 여러 개 있는지 확인합니다. 여러 항목이 있는 경우 설치 클라이언트에서 사용할 서버를 제외한 모든 설치 서버와 부트 서버의 /tftpboot 또는 /rplboot 디렉토리에 있는 중복 클라이언트 항목을 제거합니다.

원인: 이유 3: 서버의 /etc/bootparams 파일에 설치 클라이언트 항목이 있고 모든 시스템이 프로필 서버에 액세스할 수 있는 또 다른 /etc/bootparams 파일에 항목이 있습니다. 이러한 항목은 다음과 유사합니다.

```
* install_config=profile_server:path
```

NIS 또는 NIS+ bootparams 테이블의 이전 항목과 유사한 행 역시 이런 오류를 유발할 수 있습니다.

해결책: 이유 3: 이름 서비스 bootparams 맵 또는 테이블에 와일드카드 항목이 있는 경우(예: * install_config=), 해당 항목을 삭제한 뒤 부트 서버의 /etc/bootparams 파일에 추가합니다.

No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions. (SPARC 기반 시스템에만 적용)

원인: 이 오류는 네트워크에서 설치를 시도할 때 발생합니다. 시스템이 올바르게 설정되지 않았습니다.

해결책: 네트워크에서 설치할 시스템을 올바르게 설정했는지 확인합니다. “CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가” 116 페이지를(를) 참조하십시오.

prom_panic: Could not mount file system (SPARC 기반 시스템에만 적용)

원인: 이 오류는 네트워크에서 Solaris 9를 설치하려는데 부트 소프트웨어에서 다음을 찾을 수 없는 경우 발생합니다.

- Solaris 9 DVD, DVD 또는 설치 서버의 DVD 이미지 복사본
- 설치 서버의 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 이미지, Solaris 9 Software 1 of 2 CD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 이미지의 복사본

해결책: 설치 소프트웨어가 마운트 및 공유되어 있는지 확인합니다.

- 설치 서버의 DVD-ROM이나 CD-ROM 드라이브에서 Solaris 9를 설치하려면 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Software 1 of 2가 CD-ROM 드라이브에 들어 있고 마운트되어 있으며 /etc/dfs/dfstab 파일에서 공유되어 있는지 확인합니다.
- 설치 서버 디스크의 Solaris 9 DVD 이미지나 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 이미지 복사본을 이용해 설치하려면 해당 복사본의 디렉토리 경로가 /etc/dfs/dfstab 파일에서 공유되어 있는지 확인합니다.

설명서 페이지 install_server를 참조하십시오.

Timeout waiting for ARP/RARP packet... (SPARC 기반 시스템에만 적용)

원인: 이유 1: 클라이언트가 네트워크에서 부트를 시도하지만 해당 클라이언트를 인식하는 시스템이 없습니다.

해결책: 이유 1: 시스템의 호스트 이름이 NIS 또는 NIS+ 이름 서비스에 있는지 확인합니다. 또한 부트 서버의 /etc/nsswitch.conf 파일에서 bootparams 검색 순서를 확인합니다.

예를 들어, /etc/nsswitch.conf 파일의 다음 행은 JumpStart 또는 Solaris suninstall 프로그램이 bootparams 정보를 조회할 때 우선 NIS 맵을 조회한다는 것을 의미합니다. 프로그램이 어떤 정보도 찾지 못하면 JumpStart 프로그램 또는 Solaris suninstall 프로그램이 부트 서버의 /etc/bootparams 파일을 조회합니다.

bootparams: nis files

원인: 이유 2: 클라이언트의 이더넷 주소가 올바르지 않습니다.

해결책: 이유 2: 설치 서버의 /etc/ethers 파일에 있는 클라이언트의 이더넷 주소가 올바른지 확인합니다.

원인: 이유 3: 사용자 정의 JumpStart 설치에서 add_install_client 명령은 지정된 서버를 설치 서버로 사용하는 플랫폼 그룹을 지정합니다.

add_install_client를 사용할 때 잘못된 구조 값이 사용되면 이 문제가 발생합니다. 예를 들어, 설치하고자 하는 시스템이 sun4u이지만 sun4m을 사용하는 경우에 문제가 발생합니다.

해결책: 이유 3: 올바른 구조 값으로 add_install_client를 다시 실행합니다.

ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: 이 오류 메시지는 토큰 링 카드가 있는 시스템을 부트할 때 표시됩니다. 이더넷 멀티캐스트 및 토큰 링 멀티캐스트는 동일한 방식으로 작동하지 않습니다. 드라이브에서 잘못된 멀티캐스트 주소를 받았기 때문에 이 오류 메시지를 반환합니다.

해결책: 이 오류 메시지를 무시하십시오. 멀티캐스트가 작동하지 않으면 IP는 대신 계층 브로드캐스트를 사용하고 설치 실패를 유발하지 않습니다.

Requesting Internet address for Ethernet_Address (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: 클라이언트가 네트워크에서 부트를 시도하지만 해당 클라이언트를 인식하는 시스템이 없습니다.

해결책: 시스템의 호스트 이름이 이름 서비스에 나열되어 있는지 확인합니다. 시스템의 호스트 이름이 NIS 또는 NIS+ 이름 서비스에 나열되어 있지 않고 시스템이 계속해서 이 오류 메시지를 출력하면 재부트를 시도합니다.

RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying... (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: 클라이언트가 네트워크에서 부트를 시도하고 있지만 설치 서버의 /etc/bootparams 파일에 항목이 있는 시스템을 찾을 수 없습니다.

해결책: 설치 서버에서 add_install_client를 사용합니다. 이 명령을 사용하면 /etc/bootparams 파일에 올바른 항목을 추가하여 클라이언트가 네트워크에서 부트할 수 있습니다.

Still trying to find a RPL server... (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: 시스템이 네트워크에서 부트를 시도하지만 서버가 이 시스템을 부트하도록 설정되지 않았습니다.

해결책: 설치 서버에서 시스템이 설치되도록 add_install_client를 실행합니다. add_install_client 명령이 필요한 네트워크 부트 프로그램을 포함하는 /rplboot 디렉토리를 설정합니다.

네트워크에서 부트할 때 발생하는 일반적인 문제

The system boots from the network, but from a system other than the specified install server.

원인: /etc/bootparams 및 /etc/ethers 항목이 클라이언트에 대한 다른 시스템에 있습니다.

해결책: 이름 서버에서 설치 중인 시스템을 위한 /etc/bootparams 항목을 업데이트합니다. 항목은 다음 구문과 일치해야 합니다.

```
install_system root=boot_server:path install=install_server:path
```

또한 bootparams 항목이 설치 클라이언트용 서브넷에 있는지 확인합니다.

After you set up an install server and configure the system to install Solaris 9 from the network, the system still does not boot. (SPARC 기반 시스템에만 적용)

원인: tftpd가 설치 서버에서 실행되고 있지 않습니다.

해결책: 설치 서버에서 tftpd 데몬이 실행되고 있는지 확인합니다. 다음 명령을 입력합니다.

```
# ps -ef | grep tftpd
```

이 명령이 tftpd 데몬이 실행 중임을 나타내는 행을 반환하지 않으면 /etc/inetd.conf 파일을 편집하고 다음 행에서 주석(#) 문자를 제거합니다.

```
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \  
-s /tftpboot
```

이 변경 사항을 적용한 뒤 시스템 재부트를 시도합니다.

After setting up an install server and configuring the system to install from the network, the system still does not boot. (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: rp1d 데몬이 설치 서버에서 실행되고 있지 않습니다.

해결책: 설치 서버에서 rp1d 데몬이 실행되고 있는지 확인합니다. 다음 명령을 입력합니다.

```
# ps -ef | grep rp1d
```

이 명령이 rp1d 데몬이 실행 중임을 나타내는 행을 반환하지 않으면 다음 명령을 실행합니다.

```
# /usr/sbin/rp1d
```

이 변경 사항을 적용한 뒤 시스템 재부트를 시도합니다.

Solaris 9 운영 환경의 초기 설치

Initial installation fails

해결책: Solaris 설치가 실패하면 설치를 다시 시작해야 합니다. 설치를 다시 시작하려면 Solaris 9 DVD, Solaris 9 Installation CD, Solaris 9 Software 1 of 2 또는 네트워크를 통해 시스템을 부트합니다.

소프트웨어를 부분적으로 설치한 뒤 Solaris 소프트웨어를 설치 해제할 수 없습니다. 백업을 사용해 시스템을 복원하거나 Solaris 설치 프로세스를 다시 시작해야 합니다.

/cdrom/Solaris_9/SUNWxxx/reloc.cpio: Broken pipe

설명: 이 오류 메시지는 설치에 영향을 주지 않습니다.

해결책: 이 메시지를 무시하고 설치를 계속합니다.

WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: 이 메시지는 정보를 제공하는 메시지입니다. 시스템의 BIOS에 설정된 기본 부트 장치가 Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette을 사용하여 시스템을 부트해야 하는 장치에 대해 설정되었을 수 있습니다.

해결책: 설치를 계속하고 필요할 경우, Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette을 필요로 하지 않는 장치에 대하여 Solaris 소프트웨어를 설치한 후 BIOS에 지정된 시스템의 기본 부트 장치를 변경합니다.

▼ x86: IDE 디스크의 잘못된 블록 확인

IDE 디스크는 Solaris 소프트웨어가 지원하는 다른 장치와 같이 잘못된 블록을 자동으로 매핑하지 않습니다. Solaris 9을 IDE 디스크에 설치하기 전에 디스크에서 표면 분석을 수행하고자 할 수 있습니다. IDE 디스크에서 표면 분석을 수행하려면 다음 절차를 따릅니다.

1. 단일 사용자 모드에서 설치 매체로 부트합니다.

```
# b -s
```

2. 포맷 프로그램을 시작합니다.

```
# format
```

3. 표면 분석을 수행하려는 IDE 디스크 드라이브를 지정합니다.

```
# cxdy
```

```
cx          컨트롤러 번호
```

```
dy          장치 번호
```

4. fdisk 분할 영역이 필요합니다.

- Solaris fdisk 분할 영역이 존재하면 단계 5로 이동합니다.
- Solaris fdisk 분할 영역이 존재하지 않으면 fdisk 명령을 사용하여 디스크에 Solaris 분할 영역을 작성합니다.

```
format> fdisk
```

5. 다음을 입력합니다.

```
format> analyze
```

6. 다음을 입력합니다.

```
analyze> config
```

표면 분석에 대한 현재 설정이 표시됩니다.

- a. 설정을 변경하려면 다음을 입력합니다.

```
analyze> setup
```

7. 다음을 입력합니다.

```
analyze> type_of_surface_analysis
```

```
type_of_surface_analysis    읽기, 쓰기 또는 비교
```


format이 잘못된 블록을 발견하면 다시 매핑합니다.

8. 다음을 입력합니다.

```
analyze> quit
```

9. 블록을 다시 매핑하도록 지정하시겠습니까?

- 지정하지 않으려면 단계 8로 이동합니다.
- 지정하려면 다음을 입력합니다.

```
format> repair
```

10. 다음을 입력합니다.

```
quit
```

format 프로그램이 종료합니다.

11. 다중 사용자 모드에서 매체를 다시 시작하려면 다음을 입력하십시오.

```
ok b
```

Solaris 9 운영 환경 업그레이드

업그레이드할 때 나타나는 오류 메시지

No upgradable disks

원인: /etc/vfstab 파일에 있는 스왑 항목으로 인해 업그레이드가 실패하고 있습니다.

해결책: /etc/vfstab 파일에서 다음 행을 삭제합니다.

- All swap files and slices on disks not being upgraded
- Swap files that are no longer present
- Any unused swap slices

usr/bin/bzczt not found

원인: 패치 클러스터가 없어 Solaris Live Upgrade가 실패하고 있습니다.

해결책: Solaris Live Upgrade 설치를 위한 패치가 필요합니다. 패치는 <http://sunsolve.sun.com>에서 다운로드할 수 있습니다.

Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable partitions to hold the Solaris install software were found. Upgrading using the Solaris Installer is not possible. It might be possible to upgrade using the Solaris Operating Environment 1 of 2 CDROM. (x86 기반 시스템에만 적용)

원인: 충분한 공간이 없기 때문에 Solaris 9 x86 Platform Edition Installation CD를 사용하여 업그레이드할 수 없습니다.

해결책: 업그레이드하려면 512MB 보다 크거나 동일한 스왑 슬라이스를 작성하거나 다음과 같은 다른 업그레이드 방법을 사용할 수 있습니다.

- Solaris 9 DVD에서 Solaris Web Start 프로그램 또는 넷 설치 이미지
- Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD에서 Solaris suninstall 프로그램
- 사용자 정의 JumpStart

업그레이드할 때 발생하는 일반적인 문제

The upgrade option is not presented even though there is a version of Solaris software that's upgradable on the system.

원인: 이유 1: /var/sadm 디렉토리가 symlink이거나 다른 파일 시스템으로부터 마운트되었습니다.

해결책: 이유 1: /var/sadm 디렉토리를 루트(/) 또는 /var 파일 시스템으로 이동합니다.

원인: 이유 2: /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE 파일이 없습니다.

해결책: 이유 2: 다음 템플릿을 사용하여 새로운 INST_RELEASE 파일을 만듭니다.

```
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
```

x 시스템상의 Solaris 소프트웨어 버전입니다.

원인: 이유 3: SUNWusr이 /var/sadm/softinfo에 없습니다.

해결책: 해결 방법 3: 초기 설치를 수행할 필요가 있습니다. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 수 없습니다.

Couldn't shut down or initialize the md driver

해결책:

- 미러가 아닌 경우 vsftab 파일에서 삭제합니다.
- 미러인 경우 미러를 차단한 뒤 다시 설치합니다.

The upgrade fails because the Solaris installation program cannot mount a file system.

원인: 업그레이드를 하는 동안 스크립트는 시스템의 /etc/vfstab 파일에 열거된 모든 파일 시스템을 업그레이드될 루트(/) 파일 시스템에 마운트하려고 시도합니다. 설치 스크립트가 파일 시스템을 마운트할 수 없으면, 업그레이드가 실패하여 종료됩니다.

시스템의 /etc/vfstab 파일 내의 모든 파일 시스템이 마운트될 수 있는지 확인합니다. 마운트될 수 없거나 문제를 야기하는 파일 시스템은 /etc/vfstab 파일에서 삭제하여 Solaris suninstall 프로그램이 업그레이드를 하는 동안에 이들에 대한 마운트 시도를 하지 않도록 합니다. 업그레이드될 소프트웨어를 포함하는 시스템 기반 파일 시스템(예:/usr)은 삭제하면 안 됩니다.

The upgrade fails

설명: 시스템에 업그레이드를 위한 충분한 공간이 없습니다.

원인: 제 5 장의 공간 문제를 점검하고 자동 레이아웃을 이용해 공간을 재할당하지 않고도 문제를 해결할 수 있는지 확인합니다.

Problems upgrading mirrored roots

해결책: Solaris 볼륨 관리자의 미러된 루트를 사용하여 업그레이드할 때 문제가 발생하면 *Solaris Volume Manager Administration Guide*의 “Troubleshooting Solaris Volume Manager”를 참조하십시오.

▼ 업그레이드 실패 후에 업그레이드 계속 진행

업그레이드가 실패하고 시스템을 소프트 부트할 수 없습니다. 정전이나 네트워크 연결 오류와 같이 사용자가 해결할 수 있는 수준의 오류가 아닙니다.

1. Solaris 9 DVD, Solaris 9 Installation CD, Solaris 9 Software 1 of 2 CD 또는 네트워크를 통해 시스템을 재부트합니다.

2. 설치를 위한 업그레이드 옵션을 선택합니다.

시스템이 부분적으로 업그레이드되었는지 여부를 Solaris 설치 프로그램이 확인하고 업그레이드를 계속합니다.

Veritas VxVm을 실행하는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하는 중에 시스템 장애 발생

다음 절차에 따라 업그레이드를 수행하지 않으면 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드를 수행하고 Veritas VxVM을 실행하는 경우 재부트 시 시스템 장애가 발생합니다. 패키지가 Solaris 고급 패키지 작성 지침 사항을 따르지 않으면 문제가 발생합니다.

1. 비활성 부트 환경을 작성합니다. “새 부트 환경 작성” 329 페이지(를) 참조하십시오.

2. 비활성 부트 환경을 업그레이드하기 전에 비활성 부트 환경에서 기존 Veritas 소프트웨어를 비활성화시켜야 합니다.

a. 비활성 부트 환경을 마운트합니다.

```
# lumount inactive_boot_environment_name mount_point  
예:
```

```
# lumount solaris8 /.alt.12345
```

b. `vfstab`를 포함하는 디렉토리로 변경합니다. 예:

```
# cd /.alt.12345/etc
```

c. 비활성 부트 환경의 `vfstab` 파일 사본을 만드십시오. 예:

```
# cp vfstab vfstab.501
```

d. 복사한 `vfstab`에서 Veritas 파일 시스템 항목을 모두 제거합니다. 예:

```
# sed vfstab.novxfs> vfstab < '/vx\|dsk/s/^/#/g'
```

각 행의 첫 번째 문자는 해당 행을 주석 행으로 만드는 #으로 변경됩니다. 이 주석 행은 시스템 파일 주석 행과 다르다는 점에 주의하십시오.

e. 변경된 `vfstab` 파일을 복사합니다. 예:

```
# cp vfstab.novxfs vfstab
```

f. 비활성 부트 환경의 시스템 파일로 디렉토리를 변경합니다. 예:

```
# cd /.alt.12345/etc
```

g. 비활성 부트 환경의 시스템 파일 사본을 만듭니다. 예:

```
# cp system system.501
```

h. `drv/vx`를 포함하는 모든 "forceload:" 항목을 삭제합니다.

```
# sed '/forceload: system.novxfs> system < drv\|vx/s/^*/'
```

각 행의 첫 번째 문자는 해당 행을 명령줄로 만드는 *로 변경됩니다. 이 주석 행은 `vfstab` 파일 주석 행과 다르다는 점에 주의하십시오.

i. 디렉토리를 비활성 부트 환경의 `install-db` 파일로 변경합니다. 예:

```
# cd /.alt.12345/etc
```

j. Veritas `install-db` 파일을 작성합니다. 예:

```
# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
```

k. 비활성 부트 환경을 마운트 해제합니다.

```
# luumount inactive_boot_environment_name mount_point
```

3. 비활성 부트 환경을 업그레이드합니다. 제 33 장을 참조하십시오.

4. 비활성 부트 환경을 활성화시킵니다. “부트 환경 활성화” 363 페이지(를) 참조하십시오.

5. 시스템을 종료합니다.

```
# init 0
```

6. 단일 사용자 모드에서 비활성 부트 환경을 부트합니다.

```
OK boot -s
```

“vxvm” 또는 “VXVM”을 포함하는 몇 개의 메시지와 오류 메시지는 무시할 수 있습니다. 비활성 부트 환경이 활성화됩니다.

7. Veritas를 업그레이드합니다.

a. 시스템에서 Veritas VRTSvmsa 패키지를 제거합니다. 예:

```
# pkgrm VRTSvmsa
```

b. 디렉토리를 Veritas 패키지로 변경합니다.

```
# cd /location_of_Veritas_software
```

c. 시스템에 최신 Veritas 패키지를 추가합니다.

```
#pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvman VRTSvmdev
```

8. 원래의 `vfstab` 및 시스템 파일을 복원합니다.

```
# cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
```

```
# cp /etc/system.original /etc/system
```

9. 시스템을 재부트합니다.

```
# init 6
```

x86: 기존 Service 분할 영역이 없는 시스템에서 기본적으로 만들지 않는 Service 분할 영역

현재 Service 분할 영역이 없는 시스템에 Solaris 9 운영 환경을 설치하는 경우 설치 프로그램에서 기본적으로 Service 분할 영역을 만들 수 없을 것입니다. Solaris 분할 영역과 동일한 디스크에 Service 분할 영역을 두려면 Solaris 9 운영 환경을 설치하기 전에 Service 분할 영역을 다시 만들어야 합니다.

Sun LX50 시스템에 Solaris 8 2/02 운영 환경을 설치한 경우 설치 프로그램에서 Service 분할 영역을 보존하지 못했을 수 있습니다. Service 분할 영역을 보존하기 위한 `fdisk` 부트 분할 영역 레이아웃 수동 편집을 수행하지 않은 경우 설치 프로그램에서 설치 동안 Service 분할 영역을 삭제합니다.

주 - Solaris 8 2/02 운영 환경을 설치할 때 Service 분할 영역을 특별히 보존하지 않은 경우 Service 분할 영역 재작성 및 Solaris 9 운영 환경으로 업그레이드를 할 수 없을 가능성이 있습니다.

Solaris 분할 영역이 있는 디스크에 Service 분할 영역을 두려면 다음 조치 중 하나를 선택합니다.

- Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris 9 설치 CD에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 디스크의 내용을 삭제합니다.
2. 설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 Service 분할 영역을 만듭니다.

Service 분할 영역을 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 *Sun LX50 Server User's Manual* 및 <http://cobalt-knowledge.sun.com>의 Sun LX50 Knowledge Base를 참조하십시오.

3. CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 설치 CD를 삽입합니다.
4. Solaris 9 운영 환경 설치를 시작합니다.

설치 프로그램에서 Service 분할 영역을 검색한 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

```
The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition
and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk
partition, if one exists, is also preserved by default.
```

```
Select one of the following to continue:
```

- ```
1) Use the default layout
2) Run fdisk to manually edit the disk
3) Exit
```

```
Please make a selection: [?]
```

5. 기본 레이아웃을 사용하려면 1을 입력합니다.

설치 프로그램에서 Service 분할 영역을 보존하고 x86 부트 분할 영역 및 Solaris 분할 영역을 작성합니다.

---

**주** - Solaris Web Start 설치 프로그램에서 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거하여 x86 부트 분할 영역을 작성합니다. 이 유틸리티는 기존 fdisk 분할 영역의 변경을 방지합니다. 이 분할 영역을 수동으로 만들어서는 안 됩니다.

---

6. 설치를 완료합니다.

- 네트워크 설치 이미지에서 설치 또는 네트워크를 통하여 Solaris 9 DVD에서 설치할 경우 단계를 수행합니다.

1. 디스크의 내용을 삭제합니다.
  2. 설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 Service 분할 영역을 만듭니다.  
Service 분할 영역을 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 *Sun LX50 Server User's Manual* 및 <http://cobalt-knowledge.sun.com>의 Sun LX50 Knowledge Base를 참조하십시오.
  3. 네트워크에서 시스템을 부트합니다.  
Customize fdisk Partitions 화면이 표시됩니다.
  4. 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 로드하려면 Default를 누릅니다.  
설치 프로그램에서 Service 분할 영역을 보존하고 x86 부트 분할 영역 및 Solaris 분할 영역을 작성합니다.
- suninstall 프로그램을 사용하여 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 또는 부트 서버의 네트워크 설치 이미지에서 설치할 경우 다음 단계를 수행합니다.
    1. 디스크의 내용을 삭제합니다.
    2. 설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 Service 분할 영역을 만듭니다.  
Service 분할 영역을 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 *Sun LX50 Server User's Manual* 및 <http://cobalt-knowledge.sun.com>의 Sun LX50 Knowledge Base를 참조하십시오.
    3. 시스템을 부트합니다.  
설치 프로그램에서 Solaris 분할 영역 작성 방법을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
    4. Use rest of disk for Solaris partition 옵션을 선택합니다.  
설치 프로그램에서 Service 분할 영역을 보존하고 Solaris 분할 영역을 작성합니다.
    5. 설치를 완료합니다.





## 부록 B

---

### 원격으로 설치 또는 업그레이드(작업)

---

이 부록에서는 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 직접 연결되지 않은 시스템 또는 도메인에 Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드하는 방법에 대하여 설명합니다.

---

주 - Solaris 운영 환경을 다중 도메인 서버에 설치 또는 업그레이드할 경우, 설치 프로세스의 시작 전에 시스템 컨트롤러 또는 시스템 서비스 프로세서 설명서를 참조하십시오.

---

---

### SPARC: Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 원격 DVD-ROM 또는 CD-ROM에서 설치 또는 업그레이드

DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 직접 연결되지 않은 시스템 또는 도메인에 Solaris 운영 환경을 설치하려면 다른 시스템에 연결된 드라이브를 사용할 수 있습니다. 두 시스템이 동일한 서브넷에 연결되어야 합니다. 다음 지침을 사용하여 설치를 완료합니다.

## ▼ SPARC: 원격 DVD-ROM 및 CD-ROM에서 설치 또는 업그레이드

---

주 - 이 절차에서는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중인 것으로 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 매체를 관리하고 있지 않는 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

---

다음 절차에서 DVD-ROM 또는 CD-ROM이 있는 원격 시스템은 *remote system*으로 식별됩니다. 설치될 클라이언트인 시스템은 *client system*으로 식별됩니다.

1. DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 있고 Solaris 운영 환경을 실행 중인 시스템을 식별합니다.
2. DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 있는 *remote system*에서 드라이브에 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD를 삽입합니다.  
볼륨 관리자가 디스크를 마운트합니다.
3. 원격 시스템에서 `add_install_client` 명령이 위치한 DVD 또는 CD로 디렉토리를 변경합니다.

- DVD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.

```
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

- CD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.

```
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0
```

4. 원격 시스템에서 클라이언트로 설치하려는 시스템을 추가합니다.

- DVD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.

```
remote system# ./add_install_client \
client_system_name arch
```

- CD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.

```
remote system# ./add_install_client -s remote_system_name: \
/cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch
```

*remote\_system\_name* DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 있는 시스템의 이름입니다.

*client\_system\_name* 설치할 시스템의 이름입니다.

*arch* 설치하려는 시스템의 플랫폼 그룹(예: `sun4u`)입니다. 설치하려는 시스템에서 `uname -m` 명령을 사용하여 플랫폼 그룹을 찾습니다.

5. 설치하려는 *client system*을 부트합니다.

*client system:* ok boot net

Solaris Web Start 설치가 시작됩니다.

6. 필요할 경우 지침에 따라 시스템 구성 정보를 입력합니다.

- DVD 매체를 사용하는 경우, 화면의 지침에 따라 설치를 완료합니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다.
- CD 매체를 사용하는 경우, 시스템이 재부트되고 Solaris 설치 프로그램이 시작됩니다. 시작 패널 다음에 매체 지정 패널이 선택된 네트워크 파일 시스템과 함께 나타납니다. 단계 7로 이동합니다.

7. 매체 지정 패널에서 다음을 누릅니다.

네트워크 파일 시스템 경로 지정 패널이 나타나고 텍스트 필드는 설치 경로를 포함합니다.

*client\_system\_ip\_address:* /cdrom/cdrom0/s0

8. DVD 또는 CD가 마운트된 원격 시스템에서 디렉토리를 root로 변경합니다.

*remote system#* cd /

9. 원격 시스템에서 공유되었던 슬라이스에 대한 경로를 확인합니다.

*remote system#* share

10. 원격 시스템에서 단계 9에 있는 경로를 사용하여 Solaris 9 DVD 또는 Solaris 9 Installation CD를 공유 해제합니다. 경로가 두 슬라이스가 되면 두 슬라이스를 모두 unshare합니다.

*remote system#* unshare absolute\_path

*absolute\_path*                      share 명령에 절대 경로가 표시됩니까?

다음 예에서 슬라이스 0과 슬라이스 1이 공유 해제됩니다.

*remote system#* unshare /cdrom/cdrom0/s0

*remote system#* unshare /cdrom/cdrom0/s1

11. Solaris 9 Installation CD를 꺼냅니다.

*remote system#* eject cdrom

12. 원격 시스템에서 CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 Software 1 of 2을 삽입합니다.

13. 원격 시스템에서 Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 내보냅니다.

*remote system#* share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0

14. 설치 중인 클라이언트 시스템에서 다음을 눌러 Solaris 설치를 계속합니다.

15. Solaris Web Start 프로그램에서 Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 삽입하라는 프롬프트를 표시하면 단계 9-단계 14를 반복하여 Solaris 9 Software 1 of 2 CD를 공유 해제하고

**Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 내보내고 설치합니다.**

- 16. Solaris Web Start 프로그램에서 Solaris 9 Languages CD를 삽입하라는 프롬프트를 표시하면 단계 9-단계 14를 반복하여 Solaris 9 Software 2 of 2 CD를 공유 해제하고 Solaris 9 Languages CD를 내보내고 설치합니다.**

Solaris 9 Languages CD를 내보내면 설치 관리자 창이 CD-ROM이 마운트된 시스템에 나타납니다. Solaris 9 Languages CD를 설치하는 동안 설치 관리자 창을 무시합니다. Solaris 9 Languages CD의 설치를 완료한 후, 설치 관리자 창을 닫습니다.

## 부록 C

# 추가 SVR4 패키지 작성 요구 사항(참조)

이 부록은 사용자 정의 JumpStart 프로그램 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 패키지, 특히 타사 패키지를 설치 또는 제거해야 하는 시스템 관리자를 대상으로 합니다. 다음 패키지 작성 요구 사항을 따르면 Solaris Live Upgrade로 업그레이드할 수 있도록 사용자 정의 JumpStart 설치가 비대화형으로 유지되고 현재 실행 중인 시스템을 수정하지 못하게 됩니다.

## 패키지 작성 요구 사항 개요

다음 설명서 참조는 패키지 작성 요구 사항에 대한 배경 정보를 제공합니다.

- 사용자 정의 JumpStart 프로그램과 Solaris Live Upgrade가 제대로 작동하려면 패키지가 SVR4 패키지 작성 요구 사항을 준수해야 합니다. *Application Packaging Developer's Guide*는 패키지 작성 요구 사항과 용어 정의에 대한 보다 구체적인 정보를 제공합니다. 특히 다음 장을 참조하십시오. *Application Packaging Developer's Guide*의 “Advanced Package Creation Techniques”
- 패키지 및 설치 관리 파일의 추가 및 제거에 대한 기본 정보를 보려면 *System Administration Guide: Basic Administration*의 “Managing Software(Overview)”를 참조하십시오. 특정 설명서 페이지도 참조하십시오.
- 이 부록에서 참조되는 명령에 대한 자세한 내용은 `dircmp(1)`, `fssnap(1M)`, `ps(1)` 또는 `truss(1)` 설명서 페이지를 참조하십시오..

표 C-1은 이 문서에서 Solaris Live Upgrade 또는 사용자 정의 JumpStart 프로그램에 적용되는 정보를 나열합니다.

표 C-1 요구 사항 정보

| 설치 방법                 | 문서화된 요구 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solaris Live Upgrade  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Application Packaging Developer's Guide</i>의 SVR4 패키지 작성 요구 사항을 참조하십시오.</li> <li>■ “사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항” 446 페이지(를) 참조하십시오.</li> <li>■ “Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 적합성” 448 페이지(를) 참조하십시오.</li> </ul> |
| 사용자 정의 JumpStart 프로그램 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <i>Application Packaging Developer's Guide</i>의 SVR4 패키지 작성 요구 사항을 참조하십시오.</li> <li>■ “사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항” 446 페이지(를) 참조하십시오.</li> <li>■ “사용자 정의 JumpStart 프로그램에 대한 업데이트 적합성” 449 페이지(를) 참조하십시오.</li> </ul> |

## 사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항

비활성 부트 환경은 현재 실행 중인 시스템이 아닌 운영 환경의 복사본입니다. Live Upgrade 또는 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 사용할 패키지는 다음 요구 사항을 따라야 합니다.

- 사용자 상호작용 없이 사용자 정의 JumpStart 설치 또는 업그레이드를 활성화합니다.
- Solaris Live Upgrade 사용 시 필요한, 현재 실행 중인 시스템의 수정이 없습니다.

다음 목록은 비활성 부트 환경 준수에 대한 요구 사항을 설명합니다.

- 운영 체제 설치가 성공하려면 패키지가 비활성 부트 환경 지정자를 인식하고 정확하게 고려해야 합니다.
 

패키지는 pkgmap 파일(패키지 맵)에 절대 경로를 포함할 수 있습니다. 이 파일이 존재할 경우 해당 파일은 pkgadd 명령의 -R 옵션에 상대적으로 작성됩니다. 절대 및 상대(위치 변경이 가능한) 경로를 모두 포함하는 패키지를 대체 루트(/)에 설치할 수도 있습니다. \$PKG\_INSTALL\_ROOT는 절대 및 상대 파일 모두에 추가되므로 pkgadd를 사용하여 설치될 때 모든 경로가 적당하게 결정됩니다.
- pkgadd -R 옵션을 사용하여 설치되거나 pkgrm -R 옵션을 사용하여 제거되는 패키지는 현재 실행 중인 시스템을 변경하지 말아야 합니다.

pkgadd 명령 -R 옵션으로 설치되거나 pkgrm 명령 -R 옵션을 사용하여 제거되는 모든 패키지에 포함되는 모든 procedure 스크립트는 현재 실행 중인 시스템을 변경하지 말아야 합니다. 사용자가 제공하는 모든 설치 스크립트는 접두어가 \$PKG\_INSTALL\_ROOT 변수인 모든 디렉토리 또는 파일을 참조해야 합니다. 패키지는 \$PKG\_INSTALL\_ROOT 접두어를 가진 모든 디렉토리 및 파일을 작성해야 합니다. 패키지는 \$PKG\_INSTALL\_ROOT 접두어 없이 디렉토리를 제거하지 말아야 합니다. 표 C-2는 올바른 스크립트 구문의 예를 제공합니다.

표 C-2 설치 스크립트 구문의 예

| 스크립트 유형                  | 올바른 구문                                                                  | 잘못된 구문                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bourne 셸 "if" 명령<br>문 조각 | <pre>if [ -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf ] ; then</pre>   | <pre>if [ -f /etc/myproduct.conf ] ; \ then</pre>   |
| 파일 제거                    | <pre>/bin/rm -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre>         | <pre>/bin/rm -f /etc/myproduct.conf</pre>           |
| 파일 변경                    | <pre>echo "test=no"&gt; \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre> | <pre>echo "test=no"&gt; \ /etc/myproduct.conf</pre> |

## \$PKG\_INSTALL\_ROOT와 \$BASEDIR 사이의 차이점 개요

\$PKG\_INSTALL\_ROOT는 패키지를 추가할 컴퓨터의 루트(/) 파일 시스템의 위치입니다. 위치는 pkgadd 명령의 -R 인자로 설정됩니다. 예를 들어, 다음 명령이 호출되면 \$PKG\_INSTALL\_ROOT가 패키지 설치 동안 /a가 됩니다.

```
pkgadd -R /a SUNWvxvm
```

\$BASEDIR은 위치 변경이 가능한 패키지 개체가 설치된 위치 변경이 가능한 기본 디렉토리를 가리킵니다. 위치 변경이 가능한 개체만 여기에 설치됩니다. 위치 변경이 불가능한 개체(pkgmap 파일의 절대 경로를 가진 개체)는 항상 비활성 부트 환경에 상대적으로 설치되지만 실제로 \$BASEDIR에 상대적이지 않습니다. 패키지에 위치 변경이 가능한 개체가 없는 경우 해당 패키지는 절대 패키지(즉, 위치 변경이 불가능한 패키지)라고 하며 \$BASEDIR은 정의되지 않고 package procedure 스크립트에 사용할 수 없습니다.

예를 들어, 패키지의 pkgmap 파일은 다음 두 항목을 가지는 것으로 가정합니다.

```
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
```

pkginfo 파일은 \$BASEDIR에 대한 다음 사양을 갖습니다.

```
BASEDIR=/opt
```

이 패키지가 다음 명령으로 설치되면 ls는 /a/opt/sbin/ls에 설치되지만 ls2는 /a/sbin/ls2에 설치됩니다.

```
pkgadd -R /a SUNWtest
```

---

## Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 적합성

Solaris Live Upgrade를 사용하고 새 부트 환경을 작성할 때 다음 지침을 따라 문제를 방지합니다.

- `package procedure` 스크립트는 현재 활성 운영 환경에서 독립적이어야 합니다. `procedure` 스크립트는 패키지 설치 및 제거 동안 특정 지점에서 발생하는 작업을 정의합니다. 이러한 미리 지정된 이름으로 작성될 수 있는 `procedure` 스크립트는 `preinstall`, `postinstall`, `preremove` 및 `postremove` 등 4개입니다. `package procedure` 스크립트는 비활성 부트 환경이 Solaris Live Upgrade를 사용하여 전환될 수 있기 때문에 현재 활성 운영 환경에서 독립적이어야 합니다.
  - 이러한 스크립트는 어떤 프로세스도 시작 또는 정지하지 말아야 합니다. 또는 운영 체제 종속적이고 현재 실행 중인 시스템에 대한 정보를 보고하는 `ps` 또는 `truss`와 같은 명령의 출력에 의존하지 말아야 합니다.
  - `procedure` 스크립트는 `expr`, `cp`, `ls` 및 `shell` 스크립트 작성을 용이하게 하는 기타 명령과 같은 기타 표준 UNIX 명령을 자유롭게 사용합니다. 그러나 비활성 부트 환경은 “사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항” 446 페이지 절에 요약된 규칙을 제외하고 수정할 수 없습니다.
  - 모든 스크립트는 Bourne 셸(`/bin/sh`)에서 작성되어야 합니다. Bourne 셸은 `procedure` 스크립트를 실행하기 위해 `pkgadd` 명령이 사용하는 인터프리터입니다.
  - `package procedure` 스크립트는 2.6 이상 릴리스에 추가된 명령을 호출할 수 없습니다. 예를 들어, `package procedure` 스크립트는 `pgrep` 명령을 호출할 수 없습니다. 2.6 릴리스 이후로 많은 명령에 추가 기능이 추가되었습니다. `package procedure` 스크립트에서는 2.6 릴리스에 없던 어떤 명령 옵션도 사용하지는 않습니다. 예를 들어, `umount` 명령의 `-f` 옵션이 Solaris 7 릴리스에서 추가되었습니다. 특정 명령이나 옵션이 Solaris 2.6 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 <http://docs.sun.com>에서 *Solaris 2.6 Reference Manual AnswerBook*을 참조하십시오.
- 모든 패키지는 `pkgchk` 검증을 통과해야 합니다. 패키지가 작성되면 설치되기 전에 다음 명령으로 검사해야 합니다.

```
pkgchk -d dir_name pkg_name
```

*dir\_name*

패키지가 상주하는 디렉토리의 이름을 지정합니다.



`pkg_name` 패키지의 이름을 지정합니다.

예를 들어, 패키지가 `/export/SUNWvxxvm`에 있는 경우 다음 명령을 내려야 합니다.

```
pkgchk -d /export SUNWvxxvm
```

오류가 표시되어서는 안 됩니다.

패키지가 작성된 후 `pkgadd`에 `-R dir_name` 옵션을 사용하여 비활성 부트 환경 위치에 패키지를 설치하여 테스트해야 합니다. 패키지가 설치된 후 다음 예에서와 같이 `pkgchk`를 사용하여 정확성을 검사해야 합니다.

```
pkgadd -d . -R /a SUNWvxxvm
```

```
pkgchk -R /a SUNWvxxvm
```

오류가 표시되어서는 안 됩니다.

- 또한 패키지는 패키지 자체가 제공하는 명령을 실행하지 말아야 합니다. 이것은 디스크 없는 호환성을 유지하고 아직 설치되지 않은 공유 라이브러리를 필요로 할 수 있는 명령 실행을 방지합니다.

파일 작성, 수정 및 삭제를 위한 이러한 요구 사항은 다양한 명령을 사용하여 검증할 수 있습니다. 예를 들어, `dircmp` 또는 `fssnap` 명령은 패키지가 제대로 작동하는지 검증하는데 사용할 수 있습니다. 또한 `ps` 명령은 데몬이 패키지에 의해 정지 또는 시작되지 않았음을 확인하여 데몬 적합성을 테스트하기 위해 사용될 수 있습니다. `truss`, `pkgadd -v` 및 `pkgrm` 명령은 런타임 패키지 설치 적합성을 테스트할 수 있지만 모든 상황에서 작동하지는 않을 수 있습니다. - 다음 예에서, `truss` 명령은 모든 읽기 전용, 비`$BASEDIR` 액세스를 제거하고 지정된 비활성 부트 환경 내에 있지 않는 경로에 대한 비읽기 전용 액세스만 보여줍니다.

```
TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxxvm \
2>&1> /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("${TEMPDIR}
```

이 절에서 참조된 명령에 대한 자세한 내용은 `dircmp(1)`, `fssnap(1M)`, `ps(1)`, `truss(1)`, `pkgadd(1M)`, `pkgchk(1M)` 또는 `pkgrm(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

---

## 사용자 정의 JumpStart 프로그램에 대한 업그레이드 적합성

사용자 정의 JumpStart 프로그램 적합성은 패키지가 다음과 같이 전통적인 Solaris 설치 유틸리티의 일부인 채로 추가 및 제거될 수 있게 합니다.

- 사용자 정의 JumpStart 프로그램
- Solaris `suninstall` 프로그램

## ■ Solaris Web Start 설치 방법

사용자 정의 JumpStart 프로그램 적합성은 또한 패키지가 Solaris 업그레이드에 참가할 수 있게 합니다. 사용자 정의 JumpStart 프로그램에 적합하려면 패키지가 “사용자 정의 JumpStart 프로그램 및 Solaris Live Upgrade 비활성 부트 환경 요구 사항” 446 페이지에 요약된 비활성 부트 환경 요구 사항도 따라야 합니다.

사용자 정의 JumpStart 프로그램을 효과적으로 사용할 수 있으려면 패키지가 사용자에게 정보를 묻는 프롬프트를 표시하지 않은 채 추가 또는 제거되어야 합니다. 사용자 상호 작용을 방지하려면 pkgadd 명령 -a 옵션으로 새 관리 파일을 설정합니다. -a 옵션은 기본 관리 파일 대신 사용될 설치 관리 파일을 정의합니다. 기본 파일을 사용하면 사용자에게 추가 정보를 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이들 검사를 무시하고 사용자 확인 없이 패키지를 설치해야 함을 pkgadd에게 알려주는 관리 파일을 작성할 수 있습니다. 자세한 내용은 admin(4) 또는 pkgadd(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

다음은 pkgadd 관리 파일 사용 방법을 보여주는 예입니다.

- 관리 파일이 제공되지 않으면 pkgadd는 /var/sadm/install/admin/default를 사용합니다. 이 파일을 사용하면 사용자 상호 작용이 생길 수 있습니다.

```
pkgadd
```

- 상대 관리 파일이 명령줄에 제공되면 pkgadd는 /var/sadm/install/admin에서 파일 이름을 찾아 사용합니다. 이 예에서 상대 관리 파일의 이름은 nocheck이고 pkgadd는 /var/sadm/install/admin/nocheck를 찾습니다.

```
pkgadd -a nocheck
```

- 절대 파일이 제공되면 pkgadd이 해당 파일을 사용합니다. 이 예에서 pkgadd는 /tmp에서 nocheck 관리 파일을 찾습니다.

```
pkgadd -a /tmp/nocheck
```

다음은 pkgadd 유틸리티와의 사용자 상호 작용이 거의 필요 없는 설치 관리 파일의 예입니다. 패키지가 시스템에서 사용 가능한 공간보다 더 많은 공간을 필요로 하는 경우를 제외하고 pkgadd 유틸리티는 이 파일을 사용하고 사용자에게 추가 정보를 묻는 프롬프트를 표시하지 않고 패키지를 설치합니다.

```
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
```

# Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드(작업)

이 장에서는 업데이트된 Solaris 운영 환경으로 업그레이드하기 전의 패치 검사를 위한 지침에 대하여 설명합니다.

## Solaris 갱신 릴리스로 업그레이드

이미 Solaris 9 운영 환경이 실행 중인 상태에서 개별 패치를 설치했다면, Solaris 9 갱신 릴리스로 업그레이드할 경우 다음과 같은 문제가 생길 수 있습니다.

- Solaris 9 갱신 릴리스의 일부로 제공된 모든 패치가 시스템에 다시 적용됩니다. 이 패치들은 제거할 수 없습니다.
- Solaris 9 갱신 릴리스에 포함되어 있지 않은 패치로서 전에 시스템에 설치되지 않은 모든 패치는 제거됩니다.

Patch Analyzer는 사용자의 시스템을 분석하여 패치가 있을 경우, Solaris 9 갱신 릴리스로의 업그레이드에 의해 옮겨질 패치를 파악합니다. Patch Analyzer는 다음 형식으로 사용할 수 있습니다.

- Solaris Web Start 프로그램을 사용해 업그레이드하면 Patch Analyzer 대화 상자가 나타납니다. 분석을 수행하려면 예를 선택합니다.
- Solaris suninstall 프로그램을 사용하여 업그레이드하려면 패치 분석 대화 상자에서 분석을 선택해 분석을 수행합니다.
- 사용자 정의 JumpStart 설치나 Solaris Live Upgrade를 사용하려면 `analyze_patches` 스크립트를 실행해 분석을 수행합니다. 자세한 내용은 “analyze\_patches 스크립트 실행” 452 페이지(를) 참조하십시오.

패치 분석 결과에 관한 자세한 정보는 분석을 수행한 뒤 “Patch Analyzer 출력 검토” 452 페이지(를) 참조하십시오.

## ▼ analyze\_patches 스크립트 실행

---

주 - analyze\_patches 스크립트를 실행하려면 설치되어 있는 시스템과 Solaris 9 DVD, Solaris 9 Software CD나 네트워크 이미지를 NFS 또는 로컬로 마운트된 매체를 통해 스크립트에 의해 액세스할 수 있어야 합니다.

---

### 1. Misc 디렉토리로 바꿉니다.

- SPARC: 이미지가 로컬로 마운트된 매체에 있으면 다음을 입력합니다.

```
cd /cdrom/sol_9_Update_sparc/s0/Solaris_9/Misc
```

이 명령에서 *Update*는 실제 갱신 식별자입니다.

- x86: 이미지가 로컬 시스템에 마운트된 매체에 위치한다면 다음과 같이 입력합니다.

```
cd /cdrom/sol_9_Update_x86/s2/Solaris_9/Misc
```

이 명령에서 *Update*는 실제 갱신 식별자입니다.

- 이미지를 NFS 파일 시스템에서 사용할 수 있다면 다음과 같이 입력합니다.

```
cd /NFS_mount_directory/Solaris_9/Misc
```

### 2. analyze\_patches 스크립트를 실행합니다.

```
./analyze_patches [-R rootdir] [-N netdir] [-D databasedir]
```

|                       |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -R <i>rootdir</i>     | <i>rootdir</i> 은 설치된 시스템의 루트입니다. 기본값은 /입니다.                                                                                                                                                 |
| -N <i>netdir</i>      | <i>netdir</i> 은 설치할 OS 이미지의 루트 경로입니다. 기본값은 /cdrom/cdrom0입니다. <i>netdir</i> 은 solaris_9 디렉토리를 포함하고 있는 디렉토리의 경로입니다. NFS 마운트 지점에서 <i>patch_analyzer</i> 를 실행하려면 이 옵션을 사용해야 합니다.                |
| -D <i>databasedir</i> | 스크립트를 OS 이미지의 Misc/ 디렉토리 이외의 다른 디렉토리에서 호출하면 프로그램이 패치 분석을 위해 사용하는 데이터베이스를 찾을 수 없습니다. 데이터베이스 경로를 제공하려면 -D 옵션을 사용합니다. OS 이미지의 Solaris_9/Misc/database에 위치한 이 데이터베이스가 없으면 스크립트가 올바르게 작동하지 않습니다. |

## ▼ Patch Analyzer 출력 검토

출력을 검토하려면 분석을 수행한 뒤 다음 절차를 사용합니다.

### 1. Patch Analyzer의 출력을 검토합니다.

Patch Analyzer는 다른 패치에 의해 제거, 우선 순위 감소, 축적 또는 폐기될 패치 목록을 제공합니다. 패치 축적은 패치 업그레이드와 유사합니다. 축적된 패치는 제거되고 새 패치에 의해 수정 사항이 적용됩니다. 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

Patch 105644-03 will be removed.

Patch 105925 will be downgraded from -02 to -01.

Patch 105776-01 will be accumulated/obsoleted by patch 105181-05.

Patch Analyzer 프로그램이 목록을 제공하지 않으면 시스템에 전에 설치된 패치들에 대해 아무런 조치도 취해지지 않습니다.

## 2. 패치 교체 및 삭제 여부를 결정합니다.

- 교체 및 삭제하려면 시스템을 업그레이드합니다.

- 교체 및 삭제하지 않으려면 시스템을 업그레이드하지 않습니다.

갱신 릴리스에서는 업그레이드 대신 Solaris 9 관리 갱신 릴리스를 사용해 시스템에 패치만 적용할 수 있습니다.

---

주 - CD나 다운로드를 통해 Solaris 9 유지 보수 업데이트를 이용할 수 있습니다. 패치 적용에 대한 지침은 *Solaris 9 유지 보수 업데이트 설치 안내서*를 참조하십시오.

---



## 부록 E

---

# x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 또는 네트워크에서 부트 준비 (작업)

---

이 부록에서는 다음 내용을 설명합니다.

- “x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사” 455 페이지
- “x86: PXE 네트워크 부트” 456 페이지

---

## x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사

Solaris Device Configuration Assistant는 다양한 하드웨어 구성 및 부트 작업을 수행할 수 있도록 하는 프로그램입니다. Solaris 9 Device Configuration Assistant 이미지는 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD의 Tools 디렉토리에 있습니다. 다음 절차에 따라 3.5 디스켓에 부트 이미지를 복사합니다.

---

주 - DVD 또는 CD 매체에서 직접 또는 PXE를 가진 넷 이미지를 사용하여 부트할 수 있습니다. 이러한 부트 방법에 대한 자세한 내용은 “x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스” 30 페이지(를) 참조하십시오.

---

### ▼ x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사

---

주 - 여기서는 시스템에 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 디스켓 및 디스크 관리에 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않는 경우 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

---

1. 디스켓 드라이브가 연결된 x86 시스템에 슈퍼유저로 로그인합니다.
2. DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 있는 시스템에서 Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 드라이브에 삽입합니다. 볼륨 관리자가 디스크를 마운트합니다.
3. 부트 이미지가 있는 디렉토리로 변경합니다.
  - DVD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.
 

```
cd /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Tools
```
  - CD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.
 

```
cd /cdrom/sol_9_x86/Solaris_9/Tools
```
4. 디스켓 드라이브에 덮어쓸 수 있는 공백 디스켓 또는 디스켓을 삽입합니다.
5. 볼륨 관리자에게 새 매체를 확인할 것을 알립니다.
 

```
volcheck
```
6. 디스켓을 포맷합니다.




---

주의 - 포맷을 하면 디스켓의 모든 데이터가 지워집니다.

---

```
fdformat -d -U
```

7. 파일을 디스켓으로 복사합니다.
 

```
dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k
```
8. 명령줄에서 `eject floppy`를 입력한 다음 드라이브에서 디스켓을 수동으로 꺼냅니다.

## x86: PXE 네트워크 부트

PXE 네트워크 부트는 "직접" 네트워크 부트입니다. 클라이언트 시스템에 부트 매체가 필요하지 않습니다. PXE 네트워크 부트는 Intel Preboot Execution Environment 사양을 구현하는 장치에만 사용 가능합니다. 사용하는 시스템이 PXE 네트워크 부트를 지원하는지 판단하려면 하드웨어 제조업체의 설명서를 참조하십시오.

Solaris 부트 디스켓은 이 기능을 지원하지 않는 시스템에 대해서도 사용 가능합니다. [http://soldc.sun.com/support/drivers/dca\\_diskettes](http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes)에서 부트 디스켓 이미지를 얻을 수 있습니다.



시스템 BIOS, 네트워크 어댑터 BIOS, 또는 양쪽에서 BIOS 설치 프로그램을 사용하여 클라이언트 시스템에서 PXE 네트워크를 활성화합니다. 일부 시스템에서는 네트워크 부트가 다른 장치에서 부트되기 전에 시도되도록 부트 장치 우선 순위도 조정해야 합니다. 각 설정 프로그램에 대한 제조업체의 설명서를 참조하거나 부트 동안 설치 프로그램 항목 지침을 참조하십시오.

일부 PXE 가능 네트워크 어댑터에는 잠깐 동안의 부트 시간 프롬프트에 대한 응답으로 특정 키 입력을 입력할 경우 PXE 부트를 활성화하는 기능이 있습니다. 이 기능을 사용하면 PXE 설정을 수정할 필요가 없기 때문에 일반적으로 디스크 드라이브에서 부트하는 시스템의 설치 부트에 PXE를 사용할 경우 이상적입니다. 어댑터에 이 기능이 없으면 시스템이 설치 후 재부트할 때 BIOS 설치에서 PXE를 비활성화합니다. 그러면 시스템이 디스크 드라이브에서 부트합니다.

일부 PXE 펌웨어의 초기 버전은 Solaris 시스템을 부트할 수 없습니다. 이와 같은 이전 버전을 사용할 경우 시스템이 부트 서버에서 PXE 네트워크 부트스트랩 프로그램을 읽을 수 있지만 부트스트랩은 패킷을 전송하지 않습니다. 이같은 일이 발생하면 어댑터에서 PXE 펌웨어를 업그레이드합니다. 어댑터 제조업체의 웹사이트에서 펌웨어 업그레이드 정보를 얻으십시오. 자세한 내용은 elx1(7D) 및 iprb(7D) 설명서 페이지를 참조하십시오.



## 부록 F

---

# Solaris 9 업데이트

---

이 부록에서는 Solaris 9 업데이트 릴리스에 대한 이 책의 변경 사항에 대하여 설명합니다.

---

## Solaris 9 9/02 릴리스

버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.

---

## Solaris 9 12/02 릴리스

다음 목록은 Solaris 9 12/02 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대하여 설명합니다.

- Solaris Flash 설치 기능을 사용하는 것과 관련하여 몇 가지 새로운 절차와 예가 추가되었습니다.
  - `flar create` 명령이 Solaris Flash 아카이브 작성에 사용됩니다. 명령은 아카이브 작성 시 아카이브 내용을 정의하는 유연성을 높일 수 있는 새로운 옵션으로 업데이트되었습니다. 이제 하나 이상의 파일 또는 디렉토리를 제외할 수 있습니다. 제외된 디렉토리에서 하위 디렉토리 또는 파일을 복원할 수 있습니다. 이 기능은 복제할 필요가 없는 대용량 데이터 파일을 제외하고자 할 때 유용합니다. 이러한 옵션의 사용 방법에 대한 자세한 내용은 “아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의” 159 페이지(를) 참조하십시오.
  - 아카이브에 대한 정보를 분리, 병합 또는 추출하는 새로운 절차가 추가되었습니다. 이러한 절차에 대한 자세한 내용은 “Solaris Flash 아카이브 관리” 180 페이지(를) 참조하십시오.

- Solaris 설치 프로그램은 이제 프록시 인증서 수준을 사용하도록 시스템을 구성할 수 있게 하는 LDAP 버전 2 프로필을 지원합니다. Solaris Web Start 또는 Solaris suninstall 프로그램 설치 동안 LDAP 프록시 바인드 구별 이름 및 프록시 바인드 암호를 지정할 수 있습니다. 모든 설치 방법을 사용하여 sysidcfg 파일의 proxy\_dn 및 proxy\_password 키워드를 사용하여 설치 전에 LDAP를 사전 구성할 수 있습니다. 이러한 프로필 사전 구성에 대한 자세한 내용은 “sysidcfg 파일로 사전 구성” 57 페이지를(를) 참조하십시오.
- Solaris Live Upgrade를 사용하는 것과 관련하여 다음과 같은 새 절차 및 예가 추가되었습니다.
  - 프로필 작성
  - 프로필 테스트
  - 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 업그레이드 또는 설치
 자세한 내용은 제 33 장을 참조하십시오.
- 이 책에는 x86 기반 시스템과 관련된 절차와 설명이 있습니다.
- 버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.

---

## Solaris 9 4/03 릴리스

다음 목록은 Solaris 9 4/03 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대하여 설명합니다.

- Solaris Flash 설치 기능은 이 Solaris 릴리스의 향상된 새 기능입니다.
  - Solaris Flash 설치를 사용할 경우 조금만 변경하여 복제 시스템을 업데이트할 수 있습니다. 복제 시스템을 사용하는 사용자의 경우 조금만 변경하여 복제 시스템을 업데이트하려면 원본 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 이미지 간의 차이만을 포함하는 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 차등 아카이브로 복제 시스템을 업데이트할 때 차등 아카이브에 지정된 파일만이 변경됩니다. 이 설치에는 원본 마스터 이미지와 일치하는 소프트웨어가 있는 복제 시스템에 제한됩니다. 복제 시스템에 차등 아카이브를 설치하려면 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용합니다.
  - 이제 특수 스크립트를 실행하여 마스터 또는 복제 시스템을 구성하거나 아카이브를 검증할 수 있습니다. 이 스크립트를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
    - 복제 시스템에서 응용 프로그램을 구성합니다. 복잡하지 않은 구성의 경우 사용자 정의 JumpStart 스크립트를 사용할 수 있습니다. 좀 더 복잡한 구성의 경우 복제 시스템의 설치 후에 마스터 시스템에서 특수 구성 파일 처리가 필요한 경우가 있습니다. 로컬 preinstallation 및 postinstallation 스크립트는 복제 시스템에 상주할 수 있으며 해당 스크립트는 Solaris Flash 소프트웨어에 의한 로컬 사용자 정의의 덮어쓰기를 막을 수 있습니다.
    - 플래시 아카이브 호스트를 독립적인 상태로 만들 수 있는 복제할 수 없는 호스트 종속 데이터를 식별합니다. 이 데이터를 수정하거나 아카이브에서 제외할 경우 호스트 독립성이 부여됩니다. 호스트 종속 데이터의 예로는 로그 파일이 있습니다.

- 작성하는 동안 아카이브에서 소프트웨어 무결성을 확인합니다.
- 복제 시스템에서 설치를 확인합니다.
- Solaris 9 4/03 운영 환경에서는 Solaris Web Start 및 suninstall 설치 프로그램이 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용하여 x86-기반 시스템에서 Service partition을 수용할 수 있습니다. 현재 시스템에 Service partition이 있는 경우 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용하여 해당 분할 영역을 보존할 수 있습니다.  
자세한 내용은 “x86: 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃 변경” 30 페이지을(를) 참조하십시오.
- 버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.



## 용어집

---

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>아카이브</b>       | <p>마스터 시스템에서 복사한 파일의 모음을 포함하는 파일입니다. 이 파일에는 이름 및 아카이브를 만든 날짜 등과 같은 아카이브에 대한 식별 정보도 포함되어 있습니다. 시스템에 아카이브를 설치하면 해당 시스템이 마스터 시스템의 정확한 구성을 갖게 됩니다.</p> <p>아카이브는 차등 아카이브가 될 수 있습니다. 차등 아카이브는 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 시스템 이미지 간의 차이만을 포함하는 Solaris Flash 아카이브입니다. 차등 아카이브에는 복제 시스템에서 보존, 수정 또는 삭제된 파일이 포함되어 있습니다. 차등 업데이트는 지정된 파일만을 변경하며, 변경되지 않은 마스터 이미지와 일치하는 소프트웨어가 포함된 시스템에만 제한됩니다.</p> |
| <b>화살표 키</b>      | <p>숫자 키패드에 있는 4개의 방향 키 중 하나입니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>begin 스크립트</b> | <p>rules 파일 내에 지정된 사용자 정의 Bourne shell 스크립트로서 시스템에 Solaris 소프트웨어가 설치되기 전에 작업을 수행합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치에 한하여 begin 스크립트를 사용할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>부트</b>         | <p>시스템 소프트웨어를 메모리에 로드하고 시스템 소프트웨어를 시작하는 작동입니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>부트 환경</b>      | <p>Solaris 운영 환경의 작동에 결정적인 필수 파일 시스템(디스크 슬라이스 및 마운트 지점)의 모음입니다. 이 디스크 슬라이스들은 동일한 디스크에 있을 수도 있고 여러 디스크에 분산되어 있을 수 있습니다.</p> <p>활성 부트 환경은 현재 부트된 환경입니다. 정확히 하나의 활성 부트 환경만 부트될 수 있습니다. 비활성 부트 환경은 현재 부트되지 않았지만 다음 재부트 시 작동 대기 상태일 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                       |
| <b>부트 서버</b>      | <p>동일한 네트워크 서브넷의 클라이언트 시스템에 해당 클라이언트 시스템이 시작해야 하는 프로그램 및 정보를 제공하는 서버 시스템입니다. 부트 서버는 설치 서버가 Solaris 소프트웨어가 설치될 시스템과 다른 서브넷에 있을 경우 네트워크를 통해 설치해야 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 체크섬                  | 그룹 검사에 사용되는 데이터 항목 그룹을 추가한 결과입니다. 데이터 항목은 숫자이거나, 체크섬 계산 동안 숫자로 처리되는 다른 문자열일 수 있습니다. 체크섬 값은 두 장치 사이의 통신이 성공적임을 나타냅니다.                                                                                                                                                                                   |
| 클라이언트                | 통신용 클라이언트 서버 모델에서 클라이언트는 연산 능력과 대형 메모리 용량과 같은 연산 서버의 자원에 원격으로 액세스하는 프로세스입니다.                                                                                                                                                                                                                           |
| 복제 시스템               | Solaris Flash 아카이브를 사용하여 설치한 시스템입니다. 복제 시스템은 마스터 시스템과 동일한 설치 구성을 갖습니다.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 클러스터                 | 패키지의 논리적 모음(소프트웨어 모듈)입니다. Solaris 9 소프트웨어는 각각 클러스터와 패키지로 구성되는 소프트웨어 그룹으로 나뉩니다.                                                                                                                                                                                                                         |
| 명령줄                  | 명령으로 시작하는 문자열로서 흔히 옵션, 파일 이름 및 기타 표현식을 포함하는 인자가 뒤에 오며 행 끝 문자로 끝납니다.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 핵심 소프트웨어 그룹          | 시스템에서 Solaris 운영 환경을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 소프트웨어를 포함하는 소프트웨어 그룹입니다. 핵심 소프트웨어는 공통 데스크탑 환경(CDE) 데스크탑을 실행하는 데 필요한 일부 네트워킹 소프트웨어 및 드라이버를 포함합니다. CDE 소프트웨어는 포함하지 않습니다.                                                                                                                                         |
| 핵심 파일 시스템            | Solaris 운영 환경에서 필요한 파일 시스템입니다. Solaris Live Upgrade를 사용할 때 이 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경의 vfstab에서 별도의 마운트 지점입니다. 그 예로는 root(/), /usr, /var 또는 /opt가 있습니다. 이러한 파일 시스템은 항상 비활성 부트 환경에 대한 소스에서 복사됩니다.                                                                                                         |
| 사용자 정의 JumpStart     | Solaris 9 소프트웨어가 사용자 정의 프로필을 기반으로 시스템에 자동으로 설치되는 설치 유형입니다. 사용자 유형 및 시스템 유형에 따라 사용자 정의된 프로필을 작성할 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 는 사용자가 작성한 JumpStart 설치입니다.                                                                                                                                                |
| 사용자 정의 검사 파일         | 동일한 JumpStart 디렉토리에 rules 파일로 위치해야 하는 파일은 검사 및 비교라는 두 가지 함수 유형을 포함하는 Bourne shell 스크립트입니다. 검사 함수는 원하는 정보를 모으거나 실제 작업을 수행하고 사용자가 정의한 해당 SI_ 환경 변수를 설정합니다. 검사 함수는 검사 키워드가 됩니다. 비교 함수는 해당하는 검사 함수를 호출하고, 검사 함수의 출력을 비교하고, 키워드가 일치하면 0을 반환하고 키워드가 일치하지 않으면 1을 반환합니다. 비교 함수는 규칙 키워드가 됩니다. rules 파일도 참조하십시오. |
| 파생된 프로필              | 사용자 정의 JumpStart 설치 동안 begin 스크립트가 동적으로 작성한 프로필입니다.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹 | 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹과 라이브러리를 포함하고 파일, 설명서 페이지 및 소프트웨어 개발용 프로그래밍 도구를 포함하는 소프트웨어 그룹입니다.                                                                                                                                                                                                               |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DHCP</b>                        | 동적 호스트 구성 프로토콜은 TCP/IP 네트워크의 개별 컴퓨터 또는 클라이언트로 하여금 중앙에서 유지되는 지정된 DHCP 서버에서 IP 주소와 기타 네트워크 구성 정보를 추출할 수 있도록 하는 응용 프로그램 계층 프로토콜입니다. DHCP는 대형 IP 네트워크를 유지 및 관리하는 총 비용을 절감시켜 줍니다.                                                    |
| <b>차등 아카이브</b>                     | 변경되지 않은 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 시스템 이미지 간의 차이만을 포함하는 Solaris Flash 아카이브입니다. 차등 아카이브에는 복제 시스템에서 보존, 수정 또는 삭제된 파일이 포함되어 있습니다. 차등 업데이트는 지정된 파일만을 변경하며, 변경되지 않은 마스터 이미지와 일치하는 소프트웨어가 포함된 시스템에만 제한됩니다.                            |
| <b>디스크(disc)</b>                   | 자기 디스크와 구분되는 광 디스크로서 CD(컴팩트 디스크) 시장에서 사용되는 일반적인 철자를 인식합니다. 예를 들어, CD-ROM 또는 DVD-ROM은 광 디스크입니다.                                                                                                                                  |
| <b>디스크(disk)</b>                   | 파일과 같이 데이터를 저장하기 위한 집중 트랙과 섹터로 구성되는 자기화된 매체의 둥근 레코드 또는 레코드 세트입니다. 디스크(disc)도 참조하십시오.                                                                                                                                            |
| <b>디스크 구성 파일</b>                   | 디스크의 구조를 표현하는 파일(예를 들어, 바이트/섹터, 플래그, 슬라이스)입니다. 디스크 구성 파일을 통해 단일 시스템의 pfinstall을 사용하여 다른 크기의 디스크에서 프로필을 테스트할 수 있습니다.                                                                                                             |
| <b>디스크 없는 클라이언트</b>                | 모든 디스크 기억 장치에 대하여 서버에 의존하는 네트워크상의 클라이언트입니다.                                                                                                                                                                                     |
| <b>도메인</b>                         | 인터넷 이름 지정 계층의 일부입니다. 도메인은 관리 파일을 공유하는 로컬 네트워크상의 시스템 그룹을 표현합니다.                                                                                                                                                                  |
| <b>도메인 이름</b>                      | 관리 파일을 공유하는 로컬 네트워크상의 시스템 그룹에 할당된 이름입니다. 네트워크 정보 서비스(NIS) 데이터베이스가 제대로 작동하려면 도메인 이름이 필요합니다. 도메인 이름은 마침표로 구분되는 구성 요소 이름의 시퀀스로 구성됩니다(예: tundra.mpk.ca.us). 도메인 이름을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽음에 따라 구성 요소 이름은 관리 기관의 보다 일반적인(일반적으로 원격) 영역을 식별합니다. |
| <b>최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹</b>     | 공동 데스크탑 환경(CDE) 및 DeskSet 소프트웨어를 포함하여 최종 사용자에게 대한 핵심 소프트웨어 그룹과 권장 소프트웨어를 포함하는 소프트웨어 그룹입니다.                                                                                                                                      |
| <b>전체 Solaris 소프트웨어 그룹</b>         | 전체 Solaris 9 릴리스를 포함하는 소프트웨어 그룹입니다.                                                                                                                                                                                             |
| <b>전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원</b> | 전체 Solaris 9 릴리스와 OEM에 대한 추가 하드웨어 지원을 포함하는 소프트웨어 그룹입니다. 이 소프트웨어 그룹은 SPARC 기반 서버에 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 권장됩니다.                                                                                                                    |
| <b>EISA</b>                        | 확장된 산업 표준 구조이며 x86 기반 시스템의 버스 유형입니다. EISA 버스 표준은 ISA 버스 시스템보다 "스마트"합니다. 연결된 장치는 시스                                                                                                                                              |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 템과 함께 제공된 "EISA 구성자" 프로그램으로 구성되었을 경우 자동으로 감지될 수 있습니다. ISA도 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>/etc</b>        | 핵심 시스템 구성 파일과 유지 보수 명령을 포함하는 디렉토리입니다.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>/export</b>     | 네트워크의 다른 시스템과 공유되는 OS 서버의 파일 시스템입니다. 예를 들어, /export 파일 시스템은 네트워크상의 루트 파일 시스템, 디스크 없는 클라이언트에 대한 스왑 공간, 사용자에게 대한 홈 디렉토리를 포함할 수 있습니다. 디스크 없는 클라이언트는 부트 및 실행을 위해 OS 서버에 있는 /export 파일 시스템에 의존합니다.                                                                                                      |
| <b>폴백</b>          | 이전에 실행된 환경으로의 복귀를 의미합니다. 부트 오류(또는 일부 원하지 않는 동작)에 대해 환경과 지정된 부트 환경을 활성화할 때 폴백을 사용합니다.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>fdisk 분할 영역</b> | x86 기반 시스템의 특정 운영 체제 전용인 디스크 드라이브의 논리적 분할 영역입니다. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 x86 기반 시스템에 최소한 하나의 Solaris 9 fdisk 분할 영역을 설정해야 합니다. x86 기반 시스템은 디스크에서 최고 4개의 fdisk 분할 영역을 허용합니다. 개별 운영 체제를 보유하기 위해 이러한 분할 영역을 사용할 수 있습니다. 각 운영 체제는 고유한 fdisk 분할 영역에 위치해야 합니다. 시스템은 디스크당 하나의 Solaris fdisk 분할 영역만 가질 수 있습니다. |
| <b>파일 서버</b>       | 네트워크상의 시스템에 소프트웨어와 파일 기억 장치를 제공하는 서버입니다.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>파일 시스템</b>      | SunOS™ 운영 체제에서 사용자가 액세스할 수 있는 파일 및 디렉토리의 트리 구조 네트워크입니다.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>finish 스크립트</b> | rules 파일 내에 지정된 사용자 정의 Bourne shell 스크립트로써 Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치되고 나서 시스템 재부트되기 전에 작업을 수행합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치와 함께 finish 스크립트를 사용할 수 있습니다.                                                                                                                                                    |
| <b>포맷</b>          | 데이터를 구조화하거나 디스크를 데이터 수신용 섹터로 나누는 작업입니다.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>기능 키</b>        | 특정 작업에 매핑된, F1, F2, F3 등의 레이블이 붙은 10개 이상의 키보드 키 중 하나입니다.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>하드 링크</b>       | 디스크상의 파일을 참조하는 디렉토리 항목입니다. 그러한 하나 이상의 디렉토리 항목이 동일한 물리적 파일을 참조할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>호스트 이름</b>      | 시스템이 네트워크상의 다른 시스템에 알려진 이름입니다. 이 이름은 특정 도메인 내(일반적으로 이것은 모든 단일 구성 내부를 뜻함)에서 모든 시스템 사이에 고유해야 합니다. 호스트 이름은 문자, 숫자 및 마이너스 기호(-)의 모든 조합이 될 수 있지만 마이너스 기호로 시작하거나 끝낼 수 없습니다.                                                                                                                              |
| <b>HTTP</b>        | (하이퍼텍스트 전송 프로토콜) (n). 원격 호스트에서 하이퍼텍스트 개체를 불러오는 인터넷 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 TCP/IP를 기반으로 합니다.                                                                                                                                                                                                              |

**초기 설치** 현재 실행되는 소프트웨어를 덮어쓰거나 빈 디스크를 초기화하는 설치입니다.

Solaris 운영 환경에서 초기 설치하는 시스템의 디스크를 새 버전의 Solaris 운영 환경으로 덮어씁니다. 시스템에 Solaris 운영 환경이 실행되고 있지 않은 경우 초기 설치를 수행해야 합니다.

**초기 설치 옵션** 새 Solaris 버전으로 디스크를 덮어쓰는 Solaris Web Start 프로그램 및 Solaris suninstall 프로그램에 의해 제공되는 옵션입니다. 초기 설치 옵션은 업그레이드될 수 있는 시스템에 제공됩니다. 그러나 초기 설치 옵션을 선택하는 경우 Solaris 소프트웨어의 이전 버전(로컬 수정 포함)을 포함하는 디스크를 덮어쓰게 됩니다.

**설치 서버** 네트워크상의 다른 시스템이 Solaris를 설치할 수 있는 Solaris 9 DVD 또는 CD 이미지를 제공하는 서버(매체 서버라고도 함)입니다. Solaris 9 DVD 또는 CD 이미지를 서버의 하드 디스크로 복사하여 설치 서버를 작성할 수 있습니다.

**IP 주소** 인터넷 프로토콜 주소입니다. TCP/IP에서 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유한 32비트 숫자로 표시됩니다. IP 주소는 마침표로 구분되는 4개 숫자로 구성됩니다(예: 192.9.9.1). 흔히 IP 주소의 각 부분은 0에서 225 사이의 숫자를 사용합니다. 그러나 첫 번째 숫자는 224 이하여야 하고 마지막 숫자는 0일 수 없습니다.

IP 주소는 논리적으로 네트워크(지역 번호와 유사)와 네트워크상의 로컬 시스템(전화 번호와 유사)이라는 다음 두 부분으로 나뉩니다. 예를 들어, 클래스 A IP 주소의 숫자는 "네트워크.로컬.로컬.로컬"이고 클래스 C IP 주소는 "네트워크.네트워크.네트워크.로컬"을 나타냅니다.

| 클래스   | 범위(xxx는 0에서 255 사이의 숫자)         | 사용 가능 IP 주소의 숫자 |
|-------|---------------------------------|-----------------|
| 클래스 A | 1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx | 16,000,000 이상   |
| 클래스 B | 128.0.xxx.xxx - 191.255.xxx.xxx | 65,000 이상       |
| 클래스 C | 192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx   | 256             |

**IPv6** IPv6는 현재 버전인 IPv4(버전 4)에서 혁신적으로 향상이 이루어지도록 설계된 새로운 버전(버전 6)의 인터넷 프로토콜(IP)입니다. 정의된 전환 메커니즘을 사용하여 IPv6를 배치하면 현재 작동이 중단되지 않습니다. 또한 IPv6는 새 인터넷 기능을 위한 플랫폼을 제공합니다.

IPv6는 *System Administration Guide: IP Services*의 "IPv6 (Overview)"에서 자세히 설명합니다.

**ISA** 산업 표준 구조이며 x86 기반 시스템에 있는 버스의 유형입니다. ISA 버스 시스템은 "단순"하며 시스템이 장치를 자동으로 감지 및 구성하는 데 사용할 수 있는 체계를 제공하지 않습니다. EISA도 참조하십시오.

**작업** 컴퓨터 시스템에 의해 완료될 사용자 정의 작업입니다.

|                       |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JumpStart 디렉토리</b> | 사용자 정의 JumpStart 설치용 프로파일 디스켓을 사용할 때 JumpStart 디렉토리는 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 디스켓상의 루트 디렉토리입니다. 사용자 정의 JumpStart 설치용 프로파일 서버를 사용할 때 JumpStart 디렉토리는 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 서버상의 디렉토리입니다. |
| <b>JumpStart 설치</b>   | Solaris 9 소프트웨어가 출하 시 설치된 JumpStart 소프트웨어를 사용하여 시스템에 자동으로 설치되는 설치 유형입니다.                                                                                                                                 |
| <b>커버로스</b>           | 강력한 비밀키 암호화 도구를 사용하여 클라이언트 및 서버가 비보안 네트워크 연결을 통해 서로에 대하여 자신을 식별할 수 있도록 하는 네트워크 인증 프로토콜입니다.                                                                                                               |
| <b>LDAP</b>           | Lightweight Directory Access Protocol은 LDAP 이름 지정 서비스 클라이언트와 서버가 서로 통신하기 위해 사용하는 표준 확장 가능 액세스 프로토콜입니다.                                                                                                   |
| <b>로캘</b>             | 동일한 언어, 관습 또는 문화적 관례(미국용 영어는 en_US, 영국용 영어는 en_UK)를 공유하는 지리적 또는 정치적 지역 또는 커뮤니티입니다.                                                                                                                       |
| <b>유효성 확인 섹션</b>      | 복제 시스템의 유효성을 확인하기 위해 사용되는 Solaris Flash 아카이브의 섹션입니다. 유효성 확인 섹션은 복제 시스템에서 보존, 추가 또는 삭제된 시스템상의 파일을 나열합니다. 이 섹션은 정보에 불과합니다. 해당 섹션은 내부 서식에 파일을 나열하며 스크립트용으로 사용될 수 없습니다.                                      |
| <b>마스터 시스템</b>        | Solaris Flash 아카이브를 설치하는 데 사용되는 시스템입니다. 시스템 구성은 아카이브에 저장됩니다.                                                                                                                                             |
| <b>매체 서버</b>          | <b>설치 서버</b> 를 참조하십시오.                                                                                                                                                                                   |
| <b>메타 장치</b>          | <b>볼륨</b> 을 참조하십시오.                                                                                                                                                                                      |
| <b>미니루트</b>           | 부트 가능한 최소 크기의 Solaris 루트 파일 시스템입니다. 미니루트에는 하드 디스크에 Solaris 환경을 설치할 수 있는 정도의 소프트웨어와 커널이 들어 있습니다. 미니루트는 초기 설치 시 시스템에 복사되는 파일 시스템입니다.                                                                       |
| <b>마운트</b>            | 마운트 요청을 하는 시스템 또는 네트워크상의 원격 디스크에 첨부한 디스크에서 디렉토리에 액세스하는 프로세스입니다. 파일 시스템을 마운트하려면 로컬 시스템의 마운트 지점과 마운트될 파일 시스템의 이름(예를 들어, /usr)이 필요합니다.                                                                      |
| <b>마운트 지점</b>         | 원격 시스템에 존재하는 파일 시스템을 마운트하는 워크스테이션 디렉토리입니다.                                                                                                                                                               |
| <b>이름 서버</b>          | 네트워크의 시스템에 이름 서비스를 제공하는 서버입니다.                                                                                                                                                                           |
| <b>이름 서비스</b>         | 시스템 간 상호 통신할 수 있도록 네트워크상의 모든 시스템에 대한 핵심 시스템 정보를 포함하는 분산 네트워크 데이터베이스입니다. 이름 서비스를 사용하여 네트워크상에서 시스템 정보를 유지, 관리 및 액세스할                                                                                       |

수 있습니다. 이름 서비스 없다면 각 시스템은 시스템 정보의 자체 복사본을 로컬 /etc 파일에 보관해야 합니다. Sun은 LDAP, NIS 및 NIS+ 이름 서비스를 제공합니다.

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>네트워크에 연결된 시스템</b>     | 시스템이 통신하고 정보를 공유할 수 있도록 하드웨어 및 소프트웨어를 통해 연결된 시스템(호스트라고 함) 그룹입니다. 근거리 통신망(LAN)을 참조하십시오. 시스템이 네트워크에 연결되면 일반적으로 하나 이상의 서버가 필요합니다.                          |
| <b>네트워크 설치</b>           | 네트워크를 통해 CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브를 가진 시스템에서 CD-ROM이나 DVD-ROM 드라이브가 없는 시스템으로 소프트웨어를 설치하는 방법입니다. 네트워크 설치에는 <b>이름 서버</b> 및 <b>설치 서버</b> 가 필요합니다.             |
| <b>NIS</b>               | SunOS™ 4.0(최소) 네트워크 정보 서비스이며 NIS는 네트워크상의 시스템과 사용자에 대한 핵심 정보를 포함하는 분산 네트워크 데이터베이스입니다. NIS 데이터베이스는 마스터 서버와 모든 슬레이브 서버에 저장됩니다.                             |
| <b>NIS+</b>              | SunOS 5.0(최소) 네트워크 정보 서비스입니다. NIS+는 NIS, SunOS 4.0(최소) 네트워크 정보 서비스를 대체합니다.                                                                              |
| <b>네트워크에 연결되지 않은 시스템</b> | 네트워크에 연결되지 않았거나 다른 시스템에 의존하지 않는 시스템입니다.                                                                                                                 |
| <b>/opt</b>              | 타사 소프트웨어 및 번들화되지 않은 소프트웨어에 대한 마운트 지점을 포함하는 파일 시스템입니다.                                                                                                   |
| <b>OS 서버</b>             | 네트워크의 시스템에 서비스를 제공하는 시스템입니다. 디스크 없는 클라이언트에 서브하려면 OS 서버에 각각의 디스크 없는 클라이언트의 루트 파일 시스템과 스왑 공간(/export/root, /export/swap)을 위한 디스크 공간을 따로 두어야 합니다.          |
| <b>패키지</b>               | 모듈러 설치를 위한 단일 엔티티로 그룹화된 소프트웨어의 모음입니다. Solaris 9 소프트웨어는 각각 클러스터와 <b>패키지</b> 로 구성되는 <b>소프트웨어 그룹</b> 으로 나뉩니다.                                              |
| <b>패널</b>                | 창, 대화 상자 또는 애플릿의 내용을 구성하는 보관소입니다. 패널은 사용자 입력을 수집 및 확인할 수 있습니다. 패널은 마법사에 의해 사용될 수 있으며 지정된 작업을 완수하기 위해 순서가 정해진 시퀀스를 따릅니다.                                 |
| <b>Patch Analyzer</b>    | 수동으로 또는 Solaris suninstall 프로그램이나 Solaris Web Start 프로그램의 일부로 실행할 수 있는 스크립트입니다. Patch Analyzer는 시스템에 대한 분석을 수행하여 Solaris 9 업데이트로 업그레이드하여 제거할 패치를 결정합니다. |
| <b>플랫폼 그룹</b>            | 특정 소프트웨어를 배포할 목적으로 공급업체가 정의한 하드웨어 플랫폼 그룹입니다. 유효한 플랫폼 그룹의 예로는 i86pc 및 sun4u가 있습니다.                                                                       |
| <b>플랫폼 이름</b>            | uname -i 명령의 출력입니다. 예를 들어, Ultra 60의 플랫폼 이름은 SUNW,Ultra-60입니다.                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Power Management</b> | <p>시스템의 유휴 상태가 30분 이상 지속되면 시스템 상태를 자동 저장한 뒤 시스템을 끄는 소프트웨어입니다. 미국 환경 보호 기관의 Energy Star 지침의 버전 2를 준수하는 시스템으로, 예를 들어, sun4u SPARC 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치할 때 Power Management 소프트웨어는 기본적으로 설치됩니다. 이후 재부트하면 Power Management 소프트웨어를 활성화 또는 비활성화할 것인지를 묻는 메시지가 나타납니다.</p> <p>Energy Star 지침에 의하면 충족시키려면 시스템 또는 모니터가 비활성화되면 자동으로 "휴면 상태"(30와트 미만의 전력을 소모)에 들어가야 합니다.</p> |
| <b>검사 키워드</b>           | <p>사용자 정의 JumpStart 방법을 사용하여 설치할 때 시스템에 대한 속성 정보를 추출하는 구문 요소입니다. 검사 키워드를 사용하는 경우 일치 조건을 설정하고 규칙에 필요한 프로필을 실행할 필요가 없습니다. 규칙도 참조하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>프로필</b>              | <p>사용자 정의 JumpStart 방법을 사용할 때 Solaris 소프트웨어를 설치하는 방법을 정의하는 텍스트 파일입니다. 예를 들어, 프로필은 설치할 소프트웨어 그룹을 정의합니다. 모든 규칙은 규칙이 일치할 때 시스템을 설치할 방법을 정의하는 프로필을 지정합니다. 일반적으로 모든 규칙에 대하여 다른 프로필을 작성합니다. 그러나 동일한 규칙이 하나 이상의 규칙에서 사용될 수 있습니다. <b>rules 파일</b>도 참조하십시오.</p>                                                                                                             |
| <b>프로필 디스켓</b>          | <p>루트 디렉토리(JumpStart 디렉토리)에 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 디스켓입니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>프로필 서버</b>           | <p>JumpStart 디렉토리에 모든 핵심 사용자 정의 JumpStart 파일을 포함하는 서버입니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>/(루트)</b>            | <p>항목 계층에서 모든 다른 항목이 파생되는 하나의 항목입니다. 계층에서 루트 항목 위에는 아무 것도 없습니다. /는 모든 다른 디렉토리가 직간접적으로 유래되는 기본 디렉토리입니다. 루트 디렉토리는 시스템 시작(부트)에 사용되는 커널, 장치 드라이버 및 프로그램과 같이 시스템 작업에 핵심적인 디렉토리 및 파일을 포함합니다.</p>                                                                                                                                                                         |
| <b>규칙</b>               | <p>프로필에 하나 이상의 시스템 속성을 할당하는 일련의 값입니다. 규칙은 사용자 정의 JumpStart 설치에 사용됩니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>rules 파일</b>         | <p>자동으로 설치하려는 각 시스템 그룹(또는 단일 시스템)에 대한 규칙을 포함하는 텍스트 파일입니다. 각 규칙은 하나 이상의 시스템 속성에 기반한 시스템 그룹을 구별합니다. rules 파일은 각 그룹을 그룹의 각 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 방법을 정의하는 텍스트 파일인 프로필에 연결합니다. rules 파일은 사용자 정의 JumpStart 설치에 사용됩니다. <b>프로필</b>도 참조하십시오.</p>                                                                                                                       |
| <b>rules.ok 파일</b>      | <p>rules 파일의 생성된 버전입니다. rules.ok 파일은 시스템을 프로필에 일치시키기 위해 사용자 정의 JumpStart 설치 소프트웨어를 필요로 합니다. rules.ok 파일을 작성하기 위해 check 스크립트를 반드시 사용해야 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>서버</b>                      | 자원을 관리하고 클라이언트에 서비스를 제공하는 네트워크 장치입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>공유 가능 파일 시스템</b>            | /export/home 및 /swap과 같은 사용자 정의 파일인 파일 시스템입니다. 이러한 파일 시스템은 Solaris Live Upgrade를 사용할 때 활성 및 비활성 부트 환경 사이에서 공유됩니다. 공유 가능 파일 시스템은 활성 및 비활성 부트 환경 모두에서 vfstab에 동일한 마운트 지점을 포함합니다. 활성 부트 환경에서 공유된 파일을 업데이트하면 비활성 부트 환경에서도 데이터가 업데이트됩니다. 공유 가능 파일 시스템은 기본적으로 공유되지만 대상 슬라이스를 지정할 수 있고 그런 다음 파일 시스템이 공유됩니다. |
| <b>슬라이스</b>                    | 디스크 공간이 소프트웨어에 의해 나뉘는 단위입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>소프트웨어 그룹</b>                | Solaris 소프트웨어의 논리적 그룹(클러스터 및 패키지)입니다. Solaris를 설치하는 동안 핵심, 최종 사용자 Solaris 소프트웨어, 개발자 Solaris 소프트웨어 또는 전체 Solaris 소프트웨어, 및 SPARC 시스템 전용 전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원 중 하나를 설치할 수 있습니다.                                                                                                                 |
| <b>Solaris 9 DVD 또는 CD 이미지</b> | Solaris 9 DVD 또는 CD 이미지를 복사한 Solaris 9 DVD 또는 CD 또는 설치 서버의 하드 디스크에서 액세스할 수 있는, 시스템에 설치된 Solaris 9 소프트웨어입니다.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Solaris Flash</b>           | 사용자가 마스터 시스템이라고 하는 시스템의 파일의 아카이브를 작성할 수 있도록 하는 Solaris 설치 프로그램입니다. 그 다음 아카이브를 다른 시스템 설치에 사용하여 다른 시스템이 구성 면에서 마스터 시스템과 동일하도록 합니다. <b>아카이브</b> 도 참조하십시오.                                                                                                                                               |
| <b>Solaris suninstall 프로그램</b> | 사용자가 시스템을 설정하고 해당 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치할 수 있도록 하는 명령줄 인터페이스(CLI), 메뉴 구동 대화형 스크립트입니다.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Solaris Live Upgrade</b>    | 활성화된 부트 환경이 실행 중인 상태에서 복제 부트 환경을 업그레이드할 수 있어 생산 환경의 중단 시간을 없앨 수 있는 업그레이드 방법입니다.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Solaris Web Start 프로그램</b>  | Solaris 9 소프트웨어 및 타사 소프트웨어 설치를 단계별로 안내하는 마법사 패널을 사용하는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 또는 명령줄 인터페이스(CLI) 설치 프로그램입니다.                                                                                                                                                                                               |
| <b>독립형</b>                     | 다른 모든 시스템의 지원을 필요로 하지 않는 컴퓨터입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>서브넷</b>                     | 경로 지정을 단순화하기 위해 단일 논리적 네트워크를 더 작은 물리적 네트워크로 나누는 작동 체계입니다.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>서브넷 마스크</b>                 | 서브넷 주소 지정을 위해 인터넷 주소에서 비트를 선택하는 데 사용되는 비트 마스크입니다. 마스크는 32비트 길이이고, 인터넷 주소의 네트워크 부분과 로컬 부분의 1 또는 그 이상의 비트를 선택합니다.                                                                                                                                                                                      |
| <b>스왑 공간</b>                   | 메모리 영역의 내용을 메모리로 다시 로드할 수 있을 때까지 해당 내용을 임시로 보유하는 슬라이스 또는 파일입니다. /swap 또는 swap 파일 시스템이라고도 합니다.                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sysidcfg 파일</b> | 시스템을 미리 구성하는 특수 시스템 구성 키워드 집합을 지정하는 파일입니다.                                                                                                                                                                             |
| <b>표준 시간대</b>      | 표준 시간이 유지되는 지구 표면의 24 정도 분할 중 하나입니다.                                                                                                                                                                                   |
| <b>마운트 해제</b>      | 네트워크상의 컴퓨터 또는 원격 디스크에 연결된 디스크의 디렉토리에 대한 액세스 권한을 제거하는 프로세스입니다.                                                                                                                                                          |
| <b>업데이트</b>        | 시스템에서 동일한 유형의 소프트웨어를 변경하는 설치 또는 설치 작업입니다. 업그레이드와 달리 업데이트는 시스템을 다운그레이드할 수 있습니다. 초기 설치와 달리 업데이트하려면 설치하고 있는 소프트웨어와 동일한 유형의 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다.                                                                           |
| <b>업그레이드</b>       | 파일을 기존 파일과 병합하고 수정 사항을 가능한 위치에 저장하는 설치입니다.<br><br>Solaris 운영 환경을 업그레이드하면 새 버전의 Solaris 운영 환경이 시스템 디스크의 기존 파일과 병합하게 됩니다. 업그레이드는 사용자가 이전 버전의 Solaris 운영 환경에 가한 수정 사항을 최대한 많이 저장합니다.                                      |
| <b>업그레이드 옵션</b>    | Solaris Web Start 프로그램과 Solaris suninstall 프로그램에서 제시하는 옵션입니다. 업그레이드 절차는 Solaris의 새 버전을 디스크의 기존 파일과 병합합니다. 업그레이드는 또한 Solaris가 마지막 설치된 이후 가능한 많은 로컬 수정을 저장합니다.                                                           |
| <b>/usr</b>        | 많은 표준 UNIX 프로그램을 포함하는 독립형 시스템 또는 서버의 파일 시스템입니다. 로컬 복사본을 유지하기보다 대형 /usr 파일 시스템을 서버와 공유하면 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치 및 실행하는 데 필요한 전체 디스크 공간이 최소화됩니다.                                                                       |
| <b>유틸리티</b>        | 컴퓨터의 관리를 수행하는, 일반적으로 컴퓨터 구입과 함께 추가 비용 없이 제공되는 표준 프로그램입니다.                                                                                                                                                              |
| <b>/var</b>        | 시스템에서 계속 변경 또는 증가될 가능성이 있는 시스템 파일을 포함하는 파일 시스템 또는 디렉토리(독립형 시스템의 경우)입니다. 이러한 파일로는 시스템 로그, vi 파일, 우편 파일 및 uucp 파일 등이 있습니다.                                                                                               |
| <b>볼륨</b>          | 연결, 스트라이핑, 미러링, RAID5 볼륨 설정 또는 물리적 장치 기록에 의해 단일 논리적 장치로 액세스되는 물리적 슬라이스의 그룹입니다. 볼륨은 작성된 후 슬라이스처럼 사용됩니다. 볼륨은 논리적 블록 주소를 물리적 장치 중 하나의 정확한 위치에 매핑합니다. 매핑 유형은 특정 볼륨의 구성에 따라 다릅니다.<br><br>표준 UNIX 용어로 의사 장치 또는 가상 장치라고도 합니다. |
| <b>볼륨 관리자</b>      | DVD-ROM, CD-ROM 및 디스켓의 데이터에 대한 액세스 권한을 관리하고 얻는 체계를 제공하는 프로그램입니다.                                                                                                                                                       |



# 색인

---

## 번호와 기호

- #
  - rules 파일에서, 214
  - 프로필, 217
- ! (느낌표) 규칙 필드, 214
- && (앰퍼샌드) 규칙 필드, 215
- (/) 파일 시스템
  - JumpStart에 의해 설정된 값, 296

## A

- add\_install\_client, 설명, 121
- add\_install\_client 명령
  - JumpStart 디렉토리 액세스, 207
  - 교차 플랫폼 CD 매체에 대한 예, 119
  - 설치 서버 설정
    - CD 매체를 사용하여, 117
    - DVD 매체를 사용하여, 89
  - 예
    - CD 매체를 위한 동일한 서브넷, 118
    - CD 매체를 위해 DHCP로, 118
    - CD 매체에 대한 DHCP 사용, 119
    - CD 매체용 부트 서버, 119
    - DVD 매체를 위해 DHCP 사용, 91
    - DVD 매체를 위해 DHCP를 사용, 91
    - DVD 매체용 부트 서버, 91
- add\_to\_install\_server, 설명, 121
- AND rule field, 215
- any
  - 검사 키워드
  - 설명 및 값, 301

## any (계속)

- 규칙 키워드
  - 설명 및 값, 300
- arch 검사 키워드, 300
- arch 규칙 키워드, 267, 300
- archive\_location 키워드, 273
- auto\_install\_sample 디렉토리
  - check 스크립트, 225, 245
  - JumpStart 디렉토리로 파일 복사, 206, 210, 212
  - set\_root\_pw finish 스크립트, 232, 233

## B

- setup\_install\_server 명령의 -b 옵션, 260
- backup\_media keyword, 70
- backup\_media 키워드, 278
- banner 명령, 122
- begin.log 파일, 228
- begin 스크립트
  - 개요, 227
  - 권한, 228
  - 규칙 필드, 215
  - 사이트별 설치 프로그램, 240
  - 파생된 프로필 작성, 228, 229
- boot: cannot open /kernel/unix 메시지, 425
- boot\_device 키워드, 280
- bootparams 파일
  - JumpStart 디렉토리 액세스 활성화, 207
  - 갱신, 430

## C

- c option, add\_install\_client command, 118
- c 옵션
  - add\_install\_client 명령, 263, 264
  - pfinstall 명령, 224
- Can't boot from file/device 메시지, 425
- cannot open /kernel/unix 메시지, 425
- CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE 메시지, 431
- check script, custom\_probes.ok file creation, 245
- check 스크립트
  - custom\_probes 파일 검증, 244, 245
  - rules.ok 파일 작성, 225
  - rules 파일 검증, 245
  - 규칙 테스트, 225
  - 규칙 파일 검증, 224, 225
  - 테스트 규칙, 245
  - 파생된 프로파일, 229
- client\_arch 키워드, 281
- client\_name, 설명, 118
- client\_root 프로파일 키워드, 281
- clock gained xxx days 메시지, 425
- cluster 프로파일 키워드
  - 설명 및 값, 282, 283
- CPU (프로세서), 규칙 키워드, 267
- CPU(프로세서)
  - 검사 키워드, 300
  - 규칙 키워드, 300
- creating, custom\_probes.ok file, 245
- .cshrc 파일, 231
- custom\_probes.ok file, creating, 245
- custom\_probes.ok 파일
  - 설명, 244
  - 작성, 244
- custom\_probes 파일
  - check를 사용하여 검증, 244, 245
  - 요구 사항, 242
  - 이름 지정, 242
  - 테스트 custom\_probes, 245

## D

- d 옵션, add\_install\_client 명령, 118
- dd 명령, 211
- dfstab 파일, 205, 261

- DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜), 사전 구성, 56
- disks 검사 키워드, 설명 및 값, 300
- disksize 규칙 키워드
  - 설명 및 값, 268, 300
- domainname 검사 키워드, 300
- domainname 규칙 키워드, 268, 300
- dontuse 프로파일 키워드, 284, 297

## E

- eng\_profile의 예, 261
- /etc/bootparams 파일
  - JumpStart 디렉토리 액세스 활성화, 207, 430
- /etc/dfs/dfstab 파일, 205, 261
- /etc/locale 파일, 64
- /etc/mnttab 파일, 209
- /export 파일 시스템, 40

## F

- fdformat 명령, 209, 211, 456
- fdisk 명령, 237
- fdisk 분할 영역, 요구 사항, 28
- fdisk 프로파일 키워드, 설명 및 값, 284
- fdisk 프로파일 키워드, 예, 218
- filesystem 키워드, 286
- filesystem 프로파일 키워드
  - 설명 및 값, 286
  - 예, 218
- finish.log 파일, 229
- finish 스크립트
  - 규칙 필드, 215
  - 루트 환경 사용자 정의, 231
  - 시스템의 루트 암호 설정, 232
  - 파일 추가, 229
  - 패키지 및 패치 추가, 230
- flar create 명령, 189

## G

- geo 키워드, 289
- getfile: RPC failed: error 5: RPC Timed out message, 208

## H

hostaddress 검사 키워드, 301  
hostaddress 규칙 키워드, 268, 301  
hostname 검사 키워드, 설명 및 값, 301  
hostname 규칙 키워드  
  설명 및 값, 268, 301

## I

IDE 드라이브에 대한 표면 분석, 432  
IDE 드라이브의 잘못된 블록 매핑 아웃, 432  
IDE 인터페이스  
  잘못된 블록 매핑 아웃, 432  
  표면 분석, 432  
install\_config command, 208  
install\_config 명령, 207  
install\_type profile 키워드, 요구 사항, 217  
install\_type 키워드, 290  
install\_type 프로필 키워드  
  예, 218  
  요구 사항, 218  
  테스트 프로필, 224  
  프로필 테스트, 222  
installed 검사 키워드, 설명 및 값, 301  
installed 규칙 키워드  
  설명 및 값, 269, 301  
IP 주소  
  검사 키워드, 301  
  규칙 키워드, 268, 301  
  기본 경로 지정, 46, 52  
  기본 경로 지정 사전 구성, 56  
  사전 구성, 56  
IPv6, 사전 구성, 56  
IRQ 수준, 사전 구성, 57  
isa\_bits 키워드, 291

## J

JumpStart 디렉토리  
  finish 스크립트를 사용하여 파일 추가, 229, 230  
  공유, 205, 261  
  권한, 205, 208  
  규칙 파일의 예, 213  
  작성  
    x86 기반 시스템에 대하여 디스켓, 208

작성 (계속)

  x86 기반 시스템용 디스켓, 455  
  x86 기반 시스템의 디스켓, 211  
  디스켓SPARC 기반 시스템에 대하여, 209  
  서버, 205  
  예, 261  
파일 복사  
  finish 스크립트 사용, 230  
  설치 파일, 206, 210, 212  
JumpStart 디렉토리 공유, 205, 261

## K

karch 검사 키워드, 301  
karch 규칙 키워드, 269, 301

## L

layout\_constraint keyword, 70  
layout\_constraint 키워드, 291  
LBA  
  참조 논리적 블록 주소 지정  
le0: No carrier - transceiver cable problem 메시지, 425  
Live Upgrade  
  참조 Solaris Live Upgrade  
Live Upgrade 부트 환경 비교, 378  
Live Upgrade를 위한 부트 환경 활성화, 312  
Live Upgrade를 위한 부트 환경의 부트 실패, 개요, 313  
Live Upgrade를 위한 부트 환경의 활성화 실패, 개요, 313  
locale.org\_dir 테이블 항목 추가, 65  
logical AND rule field, 215

## M

Makefile 파일, 63  
marketing\_profile의 예, 262  
memsize 검사 키워드, 설명 및 값, 301  
memsize 규칙 키워드  
  설명 및 값, 269, 301  
mnttab 파일, 209  
model 검사 키워드, 설명 및 값, 301

model 규칙 키워드  
  설명 및 값, 270, 301  
modify\_install\_server, 설명, 121  
mount 명령, 121

## N

network 검사 키워드, 설명 및 값, 301  
network 규칙 키워드  
  설명 및 값, 270, 301  
nistbladm 명령, 65  
No carrier - transceiver cable problem 메시  
  지, 425  
no\_master\_check keyword, 294  
Not a UFS filesystem 메시지, 425  
num\_clients 프로파일 키워드, 294

## O

osname 검사 키워드, 301  
osname 규칙 키워드, 270, 301

## P

check 스크립트의 -p 옵션, 225, 245  
package 프로파일 키워드, 설명 및 값, 294  
partitioning, 프로파일 키워드, 297  
Patch Analyzer, 451  
pfinstall 명령, 69, 221  
postdeployment 스크립트, 작성, 170  
Preboot Execution Environment(PXE), 30  
precreation 스크립트, 작성, 167  
predeployment 스크립트  
  설명, 184  
  작성, 169  
probe 규칙 키워드, 설명 및 값, 271  
prtvtoc 명령  
  SPARC:디스크 구성 파일 작성, 235  
  x86: 디스크 구성 파일 작성, 237  
PXE(Preboot Execution Environment), 30, 456

## R

check 스크립트의 -r 옵션, 225, 245

reboot 스크립트, 작성, 171  
reset 명령, 122  
root\_device 키워드, 296  
rootdisk  
  filesys용 슬라이스 값, 287  
  JumpStart에 의해 설정된 값, 296  
  개념, 296  
RPC failed: error 5: RPC Timed out  
  message, 208  
RPC Timed out message, 208  
RPC Timed out 메시지, 430  
rule\_keyword 규칙 필드, 214  
rule\_value 규칙 필드, 214  
rules, 파생된 프로파일, 229  
rules.ok file  
  규칙에 대한 일치 순서, 247, 252  
rules.ok 파일  
  규칙에 대한 일치 순서, 215  
  설명, 224  
  작성, 224, 225  
rules 파일  
  check를 사용하여 검증  
  파생된 프로파일, 229  
rules 파일의 다중 행, 214  
rules 파일의 백슬래시, 214  
rules 파일의 행 줄 바꾸기, 214

## S

-add\_install\_client 명령의 s 옵션, 264  
Service partition, 설치하는 동안 보존(x86 기반  
  시스템), 30  
set\_root\_pw finish 스크립트, 232, 233  
setup\_install\_server, 설명, 121  
shareall 명령, 206, 261  
showmount 명령, 122  
SI\_CONFIG\_DIR 변수, 229  
SI\_PROFILE 환경 변수, 228  
size  
  fdisk 분할 영역, 285  
  로컬 파일 시스템, 287  
Solaris 9 Device Configuration Assistant x86  
  Platform Edition diskette, 211  
  액세스, 30  
Solaris 9 software  
  릴리스 또는 버전  
  installed 검사 키워드, 301

- Solaris 9 소프트웨어
  - 그룹, 282, 283
  - 업그레이드, 283
  - 패키지 지정, 294
  - 프로필의 예, 218
  - 릴리스 또는 버전
    - installed 규칙 키워드, 269, 301
- Solaris 9 소프트웨어 릴리스
  - installed 검사 키워드, 301
  - installed 규칙 키워드, 301
- Solaris 9 소프트웨어의 릴리스
  - osname 검사 키워드, 301
  - osname 규칙 키워드, 270, 301
- Solaris 9 소프트웨어의 버전, installed 규칙 키워드, 269
- Solaris 9 소프트웨어의 출시, installed 규칙 키워드, 269
- Solaris Flash
  - 설명, 151
  - 설치
    - Live Upgrade 부트 환경에, 357
    - Solaris suninstall 프로그램, SPARC, 139
    - Solaris suninstall 프로그램, x86, 145
    - Solaris Web Start, SPARC, 127
    - Solaris Web Start, x86, 134
  - 키워드
    - 사용자 정의 JumpStart, 273
- Solaris Flash 아카이브 병합, 181
- Solaris Flash 아카이브 분할, 180
- Solaris Live Upgrade
  - 개요, 306
  - 명령, 395
  - 복사
    - 공유 가능 파일 시스템, 343
  - 부트 환경 비교, 378
  - 부트 환경 삭제, 380
  - 부트 환경 업그레이드, 348
  - 부트 환경 이름 변경, 381
  - 부트 환경 작성, 306
    - 부트 환경, 329
  - 부트 환경 활성화, 363
  - 부트 환경의 구성 보기, 385
  - 부트 환경의 이름 표시, 380
  - 설치
    - a Solaris Flash 아카이브, 357
    - 패키지, 327
- 설치 (계속)
  - 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브, 361, 362
  - 시작, 328
  - 업그레이드 복구 실패, 367
  - 업그레이드 작업 맵, 347
  - 작업 취소, 377
  - 정지, 328
  - 파일 시스템 구성, 331
  - 파일 시스템 슬라이스, 332
  - 파일로 인쇄, 332
- Solaris Live Upgrade 부트 환경 이름 변경, 381
- Solaris Live Upgrade 작업 취소, 377
- Solaris Live Upgrade용 명령, 395
- Solaris suninstall 프로그램
  - 다른 설치 방법과 비교, 34
  - 실행 방법, 137
- Solaris Web Start
  - 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 123
  - 다른 설치 방법과 비교, 33
  - 명령줄 인터페이스(CLI), 123
  - 설치 프로그램, 123
  - 실행 방법, 123
  - 요구 사항
    - x86 시스템의 LBA, 28
    - 스왑 크기, 27
- Solaris 소프트웨어
  - 릴리스 또는 버전
    - osname 검사 키워드, 301
    - osname 규칙 키워드, 270, 301
- Solaris 소프트웨어 버전
  - installed 검사 키워드, 301
  - installed 규칙 키워드, 301
- Solaris 소프트웨어의 버전
  - osname 검사 키워드, 301
  - osname 규칙 키워드, 270, 301
- stty 명령, 43, 49, 250, 253
- SUNWCall 그룹, 282
- SUNWCprog 그룹, 282
- SUNWCreq 그룹, 282
- SUNWCuser 그룹, 282
- SUNWCXall 그룹, 282
- sysidcfg 파일
  - 구문, 58
  - 작성 방법, 61
  - 지침 및 요구 사항, 57
  - 키워드, 58

system\_type 프로파일 키워드  
설명 및 값, 297  
예, 218

## T

tftpd 데몬, 430, 431  
timed out RPC 오류, 430  
tip 라인 연결 및 사용자 정의 JumpStart 설  
치, 250, 253  
totaldisk 검사 키워드, 301  
totaldisk 규칙 키워드, 271, 301  
transceiver cable problem 메시지, 425

## U

UFS, 209  
uname 명령, 122  
Unknown client 오류 메시지, 423  
upgrade\_log 파일, 139, 140, 145, 146  
usedisk 프로파일 키워드, 설명 및 값, 297  
/usr/sbin/rpld 명령, 431

## V

/var/sadm/system/logs/begin.log 파  
일, 228  
/var/sadm/system/logs/finish.log 파  
일, 229  
/var/sadm/install\_data/upgrade\_log 파  
일, 139, 140, 145, 146  
/var/yp/make 명령, 65  
/var/yp/Makefile, 63  
volcheck 명령, 211  
volcheck 명령, 209, 211

## W

WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT  
DEVICE, 431  
WARNING: clock gained xxx days 메시지, 425

## 개

개발자 Solaris 소프트웨어 그룹, 282  
설명, 40  
크기, 41  
프로파일의 예, 218

## 검

검사  
rules 파일 검증  
파생된 프로파일, 229  
검사 키워드  
arch, 300  
domainname, 300  
hostaddress, 301  
hostname, 301  
installed, 301  
karch, 301  
memsize, 301  
model, 301  
network, 301  
osname, 301  
rootdisk, 301  
totaldisk, 301  
디스크, 300  
검증  
custom\_probes 파일  
check 사용, 245  
테스트, 245  
rules 파일  
check 사용, 245  
파생된 프로파일, 229  
규칙 파일  
check 사용, 225  
검사 사용, 224  
규칙 테스트, 225  
사용자 정의 JumpStart의 예, 263  
프로파일, 222

## 경

경로  
check 스크립트, 225, 245

## 계

- 계획, Live Upgrade에 대한 시스템 요구 사항, 317
- 계획 수립
  - Solaris Flash 설치, 156
  - Solaris Live Upgrade에 대한, 317
  - 네트워크상에서 설치, 29
  - 디스크 공간, 39
  - 시스템 요구 사항, 27
  - 작업 개요, 23
  - 초기 설치와 업그레이드 비교, 24
- 계획 작성, 설치 방법 비교, 33

## 공

- 공유 가능 파일 시스템, 정의, 306

## 구

- 구성
  - Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition* CD, 402
  - Solaris 9 Software *x86 Platform Edition* CD, 409
  - Solaris 9 *SPARC Platform Edition* DVD, 400
  - Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Installation CD, 402
  - Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages CD, 404
  - Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD, 407
  - Solaris 9 *x86 Platform Edition* Installation CD, 409
  - Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages CD, 411
  - Solaris Live Upgrade 파일 시스템, 331
  - 디스크 구성 파일 작성, 235

## 권

- 권한
  - begin 스크립트, 228
  - finish 스크립트, 229
  - JumpStart 디렉토리, 205, 208

## 규

- 규칙
  - rootdisk 비교 규칙, 296
  - 구문, 214
  - 다중 행 규칙, 214
  - 예, 215
  - 유효성 테스트, 225, 245
  - 일치 순서, 215, 247, 252
  - 파생된 프로파일, 228
  - 필드 설명, 214, 215
- 규칙 키워드, 267
  - any
    - 설명 및 값, 300
  - arch, 267, 300
  - disksize
    - 설명 및 값, 268, 300
  - domainname, 268, 300
  - hostaddress, 268, 301
  - hostname, 268, 301
  - installed
    - 설명 및 값, 269, 301
  - karch, 269, 301
  - memsize, 269, 301
  - model, 270, 301
  - network, 301
  - osname, 270, 301
  - probe, 271
  - totaldisk, 271, 301
  - 네트워크, 270
  - 모든
    - 설명 및 값, 267
  - 호스트명, 267
- 규칙 파일
  - check를 사용하여 검증, 225
  - 사용자 정의 JumpStart의 예, 263
  - 구문, 214
  - 규칙 추가, 214
  - 규칙 테스트, 225
  - 다중 행 규칙, 214
  - 사용자 정의 JumpStart의 예, 262, 263
  - 설명, 213
  - 예, 213
  - 이름 지정, 214
  - 작성, 213
  - 주석, 214
- 규칙 필드의 Bourne shell 스크립트, 215

## 그

그래픽 카드, 사전 구성, 57

## 기

기본값

partitioning

디스크 지정, 297

SI\_CONFIG\_DIR 변수, 229

분할, 295

디스크 제외, 284

설치된 소프트웨어 그룹, 283

파생된 프로필 이름, 228

기존 partitioning 값, 295

## 날

날짜와 시간, 사전 구성, 56

## 네

네트워크 번호, 270, 301

네트워크 설치

CD 매체 사용, 94, 99, 115

DHCP 사용, 77

DVD 매체 사용, 80, 87

PXE 사용, 30, 456

교차 플랫폼 매체 사용, 104

사용자 정의 JumpStart 설치  
예, 200

설명, 75

요구 사항, 75

준비, 75

네트워크 인터페이스, 사전 구성, 56

## 넷

넷마스크, 사전 구성, 56

## 논

논리적 블록 주소 지정, 28

## 느

느낌표(!) 규칙 필드, 214

## 단

단말기 유형, 사전 구성, 56

## 대

대조, 파생된 프로필, 228

대체 설치 프로그램, 240

## 데

데몬, 430, 431

## 도

도메인

검사 키워드, 300

규칙 키워드, 268, 300

도메인 이름, 사전 구성, 56

## 독

독립형 시스템

사용자 정의 JumpStart 설치의 예, 198

프로필의 예, 218

## 디

디렉토리

JumpStart

권한, 205, 208

규칙 파일의 예, 213

디렉토리 공유, 205, 261

디렉토리 작성, 261

설치 파일 복사, 206, 210, 212

시스템에 대하여 작성, 208

액세스 허용, 207

파일 복사, 230



## JumpStart (계속)

- 파일 추가, 229, 230
- 변경
  - JumpStart 디렉토리로, 225, 245
  - 로컬 디스크에 Solaris 9 SPARC 플랫폼판 소프트웨어의 이미지로, 210
  - 로컬 디스크의 Solaris 9 x86 플랫폼판 소프트웨어의 이미지로, 212
  - 로컬 디스크의 Solaris 9 소프트웨어의 이미지, 206
- 디렉토리 변경
  - JumpStart 디렉토리로, 225, 245
  - 로컬 디스크에 Solaris 9 SPARC 플랫폼판 소프트웨어의 이미지, 210
  - 로컬 디스크에서 Solaris 9 x86 플랫폼판 소프트웨어의 이미지로, 212
  - 로컬 디스크의 Solaris 9 소프트웨어의 이미지, 206
- 디렉토리 복사, 로컬 디스크의 Solaris 9 소프트웨어의 이미지, 206
- 디스켓
  - JumpStart 디렉토리
    - x86 기반 시스템에 대하여 작성, 208
  - JumpStart 디렉토리 액세스, 207
  - Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition diskette 복사, 211
  - 포맷, 209, 211, 456
- 디스켓 포맷, 209
- 디스크 공간
  - 계획 수립, 39
  - 소프트웨어 그룹 요구 사항, 41
- 디스크 구성 파일
  - 설명, 221, 235
  - 작성
    - SPARC 기반 시스템, 235
    - x86 기반 시스템, 237
- 디스크 없는 클라이언트
  - 스왑 공간, 281
  - 플랫폼, 281
- 디스플레이
  - tip 라인 연결과 사용자 정의 JumpStart 설치, 250, 253
- 디스플레이 해상도, 사전 구성, 57

## 로

- 로그 파일
  - begin 스크립트 출력, 228
  - finish 스크립트 출력, 229
  - 업그레이드 설치, 128, 135, 139, 140, 145, 146
- 로컬 키워드, 293
- 로컬 파일, 64

## 루

- 루트(/) 파일 시스템, 비활성 부트 환경에 대한 패키지 요구 사항, 446
- 루트(/) 파일 시스템, 프로필의 예, 201
- 루트 슬라이스 위치, 426
- 루트 암호, 사전 구성, 56
- 루트 암호, finish 스크립트로 설정, 232
- 루트 환경, finish 스크립트를 사용하여 사용자 정의, 231

## 마

- 마스터 시스템
  - 참조 아카이브
    - 설명, 156
    - 설치 방법, 167
    - 설치 사용자 정의, 156
    - 주변 기기, 157
- 마운트
  - begin 스크립트 주의, 228
  - Solaris 9 설치, 229
  - 마운트된 파일 시스템 표시, 121
  - 원격 파일 시스템, 286
- 마이크로 프로세서, 규칙 키워드, 267
- 마이크로프로세서
  - 검사 키워드, 300
  - 규칙 키워드, 300

## 메

- 메모리
  - 검사 키워드, 301
  - 규칙 키워드, 269, 301
  - 스왑 공간 크기 및, 282

## 명

### 명령 공유

- JumpStart 디렉토리 공유, 205, 261
- 명시적 partitioning 값, 295

## 모

### 모니터 유형, 사전 구성, 56

### 모든

- 규칙 키워드  
설명 및 값, 267

## 문

### 문제 해결

- 일반 설치 문제, 426
- 일반적인 설치 문제  
시스템 부트, 430
- 잘못된 서버로부터 부트, 430

## 변

### 변수

- SI\_CONFIG\_DIR, 229
- SI\_PROFILE, 228
- SYS\_MEMSIZE, 223

## 보

### 보안

- 루트 암호, 232, 233
- 보안 정책, 사전 구성, 56

## 복

### 복사

- JumpStart 디렉토리 파일, 230
- JumpStart 설치 파일, 206, 210, 212
- Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* diskette, 211
- Solaris Live Upgrade 파일 시스템, 376

### 복제 시스템

- 참조 아카이브  
설명, 151
- 복제 시스템 설치  
업데이트, 153
- 초기 설치, 151
- 복제 시스템 업데이트, 설명, 153

## 불

### 불륨 관리자

- 복사, 209, 211
- Solaris 9 Device Configuration Assistant  
*x86 Platform Edition* diskette, 211
- Solaris 9 Device Configuration Assistant  
이미지, 212

## 부

- 부트 디스크 레이아웃, 새 기본값(*x86* 기반 시스템), 30
- 부트 서버
  - CD 매체를 사용하여 서브넷에서 작성, 115
  - DVD로 서브넷 작성, 86
  - DVD로 작성한 예, 88
  - 네트워크 설치를 위한 요구 사항, 76
  - 서브넷에 작성
    - DVD 매체를 사용하여, 87
  - 설명, 76
- 부트 환경 상태 보기, 385

## 분

### 분할

- fdisk 분할 영역, 218
- fdisk 분할 영역, 284
- 디스크 제외, 284
- 루트 슬라이스 위치, 426
- 예, 218
- 프로필 키워드, 295
- 분할 키워드, 295

## 비

### 비교

rootdisk 값, 296

## 사

### 사용자 정의

Solaris Flash 아카이브, 156

스크립트를 통한 아카이브, 160

사용자 정의 JumpStart 설치, 예, 265

사용자 정의 JumpStart 설치, 247

Solaris Flash 프로필의 예, 220

tip 라인 연결, 250, 253

개요, 200

다른 설치 방법과 비교, 34

부트 및 설치, 247

설명, 201

업그레이드할 때, 69

예, 257, 265

check 스크립트, 263

eng\_profile 작성, 261

JumpStart 디렉토리, 261

marketing\_profile 작성, 262

규칙 파일 편집, 262, 263

네트워크에 연결되지 않은, 198

네트워크에 연결된, 200

독립형 시스템, 198

마케팅 시스템 설정, 260

마케팅 시스템 설치, 264

부트 및 설치, 265

사이트 설정, 257, 258

엔지니어링 시스템 설정, 263

옵션 기능, 227

begin 스크립트, 227, 229

finish 스크립트, 229, 233

개요, 227

사이트별 설치 프로그램, 240

준비, 201, 226

### 사용자-정의 섹션

Solaris Flash 아카이브

작성, 169

사이트별 설치 프로그램, 240

## 삭

### 삭제

Live Upgrade 부트 환경, 380

소프트웨어 그룹에서 패키지, 294

업그레이드할 때 클러스터, 283

## 상

상태, 부트 환경 표시, 374

## 색

색상 깊이, 사전 구성, 57

## 서

### 서버

CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 설정

독립 설치, 116

DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 설정

독립형 설치, 89

JumpStart 디렉토리 작성, 205

네트워크 설치를 위한 요구 사항, 75

루트 공간, 281

### 서브넷

CD 매체를 사용하여 부트 서버 작성, 115

DVD 매체를 사용하여 부트 서버 작성, 87

설치 서버, 86, 108, 113

## 설

### 설치

Solaris Flash 아카이브에 대한 설명, 151

디스크 공간 권장 사항, 39

방법의 비교, 33

시스템 요구 사항, 27

업그레이드와 비교, 25

작업 개요, 23

### 설치 서버

CD 매체를 사용하여 네트워크 설치 설정, 117

CD 매체를 사용하여 작성, 95, 100

CD 매체를 사용하여 작성한 예, 98, 103

DVD 매체를 사용하여 네트워크 설치 설정, 89

설치 서버 (계속)  
 DVD 매체를 사용하여 작성, 81  
 DVD 매체를 사용하여 작성한 예, 83  
 DVD로 작성, 84  
 DVD로 작성한 예, 83, 86  
 교차 플랫폼 CD 매체를 사용하여 작성, 108, 113  
 교차 플랫폼 CD 매체를 사용하여 작성한 예, 108, 114  
 교차 플랫폼 매체를 사용하여 작성, 104  
 서브넷, 83, 86, 98, 103, 108, 113  
 적용 가능한 시스템 유형, 75  
 설치 제품 업그레이드, Solaris Live Upgrade에 대한 업그레이드 복구 실패, 367  
 설치 준비  
 사용자 정의 JumpStart 설치, 201, 226  
 설치 전에 필요한 정보, 44  
 시스템 설치 준비, 43  
 시스템 업그레이드 준비, 49  
 시스템 정보 사전 구성  
 방법, 56  
 이점, 55  
 업그레이드 전에 필요한 정보, 50

## 소

소프트웨어 그룹  
 설명, 41  
 업그레이드, 26, 69, 283  
 크기, 41  
 패키지 지정, 294  
 프로파일용, 282, 283  
 프로파일의 예, 218

## 스

스왑 파일 시스템  
 Solaris Live Upgrade 개요, 306  
 디스크 없는 클라이언트 스왑 공간, 281  
 메모리 크기 및, 282  
 사용자 정의  
 Live Upgrade에 대하여(명령줄), 340  
 Live Upgrade에 대한(문자 인터페이스), 333  
 스왑 할당, 41  
 크기 결정, 282

스왑 파일 시스템 (계속)  
 프로파일의 예, 201  
 스크립트  
 begin 스크립트, 227, 229, 240  
 finish 스크립트, 229, 233, 240  
 Solaris Flash 아카이브  
 predeployment 작성, 169  
 reboot, 171  
 사용자 정의, 160  
 작성, 167, 170  
 지침, 160  
 규칙 필드의 Bourne shell 스크립트, 215

## 슬

슬라이스  
 filesystem 값, 287  
 Live Upgrade를 위한 파일 시스템 사용자 정의, 332  
 Live Upgrade에 대한 지침, 320  
 검사 키워드, 301  
 규칙 키워드, 269, 301  
 루츠 슬라이스 위치, 426  
 프로파일의 예, 218

## 시

시간과 날짜, 사전 구성, 56  
 시스템 구성 정보 사전 구성  
 NIS+를 사용하여 로컬, 65  
 NIS를 사용하여 로컬, 63  
 sysidcfg 파일 사용, 57  
 방법 선택, 56  
 이름 서비스 사용, 57, 63  
 이점, 55  
 전원 관리, 66  
 시스템 부트, 단말기 및 디스플레이를 먼저 재설정, 122  
 시스템 정보 표시, 122  
 시작  
 check 스크립트, 225, 226  
 rpld 데몬, 431  
 tftpd 데몬, 430, 431  
 시작 규칙 필드, 설명, 215  
 시험, 프로파일, 70

## 아

### 아카이브

- 참조 Solaris Flash
- 참조 복제 시스템
- 참조 스크립트
- 참조 차등 아카이브
- flar create 명령, 189
- JumpStart 프로파일의 예, 220
- 관리, 180
- 다른 설치 방법과 비교, 35
- 복제 업데이트
  - 설명, 153
- 사용자 정의
  - 설명, 159
  - 스트립트, 160
- 설치
  - 사용자 정의 JumpStart, 249
  - 설명, 151
  - 설치 방법, 162, 179
- 설치 계획 수립, 162
- 섹션
  - 사용자 정의 설명, 184
  - 설명, 161, 183
  - 아카이브 식별에 대한 설명, 184
  - 아카이브 쿠키에 대한 설명, 183
  - 아카이브 파일에 대한 설명, 184
  - 요약 설명, 184
  - 유효성 확인에 대한 설명, 184
  - 작성, 169
- 아카이브 작성
  - 설명, 157
  - 예, 172, 178
  - 차등, 176
  - 초기 설치, 171
- 압축, 162
- 정보 수집, 182
- 키워드
  - section\_begin and section\_end, 185
  - 사용자 정의, 189
  - 설명, 185
  - 식별 섹션, 185

## 압

암호, 루트, 232, 233

## 애플

애플퍼센드(&&) 규칙 필드, 215

## 업

### 업그레이드

- Live Upgrade로, 개요, 310
- Solaris Live Upgrade, 348
- Solaris 갱신 릴리스, 451
- 디스크 공간 권장 사항, 39
- 디스크 공간 재할당으로, 70
- 방법, 25, 69
- 방법의 비교, 33
- 사용자 정의 JumpStart로, 69
- 시스템 요구 사항, 27
- 작업 개요, 23
- 정리, 135, 147
- 초기 설치와 비교, 25
- 최초 설치와 비교, 69
- 업그레이드 로그 파일, 128, 135
- 업그레이드 설치
  - 로그 파일, 128, 135, 139, 140, 145, 146
  - 사용자 정의 JumpStart 설치, 247
- 업그레이드 실패, 435
- 프로필 키워드, 283, 290, 294
- 업그레이드 실패
  - Solaris Live Upgrade로 복구, 367
  - 재부트 문제, 435

## 요

### 요구 사항

- custom\_probes 파일, 242
- fdisk 분할 영역, 28
- Live Upgrade 사용, 317
- Solaris Web Start 사용, 27, 29
- 네트워크 설치
  - 서버, 75
- 디스크 공간, 39
- 메모리, 27
- 스왑 공간, 27
- 프로필, 214, 217

## 원

원격 파일 시스템, 마운트, 286

## 웹

웹 프록시, 사전 구성, 56

## 이

이름 서버, 사전 구성, 56

이름 서비스, 사전 구성, 56

이름/이름 지정

custom\_probes 파일, 242

규칙 파일, 214

소프트웨어 그룹, 283

시스템 모델 이름, 270, 301

시스템 플랫폼 이름 결정, 122

파생된 프로필 이름, 228

호스트 이름, 118, 268, 301

## 일

일치

규칙 순서, 215, 247, 252

## 입

입출력 인터럽트 후에 디스플레이 및 단말기 재  
설정, 122

## 작

작성

CD 매체를 사용하여 설치 서버, 94, 95, 100

/etc/locale 파일, 64

custom\_probes.ok 파일, 244

DVD 매체가 있는 설치 서버, 79

DVD 매체를 사용하여 서버넷에 부트 서  
버, 87

DVD 매체를 사용하여 설치 서버, 81

JumpStart 디렉토리

서버, 205

작성 (계속)

Live Upgrade에 대한 부트 환경, 329

Live Upgrade용 부트 환경, 306

rules.ok 파일, 244

rules.ok 파일, 224, 225

Solaris Flash 아카이브

계획 수립, 158

사용자 정의, 159

설명, 157

작업, 171

sysidcfg 파일, 61

UFS, 209

교차 플랫폼 CD 매체를 사용하여 설치 서  
버, 108, 113

규칙 파일, 213

디스크 구성 파일, 235

로컬 파일 시스템, 286

서브넷에 부트 서버

작업, CD 매체, 94

서브넷의 부트 서버

CD 매체를 사용하여, 115

작업, DVD 매체, 80

설치 서버, 84

프로필

설명, 216

파생된, 228

## 잘

잘못된 블록, 432

## 전

전원 관리, 57, 66

전체 Solaris 소프트웨어 그룹, 282

설명, 40

크기, 41

전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원, 282

설명, 40

크기, 41

## 종

종료 규칙 필드, 설명, 215

## 주

### 주석

- rules 파일에서, 214
- 프로필, 217

## 중

- 중요한 파일 시스템, 정의, 306

## 차

### 차등 아카이브

- 계획 수립, 159
- 설명, 153
- 작성, 176

## 최

- 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹, 282
- 설명, 40
- 크기, 41

## 추

### 추가

- finish 스크립트를 사용하여 파일, 229
- finish 스크립트를 사용하여 패키지 및 패치, 230
- locale.org\_dir 테이블 항목, 65
- 규칙 파일에 규칙, 214
- 네트워크에서 시스템, 80, 94
- 데이터 없는 클라이언트
  - CD 매체를 사용하여, 116
  - DVD 매체를 사용하여, 89
- 설치 서버 구성
  - CD 매체를 사용하여, 117
  - DVD 매체를 사용하여, 89
- 소프트웨어 그룹에서 패키지, 294, 354
- 업그레이드할 때 클러스터, 283

## 출

### 출력 파일

- begin 스크립트 로그, 228
- finish 스크립트 로그, 229
- 업그레이드 로그, 128, 135, 139, 140, 145, 146
- 출하 시 JumpStart, 다른 설치 방법과 비교, 36

## 커

### 커버로스

- 구성할 정보, 44
- 사전 구성, 56

## 크

### 크기

- tip 창 크기, 250, 253
- 메모리, 269, 301
- 스왑 공간
  - Solaris Web Start에 대한 최소 크기, 27
  - 디스크 없는 클라이언트, 281
  - 최대 크기, 282
  - 프로필의 예, 201
- 하드 디스크
  - 검사 키워드, 300, 301
  - 규칙 키워드, 268, 271, 300, 301
  - 루트 공간, 281
  - 사용 가능 공간, 82, 85, 96, 100, 106, 111, 116

## 클

### 클러스터 프로필 키워드

- 설명 및 값, 354
- 예, 218

## 키

- 키보드 언어 및 레이아웃, 사전 구성, 57
- 키워드
  - Solaris Flash 아카이브, 185
  - sysidcfg 파일, 58
  - 검사, 241

키워드 (계속)  
사용자 정의 JumpStart  
Solaris Flash 아카이브, 273

## 테

테스트  
custom\_probes 파일 검증  
check 사용, 244  
custom\_probes 테스트, 245  
검증 rules 파일  
check 사용, 245  
규칙 파일 검증  
check 사용, 225  
검사 사용, 224  
규칙 테스트, 225  
사용자 정의 JumpStart의 예, 263  
프로필, 221, 222, 224, 356

## 토

토큰 링 카드, 로 부트 오류, 429

## 파

파생된 프로필, 228, 229  
파일 및 파일 시스템  
begin 스크립트 출력, 228  
finish 스크립트 출력, 229  
Live Upgrade 개요, 306, 307  
Live Upgrade를 위해 사용자 정의, 331  
Live Upgrade에서 파일 시스템 공유 개  
요, 322  
UFS 작성, 209  
공유 파일 시스템 표시, 122  
로컬 파일 시스템 작성, 286  
마운트된 파일 시스템 표시, 121  
복사  
finish 스크립트를 사용하여 JumpStart 디  
렉토리 파일, 230  
JumpStart 설치 파일, 206, 210, 212  
Solaris 9 Device Configuration Assistant  
x86 Platform Edition diskette, 211  
Solaris Live Upgrade의 공유 가능 파일 시  
스템, 343

파일 및 파일 시스템 (계속)  
원격 파일 시스템 마운트, 286

## 패

패치, 49  
chroot를 사용하여 추가, 231  
finish 스크립트를 사용하여 추가, 230  
Live Upgrade로 추가, 개요, 350  
패키지  
chroot를 사용하여 추가, 231  
finish 스크립트를 사용하여 추가, 230  
Live Upgrade로 추가, 개요, 350  
관리 파일, 227  
요구 사항  
JumpStart 프로그램 및 Solaris Live  
Upgrade를 사용할 때, 445  
Solaris Live Upgrade에 대한 비활성 부트  
환경, 448  
Solaris Live Upgrade의 비활성 부트 환  
경, 446

## 포

포인팅 장치, 사전 구성, 57

## 표

표시  
Live Upgrade 부트 환경의 이름, 380  
공유 파일 시스템, 122  
마운트된 파일 시스템, 121  
시스템 정보, 122  
플랫폼 이름, 122  
표준 시간대, 사전 구성, 56

## 프

프로세서  
검사 키워드, 300  
규칙 키워드, 267, 300  
프로필  
규칙 필드, 215  
설명, 216



- 프로필 (계속)
  - 시스템 일치, 252
  - 시스템을 일치, 215
  - 시험, 70
  - 에 시스템 일치, 247
  - 예, 218
    - eng\_profile, 261
    - marketing\_profile, 262
    - Solaris Flash, 220
  - 요구 사항, 214, 217
  - 이름 지정, 217, 353
  - 작성, 216
  - 주석, 217
  - 테스트, 222, 224
  - 파생된 프로필, 228, 229
- 프로필 키워드, 272, 297
  - archive\_location, 273
  - backup\_media, 278
  - boot\_device, 280
  - client\_arch, 281
  - client\_root, 281
  - client\_swap, 281
  - cluster
    - 설명 및 값, 282, 283
  - dontuse
    - usedisk 및, 297
    - 설명 및 값, 284
  - fdisk
    - 설명 및 값, 284
    - 예, 218
  - filesys
    - 로컬 파일 시스템, 286
    - 설명 및 값, 286
    - 예, 218
    - 원격 파일 시스템, 286
  - forced\_deployment
    - 설명 및 값, 288
  - geo
    - 설명 및 값, 289
  - install\_type
    - 설명 및 값, 290
    - 예, 218
    - 요구 사항, 217, 218
  - isa\_bits
    - 설명 및 값, 291
  - layout\_constraint
    - 설명 및 값, 291

- 프로필 키워드 (계속)
  - local\_customization
    - 설명 및 값, 293
  - no\_master\_check
    - 설명 및 값, 294
  - num\_clients, 294
  - package
    - 설명 및 값, 294
  - partitioning
    - 디스크 지정, 297
  - root\_device, 296
  - system\_type
    - 설명 및 값, 297
    - 예, 218
  - usedisk
    - 설명 및 값, 297
  - 대소문자 구분, 272
  - 로컬
    - 설명 및 값, 293
  - 분할
    - 디스크 제외, 284
    - 설명 및 값, 295
    - 예, 218
  - 클러스터
    - 설명 및 값, 354
    - 예, 218
- 프로필 필드의 = (등호), 228
- 프로필 필드의 등호 (=), 228

- 플**
  - 플래시
    - 참조** Solaris Flash
  - 플랫폼
    - 검사 키워드, 301
    - 규칙 키워드, 269, 301
    - 디스크 없는 클라이언트, 281
    - 설치 서버 설정, 118
    - 시스템 모델 이름, 270, 301
    - 시스템 속성 및 프로필 일치, 215, 247, 252
    - 이름 결정, 122

- 하**
  - 하드 디스크
    - fdisk 분할 영역 요구 사항, 28

- 하드 디스크 (계속)
  - IDE 장치에 대한 표면 분석, 432
  - partitioning
    - partitioning 기본값 지정, 297
  - rootdisk 값, 296
  - 마운트, 286
  - 분할
    - 분할 기본값을 위해 제외, 284
    - 예, 218
    - 프로필 키워드, 295
  - 스왑 공간
    - Solaris Web Start에 대한 크기 요구 사항, 27
    - 디스크 없는 클라이언트, 281
    - 스왑 할당, 41
    - 최대 크기, 282
    - 프로필의 예, 201, 218
  - 크기
    - 검사 키워드, 300, 301
    - 규칙 키워드, 268, 271, 300, 301
    - 루트 공간, 281
    - 사용 가능 공간, 82, 85, 96, 100, 106, 111, 116

## 핵

- 핵심 Solaris 소프트웨어 그룹, 282
- 핵심 시스템 지원, 설명, 40
- 핵심 시스템 지원, 크기, 41

## 호

- 호스트 이름, 사전 구성, 56
- 호스트명 규칙 키워드, 예, 267

## 화

- 화면 크기, 사전 구성, 57