



Solaris 9 安装指南

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

部件号码: 817-1219-10
2003 年 4 月

版权所有 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

本产品或文档受版权保护，其使用、复制、发行和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其许可方事先的书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品或文档的任何部分。包括字体技术在内的第三方软件受 Sun 供应商的版权保护和许可证限制。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是由 X/Open Company, Ltd. 在美国和其它国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2、JumpStart、Solaris Web Start、Power Management、Sun ONE Application Server、Solaris Flash、Solaris Live Upgrade 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家的商标、注册商标或服务标记。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International 公司在美国和其它国家的商标或注册商标。带有 SPARC 商标的产品均基于 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其客户和许可证持有者开发的。Sun 对于 Xerox 在为计算机行业研究和开发可视图形用户界面概念方面所做的开拓性工作表示感谢。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其它方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

联邦政府使用：商业软件 – 政府用户应遵守标准许可证条款和条件。

本文档按“原样”提供，对所有明示或暗示的条件、陈述和担保，包括适销性、适用于特定用途和非侵权的暗示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



030309@5533



内容

序 17

- 1 规划 Solaris 安装或升级 (主题) 21
- 2 规划 Solaris 安装或升级 (概述) 23
 - 任务图: 安装或升级 Solaris 软件 23
 - 初始安装还是升级? 24
 - 初始安装 24
 - 升级 25
 - 系统要求 27
 - 内存要求 27
 - 使用 Solaris 9 Installation CD 时的要求 27
 - 从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装? 28
 - 使用 DVD 介质 29
 - Sun ONE Application Server 安装后配置 29
 - x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改 29
 - x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE 30
- 3 选择 Solaris 安装方法 (概述) 31
 - Solaris Web Start 安装程序 31
 - Solaris suninstall 程序 32
 - 定制 JumpStart 安装方法 32
 - Solaris Flash 安装功能 32
 - Solaris Live Upgrade 方法 33
 - SPARC: 出厂设置 JumpStart 安装方法 34

4	准备 Solaris 安装或升级 (主题)	35
5	分配磁盘空间和交换空间的原则 (规划)	37
	分配磁盘空间	37
	通用磁盘空间规划和建议	37
	软件组的磁盘空间建议	38
	SPARC: 如何分配交换空间	39
6	在安装或升级前收集信息 (规划)	41
	安装核对表	41
	安装工作表	42
	升级核对表	46
	升级工作表	47
7	预先配置系统信息 (任务)	51
	预先配置系统信息的优点	51
	预先配置系统信息的方法	52
	用 sysidcfg 文件进行预先配置	53
	sysidcfg 文件的语法规则	54
	sysidcfg 文件关键字	54
	▼ 创建 sysidcfg 配置文件	57
	用名称服务进行预先配置	58
	▼ 使用 NIS 预先配置语言环境	59
	▼ 使用 NIS+ 预先配置语言环境	60
	SPARC: 预先配置 Power Management 信息	61
8	升级 Solaris 操作环境 (规划)	63
	升级	63
	Solaris 升级方法	64
	使用 Solaris Live Upgrade	65
	使用定制 JumpStart 升级	65
	使用磁盘空间重新分配来进行升级	65
	升级前备份系统	66

9	准备从网络安装 (主题)	67
10	准备从网络安装 (概述)	69
	网络安装规划介绍	69
	网络安装所需的服务器	69
	使用 DHCP 提供网络安装参数	71
11	准备使用 DVD 介质从网络安装 (任务)	73
	任务图: 准备使用 DVD 介质从网络安装	73
	使用 DVD 介质创建安装服务器	74
	▼ 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器	74
	▼ x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器	77
	使用 DVD 映像在网上创建引导服务器	80
	▼ 使用 DVD 映像在网上创建引导服务器	80
	使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统	81
	▼ 使用 add_install_client 从服务器添加要从网络安装的系统	82
12	准备使用 CD 介质从网络安装 (任务)	85
	任务图: 准备使用 CD 介质从网络安装	85
	使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器	86
	▼ SPARC: 使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器	86
	使用 CD 介质创建 x86 安装服务器	90
	▼ x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器	91
	为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器	95
	▼ 使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器	95
	▼ 使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器	100
	使用 CD 映像在网上创建引导服务器	105
	▼ 使用 CD 映像在网上创建引导服务器	105
	添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统	107
	▼ 使用 add_install_client 从服务器添加要从网络安装的系统	107
13	准备从网络安装 (命令参考)	111
14	使用 Solaris Web Start 程序 (任务)	113
	Solaris Web Start 程序 GUI 或 CLI	113
	SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级	114

	SPARC: 任务图: 执行 Solaris Web Start 安装	114
	▼ SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级	115
	x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级	118
	x86: 任务图: 执行 Solaris Web Start 安装	118
	▼ x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级	119
	Solaris Web Start 安装和升级后任务	124
	▼ 升级后更正本地修改	124
15	使用 Solaris suninstall 程序 (任务)	125
	Solaris suninstall 程序	125
	SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级	125
	SPARC: 任务图: 执行 Solaris suninstall 程序安装	126
	▼ SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级	126
	x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级	128
	x86: 执行 suninstall 安装任务图	129
	▼ x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级	129
	Solaris suninstall 程序升级后任务	133
	▼ 升级后更正本地修改	134
16	Solaris Flash 安装功能 (主题)	135
17	Solaris Flash (概述和规划)	137
	Solaris Flash 简介	137
	使用初始安装来安装克隆系统	137
	使用 Solaris Flash 差别归档文件更新克隆系统	138
	规划 Solaris Flash 安装	141
	设计主系统的初始安装	141
	规划 Solaris Flash 归档文件的创建	143
	规划 Solaris Flash 归档文件的安装	146
18	创建 Solaris Flash 归档文件 (任务)	149
	任务图: 创建 Solaris Flash 归档文件	149
	安装主系统	150
	▼ 安装主系统以进行初始安装	150
	创建定制脚本	151
	▼ 创建创建前脚本	151

	▼ 创建部署前脚本	153
	▼ 创建部署后脚本	153
	▼ 创建重引导脚本	154
	创建 Solaris Flash 归档文件	155
	▼ 创建 Solaris Flash 归档文件用于初始安装	155
	▼ 更新主映像，并创建差别归档文件	159
19	安装和管理 Solaris Flash 归档文件 (任务)	163
	安装 Solaris Flash 归档文件的步骤参考	163
	管理 Solaris Flash 归档文件	164
	分割 Solaris Flash 归档文件	164
	合并 Solaris Flash 归档文件	165
	从归档文件中提取信息	166
20	Solaris Flash (参考)	167
	Solaris Flash 归档文件段描述	167
	Solaris Flash 关键字	168
	一般关键字	169
	Identification 段的关键字	169
	用户定义段关键字	172
	Solaris Flash flar create 命令	172
	flar create	173
21	定制 JumpStart 安装 (主题)	177
22	定制 JumpStart (概述)	179
	定制 JumpStart 简介	179
	JumpStart 程序如何安装 Solaris 软件	180
23	准备定制 JumpStart 安装 (任务)	185
	任务图：准备定制 JumpStart 安装	185
	为联网的系统创建配置文件服务器	187
	▼ 在服务器上创建 JumpStart 目录	187
	▼ 允许所有系统访问配置文件服务器	188
	为独立系统创建配置文件盘	190
	▼ SPARC：创建配置文件盘	190

▼ x86: 创建配置文件盘	192
创建 rules 文件	194
rules 文件的语法	195
▼ 创建 rules 文件	195
rules 文件示例	196
创建配置文件	197
配置文件语法	197
▼ 创建配置文件	198
配置文件示例	198
测试配置文件	201
▼ 创建用于测试配置文件的临时 Solaris 9 环境	202
▼ 测试配置文件	202
配置文件测试示例	204
验证 rules 文件	205
▼ 验证 rules 文件	205
24 使用可选的定制 JumpStart 功能 (任务)	207
创建开始脚本	207
关于开始脚本的重要信息	208
用开始脚本创建派生配置文件	208
创建结束脚本	209
关于结束脚本的重要信息	209
▼ 使用结束脚本添加文件	209
使用结束脚本添加软件包或修补程序	210
使用结束脚本定制根环境	211
使用结束脚本设置系统的超级用户口令	212
使用结束脚本与 Web Start 安装程序一起安装软件	213
创建压缩的配置文件	213
▼ 创建压缩的配置文件	213
压缩的配置文件示例	214
创建磁盘配置文件	214
▼ SPARC: 创建磁盘配置文件	214
SPARC: 磁盘配置文件示例	215
▼ x86: 创建磁盘配置文件	216
x86: 磁盘配置文件示例	217
使用站点特定的安装程序	219

25	创建定制规则和探测关键字 (任务)	221
	探测关键字	221
	创建 custom_probes 文件	222
	custom_probes 文件的语法	222
	custom_probes 中的函数名称的语法	222
	▼ 创建 custom_probes 文件	223
	custom_probes 文件和关键字的示例	223
	验证 custom_probes 文件	224
	▼ 验证 custom_probes 文件	225
26	执行定制 JumpStart 安装 (任务)	227
	SPARC: 执行定制 JumpStart 安装	227
	SPARC: 任务图: 针对定制 JumpStart 安装设置系统	227
	▼ 准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件	228
	▼ SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级	229
	x86: 执行定制 JumpStart 安装	231
	x86: 任务图: 针对定制 JumpStart 安装设置系统	231
	▼ x86: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级	232
27	使用定制 JumpStart 进行安装 (示例)	237
	示例站点安装	237
	创建安装服务器	238
	x86: 创建市场营销系统的引导服务器	240
	创建 JumpStart 目录	240
	共享 JumpStart 目录	241
	SPARC: 创建工程设计组的配置文件	241
	x86: 创建市场营销组的配置文件	241
	更新 rules 文件	242
	验证 rules 文件	242
	SPARC: 将工程设计系统设置为从网络安装	243
	x86: 将市场营销系统设置为从网络安装	243
	SPARC: 引导工程设计系统并安装 Solaris 9 软件	244
	x86: 引导市场营销系统并安装 Solaris 9 软件	244
28	定制 JumpStart (参考)	245
	规则关键字和值	245
	配置文件关键字和值	249

配置文件关键字一览	249
配置文件关键字说明和示例	251
定制 JumpStart 环境变量	273
探测关键字和值	275
29 Solaris Live Upgrade (主题)	277
30 Solaris Live Upgrade (概述)	279
Solaris Live Upgrade 简介	279
Solaris Live Upgrade 过程	280
31 Solaris Live Upgrade (规划)	289
Solaris Live Upgrade 的系统要求	289
Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求	290
使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序	290
必需的软件包	290
检查系统修补程序级别	291
关于用 lucreate 命令创建文件系统的指南	291
关于为文件系统选择片的指南	292
关于为根 (/) 文件系统选择片的指南	292
关于为根 (/) 镜像和元设备选择片的指南	292
关于为 swap 文件系统选择片的指南	293
关于为可共享文件系统选择片的指南	294
从远程系统使用 Solaris Live Upgrade	294
32 使用 Solaris Live Upgrade 创建引导环境 (任务)	295
关于 Solaris Live Upgrade 界面	295
使用 Solaris Live Upgrade 菜单	295
任务图: 安装 Solaris Live Upgrade 并创建引导环境	297
安装 Solaris Live Upgrade	297
▼ 安装 Solaris Live Upgrade	297
启动和停止 Solaris Live Upgrade (字符界面)	298
▼ 启动 Solaris Live Upgrade 菜单	298
▼ 停止 Solaris Live Upgrade 菜单	299
创建新引导环境	299
▼ 创建引导环境 (字符界面)	300

▼ 第一次创建引导环境（命令行界面）	304
▼ 创建引导环境并合并文件系统（命令行界面）	306
▼ 创建引导环境并分割文件系统（命令行界面）	307
▼ 创建引导环境并重新配置交换（命令行界面）	309
▼ 创建引导环境并使用列表重新配置交换（命令行界面）	310
▼ 创建引导环境并复制可共享文件系统（命令行界面）	312
▼ 从另一个源创建引导环境（命令行界面）	313
▼ 为 Flash 归档文件创建引导环境（命令行界面）	314
33 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级（任务）	317
任务图：升级引导环境	317
升级引导环境	318
升级元设备和卷	318
使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序	319
▼ 在引导环境中升级操作系统映像（字符界面）	320
▼ 在引导环境中升级操作系统映像（命令行界面）	321
▼ 从多张 CD 升级操作系统映像（命令行界面）	321
▼ 创建由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件	322
▼ 测试 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件	324
▼ 使用 Solaris Live Upgrade 进行带有配置文件的升级（命令行界面）	325
在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件	326
升级元设备和卷	327
▼ 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件（字符界面）	327
▼ 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件（命令行界面）	329
▼ 使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件（命令行界面）	329
▼ 使用配置文件关键字安装 Solaris Flash 归档文件（命令行界面）	330
激活引导环境	331
▼ x86:（可选）在激活前升级引导软盘	331
▼ 激活引导环境（字符界面）	332
▼ 激活引导环境（命令行界面）	333
▼ 激活引导环境并同步文件（命令行界面）	333
故障恢复：回退到原始引导环境（命令行界面）	335
▼ 在成功创建新的引导环境后回退	335
▼ SPARC：从失败的引导环境激活中回退	335
▼ SPARC：使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到原始引导环境	336
▼ x86: 使用不同磁盘上的引导环境回退	337
▼ x86: 使用同一个磁盘上的引导环境回退	338

34	维护 Solaris Live Upgrade 引导环境 (任务)	341
	Solaris Live Upgrade 维护概述	341
	显示所有引导环境的状态	342
	▼ 显示所有引导环境的状态 (字符界面)	342
	▼ 显示所有引导环境的状态 (命令行界面)	343
	更新以前配置的引导环境	343
	▼ 更新以前配置的引导环境 (字符界面)	344
	▼ 更新以前配置的引导环境 (命令行界面)	344
	取消预定的创建、升级或复制作业	345
	▼ 取消预定的创建、升级或复制作业 (字符界面)	345
	▼ 取消预定的创建、升级或复制作业 (命令行界面)	345
	比较引导环境	346
	▼ 比较引导环境 (字符界面)	346
	▼ 比较引导环境 (命令行界面)	346
	删除不活动的引导环境	347
	▼ 删除不活动的引导环境 (字符界面)	347
	▼ 删除不活动的引导环境 (命令行界面)	347
	显示活动引导环境的名称	348
	▼ 显示活动引导环境的名称 (字符界面)	348
	▼ 显示活动引导环境的名称 (命令行界面)	348
	更改引导环境的名称	349
	▼ 更改不活动引导环境的名称 (字符界面)	349
	▼ 更改不活动引导环境的名称 (命令行界面)	349
	添加或更改与引导环境名称关联的说明	350
	▼ 使用文本添加或更改引导环境的说明	350
	▼ 使用文件添加或更改引导环境名称的说明	350
	▼ 从文本说明确定引导环境名称	351
	▼ 从文件中的说明确定引导环境名称	351
	▼ 从名称确定引导环境说明	352
	查看引导环境的配置	352
	▼ 查看每个不活动引导环境的配置 (字符界面)	352
	▼ 查看引导环境的配置 (命令行界面)	353
35	Solaris Live Upgrade (示例)	355
	使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的示例 (命令行界面)	355
	在活动引导环境中安装 Live Upgrade	355
	创建引导环境	356

升级不活动的引导环境	356
检查引导环境是否可引导	356
激活不活动的引导环境	356
回退到源引导环境	357
使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的示例 (字符界面)	358
在活动引导环境中安装 Live Upgrade	358
创建引导环境	358
升级不活动的引导环境	360
激活不活动的引导环境	360
36 Solaris Live Upgrade (命令参考)	363
37 Solaris 软件参考 (主题)	365
38 Solaris 9 介质的结构 (参考)	367
SPARC: Solaris 9 介质	367
SPARC: Solaris 9 介质的目录结构	368
SPARC: Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 目录结构	368
SPARC: Solaris 9 Installation CD 目录结构	370
SPARC: Solaris 9 Software SPARC Platform Edition CD 目录结构	370
SPARC: Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD 目录结构	372
x86: Solaris 9 介质	374
x86: Solaris 9 介质的目录结构	375
Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 目录结构	375
x86: Solaris 9 Installation CD 目录结构	376
x86: Solaris 9 Software x86 Platform Edition CD 目录结构	377
x86: Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD 目录结构	379
39 平台名称和组 (参考)	381
40 语言环境值 (参考)	383
A 疑难解答 (任务)	391
设置网络安装时的问题	391
引导系统时的问题	392

- 从介质引导：错误信息 392
 - 从介质引导：一般问题 393
 - 从网络引导：错误信息 395
 - 从网络引导：一般问题 397
- Solaris 9 操作环境的初始安装 398
 - ▼ x86: 检查 IDE 磁盘上的坏块 398
- 升级 Solaris 9 操作环境 400
 - 错误信息 -> 升级 400
 - 升级：一般问题 401
 - ▼ 在升级失败后继续进行升级 402
 - 在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级，系统将发出应急信息 402
 - x86: 缺省情况下不会在未包含任何现存服务分区的系统上自动创建服务分区 404
- B 远程安装或升级（任务） 407**
 - SPARC：使用 Solaris Web Start 程序从远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 安装或升级 407
 - ▼ SPARC：从远程 DVD-ROM 和 CD-ROM 安装或升级 407
- C 附加 SVR4 封装要求（参考） 411**
 - 封装要求概述 411
 - 定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非活动引导环境的要求 412
 - \$PKG_INSTALL_ROOT 和 \$BASEDIR 之间的差别概述 413
 - Solaris Live Upgrade 非活动引导环境顺应性 414
 - 与定制 JumpStart 程序的升级顺应性 415
- D 升级到 Solaris Update 发行版（任务） 417**
 - 升级到 Solaris Update 发行版 417
 - ▼ 运行 analyze_patches 脚本 418
 - ▼ 查看修补程序分析器输出 418
- E x86: 准备从 Solaris 9 Device Configuration Assistant 或网络引导（任务） 421**
 - x86: 将引导软件复制到软盘 421
 - ▼ x86: 将引导软件复制到软盘 421
 - x86: PXE 网络引导 422

F Solaris 9 更新	425
Solaris 9 9/02 发行版	425
Solaris 9 12/02 发行版	425
Solaris 9 4/03 发行版	426

术语汇编 427

索引 435

序

《Solaris 9 安装指南》描述了如何在联网和非联网的 SPARC® 以及基于 x86 体系结构的系统上安装和升级 Solaris™ 9 操作环境。

本书不包括关于如何设置系统硬件或其它外围设备的说明。

注意：Solaris 操作环境在两种类型的硬件（或平台）上运行 — SPARC 和 x86。本文档中的信息对两种平台都适用，除非在特别的章、节、说明、项目文字、图形、表、示例或代码示例中另行说明。

注意：在本文档中，术语“x86”是指 Intel 32 位微处理器芯片系列和 AMD 制造的兼容微处理器芯片系列。

本书的适用对象

本书适用于负责安装 Solaris 操作环境的系统管理员。本书同时提供以下两种类型的信息。

- 高级 Solaris 安装信息，适用于在联网环境中管理多台 Solaris 机器的企业系统管理员。
- 基本 Solaris 安装信息，适用于不经常执行 Solaris 安装或升级的系统管理员。

相关书籍

表 P-1 列出了在安装 Solaris 软件时所需要的相关信息。

表 P-1 相关信息

信息	说明
<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>	描述如何备份系统文件
<i>Solaris 9 4/03 发行说明</i>	描述所有错误、已知问题、正被停止使用的软件以及与 Solaris 发行版相关的修补程序
<i>SPARC: Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i>	包含有关所支持的硬件的信息
<i>Solaris 9 4/03 Package List</i>	列出并描述 Solaris 9 4/03 操作环境中的软件包

联机访问 Sun 文档

可以通过 docs.sun.comSM Web 站点联机访问 Sun 技术文档。您可以浏览 docs.sun.com 档案或查找某个具体的书名或主题。URL 是 <http://docs.sun.com>。

印刷惯例

下表描述了本书中使用的印刷惯例。

表 P-2 印刷惯例

字样或符号	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；计算机屏幕输出	编辑 .login 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。 <code>machine_name% you have mail.</code>
AaBbCc123	您键入的内容，与计算机屏幕输出的内容相对照	<code>machine_name% su</code> <code>Password:</code>

表 P-2 印刷惯例 (续下)

字样或符号	含义	示例
<i>AaBbCc123</i>	命令行占位符：用实际名称或实际值替换	要删除文件，键入 rm filename 。
<i>AaBbCc123</i>	书名、新词、术语或要强调的词。	请参见《用户指南》第 6 章。这些称为 类 选项。必须是 超级用户 才能执行此操作。

命令示例中的 shell 提示符

下表显示了 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的缺省系统提示符和超级用户提示符。

表 P-3 shell 提示符

shell	提示符
C shell 提示符	machine_name%
C shell 超级用户提示符	machine_name#
Bourne shell 和 Korn shell 提示符	\$
Bourne Shell 和 Korn Shell 超级用户提示符	#

第 1 章

规划 Solaris 安装或升级（主题）

本部分将引导您完成规划 Solaris 操作环境的安装或升级的过程。

第 2 章	提供有关在安装或升级之前所要做出的决定的信息。
第 3 章	提供有关不同 Solaris 安装技术的详细信息，以帮助您选择最适合您的环境的方法。

第 2 章

规划 Solaris 安装或升级（概述）

本章向您提供有关在安装或升级 Solaris 操作环境之前需要做出的决定的信息。本章包含以下几节：

- 第 23 页 “任务图：安装或升级 Solaris 软件”
- 第 24 页 “初始安装还是升级？”
- 第 27 页 “系统要求”
- 第 28 页 “从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装？”
- 第 29 页 “使用 DVD 介质”
- 第 29 页 “Sun ONE Application Server 安装后配置”
- 第 29 页 “x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改”
- 第 30 页 “x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE”

注意：本书采用片这一术语，但某些 Solaris 文档和程序可能将片称为分区。为了避免混淆，本书将 `fdisk` 分区（仅受 Solaris *x86 Platform Edition* 支持）和 Solaris `fdisk` 分区区别开来，后者可被称为片或分区。

任务图：安装或升级 Solaris 软件

以下任务图是安装或升级 Solaris 操作环境的必要步骤的概述。使用此任务图标识所有需要做出的决定，以便为您的环境进行最高效的安装。

表 2-1 任务图：安装或升级 Solaris 软件

任务	说明	参考
选择初始安装或升级。	决定是想执行初始安装还是升级。	第 24 页 “初始安装还是升级？”

表 2-1 任务图：安装或升级 Solaris 软件 (续下)

任务	说明	参考
检查系统要求。	确定您的系统是否符合安装或升级的最低要求。	第 27 页 “系统要求”
选择安装方法。	Solaris 操作环境提供了若干种安装或升级方法。选择最适合于您的环境的安装方法。	第 3 章
规划并分配磁盘空间和交换空间。	在您的系统上，为要安装的 Solaris 操作环境组件分配磁盘空间。选择适合系统的正确的交换空间布局。	第 5 章
选择安装位置。	您可以从本地介质或网络安装 Solaris 软件。决定最适合于您的环境的安装位置。	第 28 页 “从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装？”
收集系统信息。	使用检查清单并完成工作表以收集在安装或升级时需要全部信息。	第 6 章
(可选) 预先配置系统信息。	您可以预先配置系统信息以避免在安装或升级时被提示输入该信息。	第 7 章
(可选) 准备从网络安装 Solaris 软件。	如果您选择从网络安装 Solaris 软件，则要创建一个安装服务器，并创建一个引导服务器 (如有必要)，然后将系统设置为从网络安装。	第 12 章
(仅限于升级) 执行升级前的任务。	备份您的系统，确定您是否进行需要重新分配磁盘空间的升级并查找 Solaris 更新发行版可能覆盖的修补程序。	第 8 章
安装或升级。	使用所选的 Solaris 安装方法来安装或升级 Solaris 软件。	提供安装方法详细说明的章节

初始安装还是升级？

您可以选择执行初始安装，而如果您的系统已经在运行 Solaris 操作环境，则还可升级您的系统。

初始安装

初始安装将用 Solaris 操作环境的新版本覆写系统磁盘。如果您的系统目前没有运行 Solaris 操作环境，则您必须执行初始安装。

如果系统已经在运行 Solaris 操作环境，则您可以选择执行初始安装。如果要保存任何本地修改，则必须在安装之前对这些本地修改进行备份。这样在完成安装后，您就可以恢复这些本地修改。

您可以使用任何 Solaris 安装方法来执行初始安装。有关不同的 Solaris 安装方法的详细信息，请参见第 3 章。

升级

升级会将 Solaris 操作环境的新版本与系统磁盘上的现有文件合并在一起。升级将最大限度地保留您对 Solaris 操作环境的前一版本所做的修改。

可以升级运行 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 软件的任何系统。要查看系统上运行的 Solaris 软件的版本，请键入以下命令：

```
$ uname -a
```

可以使用以下安装方法升级 Solaris 操作环境。

注意：使用 `smosservice patch` 升级无盘客户机。有关详细说明，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》或 `smosservice(1M)`。

Solaris 升级方法

表 2-2 SPARC: Solaris 升级方法

当前 Solaris 操作环境	Solaris 升级方法
Solaris 2.6、Solaris 7、Solaris 8、Solaris 9	<ul style="list-style-type: none">■ Solaris™ Web Start 程序■ Solaris <code>suninstall</code> 程序■ 定制 JumpStart™ 方法■ Solaris Live Upgrade

表 2-3 x86: Solaris 升级方法

当前 Solaris 操作环境	Solaris 升级方法
Solaris 2.6	<p>从 DVD 介质或网络安装映像进行安装：</p> <ul style="list-style-type: none">■ Solaris Web Start 程序■ Solaris <code>suninstall</code> 程序■ 定制 JumpStart 方法 <p>从 CD 介质安装：</p> <ul style="list-style-type: none">■ Solaris <code>suninstall</code> 程序■ 定制 JumpStart 方法

表 2-3 x86: Solaris 升级方法 (续下)

当前 Solaris 操作环境	Solaris 升级方法
Solaris 7	<p>从 DVD 介质或网络安装映像进行安装：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade <p>从 CD 介质安装：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade
Solaris 8、Solaris 9	<p>从 DVD 或 CD 介质或网络安装映像进行安装：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade

注意：有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的限制条件，请参见第 289 页“Solaris Live Upgrade 的系统要求”。

不能将系统升级为系统上未安装的软件组。例如，如果您已在您的系统上安装了 End User Solaris Software Group，您就不能使用升级选项来升级到 Developer Solaris Software Group。不过，在升级期间可以向系统添加不属于当前已安装的软件组的软件。

如果您已经在运行 Solaris 9 操作环境，并且已安装了个别修补程序，则升级到 Solaris 9 更新发行版时将产生以下结果：

- 任何作为 Solaris 9 更新发行版的一部分提供的修补程序都将重新应用于您的系统。无法取消这些修补程序。
- 任何已在您的系统上安装且不包含在 Solaris 9 更新发行版中的修补程序都将被删除。

您可以使用修补程序分析器来确定在升级到 Solaris 9 更新发行版后将删除哪些修补程序。有关使用修补程序分析器的详细说明，请参见第 417 页“升级到 Solaris Update 发行版”。

系统要求

检验您的系统是否满足安装或升级到 Solaris 操作环境的要求。

内存要求

要安装或升级到 Solaris 操作环境，建议的内存大小应大于或等于 128 MB。

注意：某些可选的安装特征只在内存足够大时才被启用。例如，如果从 DVD 安装而内存不足，则要通过 Solaris Web Start 安装程序的命令行界面来安装，而不能通过 Web Start 图形用户界面来安装。

使用 Solaris 9 Installation CD 时的要求

使用 Solaris 9 Installation CD 安装或升级时，对 SPARC 片和 x86 `fdisk` 分区有特殊的要求。从 DVD 或网络安装映像安装时，不需要这些要求。

表 2-4 Solaris 9 Installation CD 要求

平台	要求
升级的片要求	在使用 Solaris 9 Installation CD 和 Solaris Web Start 程序进行升级时，磁盘上必须有一个尚未存储文件的片。首选使用 <code>swap</code> 片，但您也可以使用在 <code>/etc/vfstab</code> 中列出的任何“可升级”根片中找不到的任何片。该片大小必须至少为 512 MB。

表 2-4 Solaris 9 Installation CD 要求 (续下)

平台	要求
x86 系统 fdisk 分区要求	<p>使用 Solaris 9 Installation CD 时, Solaris Web Start 程序要求系统硬盘上有两个 fdisk 分区来执行安装或升级。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris fdisk 分区 这是典型的 Solaris fdisk 分区。如果您的系统中没有 Solaris fdisk 分区, Solaris Web Start 程序会提示您创建一个。 注意: 如果修改现有的 fdisk 分区的大小, 其中的所有数据将被自动删除。请在创建 Solaris fdisk 分区之前备份所有数据。 ■ x86 引导 fdisk 分区 这是一个 10M 字节的 fdisk 分区, 它使 x86 体系结构能够引导存放在 Solaris fdisk 分区中的新交换片上的 miniroot。 注意: 不要手动创建 x86 引导分区。 Solaris Web Start 安装程序会创建该 x86 引导分区, 并从 Solaris fdisk 分区删除 10 MB 空间。通过运行安装程序创建 x86 引导分区, 可以防止任何现有 fdisk 分区被替换。 <p>注意: 如果您安装或升级的系统具有 服务分区, Solaris Web Start 安装程序保存该服务分区 并创建 Solaris 和 x86 引导 fdisk 分区。有关保存 服务分区 的详细信息, 请参见第 29 页 “x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改”。</p>
x86 系统升级限制	<p>使用 Solaris 9 Installation CD 时, 不能使用 Solaris Web Start 程序从 Solaris 2.6 或 Solaris 7 操作环境升级。Solaris 9 Installation CD 要求一个独立的 10 MB x86 引导分区, 这在 Solaris 2.6 或 Solaris 7 发行版中没有要求。必须使用 DVD 或网络安装映像中的 Solaris Web Start 程序, 使用 Solaris suninstall 程序, 或者定制 JumpStart 进行升级。</p>
x86 系统逻辑块寻址要求	<p>不要使用 Solaris 9 Installation CD, 除非您的系统能跨 1024 个柱面限制引导。逻辑块寻址 (LBA) 使机器能超越 1024 个柱面限制并跨 Solaris 磁盘片引导。当系统的 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序支持 LBA 时使用 Solaris 9 Installation CD。</p> <p>要确定您的系统是否支持 LBA, 请键入:</p> <pre># prtconf -pv grep -i lba</pre> <p>如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序支持 LBA, 会出现以下信息。</p> <pre>lba-access-ok:</pre> <p>如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序不支持 LBA, 会出现以下信息。</p> <pre>no-bef-lba-access</pre> <p>如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序不支持 LBA, 请使用 Solaris 9 DVD 或网络安装映像来安装或升级。</p>

从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装?

Solaris 软件是在 DVD 或 CD 介质上分发的, 因此您可以安装或升级可访问 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统。

如果您的系统没有本地 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器，或者如果您正在安装若干个系统并且不希望向每个本地驱动器中插入光盘来安装 Solaris 软件，则可以将系统设置为从远程 DVD 或 CD 映像来安装。

您可以使用所有 Solaris 安装方法来从网络上安装系统。但是，通过使用 Solaris Flash 安装特征或定制 JumpStart 安装从网络安装系统，可以使您在一个大型企业中集中处理和自动完成安装进程。有关不同安装方法的详细信息，请参见第 3 章。

从网络安装 Solaris 软件时需要进行初始设置。有关如何准备从网络安装的详细说明，请参见第 12 章。

使用 DVD 介质

当您使用 DVD 介质并被要求从 ok 提示符启动时，请始终键入以下命令：

```
ok boot cdrom
```

Sun ONE Application Server 安装后配置

如果您正在使用 Sun™ ONE Application Server，您需要在安装 Solaris 操作环境后配置该服务器。有关配置 Application Server 的信息，请参见《*Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide*》。

x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改

在 Solaris 9 (*x86 Platform Edition*) 操作环境中，Solaris Web Start 和 suninstall 安装程序使用新的缺省引导磁盘布局以容纳服务分区。如果当前您的系统包括服务分区，新的缺省引导磁盘分区布局可以保留该分区。

注意：如果您安装 Solaris 9 (*x86 Platform Edition*) 操作环境的系统当前没有服务分区，则缺省情况下，安装程序不会创建新的 Service 分区。如果您要在系统上创建服务分区，请参见您的硬件文档。

新的缺省分区包括以下分区。

- 第一个分区 – 服务分区（系统中的现有空间大小）
- 第二个分区 – x86 引导分区（大约 11 MB）
- 第三个分区 – Solaris 操作环境分区（引导磁盘上的剩余空间）

如果要使用此缺省布局，请在安装程序提示您选择引导磁盘布局时选择“缺省”。

x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE

Solaris Device Configuration Assistant 程序用于执行各种硬件配置和引导任务。使用 Device Configuration Assistant 从 DVD、CD、网络安装映像或磁盘上的软件副本来引导。您可以通过以下方法访问 Solaris Device Configuration Assistant：

- 通过从 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Installation CD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 引导。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
- 通过从带有 Preboot Execution Environment (PXE) 的 Solaris 软件的网络安装映像引导。PXE 使您可以不使用引导磁盘，直接从网络引导系统。系统必须支持 PXE。使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具，可以将系统设置为使用 PXE。有关将系统配置为使用 PXE 网络引导的详细信息，请参见第 422 页“x86: PXE 网络引导”。
- 通过磁盘引导。可以通过以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘：
 - 通过使用附录 E 中的复制过程从 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 将软件复制到磁盘。
 - 从 Solaris Developer Connection（其网址为 http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes）下载该软件，并将其复制到软盘中。

第 3 章

选择 Solaris 安装方法（概述）

本章描述不同的安装技术。Solaris 操作环境提供了若干种安装或升级方法。每种安装技术都提供了不同的适用于特定安装要求和环境的功能。请选择最适合您的环境的技术。

- 第 31 页 “Solaris Web Start 安装程序”
- 第 32 页 “Solaris suninstall 程序”
- 第 32 页 “定制 JumpStart 安装方法”
- 第 32 页 “Solaris Flash 安装功能”
- 第 33 页 “Solaris Live Upgrade 方法”
- 第 34 页 “SPARC：出厂设置 JumpStart 安装方法”

Solaris Web Start 安装程序

Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 上的 Solaris Web Start 安装程序可以使用图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 运行。Solaris Web Start 程序引导您一步步安装或升级 Solaris 软件和附加软件。您可以使用缺省选项安装，也可以使用定制选项以便只安装所需的软件。

如果您刚刚接触 Solaris 操作环境或 UNIX[®]，Solaris Web Start 程序使您能够在安装过程中很容易地前后移动以进行必要的更改。安装任务被划分成多个面板，这些面板为您提供缺省值以便进行选择。

由于 Solaris Web Start 程序提示您输入信息，您必须与安装程序进行交互。因此，当您必须安装或升级几个系统时，该安装方法可能不是最有效的方法。对于大量系统的批处理安装，请使用定制 JumpStart 或 Solaris Flash 安装功能。

有关详细说明，请参见第 14 章。

Solaris suninstall 程序

Solaris 9 Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程序使用命令行界面 (CLI) 运行。Solaris suninstall 程序引导您一步步安装或升级到 Solaris 9 软件。如果您没有足够的内存来运行 GUI 并且运行的是国际语言环境，那么这种安装方法很适合。

Solaris suninstall 程序仅安装 Solaris 操作环境软件。此程序不能识别第三方应用程序或可从网络下载的软件。安装了 Solaris 操作环境以后，您必须安装第三方应用程序。而且，在安装过程中还要提示您输入系统配置信息，所以 suninstall 不是用于安装多个系统的最有效的安装方法。Solaris Web Start 程序使您能够安装第三方应用程序。或者，对于大量系统的批处理安装，使用定制 JumpStart 或 Solaris Flash 安装功能。

有关详细说明，请参见第 15 章。

定制 JumpStart 安装方法

定制 JumpStart 安装方法是一个命令行界面，该界面使您能够基于所创建的配置文件来自动安装或升级多个系统。配置文件定义特定的软件安装要求。您还可以结合使用 shell 脚本以包含安装前和安装后任务。选择安装或升级所使用的配置文件和脚本。随后，定制 JumpStart 安装方法安装或升级系统。

如果您了解 Solaris 操作环境和 shell，并且有多个系统要安装，则定制 JumpStart 安装方法可能是您用来安装系统的最有效的方法。

如果您计划只安装几个系统，则该安装方法的效率会降低。创建定制 JumpStart 环境可能非常耗费时间，以至于使用该安装方法并不能节省时间。

有关详细说明，请参见第 23 章。

Solaris Flash 安装功能

Solaris Flash 安装功能使您可以基于您在主系统上安装的配置来安装多个系统。安装和配置主系统以后，您需要从主系统创建 Solaris Flash 归档文件。您可以根据需要创建任意多个 Solaris Flash 归档文件。选择要在各个不同系统中安装的 Solaris Flash 归档文件。该安装方法使您能够使用同一软件和配置有效地安装多个系统。

当您使用任何一种 Solaris 安装方法且未选择安装 Solaris Flash 归档文件时，安装方法将分别安装每个 Solaris 软件包。基于软件包的安装方法是很耗费时间的，原因是该安装方法必须为每个软件包更新软件包映射。Solaris Flash 归档文件在系统中的安装速度要比您分别安装各个 Solaris 软件包快得多。

使用每种 Solaris 安装方法，您都可以复制 Solaris Flash 归档文件的初始安装。Solaris Web Start 安装方法和 Solaris suninstall 程序提示您选择要安装的 Solaris Flash 归档文件。如果您要执行定制 JumpStart 安装，则在配置文件中指定您要安装的 Solaris Flash 归档文件。如果要执行 Solaris Live Upgrade，则指定要在不活动引导环境中安装的 Solaris Flash 归档文件。

如果您希望更新以前安装的克隆系统，您可以使用差别归档文件安装更改。使用定制 Jumpstart 安装方法，差别归档文件可以安装仅包含两个系统映像间差别的归档文件。

如果您具有许多要在系统上安装的不同配置，则对每个系统都需要一个 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 归档文件是大文件，需要大量的磁盘空间。而且，创建 Solaris Flash 归档文件以后，您将不能更改归档文件。如果您有许多不同的安装配置，或者您能够灵活地更改安装配置，则可以考虑使用定制 JumpStart 安装方法。另外，还可以使用 JumpStart 结束脚本或嵌入的 Flash 配置后脚本实现系统特定的定制。

有关 Solaris Flash 安装功能（包括安装归档文件进行初始安装或更新以及使用脚本）的概述，请参见第 17 章。

有关使用定制 JumpStart 安装归档文件的详细说明，请参见第 228 页“准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件”。

Solaris Live Upgrade 方法

使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的方法允许在活动引导环境依然运行时升级重复的引导环境，因而消除了生产环境的停机时间。Solaris Live Upgrade 可以与 GUI 或 CLI 一起运行。首先创建重复的引导环境。创建了重复的引导环境以后，您可以在非活动引导环境中升级或安装 Solaris Flash 归档文件。当您准备就绪时，激活非活动引导环境，在下次重新引导时，非活动引导环境将切换为活动引导环境。如果发生故障，您可以使用简单的激活和重新引导来恢复原始的引导环境。

有关详细的概述和说明，请参见第 29 章。

SPARC：出厂设置 JumpStart 安装方法

当您将 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 插入到驱动器中并打开系统时，JumpStart 安装方法在新的 SPARC 系统上自动安装 Solaris 软件。选择基于系统型号和磁盘大小的缺省配置文件。该配置文件确定哪些软件组件被安装到系统上。不会提示您输入系统配置信息，并且您不能选择要安装哪些软件。

使用此安装方法所需的 JumpStart 引导映像被预先安装在所有基于 SPARC 的新系统上。如果有较旧的基于 SPARC 的系统，可以通过使用 `re-preinstall(1M)` 命令向系统添加 JumpStart 安装方法。不能在基于 x86 的系统上使用 JumpStart 安装方法。

第 4 章

准备 Solaris 安装或升级（主题）

本部分提供有关如何准备安装或升级 Solaris 操作环境的说明。

第 5 章	提供一些指南，以帮助您规划安装或升级 Solaris 操作环境所需的磁盘空间。
第 6 章	提供在开始 Solaris 安装之前需要获取的全面的系统信息列表。
第 7 章	说明如何使用 <code>sysidcfg</code> 文件在 Solaris 安装过程中指定系统信息。
第 8 章	提供升级 Solaris 操作环境的详细要求。

第 5 章

分配磁盘空间和交换空间的原则（规划）

本章描述规划磁盘空间以便安装或升级 Solaris 操作环境的一般原则。并描述缺省的交换空间分配。本章包含以下几节：

- 第 37 页 “分配磁盘空间”
- 第 39 页 “SPARC：如何分配交换空间”

分配磁盘空间

在安装 Solaris 9 软件之前，您可以通过一些高级规划来确定系统是否具有足够的磁盘空间。如果在安装前规划对磁盘空间的需要，则可以在安装 Solaris 9 软件前向系统中添加更多磁盘（如果需要）。如果是进行升级，请查看第 65 页 “使用磁盘空间重新分配来进行升级”。

通用磁盘空间规划和建议

如何规划磁盘空间因人而异。规划磁盘空间时通常需要考虑以下几点：

- 为选择要安装的每种语言（如中文、日文、韩文）分配额外的磁盘空间。
- 如果打算支持打印或邮件，请在 /var 文件系统中分配额外的磁盘空间。
- 如果打算使用故障转储功能 `savecore(1M)`，请在 /var 文件系统中分配双倍数量的物理内存。
- 如果服务器为其它系统上的用户提供了起始目录文件系统，请在此服务器上分配额外的磁盘空间。缺省情况下，起始目录通常位于 /export 文件系统中。
- 至少分配 512 MB 的交换空间。
- 为要安装的 Solaris 软件组分配空间。表 5-1 中显示了适用于软件组的推荐磁盘空间。在规划磁盘空间时，请记住可以向选择的软件组添加或从中删除个别的软件包。

- 创建数量最少的文件系统。缺省情况下，Solaris 安装方法只创建根 (/) 和 /swap。当为 OS 服务分配了空间后，还将创建 /export 目录。对于您创建的每个文件系统，分配比您需要的磁盘空间多 30% 的空间，以便升级到未来的 Solaris 版本。每个新的 Solaris 版本需要的磁盘空间比前一个版本多大约 10%。通过为每个文件系统额外分配 30% 的磁盘空间，使得在需要对系统重新分区之前可以进行数次 Solaris 升级。
- 为其它软件或第三方软件分配额外的磁盘空间。

如果要使用 Solaris Live Upgrade，请参见第 290 页“Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求”。

软件组的磁盘空间建议

Solaris 软件组是 Solaris 软件包的集合。每个软件组包括对不同功能和硬件驱动程序的支持。根据要在系统上执行的功能来选择要安装的软件组。

- Core System Support Software Group — 包含引导和运行联网的 Solaris 系统所需的最少代码。
- End User Solaris Software Group – 包含引导和运行联网的 Solaris 系统和公用桌面环境所需的最少代码。
- Developer Solaris Software Group – 包含 End User Software Group 以及对软件开发的附加支持。附加的软件开发支持包括：库、包含文件、手册页和程序设计工具。不包括编译器。
- Entire Solaris Software Group – 包含 Developer Solaris Software Group 和服务需要的附加软件。
- Entire Solaris Software Group Plus OEM Support – 包含 Entire Solaris Software Group 以及附加的硬件驱动程序，包括安装时系统上没有的硬件的驱动程序。

当安装 Solaris 软件时，您可以选择向选定的 Solaris 软件组添加或从中删除软件包。当选择要添加或删除的软件包时，您需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方法。

下表列出了 Solaris 软件组和安装每个组所需要的建议磁盘空间量。

注意： 建议的磁盘空间中包含交换空间。

表 5-1 软件组的磁盘空间建议

软件组	建议的磁盘空间
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support	2.9 GB
Entire Solaris Software Group	2.7 GB

表 5-1 软件组的磁盘空间建议 (续下)

软件组	建议的磁盘空间
Developer Solaris Software Group	2.4 GB
End User Solaris Software Group	2.0 GB
Core System Support Software Group	2.0 GB

SPARC：如何分配交换空间

缺省情况下，Solaris 安装程序通过放置交换片使之在第一个可用的磁盘柱面（在 SPARC 系统中通常为 0 柱面）上开始来分配交换空间。这种放置方式可以为缺省磁盘布局提供最大的根 (/) 文件系统空间，并允许根 (/) 文件系统在升级过程中扩大其空间。如果使用安装程序的磁盘片自动布局并避免手动更改交换片的大小，那么 Solaris 安装程序将分配一个 512 MB 的缺省交换区域。

如果您认为将来有可能需要扩大交换区域，则可以使用以下方式之一来放置交换片，使其从另一个磁盘柱面开始。

- 对于 Solaris Web Start 和 Solaris suninstall 程序，可以在柱面模式中定制磁盘布局并手动将交换片指定到需要的位置。
- 对于 Solaris 定制 JumpStart 安装程序，可以在配置文件中指定交换片。有关 Solaris 定制 JumpStart 配置文件的详细信息，请参见第 197 页“创建配置文件”。

有关交换空间的概述，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》中的“Configuring Additional Swap Space (Tasks)”。

第 6 章

在安装或升级前收集信息（规划）

本章包含帮助您收集安装或升级系统所需的全部信息的核对表和工作表。

- 第 41 页 “安装核对表”
- 第 42 页 “安装工作表”
- 第 46 页 “升级核对表”
- 第 47 页 “升级工作表”

安装核对表

使用以下核对表为安装 Solaris 操作环境做准备。

- 如果想通过 `tip(1)` 行在系统上安装 Solaris 软件，请确保窗口显示至少有 80 列宽、24 行长。
要确定 `tip` 窗口的当前尺寸，请使用 `stty` 命令。有关详细信息，请参见手册页 `stty(1)`。
- 如果系统是网络的一部分，请检验系统中是否插入了以太网连接器或类似的网络适配器。
- 如果通过 Solaris 9 Installation CD 使用 Solaris Web Start 程序进行安装，请参见第 27 页“使用 Solaris 9 Installation CD 时的要求”。
- 检验是否有足够的磁盘空间。有关详细信息，请参见第 5 章。
- SPARC：当您使用 DVD 介质并被要求从 `ok` 提示符启动时，请始终键入以下命令：
`boot cdrom`。
- 查看《Solaris 9 发行说明》和供应商发行说明，确保新的 Solaris 发行版支持您所使用的软件。
- 查看《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》，确保您的硬件受支持。
- 查看系统附带的文档，确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。

安装工作表

使用以下工作表收集安装 Solaris 操作环境所需的信息。不需要收集工作表中要求的所有信息，只需要收集适用于您的系统的信息即可。

注意：如果是安装独立的非联网系统，请忽略带阴影的行。

表 6-1 安装工作表

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
网络	系统连接到了网络吗?	是/否
DHCP	系统能够使用动态主机配置协议 (DHCP) 配置其网络接口吗?	是/否
主机名	您为系统选择的主机名。	
IP 地址	如果您没有使用 DHCP，请为系统提供 IP 地址。 例如：129.200.9.1	
子网	如果您没有使用 DHCP，系统是子网的一部分吗? 如果是，子网的网络掩码是什么? 例如：255.255.0.0	是/否
IPv6	您想在此机器上启用 IPv6 吗?	是/否
Kerberos	您想在此机器上配置 Kerberos 安全性吗? 如果想，请收集此信息： 缺省领域： 管理服务器： 第一个 KDC： (可选) 附加 KDC：	是/否
名称服务	此系统应该使用哪个名称服务?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/无
域名	如果系统使用了名称服务，则请提供系统驻留的域的名称。	

表 6-1 安装工作表 (续下)

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
NIS+ 和 NIS	您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个？ 如果想指定一个名称服务器，请提供以下信息。 服务器的主机名： 服务器的 IP 地址：	指定一个 / 查找一个
DNS	提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址，最多可以输入三个地址。 服务器的 IP 地址： 当进行 DNS 查询时，可以输入要查找的域列表。 查找域： 查找域： 查找域：	
LDAP	提供以下有关 LDAP 配置文件的信息。 配置文件名： 配置文件服务器： 如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别，请收集此信息。 代理绑定区别名称： 代理绑定口令：	

表 6-1 安装工作表 (续下)

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
缺省路由	<p>您想指定一个缺省路由 IP 地址还是想让 Solaris Web Start 安装程序或 Solaris suninstall 程序 查找一个？</p> <p>缺省路由为两个物理网络之间转发通信流量提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。</p> <p>您有如下选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 可以指定 IP 地址。并使用指定的 IP 地址创建 /etc/defaultrouter 文件。系统重新引导时，指定的 IP 地址成为缺省路由。 ■ 可以让软件检测一个 IP 地址。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 系统重新引导时 Solaris suninstall 程序 检测 IP 地址。 ■ Solaris Web Start 安装程序能检测缺省路由。但是系统必须在一个子网上，该子网包含一个通过使用 ICMP 路由器发现协议发布自己的路由器。 ■ 如果您没有路由器或者不希望软件现在检测 IP 地址，可以选择“无”。重新引导时软件自动尝试检测 IP 地址。 <p style="text-align: right;">主机 IP 地址：</p>	指定一个/检测一个/无
时区	您想如何指定缺省时区？	地理区域 GMT 时差 时区文件
语言环境	您想安装对哪个地理区域的支持？	
SPARC: Power Management (仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上可用)	您想使用 Power Management 吗？ 注意：如果您的系统安装了能源之星第 3 版或更高版本，您不会被提示此信息。	是/否
代理服务器配置 (仅在 Solaris Web Start 程序中可用)	您拥有到因特网的直接连接还是需要使用代理服务器获得对因特网的访问？ 如果使用代理服务器，请提供以下信息。 <p style="text-align: right;">主机： 端口：</p>	直接连接/代理服务器

表 6-1 安装工作表 (续下)

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
自动重新引导或弹出 CD/DVD	<p>软件安装后是否自动重新引导?</p> <p>软件安装后是否自动弹出 CD/DVD?</p>	<p>是/否</p> <p>是/否</p>
软件组	您想安装哪个 Solaris 软件组?	<p>Entire Plus OEM</p> <p>Entire</p> <p>Developer</p> <p>End User</p> <p>Core</p>
定制软件包选择	<p>您想在 Solaris Software Group 中添加或删除软件包吗?</p> <p>注意：当选择要添加或删除的软件包时，需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方式。</p>	
SPARC：64 位	您想安装对 64 位应用程序的支持吗?	是/否
选择磁盘	<p>您想在哪个磁盘上安装 Solaris 软件?</p> <p>例如：c0t0d0</p>	
x86：fdisk 分区	<p>您想创建、删除或修改 Solaris fdisk 分区吗?</p> <p>为文件系统布局选择的每一个磁盘都必须有一个 Solaris fdisk 分区。每个系统只允许有一个 x86 引导分区。</p> <p>如果您的系统当前具有一个 服务分区，缺省情况下 Solaris Web Start 安装程序保留 服务分区。如果您希望不保留 服务分区，则必须定制 fdisk 分区。有关保留 服务分区 的详细信息，请参见第 29 页“x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改”。</p> <p>是否要为 fdisk 分区定制选择磁盘?</p> <p>是否要定制 fdisk 分区?</p>	<p>是/否</p> <p>是/否</p>
保留数据	您想保留安装 Solaris 软件的磁盘上的任何已有数据吗?	是/否
自动布局文件系统	<p>您希望安装程序在磁盘上自动布局文件系统吗?</p> <p>如果想，哪些文件系统可用于自动布局?</p> <p>例如：/、/opt、/var</p> <p>如果不想，则必须提供文件系统的配置信息。</p>	是/否

表 6-1 安装工作表 (续下)

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
安装远程文件系统 (仅在 Solaris suninstall 程序中可用)	此系统是否需要访问其它文件系统上的软件? 如果是, 请提供以下有关远程文件系统的信息。 服务器: IP 地址: 远程文件系统: 本地安装点:	是/否

升级核对表

使用以下核对表为升级 Solaris 操作环境做准备。

- 如果想通过 `tip(1)` 行在系统上升级 Solaris 软件, 请确保窗口显示至少有 80 列宽、24 行长。
要确定 `tip` 窗口的当前尺寸, 请使用 `stty` 命令。有关详细信息, 请参见手册页 `stty(1)`。
- 如果系统是网络的一部分, 请检验系统中是否连接了以太网连接器或类似的网络适配器。
- 如果从 Solaris 9 Installation CD 使用 Solaris Web Start 程序, 请验证磁盘上有一个 512 MB 的片。有关详细信息, 包括 x86 系统的更多要求, 请参见表 2-4。如果您从 DVD 或安装映像进行安装, 可以忽略这些要求。
- 如果使用 Solaris Live Upgrade, 确定创建新的引导环境并将其升级的资源要求。有关详细信息, 请参见第 31 章。
- 如果与 Solaris 卷管理器一起使用 Solaris Live Upgrade, 请关闭根镜像。有关详细信息, 请参见第 292 页“关于为文件系统选择片的指南”。
- 检验是否有足够的磁盘空间。有关详细信息, 请参见第 5 章。
- SPARC: 当您使用 DVD 介质并被要求从 `ok` 提示符启动时, 请始终键入以下命令:
`boot cdrom`。
- 查看《Solaris 9 发行说明》和供应商发行说明, 确保新的 Solaris 发行版仍支持您所使用的软件。
- 查看《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》, 确保您的硬件受支持。
- 查看系统附带的文档, 确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。
- 查看供应商及第三方软件文档, 了解其它的升级说明。
- 检查您可能需要的所有可用的修补程序。最新的修补程序列表可以从 <http://sunsolve.sun.com> 上获得。

- 检查系统是否具有“快速服务”软件。如果您通过用 `init 0` 命令关闭系统来开始升级过程，则可能会丢失数据。有关关机说明，请参见“快速服务”文档。
- x86：如果您使用 Linux 操作系统，Solaris `fdisk` 分区和 Linux `swap` 分区使用相同标识符，`0x82`。可通过以下方法之一解决此问题：
 - 如果您有足够的内存，可以选择完全不使用 Linux `swap` 分区。
 - 将 Linux `swap` 分区放置在另一个驱动器上。
 - 备份您要保存到存储介质的 Linux 数据，安装 Solaris 操作环境，然后重新安装 Linux。



小心：如果您决定在安装 Solaris 操作环境后安装 Linux，则当 Linux 安装程序询问您是否要将 Linux `swap` 分区（其实是 Solaris `fdisk` 分区）格式化为 `swap` 文件时，回答否。

升级工作表

使用以下工作表收集升级 Solaris 操作环境所需的信息。不需要收集工作表中要求的所有信息，只需要收集适用于您的系统的信息即可。如果您在网络上执行升级，安装程序将基于当前的系统配置为您提供信息。

您不能改变基本系统标识，如主机名或 IP 地址。安装程序可能会提示您输入基本系统标识，但是您必须输入初始值。如果您使用 Solaris Web Start 程序升级，当您试图改变这些值中的任何一个时，升级将失败。

注意：如果要升级一个独立的非联网系统，请忽略带阴影的行。

表 6-2 升级工作表

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
网络	系统连接到了网络吗？	是/否
DHCP	系统能够使用动态主机配置协议 (DHCP) 配置其网络接口吗？	是/否
主机名	您为系统选择的主机名。	
IP 地址	如果您没有使用 DHCP，请为系统提供 IP 地址。 例如：129.200.9.1	

表 6-2 升级工作表 (续下)

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
子网	如果您没有使用 DHCP，系统是子网的一部分吗？ 如果是，子网的网络掩码是什么？ 例如：255.255.0.0	是/否
IPv6	您想在此机器上启用 IPv6 吗？	是/否
Kerberos	您想在此机器上配置 Kerberos 安全性吗？ 如果想，请收集此信息： 缺省领域： 管理服务器： 第一个 KDC： (可选) 附加 KDC：	是/否
名称服务	此系统应该使用哪个名称服务？	NIS+/NIS/DNS/LDAP/无
域名	如果系统使用了名称服务，则请提供系统驻留的域的名称。	
NIS+ 和 NIS	您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个？ 如果想指定一个名称服务器，请提供以下信息。 服务器的主机名： 服务器的 IP 地址：	指定一个/查找一个
DNS	提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址，但最多可以输入三个地址。 服务器的 IP 地址： 当进行 DNS 查询时，可以输入要查找的域列表。 查找域：	
LDAP	提供以下有关 LDAP 配置文件的信息。 配置文件名： 配置文件服务器： IP 地址： 如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别，请收集此信息。 代理绑定区别名称： 代理绑定口令：	

表 6-2 升级工作表 (续下)

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
缺省路由	<p>您想指定一个缺省路由 IP 地址还是想让 Solaris Web Start 安装程序或 Solaris suninstall 程序 查找一个？</p> <p>缺省路由为两个物理网络之间转发通信流量提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。</p> <p>您有如下选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 可以指定 IP 地址。并使用指定的 IP 地址创建 /etc/defaultrouter 文件。系统重新引导时，指定的 IP 地址成为缺省路由。 ■ 可以让软件检测一个 IP 地址。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 系统重新引导时 Solaris suninstall 程序 检测 IP 地址。 ■ Solaris Web Start 安装程序能检测缺省路由。但是系统必须在一个子网上，该子网包含一个通过使用 ICMP 路由器发现协议发布自己的路由器。 ■ 如果您没有路由器或者不希望软件现在检测 IP 地址，可以选择“无”。重新引导时软件自动尝试检测 IP 地址。 <p style="text-align: right;">主机 IP 地址：</p>	指定一个/查找一个/无
时区	您想如何指定缺省时区？	地理区域 GMT 时差 时区文件
语言环境	您想安装对哪个地理区域的支持？	
SPARC: Power Management (仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上可用)	您想使用 Power Management 吗？ 注意：如果您的系统安装了能源之星第 3 版或更高版本，您不会被提示此信息。	是/否
代理服务器配置 (仅在 Solaris Web Start 程序中可用)	您拥有到因特网的直接连接还是需要使用代理服务器获得对因特网的访问？ 如果使用代理服务器，请提供以下信息。 <p style="text-align: right;">主机： 端口：</p>	直接连接/代理服务器

表 6-2 升级工作表 (续下)

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
自动重新引导或弹出 CD/DVD	软件安装后是否自动重新引导?	是/否
	软件安装后是否自动弹出 CD/DVD?	是/否
磁盘空间重新分配	<p>您希望安装程序在磁盘上自动重新布局文件系统吗?</p> <p>如果想, 哪些文件系统可用于自动布局?</p> <p>例如: /、/opt、/var</p> <p>如果不想, 则必须提供文件系统配置信息。</p>	是/否
SPARC: 64 位	您想安装对 64 位应用程序的支持吗?	是/否

第 7 章

预先配置系统信息（任务）

本章描述如何预先配置系统信息。预先配置有助于您在安装 Solaris 操作环境时避免系统提示您输入该信息。本章还描述如何预先配置 Power Management™ 信息。本章包含以下几节：

- 第 51 页 “预先配置系统信息的优点”
- 第 52 页 “预先配置系统信息的方法”
- 第 53 页 “用 `sysidcfg` 文件进行预先配置”
- 第 58 页 “用名称服务进行预先配置”
- 第 61 页 “SPARC：预先配置 Power Management 信息”

预先配置系统信息的优点

各种安装方法都需要有关系统的配置信息，如外围设备、主机名、网际协议 (IP) 地址和名称服务。在安装工具提示您输入配置信息之前，它们会首先依次在 `sysidcfg` 文件和名称服务数据库中检查该信息。

如果 Solaris Web Start 程序、Solaris `suninstall` 程序 或定制 JumpStart 安装程序检测到预先配置的系统信息，安装程序将不会提示您输入该信息。例如，您有若干个系统，并且不希望每次在其中一个系统上安装 Solaris 9 软件时都提示输入时区。您可以在 `sysidcfg` 文件中或在名称服务数据库中指定时区。这样在安装 Solaris 9 软件时，安装程序就不会提示您键入时区了。

预先配置系统信息的方法

您可以选择以下方法之一来预先配置系统信息。您可以将系统配置信息添加到以下任何一个位置中。

- 远程系统或软盘上的 `sysidcfg` 文件
- 本地站点可用的名称服务数据库

使用下表来确定使用哪种方法来预先配置系统信息。

表 7-1 预先配置系统信息的方法

可预先配置的系统信息	可以使用 <code>sysidcfg</code> 文件预先配置吗？	可以使用名称服务预先配置吗？
名称服务	可以	可以
域名	可以	不可以
名称服务器	可以	不可以
网络接口	可以	不可以
主机名	可以 ¹	可以
网际协议 (IP) 地址	可以 ¹	可以
网络掩码	可以	不可以
DHCP	可以	不可以
IPv6	可以	不可以
缺省路由	可以	不可以
超级用户口令	可以	不可以
安全策略	可以	不可以
用来显示安装程序和桌面的语言（语言环境）	可以	如果是 NIS 或 NIS+，则可以 如果是 DNS 或 LDAP，则不可以
终端类型	可以	不可以
时区	可以	可以
日期和时间	可以	可以
Web 代理 ²	不可以	不可以
x86：监视器类型	可以	不可以

表 7-1 预先配置系统信息的方法 (续下)

可预先配置的系统信息	可以使用 <code>sysidcfg</code> 文件预先配置吗？	可以使用名称服务预先配置吗？
x86: 键盘语言、键盘布局	可以	不可以
x86: 图形卡、颜色深度、显示分辨率、屏幕大小	可以	不可以
x86: 定位设备、按钮数目、IRQ 级	可以	不可以
SPARC: Power Management (自动停机) ³	不可以	不可以

1. 由于此信息是特定于系统的，因此请编辑名称服务，而不是为每个系统创建一个不同的 `sysidcfg` 文件。
2. 可以在安装 Solaris Web Start 时配置此信息，但是不能通过 `sysidcfg` 文件或名称服务来进行配置。
3. 您不能通过 `sysidcfg` 文件或名称服务来预先配置此系统配置信息。第 61 页“SPARC: 预先配置 Power Management 信息”包含详细信息。

用 `sysidcfg` 文件进行预先配置

您可以在 `sysidcfg` 文件中指定一组关键字来预先配置一个系统。这些关键字在表 7-2 中进行了描述。

您必须为每一个需要不同配置信息的系统创建一个唯一的 `sysidcfg` 文件。如果希望为所有系统指定相同的时区，则可以使用同一个 `sysidcfg` 文件在一组系统上预先配置时区。但是，如果要为其中每个系统预先配置一个不同的根（超级用户）口令，则需要为每个系统创建一个唯一的 `sysidcfg` 文件。

您可以将 `sysidcfg` 文件放在下面的一个位置中。

- NFS 文件系统 – 如果您将 `sysidcfg` 文件放在共享 NFS 文件系统中，则在将系统设置为从网络安装时必须使用 `add_install_client(1M)` 命令的 `-p` 选项。`-p` 选项指定在安装 Solaris 9 软件时系统可以在何处找到 `sysidcfg` 文件。
- UFS 或 PCFS 软盘 – 将 `sysidcfg` 文件放在该软盘的根 (/) 目录中。

注意：如果您正在执行定制 JumpStart 安装，并且希望使用软盘上的 `sysidcfg` 文件，则必须将 `sysidcfg` 文件放在配置文件软盘上。要创建配置文件软盘，请参见第 190 页“为独立系统创建配置文件盘”。

您可以在一个目录或一张软盘上只放置一个 `sysidcfg` 文件。如果您创建了多个 `sysidcfg` 文件，则必须将每个文件放在不同的目录或软盘中。

sysidcfg 文件的语法规则

您可以在 `sysidcfg` 文件中使用以下两种类型的关键字：独立关键字和依赖关键字。依赖关键字只在独立关键字中被保证是唯一的。依赖关键字只有在通过其关联的独立关键字进行标识时才存在。

在本例中，`name_service` 是独立关键字，而 `domain_name` 和 `name_server` 则是依赖关键字：

```
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
name_server=connor(129.152.112.3)}
```

语法规则	示例
独立关键字可以按任意顺序列出。	<pre>pointer=MS-S display=ati {size=15-inch}</pre>
关键字不区分大小写。	<pre>TIMEZONE=US/Central terminal=PC Console</pre>
将所有依赖关键字用花括号 ({}) 括起来以使其与关联的独立关键字绑定在一起。	<pre>name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com name_server=connor(129.152.112.3)}</pre>
您还可以将值括在单引号 (') 或双引号 (") 中。	<pre>network_interface='none'</pre>
一个关键字只有一个实例有效。但如果多次指定一个关键字，则仅使用该关键字的第一个实例。	<pre>network_interface=none network_interface=le0</pre>

sysidcfg 文件关键字

下表描述了在 `sysidcfg` 文件中可以使用的关键字。

表 7-2 `sysidcfg` 中可以使用的关键字

配置信息	关键字	值或示例
名称服务、域名、名称服务器	<code>name_service=NIS, NIS+, DNS, LDAP, NONE</code>	

表 7-2 sysidcfg 中可以使用的关键字 (续下)

配置信息	关键字	值或示例
	NIS 和 NIS+ 选项 : {domain_name=domain_name name_server=hostname(ip_address)}	<pre>name_service=NIS {domain_name=west.arp.com name_server=timber(129.221.2.1)} name_service=NIS+ {domain_name=west.arp.com. name_server=timber(129.221.2.1)}</pre>
	DNS 选项 : {domain_name=domain_name name_server=ip_address,ip_address, ip_address (最多三个) search=domain_name, domain_name,domain_name, domain_name,domain_name,domain_name (最多六个, 总长度小于或等于 250 个字 符) }	<pre>name_service=DNS {domain_name=west.arp.com name_server=10.0.1.10,10.0.1.20 search=arp.com,east.arp.com}</pre> <p>注意: 只选择一个 name_service 值。根据需 要, 可以包含 domain_name 和 name_server 这两个关键字中的任何一个, 也可以同时包含这两 者, 或者两者都不包含。如果都不使用, 请省略花 括号 {}。</p>
	LDAP 选项 : {domain_name=domain_name profile=profile_name profile_server=ip_address proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password}	<pre>name_service=LDAP {domain_name=west.arp.com profile=default profile_server=129.221.2.1 proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile, dc=west,dc=arp,dc=com" proxy_password=password}</pre> <p>注意: proxy_dn 和 proxy_password 为可选的 关键字。proxy_dn 值必须用双引号括住。</p>
网络接口、主机 名、网际协议 (IP) 地址、网络掩码、 DHCP、IPv6	network_interface=NONE, PRIMARY, or value 如果确实要使用 DHCP, 则请指定: {dhcp_protocol_ipv6=yes_or_no}	<ul style="list-style-type: none"> ■ NONE 可以关闭联网 ■ PRIMARY 是在系统中找到的第一个启用的非 回送接口。顺序与“ifconfig”相同。如果没有启 用任何接口, 则使用第一个非回送接口。如果 没有找到任何非回送接口, 则系统将被设置为 NON-NETWORKED。 ■ value 指定一个接口, 如 le0 或 hme0。 <pre>network_interface=primary {dhcp protocol_ipv6=yes}</pre>

表 7-2 sysidcfg 中可以使用的关键字 (续下)

配置信息	关键字	值或示例
	<p>如果不使用 DHCP, 则请指定: {hostname=<i>host_name</i> default_route=<i>ip_address</i> or NONE ip_address=<i>ip_address</i> netmask=<i>netmask</i> protocol_ipv6=<i>yes_or_no</i>}</p> <p>注意: 如果不使用 DHCP, 则不必指定 protocol_ipv6=yes 和 default_route。但请注意以下问题。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ JumpStart 安装需要立即指定 protocol_ipv6, 否则稍后就会以交互方式提示您输入它。 ■ 如果未指定 default_route 并且使用 ICMP 路由器发现协议无法检测到路由, 将提示您选择一个路由。 	<p>network_interface=le0 {hostname=feron default_route=129.146.88.1 ip_address=129.146.88.210 netmask=255.255.0.0 protocol_ipv6=no}</p> <p>注意: 只选择一个 network_interface 值。根据需要, 可以包含 hostname、ip_address 和 netmask 这三个关键字的任意组合, 或者三者都不包含。如果不使用这三个关键字中的任何一个, 则省略花括号 ({}).</p>
超级用户口令	root_password= <i>root_password</i>	从 /etc/shadow 加密。
安全策略	<p>security_policy=kerberos, NONE</p> <p>Kerberos 选项: {default_realm=FQDN admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}</p> <p>(FQDN 是一个完全限定域名)</p>	<p>security_policy=kerberos {default_realm=Yoursite.COM admin_server=krbadmin.Yoursite.COM kdc=kdcl.Yoursite.COM, kdc2.Yoursite.COM}</p> <p>注意: 您最多可以列出三个密钥分发中心 (KDC), 但至少需要列出一个。</p>
显示用于显示安装程序和桌面的语言	system_locale= <i>locale</i>	/usr/lib/locale 目录或第 40 章提供有效的语言环境值。
终端类型	terminal= <i>terminal_type</i>	/usr/share/lib/terminfo 目录中的子目录提供有效的终端值。
时区	timezone= <i>timezone</i>	/usr/share/lib/zoneinfo 目录中的目录和文件提供有效的时区值。时区值是相对于 /usr/share/lib/zoneinfo 目录的路径的名称。例如, 美国山地标准时间的时区值为 US/Mountain。日本的时区值为 Japan。您还可以指定任何有效的 Olson 时区。
日期和时间	timeserver=localhost, <i>hostname</i> , <i>ip_addr</i>	如果您将 localhost 指定为时间服务器, 则假定系统时间正确。如果您没有运行名称服务, 并且指定了某个系统的 <i>hostname</i> 或 <i>ip_addr</i> , 则该系统的时间将用于设置时间。
x86: 监视器类型	monitor= <i>monitor_type</i>	在要安装的系统上, 运行 kdmconfig -d <i>filename</i> 。将输出附加到 sysidcfg 文件。
x86: 键盘语言、键盘布局	keyboard= <i>keyboard_language</i> { <i>layout=value</i> }	在要安装的系统上, 运行 kdmconfig -d <i>filename</i> 。将输出附加到 sysidcfg 文件。

表 7-2 sysidcfg 中可以使用的关键字 (续下)

配置信息	关键字	值或示例
x86: 图形卡、屏幕大小、颜色深度、显示分辨率	display=graphics_card {size=screen_size depth=color_depth resolution=screen_resolution}	在要安装的系统上, 运行 <code>kdmconfig -d filename</code> 。将输出附加到 <code>sysidcfg</code> 文件。
x86: 定位设备、按钮数目、IRQ 级	pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}	在要安装的系统上, 运行 <code>kdmconfig -d filename</code> 。将输出附加到 <code>sysidcfg</code> 文件。

▼ 创建 sysidcfg 配置文件

1. 使用文本编辑器创建一个名为 `sysidcfg` 的文件。
2. 键入所需要的 `sysidcfg` 关键字。
3. 保存 `sysidcfg` 文件。

注意：如果创建了多个 `sysidcfg` 文件，则必须将每个文件分别保存在不同的目录中或不同的软盘上。

4. 通过以下方法使 `sysidcfg` 文件可以由各客户机使用：
 - 共享 NFS 文件系统。使用带 `-p` 选项的 `add_install_client(1M)` 来设置将从网络安装的系统。
 - UFS 软盘或 PCFS 软盘上的根 (`/`) 目录。

SPARC: sysidcfg 文件示例

下面是一个 `sysidcfg` 文件示例，用于一组基于 SPARC 的系统。这些系统的主机名、IP 地址和网络掩码已通过编辑名称服务得到预先配置。由于所有系统配置信息都是在该文件中预先配置的，因此您可以使用定制 `JumpStart` 配置文件来执行定制 `JumpStart` 安装。

```
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
name_server=connor(129.152.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=le0 {hostname=feron
default_route=129.146.88.1
ip_address=129.146.88.210
netmask=255.255.0.0
protocol_ipv6=no}
```

```
security_policy=kerberos {default_realm=Yoursite.COM
                           admin_server=krbadmin.Yoursite.COM
                           kdc=kdc1.Yoursite.COM,
                           kdc2.Yoursite.COM}
```

x86: sysidcfg 文件示例

下面是一个 `sysidcfg` 文件示例，用于一组基于 x86 的系统，其中每个系统都使用相同类型的键盘、图形卡和定位设备。设备信息 (`keyboard`、`display` 和 `pointer`) 通过运行带有 `-d` 选项的 `kdmconfig(1M)` 命令获取。如果使用下面的 `sysidcfg` 文件示例，屏幕上将显示提示，要求您选择一种语言 (`system_locale`)，然后才能继续进行安装。

```
keyboard=ATKBD {layout=US-English}
display=ati {size=15-inch}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=connor
terminal=ibm-pc
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
                  name_server=connor(129.152.112.3)}
root_password=URFUni9
```

用名称服务进行预先配置

下表对名称服务数据库进行了高级概述，您需要编辑和填充这些数据库来预先配置系统信息。

要预先配置的系统信息	名称服务数据库
主机名和网际协议 (IP) 地址	<code>hosts</code>
日期和时间	<code>hosts</code> 。在为所安装的系统提供日期和时间的系统的主机名旁边指定 <code>timehost</code> 假名。
时区	<code>timezone</code>
网络掩码	<code>netmasks</code>

您不能用 DNS 或 LDAP 名称服务来预先配置系统的语言环境。如果使用 NIS 或 NIS+ 名称服务，则请遵循该名称服务的过程来预先配置系统的语言环境：

- 第 59 页 “使用 NIS 预先配置语言环境”
- 第 60 页 “使用 NIS+ 预先配置语言环境”

▼ 使用 NIS 预先配置语言环境

1. 首先成为名称服务器上的超级用户。
2. 更改 `/var/yp/Makefile` 以添加语言环境映射。
 - a. 在最后一个 `variable.time shell` 过程后面插入以下 `shell` 过程。

```
locale.time: $(DIR)/locale
    -@if [ -f $(DIR)/locale ]; then \
        sed -e "/^#/d" -e s/#.*$$// $(DIR)/locale \
        | awk '{for (i = 2; i<=NF; i++) print $$i, $$0}' \
        | $(MAKEDEBM) - $(YPDBDIR)/$(DOM)/locale.byname; \
        touch locale.time; \
        echo "updated locale"; \
        if [ ! $(NOPUSH) ]; then \
            $(YPPUSH) locale.byname; \
            echo "pushed locale"; \
        else \
            : ; \
        fi \
    else \
        echo "couldn't find $(DIR)/locale"; \
    fi
```

- b. 查找字符串 `all:` 并且在变量列表的末尾插入 `locale` 一词。

```
all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \
    netgroup bootparams aliases publickey netid netmasks c2secure \
    timezone auto.master auto.home locale
```

- c. 在接近该文件末尾处和其类型的最后一项后面，另起一行插入字符串 `locale: locale.time`。

```
passwd: passwd.time
group: group.time
hosts: hosts.time
ethers: ethers.time
networks: networks.time
rpc: rpc.time
services: services.time
protocols: protocols.time
netgroup: netgroup.time
bootparams: bootparams.time
aliases: aliases.time
publickey: publickey.time
netid: netid.time
passwd.adjunct: passwd.adjunct.time
group.adjunct: group.adjunct.time
netmasks: netmasks.time
timezone: timezone.time
auto.master: auto.master.time
auto.home: auto.home.time
locale: locale.time
```

d. 保存该文件。

3. 创建文件 `/etc/locale` 并为每个域或特定系统生成一项：

```
locale domain_name
```

或者

```
locale system_name
```

注意：第 40 章包含有效语言环境的列表。

例如，下面这项指定 `worknet.com` 域中使用的缺省语言为法文：

```
fr worknet.com
```

下面这项指定为名为 `charlie` 的系统所使用的缺省语言环境为比利时法文：

```
fr_BE charlie
```

注意：语言环境可以从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 中获得。

4. 建立映射：

```
# cd /var/yp; make
```

通过域指定的系统或分别在 `locale` 映射中指定的系统现在被设置为使用缺省语言环境。所指定的缺省语言环境将在安装过程中使用，并在重新引导系统之后由桌面使用。

▼ 使用 NIS+ 预先配置语言环境

以下过程假定已经设置 NIS+ 域。对 NIS+ 域的设置见《*System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*》中描述。

1. 以超级用户或 NIS+ 管理组中用户的身份登录到名称服务器。

2. 创建 `locale` 表：

```
# nistbladm -D access=og=rmcd,nw=r -c locale_tbl name=SI,nogw=
locale=,nogw= comment=,nogw= locale.org_dir.'nisdefaults -d'
```

3. 将所需项添加到 `locale` 中。

```
# nistbladm -a name=name locale=locale comment=comment
locale.org_dir.'nisdefaults -d'
```

<i>name</i>	要为其预先配置缺省语言环境的域名或特定系统名。
<i>locale</i>	要在系统上安装并在重新引导系统之后在桌面上使用的语言环境。第 40 章包含有效语言环境的列表。
<i>comment</i>	注释字段。使用双引号来开始和结束多于一个字的注释。

注意：语言环境可以从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 中获得。

通过域指定的系统或分别在 *locale* 表中指定的系统现在设置为使用缺省语言环境。所指定的缺省语言环境将在安装过程中使用，并在重新引导系统之后由桌面使用。

SPARC：预先配置 Power Management 信息

您可以使用 Solaris 环境中提供的 *Power Management* 软件来自动保存系统的状态，并在其空闲 30 分钟后将其关闭。如果您是在符合 EPA 的能源之星指南版本 2 的系统（如 sun4u 系统）上安装 Solaris 9 软件，则缺省情况下会安装 *Power Management* 软件。在 Solaris Web Start 安装过程中，安装程序将提示您启用或禁用 *Power Management* 软件。*suninstall* 安装程序将提示您在安装完成并重新引导系统之后启用或禁用 *Power Management* 软件。

注意：如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本，您不会被提示此信息。

如果您正在执行交互式安装，则无法预先配置 *Power Management* 信息并避免出现提示。但是，通过使用定制 JumpStart 安装，您可以预先配置 *Power Management* 信息，方法是使用结束脚本在系统上创建 */autoshtutdown* 或 */noautoshtutdown* 文件。当系统重新引导时，*/autoshtutdown* 文件将启用 *Power Management*，而 */noautoshtutdown* 文件将禁用 *Power Management*。

例如，结束脚本中的以下行将启用 *Power Management* 软件并防止在系统重新引导之后显示提示信息。

```
touch /a/autoshtutdown
```

结束脚本在第 209 页“创建结束脚本”中描述。

第 8 章

升级 Solaris 操作环境（规划）

本章提供有关在升级到 Solaris 操作环境之前必须执行的任务的特定信息和说明。

- 第 63 页 “升级”
- 第 65 页 “使用 Solaris Live Upgrade”
- 第 65 页 “使用定制 JumpStart 升级”
- 第 65 页 “使用磁盘空间重新分配来进行升级”
- 第 66 页 “升级前备份系统”

升级

升级是将 Solaris 操作环境与系统磁盘上的现有文件进行合并。升级将最大限度地保存您对 Solaris 操作环境的前一版本所做的修改。

可以升级运行 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 软件的任何系统。要查看系统上运行的 Solaris 软件的版本，请键入以下命令：

```
$ uname -a
```

可以使用以下安装方法升级 Solaris 操作环境。

注意：使用 `smosservice patch` 升级无盘客户机。有关详细说明，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》或 `smosservice(1M)`。

如果您已经在运行 Solaris 9 操作环境，并且已安装了个别修补程序，则升级到 Solaris 9 更新发行版时将产生以下结果：

- 任何作为 Solaris 9 更新发行版的一部分提供的修补程序都将重新应用到您的系统。无法取消这些修补程序。

- 任何已在您的系统上安装且不包含在 Solaris 9 更新发行版中的修补程序都将被删除。

您可以使用修补程序分析器来确定在升级到 Solaris 9 更新发行版后将删除哪些修补程序。有关使用修补程序分析器的详细说明，请参见第 417 页“升级到 Solaris Update 发行版”。

Solaris 升级方法

表 8-1 SPARC: Solaris 升级方法

平台	当前 Solaris 操作环境	Solaris 升级方法
SPARC 系统	Solaris 2.6、Solaris 7、 Solaris 8、Solaris 9	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade

表 8-2 x86: Solaris 升级方法

当前 Solaris 操作环境	Solaris 升级方法
Solaris 2.6	从 DVD 介质或网络安装映像进行安装： <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 从 CD 介质安装： <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法
Solaris 7	从 DVD 介质或网络安装映像进行安装： <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade 从 CD 介质安装： <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade
Solaris 8、Solaris 9	从 DVD 或 CD 介质或网络安装映像进行安装： <ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade

注意：有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的限制条件，请参见第 289 页“Solaris Live Upgrade 的系统要求”。

不能将系统升级为系统上未安装的软件组。例如，如果您已在您的系统上安装了 End User Solaris Software Group，您就不能使用升级选项来升级到 Developer Solaris Software Group。不过，在升级期间可以向系统添加不属于当前已安装的软件组的软件。

使用 Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade 能够在复制的不活动操作环境上升级，这减少了操作系统升级的停机时间。

有关如何规划和使用 Solaris Live Upgrade 的说明，请参见第 29 章。

使用定制 JumpStart 升级

可以使用 JumpStart 安装方法升级。在定制 JumpStart 配置文件中指定 `install_type upgrade`。

升级前必须根据系统的磁盘配置和当前安装的软件，对定制 JumpStart 配置文件进行测试。使用正在升级的系统上的 `pfinstall -D` 测试配置文件。不能使用磁盘配置文件测试升级配置文件。有关测试升级选项的详细信息，请参见第 201 页“测试配置文件”。

您可以使用 JumpStart 更新由 Solaris Flash 差别归档文件安装的克隆系统。有关 Solaris Flash 归档文件的概述，请参见第 17 章。

使用磁盘空间重新分配来进行升级

Solaris Web Start 安装方法、Solaris `suninstall` 程序和定制 JumpStart 程序中的升级选项，提供了重新分配磁盘空间的能力。如果当前文件系统没有足够的空间用于升级，您可以重新分配磁盘空间。文件系统可能由于以下原因需要更多空间：

- 当前系统上安装的 Solaris 软件组包含新发行版中的新软件。软件组中包括的任何新软件被自动选定为在升级期间安装。
- 系统上现有软件的大小在新的发行版中已经增加。

自动布局功能尝试重新分配磁盘空间以适应文件系统新的大小要求。首先，自动布局尝试基于一套缺省约束重新分配空间。如果自动布局不能重新分配空间，您就必须更改文件系统的约束。

注意：自动布局没有增大文件系统的能力。自动布局重新分配空间的方法是：备份需要更改的文件系统中的所需文件，基于文件系统的更改对磁盘进行重新分区，然后在进行升级前恢复备份文件。

- 如果您使用了 Solaris Web Start 程序，自动布局将无法确定如何重新分配磁盘空间，这时您必须使用 Solaris suninstall 程序 或 JumpStart 程序升级。
- 如果您使用了 Solaris suninstall 程序，自动布局将无法确定如何重新分配磁盘空间，这时您必须指定可以移动或更改的文件系统，并且再次运行自动布局。
- 如果您使用定制 JumpStart 方法升级并且创建了升级配置文件，磁盘空间可能是一个需要关注的问题。如果当前文件系统中没有足够的磁盘空间用于升级，您可以使用 backup_media 和 layout_constraint 重新分配磁盘空间。有关在配置文件中 使用 backup_media 和 layout_constraint 关键字的示例，请参见实例 23-5。

升级前备份系统

升级到 Solaris 操作环境之前，请备份现有的文件系统。如果将文件系统复制到可移动介质（如磁带），就可以保护数据以防数据丢失、损坏或破坏。有关备份系统的详细说明，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》。

第 9 章

准备从网络安装（主题）

本部分提供有关如何将系统设置为从网络而不是从 DVD 或 CD 介质安装 Solaris 软件的说明。

第 10 章	提供有关从安装服务器安装 Solaris 软件的概述和规划信息。
第 11 章	提供有关将 Solaris 软件从 DVD 介质复制到安装服务器的逐步说明。
第 12 章	提供有关将 Solaris 软件从 CD 介质复制到安装服务器的逐步说明。
第 13 章	描述用于设置网络安装命令。

第 10 章

准备从网络安装（概述）

本章介绍如何设置建立网络和系统，以便从网络（而不是从 DVD 或 CD 介质）安装 Solaris 软件。

网络安装规划介绍

本节提供在从网络执行安装之前所需的信息。网络安装使您可以从能够访问 Solaris 9 磁盘映像的系统（称作安装服务器）安装 Solaris 软件。您将 Solaris 9 DVD 或 CD 介质的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后，可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。

网络安装所需的服务器

要从网络安装 Solaris 操作环境，要安装的系统要求网络上存在以下服务器。

- **安装服务器** – 一个包含 Solaris 9 磁盘映像的联网系统，通过这些映像，您可以在网络中的其它系统上安装 Solaris 9 软件。您通过从以下介质复制映像来创建安装服务器：

- Solaris 9 DVD
- Solaris 9 Software 1 of 2 CD 和 Solaris 9 Software 2 of 2 CD

从 Solaris 9 Software 1 of 2 和 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 中复制了映像后，如果安装要求，还可以从 Solaris 9 Installation CD 和 Solaris 9 Languages CD 中复制映像。

可以通过将映像复制到安装服务器的硬盘上来启用单个安装服务器，为不同的 Solaris 发行版和多个平台提供磁盘映像。例如，单个安装服务器可以包括用于 SPARC 平台和 x86 平台的磁盘映像。

有关如何创建安装服务器的详细信息，请参见以下各节。

- 第 74 页 “使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器”
- 第 77 页 “x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器”
- 第 86 页 “SPARC: 使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器”
- 第 95 页 “为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器”
- **引导服务器** – 一个服务器系统，为同一网络子网上的客户机系统提供为安装操作环境而进行引导所需要的信息。引导服务器和安装服务器通常是同一个系统。然而，如果将安装 Solaris 9 软件的系统与安装服务器位于不同的子网，并且您没有使用 DHCP，则该子网需要一个引导服务器。

一个引导服务器可以提供用于多个发行版的 Solaris 9 引导软件，其中包括用于不同平台的 Solaris 9 引导软件。例如，SPARC 引导服务器可以提供用于基于 SPARC 的系统的 Solaris 8 和 Solaris 9 引导软件。相同的 SPARC 引导服务器还可以提供用于基于 x86 的系统的 Solaris 9 引导软件。

注意：当使用 DHCP 时，不必创建单独的引导服务器。有关详细信息，请参见第 71 页 “使用 DHCP 提供网络安装参数”。


有关如何创建引导服务器的详细信息，请参见以下各节：

- 第 80 页 “使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器”
- 第 105 页 “使用 CD 映像的子网上创建引导服务器”
- **(可选) 名称服务器** – 一个管理包含网络上的系统信息的分布式网络数据库（如 DNS、NIS、NIS+ 或 LDAP）的系统。

有关如何创建名称服务器的详细信息，请参见《*System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*》。

注意：安装服务器和名称服务器可以是相同的系统，也可以是不同的系统。

图形 10-1 演示了通常用于网络安装的服务器。



图形 10-1 网络安装服务器

使用 DHCP 提供网络安装参数

动态主机配置协议 (DHCP) 提供安装时需要使用的网络参数。当使用 DHCP 时，不必创建单独的引导服务器。已经创建了安装服务器后，用 `add_install_client` 命令和 `-d` 选项将客户机添加到网络。`-d` 选项使您可以通过使用 DHCP 设置从网络安装 Solaris 的客户机系统。

有关安装参数的 DHCP 选项的信息，请参见《*System Administration Guide: IP Services*》中的“Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”。

第 11 章

准备使用 DVD 介质从网络安装（任务）

本章描述如何使用 DVD 介质设置网络和系统从网络安装 Solaris 软件。网络安装使您可以从能够访问 Solaris 9 磁盘映像的系统（称作安装服务器）向网络上的其它系统安装 Solaris 软件。您将 Solaris 9 DVD 介质的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后，您可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。本章包含以下主题：

- 第 73 页 “任务图：准备使用 DVD 介质从网络安装”
- 第 74 页 “使用 DVD 介质创建安装服务器”
- 第 80 页 “使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器”
- 第 81 页 “使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”

任务图：准备使用 DVD 介质从网络安装

表 11-1 任务图：使用 DVD 介质设置安装服务器

任务	说明	参考
创建安装服务器。	使用 <code>setup_install_server(1M)</code> 命令将 Solaris 9 DVD 复制到安装服务器的硬盘上。	第 74 页 “使用 DVD 介质创建安装服务器”
（可选）创建引导服务器。	如果要从安装系统的网络与安装服务器不在同一个子网上，必须在子网上创建一个引导服务器以引导系统。使用带 <code>-b</code> 选项的 <code>setup_install_server</code> 命令来设置引导服务器。如果您使用的是动态主机配置协议 (DHCP)，则不必创建引导服务器。	第 80 页 “使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器”
添加将从网络安装的系统。	使用 <code>add_install_client</code> 命令设置要从网络安装的每个系统。要安装的每个系统都需要在网络上找到安装服务器、引导服务器（如果需要）和配置信息。	第 81 页 “使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”

使用 DVD 介质创建安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导服务器。

- 如果使用 DHCP 设置安装参数或者安装服务器和客户机在同一个子网上，则不需要引导服务器。
- 如果安装服务器与客户机不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。可以为每个子网创建一个安装服务器；然而，安装服务器需要更多的磁盘空间。

注意：如果使用 Solaris DVD 介质设置运行 Solaris 2.6 或 Solaris 7 操作环境的系统上的安装服务器，必须首先应用以下修补程序之一。

- Solaris 2.6 *SPARC Platform Edition* 操作环境 — 修补程序 ID 107618-03
 - Solaris 2.6 *Intel Platform Edition* 操作环境 — 修补程序 ID 107619-03
 - Solaris 7 *SPARC Platform Edition* 操作环境 — 修补程序 ID 107259-03
 - Solaris 7 *Intel Platform Edition* 操作环境 — 修补程序 ID 107260-03
-

▼ 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器

注意：SPARC：不能使用如下系统：运行的 SunOS 版本早于 Solaris 2.3 发行版。

注意：此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》，了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

1. 在要成为安装服务器的 SPARC 系统上，成为超级用户。

该系统必须包括一个 DVD-ROM 驱动器，并成为站点的网络和名称服务的一部分。如果使用了名称服务，该系统必须已经在服务中，如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。如果没有使用名称服务，则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。

2. 将 Solaris 9 DVD 插入 SPARC 系统的驱动器中。
3. 创建一个目录来包含 DVD 映像。

```
# mkdir -p install_dir_path
```

4. 更改到已安装磁盘上的 `Tools` 目录。

- 对于 SPARC DVD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

- 对于 x86 DVD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

在上面的示例中，`cdrom0` 是包含 Solaris 操作环境 DVD 介质的驱动器的路径。

5. 将驱动器中的 DVD 映像复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` 指定 DVD 映像将被复制到的目录

注意：`setup_install_server` 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间，使用 `df -k1` 命令。

6. 确定是否需要使安装服务器可用于安装。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。前进到步骤 10。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，请完成以下步骤。

7. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。

```
# share | grep install_dir_path
```

`install_dir_path` 指定 DVD 映像将被复制到其中的安装映像的路径

- 如果显示了安装服务器目录的路径，且选项中出现了 `anon=0`，则前进到步骤 10。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径，或者选项中未出现 `anon=0`，则继续执行以下步骤。

8. 将此项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件，以使引导服务器可以访问安装服务器。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

9. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- 如果 `nfsd` 守护程序没有运行，请将其启动。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- 如果 `nfsd` 守护程序在运行，则共享安装服务器。

```
# shareall
```

10. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

11. 弹出 Solaris 9 DVD。

12. 确定是否想修补网络安装映像（由 `setup_install_server` 创建）中位于 `miniroot (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot)` 中的文件。如果引导映像存在问题，则必须修补文件。

- 如果不想，则继续。
- 如果想，则使用 `patchadd -C` 命令修补位于 `miniroot` 中的文件。



小心：除非阅读了《Patch README》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

13. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，则不需要创建引导服务器。前进到第 81 页“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”。
- 如果您没有使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上，则必须创建引导服务器。前进到第 80 页“使用 DVD 映像在网上创建引导服务器”。

实例 11-1 SPARC：使用 SPARC DVD 创建 SPARC 安装服务器

下面的示例演示了如何通过将 Solaris 9 DVD 复制到安装服务器的 `/export/home/s9dvdsparc` 目录来创建安装服务器。

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc
```

如果需要独立的引导服务器，请添加以下步骤：

将以下路径添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvdsparc
```

检查 `nfsd` 守护程序是否在运行。如果 `nfsd` 守护程序不在运行，启动该守护程序并将其共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

实例 11-2 x86: 使用 x86 DVD 创建 SPARC 安装服务器

下面的示例演示了如何通过将 Solaris 9 DVD 复制到安装服务器的 /export/home/s9dvd86 目录来创建安装服务器：

```
# mkdir -p /export/home/s9dvd86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvd86
```

将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvd86
```

检查 nfsd 守护程序是否在运行。如果 nfsd 守护程序不在运行，启动该守护程序并将其共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

▼ x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器

注意：此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》，了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

1. 在要成为安装服务器的 x86 系统上，成为超级用户。

该系统必须包括一个 DVD-ROM 驱动器，并成为站点的网络和名称服务的一部分。如果使用了名称服务，系统也必须处于 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。如果没有使用名称服务，则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。

2. 将 Solaris 9 DVD 插入系统的驱动器中。

3. 创建一个目录来包括引导映像。

```
# mkdir -p install_dir_path
```

install_dir_path 指定 DVD 映像将被复制到的目录

4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。

■ 对于 x86 DVD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
```

- 对于 SPARC DVD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

在上面的示例中，`cdrom0` 是包含 Solaris 操作环境 DVD 介质的驱动器的路径。

5. 通过使用 `setup_install_server` 命令将驱动器中的磁盘复制到安装服务器的硬盘中：

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` 指定 DVD 映像将被复制到的目录

注意： `setup_install_server` 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间，使用 `df -k1` 命令。

6. 确定是否需要使安装服务器可用于安装。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。前进到步骤 10。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，请完成以下步骤。

7. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。

```
# share | grep install_dir_path
```

`install_dir_path` 指定 DVD 映像将被复制到其中的安装映像的路径

- 如果显示了安装服务器目录的路径，且选项中出现了 `anon=0`，则前进到步骤 10。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径，或者选项中未出现 `anon=0`，则继续执行以下步骤。

8. 将此项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件，以使引导服务器可以访问安装服务器。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

9. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- 如果 `nfsd` 守护程序没有运行，请将其启动。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- 如果 `nfsd` 守护程序在运行，则共享安装服务器。

```
# shareall
```

10. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

11. 弹出 Solaris 9 DVD。

12. 确定是否想修补网络安装映像（由 `setup_install_server` 创建）中位于 `miniroot` (`Solaris_9/Tools/Boot`) 中的文件。

- 如果不想，则继续。
- 如果想，则使用 `patchadd -C` 命令修补位于 `miniroot` 中的文件。

13. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。请参见第 81 页“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须创建一个引导服务器。有关如何创建引导服务器的详细说明，请参见第 80 页“使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器”。

实例 11-3 x86: 使用 x86 DVD 创建 x86 安装服务器

下面的示例演示了如何通过将 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 复制到安装服务器的 `/export/home/s9dvd86` 目录来创建 x86 安装服务器：

```
# mkdir -p /export/home/s9dvd86
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvd86
```

将以下路径添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvd86
```

检查 `nfsd` 守护程序是否在运行。如果 `nfsd` 守护程序不在运行，启动该守护程序并将其共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

实例 11-4 使用 SPARC DVD 创建 x86 安装服务器

下面的示例演示了如何通过将 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* DVD 复制到安装服务器的 `/export/home/s9dvdsparc` 目录来创建 x86 安装服务器。

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc
```

将以下路径添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvdsparc
```

检查 `nfsd` 守护程序是否在运行。如果 `nfsd` 守护程序不在运行，启动该守护程序并将其共享。

实例 11-4 使用 SPARC DVD 创建 x86 安装服务器 (续下)

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器

要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导服务器。引导服务器包含足够从网络引导系统的软件，然后安装服务器完成 Solaris 软件的安装。

- 如果使用 DHCP 设置安装服务器或安装参数，或者客户机与安装服务器在同一个子网上，则不需要引导服务器。前进到第 81 页“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”。
- 如果安装服务器与客户机不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。可以为每个子网创建一个安装服务器；然而，安装服务器需要更多的磁盘空间。

▼ 使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器

1. 在打算使其成为子网的引导服务器的系统上，登录并成为超级用户。

该系统必须能够访问远程 Solaris 9 磁盘映像，该映像通常是安装服务器。如果使用了名称服务，则该系统也应该在一个名称服务中。如果没有使用名称服务，则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。

2. 从安装服务器安装 Solaris 9 DVD。

```
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
```

server_name:path 是安装服务器的名称和磁盘映像的绝对路径

3. 创建引导映像的目录。

```
# mkdir -p boot_dir_path
```

boot_dir_path 指定引导软件将被复制到其中的目录

4. 更改到 Solaris 9 DVD 映像上的 `Tools` 目录。


```
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
```

5. 将引导软件复制到引导服务器。

```
# ./setup_install_server -b boot_dir_path
```

-b 指定将系统设置为引导服务器

boot_dir_path 指定引导软件将被复制到其中的目录

注意： setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于映像。要确定可用的磁盘空间，使用 df -k1 命令。

6. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

7. 卸载安装映像。

```
# umount /mnt
```

您现在可以设置要从网络安装的系统了。请参见第 81 页“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”。

实例 11-5 在子网上创建引导服务器 (DVD)

下面的示例演示了如何在子网上创建引导服务器。这些命令将引导软件从 Solaris 9 DVD 映像复制到名为 crystal 的引导服务器的本地磁盘上的 /export/home/s9dvdsparc。

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/s9dvdsparc /mnt
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/home/s9dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
```

使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统

创建了安装服务器和引导服务器（如果需要）之后，必须设置每个要从网络安装的系统。每个要安装的系统都需要找到以下内容：

- 安装服务器
- 如有必要，引导服务器

- `sysidcfg` 文件，如果使用 `sysidcfg` 文件来预先配置系统信息
- 名称服务器，如果使用名称服务来预先配置系统信息
- 配置文件服务器上的 `JumpStart` 目录中的配置文件，如果使用的是定制 `JumpStart` 安装方法

使用以下 `add_install_client` 过程设置安装服务器和客户机。另外，请参见以下示例过程：

- 如果使用 DHCP 设置安装参数，请参见实例 11-6。
- 如果安装服务器和客户机在同一个子网上，请参见实例 11-7。
- 如果安装服务器和客户机不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，请参见实例 11-8。

有关可与此命令一起使用的更多选项，请参见手册页 `add_install_client(1M)`。

▼ 使用 `add_install_client` 从服务器添加要从网络安装的系统

如果有引导服务器，确保已共享安装服务器安装映像并已启动相应的守护程序。请参见“使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器”的步骤 6。

1. 在安装服务器或引导服务器上，成为超级用户。
2. 如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务，确定以下关于要安装的系统的信息已经添加到名称服务中：
 - 主机名
 - IP 地址
 - 以太网地址

有关名称服务的详细信息，请参见《*System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*》。

3. 更改到 Solaris 9 DVD 映像上的 `Tools` 目录：

```
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
```

`install_dir_path` 指定 `Tools` 目录的路径

4. 设置客户机系统以使其可从网络安装。

```
# ./add_install_client [-d] [-s install_server:install_dir_path] \
[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p sysid_server:path] \
[-t boot_image_path] client_name platform_group
```

-d	指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。 对于 x86 客户机，使用此选项以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。
-s <i>install_server:install_dir_path</i>	指定安装服务器的名称和路径。 ■ <i>install_server</i> 是安装服务器的主机名 ■ <i>install_dir_path</i> 是 Solaris 9 DVD 映像的绝对路径
-c <i>jumpstart_server:jumpstart_dir_path</i>	为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 目录。 <i>jumpstart_server</i> 是 JumpStart 目录所在的服务器的主机名。 <i>jumpstart_dir_path</i> 是 JumpStart 目录的绝对路径。
-p <i>sysid_server:path</i>	指定用于预先配置系统信息的 <i>sysidcfg</i> 文件的路径。 <i>sysid_server</i> 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。 <i>path</i> 是包含 <i>sysidcfg</i> 文件的目录的绝对路径。
-t <i>boot_image_path</i>	如果要使用 Solaris 9 网络安装映像、CD 或 DVD 上的工具目录中引导映像以外的引导映像，则指定另一个引导映像的路径。
<i>client_name</i>	是将来自网络安装的系统的名称。该名称不是安装服务器的主机名。
<i>platform_group</i>	是要安装的系统平台组。有关详细信息，请参见第 39 章。

实例 11-6 SPARC: 在使用 DHCP (DVD) 时向 SPARC 安装服务器添加 SPARC 安装客户机

下面的示例演示了如何在使用 DHCP 时添加安装客户机，以便在网络上设置安装参数。安装客户机的名称是 *basil*，它是一个 Ultra™ 5 系统。文件系统 `/export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools` 包含 `add_install_client` 命令。

有关如何使用 DHCP 来设置网络安装的安装参数的详细信息，请参见《*System Administration Guide: IP Services*》中的“Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”。

```

sparc_install_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u

```

实例 11-7 添加与服务器在同一个子网上的安装客户机 (DVD)

下面的示例演示了如何添加与服务器在同一个子网上的安装客户机。安装客户机的名称是 *basil*，它是一个 Ultra™ 5 系统。文件系统 `/export/home/s9dvdsparc/` 包含 `add_install_client` 命令。

```

install_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u

```

实例 11-8 将安装客户机添加到引导服务器 (DVD)

下面的示例演示了如何向引导服务器添加安装客户机。安装客户机的名称是 `rose`，它是一个 Ultra™ 5 系统。在引导服务器上运行此命令。-s 选项用于指定名为 `rosemary` 的安装服务器，它包含一个在 `/export/home/s9dvdsparc` 中的 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 映像。

```
boot_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/s9dvdsparc rose sun4u
```

实例 11-9 x86: 使用 DHCP 时在 x86 安装服务器上添加 x86 安装客户机 (DVD)

下面的示例演示了如何在使用 DHCP 时将 x86 安装客户机添加到安装服务器，以便在网络上设置安装参数。-d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。如果您计划使用 PXE 网络引导，则必须使用 DHCP 协议。名为 `SUNW.i86pc` 的 DHCP 类显示了此命令适用于所有 Solaris x86 网络引导客户机，而不仅适用于单个的客户机。-s 用于指定客户机必须从名为 `rosemary` 的安装服务器安装。此服务器将 Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 映像包含在 `/export/boot/s9dvd86` 中。

有关如何使用 DHCP 来设置网络安装的安装参数的详细信息，请参见《*System Administration Guide: IP Services*》中的“Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”。

```
x86_install_server# cd /export/boot/s9dvd86/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/s9dvd86 \
SUNW.i86pc i86pc
```

第 12 章

准备使用 CD 介质从网络安装（任务）

本章说明如何使用 CD 介质设置网络和系统，以便从网络安装 Solaris 软件。网络安装使您可以从能够访问 Solaris 9 磁盘映像的系统（称作安装服务器）向网络上的其它系统安装 Solaris 软件。您将 CD 介质的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后，您可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。本章包含以下主题：

- 第 85 页 “任务图：准备使用 CD 介质从网络安装”
- 第 86 页 “使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器”
- 第 90 页 “使用 CD 介质创建 x86 安装服务器”
- 第 95 页 “为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器”
- 第 105 页 “使用 CD 映像在网上创建引导服务器”
- 第 107 页 “添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”

任务图：准备使用 CD 介质从网络安装

表 12-1 任务图：使用 CD 介质设置安装服务器

任务	说明	参考
创建安装服务器。	<p>使用 <code>setup_install_server(1M)</code> 命令将 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 复制到安装服务器的硬盘上。</p> <p>使用 <code>add_to_install_server(1M)</code> 命令将 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 和 Solaris 9 Languages CD 复制到安装服务器的硬盘上。</p> <p>使用 <code>modify_install_server(1M)</code> 命令将 Solaris Web Start 用户界面软件添加到网络安装映像。</p>	<ul style="list-style-type: none">■ 第 86 页 “使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器”■ 第 91 页 “x86：使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器”■ 第 95 页 “为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器”

表 12-1 任务图：使用 CD 介质设置安装服务器 (续下)

任务	说明	参考
(可选) 创建引导服务器。	如果要从安装系统的网络与安装服务器不在同一个子网上，必须在子网上创建一个引导服务器以引导系统。如果您使用的是动态主机配置协议 (DHCP)，则不必创建引导服务器。	第 105 页 “使用 CD 映像 在子网上创建引导服务器”
添加将从网络安装的系统。	使用 <code>add_install_client</code> 命令设置要从网络安装的每个系统。要安装的每个系统都需要在网络上找到安装服务器、引导服务器 (如果需要) 和配置信息。	第 107 页 “添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”

使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置一个单独的引导服务器。

- 如果您是使用 DHCP 来设置安装参数或者您的安装服务器和客户机在同一个子网上，则不需要单独的引导服务器。
- 如果安装服务器与客户机不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。可以为每个子网创建一个安装服务器；然而，安装服务器需要更多的磁盘空间。

▼ SPARC：使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器

此过程使用 SPARC CD 介质创建一个 SPARC 安装服务器。

如果您希望使用安装服务器以外的平台介质创建安装服务器（例如，一个带有 x86 CD 介质的 SPARC 系统），请参见第 95 页 “为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器”。

注意：此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》，了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

1. 在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。

该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器，并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果您使用了名称服务，该系统必须已经在名称服务中，如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。如果没有使用名称服务，则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。

2. 将 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 插入系统的驱动器。

3. 为 CD 映像创建一个目录。

```
# mkdir -p install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

4. 更改到已安装磁盘上的 **Tools** 目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

在上面的示例中，**cdrom0** 是包含 Solaris 操作环境 CD 介质的驱动器的路径。

5. 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

注意： `setup_install_server` 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间，使用 `df -k1` 命令。

6. 确定是否需要使安装服务器可用于安装。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。前进到步骤 10。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，请完成以下步骤。

7. 验证安装服务器安装映像的路径是否被正确共享。

```
# share | grep install_dir_path
```

install_dir_path 指定引导服务器安装映像的路径

- 如果显示了安装服务器目录的路径，且选项中出现了 `anon=0`，则前进到步骤 10。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径，或者选项中未出现 `anon=0`，则继续执行以下步骤。

8. 将此项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件，以使引导服务器可以访问安装服务器。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

install_dir_path 指定引导服务器安装映像的路径

9. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- 如果 `nfsd` 守护程序没有运行，请将其启动。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- 如果 `nfsd` 守护程序在运行，则共享安装服务器。

```
# shareall
```

10. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

11. 弹出 Solaris 9 Software 1 of 2 CD。

12. 在系统的 CD-ROM 驱动器中插入 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。

13. 更改到已安装的 CD 上的 `Tools` 目录：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

14. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

15. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

16. 弹出 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。

17. 将 Solaris 9 Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。

18. 更改到已安装的 CD 上的 `Tools` 目录：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

19. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

20. 将目录更改到根 (/)。


```
# cd /
```

21. 确定是否想使用户能够使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统，以及是否可以从网络安装 Solaris 9 软件。

- 如果不想，弹出 Solaris 9 Languages CD 并前进到步骤 25。
- 如果想，弹出 Solaris 9 Languages CD 并继续。

22. 将 Solaris 9 Installation CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。

23. 更改到已安装的 CD 中包含 `modify_install_server` 的目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0
```

24. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器。

```
# ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
```

<code>-p</code>	将现有映像的 miniroot 保存到 <code>install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig</code>
<code>install_dir_path</code>	指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录
<code>installer_miniroot_path</code>	指定 CD 上将从中复制 Solaris Web Start 界面的目录

25. 确定是否想修补网络安装映像（由 `setup_install_server` 创建）中位于 miniroot (`/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot`) 中的文件。如果引导映像存在问题，则必须修补文件。

- 如果不想，则继续。
- 如果想，则使用 `patchadd -C` 命令修补位于 miniroot 中的文件。



小心：除非阅读了《Patch README》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

26. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，则不需要创建引导服务器。前进到第 107 页“添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”。
- 如果您没有使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上，则必须创建引导服务器。前进到第 105 页“使用 CD 映像在网上创建引导服务器”。

实例 12-1 SPARC：使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器

下面的示例演示了如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的 `/export/home/s9cdsparc` 目录来创建安装服务器。

- Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD

实例 12-1 SPARC：使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器 (续下)

■ Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages CD

```
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9cdsparc
```

■ 如果您有一个单独的引导服务器，则添加以下步骤：

将以下路径添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/s9cdsparc
```

检查 `nfsd` 守护程序是否正在运行。如果 `nfsd` 守护程序不在运行，启动该守护程序并将其共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
```

继续执行以下步骤。

■ 如果不需要引导服务器或者已经完成单独的引导服务器的操作，请继续下一步。

```
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/s0
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0
```

在此示例中，在每个命令之前插入并自动安装每个 CD。在每个命令之后，CD 被取出。

使用 CD 介质创建 x86 安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置一个单独的引导服务器。

- 如果您是使用 DHCP 来设置安装参数或者您的安装服务器和客户机在同一个子网上，则不需要单独的引导服务器。
- 如果安装服务器与客户机不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。可以为每个子网创建一个安装服务器；然而，安装服务器需要更多的磁盘空间。

▼ x86：使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器

此过程使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器。

如果您希望使用与安装服务器不同的平台介质创建安装服务器（例如，使用 SPARC CD 介质创建 x86 系统），请参见第 95 页“为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器”。

注意：此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》，了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

1. 在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。

该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器，并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果您使用了名称服务，该系统必须已经在名称服务中，如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。如果没有使用名称服务，则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。

2. 将 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 插入系统的驱动器。

3. 为 CD 映像创建一个目录。

```
# mkdir -p install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
```

在上面的示例中，**cdrom0** 是包含 Solaris 操作环境 CD 介质的驱动器的路径。

5. 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

注意：`setup_install_server` 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间，使用 `df -k1` 命令。

6. 确定是否需要使安装服务器可用于安装。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。前进到第 107 页“添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”。

- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，请完成以下步骤。

7. 验证安装服务器安装映像的路径是否被正确共享。

```
# share | grep install_dir_path
```

install_dir_path 指定引导服务器安装映像的路径

- 如果显示安装服务器目录的路径，且选项中出现了 `anon=0`，则前进到步骤 10。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径，或者选项中未出现 `anon=0`，则继续执行以下步骤。

8. 将此项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件，以使引导服务器可以访问安装服务器。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

install_dir_path 指定引导服务器安装映像的路径

9. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- 如果 `nfsd` 守护程序没有运行，请将其启动。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- 如果 `nfsd` 守护程序在运行，则共享安装服务器。

```
# shareall
```

10. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

11. 弹出 Solaris 9 Software 1 of 2 CD。

12. 在系统的 CD-ROM 驱动器中插入 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。

13. 更改到已安装的 CD 上的 `Tools` 目录：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

14. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

15. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

16. 弹出 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。

17. 将 Solaris 9 Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。

18. 更改到已安装的 CD 上的 `Tools` 目录：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

19. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

20. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

21. 确定是否想使用户能够使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统，以及是否可以从网络安装 Solaris 9 软件。

- 如果不想，弹出 Solaris 9 Languages CD 并前进到步骤 25。
- 如果想，弹出 Solaris 9 Languages CD 并继续。

22. 将 Solaris 9 Installation CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。

23. 更改到已安装的 CD 中包含 `modify_install_server` 的目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2
```

24. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器。

```
# ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
```

`-p` 将现有映像的 miniroot 保存到
install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig

install_dir_path 指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录。

installer_miniroot_path 指定 CD 上将从中复制 Solaris Web Start 界面的目录

25. 确定是否想修补网络安装映像（由 `setup_install_server` 创建）中位于 `miniroot (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot)` 中的文件。如果引导映像存在问题，则必须修补文件。

- 如果不想，则继续。
- 如果想，则使用 `patchadd -C` 命令修补位于 `miniroot` 中的文件。



小心：除非阅读了《Patch README》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

26. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，则不需要创建引导服务器。前进到第 107 页“添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”。
- 如果您没有使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上，则必须创建引导服务器。前进到第 105 页“使用 CD 映像的子网上创建引导服务器”。

实例 12-2 x86：使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器

下面的示例演示了如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的 `/export/home/s9cdx86` 目录来创建安装服务器。

- Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD

```
# mkdir -p /export/home/s9cdx86
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9cdx86
```

- 如果您有一个单独的引导服务器，则添加以下步骤：

将以下路径添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/s9cdx86
```

检查 `nfsd` 守护程序是否在运行。如果 `nfsd` 守护程序不在运行，启动该守护程序并将其共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
```

继续执行以下步骤。

- 如果不需要引导服务器或者已经完成单独引导服务器的步骤，请继续以下操作：

```
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/s2
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
```

在此示例中，在每个命令之前插入并自动安装每个 CD。在每个命令之后，CD 被取出。

为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器

如果要使用与安装服务器不同的平台 CD，将不能在安装服务器上读取该 CD。您需要一个远程系统来读取 CD。例如，如果您在安装 SPARC 安装服务器并且需要使用 x86 CD 介质，您需要一个远程 x86 系统来读取该 CD。

▼ 使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器

使用此过程，用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器。您需要具备以下条件：

- SPARC 系统
- 带有 CD-ROM 驱动器的 x86 系统
- 用于远程 x86 系统的一组 CD
 - Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
 - Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD
 - Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages CD
 - Solaris 9 *x86 Platform Edition* Installation CD

注意：此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》，了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

在此过程中，*SPARC system* 将作为安装服务器，而 *remote-x86-system* 是 x86 CD 介质要使用的 x86 系统。

1. 在远程 x86 系统上，成为超级用户。

该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器，并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果使用了名称服务，系统也必须处于 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。如果没有使用名称服务，则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。

2. 在远程 x86 系统中，将 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD 插入系统的驱动器中。

3. 在远程 x86 系统中，将以下项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件中。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
```

4. 在远程 x86 系统上，启动 NFS 守护程序。

```
remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

5. 在远程 x86 系统上，确认使用 `share` 命令可使 CD 被其它系统使用。

```
remote-x86-system# share
- /cdrom/sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "
```

在上面的示例输出中，`sol_9_x86` 指的是 Solaris 9 (*x86 Platform Edition*) 操作环境。此文本字符串会随着 Solaris 操作环境的版本而变化。

6. 在作为 x86 安装服务器的 SPARC 系统上，成为超级用户。
7. 在 SPARC 系统上，为对应的安装点创建两个目录，一个用于 `miniroot`，另一个用于产品，以访问 x86 CD。

```
SPARC-system# mkdir directory_name_s0
SPARC-system# mkdir directory_name_s2
```

`directory_name_s0` 是包含片 0 中的 `miniroot` 的目录名称

`directory_name_s2` 是包含片 2 中的 `miniroot` 的目录名称

8. 检验该 CD 能在远程 x86 系统上正确输出。

```
SPARC-system# showmount -e remote-x86-system
remote-x86-system 的输出列表:
/cdrom/sol_9_x86/s0 (任何人)
/cdrom/sol_9_x86/s2 (任何人)
```

9. 在 SPARC 系统上安装 x86 CD 映像。

```
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s0 directory_name_s0
```

```
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s2 directory_name_s2
```

10. 在 SPARC 系统上，更改到安装磁盘上的 `Tools` 目录：

```
SPARC-system# cd /directory_name_s2/Solaris_9/Tools
```

11. 在 SPARC 系统上，将驱动器中的磁盘复制到安装服务器的硬盘上，存放目录为用户使用 `setup_install_server` 命令创建的目录。

```
SPARC-system# ./setup_install_server -t directory_name_s0 install_dir_path
```

`-t` 如果您不想使用 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 上 `Tools` 中的路径，请为引导映像指定路径。

`directory_name_s0` 是包含片 0 中的 `miniroot` 的目录名称。

install_dir_path 指定磁盘映像将被复制到其中的安装映像的路径。此目录必须为空。

注意：`setup_install_server` 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间，使用 `df -k1` 命令。

12. 在 SPARC 系统上，更改到顶层目录。

```
SPARC-system# cd /
```

13. 在 SPARC 系统上，卸载两个目录。

```
SPARC-system# unmount directory_name_s0
```

```
SPARC-system# unmount directory_name_s2
```

14. 在 x86 系统上，取消两个 CD-ROM 片的共享。

```
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s0
```

```
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s2
```

15. 在 x86 系统上，弹出 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD。

16. 将 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中。

17. 在 SPARC 系统上，更改到已安装 CD 的 `Tools` 目录：

```
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

18. 在 SPARC 系统上，将 CD 复制到安装服务器的硬盘上：

```
SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

19. 弹出 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD。

20. 在 SPARC 系统上，将 Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中，然后安装该 CD。

21. 在 SPARC 系统上，更改到已安装 CD 的 `Tools` 目录：

```
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

22. 在 SPARC 系统上，将 CD 复制到安装服务器的硬盘上：

```
SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

23. 确定是否想使用户能够使用 **Solaris Web Start** 安装方法引导系统，以及是否可以从网络安装 **Solaris 9** 软件。

- 如果不想，弹出 **Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD** 然后前进到步骤 31。
- 如果想，弹出 **Solaris 9 Languages CD** 并继续。

24. 在远程 x86 系统上，将 **Solaris 9 x86 Platform Edition Installation CD** 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中。

25. 在远程 x86 系统上，将以下项添加到 **/etc/dfs/dfstab** 文件中。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
```

26. 在远程 x86 系统上，启动 NFS 守护程序。

```
remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

27. 在远程 x86 系统上，确认 CD 可被其它系统使用：

```
remote-x86-system# share
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "
```

28. 在 SPARC 系统上，安装 CD 上的片。

```
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s0 directory_name_s0
SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s2 directory_name_s2
```

29. 在 SPARC 系统上，更改到已安装 CD 上包含 **modify_install_server** 的目录：

```
SPARC-system# cd directory_name_s2
```

30. 将 **Solaris Web Start** 界面软件复制到安装服务器。

```
SPARC-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s0
```

-p 将现有映像的 miniroot 保存到
install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig

install_dir_path 指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录。

directory_name_s0 要包含片 0 中的 miniroot 的目录名称

31. 确定是否想修补网络安装映像（由 **setup_install_server** 创建）中位于 **miniroot (Solaris_9/Tools/Boot)** 中的文件。

- 如果不想，继续下一步。
- 如果想，使用 **patchadd -C** 命令修补位于 **miniroot** 中的文件。



小心：除非阅读了《Patch README》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

32. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。请参见第 107 页“添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须创建一个引导服务器。有关如何创建引导服务器的详细信息，请参见第 105 页“使用 CD 映像在网上创建引导服务器”。

实例 12-3 使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建一个 x86 安装服务器

下面的示例显示了如何在名为 `rosemary` 的 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器。以下 x86 CD 从名为 `tadpole` 的远程 x86 系统复制到 SPARC 安装服务器的 `/export/home/s9cdx86` 目录中。

- Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD
- Solaris 9 Installation Multilingual x86 Platform Edition CD

在远程 x86 系统上：

```
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

在 SPARC 系统上：

```
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x86S0
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x86S2
rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S0
rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S2
rosemary (SPARC-system)# cd /x86S2/Solaris_9/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server -t /x86S0 /export/home/s9cdx86
rosemary (SPARC-system)# cd /
rosemary (SPARC-system)# unmount /x86S0
rosemary (SPARC-system)# unmount /x86S2

tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s2

rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
```

在远程 x86 系统上：

实例 12-3 使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建一个 x86 安装服务器 (续下)

```
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

在 SPARC 系统上：

```
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86 /x86S0
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86 /x86S2
rosemary (SPARC-system)# cd /x86S2
rosemary (SPARC-system)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdx86 /x86S0
```

在此示例中，在每个命令之前插入并自动安装每个 CD。在每个命令之后，CD 被取出。

▼ 使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器

按照以下过程，使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。您需要具备以下条件：

- x86 系统
- 带有 CD-ROM 驱动器的 SPARC 系统
- 用于远程 SPARC 系统的一组 CD
 - Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD
 - Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* CD
 - Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages CD
 - Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Installation CD

注意：此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》，了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

在此过程中，*x86-system* 是作为安装服务器的 x86 系统，而 *remote-SPARC-system* 是使用 SPARC CD 介质时用到的 SPARC 系统。

1. 在远程 SPARC 系统上，成为超级用户。
该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器，并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果使用了名称服务，系统也必须处于 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。如果没有使用名称服务，则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。
2. 在远程 SPARC 系统上，将 **Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD** 插入系统的驱动器中。
3. 在远程 SPARC 系统上，将以下项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件中。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
```

4. 在远程 SPARC 系统上，启动 NFS 守护程序。

```
remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

5. 在远程 SPARC 系统上，确认其它系统可以通过 share 命令使用 CD。

```
remote-SPARC-system# share
- /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " "
```

6. 在要作为 SPARC 安装服务器的 x86 系统上，成为超级用户。

7. 在 x86 系统上，为相应的安装点创建两个目录，一个用于 miniroot，另一个用于产品，以访问 SPARC CD。

```
x86-system# mkdir directory_name_s0
x86-system# mkdir directory_name_s1
```

directory_name_s0 是包含片 0 中的 miniroot 的目录名称

directory_name_s1 是包含片 1 中的 miniroot 的目录名称

8. 确认 CD 在远程 x86 系统上正确输出。

```
x86-system# showmount -e remote-SPARC-system
remote-SPARC-system 的输出列表：
/cdrom/sol_9_sparc/s0 (每个人)
/cdrom/sol_9_sparc/s1 (每个人)
```

9. 在 x86 系统上，安装远程 SPARC CD 映像。

```
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1
```

10. 在 x86 系统上，更改到已安装磁盘的 Tools 目录：

```
x86-system# cd /directory_name_s0/Solaris_9/Tools
```

11. 在 x86 系统上，将驱动器中的磁盘内容复制到安装服务器的硬盘上，保存目录为用户使用 `setup_install_server` 命令创建的目录：

```
x86-system# ./setup_install_server -t directory_name_s1 install_dir_path
```

-t 如果您不想使用 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 上 Tools 中的路径，请为引导映像指定路径。

directory_name_s1 是包含片 1 中的 miniroot 的目录名称。

install_dir_path 指定磁盘映像将被复制到其中的安装映像的路径。此目录必须为空。

注意：setup_install_server 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间，使用 df -k1 命令。

12. 在 x86 系统上，更改到顶层目录。

```
x86-system# cd /
```

13. 在 x86 系统上，卸载两个目录。

```
x86-system# umount directory_name_s0
```

```
x86-system# umount directory_name_s1
```

14. 在 SPARC 系统上，取消对两个 CD-ROM 片的共享。

```
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
```

```
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2
```

15. 在 SPARC 系统上，弹出 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。

16. 将 Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中。

17. 在 x86 系统上，更改到已安装 CD 的 Tools 目录：

```
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

18. 在 x86 系统上，将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

19. 弹出 Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD。

20. 在 x86 系统上，将 Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中，然后安装该 CD。

21. 在 x86 系统上，更改到已安装 CD 的 Tools 目录：

```
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

22. 在 x86 系统上，将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path
```

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

23. 确定是否想使用户能够使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统，以及是否可以从网络安装 Solaris 9 软件。

- 如果不想，弹出 Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD 然后前进步骤 31。
- 如果想，弹出 Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD 然后继续。

24. 在远程 SPARC 系统上，将 Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中。

25. 在远程 SPARC 系统上，将以下项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件中。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
```

26. 在远程 SPARC 系统上，启动 NFS 守护程序。

```
remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

27. 在远程 SPARC 系统上，确认其它系统可以使用 CD：

```
remote-SPARC-system# share
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s1 ro,anon=0 " "
```

在上面的示例输出中，`multi_sol_9_x86` 指的是 Solaris 9 (x86 Platform Edition) 操作环境。该文本字符串会随着 Solaris 操作环境的版本而变化。

28. 在 x86 系统上，安装 CD 上的片。

```
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1
```

29. 在 x86 系统上，更改到已安装 CD 中包含 `modify_install_server` 的目录。

```
x86-system# cd directory_name_s0
```

30. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器：

```
x86-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s1
```

<code>-p</code>	将现有映像的 miniroot 保存到 <code>install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig</code>
<code>install_dir_path</code>	指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录
<code>directory_name_s1</code>	是包含片 1 中的 miniroot 的目录名称

31. 确定是否想修补网络安装映像（由 `setup_install_server` 创建）中位于 miniroot (`Solaris_9/Tools/Boot`) 中的文件。

- 如果不想，继续下一步。
- 如果想，使用 `patchadd -C` 命令修补位于 `miniroot` 中的文件。



小心：除非阅读了《Patch README》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C`。

32. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。请参见第 107 页“添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须创建一个引导服务器。有关如何创建引导服务器的详细信息，请参见第 105 页“使用 CD 映像在网上创建引导服务器”。

实例 12-4 在 x86 系统上使用 SPARC CD 介质创建一个 SPARC 安装服务器

下面的示例显示了如何在名为 `richards` 的 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。以下 SPARC CD 从名为 `simpson` 的远程 SPARC 系统复制到 x86 安装服务器的 `/export/home/s9cdsparc` 目录。

- Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD
- Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD

在远程 SPARC 系统上：

```
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

在 x86 系统上：

```
richards (x86-system)# mkdir /sparcS0
richards (x86-system)# mkdir /sparcS1
richards (x86-system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s0 /sparcS0
richards (x86-system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s1 /sparcS1
richards (x86-system)# cd /sparcS0/Solaris_9/Tools
richards (x86-system)# ./setup_install_server -t /sparcS0 /export/home/s9cdsparc
richards (x86-system)# cd /
richards (x86-system)# umount /sparcS0
richards (x86-system)# umount /sparcS1
```

在远程 SPARC 系统上：

```
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s1
```

在 x86 系统上：

实例 12-4 在 x86 系统上使用 SPARC CD 介质创建一个 SPARC 安装服务器 (续下)

```
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
```

在远程 SPARC 系统上:

```
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

在 x86 系统上:

```
richards (x86-system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS0
richards (x86-system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS1
richards (x86-system)# cd /sparcS0
richards (x86-system)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /sparcS1
```

在此示例中, 在每个命令之前插入并自动安装每个 CD。在每个命令之后, CD 被取出。

使用 CD 映像在网上创建引导服务器

要在网络中的系统上安装 Solaris 软件, 必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导服务器。引导服务器包含足够从网络引导系统的软件, 然后安装服务器完成 Solaris 软件的安装。

- 如果使用 DHCP 设置安装参数或者安装服务器和客户机在同一个子网上, 则不需要引导服务器。前进到第 107 页“添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”。
- 如果安装服务器与客户机不在同一个子网上, 而且您没有使用 DHCP, 则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。可以为每个子网创建一个安装服务器; 然而, 安装服务器需要更多的磁盘空间。

▼ 使用 CD 映像在网上创建引导服务器

1. 在打算使其成为子网的引导服务器的系统上, 登录并成为超级用户。

该系统必须包括一个本地 CD-ROM 驱动器或者能够访问远程 Solaris 9 磁盘映像, 该映像通常在安装服务器上。如果使用了名称服务, 则该系统应该在名称服务中。如果没有使用名称服务, 则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。

2. 从安装服务器安装 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像。

```
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
```

`server_name:path` 是安装服务器的名称和磁盘映像的绝对路径

3. 创建引导映像的目录。

```
# mkdir -p boot_dir_path
```

`boot_dir_path` 指定引导软件将被复制到其中的目录

4. 更改到 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像上的 `Tools` 目录。

```
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
```

5. 将引导软件复制到引导服务器。

```
# ./setup_install_server -b boot_dir_path
```

`-b` 指定将系统设置为引导服务器

`boot_dir_path` 指定引导软件将被复制到其中的目录

注意：`setup_install_server` 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于映像。要确定可用的磁盘空间，使用 `df -kl` 命令。

6. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

7. 卸载安装映像。

```
# umount /mnt
```

您现在可以设置要从网络安装的系统了。请参见第 107 页“添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”。

实例 12-5 使用 CD 介质在子网上创建引导服务器

下面的示例演示了如何在子网上创建引导服务器。这些命令将引导软件从 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 映像复制到系统的本地磁盘上的 `/export/install/boot`。

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
```

实例 12-5 使用 CD 介质在子网上创建引导服务器 (续下)

在此示例中，在命令之前插入并自动安装磁盘。在命令之后，磁盘被取出。

添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统

创建了安装服务器和引导服务器（如果需要）之后，必须设置每个要从网络安装的系统。每个要安装的系统都需要找到以下内容：

- 安装服务器
- 如有必要，引导服务器
- sysidcfg 文件，如果使用 sysidcfg 文件预先配置系统信息
- 名称服务器，如果使用名称服务预先配置系统信息
- 配置文件服务器上的 JumpStart 目录中的配置文件，如果使用的是定制 JumpStart 安装方法

使用以下 `add_install_client` 过程设置安装服务器和客户机。另外，请参见以下示例过程：

- 如果使用 DHCP 设置安装参数，请参见实例 12-6。
- 如果您的安装服务器和客户机在同一个子网上，请参见实例 12-7。
- 如果您的安装服务器和客户机不在同一个子网上，且您没有使用 DHCP，请参见实例 12-8。

有关可与此命令一起使用的更多选项，请参见手册页 `add_install_client(1M)`。

▼ 使用 `add_install_client` 从服务器添加要从网络安装的系统

如果有引导服务器，请确保已共享了安装服务器安装映像。请参过程“创建安装服务器”的步骤 6。

1. 在安装服务器或引导服务器上，成为超级用户。
2. 如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务，确定以下关于要安装的系统的信息已经添加到名称服务中：
 - 主机名
 - IP 地址
 - 以太网地址

有关名称服务的详细信息，请参见《*System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*》。

3. 更改到 `Tools` 目录，该目录在安装服务器的 Solaris 9 CD 映像上：

```
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
```

`install_dir_path` 指定 `Tools` 目录的路径

4. 设置一个将从网络安装的客户机系统。

```
# ./add_install_client [-d] [-s install_server:install_dir_path] \  
[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p server:path] \  
[-t boot_image_path] client_name platform_group
```

<code>-d</code>	指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。 对于 x86 客户机，使用此选项以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。
<code>-s install_server:install_dir_path</code>	指定安装服务器的名称和路径。 <ul style="list-style-type: none">■ <code>install_server</code> 是安装服务器的主机名■ <code>install_dir_path</code> 是 Solaris 9 CD 映像的绝对路径
<code>-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path</code>	为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 目录。 <code>jumpstart_server</code> 是 JumpStart 目录所在的服务器的主机名。 <code>jumpstart_dir_path</code> 是 JumpStart 目录的绝对路径。
<code>-p sysid_server:path</code>	指定用于预先配置系统信息的 <code>sysidcfg</code> 文件的路径。 <code>sysid_server</code> 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。 <code>path</code> 是包含 <code>sysidcfg</code> 文件的目录的绝对路径。
<code>-t boot_image_path</code>	如果想使用 Solaris 9 网络安装映像、CD 或 DVD 上工具目录中引导映像以外的引导映像，则指定另一个引导映像的路径。
<code>client_name</code>	是将要从网络安装的系统的名称。该名称不是安装服务器的主机名。
<code>platform_group</code>	是要安装的系统的平台组。有关详细的平台组列表，请参见第 39 章。

实例 12-6 SPARC：在使用 DHCP (CD) 时在 SPARC 安装服务器上添加 SPARC 安装客户机

下面的示例演示了如何在使用 DHCP 时添加安装客户机，以便在网络上设置安装参数。安装客户机的名称是 `basil`，它是一个 Ultra™ 5 系统。文件系统 `/export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools` 包含 `add_install_client` 命令。

有关如何使用 DHCP 来设置网络安装的安装参数的详细信息，请参见《*System Administration Guide: IP Services*》中的“Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”。

实例 12-6 SPARC: 在使用 DHCP (CD) 时在 SPARC 安装服务器上添加 SPARC 安装客户机 (续下)

```
sparc_install_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
```

实例 12-7 添加与服务器在同一子网上的安装客户机 (CD)

下面的示例演示了如何添加与安装服务器在同一个子网上的安装客户机。安装客户机的名称是 basil，它是一个 Ultra™ 5 系统。文件系统 /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools 包含 add_install_client 命令。

```
install_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u
```

实例 12-8 向引导服务器添加安装客户机 (CD)

下面的示例演示了如何向引导服务器添加一个安装客户机。安装客户机的名称是 rose，它是一个 Ultra™ 5 系统。在引导服务器上运行此命令。-s 选项用于指定名为 rosemary 的安装服务器，它包含 /export/home/s9cdsparc 中的一个 Solaris 9 CD 映像。

```
boot_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/s9cdsparc rose sun4u
```

实例 12-9 x86: 使用 DHCP 在 x86 安装服务器上添加 x86 安装客户机 (CD)

下面的示例演示了如何在使用 DHCP 在网络上设置安装参数时添加 x86 安装客户机。-d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。如果您计划使用 PXE 网络引导，则必须使用 DHCP 协议。名为 SUNW.i86pc 的 DHCP 类显示了此命令适用于所有 Solaris x86 网络引导客户机，而不仅适用于单个的客户机。-s 用于指定客户机必须从名为 rosemary 的安装服务器安装。该服务器在 /export/home/s9cdx86 中包含一个 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 映像。

有关如何使用 DHCP 来设置网络安装的安装参数的详细信息，请参见《System Administration Guide: IP Services》中的“Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”。

```
install_server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/s9cdx86 SUNW.\
i86pc i86pc
```


第 13 章

准备从网络安装（命令参考）

本章列出用于设置网络安装的命令。

表 13-1 网络安装命令

命令	平台	说明
<code>add_install_client</code>	所有	一个命令，用于将关于系统的网络安装信息添加到安装服务器或引导服务器，以便从网络进行安装。详细信息，请参见 <code>add_install_client(1M)</code> 手册页。
<code>setup_install_server</code>	所有	一个脚本，用于将 Solaris 9 DVD 或 CD 复制到安装服务器的本地磁盘或将引导软件复制到引导服务器。详细信息，请参见 <code>setup_install_server(1M)</code> 手册页。
(仅 CD 介质) <code>add_to_install_server</code>	所有	一个脚本，用于将 CD 上产品树内的附加软件包复制到现有安装服务器的本地磁盘上。详细信息，请参见 <code>add_to_install_server(1M)</code> 手册页。
(仅 CD 介质) <code>modify_install_server</code>	所有	一个脚本，用于将 Solaris Web Start 用户界面软件添加到现有安装服务器或引导服务器上的 Solaris 9 CD 映像中。这个脚本使您得以使用 Solaris Web Start 程序来引导系统和从网络安装 Solaris 9 软件。详细信息，请参见 <code>modify_install_server(1M)</code> 手册页。如果系统 RAM 为 64 MB 或少于 64 MB，则没有足够的内存用于使用 Solaris Web Start 程序安装计算机。
<code>mount</code>	所有	一个命令，用于启用文件系统安装并显示已安装文件系统（包括 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 和 Solaris 9 Languages CD 上的文件系统）。详细信息，请参见 <code>mount(1M)</code> 手册页。
<code>showmount -e</code>	所有	一个命令，用于列出远程主机上的所有共享文件系统。详细信息，请参见 <code>showmount(1M)</code> 手册页。
<code>uname -i</code>	所有	一个命令，用于确定系统的平台名称（例如，SUNW、SPARCstation-5 或 i86pc）。当安装 Solaris 软件时，可能需要系统的平台名称。详细信息，请参见 <code>uname(1)</code> 手册页。

表 13-1 网络安装命令 (续下)

命令	平台	说明
<code>patchadd -C net_install_image</code>	所有	<p>一个命令，用于向位于 <code>miniroot Solaris_9/Tools/Boot</code>（在由 <code>setup_install_server</code> 创建的 DVD 或 CD 的网络安装映像上）中的文件添加修补程序。此工具使您得以修补 Solaris 安装命令和 <code>miniroot</code> 特有的其它命令。 <code>net_install_image</code> 是网络安装映像的绝对路径名。详细信息，请参见 <code>patchadd(1M)</code> 手册页。</p> <p>小心：除非阅读了《Patch Readme》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 <code>patchadd -C</code> 命令。</p>
<code>reset</code>	SPARC	<p>一个 Open Boot prom 命令，用于重置系统并重新引导计算机。或者，如果在引导时发现一系列关于 I/O 中断的错误信息，请同时按下 Stop 和 A 键，并在 <code>ok</code> 或 <code>> PROM</code> 提示符处键入 <code>reset</code>。</p>
<code>banner</code>	SPARC	<p>一个 Open Boot prom 命令，用于显示系统信息（如型号名称、以太网地址和已安装的内存）。可以只在 <code>ok</code> 或 <code>> PROM</code> 提示符处发出此命令。</p>

第 14 章

使用 Solaris Web Start 程序（任务）

本章解释如何使用 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 上的 Solaris Web Start 程序安装或升级 Solaris 软件。

注意： 如果想在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的机器或域上安装 Solaris 操作环境，可以使用连接到另一台机器上的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。有关详细说明，请参见附录 B。

本章包含以下主题：

- 第 113 页 “Solaris Web Start 程序 GUI 或 CLI”
- 第 114 页 “SPARC：使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级”
- 第 118 页 “x86：使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级”
- 第 124 页 “Solaris Web Start 安装和升级后任务”

Solaris Web Start 程序 GUI 或 CLI

可以使用 GUI 或 CLI 运行 Solaris Web Start 程序。对于 x86 系统，Device Configuration Assistant 包含在 Solaris Web Start 程序中。

- GUI – 需要本地或远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器或网络连接、视频适配器、键盘、显示器和足够的内存。
- CLI – 需要本地或远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器或网络连接、键盘和显示器。可以使用 `tip` 命令运行 Solaris Web Start 安装 CLI。有关详细信息，请参见手册页 `tip(1)`。

如果 Solaris Web Start 程序为系统检测到一个视频适配器，则自动显示 GUI。如果 Solaris Web Start 程序未检测到视频适配器，则自动显示 CLI。GUI 和 CLI 两者中指令的内容和顺序通常相同。

SPARC：使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级

可以通过使用 Solaris Web Start 程序安装或升级 Solaris 操作环境，该程序位于 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD 上。

注意：如果从 Solaris 9 Installation CD 安装，请参见第 27 页“使用 Solaris 9 Installation CD 时的要求”以了解特殊要求。

对于安装，请确保具有以下内容：

- 对于 DVD 安装，Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD
- 对于 CD 安装：
 - Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD。
 - Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
 - Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD – 如有必要，安装程序将提示您提供该 CD。
 - Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD – 如有必要，安装程序将提示您提供该 CD，以支持特定地理区域的语言。

SPARC：任务图：执行 Solaris Web Start 安装

表 14-1 执行 Solaris Web Start 安装任务图

任务	说明	参考
检验系统要求。	检验系统是否满足用 Solaris Web Start 程序安装或升级的要求。	第 27 页“系统要求”
收集所需的信息。	遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。	第 6 章
(可选) 预先配置系统信息。	使用 <code>sysidcfg</code> 文件或名称服务为系统预先配置安装信息 (例如 <code>locale</code>)。预先配置系统信息可防止安装程序在安装期间提示您。	第 7 章
(仅限于升级) 准备升级系统。	备份系统。	<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>

表 14-1 执行 Solaris Web Start 安装任务图 (续下)

任务	说明	参考
(可选) 设置系统以便从网络进行安装。	要从远程 DVD 或 CD 网络安装映像安装系统, 需要设置系统从安装服务器或引导服务器引导并安装。	第 12 章
安装或升级。	引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。	第 115 页 “SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级”
(仅限于升级) 执行升级后任务。	更正升级过程中丢失的任何本地修改。	第 124 页 “升级后更正本地修改”

▼ SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级

1. 决定是要通过使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装软件, 还是要通过使用网络映像安装软件。
 - 如果使用的是 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器, 请插入 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* DVD 或 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Installation CD。
 - 如果使用的是网络安装映像, 请将目录更改为安装介质所在的位置。可能需要向网络管理员查询此位置。有关从网络安装的详细信息, 请参见第 11 章或第 12 章。

2. 引导系统。

- 如果系统是新的, 刚从包装盒中拿出来, 则打开系统。
- 如果您想安装或更新现有系统, 则关闭该系统。
 - 要从本地 DVD 或 CD 引导, 请键入:

```
ok boot cdrom [- nowin]
```

- 要从网络上的安装服务器引导, 请键入:

```
ok boot net [- nowin]
```

nowin 指定以 CLI 模式运行 Solaris Web Start 程序。

Solaris Web Start 安装开始。

3. 如有提示, 请回答系统配置问题。

- 如果您预先配置了全部系统信息, 则 Solaris Web Start 程序不提示您输入任何配置信息。
- 如果您没有预配置系统配置信息, 请使用第 42 页 “安装工作表” 或第 47 页 “升级工作表” 来帮助您回答系统配置问题。

如果使用的是 GUI, 则在您确认系统配置信息后, Solaris Web Start Installation Kiosk 和“欢迎使用 Solaris”对话框出现。如果系统内存不足, 则不显示 Kiosk。



图形 14-1 Solaris Web Start Kiosk 菜单

您可以单击 Kiosk 菜单上的任一链接。

注意：在有些情况下，Kiosk 可能覆盖一个对话框。要显示一个隐藏的对话框，请在 Kiosk 菜单上选择“将 Kiosk 发送到后台”。

“安装程序问题”屏幕出现。

4. 决定是想自动重新引导系统还是想自动弹出光盘。单击“下一步”。
“指定介质”屏幕出现。
 5. 指定用于安装的介质。
 - 如果正在安装 Solaris Flash 归档文件，请继续。
 - 如果不安装 Solaris Flash 归档文件，请前进到步骤 6。
- a. 键入提示您输入的信息。

所选介质	提示
DVD 或 CD	插入 Solaris Flash 归档文件所在的光盘。
网络文件系统	指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。
HTTP	指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。
FTP	指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定用于访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。
本地磁带	指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。

如果您选择从 DVD、CD 或 NFS 服务器安装归档文件，则显示“选择 Flash 归档文件”面板。

- b. 对于存储在光盘或 NFS 服务器上的归档文件，在“选择 Flash 归档文件”面板上选择要安装的一个或多个 Solaris Flash 归档文件。
 - c. 在“Flash 归档文件摘要”面板上，确认选定的归档文件，然后单击“下一步”。
 - d. 在“附加 Flash 归档文件”面板上，可以通过指定其余归档文件所在的介质，选择安装附加的 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件，请选择“无”，然后单击“下一步”继续安装。前进到步骤 7。
6. 决定是想执行初始安装还是升级。
- Solaris Web Start 程序确定系统是否可以升级。您必须具有现有 Solaris 根 (/) 文件系统。如果您正在使用 Solaris 9 Installation CD 升级，则必须有一个 512 MB 的片。Solaris Web Start 程序检测必要的条件，然后升级系统。
7. 按照屏幕上的说明安装 Solaris 软件。如果不安装 Solaris Flash 归档文件，您也可以安装附加软件。
- 当 Solaris Web Start 程序完成安装 Solaris 软件后，系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
- 安装完成后，安装日志保存在文件中。在以下目录中可以找到安装日志：
- /var/sadm/system/logs
 - /var/sadm/install/logs
8. 如果您要升级 Solaris 软件，则可能需要更正一些未保存的本地修改。有关详细说明，请参见第 124 页“升级后更正本地修改”。

x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级

您可以使用 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 上的 Solaris Web Start 程序在您的 x86 系统上安装 Solaris 操作环境。

注意： 如果从 Solaris 9 Installation CD 安装，请参见第 27 页“使用 Solaris 9 Installation CD 时的要求”以了解特殊要求。

确保您具备以下介质：

- 如果从 DVD 安装，则使用 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD
- 如果从 CD 介质安装，使用如下介质：
 - Solaris 9 *x86 Platform Edition* Installation CD
 - Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
 - Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD – 如有必要，安装程序将提示您提供该 CD。
 - Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages CD – 如有必要，安装程序将提示您提供该 CD，以支持特定地理区域的语言。

x86: 任务图：执行 Solaris Web Start 安装

表 14-2 x86: 执行 Solaris Web Start 安装任务图

任务	说明	参考
检验系统要求。	检验系统是否满足用 Solaris Web Start 程序安装或升级的要求。	第 27 页“系统要求”
收集所需的信息。	遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。	第 6 章
(仅限于升级) 准备升级系统。	备份系统。	<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>
(可选) 设置系统以便从网络进行安装。	要从远程 Solaris 9 <i>x86 Platform Edition</i> DVD 或 Solaris 9 Software <i>x86 Platform Edition</i> CD 网络安装映像安装系统，必须将系统设置为从安装服务器或引导服务器引导和安装。	第 12 章

表 14-2 x86: 执行 Solaris Web Start 安装任务图 (续下)

任务	说明	参考
安装或升级。	引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。	第 119 页 “x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级”
(仅限于升级) 执行升级后任务。	更正升级过程中丢失的任何本地修改。	第 124 页 “升级后更正本地修改”

▼ x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级

1. 决定是要通过使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装软件，还是要通过使用网络安装映像安装软件。
 - 如果使用的是 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器，请插入 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris 9 *x86 Platform Edition Installation CD*。
 - 如果使用的是网络安装映像，请将目录更改为安装介质所在的位置。您可能需要向网络管理员核实该位置。有关从网络安装的详细信息，请参见第 11 章或第 12 章。
2. 决定如何引导系统。
 - 如果从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 引导，请插入光盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
 - 如果从网络引导，请使用 Preboot Execution Environment (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具，使系统能够使用 PXE。
 - 如果从软盘引导，请将 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘插入到系统的软盘驱动器中。

注意：可以通过以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘：

- 使用附录 E 中介绍的过程将软件从 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 复制到软盘。
 - 从 Solaris Developer Connection (网址为 soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes) 下载软件并将其复制到软盘。
-

3. 通过停机然后关闭并打开系统来引导系统。
执行内存测试和硬件检测。屏幕刷新。
4. 显示 Solaris Device Configuration Assistant 屏幕时，按下 F2_Continue。
出现 Bus Enumeration 屏幕，并显示以下信息：

```
Determining bus types and gathering hardware configuration data ...
```

出现 Scanning Devices 屏幕。扫描系统设备。扫描结束时出现 Identified Devices 屏幕。

5. 决定是否要进行更改。

- 按下 F2_Continue，不做任何更改。
- 选择更改并按下 F4。

显示 Loading 屏幕，包含有关为引导系统而装入的驱动程序的信息。几秒钟后，出现 Boot Solaris 屏幕。

6. 在 Boot Solaris 屏幕上，选择 DVD、CD、Net 或 Disk，并按下 F2_Continue。

Solaris Web Start 程序根据安装或升级系统的要求，检查缺省引导磁盘。

注意：如果使用 Solaris 9 Installation CD 安装，则必须满足一些要求。如果达不到这些要求，请使用 DVD 或网络安装镜像上的 Solaris Web Start 程序、Solaris suninstall 程序 或定制 JumpStart 进行安装。要求如下：

- BIOS 和缺省引导磁盘的 SCSI 驱动器必须支持逻辑块寻址 (LBA)。
 - 如果缺省引导磁盘没有 Solaris fdisk 分区，系统将提示您创建一个。系统询问您是否要运行 fdisk 并创建 Solaris fdisk 分区。如果回答“是”，fdisk 用户界面打开，这样您就可以在磁盘上手动添加一个 Solaris fdisk 分区。如果回答“否”，安装程序退出。
 - 如果缺省引导磁盘没有 x86 引导分区，Solaris Web Start 程序将从 Solaris fdisk 分区的一部分为您创建一个分区。Solaris fdisk 分区上的所有数据将被破坏。不能手动创建该分区。如果回答“是”以格式化磁盘，将从 Solaris fdisk 分区创建该分区。如果回答“否”，则必须选择其它安装方法。
 - 如果您想保存系统上现有的服务分区，请在 Solaris Web Start 程序询问您是否要在缺省的引导磁盘上定制 fdisk 分区时选择“缺省”。
 - 接下来的安装过程中，您可以通过格式化面板创建、修改或删除分区。但创建完 Solaris fdisk 分区和 x86 引导分区后，磁盘将被冻结，您将无法编辑该磁盘。如果您有多个硬盘，则可以在 fdisk 面板中编辑它们。
-

Solaris Web Start 程序在缺省引导磁盘上检测每个要求，提示您提供未找到的配置信息。

7. 如有提示，请回答系统配置问题。

- 如果您预先配置了所有系统配置信息，请前进到步骤 8。
- 如果您没有预配置系统配置信息，请使用第 42 页“安装工作表”或第 47 页“升级工作表”来帮助您回答系统配置问题。

几秒钟后，出现 Solaris Installation Program 屏幕。

8. 在 Solaris Installation Program 屏幕上，按下 F2_Continue。

出现 kdmconfig - Introduction 屏幕。

9. 决定您是否有足够内存运行 GUI。

- 如果有足够内存显示 GUI，按下 F2_Continue。
- 如果没有足够内存，按下 F4_Bypass，将显示 CLI。

出现 kdmconfig - View and Edit Window System Configuration 屏幕。

如果 kdmconfig 公用程序检测不到视频驱动程序，kdmconfig 公用程序将选择 640x480 VGA 驱动程序。640x480 VGA 驱动程序无法显示 Solaris Web Start GUI。将显示 Solaris Web Start CLI。要使用 Solaris Web Start GUI，请使用 kdmconfig 公用程序为您的系统选择正确的视频驱动程序。

10. (可选) 检查 kdmconfig - View and Edit Window System Configuration 屏幕上的配置信息，根据需要进行更改。
11. 结束时请选择 **No changes needed - Test/Save and Exit**，然后按下 F2_Continue。
出现 kdmconfig Window System Configuration Test 屏幕。
12. 按下 F2_Continue。
屏幕刷新，出现 kdmconfig Window System Configuration Test 调色板和模式屏幕。
13. 移动指针并检查显示在调色板上的颜色，确保它们显示准确。
 - 如果颜色显示不准确，请单击 No。如果可能，按下键盘上的任意键或一直等到 kdmconfig 自动退出 kdmconfig Window System Configuration Test 屏幕。重复步骤 13 到步骤 10，直到颜色准确显示，您可以随意移动指针。
 - 如果颜色显示正确，请单击 Yes。出现 Solaris Web Start Installation Kiosk 和“欢迎使用 Solaris”对话框。如果系统内存不足，则不显示 Kiosk。



图形 14-2 Solaris Web Start Kiosk 菜单

您可以单击 Kiosk 菜单上的任一链接。

注意：在有些情况下，Kiosk 可能覆盖一个对话框。要显示一个隐藏的对话框，请在 Kiosk 菜单上选择“将 Kiosk 发送到后台”。

14. 如有提示，请回答其余的配置问题。

“安装程序问题”屏幕出现。

15. 决定是想自动重新引导系统还是想自动弹出光盘。单击“下一步”。

注意：如果要使用 PXE 从网络引导，请选择手动重新引导。必须确保系统重新引导时不从网络引导。要禁止网络引导，在重新引导过程中使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具。

“指定介质”屏幕出现。

16. 指定用于安装的介质：

- 如果正在安装 Solaris Flash 归档文件，请继续。
 - 如果不安装 Solaris Flash 归档文件，请前进到步骤 17。
- a. 键入提示您输入的信息。

所选介质	提示
DVD 或 CD	插入 Solaris Flash 归档文件所在的光盘。
网络文件系统	指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。
HTTP	指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。
FTP	指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定用于访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。
本地磁带	指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。

如果您选择从 DVD、CD 或 NFS 服务器安装归档文件，则显示“选择 Flash 归档文件”面板。

- b. 对于存储在光盘或 NFS 服务器上的归档文件，在“选择 Flash 归档文件”面板上选择要安装的一个或多个 Solaris Flash 归档文件。
- c. 在“Flash 归档文件摘要”面板上，确认选定的归档文件，然后单击“下一步”。
- d. 在“附加 Flash 归档文件”面板上，可以通过指定其余归档文件所在的介质，选择安装附加 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件，选择“无”，然后单击“下一步”继续安装。完成安装。

当 Solaris Web Start 安装程序安装完 Solaris 软件后，系统自动重新引导或提示您手动重新引导。

安装完成后，安装日志保存在文件中。在以下目录中可以找到安装日志：

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

17. 决定是要执行初始安装还是要执行升级。

Solaris Web Start 程序确定系统是否可以升级。您必须有现有的 Solaris 根 (/) 文件系统。如果您正在使用 Solaris 9 Installation CD 升级，则必须有一个 512 MB 的片。Solaris Web Start 程序检测必要的条件，然后升级系统。

注意：如果您在开始安装之前保存了系统上的服务分区，则有可能无法升级到 Solaris 操作环境。

18. 按照屏幕上的说明安装 Solaris 软件和系统上任何附加的软件。

当 Solaris Web Start 安装程序安装完 Solaris 软件后，系统自动重新引导或提示您手动重新引导。

安装完成后，安装日志保存在文件中。在以下目录中可以找到安装日志：

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

19. 如果您要升级 Solaris 软件，则可能需要更正一些未保存的本地修改。有关详细说明，请参见第 124 页“升级后更正本地修改”。

Solaris Web Start 安装和升级后任务

安装或升级 Solaris 操作环境之后，可能需要执行以下任务。

▼ 升级后更正本地修改

在您升级时，Solaris Web Start 程序将现有系统的本地软件修改与新的 Solaris 软件进行合并。但是，在某些情况下，不可能进行合并。系统升级完成后，您可能需要更正一些未保存的本地修改。



小心：如果您不更正未保存的本地修改，则系统可能不引导。

1. 检查以下文件的内容，决定是否要更正 Solaris Web Start 程序未能保留的本地修改。

/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup

2. 更正未保存的任何本地修改。

3. 重新引导系统。

```
# reboot
```

第 15 章

使用 Solaris suninstall 程序（任务）

本章讲述如何使用 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程序来安装或升级 Solaris 软件。

- 第 125 页 “Solaris suninstall 程序”
- 第 125 页 “SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级”
- 第 128 页 “x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级”
- 第 133 页 “Solaris suninstall 程序升级后任务”

Solaris suninstall 程序

您可以使用 CLI 运行 Solaris suninstall 程序。对于 x86 系统，Device Configuration Assistant 包含在 Solaris suninstall 程序中。Solaris suninstall 程序需要一个本地或远程 CD-ROM 驱动器或网络连接、键盘和监视器。您可以使用 `tip` 命令运行 Solaris suninstall 程序。有关详细信息，请参见手册页 `tip(1)`。

注意：要浏览文本，可使用 Control-U 向上移动一页，使用 Control-D 向下移动一页。

SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级

通过使用 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程序，您可以在您的 SPARC 系统上安装或升级 Solaris 操作环境。您不能使用 Solaris suninstall 程序安装任何其它软件。

确保您有以下 CD：

- Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD。
- Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* CD – 如有必要，安装程序将提示您提供该 CD。
- Solaris 9 *SPARC Platform Edition Languages* CD – 如果必要，安装程序将提示您提供该 CD 以支持特定地理区域的语言。

SPARC：任务图：执行 Solaris suninstall 程序安装

表 15-1 SPARC：任务图：执行 Solaris suninstall 程序安装

任务	说明	参考
收集所需的信息。	遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。	第 6 章
(仅限于升级) 准备升级系统。	备份系统。	<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>
(可选) 预先配置系统信息。	使用 <code>sysidcfg</code> 文件或名称服务预先配置系统的安装信息，例如 <code>locale</code> 。预先配置系统信息可防止安装程序在安装过程中提示您提供信息。	第 7 章
(可选) 设置系统以便从网络进行安装。	要从远程 Solaris 9 Software <i>SPARC Platform Edition</i> CD 映像安装系统，您需要设置系统以使其从安装服务器或引导服务器进行引导和安装。	第 12 章
安装或升级。	引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。	第 126 页 “SPARC：使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级”
(仅限于升级) 执行升级后任务。	更正升级过程中丢失的任何本地修改。	第 133 页 “Solaris suninstall 程序升级后任务”

▼ SPARC：使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级

1. 确定您是希望使用 CD-ROM 驱动器还是使用网络映像来安装软件。

- 如果要使用 CD-ROM 驱动器，请插入 Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD
- 如果要使用网络安装映像，请按下列所示将目录更改到安装介质所在的位置。您可能需要向网络管理员核实该位置。以下命令是一个示例。

```
% cd /net/install-svr/export/s9/sparc
```

2. 引导系统。

- 如果系统是新的，刚从包装盒中拿出来，则打开系统。
- 如果您想安装或更新现有系统，则关闭该系统。
 - 要从本地 CD 引导，请键入：

```
ok boot cdrom
```

- 要从网络上的安装服务器引导，请键入：

```
ok boot net
```

Solaris suninstall 程序开始执行。

3. 如有提示，请回答系统配置问题。

如果您预先配置了全部系统配置信息，则 Solaris suninstall 程序不会提示您输入任何配置信息。

如果您没有预先配置系统信息，请使用第 42 页“安装工作表”或第 47 页“升级工作表”以帮助您回答系统配置问题。

4. 按照屏幕上的说明在系统上安装 Solaris 软件。

- 如果您没有安装 Solaris Flash 归档文件，请完成安装。如果您正在升级或者需要安装其它软件，请前进到步骤 5。

当 Solaris suninstall 程序完成 Solaris 软件的安装时，系统自动重新引导或提示您手动重新引导。

安装完成后，安装日志保存在文件中。在以下目录中可以找到安装日志：

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 如果正在安装 Solaris Flash 归档文件，请继续。

a. 在“Flash 归档文件检索方法”屏幕上，选择 Solaris Flash 归档文件的位置。

根据您的介质，Solaris suninstall 程序安装会提示您继续。

b. 键入提示您输入的信息。

所选介质	提示
HTTP	指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。
FTP	指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定用于访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。
网络文件系统	指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。
本地文件	指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。

所选介质	提示
本地磁带	指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。
本地设备	指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径和 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。

- c. 在“Flash 归档文件选择”屏幕上，可以通过选择“新建”来安装附加 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件，按“继续”完成安装。

当 Solaris suninstall 程序完成 Solaris 软件的安装时，系统自动重新引导或提示您手动重新引导。

安装完成后，安装日志保存在文件中。在以下目录中可以找到安装日志：

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

5. 如果您要升级 Solaris 软件，则可能需要更正一些未保存的本地修改。有关详细说明，请参见第 133 页“Solaris suninstall 程序升级后任务”。
6. (可选) 要安装附加软件，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》。

x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级

通过使用 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程序，您可以在您的 x86 系统上安装或升级 Solaris 操作环境。您不能使用 Solaris suninstall 程序安装任何其它软件。

确保您有以下 CD：

- Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD。
- Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD – 如有必要，安装程序将提示您提供该 CD。
- Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD – 如有必要，安装程序将提示您提供该 CD，以支持特定地理区域的语言。

x86: 执行 suninstall 安装任务图

表 15-2 x86: 执行交互安装任务图

任务	说明	参考
收集所需的信息。	遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。	第 6 章
(仅限于升级) 准备升级系统。	备份系统。	<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>
(可选) 预先配置系统信息。	您可以使用 <code>sysidcfg</code> 文件或名称服务预先配置系统的安装信息 (例如 <code>locale</code>)，这样在安装过程中安装程序就不会提示您提供有关信息。	第 7 章
(可选) 设置系统以便从网络进行安装。	要从远程 Solaris 9 Software <i>SPARC Platform Edition</i> CD 映像安装系统，需要设置系统从安装服务器或引导服务器进行引导和安装。	第 12 章
安装或升级。	引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。	第 129 页 “x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级”
(仅限于升级) 执行升级后任务。	更正升级过程中丢失的任何本地修改。	第 133 页 “Solaris suninstall 程序升级后任务”

▼ x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级

1. 决定是要通过使用 CD-ROM 驱动器安装软件还是通过使用网络映像安装软件。
 - 如果要使用 CD-ROM 驱动器，请插入 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD。
 - 如果要使用网络安装映像，请将目录更改为安装介质所在的位置。您可能需要向网络管理员核实该位置。以下命令是一个示例。

```
% cd /net/install-svr/export/s9/x86
```
2. 决定如何引导系统。
 - 如果从 Solaris 9 Installation CD 引导，请插入 CD。系统的 BIOS 必须支持从 CD 引导。
 - 如果从网络引导，请使用 Preboot Execution Environment (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具，使系统能够使用 PXE。
 - 如果从软盘引导，请将 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘插入到系统的软盘驱动器中。

仅x86：可以通过以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘：

- 按照以下步骤，将该软件从 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 复制到软盘：附录 E。
 - 从 Solaris Developer Connection（网址为 soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes）下载软件并将其复制到软盘。
-

3. 通过停机然后关闭并打开系统来引导系统。

执行内存测试和硬件检测。屏幕刷新。

- 如果您使用 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD 和 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD，会出现以下信息。

```
SunOS - x86 Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0
```

然后，出现类似于以下测试的信息。

```
SunOS Secondary Boot version 3.00
```

```
Solaris x86 Platform Edition Booting System
```

```
Running Configuration Assistant...
```

- 如果您正在使用 PXE 网络引导从网络进行引导，将出现以下信息。

```
Solaris network boot...
```

然后，出现以下类似信息。

```
SunOS Secondary Boot version 3.00
```

```
Solaris x86 Platform Edition Booting System
```

```
Running Configuration Assistant...
```

- 如果您正在使用 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘，将出现以下信息。

```
Solaris Boot Sector Version 1
```

然后，出现以下类似文本信息。

```
Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242
```

```
loading /solaris/boot.bin
```

屏幕刷新，出现以下类似文本信息。

```
SunOS Secondary Boot version 3.00
```

```
Solaris x86 Platform Edition Booting System
```

```
Running Configuration Assistant...
```

4. 当 Solaris Device Configuration Assistant 屏幕出现时，按 F2_Continue。

出现 Bus Enumeration 屏幕，并显示以下信息：

```
Determining bus types and gathering hardware configuration data ...
```

出现 Scanning Devices 屏幕。扫描系统设备。扫描结束时出现 Identified Devices 屏幕。

5. 决定是否要进行更改。

- 按下 F2_Continue，不做任何更改。
- 选择更改并按下 F4。

出现 Loading 屏幕，其中包含有关为引导系统而加载的驱动程序的信息。几秒钟后，出现 Boot Solaris 屏幕。

6. 在 Boot Solaris 屏幕上，选择 CD、Net 或 Disk 并按 F2_Continue。

Solaris suninstall 程序根据安装或升级系统的要求，检查缺省引导盘。

注意：如果您要在系统上保存现有的服务分区，请从“Create Solaris fdisk Partition”屏幕选择相应的选项。有关保存服务分区的详细信息，请参见第 29 页“x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改”。

如果您在开始安装前恢复了系统上的服务分区，您可能无法升级到 Solaris 操作环境。

7. 如有提示，请回答系统配置问题。

- 如果您预先配置了所有系统信息，请前进到步骤 8。
- 如果您没有预先配置系统信息，请使用第 42 页“安装工作表”或第 47 页“升级工作表”以帮助您回答系统配置问题。

几秒钟后，出现 Solaris Installation Program 屏幕。

8. 按下 F2_Continue。

出现 kdmconfig - Introduction 屏幕。

9. 按下 F2_Continue。

出现 kdmconfig - View and Edit Window System Configuration 屏幕。

10. (可选) 检查 `kdmconfig - View and Edit Window System Configuration` 屏幕上的配置信息并进行所需的更改。
11. 完成后, 选择 **No changes needed - Test/Save and Exit**, 并按 **F2_Continue**。
出现 `kdmconfig Window System Configuration Test` 屏幕。
12. 按下 **F2_Continue**。
屏幕刷新, 出现 `kdmconfig Window System Configuration Test` 调色板和模式屏幕。
13. 移动指针并检查显示在调色板上的颜色, 确保它们显示准确。
 - 如果颜色显示不正确, 单击 **No**。如果可能, 按键盘上的任何键, 或者等待直到 `kdmconfig` 自动退出 `kdmconfig Window System Configuration Test` 屏幕。重复步骤 10 到步骤 13, 直到颜色显示正确, 并且您可以按照预期效果移动指针。
 - 如果颜色显示正确, 单击 **Yes**。
`Solaris suninstall` 程序开始执行。
14. 如有提示, 请回答其余的系统配置问题。
 - 如果您预先配置了所有系统信息, 则 `Solaris suninstall` 程序不会提示您输入任何配置信息。
 - 如果您没有预先配置系统信息, 请使用第 42 页“安装工作表”或第 47 页“升级工作表”以帮助回答系统配置问题。
15. 决定是否要自动重新引导系统, 以及是否要自动弹出光盘。

注意: 如果您使用 PXE 从网络引导, 请选择手动重新引导。必须确保系统重引导时不从网络引导。要禁止网络引导, 请在重引导过程中使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具。

16. 按照屏幕上的说明在系统上安装 **Solaris** 软件。
 - 如果您没有安装 **Solaris Flash** 归档文件, 请完成安装。如果您正在升级或者需要安装其它软件, 请前进到步骤 17。
当 `Solaris suninstall` 程序完成 **Solaris** 软件的安装时, 系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
安装完成后, 安装日志保存在文件中。在以下目录中可以找到安装日志:
 - `/var/sadm/system/logs`
 - `/var/sadm/install/logs`
 - 如果正在安装 **Solaris Flash** 归档文件, 请继续。
 - a. 在“**Flash** 归档文件检索方法”屏幕上, 选择 **Solaris Flash** 归档文件的位置。
根据您选择的介质, `Solaris suninstall` 程序安装会提示您继续。
 - b. 键入提示您输入的信息。

所选介质	提示
HTTP	指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。
FTP	指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定用于访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。
网络文件系统	指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。
本地文件	指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。
本地磁带	指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。
本地设备	指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径和 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。

- c. 在“Flash 归档文件选择”屏幕上，可以通过选择“新建”来安装附加 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件，按“继续”完成安装。

当 Solaris suninstall 程序完成 Solaris 软件的安装时，系统自动重新引导或提示您手动重新引导。

安装完成后，安装日志保存在文件中。在以下目录中可以找到安装日志：

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

17. 如果您要升级 Solaris 软件，则可能需要更正一些未保存的本地修改。有关详细说明，请参见第 133 页“Solaris suninstall 程序升级后任务”。
18. (可选) 要安装附加软件，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》。

Solaris suninstall 程序升级后任务

在您升级时，Solaris suninstall 程序将现有系统的本地软件修改与新的 Solaris 软件进行合并。但是，在某些情况下，不可能进行合并。系统升级完成后，您可能需要更正一些未保存的本地修改。



小心：如果您不更正未保存的本地修改，则系统可能无法引导。

▼ 升级后更正本地修改

1. 检查以下文件的内容以确定您是否需要更正 Solaris `suninstall` 程序未能保存的本地修改。

```
/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
```

2. 更正未保存的任何本地修改。

3. 重新引导系统。

```
# reboot
```

第 16 章

Solaris Flash 安装功能（主题）

本节提供创建 Solaris Flash 归档文件和使用 Solaris Flash 归档文件在多个系统上安装 Solaris 操作环境的说明。

第 17 章	提供有关创建和安装 Solaris Flash 归档文件的概述和规划信息。
第 18 章	提供创建 Solaris Flash 归档文件的逐步说明。
第 19 章	提供使用 Solaris Flash 归档文件安装系统的说明参考。还提供有关管理归档文件的说明。
第 20 章	介绍 <code>flar create</code> 命令的语法和选项。描述 Solaris Flash 归档文件信息的关键字。

第 17 章

Solaris Flash（概述和规划）

本章提供了对 Solaris Flash 安装功能的简介。本章还包括在您的环境中规划 Solaris Flash 安装所需的信息。

- 第 137 页“Solaris Flash 简介”
- 第 141 页“规划 Solaris Flash 安装”

Solaris Flash 简介

Solaris Flash 安装功能使您可以在一个称为主系统的系统上使用 Solaris 操作环境的单个参考安装。然后您可以将此安装复制到许多系统上，这些系统被称为克隆系统。您可以使用覆写系统中所有文件的 Solaris Flash 初始安装来复制克隆系统，也可以使用只包含两个系统映像差别的 Solaris Flash 更新来复制克隆系统。差别更新只更改指定的文件，并且仅限于包含的软件与旧的主映像一致的系统。

使用初始安装来安装克隆系统

您可以使用以下任何一种安装方法来安装主系统，从中创建用于进行初始安装的 Solaris Flash 归档文件：Solaris Web Start、定制 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade。所有文件都将被覆写。Solaris Flash 安装过程分为五个部分。


1. 安装主系统。选择一个系统并使用任何一种 Solaris 安装方法安装 Solaris 操作环境和其它任何软件。
2. （可选）准备定制脚本，在安装之前或之后重新配置或定制克隆系统。
3. 创建 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 归档文件包含主系统中所有文件的副本，除非您排除了一些不必要的文件。
4. 在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件。当您把 Solaris Flash 归档文件安装到某个系统上时，该归档文件中的所有文件都被复制到该系统上。新安装的系统现在具有与原始主系统一样的安装配置，因此它被称为克隆系统。而使用脚本可以进行一些定

制。

5. (可选) 保存主映像的副本。如果您打算创建差别归档文件, 则主映像必须可用并且要与克隆系统上安装的映像一致。

有关逐步的说明, 请参见第 150 页“安装主系统”。

图形 17-1 显示了使用初始安装来安装克隆系统。所有文件都将被覆写。



- 运行任何操作环境的系统
- △ 没有操作环境的系统
- ☆ 带有不同体系结构的系统
- ⊗ 更新失败

图形 17-1 Solaris Flash 初始安装

使用 Solaris Flash 差别归档文件更新克隆系统


如果您具有克隆系统并想更新它, 则可以创建差别归档文件, 只在其中包含未更改的主映像和已更新的主映像之间的差别。在使用差别归档文件更新克隆系统时, 只有差别归档文件中包含的文件被更改。请使用 Solaris Flash 定制 JumpStart 安装方法在克隆系统上安装更新。更新过程分为五个部分。

1. 准备更改主系统。在更改之前, 主系统应该运行原始归档文件的副本。

注意：如果主系统上运行的不是原始归档文件的副本，两个系统映像之间的差别会导致生成非常大的差别归档文件，并且差别归档文件的安装过程也会相当耗时。在这种情况下，请使用完全归档文件进行初始安装。

2. (可选) 准备定制脚本，在安装之前或之后重新配置或定制克隆系统。
3. 安装保存的未更改主映像的副本目录。这是第二个映像，用于比较两个系统映像。使用以下方法访问该映像：
 - 从 Solaris Live Upgrade 引导环境安装
 - 通过 NFS 从克隆系统安装
 - 使用 `ufsrestore` 命令从备份中恢复。
4. 使用 `flar create` 命令的 `-A` 选项创建差别归档文件。
5. 使用定制 JumpStart 在克隆系统上安装差别归档文件。

图形 17-2 显示了差别归档文件的创建和安装。通过某些修改对主映像进行了更新。这些修改可以非常简单，如添加、重新配置或删除几个文件；也可以非常复杂，如传播修补程序。比较已更新的主映像与未更改的主映像。两个映像之间的差别即形成差别归档文件。该归档文件可用于更新当前正使用未更改的主映像的其它克隆系统。如果克隆系统已经做了修改或者运行的不是未更改的主映像，更新过程将失败。如果您要对克隆系统进行大量更改，则可以随时进行初始安装。



- 主映像的精确副本
- ⌆ 主映像的副本，但包含小更改
- ◐ 主映像的副本，但包含其它文件
- ◑ 主映像的副本，但缺少某些文件
- 从不同的主映像创建或者单独安装
- ⊗ 更新失败

图形 17-2 Solaris Flash 更新

规划 Solaris Flash 安装

在创建和安装 Solaris Flash 归档文件之前，必须就如何在系统上安装 Solaris 操作环境做出一些决策。首次安装系统时，您需要使用完全归档文件进行安装，即初始安装。使用归档文件安装的系统可以利用差别归档文件进行更新。差别归档文件只安装两个归档文件之间存在差别的地方。

设计主系统的初始安装

Solaris Flash 安装过程中的第一个任务是安装一个名为主系统的系统，使其具有您希望每个克隆系统都具有的配置。您可以使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装归档文件。可以安装部分或全部 Solaris 操作环境。完成安装后，可以添加或删除软件，或者修改任何配置文件。

主系统和克隆系统必须具有相同的内核体系结构。例如，您只能使用从具有 sun4u 体系结构的主系统创建的归档文件来安装具有 sun4u 体系结构的克隆系统。

安装主系统时，必须使其配置与每个克隆系统上的配置保持一致。您设计主系统的安装时所做的决策取决于以下因素：

- 您要在克隆系统上安装的软件
- 连接到主系统和克隆系统的外围设备
- 主系统和克隆系统的体系结构

随后可以对系统上的软件进行定制。请参见第 144 页“定制归档文件的文件和目录”。还可以修改并设置主系统以更新克隆系统。请参见第 143 页“规划 Solaris Flash 归档文件的创建”。

在主系统上定制 Solaris 安装

使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装了 Solaris 操作环境后，可以根据需要添加或删除软件以及修改系统配置信息。

- 删除软件。可以删除确定没有必要安装在克隆系统上的软件。要查看安装在主系统上的软件的列表，请使用“产品注册表”。有关详细说明，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》。
- 添加软件。您可以安装包含在 Solaris 发行版中的软件，也可以添加 Solaris 操作系统之外的软件。您安装在主系统上的所有软件都包含在 Solaris Flash 归档文件中并被安装到克隆系统上。
- 修改配置文件。您可以更改主系统上的配置文件。例如，您可以修改 `/etc/inet/inetd.conf` 文件以限制系统运行的守护程序。您所做的所有修改都被作为 Solaris Flash 归档文件的一部分保存并安装在克隆系统上。

在创建归档文件时可以进行具体定制。例如，您可以排除不想包含在归档文件中的大数据文件。有关概述信息，请参见第 144 页“定制归档文件的文件和目录”。

要更新克隆系统，可以创建差别归档文件，请参见第 143 页“规划 Solaris Flash 归档文件的创建”。

为 SPARC 和 x86 系统创建归档文件

如果您希望使用 Solaris Flash 安装方法在 SPARC 和 x86 系统上安装 Solaris 软件，必须为每个平台创建一个单独的 Solaris Flash 归档文件。使用从 SPARC 主系统创建的 Solaris Flash 归档文件来安装 SPARC 系统。使用从 x86 主系统创建的 Solaris Flash 归档文件来安装 x86 系统。

SPARC: 支持在主系统上找不到的外围设备

选择要安装到主系统的驱动程序，不但取决于连接到主系统和克隆系统上的外围设备的类型，还取决于安装的软件组的类型。如果克隆系统上的外围设备与主系统上的不同，您需要在创建归档文件之前在主系统上安装适当的驱动程序。

注意：在安装 Solaris 软件时，某些硬件专用的驱动程序只有在系统上找到其支持的硬件时才会被安装。

如果安装的主系统具有 Core、End User、Developer 或 Entire Software Group，则主系统只支持在安装时连接到主系统的外围设备。而如果安装的主系统具有 Entire Plus OEM Software Group，即使该主系统没有外围设备，您还是可以在其上安装对外围设备的支持。这时不管系统上是否存在相应的硬件，都会安装所有的驱动程序。或者，您也可以安装支持外围设备所需的选定软件包。

只要在主系统上安装了除 Entire Plus OEM Software Group 以外的任何软件组，您就无法获得正确安装克隆系统所需的所有驱动程序。例如，如果在具有 GX CG6 帧缓冲区的主系统上安装 Entire Software Group，则只会安装 GX CG6 帧缓冲区的驱动程序。如果您要安装的所有克隆系统都具有 GX CG6 帧缓冲区或没有帧缓冲区，则不会出现什么问题。

但如果要在具有其它帧缓冲区（例如 Elite 3D）的克隆系统上安装归档文件，则该克隆系统将不具有帧缓冲区支持。因此，您必须通过安装 Entire Plus OEM Software Group 来创建包含所有帧缓冲区的归档文件，或者通过向主系统添加适当的帧缓冲区驱动程序软件包来安装帧缓冲区的驱动程序。

您可以使用以下方法之一，安装克隆系统上与主系统不同的外围设备支持。

- 安装 Entire Plus OEM Software Group – Entire Plus OEM Software Group 是可供使用的最大的软件组。这个软件组包含 Solaris 操作环境中可以找到的每个软件包。如果您在主系统上安装了这个软件组，主系统会包含 Solaris 发行版中包含的所有驱动程序。从安装有 Entire Plus OEM Software Group 的主系统创建的 Solaris Flash 归档文件，在任何具有已安装的 Solaris 操作环境版本支持的外围设备的克隆系统上均有效。

将 Entire Plus OEM Software Group 安装在主系统上保证了该系统与其它外围设备配置的兼容性。然而，Entire Plus OEM Software Group 需要超过 1 GB 的磁盘空间。克隆系统可能不具有安装 Entire Plus OEM Software Group 所需的空间。

- 安装选定的软件包 – 当安装主系统时，可以只安装主系统和克隆系统所需的软件包。通过选择特定的软件包，可以只安装对已知存在于主系统或克隆系统上的外围设备的支持。

规划 Solaris Flash 归档文件的创建

您可以从主系统创建归档文件，也可以从两个系统映像创建差别归档文件。差别归档文件只安装两个映像之间存在差别的地方。

从主系统规划 Solaris Flash 归档文件以进行初始安装

安装主系统后，Solaris Flash 安装过程中的下一个任务是创建 Solaris Flash 归档文件。主系统中的所有文件与各种标识信息一起被复制到 Solaris Flash 归档文件中。当主系统以多用户模式或单用户模式运行时，您可以创建 Solaris Flash 归档文件。从以下介质之一引导后，也可以创建 Solaris Flash 归档文件：

- Solaris 9 DVD
- Solaris 9 Software 1 of 2 CD
- Solaris 9 Software 和 Solaris 9 Languages CD 的映像

规划创建 Solaris Flash 差别归档文件

如果您具有克隆系统并想更新它，则可以创建差别归档文件，只在其中包含未更改的主映像和已更新的主映像之间的差别。其中一个映像可以是正在运行安装在克隆系统上的原始软件的系统，或者您需要访问未更改的主映像的已保存副本。这个映像将被根据需要进行更新。另一个映像用于进行比较。这两个映像的差别就是差别归档文件。请使用 Solaris Flash 定制 JumpStart 安装方法在克隆系统上安装更新。在使用差别归档文件更新克隆系统后，只会在克隆系统上更改差别归档文件中的文件。脚本可以用来在安装之前或之后定制归档文件，这尤其适用于重新配置。

初始安装后，应该保存未更改的主映像，以便可以通过以下任何一种方法访问。

- Solaris Live Upgrade 引导环境，使用 `lumount` 命令安装在某些目录中。有关 Solaris Live Upgrade 引导环境的说明，请参见第 30 章。
- 使用根权限通过 NFS 安装的克隆系统。
- 使用 `ufsdump` 命令恢复的系统备份。

有关逐步的说明，请参见第 159 页“更新主映像，并创建差别归档文件”。

定制归档文件的文件和目录

当您创建 Solaris Flash 归档文件时，可以排除从主系统复制的某些文件和目录。即使您已经排除了一个目录，您仍然可以恢复该目录下的指定文件或子目录。例如，您可以创建一个归档文件，排除 /a/aa/bb/c 中所有的文件和目录。但可以包含 bb 子目录的内容。仅有的内容位于 bb 子目录中。



小心：使用 `flar create` 文件排除选项时要非常小心。如果您排除了某些目录，其它您未注意到的内容可能会留在归档文件中，例如系统配置文件。系统会出现不一致，并且安装不能正常进行。排除目录和文件最好用于那些易于删除又不会破坏系统的数据，例如大的数据文件。

下表列出了 `flar create` 命令选项，它可以排除文件和目录，以及恢复文件和子目录。

如何指定？	排除选项	包含选项
指定目录或文件的名称	<code>-x exclude_dir/filename</code>	<code>-y include_dir/filename</code>
使用包含列表的文件	<code>-X list_filename</code> <code>-z list_filename</code>	<code>-f list_filename</code> <code>-z list_filename</code>

有关这些选项的说明，请参见表 20-7。

有关定制归档文件的示例，请参见第 155 页“示例 — 创建归档文件用于初始安装”。

使用脚本定制归档文件

在主系统上安装软件之后，可以在创建、安装、安装后和首次引导期间运行特定的脚本。这些脚本可以完成以下任务：

- 配置克隆系统上的应用程序。可以使用定制 JumpStart 脚本进行不太复杂的配置。对于较为复杂的配置，则需要主系统上或者在克隆系统上于安装之前或之后进行特殊的配置文件处理。
- 保护克隆系统上的本地定制。本地安装前和安装后脚本驻留在克隆系统上，可以保护本地定制不被 Solaris Flash 软件覆盖。
- 标识不可克隆的、依赖于主机的数据，这些数据可以使归档文件独立于主机。修改这些数据或将其从归档文件中排除，可以启用主机独立。主机独立数据的一个示例是日志文件。
- 创建归档文件期间验证其中软件的完整性。
- 验证克隆系统上的安装。

创建定制脚本的原则

如果创建的脚本不是重引导脚本，请遵循这些原则，以确保脚本不会破坏操作环境或系统。遵循这些原则，可以使用 Solaris Live Upgrade，创建适合操作环境安装的新引导环境。新的引导环境可以在当前系统运行时利用归档文件进行安装。

注意：这些原则不适用于重引导脚本，因为重引导脚本可以运行守护程序或对根 (/) 文件系统进行其它类型的修改。

- 脚本不能影响当前正在运行的系统。当前运行的操作环境有可能不是在安装 Solaris Flash 归档文件时运行的操作环境。
- 脚本不能启动或停止任何守护程序进程。
- 脚本不能依赖于例如 `ps`、`truss` 或 `uname` 等命令的输出，因为这些命令依赖于操作环境。它们用于报告有关当前运行的系统的信息。
- 脚本不能发送任何信号，否则就会影响当前运行的任何进程。
- 脚本可以使用能简化 shell 脚本的标准 UNIX 命令，例如 `expr`、`cp` 和 `ls`。

有关 Solaris Live Upgrade 的概述，请参见第 30 章。

Solaris Flash 归档文件段

Solaris Flash 归档文件包含以下各段。有些段可用于标识和定制归档文件以及查看安装的状态信息。有关每个段的详细说明，请参见第 20 章。

表 17-1 Flash 归档文件段

段名	仅提示信息	说明
Archive Cookie	X	第一个段，包含一个 <code>cookie</code> ，将文件标识为 Solaris Flash 归档文件。
Archive Identification		第二个段，包含的关键词及其值提供了归档文件的标识信息。有些标识信息是由归档软件提供的。其它特定的标识信息则可以通过对 <code>flar create</code> 命令使用选项来添加。
用户定义		该段在 Archive Identification 段后面。您可以定义和插入这些段以定制归档文件。Solaris Flash 归档文件不处理您插入的任何段。例如，用户定义段可以包含归档文件的说明或者用来检查应用程序完整性的脚本。
Manifest	X	该段用于 Solaris Flash 差别归档文件，其目的是验证克隆系统。该段列出系统上要保留的、添加到克隆系统的或者从克隆系统中删除的文件。该段仅用于提示信息，以内部格式列出文件，不能用于脚本操作。
Predeployment、 Postdeployment、 Reboot	X	该段包含 Flash 软件在安装操作环境映像之前和之后使用的内部信息。您提供的所有脚本都包含在该段中。

表 17-1 Flash 归档文件段 (续下)

段名	仅提示信息	说明
Summary		该段包含关于归档文件创建过程的信息，还记录了部署前脚本和部署后脚本的活动。您可以编写脚本将输出发送到该段，从而在该段中查看安装成功的信息。
Archive Files	X	该段包含从主系统收集到的文件。

创建归档文件以进行初始安装的时机

尽可能在系统处于静态状态时创建归档文件。

当软件已安装在主系统上但还未进行配置时创建归档文件。例如，Solaris 卷管理器存储了文件系统以外的元信息。如果您具有一个已封装和镜像的引导磁盘，则无法创建归档文件。因为归档文件创建过程不会访问文件系统以外的元信息，所以必须在配置之前创建归档文件。

Solaris Flash 归档文件的存储位置

创建了 Solaris Flash 归档文件后，可以将其保存在主系统的硬盘上或者保存在磁带上。保存了归档文件后，可以将其复制到选定的任何文件系统或介质。

- 网络文件系统 (NFS) 服务器
- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- 磁带
- CD、DVD
- 软盘
- 您要安装的克隆系统的本地驱动器

压缩归档文件

创建 Solaris Flash 归档文件时，可以指定使用 `compress(1)` 公用程序将归档文件保存为压缩文件。归档文件压缩后，需要的磁盘存储空间更小，并且当您在网络上安装归档文件时拥塞的可能性也更小。

规划 Solaris Flash 归档文件的安装

Solaris Flash 安装过程的最终任务是将 Solaris Flash 归档文件安装在克隆系统上。

确定如何安装 Solaris Flash 归档文件

可以使用任何一种 Solaris 安装方法将 Solaris Flash 归档文件安装在克隆系统上。

Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 上的 Solaris Web Start 程序使您能够安装存储在以下介质上的 Solaris Flash 归档文件：

- 光盘 (DVD 或 CD)
- NFS 服务器
- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- 本地磁带

有关安装说明，请参见第 114 页“SPARC：使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级”或第 118 页“x86：使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级”。

Solaris 9 Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程序使您能够安装存储在以下介质上的 Solaris Flash 归档文件：

- NFS 服务器
- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备，包括 CD

有关安装说明，请参见第 125 页“SPARC：使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级”或第 128 页“x86：使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级”。

定制 JumpStart 安装程序使您能够安装存储在以下介质上的 Solaris Flash 归档文件：

- NFS 服务器
- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- 本地磁带
- 本地设备，包括 DVD 或 CD
- 本地文件

有关安装说明，请参见第 228 页“准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件”。

Solaris Live Upgrade 使您能够安装存储在以下介质上的 Solaris Flash 归档文件：

- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备，包括 DVD 或 CD

有关安装说明，请参见第 326 页“在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件”。

第 18 章

创建 Solaris Flash 归档文件（任务）

本章介绍创建 Solaris Flash 归档文件的步骤，包括：安装主系统，然后从此主系统创建 Solaris Flash 归档文件。如果您以前在克隆系统上安装了归档文件，还可以创建差别归档文件。创建差别归档文件时，将比较两个映像：未更改的主映像和已更新的映像。差别归档文件只安装两个映像之间存在差别的地方。另外，还介绍了创建脚本以重新配置或定制归档文件的步骤。

- 第 149 页 “任务图：创建 Solaris Flash 归档文件”
- 第 150 页 “安装主系统”
- 第 151 页 “创建定制脚本”
- 第 155 页 “创建 Solaris Flash 归档文件”

任务图：创建 Solaris Flash 归档文件

表 18-1 任务图：创建 Solaris Flash 归档文件以进行初始安装

任务	说明	参考
将您选择的软件配置安装在主系统上。	确定该配置是否符合需要并使用任何一种 Solaris 安装方法来安装主系统	第 150 页 “安装主系统以进行初始安装”
(可选) 创建定制脚本	确定是否需要创建脚本来完成以下操作： <ul style="list-style-type: none">■ 定制或重新配置归档文件■ 保护克隆系统上的本地更改	第 151 页 “创建定制脚本”
创建 Solaris Flash 归档文件。	使用 <code>flar create</code> 命令创建归档文件	第 155 页 “创建 Solaris Flash 归档文件用于初始安装”
(可选) 保存归档文件的副本	保留归档文件的副本，供以后更新克隆系统时与差别归档文件进行比较	第 155 页 “创建 Solaris Flash 归档文件用于初始安装”

表 18-2 任务图：创建 Solaris Flash 归档文件以更新克隆系统

任务	说明	参考
准备主映像	对未更改的主映像进行更改，例如添加或删除软件包、安装修补程序等	第 150 页“安装主系统”
(可选) 创建定制脚本	确定是否需要创建脚本来完成以下操作： <ul style="list-style-type: none"> ■ 定制或重新配置归档文件 ■ 保护克隆系统上的本地更改 	第 151 页“创建定制脚本”
创建 Solaris Flash 差别归档文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安装未更改的主映像 2. 使用 <code>flar create</code> 命令来比较两个映像并创建差别归档文件 	第 159 页“更新主映像，并创建差别归档文件”

安装主系统

使用您希望其它系统也具有同样的软件配置安装主系统。可以通过初始安装（将覆写系统中的所有文件）或者通过更新（只包含两个映像的差别）来安装克隆系统。如果选择初始安装，可以使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装 Solaris 操作环境。

如果以前已经在克隆系统上安装了归档文件，则可以使用差别归档文件根据其差别来更新该系统。这些更改是针对原始映像的，例如安装修补程序、添加或删除软件包等。差别归档文件只覆写归档文件中指定的文件。有关更新原始主映像和创建差别归档文件的过程，请参见第 159 页“更新主映像，并创建差别归档文件”。

▼ 安装主系统以进行初始安装

1. 确定要安装的系统配置。
2. 使用 Solaris 安装方法，在主系统上安装 Solaris 操作环境。有关不同安装方法的讨论，请参见第 3 章。
3. 通过以下任何方法定制您的 Solaris 安装：
 - 删除软件。
 - 添加软件。
 - 修改配置文件。
 - 添加对克隆系统上的外围设备的支持。

可以创建定制脚本，或者使用 `flar create` 命令来创建归档文件。

 - 要创建定制脚本，请参见第 151 页“创建定制脚本”。
 - 要创建归档文件，请参见第 155 页“创建 Solaris Flash 归档文件”。

创建定制脚本

脚本可以定制归档文件。使用这些脚本可以完成以下任务：

- 创建前脚本可以在创建归档文件时对其进行验证，并且为以后的定制准备归档文件（尤其是差别归档文件）。该脚本还可以在归档文件中创建用户定义的段。
- 部署前脚本可以在安装期间验证归档文件，并且为以后的定制准备归档文件。
- 部署后脚本可以在克隆系统上重新配置新的系统映像。
- 重引导脚本则可以在系统重新引导后进行最终的重新配置。

有关创建脚本的指南，请参见第 145 页“创建定制脚本的原则”。

▼ 创建创建前脚本

这种脚本在创建归档文件期间运行，它有多种用途。

- 验证软件的内容和完整性。如果完整性被破坏，脚本将终止创建归档文件。
- 为以后在克隆系统上的定制准备产品。
- 在创建归档文件期间，动态注册其它安装脚本。
- 向 Flash 创建摘要文件添加信息。该信息必须简短，并且仅记录脚本的开始和结束以及脚本运行的结果。可以在摘要段查看结果。

1. 创建创建前脚本。按照第 145 页“创建定制脚本的原则”中的指南进行操作。
2. 将脚本存储在 `/etc/flash/precreation` 目录中。

实例 18-1 创建前脚本摘录

下面的示例是创建前脚本的摘录。

- 要在摘要段中记录开始时间，可以使用以下示例：

```
echo "MyApp precreation script started">> $FLASHDIR/summary
```

- 要检查软件的完整性，可以使用 `flcheck` 命令，该命令不能在命令行中使用。命令的语法如下：

```
flcheck software component files and directories ... | -
```

例如，要验证文件和目录，可以使用以下示例：

```
flcheck software component files and directories  
If Not in selection - refuse creation
```

```
echo "Myapp Integrity Damage">>$FlashDIR/summary
```

实例 18-1 创建前脚本摘录 (续下)

或者，要保留非预期的新文件和目录并且不终止归档文件的创建，可以使用以下示例：

```
flcheck software component files and directories
If Not in selection include by force
flinclude software component
```

- 要注册部署脚本和数据，可以使用以下示例：

```
cp predeployment script $FLASHDIR/preinstall/proc.d
ln -s $FLASHDIR/preinstall/order.dS55.MyApp
cp postdeployment script $FLASHDIR/postinstall/proc.d
ln -s $FLASHDIR/postinstall/order.dS55.MyApp
```

- 要查看用户定义段中应用程序特有的数据，可以使用以下示例：

```
cp custom section $FLASHDIR/custom_sections/MyApp
```

- 要在摘要段中记录安装成功的信息，可以使用以下示例：

```
echo "product one flash preparation started.">>$FLASH_DIR/summary
...
echo "product one flash preparation finished successfully">>$FLASH_DIR/summary
```

实例 18-2 创建前脚本

```
#!/bin/sh
echo "Test precreation script started">> $FLASH_DIR/summary
cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck -
if [ $? != 0 ]; then
    echo "Test precreation script failure">> $FLASH_DIR/summary
    exit 1
fi
echo "Test precreation script started">> $FLASH_DIR/summary
/opt/TestApplication/license_cloning
$FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \
$FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter
echo "Test precreation script finished">> $FLASH_DIR/summary
exit 0
```

使用创建前脚本创建用户定义归档文件段

创建前脚本可以在归档文件中创建用户定义段，以提供特定的应用程序信息。用户定义段用于维护归档文件。该脚本必须放在 `$FLASH_DIR/sections` 目录中。Solaris Flash 归档文件不会处理用户定义段。例如，用户定义段可以包含归档文件的说明或者用来检查应用程序完整性的脚本。

用户定义段要求具有以下格式。

- 必须是面向行的
- 必须使用换行 (ASCII 0x0a) 字符结束
- 各行的长度没有限制

- 使用 base64 或类似算法来编码二进制数据。

▼ 创建部署前脚本

这种脚本在安装归档文件之前运行。如果它用于验证归档文件，则保留在归档文件中；而如果它用于在克隆系统上保存本地配置，则保留在克隆系统中。这种脚本还能分析和收集日后定制所需的本地数据。例如，在客户机特定的信息被要提取的文件覆写之前，将这些信息保存下来。这些信息可以在提取后的最终阶段使用。

1. 创建部署前脚本。按照第 145 页“创建定制脚本的原则”中的指南进行操作。
2. 将脚本存储到下面的目录之一。
 - 如果用于验证归档文件，请存储在 `/etc/flash/predeployment` 目录中。
 - 如果要在创建前脚本中引用，请存储在 `$FLASH_DIR/preinstall` 目录中。
 - 如果要保留克隆系统上的配置，则需要提供指向存储在克隆系统上的、在 JumpStart 配置文件中带有 `local_customization` 关键字的脚本的路径。

实例 18-3 部署前脚本

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware
if [ $? != 0 ]; then
    echo Unsupported hardware
    exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key
if [ $? != 0 ]; then
    echo No license for this host
    exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \
    $FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer
$FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash

exit 0
```

▼ 创建部署后脚本

这种脚本保留在归档文件中或存储在克隆系统的本地目录中，它在安装完成后运行。该脚本在克隆系统上重新配置一个新的系统映像。如果脚本存储在归档文件中，更改将影响所有的克隆系统。如果脚本存储在克隆系统的本地目录中，更改将只影响该克隆系统。例如，由部署前脚本保存的客户端特有信息将被应用到该克隆环境，以便完成安装。

部署后脚本还可以在安装归档文件后清除文件。例如，可以清除 `/var/adm` 中的日志文件。

注意：不是所有的日志文件都需要用脚本清除。可以在创建归档文件时排除 `/var/tmp` 中的日志文件。

1. 创建部署后脚本。按照第 145 页“创建定制脚本的原则”中的指南进行操作。
2. 将脚本存储到下面的目录之一。
 - 如果要影响所有克隆系统，请将脚本存储在 `/etc/flash/postdeployment` 目录中。
 - 如果只希望影响本地克隆系统，则需要提供指向存储在克隆系统上的、在 JumpStart 配置文件中带有 `local_customization` 关键字的脚本的路径。

实例 18-4 部署后脚本

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration
$FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
```

▼ 创建重引导脚本

这种脚本保留在归档文件中，在重新引导系统后运行。该脚本在重新配置系统后执行所有的最终配置。

将 Solaris Flash 归档文件安装在克隆系统上之后，一些主机特有的文件将被删除并为克隆机器重新创建。安装程序使用 `sys-unconfig(1M)` 命令和 `sysidtool(1M)` 程序删除和重新创建主机特有的网络配置文件。重新创建的文件包括 `/etc/hosts`、`/etc/defaultrouter` 和 `/etc/defaultdomain`。您可以使用重引导脚本进行任何最终的重新配置。

1. 创建重引导脚本。
2. 将脚本存储在 `/etc/flash/reboot` 目录中。

实例 18-5 创建重引导脚本

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
```

创建 Solaris Flash 归档文件

可以创建用于初始安装的、覆写克隆系统上所有文件的归档文件，也可以创建仅覆写指定更改的差别归档文件。关于差别归档文件的概述，请参见第 143 页“规划创建 Solaris Flash 差别归档文件”。

▼ 创建 Solaris Flash 归档文件用于初始安装

在安装主系统后，创建一个 Solaris Flash 归档文件以用于安装其它系统。

1. 引导主系统，然后尽可能在不活动的状态下运行它。

如果可能，则在单用户模式下运行该系统。如果不可能，请关闭要归档的所有应用程序以及需要大量操作系统资源的所有应用程序。

当主系统在多用户模式、单用户模式或从以下介质引导时，您可以创建 Solaris Flash 归档文件：

- Solaris 9 DVD。
- Solaris 9 Software 1 of 2 CD。
- Solaris 9 Software 的映像。如果使用的是 CD 介质，根据需要，该映像可以包括 Solaris 9 Languages CD。

2. 要创建归档文件，请使用 `flar create` 命令。

```
# flar create -n name options path/filename
```

<i>name</i>	您赋予归档文件的名称。您指定的 <i>name</i> 是 <code>content_name</code> 关键字的值。
<i>options</i>	有关选项的描述，请参见第 173 页“ <code>flar create</code> ”。
<i>path</i>	要将归档文件保存到的目录的路径。如果不指定路径，则 <code>flar create</code> 将归档文件保存在当前目录中。
<i>filename</i>	归档文件的名称。

- 如果归档文件创建成功，则 `flar create` 命令返回退出代码 0。
- 如果归档文件创建失败，则 `flar create` 命令返回一个非零的退出代码。

3. 复制归档文件并保存副本。日后使用差别归档文件更新克隆系统时，可以使用该副本。

示例 — 创建归档文件用于初始安装

可以复制完整的文件系统，也可以通过排除一些目录或文件来定制文件系统。您可以使用不同的选项达到同样的目的。请使用最适合您的环境的选项。

为了更清楚地说明问题，下面示例中的文件系统已作了简化。这些示例没有使用诸如 /var、/usr 或 /opt 等的文件系统名称，其主系统文件结构如下所示：

```
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/bbb/fff
/aaa/eee
/ggg
```



小心：使用 `flar create` 文件排除选项时要非常小心。如果您排除了某些目录，其它您未注意到的内容可能会留在归档文件中，例如系统配置文件。这时，系统会出现不一致，并且安装不能正常进行。因此，排除目录和文件最好用于那些易于删除同时又不会破坏系统的数据，例如大的数据文件。

实例 18-6 创建一个完全相同的归档文件

本示例中，归档文件名为 `archive1`。该文件是从主系统中复制的，并经过压缩。该归档文件是与主系统完全相同的副本，存储在 `archive1.flar` 中。

```
# flar create -n archive1 -c archive1.flar
```

要检查归档文件的文件结构，请键入以下内容。

```
# flar info -l archive1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb/fff
aaa/eee
aaa/eee
ggg
```

实例 18-7 创建一个归档文件，排除或包含某些文件和目录

本示例中，归档文件名为 `archive2`。该文件是从主系统中复制的，但并不是完全相同的副本。排除了 /aaa 目录下的内容，但保留了 /aaa/bbb/ccc 目录下的内容。

```
# flar create -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc archive2.flar
```

要检查归档文件的文件结构，请键入以下内容。将显示包括被复制文件的排除目录，但只有已恢复的文件包含数据。

```
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
```

实例 18-8 创建一个归档文件，使用列表排除或包含某些文件和目录

本示例中，归档文件名为 `archive5`。该文件是从主系统中复制的，但并不是完全相同的副本。

实例 18-8 创建一个归档文件，使用列表排除或包含某些文件和目录 (续下)

exclude 文件包含以下列表：

```
/aaa
```

include 文件包含以下列表：

```
/aaa/bbb/ccc
```

排除了 /aaa 目录下的内容，但保留了 /aaa/bbb/ccc 目录下的内容。

```
# flar create -n archive5 -X exclude -f include archive5.flar
```

要检查归档文件的文件结构，请键入以下内容。将显示包括被复制文件的排除目录，但只有已恢复的文件包含数据。

```
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
```

实例 18-9 通过使用列表并恢复目录的方式创建一个归档文件，排除某些文件和目录

您可以合并 -x、-y、-X 和 -f 选项。本示例中合并了 -X 和 -y 选项。此归档文件名为 archive5。该文件是从主系统中复制的，但并不是完全相同的副本。

exclude 文件包含以下列表：

```
/aaa
```

用 -y 选项可以恢复 ccc 目录。以下命令生成归档文件。

```
# flar create -n archive5 -X exclude -y /ccc archive5.flar
```

要检查归档文件的文件结构，请键入以下内容。将显示包括被复制文件的排除目录，但只有已恢复的文件包含数据。

```
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
```

实例 18-10 使用列表和 -z 选项创建一个归档文件，排除或包含某些文件和目录

本示例中，归档文件名为 archive3。该文件是从主系统中复制的，但并不是完全相同的副本。要选择的文件和目录包括在 filter1 文件中。在该文件中，目录使用减号 (-) 或加号 (+) 标记，标明要排除或恢复的文件。本示例中，排除的 /aaa 目录标有减号，恢复的 /aaa/bbb/ccc 子目录标有加号。filter1 文件包含以下列表：

实例 18-10 使用列表和 -z 选项创建一个归档文件，排除或包含某些文件和目录 (续下)

```
- /aaa  
+ /aaa/bbb/ccc
```

以下命令生成归档文件。

```
# flar create -n archive3 -z filter1 archive3.flar
```

要检查归档文件的文件结构，请键入以下命令。将显示包括被复制文件的排除目录，但只有已恢复的文件包含数据。

```
# flar info -l archive3.flar  
aaa  
aaa/bbb  
aaa/bbb/ccc  
aaa/bbb/ccc/ddd  
ggg
```

实例 18-11 从另外一个引导环境中创建归档文件

本示例中，归档文件名为 archive4。该文件是从主系统中复制的，并已经过压缩。该归档文件是与主系统完全相同的副本，存储在 archive4.flar 中。-R 选项用于从其它目录树中创建归档文件。

```
# flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
```

实例 18-12 创建一个归档文件，并添加关键字来描述该文件

本示例中，归档文件名为 archive3。该文件是从主系统中复制的，并已经过压缩。使用选项向 Archive Identification 段添加说明，帮助您日后识别该归档文件。有关关键字及其值和格式的信息，请参见第 168 页“Solaris Flash 关键字”。

```
# flar create -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \  
-e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \  
-T server archive3.flar
```

创建归档文件后，您就可以访问包含详细说明了的 Archive Identification 段。下面是 Archive Identification 段的示例。

```
section_begin=identification  
files_archived_method=cpio  
files_compressed_method=compress  
files_archived_size=259323342  
files_unarchived_size=591238111  
creation_date=20000131221409  
creation_master=pumbaa  
content_name=Finance Print Server  
content_type=server  
content_description=Solaris 8 Print Server  
content_author=Mighty Matt  
content_architectures=sun4u,sun4m  
creation_node=pumbaa
```

实例 18-12 创建一个归档文件，并添加关键字来描述该文件 (续下)

```
creation_hardware_class=sun4u
creation_platform=SUNW,Sun-Fire
creation_processor=sparc
creation_release=5.9
creation_os_name=SunOS
creation_os_version=s81_49
x-department=Internal Finance
```

▼ 更新主映像，并创建差别归档文件

在创建差别归档文件之前，需要比较两个映像：未更改的主映像和已更新的主映像。第一个映像为未更改的主映像，一直保持未更改状态。需要存储和使用这个映像。第二个映像是指进行了小更新的未更改的主映像。这个新映像缺省存储在根 (/) 文件系统中，但是如果它存储在其它地方，您也可以访问它。获得这两个映像后，您就可以创建差别归档文件，使其仅包含这两个映像的差别。然后可以将其安装在以前安装了未更改的主映像的克隆系统上。

1. 准备更改主系统。在更改之前，主系统应该运行原始归档文件的副本。

注意：一定要保留一份未更改的主映像，确保它未被更改，以便在日后安装时使用。

2. 通过以下方法更新未更改的主映像。

- 删除软件包。
- 添加软件包或修补程序。
- 修改配置文件。
- 添加对克隆系统上的外围设备的支持。

3. (可选) 创建定制脚本。请参见第 151 页“创建定制脚本”。

4. 将未更改的主映像传送到安装点。

- 如果未更改的主映像存储在不活动的引导环境中，请使用 `lumount` 命令进行检索。

```
# lumount BE_name mountpoint
```

<code>BE_name</code>	指定存储未更改的主映像的引导环境名称。
----------------------	---------------------

<code>mountpoint</code>	指定存储映像的根 (/) 文件系统。
-------------------------	--------------------

在以下示例中，不活动的引导环境名为 `unchanged_master1`。安装点是主系统上的 `/a` 目录。

```
# lumount unchanged_master1 /a
```

- 如果映像存储在克隆系统上，请使用 NFS 安装该系统。
 - a. 在主系统上，共享克隆系统的根 (/) 文件系统，并给克隆系统赋予主根权限。

```
# share -F nfs -o rw,root=master_system "/"
```

master_system 是主系统的名称。

- b. 在主系统上，安装克隆系统。

```
# mount -F nfs clone_system:/ master_dir
```

<i>clone_system</i>	指定要安装的系统的名称
<i>master_dir</i>	指定存储未更改的主映像的目录。

- 如果保存映像时使用了 `ufsdump` 命令，请使用 `ufsrestore` 命令检索副本。有关如何使用这些命令的信息，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》中的“UFS Backup and Restore Commands (Reference)”。

5. 创建差别归档文件。

```
# flar create -n archive_name -A unchanged_master_image_dir\
options path/filename
```

<i>archive_name</i>	指定赋予归档文件的名称。您指定的 <i>archive_name</i> 是 <code>content_name</code> 关键字的值。该名称列在 Archive Identification 段中。
<code>-A</code> <i>unchanged_master_image_dir</i>	通过比较新的系统映像和 <i>unchanged_master_image_dir</i> 变量指定的映像，创建差别归档文件。缺省情况下，新的系统映像是指根 (/)。可以使用 <code>-R</code> 选项更改该缺省设置。 <i>unchanged_master_image_dir</i> 是存储或通过 UFS、NFS 或 <code>lumount</code> 安装未更改的系统映像的目录。 您可以使用进行内容选择的选项来包含或排除某些文件。有关这些选项的列表，请参见第 173 页“ <code>flar create</code> ”。
<i>options</i>	有关选项的说明，请参见第 173 页“ <code>flar create</code> ”。
<i>path</i>	指定要将归档文件保存到的目录的路径。如果不指定路径，则 <code>flar create</code> 将归档文件保存在当前目录中。
<i>filename</i>	指定归档文件的名称。

- 如果差别归档文件创建成功，则 `flar create` 命令返回退出代码 0。
- 如果差别归档文件创建失败，则 `flar create` 命令返回一个非零的退出代码。

示例 — 创建差别归档文件

实例 18-13 使用主系统上新的主映像创建差别归档文件

本示例中，未更改的主映像的目录名为 `unchanged_master1`。包含更改的新主映像是根 (/) 目录。新的主映像与未更改的主映像进行比较，产生差别归档文件，然后进行压缩。该差别归档文件存储在 `diffarchive1.flar` 文件中，包含了安装时要删除、更改或添加的文件。

```
# flar create -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
```

实例 18-14 使用存储在不活动的引导环境中的映像创建差别归档文件

本示例中，未更改的主映像 `unchanged_master1` 存储在一个不活动的引导环境中，可以通过安装该引导环境进行访问。新的主映像是根 (/) 目录。新的主映像与未更改的主映像进行比较，产生差别归档文件，然后进行压缩。该归档文件存储在 `diffarchive4.flar` 文件中，包含了安装时要删除、更改或添加的文件。

```
# lumount unchanged_master1 /a
# flar create -n diffarchive4 -A /a -c diffarchive4.flar
```


第 19 章

安装和管理 Solaris Flash 归档文件（任务）

本节提供如何在克隆系统上安装和管理 Solaris Flash 归档文件的参考。

- 第 163 页 “安装 Solaris Flash 归档文件的步骤参考”
- 第 164 页 “管理 Solaris Flash 归档文件”

安装 Solaris Flash 归档文件的步骤参考

您可以使用任何一种 Solaris 安装方法安装 Solaris Flash 归档文件，进行初始安装。但必须使用定制 JumpStart 来安装 Solaris Flash 差别归档文件。

- 要执行 Solaris Flash 归档文件的初始安装，请参见以下参考。
 - Solaris Live Upgrade – 请参见第 326 页 “在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件”。
 - Solaris Web Start 程序 – 请参见第 114 页 “SPARC：使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级” 或第 118 页 “x86：使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级”。
 - Solaris suninstall 程序 – 请参见第 125 页 “SPARC：使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级” 或第 128 页 “x86：使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级”。
 - 定制 JumpStart 安装程序 – 请参见第 197 页 “创建配置文件” 和第 228 页 “准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件”。
- 要使用 Solaris Flash 差别归档文件进行更新，请参见以下参考。

定制 JumpStart 安装程序 – 请参见第 197 页 “创建配置文件” 和第 228 页 “准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件”。

管理 Solaris Flash 归档文件

可以使用 `flar` 命令管理归档文件。可以将归档文件分成几个段。对这些段执行修改、添加或删除操作，然后将它们合并起来创建一个归档文件。您也可以获得有关归档文件的信息。



小心： 不要修改 Archive Files 段，否则会影响归档文件的完整性。

分割 Solaris Flash 归档文件

您可以将一个归档文件分割成几个段，这样就可以修改某些段、添加新段或者删除一些段。对这些段进行修改后，您需要将它们合并起来以创建一个新的归档文件。例如，您可能希望添加一个用户定义段或者修改 Archive Identification 段。不要修改 Archive Files 段，否则会影响归档文件的完整性。

可以使用 `flar split` 命令将 Solaris Flash 归档文件分割成几个段。`flar` 命令将每个段复制到当前目录或指定目录中的单独文件中。文件按段命名，例如归档文件 `cookie` 保存在一个名为 `cookie` 的文件中。您可以指定 `flar split` 命令仅保存一个段。命令的语法如下：

```
flar split[-d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn]] [-b blocksize]]  
filename
```

<code>-d dir</code>	检索要从 <code>dir</code> 而不是从当前目录复制的段。
<code>-u section</code>	<ul style="list-style-type: none">如果您使用此选项，<code>flar</code> 将复制 Cookie、Identification、Archive 和 <code>section</code> 段。您可以指定单个段名称或以空格分隔的段名称列表。如果不使用此选项，<code>flar</code> 只复制 Cookie、Identification 和 Archive 段。
<code>-f archive</code>	将 Archive 段提取到名为 <code>archive</code> 的目录中，而不是将其放在名为 <code>archive</code> 的文件中。
<code>-S section</code>	仅从归档文件中复制名为 <code>section</code> 的段。此段是用户定义的。

实例 19-1 分割归档文件

在以下示例中，`archive1.flar` 被分割成三个文件：

- `cookie` – 归档文件的第一行，标识归档文件格式的版本。不要修改此标识符。
- `identification` – Archive Identification 段的副本，带有所有关键字/值对。
- `archive` – `cpio` 归档文件本身。此文件可以压缩。

```
# flar split archive1.flar
```

分割归档文件后，可以修改 Archive Identification 段，或添加用户定义段。然后可以将这些段合并起来重新创建归档文件。

合并 Solaris Flash 归档文件

将一个归档文件分割成多个段后，可以将各段合并起来重新创建归档文件。

可以使用 `flar combine` 命令将多个段合并成一个 Solaris Flash 归档文件。假定每个段在一个单独的文件中，其名称为段名称。至少应存在以下三个文件：

- Archive Cookie (`cookie`)
- Archive Identification (`identification`)
- Archive Files (`archive`)

合并段时请记住以下几点：

- 如果 `archive` 是个目录，将其包括进合并的归档文件之前，`flar` 命令会使用 `cpio` 将其归档。
- 如果 Archive Identification 段指定要压缩归档文件，则 `flar` 压缩新合并的归档文件的内容。
- 不对任何段执行验证。具体说来，不会验证或更新 Archive Identification 段中的字段。

```
flar combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
```

<code>-d dir</code>	检索要从 <code>dir</code> 而不是从当前目录合并的段。
<code>-u section</code>	<ul style="list-style-type: none">■ 如果您使用此选项，<code>flar</code> 将复制 Cookie、Identification、Archive 和 <code>section</code> 段。您可以指定单个段名称或以空格分隔的段名称列表。■ 如果不使用此选项，<code>flar</code> 只复制 Cookie、Identification 和 Archive 段。

实例 19-2 合并 Solaris Flash 归档文件

在本示例中，将 Archive Cookie 段、Archive Identification 段和 Archive Files 段合并为一个完整的归档文件。此归档文件名为 `newarchive.flar`。

实例 19-2 合并 Solaris Flash 归档文件 (续下)

```
# flar combine newarchive.flar
```

实例 19-3 合并 Solaris Flash 归档文件并添加用户定义段

在本示例中，将 Archive Cookie 段、Archive Identification 段、Archive Files 段和用户定义段合并为一个完整的归档文件。此归档文件名为 `newarchive.flar`。用户定义段的内容存放在名为 `user-defined` 的文件中，它位于当前目录中。

```
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
```

从归档文件中提取信息

使用 `flar info` 命令获得有关您刚创建的归档文件的信息。命令的语法如下：

```
flar info [-l] [-k keyword] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
```

<code>-k keyword</code>	仅返回关键字 <code>keyword</code> 的值。
<code>-l</code>	列出归档文件段中的全部文件。

实例 19-4

在本示例中，检查名为 `archive3.flar` 的归档文件的结构。

```
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
```

第 20 章

Solaris Flash（参考）

本章介绍 Solaris Flash 段、关键字和关键字的值。此外，本章还介绍 `flar create` 命令选项。

- 第 167 页 “Solaris Flash 归档文件段描述”
- 第 168 页 “Solaris Flash 关键字”
- 第 172 页 “Solaris Flash `flar create` 命令”

Solaris Flash 归档文件段描述

每个 Solaris Flash 归档文件都划分成不同的段。有些段可以通过 Solaris Flash 软件生成，无需用户输入。而另外一些段需要输入，或者允许您添加信息。下表给出了每一个段的说明。

表 20-1 Flash 归档文件段

段名	说明	是否为归档文件所必需？	是否需要用户输入？
Archive Cookie	第一个段，包含一个 cookie，将文件标识为 Solaris Flash 归档文件。部署代码使用该 cookie 进行标识和验证。必须存在 cookie，归档文件才会有效。	是	否

表 20-1 Flash 归档文件段 (续下)

段名	说明	是否为归档文件所必需?	是否需要用户输入?
Archive Identification	<p>第二个段，包含的关键字及其值提供了归档文件的标识信息。软件生成如下所示的信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 归档文件 ID 号 ■ 归档方法，例如 <code>cpio</code> ■ 缺省的创建日期 <p>您需要为 Solaris Flash 归档文件指定名称。您可以指定的、关于归档文件的其它信息包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 归档文件的作者 ■ 归档文件的创建日期 ■ 用于创建归档文件的主系统的名称 <p>有关描述归档文件的关键字列表，请参见第 169 页“Identification 段的关键字”。</p>	是	内容由用户和软件共同生成
Manifest	<p>Solaris Flash 归档文件的一个段，用于验证克隆系统。该段列出系统上要保留的、添加到克隆系统的或者从克隆系统中删除的文件。如果这些文件与期望的文件集不匹配，安装将会失败。该段仅用于提供信息，以内部格式列出文件，不能用于脚本。</p> <p>通过使用 <code>flar create -M</code> 选项创建差别归档文件，可以排除该段。但排除该段将不能进行归档文件的验证，所以建议不要这样做。</p>	否	否
<ul style="list-style-type: none"> ■ Predeployment ■ Postdeployment ■ Reboot 	<p>该段包含 Flash 软件在安装操作环境映像之前和之后使用的内部信息。该段中存储了用户提供的所有定制脚本。</p>	是	否
Summary	<p>该段包含有关归档文件创建过程的信息，并记录部署前脚本的活动。</p>	是	内容由用户和软件共同生成
用户定义	<p>该段在 Archive Identification 段后面。归档文件可以包含零个或多个用户定义段。归档文件提取代码不会处理这些段。它们被单独检索，并可用于内容说明。</p>	否	是
Archive Files	<p>该段包含按二进制日期从主系统收集到的文件。该段以 <code>section_begin=archive</code> 开始，但不具有段结束边界。</p>	是	否

Solaris Flash 关键字

Solaris Flash 关键字与定制 JumpStart 关键字类似。它们定义安装的元素。每个关键字都是一个命令，分别控制 Solaris Flash 软件在克隆系统上安装软件的各个方面。

请遵循以下原则格式化关键字及其值：

- 关键字和值由单个等号分隔，每行只有一对。
- 关键字不区分大小写。
- 各个行可以为任意长度。

一般关键字

每一个 Solaris Flash 归档文件段都由 `section_begin` 和 `section_end` 关键字定义。例如，Archive Files 段包含 `section_begin` 关键字，但具有不同的值。用户定义归档文件段由 `section_begin` 和 `section_end` 关键字以及适合各段的值限定。下表描述了 `section_begin` 和 `section_end` 关键字的值。

表 20-2 `section_begin` 和 `section_end` 关键字的值

归档文件段	<code>section_begin</code> 和 <code>section_end</code> 关键字的值
Archive Cookie	<code>cookie</code> — 该段不受 <code>section_begin</code> 和 <code>section_end</code> 关键字的限定。
Archive Identification	<code>identification</code>
用户定义段	<code>section_name</code> ， <code>section_name</code> 关键字的示例有 <code>X-user_section_1</code> 。
Archive Files	<code>archive</code>

Identification 段的关键字

以下各表描述了 Archive Identification 段使用的关键字以及可以为它们定义的值。

每个段使用表 20-3 中的关键字限定各段的范围。

表 20-3 Identification 段关键字：一般关键字

关键字	值定义	值	是否必须
<code>section_begin</code>	这些关键字用于限定归档文件中的段，而不是仅用于 Identification 段。有关这些关键字的说明，请参见第 169 页“一般关键字”。	文本	是
<code>section_end</code>			

以下关键字用在 Archive Identification 段中，用于描述 Archive Files 段的内容。

表 20-4 Identification 段关键字：Archive Files 段的内容

关键字	值定义	值	是否必须
archive_id (可选)	该关键字唯一描述了归档文件的内容。在归档文件安装过程中，安装软件使用此值来验证归档文件的内容。如果该关键字不存在，则不执行完整性检查。 例如，archive_id 关键字可以是 FLAsH-ARcHive-2.0。	文本	否
files_archived_method	该关键字描述 Archive Files 段中使用的归档方法。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果该关键字存在，它的值为 cpio ■ 如果该关键字不存在，Archive Files 段将采用带有 ASCII 标题的 CPIO 格式。该格式是 cpio -c 选项。 如果 files_compressed_method 存在，则采用压缩方法来创建归档文件。	文本	否
files_archived_size	该关键字的值表示 Archived Files 段的大小（以字节为单位）。	数字	否
files_compress_method	该关键字描述 Archive Files 段中使用的压缩算法。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果该关键字存在，它可以具有以下值： <ul style="list-style-type: none"> ■ none - 不压缩 Archive Files 段 ■ compress - 使用 compress 命令压缩 Archive Files 段 ■ 如果该关键字不存在，则认为 Archive Files 段未被压缩。 该关键字给出的压缩方法适用于由 files_archived_method 关键字指定的归档方法创建的归档文件。	文本	否
files_unarchived_size	该关键字定义已提取的归档文件的累计大小（以字节为单位）。该值用于文件系统大小验证。	数字	否

以下关键字提供有关整个归档文件的描述信息。这些关键字通常用于帮助您选择和管理归档文件。它们都是可选的，用于帮助您区分各个归档文件。使用 flar create 命令的选项可以包含这些关键字。有关示例，请参见实例 18-12。

表 20-5 Identification 段关键字：用户描述归档文件

关键字	值定义	值	是否必须
creation_date	该关键字的值是一个文本型时间戳，表示您创建归档文件的时间。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 可以使用带有 <code>-i</code> 选项的 <code>flar create</code> 命令创建该日期。 ■ 如果没有使用 <code>flar create</code> 命令指定创建日期，就按格林威治标准时间 (GMT) 设置缺省日期。 ■ 该值必须采用不带有时间定义符的 ISO-8601 完整基本日历格式 (ISO-8601, §5.4.1(a))。格式为 <code>CCYYMMDDhhmmss</code>。例如，20000131221409 代表 2000 年 1 月 31 日下午 10:14:09。 	文本	否
creation_master	该关键字的值是您用于创建归档文件的主系统的名称。可以使用 <code>flar create -m</code> 选项创建该值。如果您没有指定该值，它将使用由 <code>uname -n</code> 命令给定的名称。	文本	否
content_name	该关键字标识归档文件。其值由 <code>flar create -n</code> 选项生成。创建该值时请遵循以下原则： <ul style="list-style-type: none"> ■ 描述性名称不能超过 256 个字符。 ■ 说明中应该包含归档文件的功能和目的。 	文本	是
content_type	该关键字的值指定归档文件的类别。可以使用 <code>flar create -T</code> 选项生成该值。	文本	否
content_description	该关键字的值描述归档文件的内容。该关键字的值没有长度限制。可以使用 <code>flar create -E</code> 选项创建该值。	文本	否
content_author	该关键字的值标识归档文件的创建者。可以使用 <code>flar create -a</code> 选项创建该值。建议的值包括创建者的全名和创建者的电子邮件地址。	文本	否
content_architectures	该关键字的值是归档文件支持的内核体系结构的逗号分隔列表。可以使用 <code>flar create ?</code> 选项创建该值。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果该关键字存在，安装软件将根据归档文件支持的体系结构列表来验证克隆系统的内核体系结构。如果归档文件不支持克隆系统的内核体系结构，安装就会失败。 ■ 如果该关键字不存在，安装软件将不验证克隆系统的体系结构。 	文本列表	否

以下关键字也描述整个归档文件。缺省情况下，创建 Flash 归档文件时用 `uname` 填充它们的值。如果您创建的 Flash 归档文件的根目录不是 `/`，归档软件就会将字符串 `UNKNOWN` 作为关键字的值。但 `creation_node`、`creation_release` 和 `creation_os_name` 关键字例外。

- 对于 `creation_node`，软件使用 `nodename` 文件的内容作为其值。

- 而对于 `creation_release` 和 `creation_os_name`，软件尝试使用 `root` 目录 `/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE` 的内容作为其值。如果软件未能成功读取此文件，它将指定值 `UNKNOWN`。

无论它们的来源如何，您都不能覆盖这些关键字的值。

表 20-6 Identification 段关键字：软件描述归档文件

关键字	值
<code>creation_node</code>	从 <code>uname -n</code> 返回的值
<code>creation_hardware_class</code>	从 <code>uname -m</code> 返回的值
<code>creation_platform</code>	从 <code>uname -i</code> 返回的值
<code>creation_processor</code>	从 <code>uname -p</code> 返回的值
<code>creation_release</code>	从 <code>uname -r</code> 返回的值
<code>creation_os_name</code>	从 <code>uname -s</code> 返回的值
<code>creation_os_version</code>	从 <code>uname -v</code> 返回的值

用户定义段关键字

除了 Solaris Flash 归档文件定义的关键字之外，您还可以定义其它关键字。Solaris Flash 归档文件忽略用户定义的关键字，但您可以提供处理 `Identification` 段和使用用户定义关键字的脚本和程序。创建用户定义关键字时请遵循以下格式：

- 关键字的名称必须以 `x` 开头。
- 创建的关键字可以包含除换行符、等号和空字符以外的任何字符。
- 建议的用户定义关键字命名惯例包括使用下划线限定描述方法来预定义关键字。另一个惯例是与 Java 软件包命名类似的联盟惯例。

例如，`x-department` 是有效的用户定义关键字的名称。

有关使用选项将用户定义关键字包含在 `Identification` 段中的示例，请参见实例 18-12。

Solaris Flash `flar create` 命令

使用 Solaris Flash `flar create` 命令创建 Solaris Flash 归档文件。

flar create

使用 `flar create` 命令从主系统创建 Solaris Flash 归档文件。当主系统以多用户或单用户模式运行时，您可以使用此命令。当主系统是从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 或从 Solaris 9 Software 和 Solaris 9 Languages CD 的映像引导时，您还可以使用 `flar create`。当您创建 Solaris Flash 归档文件时，主系统应该尽可能处于稳定状态。命令的语法如下：

```
flar create -n archive_name [-R root] [-A unchanged_master_image_dir] [-S]
[-M] [-H] [-I] [-c] [-x exclude_dir/filename] [-y include_dir/filename] [-z
list_filename] [-X list_filename] [-t [-p posn] [-b blocksize] [-i date] [-m
master ] [-u section ... [-d dir]] [-f [list_filename| -] [-F]] [-U key=val
...] [-a author] [-e descr|-E descr_file] [-T type] path/filename
```

在这个命令行中，`path` 是您要将归档文件保存到的目标路径。`filename` 是归档文件的名称。如果不指定路径，则 `flar create` 将归档文件保存在当前目录中。

表 20-7 flar create 的命令行选项

选项	说明
必需的选项	
<code>-n archive_name</code>	该标志的值是归档文件的名称。您指定的 <code>archive_name</code> 是 <code>content_name</code> 关键字的值。
压缩选项	
<code>-c</code>	通过使用 <code>compress(1)</code> 压缩归档文件。
目录和大小选项	
<code>-R root</code>	从文件系统的 <code>root</code> 处创建归档文件。如果您不指定该选项， <code>flar create</code> 将从文件系统的 <code>/</code> 处创建归档文件。
<code>-S</code>	忽略归档文件中的大小信息。
<code>-H</code>	不生成散列标识符。
创建差别归档文件选项	
<code>-A unchanged_master_image_dir</code>	通过比较新的系统映像和 <code>unchanged_master_image_dir</code> 参数指定的映像，创建差别归档文件。缺省情况下，新的系统映像是根 (<code>/</code>)。可以使用 <code>-R</code> 选项更改该缺省设置。 <code>unchanged_master_image_dir</code> 是存储或通过 UFS、NFS 或 <code>lumount</code> 命令安装未更改的主系统映像的目录。 您可以通过使用表格下一段中描述的内容选择选项来修改差别归档文件的文件选择效果。

表 20-7 flar create 的命令行选项 (续下)

选项	说明
-M	排除 Manifest 文件。如果您使用此选项，则不对差别归档文件进行验证。在创建差别归档文件时， <code>flar create</code> 创建一个长的文件列表，给出系统中未更改的、已更改的以及将要从归档文件中删除的文件。该列表存储在归档文件的 Manifest 段中。在部署差别归档文件时，软件使用该列表对文件进行逐个检查，以确保克隆系统的完整性。使用该选项可以避免这种检查并能节省差别归档文件中 Manifest 段占用的空间。但是，安装时您必须权衡时间和磁盘空间的节省与完整性检查的损失。由于使用改选项将不进行验证，所以请避免这样做。
内容选择选项	
<p>小心：使用 <code>flar create</code> 文件排除选项时要非常小心。如果您排除了某些目录，其它您未注意到的内容可能会留在归档文件中，例如系统配置文件。系统会出现不一致，并且安装不能正常进行。排除目录和文件最好用于那些易于删除又不会破坏系统的数据，例如大的数据文件。</p>	
-y <i>include_dir/filename</i>	<p>在归档文件中添加命令行中指定的文件和目录。当您排除某个目录，但需要恢复单个子目录或文件时使用该选项。</p> <p><i>include_dir/filename</i> 是要包含的子目录或文件的名称。</p>
-f <i>list_filename</i>	<p>在归档文件中添加列表中的文件和目录。</p> <p><i>list_filename</i> 是一个包含列表的文件的完整路径。如果不指定 -F 项，文件的内容将被添加到列表中。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>list_filename</i> 文件必须每行包含一个文件。 ■ 如果您指定了带有 -R <i>root</i> 的文件系统，每个文件的路径必须相对于代替的 <i>root</i> 目录，或者为绝对路径。 ■ 如果 <i>filename</i> 是“-”，<code>flar create</code> 会将标准输入作为文件列表读取。当您使用值“-”时，不计算归档文件大小。
-F	只使用 -f <i>list_filename</i> 中的文件来创建归档文件。该选项使得 -f <i>list_filename</i> 成为绝对列表，而不是附加到普通文件列表的列表。
-x <i>exclude_dir/filename</i>	<p>从归档文件中排除文件和目录。这些文件和目录在命令行中指定。您可以使用这个选项的多个实例排除多个文件或目录。</p> <p><i>exclude_dir/filename</i> 是要排除的文件或目录的名称。</p>

表 20-7 flar create 的命令行选项 (续下)

选项	说明
-x <i>list_filename</i>	<p>从归档文件中排除文件或目录的列表。</p> <p><i>list_filename</i> 是一个包含列表的文件的完整路径。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>list_filename</i> 文件必须每行包含一个文件。 ■ 如果您指定了带有 -R <i>root</i> 的文件系统，每个文件的路径必须相对于代替的 <i>root</i> 目录，或者为绝对路径。 ■ 如果 <i>list_filename</i> 是“-”，<code>flar create</code> 会将标准输入作为文件列表读取。当您使用值“-”时，不计算归档文件大小。
-z <i>list_filename</i>	<p>从归档文件排除或包含文件或目录列表。列表中的每个文件或目录都使用加号“+”或减号“-”进行标注。加号表示被包含的文件或目录，减号表示被排除的文件或目录。</p> <p><i>list_filename</i> 是一个包含列表的文件的完整路径。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>list_filename</i> 文件必须每行包含一个文件。 ■ 如果您指定了带有 -R <i>root</i> 的文件系统，每个文件的路径必须相对于代替的 <i>root</i> 目录，或者为绝对路径。
-I	<p>覆盖完整性检查。要防止您从归档文件中排除重要的系统文件，请使用 <code>flar create</code> 进行完整性检查。此检查将检查系统软件包数据库中注册的所有文件，如果这些文件中的任何一个被排除，将停止归档文件的创建。使用该选项将会覆盖完整性检查。因此请避免使用 -I 选项。</p>
与用户定义段一起使用的选项	
-u <i>section</i>	<p>包含 <i>section</i> 以作为用户定义段。要包括多个用户定义段，<i>section</i> 必须是一个空格分隔的段名称列表。</p>
-d <i>dir</i>	<p>从 <i>dir</i> 中检索用 -u 指定的段文件。</p>
与磁带归档文件一起使用的选项	
-t	<p>在磁带设备上创建归档文件。<i>filename</i> 变量是磁带设备的名称。</p>
-p <i>posn</i>	<p>仅与 --t 选项一起使用。在磁带设备上指定供 <code>flar create</code> 存储归档文件的位置。如果您不使用该选项，<code>flar create</code> 会将归档文件放置在磁带的当前位置。</p>
-b <i>blocksize</i>	<p>指定 <code>flar create</code> 在创建归档文件时使用的块大小。如果您不指定块大小，<code>flar create</code> 将使用 64K 的缺省块大小。</p>
用于 Archive Identification 的选项	
这些关键字和值出现在归档文件的 Archive Identification 段中。	
-U <i>key=val</i>	<p>在 Archive Identification 段中包括用户定义的关键字和值。</p>

表 20-7 flar create 的命令行选项 (续下)

选项	说明
-i <i>date</i>	使用 <i>date</i> 作为 <code>creation_date</code> 关键字的值。如果您不指定日期, <code>flar create</code> 将使用当前系统的时间和日期。
-m <i>master</i>	使用 <i>master</i> 作为您已在其上创建归档文件的主系统的名称。 <i>master</i> 是 <code>creation_master</code> 关键字的值。如果您不指定 <i>master</i> , <code>flar create</code> 将使用由 <code>uname -n</code> 报告的系统名称。
-e <i>descr</i>	使用 <i>descr</i> 作为 <code>content_description</code> 关键字的值。使用 <code>-E</code> 选项时不能使用此选项。
-E <i>descr_file</i>	从文件 <i>descr_file</i> 中检索 <code>content_description</code> 关键字的值。使用 <code>-e</code> 选项时不能使用此选项。
-a <i>author</i>	使用 <i>author</i> 作为 Archive Identification 段中的作者名。 <i>author</i> 是 <code>content_author</code> 关键字的值。如果您不指定 <i>author</i> , <code>flar create</code> 将不在 Archive Identification 段中包括 <code>content_author</code> 关键字。
-T <i>type</i>	使用 <i>type</i> 作为 <code>content_type</code> 关键字的值。 <i>type</i> 由用户定义。如果您不指定 <i>type</i> , <code>flar create</code> 将不包括 <code>content_type</code> 关键字。

第 21 章

定制 JumpStart 安装（主题）

本节提供有关创建、准备和执行定制 JumpStart 安装的说明。

第 22 章	提供定制 JumpStart 安装方法的介绍和概述。
第 23 章	提供有关如何在您的站点（您将使用定制 JumpStart 安装方法从该站点以及在该站点安装 Solaris 9 软件）准备系统的说明。
第 24 章	描述可用于为定制 JumpStart 安装创建附加工具的可选功能。
第 25 章	提供用于创建您自己的定制规则和定制探测关键字的信息和过程。
第 26 章	描述如何在基于 SPARC 或基于 x86 的系统上执行定制 JumpStart 安装。您需要在要安装 Solaris 9 软件的系统上遵循这些步骤。
第 27 章	提供使用定制 JumpStart 安装方法在基于 SPARC 及基于 x86 的系统上设置和安装 Solaris 软件的示例。
第 28 章	包含要在 rules 文件、配置文件、begin 脚本和 finish 脚本中使用的关键字和值的列表。

第 22 章

定制 JumpStart (概述)

本章提供了定制 JumpStart 安装过程的介绍和概述。

- 第 179 页 “定制 JumpStart 简介”
- 第 180 页 “JumpStart 程序如何安装 Solaris 软件”

定制 JumpStart 简介

定制 JumpStart 安装方法是一个命令行界面，该界面使您能够基于所创建的配置文件来自动安装或升级多个系统。配置文件定义特定的软件安装要求。您还可以结合使用 shell 脚本以包含安装前和安装后任务。选择安装或升级所使用的配置文件和脚本。定制 JumpStart 安装方法根据您选择的配置文件和脚本来安装或升级系统。而且，您可以使用 `sysidcfg` 文件指定配置信息，以便使定制 JumpStart 安装完全不需要手动干预。

可以使用示例方案来描述定制 JumpStart 进程。在此示例方案中，需要使用以下参数设置系统：

- 在 100 个新系统中安装 Solaris。
- 其中的 70 个系统是 SPARC 系统，属于工程设计组，并需要安装为具有供开发者使用的 Solaris 操作环境软件组的独立系统。
- 其余的 30 个系统基于 x86，属于市场营销组，并需要安装为具有供最终用户使用的 Solaris 操作环境软件组的独立系统。

首先，系统管理员必须为每组系统创建一个 `rules` 文件和一个配置文件。`rules` 文件是一个文本文件，包含针对您要安装 Solaris 软件的每组系统或单个系统的规则。每条规则区分一组建立在一个或多个系统属性基础之上的系统。每个规则还将各个组链接到一个配置文件。

配置文件是一个文本文件，它定义如何将 Solaris 软件安装在组中的各个系统上。`rules` 文件和配置文件都必须位于 JumpStart 目录中。

对于该示例方案，系统管理员创建一个包含两个不同规则的 `rules` 文件，其中一个规则用于工程设计组，另一个用于市场营销组。对于每个规则，系统的网络号用于区分工程设计组和市场营销组。

各个规则还包含指向适当配置文件的链接。例如，在工程设计组的规则中，添加一个指向为工程设计组创建的 `eng_profile` 配置文件的链接。在市场营销组的规则中，添加一个指向为市场营销组创建的 `market_profile` 配置文件的链接。

您可以将 `rules` 文件和配置文件保存在软盘上或服务器上。


- 当希望在非联网的独立系统上执行定制 `JumpStart` 安装时，需要一个配置文件软盘。
- 当希望在可以访问服务器的联网系统上执行定制 `JumpStart` 安装时，使用配置文件服务器。

创建 `rules` 文件和配置文件后，使用 `check` 脚本验证这些文件。如果 `check` 脚本运行成功，则创建 `rules.ok` 文件。`rules.ok` 是 `JumpStart` 程序用来安装 Solaris 软件的 `rules` 文件的生成版本。

JumpStart 程序如何安装 Solaris 软件


验证 `rules` 文件和配置文件之后，就可以开始进行定制 `JumpStart` 安装了。`JumpStart` 程序读取 `rules.ok` 文件。然后，`JumpStart` 程序搜索第一个具有所定义的系统属性（该系统属性与 `JumpStart` 程序正尝试在其上安装 Solaris 软件的系统相匹配）的规则。如果存在匹配项，`JumpStart` 程序将使用在该规则中指定的配置文件在系统上安装 Solaris 软件。

图形 22-1 说明定制 `JumpStart` 安装如何在独立的非联网系统上工作。系统管理员在 Pete 的系统上启动定制 `JumpStart` 安装。`JumpStart` 程序访问系统的软盘驱动器中的软盘上的规则文件。`JumpStart` 程序将 `rule 2` 与系统匹配。`rule 2` 指定 `JumpStart` 程序使用 Pete's profile 来安装 Solaris 软件。`JumpStart` 程序读取 Pete's profile，然后根据系统管理员在 Pete's profile 中指定的指令来安装 Solaris 软件。




图形 22-1 定制 JumpStart 安装的工作原理：非联网示例

图形 22-2 说明定制 JumpStart 安装是如何在一个网络的多个系统上工作的。系统管理员设置不同的配置文件，并将这些配置文件保存在单个服务器上。系统管理员在一个工程设计系统上启动定制 JumpStart 安装。JumpStart 程序访问服务器上 JumpStart/ 目录中的 rules 文件。JumpStart 程序将工程设计系统与 rule 1 匹配。rule 1 指定 JumpStart 程序使用 Engineering Group's Profile 来安装 Solaris 软件。JumpStart 程序读取 Engineering Group's Profile，然后根据系统管理员在 Engineering Group's Profile 中指定的指令来安装 Solaris 软件。



图形 22-2 定制 JumpStart 安装的工作原理：联网示例

图形 22-3 描述 JumpStart 程序搜索定制 JumpStart 文件的顺序。



图形 22-3 定制 JumpStart 安装过程中发生的事情

第 23 章

准备定制 JumpStart 安装（任务）

本章提供有关如何在您的站点准备系统，以便使用定制 JumpStart 安装方法从其安装以及在其中安装 Solaris 9 软件的分步说明。

- 第 185 页 “任务图：准备定制 JumpStart 安装”
- 第 187 页 “为联网的系统创建配置文件服务器”
- 第 190 页 “为独立系统创建配置文件盘”
- 第 194 页 “创建 rules 文件”
- 第 197 页 “创建配置文件”
- 第 201 页 “测试配置文件”
- 第 205 页 “验证 rules 文件”

任务图：准备定制 JumpStart 安装

表 23-1 任务图：准备定制 JumpStart 安装

任务	说明	参考
在系统上安装有 Solaris 软件的早期版本的情况下，确定如何升级系统	如果系统上安装了 Solaris 的早期发行版，您需要确定如何升级系统。请确保您了解在升级系统前后应该做什么。规划有助于您创建配置文件、开始脚本和结束脚本。	第 8 章

表 23-1 任务图：准备定制 JumpStart 安装 (续下)

任务	说明	参考
创建 JumpStart 目录	<p>在服务器上</p> <p>如果您要在连接到网络的系统上执行定制 JumpStart 安装，则必须创建一个配置文件服务器。配置文件服务器包含定制 JumpStart 文件的 JumpStart 目录。</p> <p>在软盘上</p> <p>如果您要在未连接到网络的系统上执行定制 JumpStart 安装，则必须创建一个配置文件软盘。配置文件软盘包含定制 JumpStart 文件。</p>	<p>第 187 页 “为联网的系统创建配置文件服务器”</p> <p>第 190 页 “为独立系统创建配置文件盘”</p>
向 rules 文件添加规则	<p>在确定要如何安装各组系统或单个系统之后，请为您要安装的每个组创建一条规则。根据一个或多个系统属性，每条规则区分一个组。规则将每个组链接到一个配置文件。</p>	第 194 页 “创建 rules 文件”
为每个规则创建一个配置文件	<p>配置文件是一个文本文件，它定义如何安装 Solaris 软件，例如在系统上安装哪个软件组。每个规则分别指定一个配置文件，定义当规则被匹配时如何在系统上安装 Solaris 软件。通常为每个规则创建一个不同的配置文件。但是，同一配置文件可以用在多个规则中。</p>	第 197 页 “创建配置文件”
(可选) 测试配置文件	<p>创建配置文件之后，在使用该配置文件安装或升级系统之前，请使用 <code>pfinstall(1M)</code> 命令测试配置文件。</p>	第 201 页 “测试配置文件”
验证 rules 文件	<p><code>rules.ok</code> 文件是 <code>rules</code> 文件 (JumpStart 程序使用该文件匹配要通过配置文件安装的系统) 的生成版本。必须使用 <code>check</code> 脚本验证 <code>rules</code> 文件。</p>	第 205 页 “验证 rules 文件”

为联网的系统创建配置文件服务器

当为网络上的系统设置定制 JumpStart 安装时，需要在服务器上创建一个称为 JumpStart 目录的目录。JumpStart 目录包含所有必要的定制 JumpStart 文件，例如 rules 文件、rules.ok 文件和配置文件。必须在配置文件服务器的根 (/) 目录中保存 JumpStart 目录。

包含 JumpStart 目录的服务器称为配置文件服务器。配置文件服务器可以是与安装服务器或引导服务器相同的系统，也可以是一个完全不同的服务器。配置文件服务器可以为不同的平台提供定制 JumpStart 文件。例如，x86 服务器可以为 SPARC 系统和 x86 系统提供定制 JumpStart 文件。

注意：创建配置文件服务器之后，您必须允许系统访问该服务器。有关详细说明，请参见第 188 页“允许所有系统访问配置文件服务器”。

▼ 在服务器上创建 JumpStart 目录

注意：本过程假定系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器管理磁盘，那么请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》以获得有关在不使用卷管理器的情况下管理可移动介质的详细信息。

1. 以超级用户身份登录到要在其上创建 JumpStart 目录的服务器。
2. 在服务器上的任意位置创建 JumpStart 目录。

```
# mkdir -m 755 jumpstart_dir_path
```

在该命令中，`jumpstart_dir_path` 是 JumpStart 目录的绝对路径。

例如，下面的命令在根 (/) 目录中创建一个称为 `jumpstart` 的目录并将权限设置为 755：

```
# mkdir -m 755 /jumpstart
```

3. 通过添加下面的项来编辑 `/etc/dfs/dfstab` 文件。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path
```

例如，下面的项共享 `/jumpstart` 目录。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

4. 键入 `shareall` 并按回车键。
5. 确定您是否要将定制 JumpStart 文件示例复制到 JumpStart 目录。

- 如果否，请转到步骤 8。
- 如果是，请使用以下判定表来确定下一步的工作。

示例位置	说明
用于您的平台的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD	将 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 插入服务器的 CD-ROM 驱动器中。 卷管理器会自动安装 CD。
适用于您的平台的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 在本地磁盘上的映像	将目录更改到 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 映像的位置。例如，键入以下命令： <code>cd /export/install</code>

6. 将定制 JumpStart 文件示例复制到配置文件服务器上的 JumpStart 目录。

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

<i>media_path</i>	CD、DVD 或本地磁盘上的映像的路径
<i>jumpstart_dir_path</i>	配置文件服务器上放置定制 JumpStart 文件示例的路径

例如，下面的命令将 `jumpstart_sample` 目录复制到配置文件服务器上的 `/jumpstart` 目录中。

- 对于 SPARC 系统：

```
cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
```

- 对于 x86 系统：

```
cp -r /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
```

7. 更新 JumpStart 文件示例以便这些文件可以在您的环境中工作。

8. 请确保 root 拥有 JumpStart 目录并且权限被设置为 755。

9. 允许网络上的系统访问配置文件服务器。

有关详细说明，请参见第 188 页“允许所有系统访问配置文件服务器”。

▼ 允许所有系统访问配置文件服务器

当您创建配置文件服务器时，您必须确保系统在定制 JumpStart 安装期间可以访问配置文件服务器上的 JumpStart 目录。使用以下方法之一确保访问：

- `add_install_client` 命令 - 每次为网络安装添加系统时，请使用带 `-c` 选项的 `add_install_client` 命令。有关详细说明，请参见第 107 页“添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”。

- `boot` 命令 – 在启动系统时指定配置文件服务器上 `JumpStart` 目录的位置。必须将定制 `JumpStart` 配置文件压缩为一个文件。然后，将压缩的配置文件保存在 NFS 服务器、HTTP 服务器或系统可以从本地访问的介质上。有关详细说明，请参见第 213 页“创建压缩的配置文件”。

当您引导系统以启动定制 `JumpStart` 安装时，请指定压缩文件的位置。有关 SPARC 系统的详细说明，请参见第 229 页“SPARC：使用定制 `JumpStart` 程序执行安装或升级”中的步骤 5。有关 x86 系统的信息，请参见第 232 页“x86：使用定制 `JumpStart` 程序执行安装或升级”中的步骤 8。

- `/etc/bootparams` 文件 – 在 `/etc/bootparams` 文件中使用通配符。请使用以下步骤在 `etc/bootparams` 文件中添加通配符。

注意： 如果将 `JumpStart` 目录保存在软盘上，或者如果要在引导系统时指定配置文件服务器的位置，则不需要执行下面的过程。

仅在将网络安装信息存储在 `/etc/bootparams` 文件中时，下面的过程才有效。您还可以将网络安装信息存储在以下位置之一：

- 名称服务数据库 – 如果将网络安装信息存储在名称服务 `bootparams` 数据库中，则必须用步骤 3 中显示的项更新 `bootparams` 数据库。
- DHCP 服务器 – 如果将网络安装信息存储在 DHCP 服务器上，请使用 `boot` 命令指定定制 `JumpStart` 程序使用 DHCP 服务器。有关 SPARC 系统的详细说明，请参见第 229 页“SPARC：使用定制 `JumpStart` 程序执行安装或升级”中的步骤 5。有关 x86 系统的详细说明，请参见第 232 页“x86：使用定制 `JumpStart` 程序执行安装或升级”中的步骤 8。

1. 在安装或引导服务器上，以超级用户身份登录。
2. 使用文本编辑器打开 `/etc/bootparams`。
3. 添加此项。

```
* install_config=server:jumpstart_dir_path
```

*	一个通配符，它指定所有系统都具有访问权限
<code>server</code>	<code>JumpStart</code> 目录所在的配置文件服务器的主机名
<code>jumpstart_dir_path</code>	<code>JumpStart</code> 目录的绝对路径

例如，下面的项允许所有系统访问名为 `sherlock` 的配置文件服务器上的 `/jumpstart` 目录：

```
* install_config=sherlock:/jumpstart
```



小心：在引导安装客户端时使用此过程可能产生下面的错误信息：

警告：getfile: RPC 失败：错误 5：（RPC 超时）。

第 395 页“从网络引导：错误信息”包含有关此错误信息的详细信息。

所有的系统现在都可以访问配置文件服务器。

为独立系统创建配置文件盘

包含 JumpStart 目录的软盘称为配置文件盘。未连接到网络的系统不具有对配置文件服务器的访问权限。因此，如果系统未连接到网络，则必须在软盘上创建一个 JumpStart 目录。您创建配置文件盘时所在的系统必须具有软盘驱动器。

JumpStart 目录包含所有必要的定制 JumpStart 文件，例如 rules 文件、rules.ok 文件和配置文件。必须将 JumpStart 目录保存在配置文件盘的根 (/) 目录中。

▼ SPARC：创建配置文件盘

注意：本过程假定系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器管理软盘、CD 和 DVD，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》以获得有关在不使用卷管理器的情况下管理可移动介质的详细信息。

1. 以超级用户的身份登录到向其附加软盘驱动器的 SPARC 系统。
2. 在软盘驱动器中插入一张空白软盘或可覆写的软盘。
3. 安装该软盘。

```
# volcheck
```

4. 确定该软盘是否包含 UNIX 文件系统 (UFS)。

检查系统上的 /etc/mnttab 文件的内容以确定是否包含如下项：

```
/vol/dev/diskette0/scrap /floppy/scrap ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040
```

- 如果该项存在，请转到步骤 7。
- 如果该项不存在，请转到下一步。

5. 格式化软盘。



小心：格式化将清除该软盘上的全部数据。

```
# fdformat -U
```

6. 在该软盘上创建 UFS。

```
# newfs /vol/dev/aliases/floppy0
```

7. 确定您是否要将定制 JumpStart 文件示例复制到 JumpStart 目录。

- 如果否，请转到步骤 10。
- 如果是，请使用以下判定表来确定下一步的工作。

示例位置	说明
Solaris 9 <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD	将 Solaris 9 <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD 插入到服务器的 CD-ROM 驱动器中。 卷管理器会自动安装 CD。
本地磁盘上的 Solaris 9 <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD 映像	更改 Solaris 9 <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD 映像位置的目录。例如，键入以下命令： <pre>cd /export/install</pre>

8. 将定制 JumpStart 文件示例复制到配置文件盘上的 JumpStart 目录中。

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

<i>media_path</i>	CD、DVD 或本地磁盘上的映像的路径
<i>jumpstart_dir_path</i>	要放置定制 JumpStart 文件示例的配置文件盘的路径

注意：您必须将所有定制 JumpStart 安装文件都放在该软盘的根 (/) 目录中。

例如，以下命令将 Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD 上的 *jumpstart_sample* 的内容复制到名为 *scrap* 的配置文件盘的根 (/) 目录中：

```
cp -r /cdrom/sol_9_sparc/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
```

9. 更新配置文件盘上的 JumpStart 文件示例，以使这些文件可以在您的环境中工作。

10. 确保 root 拥有 JumpStart 目录，并且权限被设置为 755。

11. 弹出该软盘。

```
# eject floppy
```

您已经完成配置文件盘的创建。现在可以更新 rules 文件，并在配置文件盘上创建配置文件以执行定制 JumpStart 安装。要继续，请转到第 194 页“创建 rules 文件”。

▼ x86: 创建配置文件盘

注意：本过程假定系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器管理软盘、CD 和 DVD，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》以获得有关在不使用卷管理器的情况下管理可移动介质的详细信息。

1. 以超级用户的身份登录到向其附加软盘驱动器的 x86 系统。
2. 将 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘 插入到软盘驱动器中（通常为驱动器 A）。将该软盘用作配置文件盘。

仅 x86：从 Solaris Developer Connection（网址为 http://soldc.sun.com/support/drivers/dcs_diskettes）下载引导软盘软件并将其复制到软盘，即可访问引导软盘软件。

3. 安装该软盘。

```
# volcheck
```

4. 将 Solaris 9 Device Configuration Assistant 的映像复制到系统的硬盘上。

```
# dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_image
```

在该命令中，*boot_image* 是您要将 Solaris 9 Device Configuration Assistant 的映像复制到的目标文件的名称。您可以指定绝对路径名。

例如，以下命令将引导软盘复制到名为 *boot_save* 的文件。

```
dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save
```

5. 单击“文件管理器”窗口中的“弹出磁盘”或在命令行中键入 `eject floppy` 以弹出该软盘。
6. 在“可删除的介质管理器”对话框中，单击“确定”。
7. 手动弹出 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘。
8. 在软盘驱动器中插入一张空白软盘或可覆写的软盘。

9. 安装该软盘。

```
# volcheck
```

10. 格式化该软盘。



小心：格式化将清除该软盘上的全部数据。

```
# fdformat -d -U
```

11. 将 Solaris 9 Device Configuration Assistant 映像从系统的硬盘复制到已格式化的软盘上。

```
# dd if=boot_image of=/vol/dev/aliases/floppy0
```

在该命令中，*boot_image* 是要将 Solaris 9 Device Configuration Assistant 的映像复制到目标文件的名称。您可以指定绝对路径名。

12. 确定您是否要将定制 JumpStart 文件示例复制到 JumpStart 目录。

- 如果否，请转到步骤 15。
- 如果是，请使用以下判定表来确定下一步的工作。

示例位置	说明
Solaris 9 <i>x86 Platform Edition</i> DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>x86 Platform Edition</i> CD	将 Solaris 9 <i>x86 Platform Edition</i> DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>x86 Platform Edition</i> CD 插入到服务器的 CD-ROM 驱动器中。 卷管理器会自动安装 CD。
本地磁盘上的 Solaris 9 <i>x86 Platform Edition</i> DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>x86 Platform Edition</i> CD 的映像	将目录更改到 Solaris 9 <i>x86 Platform Edition</i> DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 <i>x86 Platform Edition</i> CD 映像的位置。例如，键入以下命令： <code>cd /export/install</code>

13. 将定制 JumpStart 文件示例复制到配置文件盘上的 JumpStart 目录中。

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

<i>media_path</i>	CD、DVD 或本地磁盘上的映像的路径
<i>jumpstart_dir_path</i>	要放置定制 JumpStart 文件示例的配置文件盘的路径

注意：您必须将所有定制 JumpStart 安装文件都放在该配置文件盘的根 (/) 目录中。

例如，以下命令将 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD 上的 `jumpstart_sample` 的内容复制到名为 `scrap` 的配置文件盘的根 (/) 目录中：

```
cp -r /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
```

14. 更新配置文件盘上的 JumpStart 文件示例，以使这些文件可以在您的环境中工作。
15. 确保 `root` 拥有 JumpStart 目录，并且权限被设置为 755。
16. 单击“文件管理器”窗口中的“弹出磁盘”或在命令行中键入 `eject floppy` 以弹出该软盘。
17. 在“可删除的介质管理器”对话框中，单击“确定”。
18. 手动弹出该软盘。

您已经完成配置文件盘的创建。现在可以更新 `rules` 文件，并在配置文件盘上创建配置文件以执行定制 JumpStart 安装。要继续，请转到第 194 页“创建 `rules` 文件”。

创建 `rules` 文件

`rules` 文件是一个文本文件，该文件针对每组要安装 Solaris 操作环境的系统都包含一条规则。每条规则区分一组建立在一个或多个系统属性基础之上的系统。每条规则还将相应的系统组链接到一个配置文件上。配置文件是一个文本文件，该文件定义如何在组中的各个系统上安装 Solaris 软件。例如，以下规则指定 JumpStart 程序使用 `basic_prof` 配置文件中的信息来安装 `sun4u` 平台组中的任何系统。

```
karch sun4u - basic_prof -
```

`rules` 文件用于创建 `rules.ok` 文件，后者是定制 JumpStart 安装所必需的。

注意：如果使用第 190 页“为独立系统创建配置文件盘”或第 187 页“为联网的系统创建配置文件服务器”中的过程设置 JumpStart 目录，则 JumpStart 目录中将存在一个 `rules` 文件示例。该 `rules` 文件样例包含文档和一些规则示例。如果使用 `rules` 文件样例，请确保将不想使用的规则示例注释掉。

rules 文件的语法

rules 文件必须具有以下属性：

- 该文件的名称必须指定为 `rules`。
- 该文件必须至少包含一条规则。

rules 文件可以包含以下任何内容：

- 注释文本
一行中 # 符号后面包含的任何文本均被 JumpStart 视为注释文本。如果某行以 # 符号开头，则整个行将被视为注释。
- 一个或多个空白行
- 一条或多条多行规则
要使一条规则另起一行，请在换行之前先包含一个反斜杠字符 (\)。

▼ 创建 rules 文件

1. 使用文本编辑器创建一个名为 `rules` 的文本文件。或者，打开所创建的 JumpStart 目录中的 `rules` 文件样例。
2. 在 `rules` 文件中，为要安装 Solaris 软件的每一组系统添加一条规则。
有关 `rules` 文件关键字和值的列表，请参见第 245 页“规则关键字和值”。
`rules` 文件中的规则必须符合以下语法：

```
[!]rule_keyword rule_value [&& [!]rule_keyword rule_value] ... begin profile finish
```

表 23-2 规则的语法元素

元素	说明
!	用在关键字前面表示否定的符号。
<i>rule_keyword</i>	一个预定义的词法单位或词，用于描述一般系统属性，如主机名 <code>hostname</code> 或内存大小 <code>memsize</code> 。 <i>rule_keyword</i> 与规则值一起用于将一个具有相同属性的系统与某个配置文件相匹配。有关规则关键字的列表，请参见第 245 页“规则关键字和值”。
<i>rule_value</i>	一个值，该值为相应的规则关键字提供特定的系统属性。规则值在第 245 页“规则关键字和值”中描述。
&&	一个符号，必须使用该符号将同一规则中的规则关键字和规则值对连接起来（逻辑“与”）。在定制 JumpStart 安装过程中，一个系统必须首先匹配规则中的每个值对，然后才能匹配该规则。

表 23-2 规则的语法元素 (续下)

元素	说明
<i>begin</i>	<p>一个可选的 Bourne shell 脚本的名称，该脚本可以在安装开始前执行。如果没有开始脚本，您必须在该字段中键入一个减号 (-)。所有开始脚本都必须位于 JumpStart 目录中。</p> <p>第 207 页“创建开始脚本”中提供了关于如何创建开始脚本的信息。</p>
<i>profile</i>	<p>一个文本文件的名称，该文件定义当一个系统与该规则匹配时如何在该系统上安装 Solaris 软件。配置文件中的信息包括配置文件关键字及其相应的配置文件值。所有配置文件都必须位于 JumpStart 目录中。</p> <p>注意：使用 <i>profile</i> 字段的可选方法在第 219 页“使用站点特定的安装程序”和第 208 页“用开始脚本创建派生配置文件”中描述。</p>
<i>finish</i>	<p>一个可选 Bourne shell 脚本的名称，该脚本可以在安装完成后执行。如果没有结束脚本，您必须在该字段中键入一个减号 (-)。所有结束脚本都必须位于 JumpStart 目录中。</p> <p>第 209 页“创建结束脚本”中提供了关于如何创建结束脚本的信息。</p>

每条规则必须至少包含以下内容：

- 一个关键字、一个值和一个相应的配置文件
- 如果未指定任何开始或结束脚本，则要在 *begin* 和 *finish* 字段中包含一个减号 (-)

3. 将 **rules** 文件保存到 **JumpStart** 目录中。
4. 确保 **root** 拥有 **rules** 文件，并且权限设置为 **644**。

rules 文件示例

以下示例显示了一个 **rules** 文件中的若干规则示例。每一行都包含一个规则关键字和该关键字的一个有效值。JumpStart 程序从上到下扫描 **rules** 文件。

如果 JumpStart 程序将一个规则关键字和值与一个已知系统相匹配，则该 JumpStart 程序将安装由 *profile* 字段中列出的配置文件指定的 Solaris 软件。

实例 23-1 rules 文件

```
# rule keywords and rule values      begin script      profile      finish script
# -----
hostname eng-11                      -              basic_prof   -
network 192.43.34.0 && !model \
'SUNW,SPARCstation-20'2              -              net_prof     -
model SUNW,SPARCstation-LX3         -              lx_prof      complete
network 193.144.2.0 && karch i86pc  setup4          x86_prof     done
memsize 64-128 && arch i3865        -              prog_prof    -
any6 -                               -              generic_prof -
```

1. 如果系统的主机名为 **eng-1**，则规则将匹配。 **basic_prof** 配置文件用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。

实例 23-1 rules 文件 (续下)

2. 如果系统位于子网 192.43.34.0 上，并且系统不是 SPARCstation™ 20 (SUNW, SPARCstation-20)，则规则将匹配。net_prof 配置文件用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。该规则还提供了一个规则换行（这在第 195 页“rules 文件的语法”中定义）的示例。
3. 如果系统是 SPARCstation LX，则该规则将匹配。lx_prof 配置文件和 complete 结束脚本用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。
4. 如果系统位于子网 193.144.2.0 上，并且是一个基于 x86 的系统，则该规则将匹配。setup 开始脚本、x86_prof 配置文件和 done 结束脚本用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。
5. 如果系统的内存在 64 和 128 MB 之间，并且是基于 x86 的系统，则该规则将匹配。prog_prof 配置文件用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。
6. 该规则与任何不和前面的规则匹配的系统匹配。generic_prof 配置文件用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。如果使用了 any，则它应该总是 rules 文件中的最后一条规则。

创建配置文件

配置文件是一个文本文件，该文件定义如何在一个系统上安装 Solaris 软件。配置文件定义安装要素，例如要安装的软件组。每条规则指定一个配置文件，该配置文件定义如何安装一个系统。您可以为每条规则创建不同的配置文件，也可以在多条规则中使用同一个配置文件。

配置文件由一个或多个配置文件关键字及其值组成。每个配置文件关键字都是一个命令，该命令对 JumpStart 程序如何在一个系统上安装 Solaris 软件的某个方面加以控制。例如，以下配置文件关键字和值指定 JumpStart 程序将系统安装为一个服务器：

```
system_type server
```

注意：如果使用在第 190 页“为独立系统创建配置文件盘”或第 187 页“为联网的系统创建配置文件服务器”中描述的过程创建 JumpStart 目录，则样例配置文件已经存在于 JumpStart 目录中。

配置文件语法

一个配置文件必须包含以下内容：

- install_type 配置文件关键字用作第一项
- 每行一个关键字

- 如果正通过该配置文件升级的系统包含多个可升级的根 (/) 文件系统，则需包含 `root_device` 关键字

一个配置文件可以包含以下内容：

- 注释文本
一行中 # 符号后面包含的任何文本均被 JumpStart 程序视为注释文本。如果某行以 # 符号开头，则整个行将被视为注释。
- 一个或多个空白行

▼ 创建配置文件

1. 使用文本编辑器创建一个文本文件。为该文件提供一个描述性的名称。或者，打开所创建的 JumpStart 目录中的样例配置文件。

注意： 确保配置文件的名称能够反映您要使用该配置文件在系统上安装 Solaris 软件的方式。例如，您可以将配置文件命名为 `basic_install`、`eng_profile` 或 `user_profile`。

2. 向该配置文件中添加配置文件关键字和值。
有关配置文件关键字和值的列表，请参见第 249 页“配置文件关键字和值”。

注意： 配置文件关键字及其值区分大小写。

3. 将配置文件保存到 JumpStart 目录中。
4. 确保 `root` 拥有该配置文件，并且权限被设置为 `644`。
5. 测试配置文件（可选）。
第 201 页“测试配置文件”包含有关测试配置文件的信息。

配置文件示例

以下配置文件示例显示了如何使用不同的配置文件关键字和配置文件值来控制在一个系统上安装 Solaris 软件的方式。第 249 页“配置文件关键字和值”包含对配置文件关键字和值的说明。

实例 23-2 安装远程文件系统以及添加和删除软件包

```
# profile keywords          profile values
# -----
```

实例 23-2 安装远程文件系统以及添加和删除软件包 (续下)

```
install_type          initial_install1
system_type          standalone2
partitioning         default3
fileSYS              any 512 swap # specify size of /swap
cluster              SUNWCprog4
package              SUNWman delete5
cluster              SUNWCacc
```

1. `install_type` 关键字是每个配置文件中所必需的。
2. `system_type` 关键字定义该系统将安装为一个独立的系统。
3. 文件系统片由通过 `default` 值安装的软件来确定。`swap` 的大小设置为 512 MB，并安装在任何磁盘上（值为 `any`）。
4. Developer Solaris Software Group `SUNWCprog` 安装在系统上。
5. 如果标准手册页从网络上的文件服务器 `s_ref` 安装，则手册页软件包将不安装在系统上。选择包含系统记帐公用程序的软件包，将其安装在系统上。

实例 23-3 指定安装文件系统的位置

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type          initial_install
system_type          standalone
partitioning         explicit1
fileSYS              c0t0d0s0 auto /
fileSYS              c0t3d0s1 auto swap
fileSYS              any auto usr
cluster              SUNWCall2
```

1. 文件系统片由 `fileSYS` 关键字和 `explicit` 值来确定。根 (/) 的大小基于所选的软件和值 `auto`，并安装在 `c0t0d0s0` 上。`swap` 的大小设置为所需的大小，并安装在 `c0t3d0s1` 上。`usr` 基于所选的软件，并且安装程序将根据 `any` 值确定在何处安装 `usr`。
2. Entire Solaris Software Group `SUNWCall` 安装在系统上。

实例 23-4 x86: 使用 `fdisk` 关键字

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type          initial_install
system_type          standalone

fdisk                 c0t0d0 0x04 delete1
fdisk                 c0t0d0 solaris maxfree2
cluster              SUNWCall3
cluster              SUNWCacc delete4
```

1. 所有 DOSOS16 (04 十六进制) 类型的 `fdisk` 分区都将从 `c0t0d0` 磁盘上删除。
2. Solaris `fdisk` 分区创建在 `c0t0d0` 磁盘上的最大连续空闲空间上。
3. Entire Distribution Software Group `SUNWCall` 安装在系统上。

实例 23-4 x86: 使用 fdisk 关键字 (续下)

4. 系统记帐公用程序 SUNWCacc 没有安装在系统上。

实例 23-5 重新为升级分配磁盘空间

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           upgrade1
root_device            c0t3d0s22
backup_media           remote_filesystem timber:/export/scratch3
layout_constraint      c0t3d0s2 changeable 1004
layout_constraint      c0t3d0s4 changeable
layout_constraint      c0t3d0s5 movable
package                SUNWbcp delete5
package                SUNWxwman add6
cluster                SUNWCacc add
locale                 de7
```

1. 该配置文件通过重新分配磁盘空间来升级系统。在本例中，磁盘空间必须重新分配，因为系统上的某些文件系统没有足够的空间用来升级。
2. c0t3d0s2 上的根文件系统被升级。
3. 名为 timber 的远程系统被用来在磁盘空间重新分配期间对数据进行备份。有关备份介质关键字的值的详细信息，请参见第 255 页“backup_media 配置文件关键字”。
4. layout_constraint 关键字指定自动布局在尝试重新分配磁盘空间以便升级时可以执行以下任务。
 - 更改片 2 和 4。这两个片可移动到其它位置，并且大小可以更改。
 - 移动片 5。该片可移动到其它位置，但其大小不能更改。
5. 在升级后，不将二进制兼容性软件包 SUNWbcp 安装在系统上。
6. 这些代码确保如果 X 窗口系统手册页和系统记帐公用程序尚未安装到系统上，则会安装它们。自动升级系统上已有的所有软件包。
7. 德文本地化软件包将被安装在系统上。

实例 23-6 从 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件

在下面的示例中，配置文件指示定制 JumpStart 程序从 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件。

```
install_type flash_install1
archive_location http installserver /flasharchive/solaris9archive2
partitioning explicit3
filesys c0t1d0s0 4000 /
filesys c0t1d0s1 512 swap
filesys c0t1d0s7 free /export/home
```

1. 该配置文件在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件。在初始安装过程中，所有的文件都被覆写。
2. Solaris Flash 归档文件是从 HTTP 服务器中检索得到的。

实例 23-6 从 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件 (续下)

3. 文件系统由 `filesys` 关键字和 `explicit` 值来确定。根 (/) 的大小取决于选定的软件，安装在 `c0t1d0s0` 上。swap 的大小设置为所需的大小，安装在 `c0t1d0s1` 上。/export/home 取决于选定的软件，安装在 `c0t1d0s7` 上。

实例 23-7 从 NFS 服务器检索 Solaris Flash 归档文件

在下面的示例中，配置文件指示定制 JumpStart 程序从 NFS 服务器检索 Solaris Flash 归档文件。flash_update 关键字表示该文件是差别归档文件。差别归档文件只安装两个系统映像之间的差别。

```
install_type flash_update1
archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive2
no_master_check3
root_device c0t0d0s64
```

1. 这个配置文件在克隆系统上安装 Solaris Flash 差别归档文件。只安装归档文件中指定的文件。
2. Solaris Flash 归档文件是从 NFS 服务器检索得到的。
3. 不会对克隆系统进行系统映像有效性的检查。有效的系统映像源自原始主系统。
4. 指定 `c0t0d0s6` 上的根文件系统被更新。

测试配置文件

在创建配置文件之后，使用 `pfinstall(1M)` 命令对该配置文件进行测试。在使用该配置文件安装或升级一个系统之前，对其进行测试。如果您正在创建重新分配磁盘空间的升级配置文件，则对配置文件进行测试会特别有用。

通过查看由 `pfinstall` 生成的安装输出，您可以很快确定一个配置文件是否在按预期方式工作。例如，使用配置文件可以在对一个系统执行升级前，确定该系统是否有足够的磁盘空间来升级到新的 Solaris 软件发行版。

`pfinstall` 使您能够针对以下方面来测试一个配置文件：

- 运行 `pfinstall` 的系统的磁盘配置。
- 其它磁盘配置。使用一个磁盘配置文件，该文件表示磁盘的结构，如磁盘每扇区的字节数、标志和片。创建磁盘配置文件的进程在第 214 页“创建磁盘配置文件”和第 216 页“x86: 创建磁盘配置文件”中描述。

注意：您不能使用磁盘配置文件测试用于升级系统的配置文件。相反，必须根据系统的实际磁盘配置以及该系统上当前已安装的软件来测试配置文件。

▼ 创建用于测试配置文件的临时 Solaris 9 环境

要成功而准确地测试某一特定 Solaris 发行版的配置文件，您必须在相同发行版的 Solaris 环境中对配置文件进行测试。例如，如果要测试 Solaris 9 初始安装配置文件，可以在运行 Solaris 9 的系统上运行 `pfinstall` 命令。

如果要在以下某种情况下测试配置文件，则需要创建一个临时安装环境：

- 您要在运行上一版本 Solaris 软件的系统上测试 Solaris 9 升级配置文件。
- 您尚未安装 Solaris 9 系统以便测试 Solaris 9 初始安装配置文件。

1. 从下面一种介质的映像引导系统：

- Solaris 9 *SPARC Platform Edition* DVD
- Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD
- Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD
- Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD

注意：如果要测试升级配置文件，请引导正在升级的系统。

2. 对系统标识问题加以响应。

3. 从安装程序中退出。

- 如果您正在使用 Solaris 9 DVD，请在以下提示符处键入！：
`Solaris Web Start` 将帮助您安装 Solaris 软件。 <按回车键继续> {按“!”退出}
- 如果您正在使用 Solaris 9 Software 1 of 2 CD，请选择 Solaris `suninstall` 程序作为安装 Solaris 9 操作环境的程序。在显示的第一个屏幕上，选择“退出”。

4. 从 shell 执行 `pfinstall` 命令。有关使用 `pfinstall` 命令的详细信息，请参见第 202 页“测试配置文件”中的步骤 7。

▼ 测试配置文件

1. 定位对配置文件进行测试的系统，该平台的类型与配置文件创建时的平台的类型相同（**SPARC** 或 **x86**）。

如果您正在测试一个升级配置文件，则必须在要升级的实际系统上测试该配置文件。

2. 使用以下判定表来确定下一步的工作。

测试方案	说明
测试初始安装配置文件，并且具有运行 Solaris 9 软件的系统	成为该系统的超级用户，并转到步骤 5。
测试升级配置文件，或者您没有运行 Solaris 9 的系统以便测试初始安装配置文件	创建临时 Solaris 9 环境以测试配置文件。有关详细信息，请参见第 202 页“创建用于测试配置文件的临时 Solaris 9 环境”。然后，请转到步骤 3。

3. 创建一个临时安装点。

```
# mkdir /tmp/mnt
```

4. 安装包含要测试的配置文件的目录。

安装方案	键入指令
为网络上的系统安装远程 NFS 文件系统	<code>mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt</code>
SPARC：安装 UFS 格式的软盘	<code>mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt</code>
安装 PCFS 格式的软盘	<code>mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt</code>

5. 要测试具有特定系统内存大小的配置文件，请将 `SYS_MEMSIZE` 设置为该特定内存大小（以 MB 为单位）。

```
# SYS_MEMSIZE=memory_size
# export SYS_MEMSIZE
```

6. 您是否已在步骤 4 中安装了一个目录？

- 如果已安装，则将该目录更改为 `/tmp/mnt`。

```
# cd /tmp/mnt
```

- 如果未安装，则将该目录更改为配置文件所在的目录，通常为 JumpStart 目录。

```
# cd jumpstart_dir_path
```

7. 使用 `pfinstall(1M)` 命令测试配置文件。

```
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file[-c path] profile
```



小心：您必须包括 `-d` 或 `-D` 选项。如果这两个选项都未包括，则 `pfinstall` 将使用所指定的配置文件来安装 Solaris 9 软件。系统上的所有数据都会被覆写。

-D	pfinstall 使用当前系统的磁盘配置来测试配置文件。您必须使用 -D 选项来测试升级配置文件。
-d <i>disk_config_file</i>	pfinstall 使用磁盘配置文件 <i>disk_config_file</i> 来测试配置文件。如果 <i>disk_config_file</i> 不在运行 pfinstall 的目录中，您必须指定路径。 有关如何创建磁盘配置文件的说明，请参见第 214 页“创建磁盘配置文件”。 注意： 您不能对升级配置文件 <i>install_type upgrade</i> 使用 -d <i>disk_config_file</i> 选项。您必须总是根据系统的磁盘配置对升级配置文件进行测试，也就是说，您必须使用 -D 选项。
-c <i>path</i>	Solaris 9 软件映像的路径。例如，如果系统正在使用卷管理器来安装您的平台的 Solaris 9 Software 1 of 2 CD，则使用该选项。 注意： 如果您从平台的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像引导，则不需要使用 -c 选项。DVD 或 CD 映像作为引导进程的一部分安装在 /cdrom 上。
<i>profile</i>	要测试的配置文件的名称。如果 <i>profile</i> 不在运行 pfinstall 的目录中，则必须指定路径。

配置文件测试示例

下面的示例显示了如何使用 pfinstall 来测试名为 basic_prof 的配置文件。该配置文件根据安装有 Solaris 9 软件的系统上的磁盘配置进行测试。basic_prof 配置文件位于 /jumpstart 目录中，并且指定 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 映像的路径，因为卷管理器正在被使用。

实例 23-8 使用 Solaris 9 系统进行配置文件测试

```
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof
```

下面的示例显示了如何使用 pfinstall 在 Solaris 9 系统上测试名为 basic_prof 的配置文件。该测试将根据 535_test 磁盘配置文件来执行。该测试将检查是否有 64 MB 的系统内存。该示例使用了位于 /export/install 目录中的 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 映像。

实例 23-9 使用磁盘配置文件进行配置文件测试

```
# SYS_MEMSIZE=64
# export SYS_MEMSIZE
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
```

验证 rules 文件

在使用配置文件和 rules 文件之前，您必须先运行 check 脚本来验证这些文件是否已正确设置。如果所有规则和配置文件都已正确设置，则将创建 rules.ok 文件，该文件是定制 JumpStart 安装软件将系统与配置文件相匹配时所必需的。

表 23-3 描述 check 脚本的功能。

表 23-3 使用 check 脚本时发生的事情

阶段	说明
1	检查 rules 文件的语法是否正确。 check 检验规则关键字是否合法，以及是否为每一条规则都指定了 <i>begin</i> 、 <i>class</i> 和 <i>finish</i> 字段。 <i>begin</i> 和 <i>finish</i> 字段可能包含一个减号 (-) 而不是文件名。
2	如果 rules 文件中没有错误，则检查在规则中指定的各个配置文件的语法是否正确。
3	如果没有找到任何错误，则 check 将从 rules 文件创建 rules.ok 文件、删除所有注释和空白行、保留所有规则并在末尾添加以下注释行： # version=2 checksum=num

▼ 验证 rules 文件

1. 确保 check 脚本位于 JumpStart 目录中。

注意：check 脚本位于 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 上的 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 目录中。

2. 将该目录更改为 JumpStart 目录。
3. 运行 check 脚本对 rules 文件进行验证：

```
$ ./check [-p path -r file_name]
```

- `-p path` 请使用 Solaris 9 软件映像中的 `check` 脚本而不是正在使用的系统中的 `check` 脚本来验证 `rules`。`path` 是本地磁盘或已安装的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 上的映像。
- 如果您的系统正在运行早期版本的 Solaris，则使用此选项运行最近版本的 `check`。
- `-r file_name` 指定一个名称不是 `rules` 的规则文件。您可以使用此选项在将某个规则集成到 `rules` 文件中之前测试该规则的有效性。

在 `check` 脚本运行时，该脚本将报告 `rules` 文件和各个配置文件的有效性检查情况。如果没有遇到任何错误，则该脚本将报告：`The custom JumpStart configuration is ok.`

4. 确保 `root` 拥有 `rules.ok` 文件，并且权限设置为 `644`。

在验证 `rules` 文件之后，您可以在第 24 章中了解到有关可选的定制 JumpStart 特征的更多信息。您可以在第 26 章中了解如何执行定制 JumpStart 安装。

第 24 章

使用可选的定制 JumpStart 功能（任务）

本章描述可用于创建附加的定制 JumpStart 安装工具的可选功能。

- 第 207 页 “创建开始脚本”
- 第 209 页 “创建结束脚本”
- 第 213 页 “创建压缩的配置文件”
- 第 214 页 “创建磁盘配置文件”
- 第 219 页 “使用站点特定的安装程序”

注意：本章中的说明对于 SPARC 服务器或 x86 服务器都是有效的，这些服务器用于提供定制 JumpStart 文件，称为配置文件服务器。配置文件服务器可以为不同类型的平台提供定制 JumpStart 文件。例如，SPARC 服务器可以为 SPARC 系统和 x86 系统提供定制 JumpStart 文件。

创建开始脚本

开始脚本是您在 `rules` 文件中指定的用户定义的 Bourne shell 脚本。开始脚本在 Solaris 软件被安装到系统之前执行任务。只有在使用定制 JumpStart 安装 Solaris 软件时才可以使用开始脚本。

使用开始脚本可以执行以下任务之一：

- 创建派生配置文件
- 在升级前备份文件

关于开始脚本的重要信息

- 不要在初始或升级安装期间在开始脚本中指定可能会妨碍文件系统安装到 /a 上的内容。如果 JumpStart 程序无法将文件系统安装到 /a 上，将发生错误且安装失败。
- 在安装过程中，开始脚本的输出放置在 /tmp/begin.log 中。安装结束后，该日志文件被重定向到 /var/sadm/system/logs/begin.log。
- 确保 root 拥有开始脚本并且权限设置为 644。
- 可以在开始脚本中使用定制 JumpStart 环境变量。有关环境变量的列表，请参见第 273 页“定制 JumpStart 环境变量”。
- 将开始脚本保存在 JumpStart 目录中。

用开始脚本创建派生配置文件

派生配置文件是一个由开始脚本在定制 JumpStart 安装期间动态创建的配置文件。当不能设置 rules 文件以使特定的系统与配置文件相匹配时，就需要派生配置文件。例如，可能需要将派生配置文件用于具有不同硬件组件的相同系统型号，如包含不同的帧缓存器的系统。

要设置使用派生配置文件的规则，必须执行以下任务：

- 将配置文件字段设为等号 (=) 而不是配置文件。
- 将开始字段设为创建派生配置文件的开始脚本，该派生配置文件取决于打算安装 Solaris 的系统。

当系统匹配一个配置文件字段为等号 (=) 的规则时，开始脚本创建用于在系统上安装 Solaris 软件的派生配置文件。

下面是一个开始脚本的示例，该脚本每次都创建相同的派生配置文件。您可以编写一个开始脚本，根据规则的计算创建不同的派生配置文件。

实例 24-1 创建派生配置文件的开始脚本

```
#!/bin/sh
echo "install_type          initial_install"> ${SI_PROFILE}
echo "system_type          standalone">> ${SI_PROFILE}
echo "partitioning         default">> ${SI_PROFILE}
echo "cluster              SUNWCprog">> ${SI_PROFILE}
echo "package              SUNWman    delete">> ${SI_PROFILE}
echo "package              SUNWolman  delete">> ${SI_PROFILE}
echo "package              SUNWxwman  delete">> ${SI_PROFILE}
```

在此示例中，开始脚本必须将 SI_PROFILE 环境变量用作派生配置文件的名称，该派生配置文件缺省情况下设为 /tmp/install.input。

注意：如果使用开始脚本来创建派生配置文件，则要确保该脚本没有任何错误。派生配置文件不由 check 脚本验证，这是因为派生配置文件直到开始脚本执行后才创建。

创建结束脚本

结束脚本是您在 `rules` 文件中指定的用户定义的 Bourne shell 脚本。结束脚本在 Solaris 软件安装在系统上之后但在系统重新引导之前执行任务。只有在使用定制 JumpStart 安装 Solaris 时才可以使用结束脚本。

可以使用结束脚本执行的任务包括：

- 添加文件
- 添加个别软件包或修补程序，以补充安装在特定软件组中的软件包或修补程序
- 定制根环境
- 设置系统的超级用户口令
- 安装附加软件

关于结束脚本的重要信息

- Solaris `suninstall` 程序 将系统的文件系统安装在 `/a` 上。文件系统保持安装在 `/a` 上，直到系统重新引导。通过修改与 `/a` 相对应的文件系统，可以使用结束脚本添加、更改或删除新安装的文件系统结构中的文件。
- 在安装过程中，结束脚本的输出放置在 `/tmp/finish.log` 中。安装结束后，该日志文件被重定向到 `/var/sadm/system/logs/finish.log`。
- 确保 `root` 拥有结束脚本并且权限设置为 `644`。
- 您可以在自己的结束脚本中使用定制 JumpStart 环境变量。有关环境变量的列表，请参见第 273 页“定制 JumpStart 环境变量”。
- 将结束脚本保存在 JumpStart 目录中。

▼ 使用结束脚本添加文件

通过结束脚本，可以将文件从 JumpStart 目录添加到已安装的系统。可以添加文件是因为 JumpStart 目录安装在 `SI_CONFIG_DIR` 变量指定的目录中。缺省情况下，该目录设置为 `/tmp/install_config`。

注意：也可以替换文件，方法是将文件从 `JumpStart` 目录复制到已安装系统中已存在的文件。

1. 把添加到已安装系统的所有文件复制到 `JumpStart` 目录中。
2. 对于希望复制到新安装的文件系统结构中的每个文件，在结束脚本中插入以下行：

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/file_name /a/path_name
```

例如，假设您有一个为站点上所有用户开发的特殊应用程序 `site_prog`。如果您将 `site_prog` 的副本放到 `JumpStart` 目录中，则结束脚本中的以下行会将 `site_prog` 从 `JumpStart` 目录复制到系统的 `/usr/bin` 目录中：

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/site_prog /a/usr/bin
```

使用结束脚本添加软件包或修补程序

可以创建一个结束脚本在 `Solaris` 软件安装在系统上之后自动添加软件包或修补程序。通过使用结束脚本添加软件包，可减少时间并确保安装在站点上不同系统中的软件包和修补程序的一致性。

在结束脚本中使用 `pkgadd(1M)` 或 `patchadd(1M)` 命令时，使用 `-R` 选项将 `/a` 指定为根路径。

实例 24-2 显示了添加软件包的结束脚本示例。

实例 24-2 使用结束脚本添加软件包

```
#!/bin/sh

BASE=/a
MNT=/a/mnt
ADMIN_FILE=/a/tmp/admin

mkdir ${MNT}
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}1
cat>${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK2
mail=root
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
DONT_ASK
```

实例 24-2 使用结束脚本添加软件包 (续下)

```
/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz3
umount ${MNT}
rmdir ${MNT}
```

1. 将目录安装在包含要安装的软件包的服务器上。
2. 创建一个临时软件包管理文件 admin，强制使 pkgadd(1M) 命令在安装软件包时不执行检查或提示问题。当添加软件包时，请使用临时软件包管理文件以便不用干预安装。
3. 添加软件包，使用 -a 选项指定软件包管理文件，使用 -R 选项指定根路径。

注意：以前，chroot(1M) 命令和结束脚本环境中的 pkgadd 和 patchadd 命令一起使用。在极少数情况下，一些软件包或修补程序无法与 -R 选项一起工作。在发出 chroot 命令前，必须在 /a 根路径中创建一个伪 /etc/mnttab 文件。

要创建伪 /etc/mnttab 文件，请将以下行添加到结束脚本中：

```
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
```

使用结束脚本定制根环境

也可以使用结束脚本定制已安装在系统上的文件。例如，实例 24-3 中的结束脚本通过将信息附加到根 (/) 目录中的 .cshrc 文件来定制根环境。

实例 24-3 使用结束脚本定制根环境

```
#!/bin/sh
#
# Customize root's environment
#
echo "****adding customizations in /.cshrc"
test -f a/.cshrc || {
cat>> a/.cshrc <<EOF
set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@`uname -n`> "
alias cp cp -i
alias mv mv -i
alias rm rm -i
alias ls ls -FC
alias h history
alias c clear
unset autologout
EOF
}
```

使用结束脚本设置系统的超级用户口令

Solaris 软件安装在系统上之后，系统重新引导。在引导过程完成前，系统提示输入超级用户口令。除非有人键入口令，否则系统无法完成引导。

名为 `set_root_pw` 的结束脚本保存在 `auto_install_sample` 目录中。结束脚本显示如何自动设置超级用户口令，而无需提示。`set_root_pw` 显示在实例 24-4 中。

实例 24-4 使用结束脚本设置系统的超级用户口令

```
#!/bin/sh
#
#      @(#)set_root_pw 1.4 93/12/23 SMI
#
# This is an example Bourne shell script to be run after installation.
# It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD.
# The encrypted password is obtained from an existing root password entry
# in /etc/shadow from an installed machine.

echo "setting password for root"

# set the root password
PASSWD=dKO5IBkSF42lw
#create a temporary input file1
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig2

mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
nawk -F: '{
    if ( $1 == "root" )3
        printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n", $1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
    else
        printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n", $1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
}' passwd="$PASSWD" /a/etc/shadow.orig> /a/etc/shadow
#remove the temporary file
rm -f /a/etc/shadow.orig4
# set the flag so sysidroot won't prompt for the root password
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE}> /tmp/state.$$5
mv /tmp/state.$$ ${SI_SYS_STATE}
```

1. 将变量 `PASSWD` 设置为从系统 `/etc/shadow` 文件中的现有项获取的加密超级用户口令。
2. 创建 `/a/etc/shadow` 的临时输入文件。
3. 在 `/etc/shadow` 文件中更改新安装的系统的超级用户项，使用 `$PASSWD` 作为口令字段。
4. 删除临时 `/a/etc/shadow` 文件。
5. 在状态文件中将项从 0 更改为 1，这样将不提示用户输入超级用户口令。状态文件通过变量 `SI_SYS_STATE` 访问，该变量的当前值为 `/a/etc/.sysIDtool.state`。为了避免在此值更改时脚本出现问题，请使用 `$SI_SYS_STATE` 以便始终引用此文件。此处显示的 `sed` 命令在 0 之后和 1 之后包含一个制表符。

注意：如果使用结束脚本设置系统的超级用户口令，则用户可能会尝试通过结束脚本中的加密口令来发现超级用户口令。确保有相应的措施防止用户试图确定超级用户口令。

使用结束脚本与 Web Start 安装程序一起安装软件

安装了 Solaris 操作环境后，可以使用结束脚本来安装附加软件。有些软件程序由 Solaris Web Start 程序安装，在安装期间它会提示您输入信息。要使安装不受干扰，可以使用 `-nodisplay` 或 `-noconsole` 选项运行 Solaris Web Start 程序。

表 24-1 Solaris Web Start 选项

选项	说明
<code>-nodisplay</code>	运行安装程序，但没有图形用户界面。使用缺省产品安装，除非安装已被 <code>-locales</code> 选项修改。
<code>-noconsole</code>	运行安装，但没有任何交互式文本控制台设备。当与 <code>-nodisplay</code> 一起用于 UNIX 脚本时很有用。

有关详细信息，请参见手册页 `installer (1M)`。

创建压缩的配置文件

可以在引导系统时指定定制 JumpStart 配置文件的位置，而不是使用 `add_install_client` 命令来指定其位置。但是，在发出 `boot` 命令时只能指定一个文件的名称。因此，必须将所有的定制 JumpStart 配置文件压缩为一个文件。压缩的配置文件可以是以下类型之一：

- `tar`
- 压缩的 `tar`
- `zip`
- `bzip tar`

▼ 创建压缩的配置文件

1. 将目录更改到配置文件服务器上的 JumpStart 目录。

```
# cd jumpstart_dir_path
```

2. 使用压缩工具将定制 JumpStart 配置文件压缩为一个文件。

注意：压缩的配置文件不能包含相对路径。定制 JumpStart 配置文件必须与压缩文件位于同一目录中。

压缩的配置文件必须包含以下文件：

- 配置文件
- rules
- rules.ok

也可以将 sysidcfg 文件包含在压缩的配置文件中。

3. 将压缩的配置文件保存在 NFS 服务器、HTTP 服务器或本地硬盘中。

压缩的配置文件示例

下面的示例说明如何使用 tar 命令创建一个名为 config.tar 的压缩配置文件。定制 JumpStart 配置文件位于 /jumpstart 目录中。

实例 24-5 创建压缩的配置文件

```
# cd /jumpstart
# tar -cvf config.tar *
a profile 1K
a rules 1K
a rules.ok 1K
a sysidcfg 1K
```

创建磁盘配置文件

本节描述如何创建单磁盘和多磁盘配置文件。磁盘配置文件使您能够从单个系统中使用 pfinstall (1M) 针对不同的磁盘配置测试配置文件。

▼ SPARC：创建磁盘配置文件

1. 找到包含要测试的磁盘的 SPARC 系统。
2. 成为超级用户。
3. 将 prtvtoc(1M) 命令的输出重定向到一个文件以创建单磁盘配置文件。

```
# prtvtoc /dev/rdisk/device_name>disk_config_file
```

`/dev/rdisk/device_name` 系统磁盘的设备名称。`device_name` 的形式必须是 `cwt.xdy s2` 或 `cx.d ys2`。

`disk_config_file` 磁盘配置文件的名称。

4. 确定是否在多个磁盘上测试 Solaris 软件的安装。

- 如果否，则停止。操作完成。
- 如果是，并置单磁盘配置文件并将输出保存到一个新文件中。

```
# cat disk_file1 disk_file2>multi_disk_config
```

此新文件即成为多磁盘配置文件，如下面的示例所示：

```
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test
```

5. 确定磁盘设备名称中的目标号码在前一个步骤中创建的多磁盘配置文件中是否唯一。

- 如果是，则停止。操作完成。
- 如果否，使用文本编辑器打开此文件并使目标号码在磁盘设备名称中是唯一的。例如，假设对于不同的磁盘设备名称，此文件包含同一目标号码 `t0`，如下所示：

```
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
将第二个目标号码更改为 t2，如下所示：
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
```

SPARC：磁盘配置文件示例

下面的示例显示如何在具有 104 MB 字节磁盘的 SPARC 系统中创建单磁盘配置文件 `104_test`。

实例 24-6 SPARC：创建磁盘配置文件

将 `prtvtoc` 命令的输出重定向到名为 `104_test` 的单磁盘配置文件：

```
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t3d0s2>104_test
```

`104_test` 文件的内容与下面的内容相似：

```
* /dev/rdsk/c0t3d0s2 partition map
*
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   72 sectors/track
*   14 tracks/cylinder
* 1008 sectors/cylinder
```

实例 24-6 SPARC: 创建磁盘配置文件 (续下)

```
* 2038 cylinders* 2036 accessible cylinders
* Flags:
* 1: unmountable
* 10: read-only
*
*
* Partition Tag Flags First Sector Last Sector Count Mount Directory
1 2 00 0 164304 164303 /
2 5 00 0 2052288 2052287
3 0 00 164304 823536 987839 /disk2/b298
5 0 00 987840 614880 1602719 /install/298/sparc/work
7 0 00 1602720 449568 2052287 /space
```

您已为基于 SPARC 的系统创建了磁盘配置文件。第 201 页“测试配置文件”包含关于使用磁盘配置文件测试配置文件的信息。

▼ x86: 创建磁盘配置文件

1. 找到包含要测试磁盘的基于 x86 的系统。
2. 成为超级用户。
3. 通过将 `fdisk(1M)` 命令的输出保存到文件中，来创建单磁盘配置文件的一部分。

```
# fdisk -R -W disk_config_file -h /dev/rdisk/device_name
```

disk_config_file

磁盘配置文件的名称。

/dev/rdisk/device_name

整个磁盘的 `fdisk` 布局的设备名称。
device_name 的形式必须是 `cwtxdyp0` 或 `cxdy p0`。

4. 将 `prtvtoc(1M)` 命令的输出附加到磁盘配置文件：

```
# prtvtoc /dev/rdisk/device_name >>disk_config
```

/dev/rdisk/device_name

系统磁盘的设备名称。*device_name* 的形式必须是 `cwtxdy s2` 或 `cxd ys2`。

disk_config

磁盘配置文件的名称。

5. 确定是否在多个磁盘上测试 Solaris 软件的安装。

- 如果否，则停止。操作完成。
- 如果是，并置单磁盘配置文件并将输出保存到一个新文件中：


```
# cat disk_file1 disk_file2>multi_disk_config
```

此新文件即成为多磁盘配置文件，如下面的示例所示：

```
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test
```

6. 确定磁盘设备名称中的目标号码在前一个步骤中创建的多磁盘配置文件中是否唯一。

- 如果是，则停止。操作完成。
- 如果不是，用文本编辑器打开该文件并使目标号码唯一。

例如，假设对于不同的磁盘设备名称，此文件包含同一目标号码 t0，如下所示：

```
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map  
...  
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
```

将第二个目标号码更改为 t2，如下所示：

```
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map  
...  
* /dev/rdisk/c0t2d0s2 partition map
```

x86: 磁盘配置文件示例

下面的示例显示如何在具有 500 MB 磁盘的 x86 系统中创建单磁盘配置文件 500_test。

实例 24-7 x86: 创建磁盘配置文件

首先，将 fdisk 命令的输出保存到名为 500_test 的文件中：

```
# fdisk -R -W 500_test -h /dev/rdisk/c0t0d0p0
```

500_test 文件如下所示：

```
* /dev/rdisk/c0t0d0p0 default fdisk table  
* Dimensions:  
*   512 bytes/sector  
*   94 sectors/track  
*   15 tracks/cylinder  
* 1455 cylinders  
*  
* HBA Dimensions:  
*   512 bytes/sector  
*   94 sectors/track  
*   15 tracks/cylinder  
* 1455 cylinders  
*  
* systid:  
* 1:  DOSOS12  
* 2:  PCIXOS  
* 4:  DOSOS16
```

实例 24-7 x86: 创建磁盘配置文件 (续下)

```
* 5:   EXTDOS
* 6:   DOSBIG
* 86:  DOSDATA
* 98:  OTHEROS
* 99:  UNIXOS
* 130: SUNIXOS
*
* Id  Act  Bhead Bsect  Bcyl  Ehead  Esect  Ecyl  Rsect  Numsect
130  128  44    3      0     46    30     1001 1410   2050140
```

第二步, 将 prtvtoc 命令的输出附加到 500_test 文件:

```
# prtvtoc /dev/rdisk/c0t0d0s2>>500_test
```

现在, 500_test 文件是一个完整的磁盘配置文件:

```
* /dev/rdisk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
*   1455 cylinders
*
* HBA Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
*   1455 cylinders
*
* systid:
* 1:   DOSOS12
* 2:   PCIXOS
* 4:   DOSOS16
* 5:   EXTDOS
* 6:   DOSBIG
* 86:  DOSDATA
* 98:  OTHEROS
* 99:  UNIXOS
* 130: SUNIXOS
*
* Id  Act  Bhead Bsect  Bcyl  Ehead  Esect  Ecyl  Rsect  Numsect
130  128  44    3      0     46    30     1001 1410   2050140
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
*
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   94 sectors/track
*   15 tracks/cylinder
*   1110 sectors/cylinder
*   1454 cylinders
*   1452 accessible cylinders
*
* Flags:
```

实例 24-7 x86: 创建磁盘配置文件 (续下)

```
* 1: unmountable
* 10: read-only
*
*      First      Sector      Last
* Partition Tag  Flags      Sector      Count      Sector  Mount Directory
  2      5    01      1410    2045910    2047319
  7      6    00      4230    2043090    2047319  /space
  8      1    01         0      1410      1409
  9      9    01      1410      2820    422987
```

您已为基于 x86 的系统创建了磁盘配置文件。第 201 页“测试配置文件”包含关于使用磁盘配置文件测试配置文件的的信息。

使用站点特定的安装程序

您也可以使用开始脚本和结束脚本创建自己的安装程序来安装 Solaris 软件。

当您在配置文件字段中使用减号 (-) 时，开始脚本和结束脚本（而不是配置文件和 Solaris suninstall 程序）控制 Solaris 软件在系统上的安装方式。

例如，如果下面的规则匹配系统，则 `x_install.beg` 开始脚本和 `x_install.fin` 结束脚本将 Solaris 软件安装在名为 `clover` 的系统上：

```
hostname clover x_install.beg - x_install.fin
```


第 25 章

创建定制规则和探测关键字（任务）

本章提供创建您自己的定制规则和探测关键字的信息和步骤。

- 第 221 页 “探测关键字”
- 第 222 页 “创建 custom_probes 文件”
- 第 224 页 “验证 custom_probes 文件”

探测关键字

要理解什么是探测关键字，首先需要回顾一下什么是规则关键字。规则关键字是一个预定义的词法单元或单词，它描述一般的系统属性，如主机名 `hostname` 或内存大小 `memsize`。规则关键字和它们的关联值使您能够将一个具有相同属性的系统与一个配置文件匹配。这种系统属性的匹配定义了如何在组中的每个系统上安装 Solaris 软件。

在开始脚本和结束脚本中使用的定制 JumpStart 环境变量是根据需要进行设置的。例如，只有使用了 `installed` 规则关键字之后，`SI_INSTALLED` 中才会提供有关系统上已安装的操作系统的信息。

在某些情况下，出于匹配系统和运行配置文件以外的目的，您可能需要在开始或结束脚本中提取同样的信息。探测关键字提供了解决方法。探测关键字提取属性信息并消除了设置匹配条件和运行配置文件的需要。

有关探测关键字和值的列表，请参见第 275 页 “探测关键字和值”。

创建 custom_probes 文件

如果第 245 页“规则关键字和值”和第 275 页“探测关键字和值”中描述的规则和探测关键字的精确度不能满足您的需要，您可以通过创建 `custom_probes` 文件来定义自己的定制规则或探测关键字。

`custom_probes` 文件是一个 Bourne shell 脚本，它包含两种函数。您必须将 `custom_probes` 文件保存在保存了 `rules` 文件的同一 `JumpStart` 目录中。您可以在 `custom_probes` 文件中定义两种函数如下：

- 探测函数 – 收集您需要的信息，或者进行实际的工作并设置您定义的相应 `SI_` 环境变量。探测函数成为探测关键字。
- 比较函数 – 调用相应的探测函数，比较探测函数的输出。如果关键字匹配则返回 0，如果关键字不匹配则返回 1。比较函数成为规则关键字。

custom_probes 文件的语法

`custom_probes` 文件可以包含任何有效的 Bourne shell 命令、变量或算法。

注意：您可以在 `custom_probes` 文件中定义需要单个变量的探测函数和比较函数。当您在 `rules` 文件中使用相应的定制探测关键字时，关键字后面的变量将被解释（为 `$1`）。

当您在 `rules` 文件中使用相应的定制规则关键字时，该变量在关键字之后被解释为起始，在下一个 `&&` 或开始脚本（以先出现的为准）之前被解释为终止。

`custom_probes` 文件必须符合以下要求：

- 具有名称 `custom_probes`
- 将 `root` 作为它的属主
- 是可执行文件并将权限设置为 755
- 包含至少一个探测函数和一个相应的比较函数

为提高明确性和改善结构，请首先在文件的顶部定义所有的探测函数，然后再定义所有的比较函数。

custom_probes 中的函数名称的语法

探测函数的名称必须以 `probe_` 开头。比较函数的名称必须以 `cmp_` 开头。

以 `probe_` 开头的函数定义新的探测关键字。例如，函数 `probe_tcx` 定义新的探测关键字 `tcx`。以 `cmp_` 开头的函数定义新的规则关键字。例如，`cmp_tcx` 定义新的规则关键字 `tcx`。

▼ 创建 `custom_probes` 文件

1. 使用文本编辑器创建 Bourne shell 脚本文本文件。将该文件命名为 `custom_probes`。
2. 在 `custom_probes` 文本文件中，定义您的探测函数和比较函数。

注意：您可以在 `custom_probes` 文件中定义需要变量的探测函数和比较函数。当您在 `rules` 文件中使用相应的定制探测关键字时，关键字后面的变量将依次被解释（为 `$1`、`$2` ... 以此类推）。

当您在 `rules` 文件中使用相应的定制规则关键字时，关键字之后和下一个 `&&` 或开始脚本（以先出现的为准）之前的变量被依次解释。

3. 将 `custom_probes` 文件保存在 `JumpStart` 目录中的 `rules` 文件旁边。
4. 确保 `root` 拥有 `rules` 文件，并且权限设置为 `644`。

`custom_probes` 文件和关键字的示例

在以下目录中可以找到探测函数和比较函数的其它示例：

- `/usr/sbin/install.d/chkprobe`（在安装了 Solaris 软件的系统上）
- `/Solaris_9/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/chkprobe`（在 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 上）

下面的 `custom_probes` 文件包含测试 TCX 图形卡是否存在的探测函数和比较函数。

实例 25-1 `custom_probes` 文件

```
#!/bin/sh
#
# custom_probe script to test for the presence of a TCX graphics card.
#
#
# PROBE FUNCTIONS
#
probe_tcx() {
    SI_TCX=`modinfo | grep tcx | nawk '{print $6}'`
    export SI_TCX
}
```

实例 25-1 custom_probes 文件 (续下)

```
#
# COMPARISON FUNCTIONS
#
cmp_tcx() {
    probe_tcx

    if [ "X${SI_TCX}" = "X${1}" ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}
```

下面的示例 rules 文件显示如何使用前面的示例中定义的探测关键字 tcx。如果 TCX 图形卡已安装并在系统中被找到，则运行 profile_tcx。否则，运行 profile。

注意：始终将探测关键字放在 rules 文件的开头或接近开头的位置，以确保能够在其它可能依赖这些探测关键字的规则关键字之前读取和运行这些关键字。

实例 25-2 定制在 rules 文件中使用的探测关键字

```
probe tcx
tcx      tcx      -      profile_tcx      -
any      any      -      profile           -
```

验证 custom_probes 文件

在使用配置文件（rules 和 custom_probes 文件）之前，必须先运行 check 脚本来验证是否已正确安装了这些文件。如果所有的配置文件、规则以及探测函数和比较函数均已正确安装，则创建 rules.ok 和 custom_probes.ok 文件。表 25-1 描述了 check 脚本所进行的操作。

表 25-1 使用 check 脚本时发生的事情

阶段	说明
1	check 搜索 custom_probes 文件。

表 25-1 使用 check 脚本时发生的事情 (续下)

阶段	说明
2	如果该文件存在，则 check 从 custom_probes 文件创建 custom_probes.ok 文件，删除所有的注释行和空白行，并保留所有的 Bourne shell 命令、变量和算法。然后，check 在结尾处添加以下注释行： # version=2 checksum=num

▼ 验证 custom_probes 文件

1. 验证 check 脚本是否位于 JumpStart 目录中。

注意：check 脚本位于 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 上的 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 目录中。

2. 更改到 JumpStart 目录。
3. 运行 check 脚本来验证 rules 和 custom_probes 文件。

```
$ ./check [-p path -r file_name]
```

-p path	使用来自平台的 Solaris 9 软件映像的 check 脚本而不是来自您使用的系统的 check 脚本来验证 custom_probes 文件。path 是本地磁盘上或已安装的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 上的映像。 如果您的系统正在运行早期版本的 Solaris，则使用此选项运行最近版本的 check。
-r file_name	指定一个文件名（名称 custom_probes 除外）。通过使用 -r 选项，可以在将一组函数集成到 custom_probes 文件之前验证这些函数的有效性。

当 check 脚本运行时，该脚本报告 rules 和 custom_probes 文件以及每个配置文件的有效性。如果没有遇到任何错误，则该脚本将报告：“定制 JumpStart 配置没有问题”并在 JumpStart 目录中创建 rules.ok 和 custom_probes.ok 文件。

4. 确定 custom_probes.ok 文件是否为可执行文件。
 - 如果是，请转到步骤 5。
 - 如果不是，请键入以下命令：

```
chmod +x custom_probes
```
5. 确保 root 拥有 custom_probes.ok 文件，并且权限设置为 755。

第 26 章

执行定制 JumpStart 安装（任务）

本章描述如何在基于 SPARC 或基于 x86 的系统上执行定制 JumpStart 安装。您需要在要安装 Solaris 9 软件的系统上遵循这些过程。

- 第 229 页 “SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级”
- 第 232 页 “x86: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级”

SPARC：执行定制 JumpStart 安装

SPARC：任务图：针对定制 JumpStart 安装设置系统

在定制 JumpStart 安装过程中，JumpStart 程序尝试使安装的系统与 `rules.ok` 文件中的规则相匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则读这些规则。当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。一旦系统匹配规则，JumpStart 程序即停止读取 `rules.ok` 文件，然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。

表 26-1 任务图：针对定制 JumpStart 安装设置系统

任务	说明	参考
检查系统是否受支持	检查 Solaris 9 环境中的系统支持硬件文档。	<i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i>
检查系统是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 9 软件	验证是否已规划了足够的空间在系统上安装 Solaris 软件。	第 5 章

表 26-1 任务图：针对定制 JumpStart 安装设置系统 (续下)

任务	说明	参考
(可选) 预先配置系统配置信息	可以使用 <code>sysidcfg</code> 文件或名称服务预先配置系统的安装信息。如果预先配置了系统信息，安装程序在安装过程中不会提示您提供这些信息。	第 7 章
为定制 Jumpstart 安装准备系统	创建并验证 <code>rules</code> 文件和配置文件。	第 23 章
(可选) 准备可选的定制 JumpStart 功能	如果使用了开始脚本、结束脚本或其它可选功能，请准备这些脚本或文件。	第 24 章和第 25 章
(可选) 设置系统通过网络安装	要从远程 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software SPARC Platform Edition CD 映像安装系统，需要设置系统从安装服务器或引导服务器引导和安装。	第 12 章
(可选) 准备 Solaris Flash 归档文件安装	在安装 Solaris Flash 归档文件之前，需要执行特定的步骤。	第 228 页“准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件”
安装或升级	引导系统以便初始化安装或升级。	第 229 页“SPARC：使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级”

▼ 准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件

可以使用定制 JumpStart 安装完全归档文件或差别归档文件。有关完全归档文件和差别归档文件的概述，请参见第 17 章。

1. 在安装服务器上，创建定制 JumpStart `rules` 文件。
有关创建定制 JumpStart 文件的详细说明，请参见第 23 章。
2. 在安装服务器上，创建定制 JumpStart 配置文件。
有关 Solaris Flash 归档文件配置文件的示例，请参见第 198 页“配置文件示例”。

注意：在安装 Solaris Flash 归档文件时，第 23 章中现有定制 JumpStart 关键字列表中唯一有效的关键字如下：

关键字	初始安装	更新
archive_location	X	X
fdisk (仅适用于 x86)	X	X
filesystem - 不能将 filesystem 关键字设置为值 auto	X	
forced_deployment		X
install_type — 必需	X	X
local_customization	X	X
no_content_check		X
no_master_check		X
root_device	X	X

- a. 将 **install_type** 关键字的值设置为以下类型之一。
 - 对于完全归档文件，设置为 **flash_install**
 - 对于差别归档文件，设置为 **flash_update**
 - b. 使用 **archive_location** 关键字来添加 Solaris Flash 归档文件的路径。
有关 **archive_location** 关键字的详细信息，请参见第 251 页“**archive_location** 关键字”。
 - c. 指定文件系统配置。
Solaris Flash 归档文件提取过程不支持分区的自动布局。
 - d. (可选) 如果要在克隆系统上安装附加的 Solaris Flash 归档文件，请为要安装的每个归档文件添加一个 **archive_location** 行。
3. 在安装服务器上，添加要与 Solaris Flash 归档文件一起安装的客户程序。
有关详细说明，请参见第 81 页“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”或第 107 页“添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”。
 4. 在克隆系统上执行定制 **JumpStart** 安装。
有关详细说明，请参见第 229 页“SPARC：使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级”。

▼ SPARC：使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级

1. 如果系统是网络的一部分，请确保已将以以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
2. 如果安装的系统是通过 **tip(1)** 行连接的，请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行长。

要确定 `tip` 窗口的当前尺寸，请使用 `stty(1)` 命令。

3. 如果使用系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件，请将 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 插入驱动器。

4. 如果使用配置文件软盘，请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。

5. 引导系统。

- 如果系统是新的，刚从包装箱中拿出来，请打开系统。
- 如果要安装或升级现有的系统，请关闭系统。在 `ok` 提示符处，键入以下命令：

```
ok boot cdrom:net - install [url:ask] [dhcp] [nowin]
```

<code>cdrom</code>	指定从 CD 或 DVD 引导。 对于使用老式 EEPROM 的系统，请用 <code>sd(0,6,2)</code> 替换 <code>cdrom</code> 以从系统的 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器引导。
<code>net</code>	指定从网络上的安装服务器引导。
<code>url</code>	指定定制 JumpStart 文件的位置。可以为位于以下位置的文件指定 URL： <ul style="list-style-type: none">■ 本地硬盘 <code>file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file</code>■ NFS 服务器 <code>nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file</code>■ HTTP 服务器 <code>http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file&proxy_info</code> 如果将一个 <code>sysidcfg</code> 文件放置在压缩配置文件中，必须指定包含该文件的服务器的 IP 地址，如下示例所示： <code>http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar</code> 如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上，则在引导过程中必须使用代理说明符。不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。必须指定代理服务器的 IP 地址，如下示例所示： <code>http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151</code>
<code>ask</code>	指定在系统引导并连接到网络后，安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。 如果您按回车键跳过了该提示，安装程序将以交互方式配置网络参数。然后，安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。如果您按回车键跳过了该提示，则 Solaris <code>suninstall</code> 程序开始运行。

dhcp	指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。 如果您没有指定使用 DHCP 服务器，则系统使用 /etc/bootparams 文件或名称服务 bootparams 数据库。
nowin	指定不开始 X 程序。您不需要使用 X 程序来执行定制 JumpStart 安装，因此可以使用 nowin 选项来缩短安装时间。

注意：SPARC：系统检查硬件和系统组件以及您的 SPARC 系统引导区。引导过程将持续几分钟时间。

6. 如果您没有预先配置 `sysidcfg` 文件中的系统信息，当提示时，请回答有关系统配置的问题。
7. 按照屏幕上的说明来安装软件。
当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后，系统将自动重新引导。
安装完成后，安装日志保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志：
 - /var/sadm/system/logs
 - /var/sadm/install/logs

x86: 执行定制 JumpStart 安装

x86: 任务图：针对定制 JumpStart 安装设置系统

在定制 JumpStart 安装过程中，JumpStart 程序尝试使安装的系统与 `rules.ok` 文件中的规则相匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则读这些规则。当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。一旦系统匹配规则，JumpStart 程序即停止读取 `rules.ok` 文件，然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。

表 26-2 x86: 任务图：针对定制 JumpStart 安装设置系统

任务	说明	参考
确定是否需要保留现有的操作系统和用户数据	如果系统上的现有操作系统使用整个磁盘，则您必须保留现有操作系统以使其可以与 Solaris 9 软件共存。这一决定确定了如何指定系统配置文件中的 <code>fdisk(1M)</code> 关键字。	第 260 页 “x86: <code>fdisk</code> 配置文件关键字”
检查系统是否受支持	检查 Solaris 9 环境中的系统支持硬件文档。	硬件生产商文档
检查系统是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 9 软件	验证是否已规划了足够的空间在系统上安装 Solaris 软件。	第 5 章
(可选) 预先配置系统配置信息	可以使用 <code>sysidcfg</code> 文件或名称服务预先配置系统的安装信息。如果预先配置了系统信息，安装程序在安装过程中不会提示您提供这些信息。	第 7 章
为定制 Jumpstart 安装准备系统	创建并验证 <code>rules</code> 文件和配置文件。	第 23 章
(可选) 准备可选的定制 JumpStart 功能	如果使用了 <code>begin</code> 脚本、 <code>finish</code> 脚本或其它可选功能，请准备这些脚本或文件。	第 24 章和第 25 章
(可选) 设置系统通过网络安装	要从远程 Solaris 9 <i>x86 Platform Edition</i> DVD 或 Solaris 9 <i>Software x86 Platform Edition</i> CD 映像安装系统，需要设置系统从安装服务器或引导服务器引导和安装。	第 12 章
安装或升级	引导系统以便初始化安装或升级。	第 232 页 “x86: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级”

▼ x86: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级

1. 如果系统是网络的一部分，请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
2. 如果要安装的系统是通过 `tip(1)` 行连接的，请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行长。要确定 `tip` 窗口的当前尺寸，请使用 `stty(1)` 命令。
3. 如果使用配置文件软盘，请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。

注意：配置文件软盘中除配置文件信息外，还包含 Solaris 9 Device Configuration Assistant 的副本。如果您使用 PXE 网络引导通过网络引导系统，则必须配置系统使之从网络而不是从软盘引导。

4. 如果使用系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件，请将 Solaris 9 *x86 Platform Edition DVD* 或 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition CD* 插入驱动器。
5. 决定如何引导系统。
 - 如果从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 引导，请插入磁盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
 - 如果从网络引导，请使用 Preboot Execution Environment (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。使用系统 BIOS 的设置工具或网络适配器的配置设置工具将系统设置为使用 PXE。
 - 如果从软盘引导，请使用步骤 3 中插入到驱动器中的配置文件软盘，或将 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘插入系统软盘驱动器。

仅 x86：可以通过以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘：

- 使用附录 E 中介绍的过程将软件从 Solaris 9 *x86 Platform Edition DVD* 或 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition CD* 复制到软盘。
 - 从 Solaris Developer Connection（其网址为 http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes）下载该软件，并将其复制到软盘中。
-

6. 如果系统关闭，请打开系统。如果系统已打开，请重新引导系统。
Device Configuration Assistant 将识别系统的设备。
7. 在“引导 Solaris”屏幕上，选择要从中引导系统的设备。选择 DVD、CD、Net 或 Disk。
8. 出现提示时，执行以下操作之一：

选择要执行的安装类型：

- 1 Solaris 交互
- 2 定制 JumpStart

输入选择的数字，然后按 <ENTER> 键。

如果输入其它内容或等待 30 秒，则会启动交互安装程序。

要选择定制 JumpStart 方法，请执行以下操作之一：

注意：如果 30 秒钟内您没有键入 2 或键入引导命令，则启动 Solaris suninstall 程序。可以在命令行中键入任何键来停止计时器。

- 键入 2 并按 Enter 键。
- 要指定定制 JumpStart 配置文件的位置，请键入以下命令：

```
b install [url:ask] [dhcp] [nowin]
```

<i>url</i>	<p>指定定制 JumpStart 文件的位置。可以为位于以下位置的文件指定 URL：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 本地硬盘 <pre>file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file■ NFS 服务器<pre>nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file■ HTTP 服务器<pre>http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/ compressed_config_file&proxy_info</pre><p>如果将一个 <code>sysidcfg</code> 文件放置在压缩配置文件中，必须指定包含该文件的服务器的 IP 地址，如以下示例所示：</p><pre>http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar</pre><p>如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上，则在引导过程中必须使用代理说明符。不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。必须指定代理服务器的 IP 地址，如以下示例所示：</p><pre>http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151</pre></pre></pre>
<i>ask</i>	<p>指定在系统引导并连接到网络后，安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。</p> <p>如果您按回车键跳过了该提示，安装程序将以交互方式配置网络参数。然后，安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。如果您按回车键跳过了该提示，则 Solaris suninstall 程序开始运行。</p>
<i>dhcp</i>	<p>指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。</p> <p>如果您没有指定使用 DHCP 服务器，则系统使用 <code>/etc/bootparams</code> 文件或名称服务 <code>bootparams</code> 数据库。</p>
<i>nowin</i>	<p>指定不开始 X 程序。您不需要使用 X 程序来执行定制 JumpStart 安装，因此可以使用 <code>nowin</code> 选项来缩短安装时间。</p>

9. 如果您没有预先配置 `sysidcfg` 文件中的系统信息，当提示时，请回答有关系统配置的问题。

10. 按照屏幕上的说明来安装软件。

当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后，系统将自动重新引导。
安装完成后，安装日志保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志：

- `/var/sadm/system/logs`
- `/var/sadm/install/logs`

第 27 章


使用定制 JumpStart 进行安装（示例）

本章提供了使用定制 JumpStart 安装方式在基于 SPARC 和基于 x86 的系统上设置和安装 Solaris 软件的示例。

- 第 237 页 “示例站点安装”
- 第 238 页 “创建安装服务器”
- 第 240 页 “x86: 创建市场营销系统的引导服务器”
- 第 240 页 “创建 JumpStart 目录”
- 第 241 页 “共享 JumpStart 目录”
- 第 241 页 “SPARC: 创建工程设计组的配置文件”
- 第 241 页 “x86: 创建市场营销组的配置文件”
- 第 242 页 “更新 rules 文件”
- 第 242 页 “验证 rules 文件”
- 第 243 页 “SPARC: 将工程设计系统设置为从网络安装”
- 第 243 页 “x86: 将市场营销系统设置为从网络安装”
- 第 244 页 “SPARC: 引导工程设计系统并安装 Solaris 9 软件”
- 第 244 页 “x86: 引导市场营销系统并安装 Solaris 9 软件”

示例站点安装

图形 27-1 显示了此示例的站点安装。



图形 27-1 示例站点安装

在此示例站点上，条件如下：

- SPARC：工程设计组位于它自己的子网上。该组使用 SPARCstation™ 系统进行软件开发。
- x86：市场营销组位于它自己的子网上。该组使用基于 x86 的系统运行文字处理程序、电子表格和其它提高办公效率的工具。
- 该站点使用 NIS。系统的以太网地址、IP 地址和主机名已在 NIS 映射中进行了预先配置。该站点的子网掩码、日期和时间以及地理范围也已在 NIS 映射中进行了预先配置。

注意：市场营销系统的外围设备已在 `sysidcfg` 文件中进行了预先配置。

- 工程设计系统和市场营销系统都将通过 Solaris 9 软件从网络安装。

创建安装服务器

由于这两个组都需要从网络安装 Solaris 9 软件，因此使用 `server-1` 作为这两个组的安装服务器。使用 `setup_install_server(1M)` 命令将映像复制到 `server-1` 本地磁盘（位于 `/export/install` 目录中）。从 Solaris 9 Software CD 和 Solaris 9 Languages CD 或从 Solaris 9 DVD 复制映像。

必须将映像从磁盘复制到一个空目录，在这些示例中为 `sparc_9` 和 `x86_9` 目录。

实例 27-1 SPARC：复制 Solaris 9 CD

将 Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD 插入连接到 `server-1` 的 CD-ROM 驱动器，然后键入以下命令：

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

将 Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* CD 插入连接到 `server-1` 的 CD-ROM 驱动器，然后键入以下命令：

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

将 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages CD 插入连接到 `server-1` 的 CD-ROM 驱动器，然后键入以下命令：

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

实例 27-2 x86: 复制 Solaris 9 CD

将 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD 插入连接到 `server-1` 的 CD-ROM 驱动器，然后键入以下命令：

```
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9
```

将 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 插入连接到 `server-1` 的 CD-ROM 驱动器，然后键入以下命令：

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
```

将 Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages CD 插入连接到 `server-1` 的 CD-ROM 驱动器，然后键入以下命令：

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
```

实例 27-3 SPARC：复制 Solaris 9 DVD

将 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* DVD 插入连接到 `server-1` 的 DVD-ROM 驱动器，然后键入以下命令：

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

实例 27-4 x86: 复制 Solaris 9 DVD

将 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 插入连接到 `server-1` 的 DVD-ROM 驱动器，然后键入以下命令：

实例 27-4 x86: 复制 Solaris 9 DVD (续下)

```
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9
```

x86：创建市场营销系统的引导服务器

系统无法从不同子网上的安装服务器进行引导，因此使用 server-2 作为市场营销组子网上的引导服务器。使用 `setup_install_server(1M)` 命令将引导软件从 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD 复制到 server-2 本地磁盘（位于 `/export/boot` 目录中）。

如果将 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD 插入连接到 server-2 的 CD-ROM 驱动器，请键入以下命令：

```
server-2# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

如果将 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 插入连接到 server-2 的 DVD-ROM 驱动器中，请键入以下命令：

```
server-2# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

在 `setup_install_server` 命令中，`-b` 指定 `setup_install_server` 要将引导信息复制到名为 `/export/boot` 的目录中。

创建 JumpStart 目录

您已经设置了安装服务器和引导服务器，现在请在 server-1 上创建一个 JumpStart 目录。您可以使用网络上的任何系统。此目录保存 Solaris 软件的定制 JumpStart 安装所需要的文件。设置此目录的方法是从 Solaris 9 DVD 映像或从已复制到 `/export/install` 的 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像复制示例目录：

```
server-1# mkdir /jumpstart
server-1# cp -r /export/install/sparc_9/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample /jumpstart
```

共享 JumpStart 目录

为使网络上的系统可以访问 rules 文件和配置文件，需要共享 /jumpstart 目录。要启用目录共享，请将以下行添加到 /etc/dfs/dfstab 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

然后，在命令行上键入 shareall 命令：

```
server-1# shareall
```

SPARC：创建工程设计组的配置文件

对于工程设计系统，在 /jumpstart 目录中创建一个名为 eng_prof 的文件。eng_prof 文件包含以下各项，这些项定义了要安装在工程设计组中的系统上的 Solaris 9 软件：

```
install_type  initial_install1
system_type   standalone2
partitioning  default3
cluster       SUNWCprog4
filesystems   any 512 swap5
```

1. 指定该安装将被视为初始安装而不是升级。
2. 指定工程设计系统属于独立系统。
3. 指定 JumpStart 软件使用缺省的磁盘分区在工程设计系统上安装 Solaris 软件。
4. 指定将安装 Developer System Support Software Group。
5. 指定工程设计组中的每个系统都将有 512 MB 的交换空间。

x86：创建市场营销组的配置文件

对于市场营销系统，在 /jumpstart 目录中创建一个名为 marketing_prof 的文件。marketing_prof 文件包含以下各项，这些项定义了要安装在市场营销组中的系统上的 Solaris 9 软件：

```
install_type  initial_install1
system_type   standalone2
partitioning  default3
cluster       SUNWCuser4
package       SUNWaudio5
```

1. 指定该安装将被视为初始安装而不是升级。
2. 指定市场营销系统属于独立系统。
3. 指定 JumpStart 软件将使用缺省的磁盘分区在市场营销系统上安装 Solaris。
4. 指定将安装 End User Solaris Software Group。
5. 指定音频演示教程软件包将被添加到每个系统。

更新 rules 文件

现在您必须向 rules 文件添加规则。Solaris suninstall 程序使用这些规则在定制 JumpStart 安装过程中为每个系统选择正确的安装（配置文件）。

在此站点上，每个部门都位于自己的子网上并有自己的网络地址。工程设计部位于子网 255.222.43.0 上。市场营销部位于 255.222.44.0 上。您可以使用这些信息来控制如何使用 Solaris 9 软件来安装工程设计系统和市场营销系统。在 /jumpstart 目录中，编辑 rules 文件，删除所有的示例规则并将以下行添加到该文件中：

```
network 255.222.43.0 - eng_prof -  
network 255.222.44.0 - marketing_prof -
```

基本上，这些规则说明 255.222.43.0 网络上的系统将通过使用 eng_prof 配置文件同 Solaris 9 软件一起安装。而 255.222.44.0 网络上的系统将通过使用 marketing_prof 配置文件同 Solaris 9 软件一起安装。

注意：您可以使用这些示例规则，用网络地址标识分别通过使用 eng_prof 和 marketing_prof 与 Solaris 9 软件一起安装的系统。您还可以使用主机名、内存大小或模型类型作为规则关键字。表 28-1 包含您可以在 rules 文件中使用的关键字的完整列表。

验证 rules 文件

设置了 rules 和配置文件之后，可以运行 check 脚本来检验这些文件是否正确。

```
server-1# cd /jumpstart  
server-1# ./check
```

如果 check 脚本没有找到任何错误，该脚本将创建 rules.ok 文件。

SPARC：将工程设计系统设置为从网络安装

设置了 `/jumpstart` 目录和文件后，在安装服务器 `server-1` 上使用 `add_install_client` 命令将工程设计系统设置为从安装服务器安装 Solaris 9 软件。`server-1` 也是工程设计组的子网的引导服务器。

```
server-1# cd /export/install/sparc_9/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng1 sun4u
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng2 sun4u
```

在 `add_install_client` 命令中，所使用的选项的含义如下：

<code>-c</code>	指定服务器 (<code>server-1</code>) 和 JumpStart 目录的路径 (<code>/jumpstart</code>)。
<code>host-eng1</code>	工程设计组中的某个系统的名称。
<code>host-eng2</code>	工程设计组中的另一个系统的名称。
<code>sun4u</code>	指定将 <code>server-1</code> 用作安装服务器的系统的平台组。该平台组是面向 Ultra 5 系统的。

x86：将市场营销系统设置为从网络安装

下一步，在引导服务器 (`server-2`) 上使用 `add_install_client` 命令。该命令将市场营销系统设置为从引导服务器引导并从安装服务器 (`server-1`) 安装 Solaris 9 软件：

```
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt1 i86pc
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc
server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc
```

在 `add_install_client` 命令中，所使用的选项的含义如下：

<code>-d</code>	指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。此选项对使用 PXE 网络引导从网络引导的客户机是必需的。对于不使用 PXE 网络引导的网络引导客户机， <code>-d</code> 是可选的。
-----------------	---

-s	指定安装服务器 (server-1) 和 Solaris 9 软件的路径 (/export/install/x86_9)。
-c	指定服务器 (server-1) 和 JumpStart 目录的路径 (/jumpstart)。
host-mkt1	市场营销组中的某个系统的名称。
host-mkt2	市场营销组中的另一个系统的名称。
SUNW.i86pc	用于所有 Solaris x86 客户机的 DHCP 类名称。如果希望用一个命令来配置所有的 Solaris x86 DHCP 客户机，请使用此类名称。
i86pc	指定使用该引导服务器的系统的平台组。平台名称代表基于 x86 的系统。

SPARC：引导工程设计系统并安装 Solaris 9 软件

设置了服务器和文件后，您可以在每个系统出现 ok (PROM) 提示符时使用以下 boot 命令来引导工程设计系统：

```
ok boot net - install
```

Solaris 操作环境会自动安装到工程设计组的系统上。

x86: 引导市场营销系统并安装 Solaris 9 软件

可以使用以下方式之一引导系统：

- Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
- Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD
- 使用 PXE 网络引导的网络
- 配置文件软盘
- Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘

Solaris 9 会自动安装到市场营销系统上。

第 28 章

定制 JumpStart (参考)

本章列出您可以在 `rules` 文件、配置文件、开始脚本和结束脚本中使用的关键字和值。

- 第 245 页 “规则关键字和值”
- 第 249 页 “配置文件关键字和值”
- 第 273 页 “定制 JumpStart 环境变量”
- 第 275 页 “探测关键字和值”

规则关键字和值

表 28-1 描述您可以在 `rules` 文件中使用的关键字和值。有关创建 `rules` 文件的详细说明，请参见第 194 页 “创建 `rules` 文件”。

表 28-1 规则关键字和值的说明

关键字	值	匹配项
<code>any</code>	减号 (-)	任意项。使用 <code>any</code> 关键字总会成功。
<code>arch</code>	<code>processor_type</code> <code>processor_type</code> 的有效值如下： <ul style="list-style-type: none">■ SPARC: <code>sparc</code>■ x86: <code>i386</code>	系统的处理器类型。 <code>uname -p</code> 命令报告系统的处理器类型。

表 28-1 规则关键字和值的说明 (续下)

关键字	值	匹配项
disksize	<p><i>actual_disk_name size_range</i></p> <p><i>actual_disk_name</i> – cxyzdz 形式的磁盘名称, 如 c0t3d0 或 c0d0 或特殊字 rootdisk。如果使用了 rootdisk, 则按以下顺序确定要匹配的磁盘:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SPARC: 包含预先安装的引导映像的磁盘, 是一个安装了出厂设置 JumpStart 的基于 SPARC 的系统。 ■ c0t3d0s0 磁盘 (如果该磁盘存在) ■ 按照内核探测顺序搜索到的第一个可用磁盘 <p><i>size_range</i> – 磁盘的大小, 必须指定为 MB 范围 (x - x)。</p>	<p>系统磁盘的名称和大小 (以 MB 为单位)。</p> <p>例如:</p> <pre>disksize c0t3d0 250-300</pre> <p>在该示例中, JumpStart 程序尝试匹配名为 c0t3d0 的系统磁盘。该磁盘可以保存 250 MB 到 300 MB 的信息。</p> <p>例如:</p> <pre>disksize rootdisk 750-1000</pre> <p>在该示例中, JumpStart 程序首先尝试匹配含有预先安装了引导映像的系统磁盘。接下来, 如果 c0t3d0s0 磁盘存在, JumpStart 程序将尝试匹配该磁盘。最后, JumpStart 程序尝试匹配第一个可保存 750 MB 到 1 GB 信息的可用磁盘。</p> <p>注意: 计算 <i>size_range</i> 时, 记住 1 MB 等于 1,048,576 字节。磁盘可能会宣称具有“535 MB”磁盘, 但它实际可能只有 510 MB 的磁盘空间。由于 $535,000,000 / 1,048,576 = 510$, 所以 JumpStart 程序将“535 MB”磁盘视为 510 MB 磁盘。“535 MB”磁盘不能匹配等于 530-550 的 <i>size_range</i>。</p>
domainname	<i>actual_domain_name</i>	<p>系统的域名, 它控制名称服务确定信息的方式。</p> <p>如果已经安装了系统, domainname 命令将报告系统的域名。</p>
hostaddress	<i>actual_IP_address</i>	系统的 IP 地址。
hostname	<i>actual_host_name</i>	<p>系统的主机名。</p> <p>如果您已经安装了系统, uname -n 命令将报告系统的主机名。</p>

表 28-1 规则关键字和值的说明 (续下)

关键字	值	匹配项
installed	<p><i>slice version</i></p> <p><i>slice</i> — <i>cx txdy sz</i> 形式的磁盘片名称, 如 <i>c0t3d0s5</i>, 或特殊字 <i>any</i> 或 <i>rootdisk</i>。如果使用了 <i>any</i>, <i>JumpStart</i> 程序将尝试按照内核探测顺序来匹配所有的系统磁盘。如果使用了 <i>rootdisk</i>, 则按以下顺序确定要匹配的磁盘:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SPARC: 包含预先安装了引导映像的磁盘, 是一个安装了出厂设置 <i>JumpStart</i> 的基于 SPARC 的新系统。 ■ <i>c0t3d0s0</i> 磁盘 (如果该磁盘存在) ■ 按照内核探测顺序搜索到的第一个可用磁盘 <p><i>version</i> — 版本名称或特殊字 <i>any</i> 或 <i>upgrade</i>。如果使用了 <i>any</i>, 则会匹配任何 Solaris 或 SunOS 发行版。如果使用了 <i>upgrade</i>, 则匹配任何可升级的 Solaris 2.1 或兼容的发行版。</p> <p>如果 <i>JumpStart</i> 程序找到一个 Solaris 发行版但无法确定版本, 则返回的版本为 <i>SystemV</i>。</p>	<p>一个磁盘, 它含有与特定版本的 Solaris 软件相对应的根 (/) 文件系统。</p> <p>例如:</p> <pre>installed c0t3d0s1 Solaris_9</pre> <p>在该示例中, <i>JumpStart</i> 程序尝试匹配在 <i>c0t3d0s1</i> 上含有 Solaris 9 根 (/) 文件系统的系统。</p>
karch	<p><i>actual_platform_group</i></p> <p>有效值为 <i>sun4m</i>、<i>sun4u</i>、<i>i86pc</i> 和 <i>prep</i>。《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》中提供了若干系统及其相应平台组的列表。</p>	<p>系统的平台组。</p> <p>如果已经安装了系统, <i>arch -k</i> 命令或 <i>uname -m</i> 命令将报告系统的平台组。</p>
memsize	<p><i>physical_mem</i></p> <p>该值必须是 MB 范围 <i>x-x</i> 或单个 MB 值。</p>	<p>系统的物理内存大小 (以 MB 为单位)。</p> <p>例如:</p> <pre>memsize 64-128</pre> <p>该示例尝试匹配物理内存大小介于 64 MB 和 128 MB 之间的系统。</p> <p>如果已经安装了系统, <i>prtconf</i> 命令输出的第 2 行将报告系统的物理内存大小。</p>
model	<p><i>actual_platform_name</i></p>	<p>系统的平台名称。有关有效平台名称的列表, 请参见《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》。</p> <p>要查找已安装的系统的平台名称, 请使用 <i>uname -i</i> 命令或 <i>prtconf</i> 命令输出的第 5 行。</p> <p>注意: 如果 <i>actual_platform_name</i> 包含空格, 则必须使用下划线 (_) 来代替空格。</p> <p>例如:</p> <pre>SUNW,Sun_4_50</pre>

表 28-1 规则关键字和值的说明 (续下)

关键字	值	匹配项
network	<i>network_num</i>	<p>系统的网络号，由 JumpStart 程序通过在系统的 IP 地址和子网掩码之间执行逻辑“与”加以确定。</p> <p>例如：</p> <pre>network 193.144.2.8</pre> <p>如果子网掩码是 255.255.255.0，则该示例尝试匹配 IP 地址为 193.144.2.8 的系统。</p>
osname	<i>Solaris_x</i>	<p>已经安装在系统上的某个版本的 Solaris 软件。</p> <p>例如：</p> <pre>osname Solaris_9</pre> <p>在该示例中，JumpStart 程序尝试匹配已经安装了 Solaris 9 操作环境的系统。</p>
probe	<i>probe_keyword</i>	<p>有效的探测关键字或有效的定制探测关键字。</p> <p>例如：</p> <pre>probe disks</pre> <p>该示例按 SPARC 系统上的内核探测顺序返回系统磁盘的大小（以 MB 为单位），例如，c0t3d0s1 和 c0t4d0s0。JumpStart 程序设置 SI_DISKLIST、SI_DISKSIZE、SI_NUMDISKS 和 SI_TOTALDISK 环境变量。</p> <p>注意：probe 关键字是独特的，这是因为它不尝试匹配属性和运行配置文件。probe 关键字返回一个值。因而，您不能使用 probe 规则关键字指定开始脚本、配置文件和结束脚本。</p> <p>第 25 章中描述了探测关键字。</p>

表 28-1 规则关键字和值的说明 (续下)

关键字	值	匹配项
totaldisk	size_range 该值必须指定为 MB 范围 (x-x)。	<p>系统上的总磁盘空间 (以 MB 为单位)。总磁盘空间包括连接到系统上的所有可操作磁盘。</p> <p>例如:</p> <pre>totaldisk 300-500</pre> <p>在该示例中, JumpStart 程序尝试匹配总磁盘空间在 300 MB 到 500 MB 之间的系统。</p> <p>注意: 计算 <i>size_range</i> 时, 务必记住 1 MB 等于 1,048,576 字节。磁盘可能会宣称具有“535 MB”磁盘, 但它实际可能只有 510 MB 的磁盘空间。由于 $535,000,000 / 1,048,576 = 510$, 所以 JumpStart 程序将“535 MB”磁盘视为 510 MB 磁盘。“535 MB”磁盘不能匹配等于 530-550 的 <i>size_range</i>。</p>

配置文件关键字和值

本节描述可在配置文件中使用的配置文件关键字和值。有关创建配置文件的详细说明, 请参见第 197 页“创建配置文件”。

配置文件关键字一览

表 28-2 提供了一种根据安装方案来快速确定可使用哪些关键字的方法。除非在关键字说明中另有说明, 否则该关键字只能用于初始安装选项。

表 28-2 配置文件关键字概述

配置文件关键字	安装方案				
	独立系统 (非联网的)	独立系统 (联网的) 或服务器	OS 服务器	升级	磁盘空间重新分配的升级
archive_location (安装 Solaris Flash 归档文件)	✓	✓			
backup_media					✓
boot_device	✓	✓	✓		

表 28-2 配置文件关键字概述 (续下)

配置文件关键字	安装方案				
	独立系统 (非联网的)	独立系统 (联网的) 或服务器	OS 服务器	升级	磁盘空间重新分配的升级
client_arch			✓		
client_root			✓		
client_swap			✓		
cluster (添加软件组)	✓	✓	✓		
cluster (添加或删除群集)	✓	✓	✓	✓	✓
dontuse	✓	✓	✓		
fdisk (仅适用于 x86)	✓	✓	✓		
filesystem (安装远程文件系统)		✓	✓		
filesystem (创建本地文件系统)	✓	✓	✓		
forced_deployment (安装 Solaris Flash 差别归档文件)	✓	✓			
geo	✓	✓	✓	✓	✓
install_type	✓	✓	✓	✓	✓
isa_bits	✓	✓	✓	✓	✓
layout_constraint					✓
local_customization (安装 Solaris Flash 归档文件)	✓	✓			
locale	✓	✓	✓	✓	✓
no_master_check (安装 Solaris Flash 差别归档文件)	✓	✓			
no_content_check (安装 Solaris Flash 差别归档文件)	✓	✓			
num_clients			✓		
package	✓	✓	✓	✓	✓
partitioning	✓	✓	✓		
root_device	✓	✓	✓	✓	✓

表 28-2 配置文件关键字概述 (续下)

配置文件关键字	安装方案				
	独立系统 (非联网的)	独立系统 (联网的) 或服务器	OS 服务器	升级	磁盘空间重新分配的升级
system_type	✓	✓	✓		
usedisk	✓	✓	✓		

配置文件关键字说明和示例

archive_location 关键字

`archive_location retrieval_type location`

`retrieval_type` 和 `location` 的值取决于 Solaris Flash 归档文件的存储位置。以下各节包含可用于 `retrieval_type` 和 `location` 的值以及如何使用 `archive_location` 关键字的示例。

- 第 251 页 “NFS 服务器”
- 第 252 页 “HTTP 服务器”
- 第 253 页 “FTP 服务器”
- 第 254 页 “本地磁带”
- 第 254 页 “本地设备”
- 第 255 页 “本地文件”

NFS 服务器

如果归档文件存储在 NFS 服务器上，则对 `archive_location` 关键字使用以下语法。

```
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n
```

<code>server_name</code>	存储归档文件的服务器的名称。
<code>path</code>	要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果该路径含有 <code>\$HOST</code> ，则 Solaris Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 <code>\$HOST</code> 。
<code>filename</code>	Solaris Flash 归档文件的名称。
<code>retry n</code>	可选的关键字。 <code>n</code> 是 Solaris Flash 公用程序尝试安装归档文件的最大次数。

例如：

```
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
```

```
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
```

HTTP 服务器

如果归档文件存储在 HTTP 服务器上，则对 `archive_location` 关键字使用以下语法。

```
archive_location http://server_name:port path/filename optional_keywords
```

<i>server_name</i>	存储归档文件的服务器的名称。 <i>server_name</i> 可以是一个端口号或其端口号在运行时确定的 TCP 服务的名称。
<i>port</i>	可选的端口。如果不指定端口，则 Solaris Flash 安装公用程序使用缺省 HTTP 端口号 80。
<i>path</i>	要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果该路径含有 \$HOST，则 Solaris Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 \$HOST。
<i>filename</i>	Solaris Flash 归档文件的名称。
<i>optional_keywords</i>	在您从 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件时可以指定的可选关键字。

表 28-3 用于 `archive_location http` 的可选关键字

关键字	值定义
<code>auth basic user_name password</code>	如果归档文件位于有口令保护的 HTTP 服务器上，则配置文件中必须包括访问 HTTP 服务器所需的用户名和口令。 注意： 在准备与定制 JumpStart 一起使用的配置文件中，使用这种鉴别方法是很危险的。未经授权的用户有可能访问到包含口令的配置文件。
<code>timeout min</code>	<code>timeout</code> 关键字使您能够以分钟为单位，指定在断开连接、重新打开连接以及从发生超时的点恢复之前，在未收到服务器中数据的情况下允许经过的最大时间长度。如果您将 <code>timeout</code> 值指定为 0（零），则不能重新打开该连接，因为该连接是不活动的。 如果发生超时重新连接，则 Solaris Flash 安装公用程序尝试在归档文件中的上一个已知位置处恢复安装。如果 Solaris Flash 安装公用程序不能在上一个已知位置处恢复安装，则从归档文件的开头重新开始检索，并且放弃在超时之前检索到的数据。
<code>proxy host:port</code>	<code>proxy</code> 关键字允许您指定代理主机和代理端口。您可以使用代理主机从防火墙的另一侧检索 Solaris Flash 归档文件。指定 <code>proxy</code> 关键字时必须提供一个代理端口。

例如：

```
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
```

`auth basic user_name password` 关键字示例:

```
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
```

FTP 服务器

如果归档文件存储在 FTP 服务器上, 则对 `archive_location` 关键字使用以下语法。

```
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords
```

<i>user_name:password</i>	在配置文件中访问 FTP 服务器所需的用户名和口令。
<i>server_name</i>	存储归档文件的服务器的名称。 <i>server_name</i> 可以是一个端口号或其端口号在运行时确定的 TCP 服务的名称。
<i>port</i>	A 是可选端口。如果不指定端口, 则 Solaris Flash 安装公用程序使用缺省 FTP 端口号 21。
<i>path</i>	要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果该路径含有 \$HOST, 则 Solaris Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 \$HOST。
<i>filename</i>	Solaris Flash 归档文件的名称。
<i>optional_keywords</i>	在从 FTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件时可以指定的可选关键字。

表 28-4 用于 `archive_location ftp` 的可选关键字

关键字	值定义
<i>timeout min</i>	<p><code>timeout</code> 关键字使您能够以分钟为单位, 指定在断开连接、重新打开连接以及从发生超时的点恢复之前, 在未收到 FTP 服务器中数据的情况下允许经过的最大时间长度。如果您将 <code>timeout</code> 值指定为 0 (零), 则不能重新打开该连接, 因为该连接是不活动的。</p> <p>如果发生超时重新连接, 则 Solaris Flash 安装公用程序尝试在归档文件中的上一个已知位置处恢复安装。如果 Solaris Flash 安装公用程序不能在上一个已知位置处恢复安装, 则从归档文件的开头重新开始检索, 并且放弃在超时之前检索到的数据。</p>
<i>proxy host:port</i>	<p><code>proxy</code> 关键字允许您指定代理主机和代理端口。您可以使用代理主机从防火墙的另一侧检索 Solaris Flash 归档文件。指定 <code>proxy</code> 关键字时必须提供一个代理端口。</p>

例如:

```
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
```

本地磁带

如果归档文件存储在磁带上，则对 `archive_location` 关键字使用以下语法。

```
archive_location local_tape device position
```

<i>device</i>	存储 Solaris Flash 归档文件的磁带机的名称。如果设备名称是标准路径，则 Solaris Flash 安装公用程序从设备节点的路径检索归档文件。如果设备名称不是标准路径，则 Solaris Flash 安装公用程序将 <code>/dev/rmt/</code> 添加到该路径中。
<i>position</i>	指定磁带上存储归档文件的位置。如果您不提供位置，则 Solaris Flash 安装公用程序从磁带机上的当前位置检索归档文件。通过指定 <i>position</i> ，您可以将开始脚本或 <code>sysidcfg</code> 文件放置于磁带上归档文件前面的位置上。

例如：

```
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
```

```
archive_location local_tape 0n 5
```

本地设备

如果将 Solaris Flash 归档文件存储在面向文件系统的、可随机访问的设备（如软盘或 CD-ROM）上，则您可以从本地设备检索 Solaris Flash 归档文件。对于 `archive_location` 关键字，使用以下语法。

注意：通过使用本地磁带语法，您可以从面向流的设备（如磁带）中检索归档文件。

```
archive_location local_device device path/filename file_system_type
```

<i>device</i>	存储 Solaris Flash 归档文件的驱动器的名称。如果设备名称是标准路径，则直接安装该设备。如果设备名称不是标准路径，则 Solaris Flash 安装公用程序将 <code>/dev/dsk/</code> 添加到该路径中。
<i>path</i>	Solaris Flash 归档文件的路径，相对于指定设备上的文件系统的根。如果该路径含有 <code>\$HOST</code> ，则 Solaris Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 <code>\$HOST</code> 。
<i>filename</i>	Solaris Flash 归档文件的名称。
<i>file_system_type</i>	指定设备上文件系统的类型。如果您不提供文件系统类型，则 Solaris Flash 安装公用程序尝试安装 UFS 文件系统。如果 UFS 安装失败，则 Solaris Flash 安装公用程序尝试安装 HSFs 文件系统。

例如：

要从格式化为 UFS 文件系统的本地硬盘驱动器上检索归档文件，请使用以下命令：

```
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
```

要从含有 HSFS 文件系统的本地 CD-ROM 上检索归档文件，请使用以下命令：

```
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
```

本地文件

您可以检索作为本地文件存储在从中引导克隆系统的 `miniroot` 中的归档文件。执行定制 JumpStart 安装时，从 CD-ROM 或基于 NFS 的 `miniroot` 引导系统。安装软件从该 `miniroot` 装入和运行。因而，存储在 CD-ROM 或基于 NFS 的 `miniroot` 中的 Solaris Flash 归档文件可以作为本地文件访问。对于 `archive_location` 关键字，使用以下语法。

```
archive_location local_file path/filename
```

<i>path</i>	归档文件的位置。当从 Solaris 9 Installation CD 或 Solaris 9 DVD 引导系统时，路径必须可由系统作为本地文件访问。当从 Solaris 9 Installation CD 或 Solaris 9 DVD 引导系统时，系统不能访问 <code>/net</code> 。
<i>filename</i>	Solaris Flash 归档文件的名称。

例如：

```
archive_location local_file /archives/usrarchive
```

```
archive_location local_file /archives/usrarchive
```

backup_media 配置文件关键字

```
backup_media type path
```

注意：当需要进行磁盘空间重新分配时，您只能将 `backup_media` 用于升级选项。

如果在升级过程中由于磁盘空间不足而需要重新分配磁盘空间，`backup_media` 定义用于备份文件系统的介质。如果备份需要多个磁带或软盘，则在升级过程中会提示您插入磁带或软盘。

有效的 <i>type</i> 值	有效的 <i>path</i> 值	定义
local_tape	<i>/dev/rmt/n</i>	被升级的系统上的本地磁带机。 <i>path</i> 必须是磁带机的字符（原始）设备路径。 <i>n</i> 是磁带机的编号。
local_diskette	<i>/dev/rdisketten</i>	被升级的系统上的本地软盘驱动器。 <i>path</i> 必须是该软盘驱动器的字符（原始）设备路径。 <i>n</i> 是软盘驱动器的编号。 用于备份的软盘必须已经格式化。
local_filesystem	<i>/dev/dsk/cwtxdysz</i> <i>/file_system</i>	被升级的系统上的本地文件系统。您不能指定将被升级过程更改的本地文件系统。 <i>path</i> 可以是磁盘片的块设备路径。例如， <i>/dev/dsk/cwtxdysz</i> 中的 <i>tx</i> 可能是不需要的。或者， <i>path</i> 可以由 <i>/etc/vfstab</i> 文件安装的文件系统的绝对路径。
remote_filesystem	<i>host:/file_system</i>	远程系统上的 NFS 文件系统。 <i>path</i> 必须包含远程系统 <i>host</i> 的名称或 IP 地址以及 NFS 文件系统 <i>file_system</i> 的绝对路径。NFS 文件系统必须具有读/写访问权限。
remote_system	<i>user@host:/directory</i>	可通过远程 shell <i>rsh</i> 到达的远程系统上的目录。被升级的系统必须能够通过远程系统的 <i>.rhosts</i> 文件访问该远程系统。 <i>path</i> 必须包含远程系统的名称 <i>host</i> 和目录的绝对路径 <i>directory</i> 。如果未指定用户登录 ID <i>user</i> ，则缺省使用 <i>root</i> 。

例如：

```
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
```

boot_device 配置文件关键字

```
boot_device device eeprom
```

boot_device 指定 JumpStart 程序安装根 (/) 文件系统的设备和系统的引导设备。

如果您没有在配置文件中指定 *boot_device* 关键字，则缺省情况下，将在安装过程中指定以下 *boot_device* 关键字：*boot_device any update*。

device – 使用以下值之一。

- SPARC: *cwtxdysz* 或 *cxdysz* – JumpStart 程序放置根 (/) 文件系统的磁盘片, 例如 *c0t0d0s0*。
- x86: *cwtxdy* 或 *cxdy* – JumpStart 程序放置根 (/) 文件系统的磁盘, 例如 *c0d0*。
- *existing* – JumpStart 程序将根 (/) 文件系统放在系统的现有引导设备上。
- *any* – JumpStart 程序选择放置根 (/) 文件系统的位置。JumpStart 程序尝试使用系统的现有引导设备。如有必要, JumpStart 程序可能选择一个不同的引导设备。

eeprom – 选择更新或保存系统的 EEPROM。

SPARC: 选择您是希望将系统的 EEPROM 更新到指定的引导设备, 还是要将其保存到指定的引导设备。

x86: 必须指定 *preserve* 值。

- *update* – JumpStart 程序将系统的 EEPROM 更新到指定的引导设备, 以便已安装的系统自动从中引导。
- *preserve* – 系统 EEPROM 中的引导设备值不更改。如果您指定了新的引导设备而没有更改系统的 EEPROM, 则需要手动更改系统的 EEPROM 以便它能够从新的引导设备自动引导。

注意: SPARC: 在 SPARC 系统中, 如果您修改了系统的当前引导设备, 则 *eeprom* 值也允许您更新系统的 EEPROM。通过更新系统的 EEPROM, 系统可以从新的引导设备自动引导。

例如:

```
boot_device c0t0d0s2 update
```

注意: *boot_device* 必须匹配任何指定根 (/) 文件系统的 *filesystem* 关键字和 *root_device* 关键字 (如果指定)。

client_arch 配置文件关键字

```
client_arch karch_value ...
```

client_arch 指定操作系统服务器将支持与该服务器所用平台组不同的平台组。如果不在配置文件中指定 *client_arch*, 则任何使用该操作系统服务器的无盘客户机必须包含与服务器相同的平台组。必须指定您希望操作系统服务器支持的每个平台组。

karch_value 的有效值是 *sun4m*、*sun4u* 和 *i86pc*。有关平台名称和各种系统的详细列表, 请参见《Solaris 9 Sun Hardware Guide》。

注意：只有当 `system_type` 被指定为 `server` 时，才可以使用 `client_arch`。

client_root 配置文件关键字

`client_root root_size`

`client_root` 定义要为每个客户机分配的根空间数量 `root_size`（以 MB 为单位）。如果不在服务器的配置文件中指定 `client_root`，则安装软件将为每个客户机分配 15 MB 的根空间。客户机根区域的大小和 `num_clients` 关键字组合使用以确定要为 `/export/root` 文件系统保留多大的空间。

注意：只有当 `system_type` 被指定为 `server` 时，才可以使用 `client_root`。

client_swap 配置文件关键字

`client_swap swap_size`

`client_swap` 定义要为每个无盘客户机分配的交换空间数量 `swap_size`（以 MB 为单位）。如果不在配置文件中指定 `client_swap`，则缺省情况下，将分配 32 MB 的交换空间。

例如：

```
client_swap 64
```

该示例指定每个无盘客户机将具有 64 MB 的交换空间。

注意：只有当 `system_type` 被指定为 `server` 时，才可以使用 `client_swap`。

确定 swap 大小的方式

如果配置文件不指定 `swap` 的大小，则 `JumpStart` 程序将根据系统的物理内存确定交换空间的大小。表 28-5 显示在定制 `JumpStart` 安装过程中如何确定 `swap` 的大小。

表 28-5 确定 swap 大小

物理内存 (以 MB 为单位)	交换空间 (以 MB 为单位)
16-64	32
64-128	64

表 28-5 确定 swap 大小 (续下)

物理内存 (以 MB 为单位)	交换空间 (以 MB 为单位)
128-512	128
大于 512	256

JumpStart 程序使 swap 的大小不超过 swap 所在磁盘的百分之二十，除非该磁盘在安排了其它文件系统以后仍包含空闲空间。如果存在空闲空间，JumpStart 程序将空闲空间分配给 swap，并且如果可能，分配表 28-5 中显示的数量。

注意：物理内存和交换空间的总和必须最少为 32 MB。

cluster 配置文件关键字 (添加软件组)

`cluster group_name`

`cluster` 指定要添加到系统的软件组。每个软件组的 `group_name` 列于下表中。

软件组	group_name
Core System Support Software Group	SUNWCreq
End User Solaris Software Group	SUNWCuser
Developer Solaris Software Group	SUNWCprog
Entire Solaris Software Group	SUNWCall
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support	SUNWCxall

一个配置文件中只能指定一个软件组。软件组必须在其它 `cluster` 和 `package` 项之前指定。如果不在配置文件中指定软件组，则最终用户软件组 SUNWCuser 被安装于系统上。

cluster 配置文件关键字 (添加或删除群集)

`cluster cluster_name add_delete_switch`

注意：`cluster` (添加或删除群集) 可以与初始安装和升级选项一起使用。

`cluster` 指定是否要在要安装到系统上的软件组中添加或删除群集。

cluster_name 的形式必须是 SUNWC*name*。要查看有关群集及其名称的详细信息，请在已安装的系统上启动 Admintool 并从“浏览”菜单中选择“软件”。

add_delete_switch 代表选项 *add* 或 *delete*。使用 *add_delete_switch* 指示是要添加，还是要删除指定的群集。如果不指定 *add_delete_switch*，则缺省使用 *add*。

在升级过程中使用 *cluster*（添加或删除群集）时，将出现以下情况：

- 系统上已有的所有群集被自动升级。
- 如果指定 *cluster_name add*，并且 *cluster_name* 未安装在系统上，则安装该群集。
- 如果指定 *cluster_name delete*，并且 *cluster_name* 已经安装在系统上，则在升级开始之前删除该软件包。

dontuse 配置文件关键字

dontuse disk_name ...

缺省情况下，当指定 *partitioning default* 时，JumpStart 程序使用系统上的所有可操作磁盘。*dontuse* 指定您不希望 JumpStart 程序使用的一个或多个磁盘。

disk_name 必须以 *cxydz* 或 *cydz* 的形式指定，例如 *c0t0d0*。

注意： 不能在同一配置文件中同时指定 *dontuse* 关键字和 *usedisk* 关键字。

x86: fdisk 配置文件关键字

fdisk disk_name 类型大小

fdisk 定义如何在基于 x86 的系统上设置 *fdisk* 分区。您可以多次指定 *fdisk*。当 *fdisk* 对基于 x86 的系统进行分区时，发生以下操作：

- 保留磁盘上的所有 *fdisk* 分区，除非通过将 *size* 值指定为 *delete* 或 *0* 来删除这些具有 *fdisk* 关键字的分区。同时，如果将 *size* 设置为 *all*，则现有的所有 *fdisk* 分区都将被删除。
- 包含根 (/) 文件系统的 Solaris *fdisk* 分区始终被指定为磁盘上的活动分区。

仅x86： 缺省情况下，系统从活动分区引导。

- 如果没有在配置文件中指定 *fdisk* 关键字，则安装过程中将使用以下 *fdisk* 关键字：

```
fdisk all solaris maxfree
```

- *fdisk* 项以它们在配置文件中的顺序被处理。

disk_name – 使用以下值来指定要在何处创建或删除 *fdisk* 分区：

- *cxydz* 或 *cydz* – 特定磁盘，例如 *c0t3d0*。
- *rootdisk* – 包含系统根磁盘（由 *JumpStart* 程序确定，如第 272 页“如何确定系统的根磁盘”中所述）的值的变量。
- *all* – 所有选定的磁盘。

type – 使用以下值来指定要在特定磁盘上创建或删除的 *fdisk* 分区的类型：

- *solaris* – Solaris *fdisk* 分区（SUNIXOS *fdisk* 类型）。
- *dosprimary* – 主 DOS *fdisk* 分区的假名，不适用于为数据 DOS 扩展或保留的 *fdisk* 分区。当通过将 *size* 的值指定为 *delete* 来删除 *fdisk* 分区时，*dosprimary* 是 *DOSHUGE*、*DOSOS12* 和 *DOSOS16* *fdisk* 类型的假名。创建 *fdisk* 分区时，*dosprimary* 是 *DOSHUGE* *fdisk* 分区的假名。
- *DDD* – 整数 *fdisk* 分区。*DDD* 是介于 1 和 255（含 1 和 255）之间的值。

仅x86：只有当 *size* 为 *delete* 时，才能指定这个值。

- *0xHH* – 十六进制 *fdisk* 分区。*HH* 是介于 01 和 FF 之间的十六进制数。

仅x86：只有当 *size* 为 *delete* 时，才能指定这个值。

下表显示了用于某些 *fdisk* 类型的整数和十六进制数。

<i>fdisk</i> 类型	<i>DDD</i>	<i>HH</i>
DOSOS12	1	01
PCIXOS	2	02
DOSOS16	4	04
EXTDOS	5	05
DOSHUGE	6	06
DOSDATA	86	56
OTHEROS	98	62
UNIXOS	99	63

size – 使用以下值之一：

- *DDD* – 在指定磁盘上创建大小为 *DDD* 的 *fdisk* 分区（以 MB 为单位）。*DDD* 必须为整数，*JumpStart* 程序自动将其向上舍入为最接近的柱面界限。指定 0 与指定 *delete* 是相同的。

- `all` – 在整个磁盘上创建 `fdisk` 分区。删除所有现有的 `fdisk` 分区。

仅x86：只有当 `type` 为 `solaris` 时，才能指定 `all` 值。

- `maxfree` – 在指定磁盘的最大连续可用空间上创建 `fdisk` 分区。如果磁盘上已存在指定 `type` 的 `fdisk` 分区，则使用现有的 `fdisk` 分区，而不在磁盘上创建新的 `fdisk` 分区。

仅x86：磁盘上必须包含至少一个未使用的 `fdisk` 分区。另外，磁盘必须有空闲空间，否则安装将失败。只有当 `type` 为 `solaris` 或 `dosprimary` 时，才能指定 `maxfree` 值。

- `delete` – 将指定磁盘上的所有指定 `type` 的 `fdisk` 分区删除。

filesystems 配置文件关键字（安装远程文件系统）

`filesystems server:path server_address mount_pt_name [mount_options]`

通过将 `filesystems` 和所列的值一起使用，JumpStart 程序将已安装的系统设置为在系统引导时自动安装远程文件系统。您可以多次指定 `filesystems`。

例如：

```
filesystems sherlock:/export/home/user2 - /home
```

`server` – 远程文件系统所在的服务器的名称，后跟一个冒号。

`path` – 远程文件系统的安装点名称。例如，`/usr` 或 `/export/home`。

`server_address` – 在 `server:path` 中指定的服务器的 IP 地址。如果网络上未运行名称服务，则可以使用 `server_address` 值在 `/etc/hosts` 文件中填充服务器的主机名和 IP 地址。如果没有指定服务器的 IP 地址，则必须指定一个减号 (-)。例如，如果网络上有正在运行的名称服务，则不需要指定服务器的 IP 地址。

`mount_pt_name` – 要安装远程文件系统的安装点的名称。

`mount_options` – 一个或多个安装选项，与 `mount(1M)` 命令的 `-o` 选项相同。安装选项被添加到指定 `mount_pt_name` 的 `/etc/vfstab` 项。

注意：如果需要指定多个安装选项，则安装选项必须用逗号隔开并且不留空格（例如，`ro,quota`）。

filesystems 配置文件关键字（创建本地文件系统）

`filesystems slice size [file_system optional_parameters]`

通过将 `filesystems` 和所列的值一起使用，JumpStart 程序在安装过程中创建本地文件系统。您可以多次指定 `filesystems`。

`slice` – 使用以下值之一：

- `any` – JumpStart 程序将文件系统放置于任意磁盘。

注意：当 `size` 的值为 `existing`、`all`、`free`、`start:size` 或 `ignore` 时，不能指定 `any` 选项。

- `cwtxdysz` 或 `cxdysz` – JumpStart 程序放置文件系统的磁盘片，例如，`c0t0d0s0` 或 `c0d0s0`。
- `rootdisk.sn` – 包含系统根磁盘（它由 JumpStart 程序确定，如第 272 页“如何确定系统的根磁盘”中所述）的值的变量。`sn` 后缀指示磁盘上的特定片。

`size` – 使用以下值之一：

- `num` – 文件系统的大小设置为 `num`（以 MB 为单位）。
- `existing` – 使用现有文件系统的当前大小。

注意：在使用 `existing` 值时，您可以通过将 `file_system` 指定为不同的 `mount_pt_name` 来更改现有片的名称。

- `auto` – 根据所选的软件，自动确定文件系统的大小。
- `all` – 指定的 `slice` 将整个磁盘用于该文件系统。当您指定 `all` 值时，不能将其它文件系统放置于指定的磁盘上。
- `free` – 将磁盘上剩余的未用空间用于该文件系统。

注意：如果将 `free` 用作 `filesystems` 的值，则 `filesystems` 项必须是该配置文件中的最后一项。

- `start:size` – 文件系统被明确分区。`start` 是片的起始柱面。`size` 是片的柱面个数。

`file_system` – `file_system` 值是可选的，并且在 `slice` 被指定为 `any` 或 `cwtxdysz` 时使用。如果未指定 `file_system`，则缺省情况下，设置为 `unnamed`。如果设置了 `unnamed`，则不能指定 `optional_parameters` 值。使用以下值之一：

- `mount_pt_name` – 文件系统的安装点的名称，例如 `/var`。

- `swap` – 将指定的 `slice` 用作 `swap`。
- `overlap` – 将指定的 `slice` 定义为磁盘区域表示。VTOC 值是 `V_BACKUP`。缺省情况下，片 2 是重叠片，它表示整个磁盘。

注意：仅当 `size` 是 `existing`、`all` 或 `start:size` 时才能指定 `overlap`。

- `unnamed` – 指定的 `slice` 被定义为原始片，因而 `slice` 没有安装点名称。如果不指定 `file_system`，则缺省情况下，使用 `unnamed`。
- `ignore` – 指定的 `slice` 不由 `JumpStart` 程序使用或识别。您可以使用该选项指定希望在安装过程中忽略磁盘上的一个文件系统。`JumpStart` 程序在同一磁盘上创建一个新的同名的文件系统。只有在指定了 `partitioning existing` 时，才可以使用 `ignore`。

`optional_parameters` – 使用以下值之一：

- `preserve` – 指定的 `slice` 上的文件系统被保留。

注意：只有当 `size` 为 `existing` 并且 `slice` 为 `cwt xdyz` 时，才可以指定 `preserve`。

- `mount_options` – 一个或多个安装选项，与 `mount(1M)` 命令的 `-o` 选项相同。安装选项被添加到指定的 `mount_pt_name` 的 `/etc/vfstab` 项。

注意：如果需要指定多个安装选项，安装选项必须用逗号隔开并且不留空格（例如，`ro,quota`）。

forced_deployment 配置文件关键字（安装 Solaris Flash 差别归档文件）

`forced_deployment`

`forced_deployment` 在安装有不同软件的克隆系统上强制安装 Solaris Flash 差别归档文件。



小心：如果使用 `forced_deployment`，将删除所有的新文件，以使克隆系统达到预期状态。如果您不能确定删除文件，请使用缺省设置以终止安装，从而保护新文件。

geo 配置文件关键字

geo locale

注意：可以将 `geo` 用于初始安装和升级选项。

`geo` 指定要在系统上安装或要在升级系统时添加的一个或多个地区性语言环境。您可以为 *locale* 指定的值列于下表中。

值	说明
<code>N_Africa</code>	北非，包括埃及
<code>C_America</code>	中美，包括哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马
<code>N_America</code>	北美，包括加拿大、美国
<code>S_America</code>	南美，包括阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉
<code>Asia</code>	亚洲，包括日本、韩国、中华人民共和国、中国台湾地区、泰国
<code>Ausi</code>	澳洲，包括澳大利亚、新西兰
<code>C_Europe</code>	中欧，包括奥地利、捷克共和国、德国、匈牙利、波兰、斯洛伐克、瑞士
<code>E_Europe</code>	东欧，包括阿尔巴尼亚、波斯尼亚、保加利亚、克罗地亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛文尼亚、土耳其
<code>N_Europe</code>	北欧，包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典
<code>S_Europe</code>	南欧，包括希腊、意大利、葡萄牙、西班牙
<code>W_Europe</code>	西欧，包括比利时、法国、英国、爱尔兰、荷兰
<code>M_East</code>	中东，包括以色列

在第 40 章中描述了组成以上列出的每个区域性语言环境的语言环境组件值的完整列表。

注意：您可以为需要添加到系统的每个语言环境指定一个 `geo` 关键字。

install_type 配置文件关键字

`install_type initial_upgrade_flash_switch`

`install_type` 定义是在系统上清除然后安装新的 Solaris 操作环境、更新系统上的现有 Solaris 环境，还是在系统上安装 Solaris Flash 归档文件。

注意：您必须在配置文件中指定 `install_type`，并且 `install_type` 在每个配置文件中必须是第一个配置文件关键字。

对于 `initial_upgrade_flash_switch`，必须使用以下选项之一：

- `initial_install` - 指定执行 Solaris 操作环境的初始安装。
- `upgrade` - 指定执行 Solaris 操作环境的升级。
- `flash_install` - 指定安装覆写所有文件的 Solaris Flash 归档文件
- `flash_update` - 指定安装仅覆写指定文件的 Solaris Flash 差别归档文件

注意：某些配置文件关键字只能用于 `initial_install` 选项。某些配置文件关键字只能用于 `upgrade` 选项。某些配置文件关键字只能用于 `flash_install` 选项。

isa_bits 配置文件关键字

`isa_bits bit_switch`

`isa_bits` 指定是要安装 64 位，还是要安装 32 位 Solaris 9 软件包。

`bit_switch` 代表选项 64 或 32，它用于指示是要安装 64 位，还是要安装 32 位 Solaris 9 软件包。如果不在配置文件中设置该关键字，则 JumpStart 程序按以下方式安装系统：

- 在 UltraSPARC™ 系统上安装 64 位软件包
- 在所有其它系统上安装 32 位软件包

注意：如果使用 `isa_bits` 关键字，则您还必须使用最新的 `check` 脚本，它位于 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 或 Solaris 9 DVD 上的 `solaris_9/Misc/jumpstart_sample` 目录中。

layout_constraint 配置文件关键字

`layout_constraint slice_constraint [minimum_size]`

注意：只有在进行升级时需要重新分配磁盘空间的情况下，才需要将 `layout_constraint` 用于升级选项。

`layout_constraint` 指定当自动布局在升级过程中由于空间问题而需要重新分配空间时，自动布局对文件系统指定的约束条件。

如果不指定 `layout_constraint` 关键字，则 `JumpStart` 程序按以下方式安排磁盘：

- 将需要更多升级空间的文件系统标记为可更改的。
- 将与需要更多空间的文件系统位于同一磁盘上以及通过 `/etc/vfstab` 文件安装的文件系统标记为可更改的。
- 将其余的文件系统标记为固定的，原因是自动布局不能更改这些文件系统。

如果指定一个或多个 `layout_constraint` 关键字，则 `JumpStart` 程序按以下方式安排磁盘：

- 将需要更多升级空间的文件系统标记为可更改的。
- 指定了 `layout_constraint` 关键字的文件系统使用指定的约束进行标记。
- 将其余的文件系统标记为固定的。

您不能更改需要更多升级空间的文件系统上的约束，因为这些文件系统必须标记为可更改的。您可以使用 `layout_constraint` 关键字更改需要更多升级空间的文件系统上的 `minimum_size` 值。

注意：要帮助自动布局重新分配空间，请将更多文件选择为可更改的或可移动的，尤其是那些与需要更多升级空间的文件系统位于同一磁盘上的文件系统。

`slice - slice` 指定要对其指定约束的文件系统的磁盘片。必须以 `cwtxdysz` 或 `cxdsz` 形式指定系统的磁盘片。

`constraint` - 对指定的文件系统使用以下约束之一：

- `changeable` - 自动布局可将文件系统移动到另一个位置并且它可以更改文件系统的大小。`changeable` 约束只能在通过 `/etc/vfstab` 文件安装的文件系统上指定。可以通过指定 `minimum_size` 值来更改文件系统的大小。
在将一个文件系统标记为可更改的并且未指定 `minimum_size` 时，文件系统的最小值被设置为比所需的最小值大百分之十。例如，如果文件系统的最小值是 100 MB，则更改后的大小是 110 MB。如果指定了 `minimum_size`，则将任何剩余的空闲空间（原始大小减去最小值）用于其它文件系统。
- `movable` - 自动布局可以将该文件系统移动到同一磁盘或不同磁盘上的另一个片中。文件系统的大小保持不变。
- `available` - 自动布局可以使用文件系统上的所有空间来重新分配空间。文件系统中的所有数据将丢失。`available` 约束只能在不是通过 `/etc/vfstab` 文件安装的文件系统上指定。

- `collapse` – 自动布局将指定的文件系统移动和折叠到父文件系统中。作为升级的一部分，您可以使用 `collapse` 选项来减少系统上文件系统的数目。例如，如果系统具有 `/usr` 和 `/usr/share` 文件系统，则在折叠 `/usr/share` 文件系统时会将其移动到父文件系统 `/usr` 中。您只能在通过 `/etc/vfstab` 文件安装的文件系统上指定 `collapse` 约束。

`minimum_size` – 指定在自动布局重新分配空间后文件系统的大小。`minimum_size` 选项使您能够更改文件系统的大小。如果将未分配的空间添加到文件系统中，则文件系统的大小可能会更大。但是，大小永远不会小于您指定的值。`minimum_size` 值是可选的。只有在已将文件系统标记为可更改时才使用该值，并且最小值不能小于文件系统需要用于现有文件系统内容的大小。

例如：

```
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200

layout_constraint c0t3d0s4 movable

layout_constraint c0t3d1s3 available

layout_constraint c0t2d0s1 collapse
```

local_customization 配置文件关键字（安装 Solaris Flash 归档文件）

`local_customization local_directory`

在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件之前，您可以创建定制脚本保存克隆系统上的本地配置。`local_customization` 关键字指定保存这些脚本的目录。`local_directory` 是指向脚本的克隆系统上的路径。有关部署前和部署后脚本的信息，请参见第 151 页“创建定制脚本”。

locale 配置文件关键字

`locale locale_name`

注意：可以将 `locale` 用于初始安装和升级选项。

`locale` 指定在升级时要安装或添加的由 `locale_name` 标识的语言环境软件包。`locale_name` 值与那些用于 `$LANG` 环境变量的值相同。第 40 章包含有效语言环境值的列表。

当使用 `local` 关键字时，请考虑以下情况：

- 如果您已经预先配置了一个缺省语言环境，则自动安装该语言环境。缺省情况下，安装英文语言软件包。

- 可以为每个需要添加到系统中的语言环境指定 locale 关键字。

no_content_check 配置文件关键字（安装 Solaris Flash 归档文件）

no_content_check

在使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时，可以使用 no_content_check 关键字来忽略逐个文件验证过程。逐个文件验证能确保克隆系统是主系统的复制品。除非您能肯定克隆系统是原始主系统的复制品，否则请尽量不要使用该关键字。



小心：如果使用 no_content_check，所有的新文件都被删除，以使克隆系统达到期望的状态。如果您不能确认要删除文件，请使用缺省设置终止安装以保护新文件。

no_master_check 配置文件关键字（安装 Solaris Flash 归档文件）

no_content_check

使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时，可以使用 no_master_check 关键字来忽略旨在确认克隆系统源自原始主系统的检查过程。除非您能确定克隆系统是原始主系统的复制品，否则请尽量避免使用该关键字。有关安装 Solaris Flash 差别归档文件的信息，请参见第 228 页“准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件”。

num_clients 配置文件关键字

num_clients client_num

当安装了服务器时，为每个无盘客户机的根 (/) 和 swap 文件系统分配空间。num_clients 定义服务器支持的无盘客户机的数目 client_num。如果不在配置文件中指定 num_clients，则在缺省情况下，分配五个无盘客户机。

注意：只有当 system_type 被指定为 server 时，才可以使用 num_clients。

package 配置文件关键字

package package_name [add_delete_switch]

注意：可以将 `package` 用于初始安装和升级选项。

`package` 指定是要在准备安装到系统中的软件组中添加软件包，还是要从中删除软件包。

必须以 `SUNWname` 形式指定 `package_name`。要查看有关软件包及其名称的详细信息，请在已安装的系统上使用 `pkginfo -l` 命令。

`add_delete_switch` 代表选项 `add` 或 `delete`，它用于指示是要添加还是要删除指定的软件包。如果不指定 `add_delete_switch`，则缺省情况下使用 `add`。

注意：某些软件包是必需的并且不能删除。您不能使用 `package` 配置文件关键字来分别添加或删除本地化软件包。要添加本地化软件包，请使用 `locale` 配置文件关键字。

当为升级使用 `package` 时，`JumpStart` 程序执行以下操作：

- 自动升级系统上已有的所有软件包。
- 如果指定 `package_name add`，并且 `package_name` 未安装在系统上，则安装该软件包。
- 如果指定 `package_name delete`，并且 `package_name` 已安装在系统上，则在升级开始之前删除该软件包。
- 当指定 `package_name delete` 并且 `package_name` 未安装在系统上时，如果该软件包是指定要安装的群集的一部分，则不安装该软件包。

partitioning 配置文件关键字

`partitioning type`

`partitioning` 定义在安装过程中如何将磁盘划分为文件系统片。

`type` – 使用以下值之一：

- `default` – `JumpStart` 程序选择磁盘并创建要安装指定软件的文件系统（任何由 `filesystems` 关键字指定的文件系统除外）。首先选择 `rootdisk`。如果指定的软件不适合 `rootdisk`，则 `JumpStart` 程序使用其它磁盘。
- `existing` – `JumpStart` 使用系统磁盘上的现有文件系统。保留除 `/`、`/usr`、`/usr/openwin`、`/opt` 和 `/var` 以外的所有文件系统。`JumpStart` 程序使用文件系统超级块中的上一个安装点字段来确定片所代表的文件系统安装点。

注意：当同时使用 `filesys` 和 `partitioning existing` 配置文件关键字时，必须将大小 `size` 设置为 `existing`。

- `explicit - JumpStart` 使用磁盘并创建由 `filesys` 关键字指定的文件系统。如果只使用 `filesys` 关键字指定根 (/) 文件系统，则所有 Solaris 软件都被安装在根 (/) 文件系统中。

注意：如果使用 `explicit` 配置文件值，则必须使用 `filesys` 关键字指定要使用的磁盘和要创建的文件系统。

如果不在配置文件中指定 `partitioning`，则在缺省情况下，使用 `default` 类型的分区。

root_device 配置文件关键字

```
root_device slice
```

注意：可以将 `root_device` 用于初始安装和升级选项。

`root_device` 指定系统的根磁盘。第 272 页“如何确定系统的根磁盘”包含附加信息。

升级系统时，`root_device` 指定要升级的根 (/) 文件系统和通过其 `/etc/vfstab` 文件安装的文件系统。如果可以在系统上升级多个根 (/) 文件系统，则必须指定 `root_device`。必须以 `cwtxdysz` 或 `cxdysz` 形式指定 `slice`。

例如：

```
root_device c0t0d0s2
```

当使用 `root_device` 关键字时，请考虑以下情况：

- 如果在只有一个磁盘的系统上指定 `root_device`，`root_device` 和磁盘必须匹配。而且，任何指定根 (/) 文件系统的 `filesys` 关键字必须与 `root_device` 相匹配。
- 如果您正在升级镜像，则为 `root_device` 指定的值应该是该镜像的一个面。该镜像的另一面自动升级。

如何确定系统的根磁盘

系统的根磁盘是系统上包含根 (/) 文件系统的磁盘。在配置文件中，可以使用 `rootdisk` 变量来代替磁盘名，JumpStart 程序将其设置为系统的根磁盘。表 28-6 描述 JumpStart 程序如何为安装确定系统的根磁盘。

注意： JumpStart 程序只在初始安装过程中确定系统的根磁盘大小。您不能在升级过程中更改系统的根磁盘大小。

表 28-6 JumpStart 确定系统根磁盘的方式（初始安装）

阶段	操作
1	如果在配置文件中指定了 <code>root_device</code> 关键字，则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为根设备。
2	如果没有设置 <code>rootdisk</code> 并且在配置文件中指定了 <code>boot_device</code> 关键字，则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为根设备。
3	如果没有设置 <code>rootdisk</code> 并且在配置文件中指定了一个 <code>filesys cwt xdys z size /</code> 项，则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为在该项中指定的磁盘。
4	如果没有设置 <code>rootdisk</code> 并且在配置文件中指定了 <code>rootdisk.sn</code> 项，则 JumpStart 程序按内核探测顺序在系统磁盘中查找指定片上的现有根文件系统。如果找到一个磁盘，则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为找到的磁盘。
5	如果没有设置 <code>rootdisk</code> 并且在配置文件中指定了 <code>partitioning existing</code> ，则 JumpStart 程序按内核探测顺序在系统的磁盘中查找现有的根文件系统。如果找不到根文件系统或找到多个根文件系统，则发生错误。如果找到一个根文件系统，则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为找到的磁盘。
6	如果没有设置 <code>rootdisk</code> ，则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为安装根 (/) 文件系统的磁盘。

system_type 配置文件关键字

`system_type type_switch`

`system_type` 定义要安装 Solaris 环境的系统类型。

`type_switch` 代表选项 `standalone` 或 `server`，它用于指示要安装 Solaris 软件的系统类型。如果没有在配置文件中指定 `system_type`，则在缺省情况下，使用 `standalone`。

usedisk 配置文件关键字

`usedisk disk_name ...`

缺省情况下，当指定了 `partitioning default` 时，JumpStart 程序将使用系统上的所有可操作磁盘。usedisk 配置文件关键字指定希望 JumpStart 程序使用的一个或多个磁盘。必须以 `cxydz` 或 `cydz` 形式指定 `disk_name`，例如 `c0t0d0` 或 `c0d0s0`。

如果在配置文件中指定 `usedisk`，则 JumpStart 程序只使用在 `usedisk` 关键字之后指定的磁盘。

注意：不能在同一配置文件中同时指定 `dontuse` 关键字和 `usedisk` 关键字。

定制 JumpStart 环境变量

可以在开始脚本和结束脚本中使用环境变量。例如，开始脚本可以提取磁盘大小 `SI_DISKIZES`，并根据该脚本提取的实际磁盘大小在系统上安装或不安装特定的软件包。

所收集的关于系统的信息被存储在这些环境变量中，通常根据您在 `rules` 文件中使用的规则关键字和值来决定是否设置这些变量。

例如，关于系统上已经安装哪个操作系统的信息只有在使用了 `installed` 关键字之后才能在 `SI_INSTALLED` 中获得。

表 28-7 描述这些变量和它们的值。

表 28-7 安装环境变量

环境变量	值
<code>CHECK_INPUT</code>	JumpStart 目录中 <code>rules</code> 文件的路径，它安装在 <code>/tmp/install_config/rules</code> 上。
<code>HOME</code>	安装过程中根的起始目录，为 <code>/tmp/root</code> 。
<code>PATH</code>	安装过程中的 shell 搜索路径，为 <code>/sbin:/usr/sbin/install.d:/usr:/usr/sbin:/usr/bin</code> 。
<code>SI_ARCH</code>	安装客户机的硬件体系结构。当在 <code>rules</code> 文件中使用 <code>arch</code> 关键字时，设置 <code>SI_ARCH</code> 变量。
<code>SI_BEGIN</code>	开始脚本的名称（如果使用了开始脚本）。
<code>SI_CLASS</code>	用于安装“安装客户机”的配置文件的名称。
<code>SI_CONFIG_DIR</code>	JumpStart 目录的路径，它安装在 <code>/tmp/install_config</code> 上。

表 28-7 安装环境变量 (续下)

环境变量	值
SI_CONFIG_FILE	JumpStart 目录中 rules 文件的路径, 它安装在 /tmp/install_config/rules 上。
SI_CONFIG_PROG	rules 文件。
SI_CUSTOM_PROBES_FILE	custom_probes.ok 文件, 您可以在该文件中定义自己的规则和探测关键字。如果创建了 custom_probes.ok 文件, 您可以使用该文件扩展缺省规则关键字列表, 如第 245 页“规则关键字和值”中所述。您还可以使用该文件扩展缺省探测关键字列表, 如第 275 页“探测关键字和值”中所述。
SI_DISKLIST	安装客户机上以逗号分隔的磁盘名称列表。当在 rules 文件中使用并匹配了 disksize 关键字时, 设置 SI_DISKLIST 变量。SI_DISKLIST 和 SI_NUMDISKS 变量用于确定 rootdisk 所使用的物理磁盘。rootdisk 在第 272 页“如何确定系统的根磁盘”中描述。
SI_DISKSIZE	安装客户机上以逗号分隔的磁盘大小列表。当在 rules 文件中使用并匹配了 disksize 关键字时, 设置 SI_DISKSIZE 变量。
SI_DOMAINNAME	域名。当在 rules 文件中使用并匹配了 domainname 关键字时, 设置 SI_DOMAINNAME 变量。
SI_FINISH	结束脚本的名称 (如果使用了结束脚本)。
SI_HOSTADDRESS	安装客户机的 IP 地址。
SI_HOSTID	安装客户机的以太网地址。
SI_HOSTNAME	安装客户机的主机名。当在 rules 文件中使用并匹配了 hostname 关键字时, 设置 SI_HOSTNAME 变量。
SI_INSTALLED	具有特定操作系统 (例如 Solaris、SunOS 或 System V) 的磁盘的设备名。当在 rules 文件中使用并匹配了 installed 关键字时, 设置 SI_INSTALLED 变量。SI_INST_OS 和 SI_INST_VER 用于确定 SI_INSTALLED 的值。
SI_INST_OS	操作系统的名称。SI_INST_OS 和 SI_INST_VER 用于确定 SI_INSTALLED 的值。
SI_INST_VER	操作系统的版本。SI_INST_OS 和 SI_INST_VER 用于确定 SI_INSTALLED 的值。
SI_KARCH	安装客户机的内核体系结构。当在 rules 文件中使用并匹配了 karch 关键字时, 设置 SI_KARCH 变量。
SI_MEMSIZE	安装客户机上的物理内存数量。当在 rules 文件中使用并匹配了 memsize 关键字时, 设置 SI_MEMSIZE 变量。
SI_MODEL	安装客户机的型号名。当在 rules 文件中使用并匹配了 model 关键字时, 设置 SI_MODEL 变量。
SI_NETWORK	安装客户机的网络号。当在 rules 文件中使用并匹配了 network 关键字时, 设置 SI_NETWORK 变量。

表 28-7 安装环境变量 (续下)

环境变量	值
SI_NUMDISKS	安装客户机上的磁盘数目。当在 rules 文件中使用并匹配了 disksize 关键字时，设置 SI_NUMDISKS 变量。SI_NUMDISKS 和 SI_DISKLIST 变量用于确定 rootdisk 所使用的物理磁盘。rootdisk 在第 272 页“如何确定系统的根磁盘”中描述。
SI_OSNAME	Solaris 9 软件映像上的操作系统发行版。例如，如果您是在基于 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像上的操作系统版本的系统中安装 Solaris 软件，则可以在脚本中使用 SI_OSNAME 变量。
SI_PROFILE	已安装的 JumpStart 目录中的配置文件的路径。该路径为 /tmp/install_config/profile_name。如果正在创建派生配置文件，则 SI_PROFILE 被设置为 /tmp/install.input 文件。
SI_ROOTDISK	由逻辑名称 rootdisk 代表的磁盘的设备名。当在 rules 文件中将 disksize 或 installed 关键字设置为 rootdisk 时，设置 SI_ROOTDISK 变量。
SI_ROOTDISKSIZE	由逻辑名称 rootdisk 代表的磁盘的大小。当在 rules 文件中将 disksize 或 installed 关键字设置为 rootdisk 时，设置 SI_ROOTDISKSIZE 变量。
SI_SYS_STATE	/a/etc/.sysidtool.state 文件。可以在结束脚本中编辑此文件以防止 sysidroot 程序在系统重新引导前提示输入超级用户口令。
SI_TOTALDISK	安装客户机上的磁盘空间总量。当在 rules 文件中使用并匹配了 totaldisk 关键字时，设置 SI_TOTALDISK 变量。
SHELL	安装过程中的缺省 shell，它是 /sbin/sh。
TERM	安装客户机的终端类型。
TZ	缺省时区，如 NIS 或 NIS+ 名称服务中所指定。

探测关键字和值

表 28-8 描述每个规则关键字及其等效探测关键字。

注意：总是将探测关键字放置在 rules 文件的开头或开头附近。

表 28-8 探测关键字的说明

规则关键字	等效探测关键字	探测关键字的说明
any	无	

表 28-8 探测关键字的说明 (续下)

规则关键字	等效探测关键字	探测关键字的说明
arch	arch	确定内核体系结构, i386 或 SPARC, 并设置 SI_ARCH。
disksize	disks	以 MB 为单位、按内核探测顺序 c0t3d0s0、c0t3d0s1、c0t4d0s0 返回系统磁盘的大小。disksize 设置 SI_DISKLIST、SI_DISKSIZE、SI_NUMDISKS 和 SI_TOTALDISK。
domainname	domainname	返回系统的 NIS 或 NIS+ 域名或空白, 并设置 SI_DOMAINNAME。 domainname 关键字返回 domainname(1M) 的输出。
hostaddress	hostaddress	返回系统的 IP 地址, 即 ifconfig(1M) -a 的输出中列出的第一个不是 lo0 的地址, 并设置 SI_HOSTADDRESS。
hostname	hostname	返回系统的主机名 (它是 uname(1) -n 的输出), 并设置 SI_HOSTNAME。
installed	installed	返回安装于系统上的 Solaris 操作环境的版本名称, 并设置 SI_ROOTDISK 和 SI_INSTALLED。 如果 JumpStart 程序找到一个 Solaris 发行版但无法确定版本, 则返回的版本为 SystemV。
karch	karch	返回系统的平台组, 例如 i86pc、sun4m 和 sun4, 并设置 SI_KARCH。有关平台名称的列表, 请参见《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》。
memsize	memsize	返回系统上的物理内存大小 (以 MB 为单位), 并设置 SI_MEMSIZE。
model	model	返回系统的平台名称并设置 SI_MODEL。有关平台名称的列表, 请参见《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》。
network	network	返回系统的网络号, 它由 JumpStart 程序通过在系统的 IP 地址和子网掩码之间执行逻辑“与”来确定。系统的 IP 地址和子网掩码是从 ifconfig(1M) -a 的输出中列出的第一个不是 lo0 的地址中提取的。network 关键字设置 SI_NETWORK。
osname	osname	返回在 CD 上找到的 Solaris 操作环境的版本和操作系统名称, 并设置 SI_OSNAME。 如果 JumpStart 程序找到一个 Solaris 发行版但无法确定版本, 则返回的版本为 SystemV。
	rootdisk	返回系统的根磁盘的名称和大小 (以 MB 为单位), 并设置 SI_ROOTDISK。
totaldisk	totaldisk	返回系统上的总磁盘空间 (以 MB 为单位), 并设置 SI_TOTALDISK。总磁盘空间包括连接到系统上的所有可操作磁盘。

第 29 章

Solaris Live Upgrade (主题)

本部分提供有关使用 Solaris Live Upgrade 创建和升级不活动引导环境的说明。然后该引导环境可被切换为活动引导环境。

第 30 章	提供有关 Solaris Live Upgrade 进程的概述信息。
第 31 章	提供在创建引导环境之前需要了解的信息。
第 32 章	提供安装 Solaris Live Upgrade、使用菜单和创建引导环境的逐步说明。
第 33 章	提供有关操作系统升级或在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件、切换引导环境使其成为活动引导环境，以及从失败的升级中快速恢复的逐步说明。
第 34 章	提供有关维护引导环境和查看状态的逐步说明。
第 35 章	提供 Solaris Live Upgrade 的示例。
第 36 章	列出 Solaris Live Upgrade 命令。

第 30 章

Solaris Live Upgrade (概述)

本章描述 Solaris Live Upgrade 过程。

注意：本书采用片这一术语，但某些 Solaris 文档和程序可能将片称为分区。

Solaris Live Upgrade 简介

Solaris Live Upgrade 提供了一种升级方法，可以显著减少与操作系统升级关联的常见服务中断。您可以复制当前运行的引导环境，然后在原始引导环境继续运行的同时升级该副本。或者，如果您不愿意升级，可以在引导环境中安装一个 Solaris Flash 归档文件。原始系统配置仍保持完全正常运行，不受升级或安装 Solaris Flash 归档文件的影响。然后，当重新引导系统时，复制的引导环境被激活，成为活动引导环境。如果出现故障，您还有一个安全网。只需重新引导就可以快速恢复为原始引导环境，从而消除了由标准测试和评估所引起的停机时间。

Solaris Live Upgrade 使您能够在不影响当前运行系统的情况下，创建引导环境的副本以执行以下操作：

- 升级系统
- 将新引导环境上的磁盘配置更改为不同的文件系统类型、大小和布局
- 维护许多具有不同映像的引导环境。例如，您可以创建一个包含当前修补程序的引导环境，并创建一个包含更新版本的引导环境。

在使用 Solaris Live Upgrade 之前，有必要对基本系统管理做一些了解。有关系统管理任务（如管理文件系统、安装、引导和管理交换）的背景信息，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》。

Solaris Live Upgrade 过程

下面是创建不活动引导环境、将其升级和切换为活动引导环境所需任务的概述。

创建引导环境概述

创建引导环境提供了一种将重要文件系统从活动引导环境复制到新引导环境的方法。磁盘在必要时被重新组织，文件系统被定制，而关键文件系统则被复制到新的引导环境中。

文件系统概述

Solaris Live Upgrade 区分两种文件系统类型：关键文件系统和可共享文件系统。关键文件系统对于 Solaris 操作环境是必需的，并且在活动和不活动引导环境的 `vfstab` 中是不同的安装点。根 (/)、`/usr`、`/var` 或 `/opt` 就属于这类文件系统。这些文件系统始终从源复制到不活动引导环境。关键文件系统有时被称作**不可共享**。可共享文件系统是用户定义的文件，如 `/export`，它在活动和不活动引导环境的 `vfstab` 中包含相同的安装点。因此，在活动引导环境中更新共享文件也会更新不活动引导环境中的数据。当您创建一个新的引导环境时，缺省情况下，可共享文件系统将被共享。但是您可以指定一个目标片，然后文件系统被复制。有关可共享文件系统的详细信息，请参见第 294 页“关于为可共享文件系统选择片的指南”。

交换是可共享文件系统的一种特殊情况。与可共享文件系统一样，缺省情况下，所有交换片都被共享。但如果您为交换指定一个目标目录，交换片将被复制。实现此目标的方法是使用字符用户界面或在命令行使用带 `-m` 选项的 `lucreate (1M)`。分割与合并交换片的一个限制是：交换片不能正被当前引导环境之外的任何引导环境使用，或者如果使用了 `-s` 选项，则不能正被源引导环境之外的任何引导环境使用。如果交换片正在被任何其它引导环境使用，则引导环境的创建将失败，无论片中是包含交换、UFS，还是包含任何其它文件系统。交换片不是必需的。有关重新配置交换的过程，请参见“创建引导环境（字符界面）”的步骤 9 或第 309 页“创建引导环境并重新配置交换（命令行界面）”。

注意：为引导环境创建文件系统的规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则完全相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您在关键文件系统进行无效配置。例如，您可以输入 `lucreate` 命令，该命令会为根 (/) 和 `/kernel` — 根 (/) 的无效部分 — 创建单独的文件系统。

复制文件系统

创建新的引导环境要求将关键文件系统复制到另外的片中。在创建新的引导环境之前，可能需要准备磁盘。检查磁盘，确保它已正确格式化：

- 标识出足够大的片以容纳将要复制的文件系统。

- 标识出包含您希望在引导环境之间共享而不是复制的目录的文件系统。如果您想共享某一目录，您需要创建使该目录位于自己的片上的新引导环境。这样，该目录就是一个文件系统，并且可以与将来的引导环境共享。有关创建单独的共享文件系统的详细信息，请参见第 294 页“关于为可共享文件系统选择片的指南”。

创建新的引导环境的过程从标识未用的片开始，关键文件系统可以复制到这个片中。如果片不可用，或片无法满足最低要求，则需要格式化一个新片。有关从菜单格式化片的过程，请参见“创建引导环境（字符界面）”的步骤 6。

定义了片之后，可以在文件系统被复制到目录中之前，在新的引导环境上重新配置文件系统。您通过分割和合并文件系统来重新配置它们，这提供了一种编辑 `vfstab` 以连接和断开文件系统目录的简单方法。通过指定同一个安装点，可以将文件系统合并到它们的父目录；而通过指定不同的安装点，可以将文件系统从父目录中分割出来。

有关分割和合并文件系统的过程，请参见以下过程：


- “创建引导环境（字符界面）”的步骤 8 或步骤 7
- 第 307 页“创建引导环境并分割文件系统（命令行界面）”
- 第 306 页“创建引导环境并合并文件系统（命令行界面）”

在不活动引导环境中配置了文件系统后，您开始自动复制。关键文件系统被复制到指定目录中。可共享的文件系统不会被复制，但会被共享。但有一个例外情况：您可以指定复制某些文件系统。当文件系统从活动引导环境复制到不活动引导环境时，这些文件被定向到新定义的目录中。活动引导环境不会有任何变化。有关创建新引导环境的过程，请参见第 299 页“创建新引导环境”。

下图显示了创建新引导环境的不同方法。

- 图形 30-1 显示了已被复制到磁盘的其它片上以创建新引导环境的关键文件系统根 (/)。活动引导环境在一个片上包含根 (/)。新的引导环境是一个精确的副本，其根 (/) 在一个新片上。文件系统 `/swap` 和 `/export/home` 被活动和不活动引导环境共享。

创建引导环境 - 从根 (/) 复制到根 (/)




- 当前发行版 X
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 X
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- ▨ 共享文件系统

图形 30-1 创建不活动引导环境 — 从根 (/) 复制到根 (/)

- 图形 30-2 显示了被分割并复制到磁盘的片上以创建新引导环境的关键文件系统。活动引导环境在一个片上包含根 (/)。在那个片上，根 (/) 中包含 /usr、/var 和 /opt 目录。在新的引导环境中，根 (/) 被分割，/usr 和 /opt 被放在不同的片上。文件系统 /swap 和 /export/home 被两个引导环境共享。

创建引导环境 - 分割文件系统




- 当前发行版 X
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 X
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- ▨ 共享文件系统

图形 30-2 创建不活动引导环境 — 分割文件系统

- 图形 30-3 显示了被合并并复制到磁盘的片上以创建新引导环境的关键文件系统。活动引导环境中包含根 (/)、/usr、/var 和 /opt，每个都在自己的片上。在新的引导环境中，/usr 和 /opt 在一个片上被合并到根 (/) 中。文件系统 /swap 和 /export/home 被两个引导环境共享。

创建引导环境 - 合并文件系统



- 当前发行版 X
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 Y
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- 共享文件系统


图形 30-3 创建不活动引导环境 — 合并文件系统

升级引导环境概述

创建了引导环境后，它在您准备升级前一直保持不变。您可以随时在引导环境中执行升级。升级并不影响活动引导环境中的任何文件。准备好后，您可以激活到新版本。

图形 30-4 显示了到不活动引导环境的升级。有关升级引导环境的过程，请参见第 33 章。

升级引导环境




- 当前发行版 X
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 Y
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- 共享文件系统

图形 30-4 升级不活动引导环境

如果不想升级，可以在引导环境中安装一个 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 安装功能使您能够在在一个称为主系统的系统上创建 Solaris 操作环境的单个参考安装。然后，您可以在许多被称为克隆系统的系统上复制该安装。在这里，不活动引导环境就是一个克隆。有关 Solaris Flash 安装特性的详细信息，请参见第 16 章。

当您在系统上安装 Solaris Flash 归档文件时，它会像初始安装那样替换现有引导环境中的所有文件。图形 30-5 显示了在不活动引导环境上的 Solaris Flash 归档文件安装。有关安装 Solaris Flash 归档文件的过程，请参见第 326 页“在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件”。

安装 Flash 归档文件




- 当前发行版 X
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 Y
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- ▨ 共享文件系统

图形 30-5 安装 Solaris Flash 归档文件

激活引导环境概述

当您准备好切换并使新的引导环境活动时，只需快速激活新的引导环境并重新引导。当您激活新的引导环境时，该引导环境会变为可引导。当您第一次引导一个新创建的引导环境时，文件在引导环境之间同步。”在这里，“同步”的意思是：某些系统文件和目录被从上一个活动引导环境复制到正在引导的引导环境中。重新引导系统时，在新的引导环境中安装的配置仍是活动的。原始引导环境于是变成不活动引导环境。图形 30-6 显示了重新引导后从不活动引导环境到活动引导环境的切换。有关激活引导环境的过程，请参见第 331 页“激活引导环境”。

激活引导环境



- 当前发行版 Y
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- 不活动发行版 X
关键文件系统根 (/)
- ▨ 共享文件系统

图形 30-6 激活不活动引导环境

回退到原始引导环境概述

如果发生故障，可以通过激活和重新引导迅速回退到原始引导环境。如果新的引导环境无法引导，或者它能够引导但不能完全正常地工作，或者您对结果不满意，这时您需要返回到原始引导环境。


使用回退只需要重新引导系统的时间，比备份并恢复到原始环境要快得多。不能引导的新引导环境会被保留。然后，就可以分析该故障。您只能返回到由 `luactivate` 用来激活新引导环境的引导环境。

您可以通过以下几种方式回退到以前的引导环境：

- 如果新的引导环境成功引导，但您对结果不满意，则用前一个引导环境的名称来运行 `luactivate` 命令并重新引导。
- 如果新的引导环境无法引导，则您在单用户模式下引导要返回的引导环境，运行 `luactivate` 命令并重新引导。
- 如果您不能在单用户模式下引导，则必须从介质或网络安装映像引导，在回退的引导环境上安装根 (/) 文件系统，运行 `luactivate` 命令并重新引导。

有关回退的过程，请参见第 335 页“故障恢复：回退到原始引导环境（命令行界面）”。

图形 30-7 显示了您重新引导以返回时的切换。



图形 30-7 返回到原始引导环境

维护引导环境概述

您还可以进行多种维护操作，如重命名或删除引导环境。有关维护过程，请参见第 34 章。

第 31 章

Solaris Live Upgrade (规划)

本章提供在安装和使用 Solaris Live Upgrade 之前供查看的指南和要求。您还应该查看第 46 页“升级核对表”中有关升级的常规信息。本章包含以下几节：

- 第 289 页“Solaris Live Upgrade 的系统要求”
- 第 290 页“Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求”
- 第 290 页“使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序”
- 第 292 页“关于为文件系统选择片的指南”
- 第 294 页“从远程系统使用 Solaris Live Upgrade”

Solaris Live Upgrade 的系统要求

- 对于基于 SPARC 的系统，可以从 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 操作环境升级到 Solaris 8 或 Solaris 9 操作环境。
- 对于基于 x86 的系统，可以从 Solaris 7 或 8 操作环境升级到 Solaris 8 或 Solaris 9 操作环境。
- 您不能升级到 Solaris 7 操作环境。
- 您必须升级到与您在当前运行系统上安装的 Solaris Live Upgrade 软件相同的版本。例如，如果在当前的操作环境下安装了 Solaris Live Upgrade Solaris 9 发行版，则必须升级到 Solaris 9 发行版。

Solaris Live Upgrade 包括在 Solaris 9 软件中，但如果您想从以前的版本升级，则需要当前的操作环境上安装 Solaris Live Upgrade 软件包。您可以通过以下途径安装 Solaris Live Upgrade 软件包：

- Solaris 9 DVD、Solaris 9 Software 2 of 2 CD 或网络安装映像上的安装程序。
- pkgadd 命令。如果您使用 pkgadd 命令，则软件包是 SUNWlur 和 SUNWluu，并且它们应该以这个顺序安装。

有关安装 Solaris Live Upgrade 软件的说明，请参见第 297 页“安装 Solaris Live Upgrade”。

Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求

升级时请遵循常规磁盘空间要求。请参见第 5 章。

要估计创建引导环境所需的文件系统大小，请开始创建新的引导环境。计算文件系统大小。然后您可以终止该进程。

新的引导环境上的磁盘必须能够用作引导设备。一些系统限定哪些磁盘可用作引导设备。请参见您的系统文档，确定是否有任何引导限制。

使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序

以下各节列出了 Solaris Live Upgrade 所需的软件包并提供了关于推荐的修补程序的信息。有关使用 Solaris Live Upgrade 添加软件包和修补程序的信息，请参见第 319 页“使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序”。



小心：当升级、添加和删除软件包或修补程序时，Solaris Live Upgrade 要求软件包或修补程序符合 SVR4 高级封装标准。虽然 Sun 软件包符合这些标准，但 Sun 不能保证来自第三方供应商的软件包也符合标准。不符合标准的软件包可导致软件包添加软件在升级期间失败，更严重的是可能改变活动引导环境。

有关使用 Solaris Live Upgrade 添加或删除软件包的详细信息，请参见手册页 `luupgrade(1M)`。有关封装要求的详细信息，请参见附录 C。

必需的软件包

检查您当前的操作环境中是否有下表中列出的软件包，它们都是使用 Solaris Live Upgrade 所必需的。如果列中缺少适用于您的版本的软件包，请使用 `pkgadd` 命令来添加。

表 31-1 Solaris Live Upgrade 所需的软件包

Solaris 2.6 发行版	Solaris 7 发行版	Solaris 8 发行版
SUNWadmap	SUNWadmap	SUNWadmap
SUNWadmfw	SUNWadmfc	SUNWadmfc
SUNWadmfc	SUNWlibC	SUNWlibC
SUNWmfrun		SUNWbzip
SUNWloc		
SUNWlibC		

▼ 检查系统上的软件包

- 键入以下内容以列出系统上的软件包。

```
% pkginfo [package_name]
```

```
软件包名称          列出要检查的软件包
```

检查系统修补程序级别

Solaris Live Upgrade 软件被设计为可在 Solaris 操作环境的多个版本上安装并运行。Solaris Live Upgrade 的正确操作需要适用于指定 OS 版本的最新推荐修补程序和安全修补程序。请参见 <http://sunsolve.sun.com>，了解适用于所运行的 Solaris 发行版的修补程序群集的正确修订级别。

关于用 lucreate 命令创建文件系统的指南

与 `-m` 选项一起使用的 `lucreate` 命令指定要在新引导环境中创建的文件系统和文件系统数。您必须通过重复该选项来指定要创建的文件系统的确切数目。例如，使用一次 `-m` 选项指定在何处放置所有文件系统。您将原始引导环境中的所有文件系统合并为一个由 `-m` 选项指定的文件系统。如果您指定两次 `-m` 选项，则创建两个文件系统。当用 `-m` 选项来创建文件系统时，请遵循以下指南：

- 必须为新引导环境的根 (`/`) 文件系统指定一个 `-m` 选项。如果运行 `lucreate` 但没有使用 `-m` 选项，则会显示“配置”菜单。“配置”菜单将文件重定向到新安装点，从而使您能够定制新引导环境。

- 任何存在于当前引导环境中并且没有在 `-m` 选项中指定的关键文件系统都被合并到所创建的下一级文件系统中。
- 只有由 `-m` 选项指定的文件系统才能在新引导环境中创建。如果当前的引导环境中包含多个文件系统，并且您希望所具有的文件系统数与新创建的引导环境中相同，则必须为每个要创建的文件系统指定一个 `-m` 选项。例如，如果您有适用于根 (`/`)、`/opt` 和 `/var` 的文件系统，则应该为新引导环境上的每个文件系统使用一个 `-m` 选项。
- 不要复制安装点。例如，不能有两个根 (`/`) 文件系统。

关于为文件系统选择片的指南

为引导环境创建文件系统的规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则完全相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您为关键文件系统创建无效配置。例如，您可以输入一个 `lucreate` 命令，它会为根 (`/`) 和 `/kernel` 根 (`/`) 的一个无效部分 — 创建单独的文件系统。

在为磁盘重新分片时，不要重叠片。如果存在这种情况，新的引导环境显得已经被创建，但当激活时，该引导环境却无法引导。重叠的文件系统可能被损坏。

要让 Solaris Live Upgrade 正常工作，活动引导环境上的 `vfstab` 文件必须有有效内容并且必须有至少一个根 (`/`) 项。

关于为根 (`/`) 文件系统选择片的指南

当您创建不活动引导环境时，需要标识出根 (`/`) 文件系统将被复制到哪个片。当您为根 (`/`) 文件系统选择片时，使用以下指南。片必须符合以下条件：

- 必须是系统可以从中引导的片。
- 必须满足推荐的最小值。
- 不能是 Veritas VxVM 卷。
- 可以在不同的物理磁盘上，或者在活动根 (`/`) 文件系统所在的同一个磁盘上。
- 如果您有一个 `sun4m` 系统，则根 (`/`) 文件系统不能大于 2 GB。

“选项”菜单显示可用于创建不活动引导环境的大多数空闲片。有些片是空闲的，但不可用，因此不显示在“选项”菜单中，如 Veritas VxVM 卷或 Solaris 卷管理器元设备。

关于为根 (`/`) 镜像和元设备选择片的指南

可以在当前使用 Solaris 卷管理器元设备或 Veritas Volume Manager VxVM 卷的系统上使用 Solaris Live Upgrade。源引导环境可以包含在物理磁盘片、Solaris 卷管理器元设备或 Veritas Volume Manager 卷的任意组合上。当创建新的引导环境时，为新引导环境

的根 (/) 文件系统选择的片可以是一个物理磁盘片或 Solaris 卷管理器元设备。如果您为根文件系统选择一个 Solaris 卷管理器元设备，该元设备必须是只有单个磁盘的带区或单个磁盘带区上的镜像。有关详细信息，请参见 `metaroot(1M)`。

当创建新的引导环境时，对根 (/) 文件系统**不能**使用 Veritas VxFS 卷。对于根 (/) 文件系统以外的任何其它文件系统，可以使用物理磁盘片、Solaris 卷管理器元设备或 Veritas VxFS 卷。

表 31-2 描述了在使用元设备或卷时用于创建引导环境的可接受磁盘配置。

表 31-2 元设备或卷可接受的片

产品	源片	如果目标是一个用于根 (/) 文件系统的元设备	如果目标不是根 (/) 文件系统，而是用于 /usr、/var 或 /opt
Solaris 卷管理器	对于根 (/) 文件系统，源可以是一个元设备或物理片。	根 (/) 文件系统 必须 是一个只有单个磁盘的带区或单个磁盘带区上的镜像。	其它文件系统可以是一个物理片或元设备。
Veritas VxVM Volume Manager	对于根 (/) 文件系统，源可以是一个卷或物理片。	根 (/) 文件系统 不能 是 VxVM 卷；根 (/) 必须是一个物理片。	其它文件系统可以是一个物理片或卷。

当创建新的引导环境时，`lucreate -m` 命令只识别以下三种设备：

- 以 `/dev/dsk/cnum tnumdnums num` 形式出现的物理片
- 以 `/dev/md/dsk/d num` 形式出现的 Solaris 卷管理器元设备
- 以 `/dev/vx/dsk/ volume_name` 形式出现的 Veritas VxFS 卷

当升级或安装快速归档文件时，要使用带有元设备或卷的引导环境需要有特别的考虑。有关详细信息，请参见第 318 页“升级元设备和卷”。

注意：如果您在用 Veritas VxVM 升级时遇到问题，请参见第 402 页“在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级，系统将发出应急信息”。

关于为 swap 文件系统选择片的指南

交换片不能被当前引导环境或者使用了 `-s` 选项的源引导环境以外的任何引导环境使用。如果交换片正在被任何其它引导环境使用，则引导环境的创建将失败，无论片中是包含交换、UFS，还是包含任何其它文件系统。

关于为可共享文件系统选择片的指南

Solaris Live Upgrade 将片的整个内容复制到指定的新引导环境片。您可能希望该片上有些大的文件系统可在引导环境之间共享（而不是复制），以节省空间和复制时间。必须复制对操作环境很重要的文件系统，例如，根 (/) 和 /var。诸如 /home 之类的文件系统不是关键文件系统，可以在引导环境之间共享。可共享的文件系统必须是用户定义的文件系统，并且在活动引导环境和新的引导环境上都必须位于单独的交换片上。您可以根据需要以几种方式重新配置磁盘。

- 您可以在创建新的引导环境之前重新划分磁盘片，并将可共享的文件系统放在自己的片上。例如，如果根 (/)、/var 和 /home 在同一个片上，则重新配置磁盘并将 /home 放在它自己的片上。当您创建任何新的引导环境时，缺省情况下，/home 与新的引导环境共享。
- 如果您想共享一个目录，这个目录必须被分割到自己的片上。这样，该目录就是一个可以与其它引导环境共享的文件系统。您可以使用 `lucreate` 命令和 `-m` 选项来创建一个新的引导环境并将一个目录分割到它自己的片上。但是，新的文件系统还是不能与原始引导环境共享。您需要再次运行 `lucreate` 命令和 `-m` 选项来创建另一个引导环境。这样，两个新的引导环境就可以共享该目录了。

例如，如果您想从 Solaris 8 发行版升级到 Solaris 9 发行版并共享 /home，则可以运行带有 `-m` 选项的 `lucreate` 命令。您可以创建 Solaris 8 发行版，使 /home 在自己的片上作为独立的文件系统。然后再次运行带有 `-m` 选项的 `lucreate` 命令来复制该引导环境。这第三个引导环境就可以被升级到 Solaris 9 发行版。/home 在 Solaris 8 和 Solaris 9 发行版之间共享。

有关可共享和关键文件系统的说明，请参见第 280 页“创建引导环境概述”。

从远程系统使用 Solaris Live Upgrade

当远程查看字符界面时（例如通过提示行），可能需要将 `TERM` 环境变量设置为 `VT220`。此外，当使用公用桌面环境 (CDE) 时，将 `TERM` 变量的值设置为 `dtterm` 而不是 `xterm`。

第 32 章

使用 Solaris Live Upgrade 创建引导环境（任务）

本章解释如何安装 Solaris Live Upgrade，如何使用菜单以及如何创建引导环境。本章包含以下几节：


- 第 295 页 “关于 Solaris Live Upgrade 界面”
- 第 295 页 “使用 Solaris Live Upgrade 菜单”
- 第 297 页 “任务图：安装 Solaris Live Upgrade 并创建引导环境”
- 第 297 页 “安装 Solaris Live Upgrade”
- 第 298 页 “启动和停止 Solaris Live Upgrade（字符界面）”
- 第 299 页 “创建新引导环境”

关于 Solaris Live Upgrade 界面

您可以使用字符用户界面 (CUI) 或命令行界面 (CLI) 运行 Solaris Live Upgrade。CUI 和 CLI 指令的内容和顺序通常相同。以下几节介绍了 CUI 和 CLI 的过程。CUI 并不提供对所有 Solaris Live Upgrade 功能的访问。请参见第 36 章中的命令列表，另请参见相应的关联手册页，这些手册页更充分地记录了各个功能。

CUI 在多字节语言环境和 8 位语言环境中不运行。

使用 Solaris Live Upgrade 菜单



图形 32-1 Solaris Live Upgrade 主菜单

浏览 Solaris Live Upgrade 字符用户界面菜单要求使用箭头键和功能键。使用箭头键上下浏览，然后进行选择或将光标放在字段中。要执行任务，请使用功能键。在菜单底部，您可以看到表示键盘功能键的黑色矩形。第一个黑色矩形表示 F1，第二个表示 F2，依次类推。活动矩形中有一个表示任务（如“保存”）的字。“配置”菜单表示功能键编号和任务，而不是矩形。

- F3 始终表示“保存”并完成该菜单的任务。
- F6 始终表示“取消”并在不保存更改的情况下退出菜单。
- 其它功能键的任务因菜单而异。

在下面的过程中，可能要求您按功能键。如果您的功能键没有正确映射 Solaris Live Upgrade 菜单中的功能键，请使用 Control-F + 相应的数字键。

任务图：安装 Solaris Live Upgrade 并创建引导环境

表 32-1 任务图：使用 Solaris Live Upgrade

任务	说明	参考
安装 Solaris Live Upgrade 软件包	在 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 操作环境中安装软件包	第 297 页“安装 Solaris Live Upgrade”
启动 Solaris Live Upgrade	启动 Solaris Live Upgrade 主菜单	第 298 页“启动和停止 Solaris Live Upgrade（字符界面）”
创建引导环境	复制文件系统并将其重新配置为不活动引导环境	第 299 页“创建新引导环境”

安装 Solaris Live Upgrade

如果从 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 操作环境升级，需要在当前操作环境中安装 Solaris Live Upgrade 软件包。

▼ 安装 Solaris Live Upgrade

1. 插入 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
2. 运行所使用的介质的安装程序。
 - 如果您使用的是 Solaris 9 DVD，请将目录更改到安装程序所在的目录并运行安装程序。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tool/Installers
# ./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。
 - 如果使用的是 Solaris 9 Software 2 of 2 CD，则运行该安装程序。

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。
3. 从“安装”面板的“选择类型”中，单击“定制”。

4. 在“语言环境选择”面板上，单击要安装的语言。
5. 选择要安装的软件。
 - 对于 DVD，在“组件选择”面板上，单击“下一步”安装软件包。
 - 对于 CD，在“产品选择”面板上，单击“Solaris Live Upgrade 的缺省安装”并单击其它软件选项以撤消选择它们。
6. 遵循 Solaris Web Start 安装程序面板上的说明来安装该软件。

启动和停止 Solaris Live Upgrade（字符界面）

此过程启动和停止 Solaris Live Upgrade 菜单程序。


▼ 启动 Solaris Live Upgrade 菜单

注意：当远程查看字符界面时（例如通过提示行），可能需要将 TERM 环境变量设置为 VT220。此外，当使用公用桌面环境 (CDE) 时，将 TERM 变量的值设置为 dtterm 而不是 xterm。

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/lu
```

Solaris Live Upgrade 主菜单随即显示。



图形 32-2 Solaris Live Upgrade 主菜单

▼ 停止 Solaris Live Upgrade 菜单

- 从主菜单中，选择“退出”。

创建新引导环境

可以通过菜单或命令行界面 (CLI) 来使用 Solaris Live Upgrade。本章对使用这两种界面的过程都进行了介绍。这些过程并未涵盖使用 Solaris Live Upgrade 的所有可能情况。有关命令的详细信息，请参见第 36 章和相应的手册页（这些手册页更为全面的记录了 CLI）。

创建引导环境提供了一种方法，可以将重要文件系统从活动引导环境复制到新引导环境。“创建”菜单、“配置”子菜单和 `lucreate` 命令使得能够重新组织磁盘（如有必要）、定制文件系统以及将重要文件系统复制到新引导环境。

在将文件系统复制到新引导环境之前，可对这些文件系统定制，以便将重要的文件系统目录合并到它们的父目录或同父目录分开。缺省情况下，用户定义（可共享）的文件系统在引导环境间共享。但在需要时可以复制可共享的文件系统。交换（一个可共享的文件系统）也可以被拆分和合并。有关重要和可共享文件系统的概述，请参见第 280 页“创建引导环境概述”。

本节包含以下过程：

- 第 300 页 “创建引导环境（字符界面）”
- 第 304 页 “第一次创建引导环境（命令行界面）”
- 第 306 页 “创建引导环境并合并文件系统（命令行界面）”
- 第 307 页 “创建引导环境并分割文件系统（命令行界面）”
- 第 309 页 “创建引导环境并重新配置交换（命令行界面）”
- 第 310 页 “创建引导环境并使用列表重新配置交换（命令行界面）”
- 第 312 页 “创建引导环境并复制可共享文件系统（命令行界面）”
- 第 313 页 “从另一个源创建引导环境（命令行界面）”
- 第 314 页 “为 Flash 归档文件创建引导环境（命令行界面）”

▼ 创建引导环境（字符界面）

1. 从主菜单中，选择“创建”。

系统显示“创建引导环境”子菜单。

2. 键入活动引导环境（如有必要）和新引导环境的名称并确认。首次创建引导环境时，只需键入活动引导环境的名称。


引导环境名称的长度不能超过 30 个字符，只能包含字母数字字符，不能包含多字节字符。

当前引导环境的名称：`solaris8`

新引导环境的名称：`solaris9`

3. 要保存更改，请按 F3。

配置菜单随即显示。



图形 32-3 Solaris Live Upgrade 配置菜单

“配置”菜单包含以下几部分：

- 初始引导环境位于屏幕顶端。要创建的引导环境位于底端。
- “设备”字段包含以下信息：
 - 磁盘设备的名称，格式为 `/dev/dsk/c numdnumtnums num`。
 - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 `/dev/md/dsk/dnum`。
 - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 `/dev/vx/dsk/volume_name`。
 - 在您选择重要文件系统之前，用于选择关键文件系统的区域一直是空的。关键文件系统（如 `/usr`、`/var` 或 `/opt`）可以同根（`/`）文件系统分离或合并。
 - 可共享文件系统（如 `/export` 或交换）显示在“设备”字段中。这些文件系统来源和目标引导环境中包含的安装点相同。缺省情况下，交换是共享的，但您也可以分割和合并（添加和删除）交换片。
有关重要和可共享文件系统的概述，请参见第 280 页“创建引导环境概述”。
- FS_Type 字段使您能够更改文件系统类型。文件系统类型可以为以下类型之一：
 - `vxf`s，表示 Veritas 文件系统
 - `sw`ap，表示交换文件系统
 - `uf`s，表示 UFS 文件系统

4. （可选）以下任务可随时执行：

- 要将屏幕上的信息打印到 ASCII 文件，请按 F5。
- 要在文件系统列表中滚动，请按 Control-X。
然后，可以在活动和新引导环境的文件系统之间进行切换和滚动。

- 要随时退出“配置”菜单，请按 F6。
 - 如果位于“配置”菜单中，则不保存更改，并且不更改文件系统。
 - 如果位于“配置”子菜单中，则返回到“配置”菜单。

5. 按 F2 可选择可用片。

“选项”菜单向光标所在的字段显示系统中的可用片。菜单显示“片”字段和文件系统 FS_Type 字段。

a. 使用箭头键将光标放在字段中以选择片或文件系统类型。

- 将光标放在“片”字段中时，将显示所有可用片。对于根 (/)， “选项”只显示符合根 (/) 文件系统限制的可用片。请参见第 292 页“关于为根 (/) 文件系统选择片的指南”。
- 将光标放在 FS_Type 字段中时，将显示所有可用的文件系统类型。
- 对当前文件系统可选择以粗体显示的片。片大小的估算方法是文件系统的大小加上 30% 以满足升级需要。
- 以非粗体显示的片太小，无法支持给定的文件系统。要对磁盘进行重新划分，请参见步骤 6。

b. 按回车键选择一个片。

片显示在“片”字段中，或者 FS_Type 字段中的文件系统类型更改。

6. (可选) 如果可用片不能满足最低要求，则要重新划分任何可用磁盘的片大小，这时请按 F4。

Solaris Live Upgrade“片配置”菜单随即显示。

format 命令运行，从而使您能够创建新片。按照屏幕上的指示创建新片。有关 format 命令的详细信息，请参见 format 手册页。

要浏览此菜单，请使用箭头键在“设备”字段和 FS_Type 字段之间移动。“大小”（兆字节）字段在选择设备的同时自动完成。

a. 要释放设备，请按 Control-D。

片现在可用，并在“选项”菜单中显示。

b. 要返回到“配置”菜单，请按 F3。

7. (可选) 对关键文件系统进行分割即将这些文件系统放在不同的安装点上。要对文件系统进行分割，请执行以下操作：

(要合并文件系统，请参见步骤 8。)

a. 选择要分割的文件系统。

可以将文件系统（如 /usr、/var 或 /opt）同它们的父目录分割开或从父目录中排除。

注意：当为引导环境创建文件系统时，其规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您在关键文件系统进行无效配置。例如，您可以输入 `lucreate` 命令，它会为根 (/) 和 `/kernel` — 根 (/) 的一个无效部分 — 创建单独的文件系统。

- b. 按 F8。
 - c. 键入新引导环境的文件系统名，例如：
输入将作为新引导环境中的单独文件系统的目录：`/opt`
对新文件系统进行验证后，将向屏幕上添加一个新行。
 - d. 要返回到“配置”菜单，请按 F3。
“配置”菜单随即显示。
8. (可选) 合并是指将文件系统放在同一安装点上。要将文件系统合并到它的父目录中：
(要对文件系统进行分割，请参见步骤 7。)
- a. 选择要合并的文件系统。
可以将文件系统 (如 `/usr`、`/var` 或 `/opt`) 合并到它们的父目录中。
 - b. 按 F9。
将要合并的文件系统随即显示，例如：
`/opt` 将合并到 `/` 中。
 - c. 按回车键。
 - d. 要返回到“配置”菜单，请按 F3。
“配置”菜单随即显示。
9. (可选) 决定是要添加还是要删除交换片。
- 如果要分割交换片并将它放在新片上，请继续执行步骤 10。
 - 如果要删除交换片，请继续执行步骤 11。
10. (可选) 要对交换片进行分割，请执行以下操作：
- a. 在“设备”字段中，选择要分割的交换片。
 - b. 按 F8。
 - c. 在提示符下，键入：
在新 BE 上键入将作为单独文件系统的目录：`swap`
 - d. 按 F2 选项。
“选项”菜单列出可用的交换片。

- e. 选择将交换片放置到其上的片。
片出现在“设备”字段中，于是您就拥有了一个新交换片。

11. (可选) 要删除交换片，请执行以下操作：

- a. 在“设备”字段中，选择要删除的交换片。
- b. 按 F9。
- c. 在提示符下，键入 **y**。

```
Slice /dev/dsk/c0t4d0s0 将不作为交换分区。  
请确认? [y, n]: y  
交换片不再存在。
```

12. 决定是要立即创建引导环境还是将创建安排到以后进行：

- 按 F3 可立即创建新引导环境。
保存配置，然后您将退出配置屏幕。复制文件系统，使引导环境成为可引导的，并创建不活动引导环境。
创建引导环境可能需要一个小时或更多的时间，具体情况将视系统配置而定。Solaris Live Upgrade 主菜单随即显示。
- 如果要将创建安排到以后进行，请键入 **y**，然后键入开始时间和电子邮件地址（如本例所示）。

```
要安排复制时间吗? y  
以“at”格式输入时间以安排创建时间: 8:15 PM  
输入复制日志应发送到的地址: someone@anywhere.com
```

系统通过电子邮件通知您已完成。

有关时间格式的信息，请参见 at(1) 手册页。

一次只能安排一个工作的时间。

创建完成后，不活动引导环境准备升级。请参见第 33 章。

▼ 第一次创建引导环境（命令行界面）

与 -m 选项一起使用的 lucreate 命令指定要在新引导环境中创建的文件系统和文件系统数。您必须通过重复该选项指定要创建的文件系统的确切数目。例如，使用一次 -m 选项指定在何处放置所有文件系统。将所有文件系统从原始的引导环境合并到一个由 -m 选项指定的文件系统中。如果您指定两次 -m 选项，则创建两个文件系统。当用 -m 选项来创建文件系统时，请遵循以下原则：

- 必须为新引导环境的根 (/) 文件系统指定一个 -m 选项。如果运行 lucreate 但没有使用 -m 选项，则会显示“配置”菜单。“配置”菜单将文件重定向到新安装点，从而使您能够定制新引导环境。

- 任何存在于当前引导环境中并且没有在 `-m` 选项中指定的关键文件系统都被合并到所创建的下一级文件系统中。
- 只有由 `-m` 选项指定的文件系统才能在新引导环境中创建。如果当前的引导环境中包含多个文件系统，并且您希望所具有的文件系统数与新创建的引导环境中相同，则必须为每个要创建的文件系统指定一个 `-m` 选项。例如，如果您有适用于根 (`/`)、`/opt` 和 `/var` 的文件系统，则应该为新引导环境上的每个文件系统使用一个 `-m` 选项。
- 不要复制安装点。例如，不能有两个根 (`/`) 文件系统。

1. 以超级用户身份登录。

2. 要创建新引导环境，请键入：

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -c BE_name \
-m mountpoint:device:fs_type [-m mountpoint:device:fs_type] -n BE_name
```

- | | |
|---|--|
| <code>-A 'BE_description'</code> | (可选) 启用与引导环境名 (<code>BE_name</code>) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。 |
| <code>-c BE_name</code> | 为活动引导环境指定名称 <code>BE_name</code> 。该选项仅在创建第一个引导环境时需要。如果第一次运行 <code>lucreate</code> 并省略了 <code>-c</code> ，则系统提示您命名活动引导环境。如果在第一次创建引导环境后使用 <code>-c</code> 选项，则将收到一个错误信息。 |
| <code>-m
mountpoint:device:fs_type
[-m...]</code> | 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 <code>-m</code> 指定的文件系统可以位于同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。 <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>mountpoint</code> 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 <code>-</code> (连字符)。 ■ <code>device</code> 字段可以为以下字段之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 磁盘设备的名称，格式为 <code>/dev/dsk/c numdnumtnums num</code> ■ Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 <code>/dev/md/dsk/dnum</code> ■ Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 <code>/dev/vx/dsk/volume_name</code> ■ 关键字 <code>merged</code>，指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并 ■ <code>fs_type</code> 字段可以为以下字段之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>ufs</code>，表示 UFS 文件系统。 ■ <code>vxfs</code>，表示 Veritas 文件系统。 ■ <code>swap</code>，表示交换文件系统。交换安装点必须为 <code>-</code> (连字符)。 |
| <code>-n BE_name</code> | 要创建的引导环境的名称。 <code>BE_name</code> 在系统中必须唯一。 |

实例 32-1 创建引导环境 (命令行)

在本例中，活动引导环境名为 `first_disk`。文件系统的安装点通过使用 `-m` 选项表示。创建两个文件系统，根 (`/`) 和 `/usr`。新引导环境名为 `second_disk`。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名称 `second_disk` 关联。新引导环境 `second_disk` 中的交换自动与源 `first_disk` 共享。

实例 32-1 创建引导环境（命令行） （续下）

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参见第 33 章。

▼ 创建引导环境并合并文件系统（命令行界面）

注意：与 `-m` 选项一起使用的 `lucreate` 命令指定要在新引导环境中创建的文件系统和文件系统数。您必须通过重复该选项指定要创建的文件系统的确切数目。例如，使用一次 `-m` 选项指定在何处放置所有文件系统。将所有文件系统从原始的引导环境合并到一个文件系统中。如果您指定两次 `-m` 选项，则创建两个文件系统。

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入：

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \
[-m mountpoint:device:fs_type] -m mountpoint:merged:fs_type -n BE_name
```

`-A BE_description` （可选）启用与引导环境名 (`BE_name`) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。

- `-m` 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 `-m` 指定的文件系统可以位于同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。
- `mountpoint:device:fs_type` 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 `-m` 指定的文件系统可以位于同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。
- `[-m...]`
- `mountpoint` 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 -（连字符）。
 - `device` 字段可以为以下字段之一：
 - 磁盘设备的名称，格式为 `/dev/dsk/c numdnumtnums num`
 - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 `/dev/md/dsk/dnum`
 - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 `/dev/vx/dsk/volume_name`
 - 关键字 `merged`，指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
 - `fs_type` 字段可以为以下字段之一：
 - `ufs`，表示 UFS 文件系统。
 - `vxfs`，表示 Veritas 文件系统。
 - `swap`，表示交换文件系统。交换安装点必须为 -（连字符）。
- `-n BE_name` 要创建的引导环境的名称。`BE_name` 在系统中必须唯一。

实例 32-2 创建引导环境并合并文件系统（命令行界面）

在本例中，当前引导环境中的文件系统是根 (/)、`/usr` 和 `/opt`。`/opt` 文件系统与其父文件系统 `/usr` 合并。新引导环境名为 `second_disk`。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名称 `second_disk` 关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
-m /usr/opt:merged:ufs -n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参见第 33 章。

▼ 创建引导环境并分割文件系统（命令行界面）

注意：当为引导环境创建文件系统时，其规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您在关键文件系统上进行无效配置。例如，您可以输入 `lucreate` 命令，该命令会为根 (/) 和 `/kernel` 一根 (/) 的无效部分 — 创建单独的文件系统。

当将目录分割成多个安装点时，在各个文件系统中不维护硬链接。例如，如果将 `/usr/stuff1/file` 硬链接到 `/usr/stuff2/file`，并且将 `/usr/stuff1` 和 `/usr/stuff2` 分割成单独的文件系统，则文件之间的链接将不再存在。`lucreate` 发出警告信息，并创建一个符号链接以替换丢失的硬链接。

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入：

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \  
[-m mountpoint:device:fs_type] -n new_BE
```

<p>-A 'BE_description'</p> <p>-m mountpoint:device:fs_type [-m...]</p> <p>-n BE_name</p>	<p>(可选) 启用与引导环境名 (BE_name) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。</p> <p>指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 -m 指定的文件系统可以位于同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。</p> <ul style="list-style-type: none">■ <i>mountpoint</i> 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 - (连字符)。■ <i>device</i> 字段可以为以下字段之一：<ul style="list-style-type: none">■ 磁盘设备的名称，格式为 /dev/dsk/c numdnumtnums num■ Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 /dev/md/dsk/dnum■ Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 /dev/vx/dsk/volume_name■ 关键字 merged，指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并■ <i>fs_type</i> 字段可以为以下字段之一：<ul style="list-style-type: none">■ ufs，表示 UFS 文件系统。■ vxfs，表示 Veritas 文件系统。■ swap，表示交换文件系统。交换安装点必须为 - (连字符)。 <p>要创建的引导环境的名称。BE_name 在系统中必须唯一。</p>
--	---

实例 32-3 创建引导环境并分割文件系统 (命令行界面)

在本例中，前面的命令在新引导环境中的多个磁盘片中分割根 (/) 文件系统。假设存在一个源引导环境，其 /usr、/var 和 /opt 均在根 (/): /dev/dsk/c0t0d0s0 / 上。

在新引导环境中，分隔 /usr、/var 和 /opt，将这些文件系统安装到它们各自的片上，如下所示：

```
/dev/dsk/c0t1d0s0 /  
  
/dev/dsk/c0t1d0s1 /var  
  
/dev/dsk/c0t1d0s7 /usr  
  
/dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
```

说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与根环境名 second_disk 关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \  
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs \  
-m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs
```

实例 32-3 创建引导环境并分割文件系统（命令行界面）（续下）

```
-m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \  
-n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参见第 33 章。

▼ 创建引导环境并重新配置交换（命令行界面）

缺省情况下，交换片在引导环境之间共享。无需使用 `-m` 选项指定交换，当前和新的引导环境就可以共享同一交换片。如果要重新配置新引导环境的交换，请使用 `-m` 选项在新环境中添加或删除交换片。

注意：交换片不能正在被当前引导环境以外的任何引导环境使用，或者如果使用 `-s` 选项，则除源引导环境之外。如果交换片由任何其它引导环境使用（无论它是交换、UFS 还是任何其它文件系统），则引导环境创建失败。

您可以使用现有的交换片创建引导环境，然后在创建后编辑 `vfstab` 文件。

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入：

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \  
-m -:device:swap -n BE_name
```

`-A 'BE_description'` （可选）启用与引导环境名 (`BE_name`) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。

- `-m` 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 `-m` 指定的文件系统可以位于同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。
- `mountpoint` 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 -（连字符）。
 - `device` 字段可以为以下字段之一：
 - 磁盘设备的名称，格式为 `/dev/dsk/c numdnumtnums num`
 - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 `/dev/md/dsk/dnum`
 - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 `/dev/vx/dsk/volume_name`
 - 关键字 `merged`，指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
 - `fs_type` 字段可以为以下字段之一：
 - `ufs`，表示 UFS 文件系统。
 - `vxfs`，表示 Veritas 文件系统。
 - `swap`，表示交换文件系统。交换安装点必须为 -（连字符）。
- `-n BE_name` 要创建的引导环境的名称。`BE_name` 必须唯一。

新引导环境通过将交换移动到另一个片或设备而创建。

实例 32-4 创建引导环境并重新配置交换（命令行界面）

在本例中，当前引导环境包含 `/dev/dsk/c0t0d0s0` 上的根 (/)，且交换位于 `/dev/dsk/c0t0d0s1` 上。新引导环境将根 (/) 复制到 `/dev/dsk/c0t4d0s0` 并使用 `/dev/dsk/c0t0d0s1` 和 `/dev/dsk/c0t4d0s1` 作为交换片。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与根环境名 `second_disk` 关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk
```

这些交换赋值只有在从 `second_disk` 引导后才有效。如果有一个长的交换片列表，请使用 `-M` 选项。请参见第 310 页“创建引导环境并使用列表重新配置交换（命令行界面）”。

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参见第 33 章。

▼ 创建引导环境并使用列表重新配置交换（命令行界面）

如果有一个长交换片列表，则创建一个交换列表。`lucreate` 在新引导环境中使用此交换片列表。

注意：交换片不能正在被当前引导环境以外的任何引导环境使用，或者如果使用 `-s` 选项，则除源引导环境之外。如果交换片由任何其它引导环境使用（无论交换片包含交换、UFS 还是任何其它文件系统），则引导环境创建失败。

1. 创建要在新引导环境中使用的交换片列表。此文件的位置和名称是用户定义的。在本例中，`/etc/lu/swapslices` 文件的内容是设备和片的列表：

```
-.:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
-.:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
-.:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap
-.:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap
-.:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap
-.:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap
-.:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
```

2. 键入：

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \  
-M slice_list -n BE_name
```

`-A 'BE_description'` (可选) 启用与引导环境名 (`BE_name`) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。

`-m mountpoint:device:fs_type [-m...]` 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 `-m` 指定的文件系统可以位于同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。

- `mountpoint` 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 `-`（连字符）。
- `device` 字段可以为以下字段之一：
 - 磁盘设备的名称，格式为 `/dev/dsk/c numdnumt num s num`
 - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 `/dev/md/dsk/dnum`
 - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 `/dev/vx/dsk/volume_name`
 - 关键字 `merged`，指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
- `fs_type` 字段可以为以下字段之一：
 - `ufs`，表示 UFS 文件系统。
 - `vxfs`，表示 Veritas 文件系统。
 - `swap`，表示交换文件系统。交换安装点必须为 `-`（连字符）。

`-M slice_list` `-m` 选项的列表，它被收集到文件 `slice_list` 中。以为 `-m` 指定的格式指定这些变量。以散列标记 (#) 开头的注释行被忽略。如果引导环境包含一个长文件系统列表，则 `-M` 选项很有用。注意，可以组合 `-m` 和 `-M` 选项。例如，可以将交换片存储在 `slice_list` 中并使用 `-m` 指定根 (/) 和 `/usr` 片。

`-m` 和 `-M` 选项支持列出特定安装点的多个片。在处理这些片的过程中，`lucreate` 跳过任何不可用片并选择第一个可用片。

`-n BE_name` 要创建的引导环境的名称。`BE_name` 必须唯一。

实例 32-5 创建引导环境并使用列表重新配置交换（命令行界面）

在本例中，新引导环境中的交换是 `/etc/lu/swapslices` 文件中标记的片列表。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名称 `second_disk` 关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
-M /etc/lu/swapslices -n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参见第 33 章。

▼ 创建引导环境并复制可共享文件系统（命令行界面）

如果想将可共享文件系统复制到新引导环境，请使用 `-m` 选项指定要复制的安装点。否则，缺省情况下，可共享文件系统是共享的，并且它会维护与 `vfstab` 文件中相同的安装点。适用于可共享文件系统的任何更新均同时适用于这两个引导环境。

1. 以超级用户身份登录。
2. 创建引导环境。

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \
[-m ]mountpoint:device:fs_type -n BE_name
```

`-A 'BE_description'` （可选）启用与引导环境名 (`BE_name`) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。

- `-m` 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 `-m` 指定的文件系统可以位于同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。
- `mountpoint:device:fs_type` 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 `-m` 指定的文件系统可以位于同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。
- `[-m...]`
- `mountpoint` 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 -（连字符）。
 - `device` 字段可以为以下字段之一：
 - 磁盘设备的名称，格式为 `/dev/dsk/c numdnumt num`
 - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 `/dev/md/dsk/dnum`
 - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 `/dev/vx/dsk/volume_name`
 - 关键字 `merged`，指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
 - `fs_type` 字段可以为以下字段之一：
 - `ufs`，表示 UFS 文件系统。
 - `vxfs`，表示 Veritas 文件系统。
 - `swap`，表示交换文件系统。交换安装点必须为 -（连字符）。
- `-n BE_name` 要创建的引导环境的名称。`BE_name` 必须唯一。

实例 32-6 创建引导环境并复制可共享文件系统（命令行界面）

在本例中，当前引导环境包含两个文件系统，根 (/) 和 /home。在新引导环境中，根 (/) 分割成两个文件系统：根 (/) 和 /usr。将 /home 文件系统复制到新引导环境中。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与根环境名 `second_disk` 关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参见第 33 章。

▼ 从另一个源创建引导环境（命令行界面）

`lucreate` 命令基于活动引导环境中的文件系统创建引导环境。如果想要基于引导环境而不是活动引导环境创建引导环境，请使用带 `-s` 选项的 `lucreate`。

注意：如果激活新引导环境并需要后退，则您将引导回上次激活的引导环境而非源引导环境。

1. 以超级用户身份登录。
2. 创建引导环境。

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -s source_BE_name
-m mountpoint:device:fs_type -n BE_name
```

- A 'BE_description' (可选) 启用与引导环境名 (BE_name) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。
- s source_BE_name 为新引导环境指定源引导环境。源不会是活动引导环境。
- m
mountpoint:device:fs_type [-m...]
指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 -m 指定的文件系统可以位于同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。
- mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 - (连字符)。
 - device 字段可以为以下字段之一：
 - 磁盘设备的名称，格式为 /dev/dsk/c numdnumtnums num
 - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 /dev/md/dsk/dnum
 - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
 - 关键字 merged，指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
 - fs_type 字段可以为以下字段之一：
 - ufs，表示 UFS 文件系统。
 - vxfs，表示 Veritas 文件系统。
 - swap，表示交换文件系统。交换安装点必须为 - (连字符)。
- n BE_name 要创建的引导环境的名称。BE_name 在系统中必须唯一。

实例 32-7 从另一个源中创建引导环境（命令行界面）

在本例中，基于名为 third_disk 的源引导环境中的根 (/) 文件系统创建引导环境。Third_disk 不是活动引导环境。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名为 second_disk 的新引导环境关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -s third_disk \  
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参见第 33 章。

▼ 为 Flash 归档文件创建引导环境（命令行界面）

lucreate 命令基于活动引导环境中的文件系统创建引导环境。带 -s - 选项的 lucreate 命令非常快速地创建一个可用于安装 Flash 归档文件的空引导环境。

1. 以超级用户身份登录。
2. 创建空引导环境。

```
# lucreate -A 'BE_name' -s - \  
-m mountpoint:device:fs_type -n BE_name
```

<code>-A 'BE_description'</code>	(可选) 启用与引导环境名 (<code>BE_name</code>) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制, 并且可以包含任何字符。
<code>-s -</code>	指定应创建空引导环境。
<code>-m</code> <code>mountpoint:device:fs_type</code> <code>[-m...]</code>	指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 <code>-m</code> 指定的文件系统可以位于同一磁盘上, 也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。 <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>mountpoint</code> 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 <code>-</code> (连字符)。 ■ <code>device</code> 字段可以为以下字段之一: <ul style="list-style-type: none"> ■ 磁盘设备的名称, 格式为 <code>/dev/dsk/c numdnumtnums num</code> ■ Solaris 卷管理器元设备的名称, 格式为 <code>/dev/md/dsk/dnum</code> ■ Veritas Volume Manager 卷的名称, 格式为 <code>/dev/vx/dsk/volume_name</code> ■ 关键字 <code>merged</code>, 指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并 ■ <code>fs_type</code> 字段可以为以下字段之一: <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>ufs</code>, 表示 UFS 文件系统。 ■ <code>vxfs</code>, 表示 Veritas 文件系统。 ■ <code>swap</code>, 表示交换文件系统。交换安装点必须为 <code>-</code> (连字符)。
<code>-n BE_name</code>	要创建的引导环境的名称。 <code>BE_name</code> 在系统中必须唯一。

实例 32-8 为 Flash 归档文件创建引导环境 (命令行界面)

在本例中, 创建了引导环境但不包含文件系统。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名为 `second_disk` 的新引导环境关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -s - \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n second_disk
```

当空引导环境的创建完成后, 可安装和激活 Flash 归档文件 (使之可以引导)。请参见第 33 章。

第 33 章

使用 Solaris Live Upgrade 进行升级（任务）

本章解释如何使用 Solaris Live Upgrade 来升级并激活非活动引导环境。本章还解释了如何从激活失败中恢复。本章包含以下几节：

- 第 317 页 “任务图：升级引导环境”
- 第 318 页 “升级引导环境”
- 第 326 页 “在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件”
- 第 331 页 “激活引导环境”
- 第 335 页 “故障恢复：回退到原始引导环境（命令行界面）”

可以通过菜单或命令行界面 (CLI) 来使用 Solaris Live Upgrade。本章对使用这两种界面的过程都进行了介绍。这些过程并未涵盖使用 Solaris Live Upgrade 的所有可能情况。有关命令的详细信息，请参见第 36 章中的命令和相关手册页（其中更完整地介绍了 CLI）。

任务图：升级引导环境

表 33-1 任务图：使用 Solaris Live Upgrade 进行升级

任务	说明	参考
升级引导环境或安装 Solaris Flash 归档文件	<ul style="list-style-type: none">■ 使用操作环境映像升级非活动引导环境■ 在非活动引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件。	<ul style="list-style-type: none">■ 第 318 页 “升级引导环境”■ 第 326 页 “在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件”
激活非活动引导环境	使更改生效并将引导环境从非活动状态切换到活动状态	第 331 页 “激活引导环境”

表 33-1 任务图：使用 Solaris Live Upgrade 进行升级 (续下)

任务	说明	参考
(可选) 如果激活时失败则切换回去	如果失败则重新激活到原始引导环境	第 335 页“故障恢复：回退到原始引导环境 (命令行界面)”

升级引导环境

使用“升级”菜单或 `luupgrade` 命令升级引导环境。本节介绍从以下介质中的文件升级非活动引导环境的过程：

- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备，包括 DVD 或 CD

注意：如果安装需要多张 CD，则必须使用命令行界面过程来升级。请参见第 321 页“从多张 CD 升级操作系统映像 (命令行界面)”。

当升级具有最新操作环境的引导环境时，不会影响活动引导环境。新文件与非活动引导环境的关键文件系统合并，但可共享的文件系统并没有更改。

如果已创建 Solaris Flash 归档文件，那么可以在非活动引导环境中安装归档文件，而无需进行升级。新文件覆盖非活动引导环境的关键文件系统，但共享文件没有更改。请参见第 326 页“在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件”。

升级元设备和卷

要在新的引导环境中升级或安装归档文件，则设备必须为物理片。如果引导环境中的文件系统安装在 Solaris 卷管理器元设备或 Veritas 文件系统 (VxFS) 卷中，那么升级或安装归档文件将失败。要在这样的引导环境中升级或安装归档文件，必须手动更改引导环境，使所有片均为物理磁盘片。可以使用 `lucreate` 命令创建另一个引导环境或者拆分元设备或卷。

若要使用 `lucreate` 命令制作引导环境的副本，则应将引导环境副本放在物理磁盘片上。例如，假定您当前引导环境的磁盘配置包含以下的卷和片。

根 (/)	安装在 /dev/md/dsk/d10 上
/usr	安装在 /dev/md/dsk/d20 上
/var	安装在 /dev/dsk/c0t3d0s0 上
空闲片	c0t4d0s0
空闲片	c0t4d0s3
空闲片	c0t4d0s4

那么，您可以使用下面的 `lucreate` 命令将引导环境复制到物理磁盘片上。然后，可以使用归档文件升级或安装引导环境。本示例中，当前引导环境命名为 `currentBE`，新的引导环境命名为 `nextBE`。

```
# lucreate -s currentBE -n nextBE -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs
```

然后，可以在新的引导环境中升级或安装归档文件、将其激活并以手动方式重新镜像或封装它。

如果您选择手动拆分元设备或卷，则需要执行以下操作：

- 手动安装引导环境
- 编辑 `/etc/vfstab` 文件以将所有元设备或卷更改为物理磁盘片
- 使用 Solaris 卷管理器或 Veritas 软件拆分元设备或卷
- 卸载引导环境

然后，可以使用归档文件升级或安装引导环境。

使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序

可以使用 Solaris Live Upgrade 将修补程序和软件包添加到系统中。与升级计算机一样，使用 Live Upgrade 可将修补程序添加到计算机，系统引起的唯一的停机时间是重新引导时的停机时间。您可以使用 `luupgrade` 命令将修补程序和软件包直接添加到引导环境中。也可以使用 Live Upgrade 将修补程序和软件包应用于一个主系统，然后将该系统的 Solaris Flash 归档文件应用于引导环境。

要将修补程序直接添加到引导环境，请创建一个新的引导环境并使用带有 `-t` 选项的 `luupgrade` 命令。要将软件包添加到引导环境，请使用带有 `-p` 选项的 `luupgrade` 命令。有关详细信息，请参见手册页 `luupgrade(1M)`。

也可以使用 Solaris Live Upgrade 安装包含引导环境（该引导环境已包括新的软件包和修补程序）完整副本的 Solaris Flash 归档文件。这个完整的引导环境或单引用系统称为主系统。要创建 Solaris Flash 归档文件，首先要创建一个主系统。创建主系统后，添加任何想要安装的修补程序和软件包。然后，创建主系统的 Solaris Flash 归档文件。使用 Solaris Live Upgrade 将该归档文件安装在新的引导环境中。可以根据需要多次复制、

更改和分布引导环境。有关如何创建 Solaris Flash 归档文件的详细信息，请参见第 18 章。有关使用 Solaris Live Upgrade 安装 Solaris Flash 归档文件的信息，请参见第 326 页“在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件”。



小心：当升级、添加和删除软件包或修补程序时，Solaris Live Upgrade 要求软件包或修补程序符合 SVR4 高级封装标准。虽然 Sun 软件包符合这些标准，但 Sun 不能保证来自第三方供应商的软件包也符合标准。不符合标准的软件包可导致软件包添加软件在升级期间失败，更严重的是可能改变活动引导环境。

有关使用 Solaris Live Upgrade 添加或删除软件包的详细信息，请参见手册页 `luupgrade(1M)`。有关封装要求的详细信息，请参见附录 C。

▼ 在引导环境中升级操作系统映像（字符界面）

若要使用此过程进行升级，必须仅使用一张 CD、一张 DVD 或一个组合安装映像。对于需要多张 CD 的安装，必须使用以下过程：第 321 页“从多张 CD 升级操作系统映像（命令行界面）”。

1. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单上，选择“升级”。
即显示“升级”菜单屏幕。
2. 键入新的引导环境的名称。
3. 键入 Solaris 安装映像所在位置的路径。

安装介质类型	说明
网络文件系统	指定安装映像所在的网络文件系统的路径。
本地文件	指定安装映像所在的本地文件系统的路径。
本地磁带	指定本地磁带设备和安装映像在磁带上的位置。
本地设备、DVD 或 CD	指定本地设备和安装映像的路径。

- 如果您正在使用 DVD 或一张 CD，则键入该光盘的路径，如本例所示：
软件包介质：`/cdrom/solaris9/s0`
- 如果您在网络上有一个组合映像，则键入网络文件系统的路径，如本例所示：
软件包介质：`/net/installmachine/export/solaris9/os_image`

4. 若要升级，请按 F3 键。
5. 升级完成后，即显示主菜单。

▼ 在引导环境中升级操作系统映像（命令行界面）

要使用此过程进行升级，必须仅使用一张 CD、一张 DVD 或一个组合安装映像。如果安装需要多张 CD，则必须使用如下过程：第 321 页“从多张 CD 升级操作系统映像（命令行界面）”。

1. 以超级用户身份登录。
2. 通过键入下面的内容来指示要升级的引导环境和安装软件的路径：

```
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
```

-u	在引导环境中升级操作系统映像
-n BE_name	指定要升级的引导环境的名称
-s os_image_path	指定包含操作系统映像的目录的路径名

实例 33-1 在引导环境中升级操作系统映像（命令行界面）

在本例中，升级了 second_disk 引导环境。

```
# luupgrade -u -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solaris9/OS_image
```

▼ 从多张 CD 升级操作系统映像（命令行界面）

如果操作系统映像驻留在两张或更多张 CD 上，则请使用该升级过程。

1. 以超级用户身份登录。
2. 通过键入下面的内容来指示要升级的引导环境和安装软件的路径：

```
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
```

-u	在引导环境中升级操作系统映像
-n BE_name	指定要升级的引导环境的名称
-s os_image_path	指定包含操作系统映像的目录的路径名

3. 当安装程序完成第一张 CD 内容的安装时，请插入第二张 CD。
4. 此步骤与前一步骤相同，但其中 -u 选项被 -i 选项取代。另外，通过菜单或文本选择运行第二张 CD 上的安装程序。
 - 此命令使用菜单运行第二张 CD 上的安装程序。

```
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
```

- 此命令使用文本运行第二张 CD 上的安装程序并且无需用户交互。

```
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
```

-i	在指定的介质上查找安装程序并运行该程序。使用 -s 指定安装程序。
-n BE_name	指定要升级的引导环境的名称。
-s os_image_path	指定包含操作系统映像的目录的路径名。
-O '-nodisplay -noconsole'	(可选) 以文本模式运行第二张 CD 上的安装程序并且无需用户交互。

引导环境已经做好激活准备。请参见第 335 页“故障恢复：回退到原始引导环境（命令行界面）”。

实例 33-2 SPARC：从多张 CD 升级操作系统映像（命令行界面）

在本例中，second_disk 引导环境得到升级并且安装映像位于两张 CD 上：Solaris 9 Software 1 of 2 和 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。-u 选项确定 CD 组上是否有足够的空间用于全部软件包。-O 选项和 -nodisplay 以及 -noconsole 选项禁止在读取第二张 CD 后显示字符用户界面。如果使用了这些选项，就不会提示输入信息。忽略这些选项可显示该界面。

插入 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 并键入：

```
# luupgrade -u -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0/s0
```

插入 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 并键入：

```
# luupgrade -i -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
```

注意：使用带 -i 选项的 luupgrade 命令安装任何附加 CD。

▼ 创建由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件

此过程显示了如何创建一个由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件。通过使用带有 -j 选项的 luupgrade 命令，可以使用此配置文件升级一个非活动的引导环境。

有关使用此配置文件的过程的信息，请参见以下章节：

- 有关使用配置文件进行升级的信息，请参见第 325 页“使用 Solaris Live Upgrade 进行带有配置文件的升级（命令行界面）”。
- 有关使用配置文件进行 Solaris Flash 安装的信息，请参见第 329 页“使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件（命令行界面）”。

1. 使用文本编辑器创建一个文本文件。

为该文件提供一个描述性的名称。确保配置文件的名称能够反映您要使用该配置文件在系统上安装 Solaris 软件的方式。例如，您可以将此配置文件命名为 `upgrade_solaris9`。

2. 向该配置文件中添加配置文件关键字和价值。

在 Solaris Live Upgrade 配置文件中只能使用以下升级关键字。

表 33-2 Live Upgrade 配置文件关键字和说明

关键字	说明
(必需) <code>install_type</code>	确定是要升级系统上现有的 Solaris 环境，还是要在系统上安装 Solaris Flash 归档文件。值为 <code>upgrade</code> 或 <code>flash_install</code> 。
(可选) <code>archive_location</code>	从指定的位置检索 Solaris Flash 归档文件。有关该关键字可以使用的值的列表，请参见第 251 页“ <code>archive_location</code> 关键字”。
(可选) <code>cluster</code> (添加或删除群集)	指定是要在系统上将要安装的软件组中添加群集，还是从中删除群集。有关该关键字可以使用的值的列表，请参见第 259 页“ <code>cluster</code> 配置文件关键字 (添加软件组)”。
(可选) <code>geo</code>	指定在升级系统时要安装或添加的区域语言环境。有关该关键字可以使用的值的列表，请参见第 265 页“ <code>geo</code> 配置文件关键字”。
(可选) <code>isa_bits</code>	指定安装的是 64 位还是 32 位 Solaris 9 软件包。有关该关键字可以使用的值的列表，请参见第 266 页“ <code>isa_bits</code> 配置文件关键字”。
(可选) <code>locale</code>	指定在升级系统时要安装或添加的语言环境软件包。有关该关键字可以使用的值的列表，请参见第 268 页“ <code>locale</code> 配置文件关键字”。
(可选) <code>package</code>	指定是要在系统上将要安装的软件组中添加软件包，还是从中删除软件包。有关该关键字可以使用的值的列表，请参见第 269 页“ <code>package</code> 配置文件关键字”。

3. 将配置文件保存在本地系统的目录中。

4. 确保 `root` 拥有该配置文件，并且权限被设置为 `644`。

5. 测试配置文件 (可选)。

有关测试配置文件的过程的信息，请参见第 324 页“测试 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件”。

实例 33-3 创建 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件

在本示例中，配置文件提供升级参数。该配置文件将使用 Solaris Live Upgrade 的 `luupgrade` 命令以及 `-u` 和 `-j` 选项升级一个非活动引导环境。该配置文件添加了一个软件包或一个群集。配置文件中添加了区域语言环境和其它语言环境。如果将语言环境添加到该配置文件中，请确保创建了带有额外磁盘空间的引导环境。

```
# profile keywords          profile values
# -----
install_type              upgrade
package                  SUNWxman add
cluster                  SUNWCacc add
geo                      C_Europe
locale                   zh_TW
locale                   zh_TW.BIG5
locale                   zh_TW.UTF-8
locale                   zh_HK.UTF-8
locale                   zh_HK.BIG5HK
locale                   zh
locale                   zh_CN.GB18030
locale                   zh_CN.GBK
locale                   zh_CN.UTF-8
```

▼ 测试 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件

创建配置文件之后，使用 `luupgrade` 命令测试配置文件。通过检查 `luupgrade` 生成的安装输出，可以迅速确定配置文件是否按预期的要求运行。

● 测试配置文件。

```
# luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path
```

<code>-u</code>	在引导环境中升级操作系统映像
<code>-n BE_name</code>	指定要升级的引导环境的名称。
<code>-D</code>	<code>luupgrade</code> 命令使用选定引导环境的磁盘配置测试带有 <code>-j</code> 选项的配置文件选项。
<code>-s os_image_path</code>	指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装介质上，如 DVD-ROM、CD-ROM，也可以是 NFS 或 UFS 目录。
<code>-j profile_path</code>	为进行升级而配置的配置文件的路径。配置文件必须存放在本地计算机的目录中。

实例 33-4 使用 Solaris Live Upgrade 测试配置文件

在下面的示例中，配置文件名为 `upgrade_solaris9`，此配置文件在名为 `s9u1b08` 的非活动引导环境中成功地通过测试。

实例 33-4 使用 Solaris Live Upgrade 测试配置文件 (续下)

```
# luupgrade -u -n s9ulb08 -D -s /net/installsvr/export/s9ul/combined.s9s_ulwos \  
-j /var/tmp/flash_profile  
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/s9ul/combined.s9s_ulwos.  
The media is a standard Solaris media.  
The media contains an operating system upgrade image.  
The media contains Solaris version 9.  
Locating upgrade profile template to use.  
Locating the operating system upgrade program.  
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.  
Creating upgrade profile for BE s9ulb08.  
Determining packages to install or upgrade for BE s9ulb08.  
Simulating the operating system upgrade of the BE s9ulb08.  
The operating system upgrade simulation is complete.  
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the  
upgrade operation.  
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of  
cleanup operations required.  
The Solaris upgrade of the boot environment s9ulb08 is complete.
```

现在您可以使用该配置文件升级非活动引导环境。

▼ 使用 Solaris Live Upgrade 进行带有配置文件的升级 (命令行界面)

此过程提供了使用配置文件升级操作环境的逐步说明。

要使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件，请参见第 329 页“使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件 (命令行界面)”。

如果在配置文件中添加了语言环境，请确保创建了带有额外磁盘空间的引导环境。

1. 以超级用户身份登录。

2. 创建配置文件。

有关可以在 Solaris Live Upgrade 配置文件中使用的升级关键字，请参见表 33-2。

3. 键入：

```
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
```

-u 在引导环境中升级操作系统映像

-n BE_name 指定要升级的引导环境的名称。

<code>-s os_image_path</code>	指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装介质上，如 DVD-ROM、CD-ROM，也可以是 NFS 或 UFS 目录。
<code>-j profile_path</code>	配置文件的路径。配置文件必须存放在本地计算机的目录中。有关创建配置文件的详细信息，请参见第 322 页“创建由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件”。

引导环境已经做好激活准备。

实例 33-5 使用定制 JumpStart 配置文件升级引导环境（命令行界面）

本示例中，归档文件安装在 `second_disk` 引导环境中。使用 `-j` 选项访问配置文件。引导环境已经做好激活准备。要创建配置文件，请参见第 322 页“创建由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件”。

```
# luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
```

在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件

本部分提供了使用 Solaris Live Upgrade 安装以下介质中的 Solaris Flash 归档文件的过程：

- HTTP 服务器
- FTP 服务器 — 仅从命令行使用此路径
- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备，包括 DVD 或 CD

注意：有关与归档文件存储关联的路径的正确语法示例，请参见第 251 页“`archive_location` 关键字”。

安装 Solaris Flash 归档文件时将覆写新引导环境中除共享文件外的所有文件。

若要使用 Solaris Flash 安装特征，需要先安装主系统并创建 Solaris Flash 归档文件。有关 Solaris Flash 的详细信息，请参见第 16 章。

升级元设备和卷

要在新的引导环境中升级或安装 Solaris Flash 归档文件，设备必须为物理片。如果引导环境中的文件系统安装在 Solaris 卷管理器元设备或 Veritas 文件系统 (VxFS) 卷中，那么升级或安装归档文件将失败。要在这样的引导环境中升级或安装归档文件，必须手动更改引导环境，使所有片均为物理磁盘片。可以使用 `lucreate` 命令创建一个新的引导环境，也可以拆分元设备或卷。

要使用 `lucreate` 命令制作引导环境的副本，则应将引导环境副本放在物理磁盘片上。例如，假定当前引导环境的磁盘配置如下所示：

根 (/)	安装在 /dev/md/dsk/d10 上
/usr	安装在 /dev/md/dsk/d20 上
/var	安装在 /dev/dsk/c0t3d0s0 上
空闲片	c0t4d0s0
空闲片	c0t4d0s3
空闲片	c0t4d0s4

那么，您可以使用下面的 `lucreate` 命令将引导环境复制到物理磁盘片上。然后，可以使用归档文件升级或安装引导环境。本例中，当前引导环境被命名为 `currentBE`，而新的引导环境被命名为 `nextBE`。

```
# lucreate -s currentBE -n nextBE -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \  
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs
```

然后，可以在新的引导环境中升级或安装归档文件、将其激活并以手动方式重新镜像或封装它。

如果您选择手动拆分元设备或卷，则需要执行下面的操作：

- 手动安装引导环境
- 编辑 `/etc/vfstab` 文件以将所有元设备或卷更改为物理磁盘片
- 使用 Solaris 卷管理器或 Veritas 软件拆分元设备或卷
- 卸载引导环境

然后，可以使用归档文件升级或安装引导环境。

▼ 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件（字符界面）

1. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单中选择“Flash”。
显示“Flash 非活动引导环境”菜单。
2. 键入您想在其中安装 Solaris Flash 归档文件的引导环境的名称以及安装介质的位置：

引导环境的名称: `solaris_9`
软件包介质: `/net/install-svr/export/s9/latest`

3. 按 F1 键添加归档文件。

“选择归档文件”子菜单显示一个空列表、单个归档文件的名称或多个归档文件的列表。您可在该列表中添加和删除归档文件。下面的示例显示一个空列表。

```
Location                - Retrieval Method
<No Archives added>    - Select ADD to add archives
```

- 要不带任何更改地安装该列表，请转到步骤 4。
- 如果 Solaris Flash 归档文件列表为空或包含您不想安装的归档文件，请转到步骤 a。

a. 您可以添加或删除归档文件。

- 按 F1 键可将归档文件添加到该列表。请转到步骤 e。
显示“选择检索方法”子菜单。

```
HTTP
NFS
本地文件
本地磁带
本地设备
```

- 按 F2 键可从该列表中删除归档文件。请转到步骤 e。

b. 在“选择检索方法”菜单上，选择 Solaris Flash 归档文件的位置。

所选介质	提示
HTTP	指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。
NFS	指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。
本地文件	指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。
本地磁带	指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。
本地设备	指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径以及 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。

即显示“检索”子菜单，它与下面的示例相似，具体取决于您选择的介质。

NFS 位置:

c. 键入归档文件的路径，如下例所示。

NFS 位置: `host:/path/to archive.flar`

d. 按 F3 键将归档文件添加到该列表。

e. 当该列表包含您要安装的归档文件时，按 F6 键退出。

4. 按 F3 键安装一个或多个归档文件。

Solaris Flash 归档文件即被安装在引导环境中。除可共享的文件外，引导环境中的所有文件都被覆写。

引导环境已做好激活准备。请参见第 332 页“激活引导环境（字符界面）”。

▼ 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件（命令行界面）

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入：

```
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive
```

-f	指示从 Solaris Flash 归档文件安装操作系统。
-n BE_name	指定要使用归档文件安装的引导环境的名称。
-s os_image_path	指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装介质上，如 DVD-ROM、CD-ROM，也可以是 NFS 或 UFS 目录。
-a archive	归档文件的路径（如果本地文件系统中包含 Solaris Flash 归档文件）。使用 -s 选项和 -a 选项指定的操作系统映像的版本必须相同。

实例 33-6 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件（命令行界面）

本示例中，归档文件安装在 `second_disk` 引导环境中。归档文件保存在本地系统中。对应 `-s` 和 `-a` 选项的操作系统都是 Solaris 9 发行版。除可共享文件外，`second_disk` 上的所有文件都被覆写。

```
# luupgrade -f -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solaris9/OS_image \  
-a /net/server/archive/solaris9
```

引导环境已经做好激活准备。

▼ 使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件（命令行界面）

该过程提供了使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件的详细步骤。

如果在配置文件中添加了语言环境，请确保创建了带有额外磁盘空间的引导环境。

1. 以超级用户身份登录。

2. 创建配置文件。

有关可以在 Solaris Live Upgrade 中使用的关键字列表，请参见表 33-2。

3. 键入：

```
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
```

-f	指示从 Solaris Flash 归档文件安装操作系统。
-n BE_name	指定要升级的引导环境的名称。
-s os_image_path	指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装介质上，如 DVD-ROM、CD-ROM，也可以是 NFS 或 UFS 目录。
-j profile_path	为 Flash 安装而配置的配置文件的名称。配置文件必须存放在本地计算机的目录中。

引导环境已经做好激活准备。

实例 33-7 使用配置文件升级引导环境（命令行界面）

本示例中，归档文件安装在 second_disk 引导环境中。使用 -j 选项访问配置文件。引导环境已经做好激活准备。要创建配置文件，请参见第 322 页“创建由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件”。

```
# luupgrade -f -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \  
-j /var/tmp/profile
```

▼ 使用配置文件关键字安装 Solaris Flash 归档文件（命令行界面）

此过程允许您安装 Solaris Flash 归档文件并在命令行中使用 archive_location 关键字，而不是从配置文件中安装。您可以不使用配置文件而快速地检索归档文件。

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入：

```
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'profile'
```

-f	指示从 Solaris Flash 归档文件升级操作系统。
-n BE_name	指定要升级的引导环境的名称。
-s os_image_path	指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装介质上，如 DVD-ROM、CD-ROM，也可以是 NFS 或 UFS 目录。

`-J 'profile'` 指定 `archive_location` 配置文件关键字。有关关键字的值的信
息，请参见第 251 页“`archive_location` 关键字”。

引导环境已经做好激活准备。

实例 33-8 使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件（命令行界面）

本示例中，归档文件安装在 `second_disk` 引导环境中。使用 `-J` 选项和 `archive_location` 关键字检索归档文件。除可共享文件外，`second_disk` 上的所有文件都被覆写。

```
# luupgrade -f -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \  
-J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
```

激活引导环境

激活引导环境时将使它在下次系统重新引导时可引导。如果引导新的活动引导环境失败，还可以快速切换回原始引导环境。请参见第 335 页“故障恢复：回退到原始引导环境（命令行界面）”。

要成功激活一个引导环境，该引导环境必须满足以下条件：

- 该引导环境必须处于“完全”状态。要检查状态，请参见第 342 页“显示所有引导环境的状态”。
- 如果该引导环境不是当前引导环境，那么您将无法使用 `lumount(1M)` 或 `mount(1M)` 安装该引导环境的分区。
- 您要激活的引导环境不能参与比较操作。请参见第 346 页“比较引导环境”。

注意：如果您希望重新配置交换，请在引导非活动引导环境之前进行此项更改。缺省情况下，所有引导环境共享同一交换设备。要重新配置交换，请参见“创建新的引导环境”的步骤 9 或第 309 页“创建引导环境并重新配置交换（命令行界面）”。

▼ x86:（可选）在激活前升级引导软盘

如果不是使用 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘引导系统，可以跳过此步骤。如果使用 Device Configuration Assistant 进行引导，您需要升级引导软盘。此步骤通过覆写现有软盘或者写入一个新软盘，使引导盘和您当前的系统版本匹配。

1. 插入 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘。该软盘是被覆写的现有软盘或新软盘。

2. 使用此版本的最新映像升级引导软盘。
3. 弹出引导软盘。
4. 键入：

```
volcheck
```
5. 将 `boot/solaris/bootenv.rc` 文件复制到软盘中。

```
cp /a/boot/solaris/bootenv.rc /floppy/floppy0/solaris/bootenv.rc
```
6. 检查软盘上的输出和输入设备，确保其正确。如果不正确，升级这些设备。
现在您已经做好了激活新引导环境的准备。

▼ 激活引导环境（字符界面）

第一次从新创建的引导环境引导时，Solaris Live Upgrade 软件将新的引导环境与上一个活动引导环境同步。该活动引导环境并不一定是新创建的引导环境的源引导环境。”在这里，“同步”的意思是：某些系统文件和目录被从上一个活动引导环境复制到正在引导的引导环境中。除非您在系统询问“您是否希望强制执行 Live Upgrade 同步操作？”问题时键入 **yes**，否则，在初始引导后，Solaris Live Upgrade 不会执行此同步。

如果您强制执行同步，则 Solaris Live Upgrade 将检查要同步的文件之间是否存在冲突。当引导新的引导环境并检测到冲突时，将发出警告，并且不对文件进行同步。尽管有这样的冲突，激活仍可成功完成。例如，如果您执行以下操作之一，则可能发生冲突：

- 将当前引导环境升级到新的操作系统
- 将非活动引导环境升级到新的操作系统并在原始引导环境中修改文件
- 同时在两个引导环境中修改系统文件，如 `/etc/passwd`

使用此选项时要特别小心，因为您可能没有注意到或者无法控制在上一个活动引导环境中可能已发生的更改。例如，如果您正在当前引导环境中运行 Solaris 9 软件并且通过强制同步引导回 Solaris 2.6 发行版，则文件可能在 Solaris 2.6 发行版上发生更改。由于文件依赖于操作环境的发行版，并且由于 Solaris 9 文件可能与 Solaris 2.6 文件不兼容，因此引导到 Solaris 2.6 发行版可能失败。

1. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单中选择“激活”。
2. 键入要激活的引导环境的名称：

```
引导环境的名称: solaris_9  
您是否希望强制执行 Live Upgrade 同步操作: no
```
3. 您可以继续，也可以强制执行文件同步。
 - 按回车键继续。
引导环境第一次引导时，文件将自动同步。

- 您可以强制执行文件同步，但在使用此功能时要小心。每个引导环境中的操作系统必须与同步的文件相兼容。要强制执行文件同步，请键入：

您是否希望强制执行 Live Upgrade 同步操作：**yes**

4. 按 **F3** 键开始激活过程。
5. 按回车键继续。
在下次重新引导时新的引导环境即被激活。
6. 要激活非活动引导环境，请重新引导：

```
# init 6
```

▼ 激活引导环境（命令行界面）

1. 以超级用户身份登录。
2. 要激活引导环境，请键入：

```
# /usr/sbin/luactivate BE_name
```

BE_name 指定要激活的引导环境的名称

3. 重新引导。

```
# init 6
```



小心：仅使用 `init` 或 `shutdown` 命令重新引导。如果使用 `reboot`、`halt` 或 `uadmin` 命令，则系统将不切换引导环境。上一个活动引导环境再次引导。

实例 33-9 激活引导环境（命令行界面）

在本例中，`second_disk` 引导环境在下次重新引导时激活。

```
# /usr/sbin/luactivate second_disk
# init 6
```

▼ 激活引导环境并同步文件（命令行界面）

第一次从新创建的引导环境引导时，Solaris Live Upgrade 软件将新的引导环境与上一个活动引导环境同步。该活动引导环境并不一定是新创建的引导环境的源引导环境。“在这里，”同步“的意思是：某些系统文件和目录被从上一个活动引导环境复制到正在引导的引导环境中。除非您使用带有 `-s` 选项的 `luactivate`，否则在初始引导之后，Solaris Live Upgrade 将不执行此同步操作。

如果使用 `-s` 选项强制执行同步，则 `luactivate` 将检查要同步的文件之间是否存在冲突。当引导新的引导环境并检测到冲突时，将发出警告，并且不对文件进行同步。尽管有这样的冲突，激活仍可成功完成。例如，如果您执行以下操作则可能发生冲突：

- 将当前引导环境升级到新的操作系统
- 将非活动引导环境升级到新的操作系统并在原始引导环境中修改文件
- 同时在两个引导环境中修改系统文件，如 `/etc/passwd`

使用此选项时要特别小心，因为您可能没有注意到或者无法控制在上一个活动引导环境中可能已发生的更改。例如，如果您正在当前引导环境中运行 Solaris 9 软件并且通过强制同步引导回 Solaris 2.6 发行版，则文件可能在 Solaris 2.6 发行版上发生更改。由于文件依赖于操作环境的发行版，并且由于 Solaris 9 文件可能与 Solaris 2.6 文件不兼容，因此引导到 Solaris 2.6 发行版可能失败。

1. 以超级用户身份登录。

2. 要激活引导环境，请键入：

```
# /usr/sbin/luactivate -s BE_name
```

BE_name 指定要激活的引导环境的名称。

`-s` 在上一个活动引导环境和新的引导环境之间进行文件同步。

`-s` 选项用于在第一次激活引导环境后同步文件。第一次激活一个引导环境时，引导环境之间的文件同步，但在随后的激活中文件将不再同步。使用此选项时要特别小心，因为您可能没有注意到或者无法控制在上一个活动引导环境中可能已发生的更改。

3. 重新引导。

```
# init 6
```

实例 33-10 激活引导环境（命令行界面）

在本例中，`second_disk` 引导环境在下次重新引导时被激活并且文件被同步。

```
# /usr/sbin/luactivate -s second_disk
# init 6
```

故障恢复：回退到原始引导环境（命令行界面）

如果升级后检测到故障或者应用程序与已升级的组件不兼容，请使用以下过程之一（取决于您的平台）回退到原始引导环境。对于基于 SPARC 的系统，第一个过程将运行 `luactivate` 切换回原始引导环境。如果第一个过程失败，则使用第二个过程从 DVD-ROM、CD-ROM 或网络映像引导。对于基于 x86 的系统，选择基于 `root (/)` 文件系统所安装的位置（在相同或不同的物理磁盘上）的过程。

▼ 在成功创建新的引导环境后回退

当您成功地激活新的引导环境但对结果不满意时，请使用此过程。

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/luactivate BE_name
```

BE_name 指定要激活的引导环境的名称

3. 重新引导。

```
# init 6
```

上一个有效的引导环境成为活动引导环境。

▼ SPARC：从失败的引导环境激活中回退

- 如果在引导新的引导环境时发生失败，并且可以以单用户模式引导原始引导环境，则使用此过程回退到原始引导环境。
- 如果需要从介质或网络安装映像引导，请参见第 336 页“SPARC：使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到原始引导环境”。

1. 在 OK 提示符处，将计算机从 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Installation CD、网络或本地磁盘引导到单用户状态：

```
OK boot cdrom -s
```

或

```
OK boot net -s
```

或

```
OK boot device_name -s
```

device_name 指定可以从该处引导系统的设备的名称，例如 /dev/dsk/c0t0d0s0

2. 键入：

```
# /sbin/luactivate BE_name
```

BE_name 指定要激活的引导环境的名称

- 如果此命令未能显示提示符，请转到第 336 页“SPARC：使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到原始引导环境”。
- 如果显示了提示符，则继续。

3. 在提示符下，键入：

您要回退以激活引导环境 <磁盘名称> 吗 (yes 或 no) ? **yes**
出现一条信息显示回退激活成功。

4. 重新引导。

```
# init 6
```

上一个有效的引导环境成为活动引导环境。

▼ SPARC：使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到原始引导环境

使用此过程从 DVD、CD 或网络安装映像引导。您需要从上一个活动引导环境安装根 (/) 片。然后运行 `luactivate` 命令，该命令执行切换操作。当重新引导时，上一个活动引导环境被引导并再次运行。

1. 在 OK 提示符处，从 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Installation CD、网络或本地磁盘将机器引导到单用户状态：

```
OK boot cdrom -s
```

或

```
OK boot net -s
```

或

```
OK boot device_name -s
```

device_name 指定操作系统副本所在的磁盘和片的名称，例如 /dev/dsk/c0t0d0s0

2. 如有必要，检查回退引导环境根 (/) 的文件系统的完整性。


```
# fsck device_name
```

device_name

指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名的输入格式为: /dev/dsk/c numtnum dnumsnunum。

3. 将活动引导环境根 (/) 片安装到某些目录，如 /mnt：

```
# mount device_name /mnt
```

device_name

指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名的输入格式为: /dev/dsk/c numtnum dnumsnunum。

4. 从活动引导环境根 (/) 片键入：

```
# /mnt/sbin/luactivate
```

luactivate 激活上一个有效的引导环境并指示结果。

5. 卸载 /mnt

```
# umount /mnt
```

6. 重新引导。

```
# init 6
```

上一个有效的引导环境成为活动引导环境。

▼ x86: 使用不同磁盘上的引导环境回退

引导新的引导环境时可能会失败。如果用于引导环境的 root (/) 文件系统在不同物理磁盘上，可以使用以下过程回退到原始引导环境。

1. 重新启动计算机，然后进入相应的 BIOS 菜单。
 - 如果您的引导设备是 SCSI 设备，请参考您的 SCSI 控制器上的文档，了解如何进入 SCSI BIOS。
 - 如果引导设备由 BIOS 维护，请参考系统 BIOS 文档，了解如何进入系统 BIOS。
2. 参考相应的 BIOS 文档，将引导设备改回到原始引导环境的引导设备（如果引导设备不同）。
3. 保存 BIOS 修改。
4. 退出 BIOS，开始引导进程。
5. 键入 `b -s`，将计算机引导到单用户状态。

6. 键入：

```
# /sbin/luactivate
```

7. 重新引导。

```
# init 6
```

▼ x86: 使用同一个磁盘上的引导环境回退

引导时可能会失败。如果 `root(/)` 文件系统在同一个物理磁盘上，请使用以下过程回退到原始引导环境。您需要从上一个活动引导环境安装根 (`/`) 片。然后运行 `luactivate` 命令，该命令执行切换操作。当重新引导时，上一个活动引导环境被引导并再次运行。

1. 决定如何引导系统。

- 如果从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 引导，请插入光盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
- 如果从网络引导，请使用 Preboot Execution Environment (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。使用系统 BIOS 的配置工具或网络适配器的配置安装工具，启用系统的 PXE。
- 如果从软盘引导，将 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘插入到系统的软盘驱动器中。

仅x86： 可以通过以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘：

- 按照以下步骤，将该软件从 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 复制到软盘：附录 E。
 - 从 Solaris Developer Connection（网址为 http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes）下载软件并将其复制到软盘。
-

按照屏幕上的指示进行操作，直到显示“当前引导参数”菜单。

2. 键入 `b -s`，将计算机引导到单用户状态。

3. 如有必要，检查回退引导环境根 (`/`) 的文件系统的完整性。

```
# fsck mount_point
```

```
mount_point
```

 已知并且可靠的根文件系统。

4. 将活动引导环境根片安装到某个目录（例如 `/mnt/sbin`）：

```
# mount device_name /mnt/sbin
```

device_name

指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名的输入格式为：`/dev/dsk/c numtnum dnums num`。

5. 从活动引导环境根片键入：

```
# /mnt/sbin/luactivate
```

luactivate 激活上一个有效的引导环境并指示结果。

6. 卸载 `/mnt/sbin`。

```
# umount device_name /mnt/sbin
```

device_name

指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名的输入格式为：`/dev/dsk/c numtnum dnums num`。

7. 重新引导。

```
# init 6
```

上一个有效的引导环境成为活动引导环境。

第 34 章

维护 Solaris Live Upgrade 引导环境（任务）

本章解释各种维护任务，例如使引导环境文件系统保持最新或删除引导环境。本章包含以下几节：

- 第 341 页 “Solaris Live Upgrade 维护概述”
- 第 342 页 “显示所有引导环境的状态”
- 第 343 页 “更新以前配置的引导环境”
- 第 345 页 “取消预定的创建、升级或复制作业”
- 第 346 页 “比较引导环境”
- 第 347 页 “删除不活动的引导环境”
- 第 348 页 “显示活动引导环境的名称”
- 第 349 页 “更改引导环境的名称”
- 第 350 页 “添加或更改与引导环境名称关联的说明”
- 第 352 页 “查看引导环境的配置”

Solaris Live Upgrade 维护概述

表 34-1 Solaris Live Upgrade 维护概述

任务	说明	参考
(可选) 查看状态	<ul style="list-style-type: none">■ 查看引导环境是已激活、正被激活、已经预定要激活还是正在比较中■ 比较活动和不活动的引导环境■ 显示活动引导环境的名称	<ul style="list-style-type: none">■ 第 342 页 “显示所有引导环境的状态”■ 第 346 页 “比较引导环境”■ 第 348 页 “显示活动引导环境的名称”

表 34-1 Solaris Live Upgrade 维护概述 (续下)

任务	说明	参考
	<ul style="list-style-type: none"> 查看引导环境的配置 	<ul style="list-style-type: none"> 第 352 页 “查看引导环境的配置”
(可选) 更新不活动的引导环境	再次从活动引导环境中复制文件系统，但不更改文件系统的配置	第 343 页 “更新以前配置的引导环境”
(可选) 其它任务	<ul style="list-style-type: none"> 删除引导环境 更改引导环境的名称 添加或更改与引导环境名称关联的说明 取消预定工作 	<ul style="list-style-type: none"> 第 347 页 “删除不活动的引导环境” 第 349 页 “更改引导环境的名称” 第 350 页 “添加或更改与引导环境名称关联的说明” 第 345 页 “取消预定的创建、升级或复制作业”

显示所有引导环境的状态

使用“状态”菜单或 `lustatus` 命令显示有关引导环境的信息。如果未指定引导环境，则显示系统上所有引导环境的状态信息。

显示每个引导环境的以下详细信息：

- 名称 – 每个引导环境的名称。
- Complete – 指示没有复制或创建操作正在进行中。同时，引导环境可以被引导。任何当前的活动或者创建或升级操作的失败都将导致引导环境是未完成的。例如，如果复制操作正在进行，或已针对引导环境进行了预定，则该引导环境将被视为是未完成的。
- Active – 指示这是否是活动引导环境。
- ActiveOnReboot – 指示引导环境在系统下次重新引导时是否成为活动引导环境。
- CopyStatus – 指示引导环境的创建或复制是预定的、活动的还是正在进行升级。SCHEDULED 状态禁止您执行即时升级复制、重命名或升级操作。

▼ 显示所有引导环境的状态（字符界面）

- 从主菜单中，选择“状态”。

显示一个类似于下面的表：

```
BE_name           Complete Active ActiveOnReboot CopyStatus
-----
```

disk_a_S7	yes	yes	yes	-
disk_b_S7database	yes	no	no	COPYING
disk_b_S8	no	no	no	-

注意：在本示例中，您不能对 disk_b_S8（因为它尚未完成）或 disk_b_S7database（因为即时升级操作正在进行）执行复制、重命名或升级操作。

▼ 显示所有引导环境的状态（命令行界面）

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# lustatus BE_name
```

BE_name

指定要查看其状态的不活动引导环境的名称。如果省略 *BE_name*，则 `lustatus` 显示系统中所有引导环境的状态。

在本示例中，显示所有引导环境的状态。

```
# lustatus
```

BE_name	Complete	Active	ActiveOnReboot	CopyStatus
disk_a_S7	yes	yes	yes	-
disk_b_S7database	yes	no	no	COPYING
disk_b_S8	no	no	no	-

注意：您不能对 disk_b_S8（因为它尚未完成）或 disk_b_S7database（因为即时升级操作正在进行）执行复制、重命名或升级操作。

更新以前配置的引导环境

通过“复制”菜单或 `lumake` 命令，可以更新以前配置的引导环境的内容。活动（源）引导环境中的文件系统被复制到目标引导环境。目标上的数据被破坏。引导环境的状态必须为“完成”才能从中进行复制。请参见第 342 页“显示所有引导环境的状态”，以确定引导环境的状态。

可将复制作业安排到以后进行，一次只能安排一个作业。要取消预定复制，请参见第 345 页“取消预定的创建、升级或复制作业”。

▼ 更新以前配置的引导环境（字符界面）

1. 从主菜单中，选择“复制”。
2. 键入要更新的不活动引导环境的名称：
目标引导环境的名称：`solaris8`
3. 继续进行复制或复制安排到以后进行：
 - 要继续进行复制，请按回车键。
不活动引导环境随即更新。
 - 要将复制安排到以后进行，请键入 **y**、时间（通过使用 `at` 命令格式），以及将结果发送到的电子邮件地址：
是否要安排复制？ **y**
以“`at`”格式输入时间以安排复制：`8:15 PM`
输入复制日志应发送到的地址：
`someone@anywhere.com`
有关时间格式的信息，请参见 `at(1)` 手册页。
不活动引导环境随即更新。
要取消预定复制，请参见第 345 页“取消预定的创建、升级或复制作业”。

▼ 更新以前配置的引导环境（命令行界面）

此过程复制源文件以覆盖以前创建的引导环境中的过期文件。

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# lumake -n BE_name [-s source_BE] [-t time] [-m email_address]
```

- | | |
|-------------------------------|---|
| <code>-n BE_name</code> | 指定包含要替换的文件系统的引导环境的名称。 |
| <code>-s source_BE</code> | （可选）指定包含要复制到目标引导环境的文件系统的源引导环境的名称。如果省略该选项，则 <code>lumake</code> 使用当前引导环境作为源引导环境。 |
| <code>-t time</code> | （可选）设置批处理作业在指定的时间覆盖指定引导环境中的文件系统。时间以手册页 <code>at(1)</code> 指定的格式提供。 |
| <code>-m email_address</code> | （可选）使您能够在命令完成时将 <code>lumake</code> 输出通过电子邮件发送到指定的地址。不检查 <code>email_address</code> 。该选项只能与 <code>-t</code> 一起使用。 |

实例 34-1 更新以前配置的引导环境（命令行界面）

在本示例中，`first_disk` 中的文件系统被复制到 `second_disk`。当作业完成时，向 `anywhere.com` 处的 Joe 发送一个电子邮件。

```
# lumake -n second_disk -s first_disk -m joe@anywhere.com
```

`first_disk` 中的文件被复制到 `second_disk`，并发送电子邮件作为通知。要取消预定复制，请参见第 345 页“取消预定的创建、升级或复制作业”。

取消预定的创建、升级或复制作业

引导环境的预定创建、升级或复制作业可以在作业即将开始前被取消。在 GUI 中通过“创建引导环境”、“升级引导环境”或“复制引导环境”菜单，可以将作业预定在特定的时间进行。在 CLI 中，可通过 `lumake` 命令来预定作业。无论何时，在系统上只能预定一个作业。

▼ 取消预定的创建、升级或复制作业（字符界面）

1. 从主菜单中，选择“取消”。
2. 要查看可取消的引导环境的列表，按 F2。
3. 选择要取消的引导环境。
作业不再在指定的时间执行。

▼ 取消预定的创建、升级或复制作业（命令行界面）

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# lucancel
```

作业不再在指定的时间执行。

比较引导环境

使用“比较”菜单或 `lucompare` 来检查活动引导环境和其它引导环境之间的差别。要进行比较，不活动引导环境必须处于完成状态，且不能有待决的复制作业。请参见第 342 页“显示所有引导环境的状态”。

指定的引导环境不能有任何使用 `lumount` 或 `mount` 安装的分区。

▼ 比较引导环境（字符界面）

1. 从主菜单中，选择“比较”。
2. 选择“与原始引导环境比较”或“与活动引导环境比较”。
3. 按 F3。
4. 键入原始（活动）引导环境、不活动引导环境的名称和文件路径：

父级名称：`solaris8`
子级名称：`solaris8-1`
“存储输出”的文件的完整路径名：`/tmp/compare`

5. 要保存到文件，请按 F3。

“比较”菜单显示以下文件属性：

- 模式。
- 链接数。
- 属主。
- 组。
- 校验和 – 仅当指定引导环境中的文件的所有上述字段与活动引导环境中的文件匹配时才计算校验和。如果所有内容都匹配，但校验和不同，则不同的校验和将附加到比较文件的项中。
- 大小。
- 文件是否只存在于一个引导环境中。

6. 要返回到“比较”菜单，请按 F3。

▼ 比较引导环境（命令行界面）

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/lucompare -i infile (or) -t -o outfile BE_name
```

<code>-i infile</code>	比较 <i>infile</i> 中列出的文件。要比较的文件应为绝对文件名。如果文件中的项是目录，则比较将递归到该目录。使用该选项或 <code>-t</code> ，但不要同时使用两者。
<code>-t</code>	只比较非二进制文件。此比较对每个文件使用 <code>file(1)</code> 命令以确定该文件是否为文本文件。使用该选项或 <code>-i</code> ，但不要同时使用两者。
<code>-o outfile</code>	将差别输出重定向到 <i>outfile</i> 。
<code>BE_name</code>	指定与活动引导环境进行比较的引导环境的名称。

实例 34-2 比较引导环境（命令行界面）

在本示例中，将 `first_disk` 引导环境（源）与 `second_disk` 引导环境进行比较，并将结果发送到文件。

```
# /usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
```

删除不活动的引导环境

使用“删除”菜单或 `ludelete`。不能删除活动引导环境或要在下次重新引导时激活的引导环境。要删除的引导环境必须是已完成的。已完成的引导环境不会参加可能会更改其状态的操作。使用第 342 页“显示所有引导环境的状态”确定引导环境的状态。此外，不能删除包含用 `lumount` 安装的文件系统的引导环境。

▼ 删除不活动的引导环境（字符界面）

1. 从主菜单中，选择“删除”。
2. 键入要删除的不活动引导环境的名称：

```
引导环境的名称: solaris8
删除不活动的引导环境。
```

▼ 删除不活动的引导环境（命令行界面）

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# ludelete BE_name
```

BE_name 指定要删除的不活动引导环境的名称

实例 34-3 删除不活动的引导环境（命令行界面）

在本示例中，将删除引导环境 `second_disk`。

```
# ludelete second_disk
```

显示活动引导环境的名称

使用“当前”菜单或 `lucurr` 命令显示当前运行的引导环境的名称。如果在系统中未配置任何引导环境，则将显示信息“未定义任何引导环境”。注意，`lucurr` 只报告当前引导环境的名称，而不是在下次重新引导时处于活动状态的引导环境。请参见第 342 页“显示所有引导环境的状态”，以确定引导环境的状态。

▼ 显示活动引导环境的名称（字符界面）

- 从主菜单中，选择“当前”。

活动引导环境的名称或信息“未定义任何引导环境”随即显示。

▼ 显示活动引导环境的名称（命令行界面）

- 键入：

```
# /usr/sbin/lucurr
```

实例 34-4 显示活动引导环境的名称（命令行界面）

在本示例中，显示当前引导环境的名称。

```
# /usr/sbin/lucurr  
solaris8
```

更改引导环境的名称

当您将引导环境从一个 Solaris 发行版升级到另一个时，对引导环境进行重命名通常很有用。例如，在操作系统升级之后，可以将引导环境 `solaris7` 重命名为 `solaris8`。使用“重命名”菜单或 `lurename` 命令更改不活动引导环境的名称。

新名称必须遵循以下限制。

- 长度不超过 30 个字符。
- 只能由字母数字字符和非 UNIX shell 专用的 ASCII 字符组成。请参见 `sh(1)` 的“引用”部分。
- 只包含单字节的 8 位字符。
- 在系统中唯一。

在重命名引导环境之前，其状态必须是“完成”。请参见第 342 页“显示所有引导环境的状态”，以确定引导环境的状态。不能重命名包含用 `lumount` 或 `mount` 安装的文件系统的引导环境。

▼ 更改不活动引导环境的名称（字符界面）

1. 从主菜单中，选择“重命名”。
2. 键入要重命名的引导环境，然后键入新名称。
3. 要保存更改，请按 F3。

▼ 更改不活动引导环境的名称（命令行界面）

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# lurename -e BE_name -n new_name
```

`-e BE_name` 指定要更改的不活动引导环境的名称

`-n new_name` 指定不活动引导环境的新名称

在本示例中，`second_disk` 被重命名为 `third_disk`。

```
# lurename -e second_disk -n third_disk
```

添加或更改与引导环境名称关联的说明

可以将说明与引导环境名称相关联。说明永远不能替代名称。尽管引导环境名称在长度和字符方面受到限制，但说明可以为任意长度并且可以包含任何内容。说明可以是简单文本，也可以同 gif 文件一样复杂。可以在以下时间创建此说明：

- 在使用 `lucreate` 命令创建引导环境并使用 `-A` 选项时
- 在使用 `ludesc` 命令创建引导环境之后

有关使用带 `-A` 选项的 `lucreate` 的详细信息，请参见第 304 页“第一次创建引导环境（命令行界面）”。有关在创建完引导环境后创建说明的详细信息，请参见以下过程或手册页 `ludesc(1M)`。

▼ 使用文本添加或更改引导环境的说明

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name 'BE_description'
```

`-n BE_name 'BE_description'` 指定引导环境名称以及与此名称关联的新说明

实例 34-5 使用文本向引导环境名称中添加说明

在本示例中，将引导环境说明添加到名为 `second_disk` 的引导环境中。该说明是括在单引号中的文本文件。

```
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 9 test build, January 2001.'
```

▼ 使用文件添加或更改引导环境名称的说明

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name -f file_name
```

`-n BE_name` 指定引导环境名称以及与此名称关联的新说明

`-f` 指定与引导环境名称关联的文件
`file_name`

实例 34-6 使用文件向引导环境名称中添加说明

在本示例中，将引导环境说明添加到名为 `second_disk` 的引导环境中。该说明包含在 `gif` 文件中。

```
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
```

▼ 从文本说明确定引导环境名称

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/ludesc -A 'BE_description'
```

`-A 'BE_description'` 显示与说明关联的引导环境名称

实例 34-7 从说明确定引导环境名称

在本示例中，引导环境 `second_disk` 的名称是通过使用 `-A` 选项确定的。

```
# /usr/sbin/ludesc -A 'Solaris 9 test build, January 2001.'  
second_disk
```

▼ 从文件中的说明确定引导环境名称

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/ludesc -f file_name
```

`-f file_name` 显示与位于文件中的说明关联的引导环境名称

实例 34-8 从文件中的说明确定引导环境名称

在本示例中，引导环境 `second_disk` 的名称是通过使用 `-f` 选项和包含说明的文件名称确定的。

```
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif  
second_disk
```

▼ 从名称确定引导环境说明

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name
```

```
-n BE_name          显示与引导环境名称关联的说明
```

实例 34-9 从名称确定引导环境说明

在本示例中，说明是通过对引导环境名称使用 `-n` 选项确定的。

```
# /usr/sbin/ludesc -n second_diskSolaris 9 test build, January 2001
```

查看引导环境的配置

使用“列表”菜单或 `lufslist` 命令列出引导环境的配置。输出包含磁盘片（文件系统）、文件系统类型和每个引导环境安装点的文件系统大小。

▼ 查看每个不活动引导环境的配置（字符界面）

1. 从主菜单中，选择“列表”。
2. 要查看引导环境的状态，请键入名称。

引导环境的名称：`solaris8`

3. 按 **F3**。

下面的示例显示一个列表。

Filesystem	fstype	size(Mb)	Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s1	swap	512.11	-
/dev/dsk/c0t4d0s3	ufs	3738.29	/
/dev/dsk/c0t4d0s4	ufs	510.24	/opt

4. 要返回到“列表”菜单，请按 **F6**。

▼ 查看引导环境的配置（命令行界面）

1. 以超级用户身份登录。
2. 键入：

```
# lufslist
```

BE_name 指定引导环境的名称以查看文件系统说明

下面的示例显示一个列表。

Filesystem	fstype	size(Mb)	Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s1	swap	512.11	-
/dev/dsk/c0t4d0s3	ufs	3738.29	/
/dev/dsk/c0t4d0s4	ufs	510.24	/opt

Solaris Live Upgrade (示例)

本章提供创建引导环境，然后使用字符用户界面 (CUI) 或命令行界面 (CLI) 升级和激活该环境的示例。此外，还提供切换回原始引导环境的示例。

使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的示例 (命令行界面)

在本示例中，通过在运行 Solaris 2.6 发行版的系统上使用 `lucreate` 命令创建一个新引导环境。通过使用 `luupgrade` 命令将这个新引导环境升级到 Solaris 9 发行版。通过使用 `luactivate` 命令激活已升级的引导环境。此外，还提供了回退到原始引导环境的示例。

在活动引导环境中安装 Live Upgrade

1. 插入 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
2. 遵循针对不同介质所使用的步骤。
 - 如果您使用的是 Solaris 9 DVD，请将目录更改到安装程序所在的目录并运行安装程序。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tool/Installers
# ./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

- 如果使用的是 Solaris 9 Software 2 of 2 CD，则运行该安装程序。

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

3. 从“安装”面板的“选择类型”中，单击“定制”。
4. 在“语言环境选择”面板上，单击要安装的语言。
5. 选择要安装的软件。
 - 对于 DVD，在“组件选择”面板上，单击“下一步”安装软件包。
 - 对于 CD，在“产品选择”面板上，单击“Solaris Live Upgrade 的缺省安装”并单击其它软件选项以撤消选择它们。
6. 遵循 Solaris Web Start 安装程序面板上的说明来安装该软件。

创建引导环境

使用 `-c` 选项将源引导环境命名为 `c0t4d0s0`。当首次在系统上使用 Solaris Live Upgrade 创建引导环境时，必须命名源引导环境。随后创建任何引导环境都不需要使用 `-c` 选项。

将新引导环境命名为 `c0t15d0s0`。`-A` 选项创建一个与引导环境名关联的说明。

将根 (`/`) 文件系统复制到新引导环境。同时，创建了一个新的交换片，而不是共享源引导环境的交换片。

```
# lucreate -A 'BE_description' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs \
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0
```

升级不活动的引导环境

将不活动的引导环境命名为 `c0t15d0s0`。从网络中获取用于升级的操作系统映像。

```
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins3-svr/export/s9/combined.s9s_wos
```

检查引导环境是否可引导

`lustatus` 命令报告引导环境创建是否已完成，且引导环境是否可引导。

```
# lustatus
```

BE_name	Complete	Active	ActiveOnReboot	CopyStatus
c0t4d0s0	yes	yes	yes	-
c0t15d0s0	yes	no	no	-

激活不活动的引导环境

使用 `luactivate` 命令使 `c0t15d0s0` 引导环境成为可引导的。然后，重新引导系统，于是 `c0t15d0s0` 就成为活动引导环境。`c0t4d0s0` 引导环境现在处于不活动状态。

```
# luactivate c0t15d0s0
# init 6
```

回退到源引导环境

三种回退过程取决于新引导环境的激活情况：

- 激活成功，但您希望回退到原始引导环境。请参见第 357 页“在忽略引导环境创建成功的情况下回退”。
- 激活失败，而您可以引导回原始引导环境。请参见第 357 页“SPARC：从失败的引导环境激活中回退”。
- 激活失败，且您必须通过使用介质或网络安装映像引导回原始引导环境。请参见第 357 页“SPARC：使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到原始引导环境”。

在忽略引导环境创建成功的情况下回退

在本示例中，原始 c0t4d0s0 引导环境在已成功激活的情况下仍重新启用为活动引导环境。设备名称为 first_disk。

```
# /usr/sbin/luactivate first_disk
# init 6
```

SPARC：从失败的引导环境激活中回退

在本示例中，新引导环境是不可引导的，您必须返回到 OK 提示符，然后在单用户模式下从原始引导环境 c0t4d0s0 中引导。

```
OK boot net -s
# /sbin/luactivate first_disk
是否要回退到活动的引导环境 c0t4d0s0
(yes 或 no)? yes
# init 6
```

原始引导环境 c0t4d0s0 成为活动引导环境。

SPARC：使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到原始引导环境

在本示例中，新引导环境是不可引导的，您无法从原始引导环境中引导，因此必须使用介质或网络安装映像。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。原始引导环境 c0t4d0s0 成为活动引导环境。

```
OK boot net -s
# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
```

```
# /mnt/sbin/luactivate
# umount /mnt
# init 6
```

使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的示例（字符界面）

在本示例中，在运行 Solaris 2.6 发行版的系统上创建新引导环境。将新引导环境升级到 Solaris 9 发行版。然后，激活升级的引导环境。

在活动引导环境中安装 Live Upgrade

1. 插入 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
2. 运行所使用的介质的安装程序。
 - 如果您使用的是 Solaris 9 DVD，请将目录更改到安装程序所在的目录并运行安装程序。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tool/Installers
# ./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

- 如果使用的是 Solaris 9 Software 2 of 2 CD，则运行该安装程序。

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。


3. 从“安装”面板的“选择类型”中，单击“定制”。
4. 在“语言环境选择”面板上，单击要安装的语言。
5. 选择要安装的软件。
 - 对于 DVD，在“组件选择”面板上，单击“下一步”安装软件包。
 - 对于 CD，在“产品选择”面板上，单击“Solaris Live Upgrade 的缺省安装”并单击其它软件选项以撤消选择它们。
6. 遵循 Solaris Web Start 安装程序面板上的说明来安装该软件。

创建引导环境

在本示例中，将源引导环境命名为 c0t4d0s0。将根 (/) 文件系统复制到新引导环境。同时，创建了一个新的交换片，而不是共享源引导环境的交换片。


1. 显示字符界面：

```
# /usr/sbin/lu
```



图形 35-1 Solaris Live Upgrade 主菜单

2. 从主菜单中，选择“创建”。
当前引导环境的名称：`c0t4d0s0`
新引导环境的名称：`c0t15d0s0`
3. 按 F3。



图形 35-2 Solaris Live Upgrade 配置菜单

4. 从“配置”菜单中，按 F2 以显示“选项”菜单。
5. 为根 (/) 选择磁盘 c0t15d0 中的片 0。
6. 从“配置”菜单中，通过选择要分割的交换盘片，在 c0t15d0 上创建一个新交换盘片。
7. 按 F2 以显示“选项”菜单。
8. 为新交换盘片选择磁盘 c0t15d0 中的盘片 1。
9. 按 F3 以创建新引导环境。

升级不活动的引导环境

从网络中获取用于升级的操作系统映像。

1. 从主菜单中，选择“升级”。

新引导环境的名称：**c0t15d0s0**

软件包介质：`/net/ins3-svr/export/s9/combined.s9s_wos`

2. 按 F3。

激活不活动的引导环境

使 c0t15d0s0 引导环境成为可引导的。然后，重新引导系统，于是 c0t15d0s0 就成为活动引导环境。c0t4d0s0 引导环境现在处于不活动状态。

1. 从主菜单中，选择“激活”。

引导环境的名称: **c0t15d0s0**

是否要强制进行 Live Upgrade 同步操作: **no**

2. 按 F3。
3. 按回车键。
4. 键入:

```
# init 6
```

如果必须返回, 请使用上一个示例中的命令行步骤: 第 357 页 “回退到源引导环境”。

第 36 章

Solaris Live Upgrade (命令参考)

下表显示了可以在命令行键入（而不是使用菜单）的命令。Solaris Live Upgrade 中包括所有列出的命令行 公用程序的手册页。

表 36-1 Solaris Live Upgrade 命令行选项

任务	命令
激活不活动的引导环境	luactivate(1M)
取消预定的复制或创建作业。	lucancel(1M)
将活动引导环境与不活动引导环境进行比较。	lucompare(1M)
重新复制文件系统以更新不活动引导环境。	lucopy
创建引导环境。	lucreate(1M)
命名活动引导环境。	lucurr(1M)
删除引导环境。	ludelete(1M)
在引导环境名中添加说明。	ludesc(1M)
列出每个引导环境的重要文件系统。	lufslslist(1M)
允许安装引导环境中的所有文件系统。该命令使您能够在引导环境不活动时修改其中的文件。	lumount(1M)
重命名引导环境。	lurename(1M)
列出所有引导环境的状态。	lustatus(1M)
允许卸载引导环境中的所有文件系统。该命令使您能够在引导环境不活动时修改其中的文件。	luumount(1M)
在不活动引导环境上升级操作环境或安装 Flash 归档文件。	luupgrade(1M)

第 37 章

Solaris 软件参考（主题）

本部分提供有关 Solaris CD、语言环境和软件包的参考信息。

第 38 章	描述 Solaris 9 的介质工具包中包括的主要 DVD 和 CD。
第 39 章	包含平台名和不同硬件平台组的列表。
第 40 章	包含设置配置文件中的 locale 关键字或预先配置语言环境所需的值的列表。

第 38 章

Solaris 9 介质的结构（参考）

本章描述 Solaris 9 软件的介质工具包中包含的主要 DVD 和 CD 介质。

SPARC：Solaris 9 介质

以下各表列出了 Solaris 9 发行版的主要 DVD 和 CD 介质。您将收到一个多语言介质工具包，它包含英语、其它语言和语言环境软件的 DVD 或 CD 介质。

表 38-1 SPARC：多语言 DVD 介质

DVD 标题	说明
Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD	包含以下内容： <ul style="list-style-type: none">■ 用于安装 Solaris 产品和所有部分语言环境的软件、工具和配置信息。■ 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件■ 安装程序■ 一些第三方公共领域软件的源代码■ 已本地化的界面软件和文档■ 英语、欧洲语言和包括日语在内的亚洲语言的 Solaris 文档集 有关目录结构，请参见图形 38-1。

表 38-2 SPARC：多语言 CD 介质

CD 标题	说明
Solaris 9 Multilingual Installation SPARC Platform Edition CD	包含用于安装 Solaris 软件 and 所有部分语言环境的脚本和已本地化的安装程序。有关目录结构，请参见图形 38-2。

表 38-2 SPARC：多语言 CD 介质 (续下)


CD 标题	说明
Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD	包含用于安装 Solaris 产品的软件、工具和配置信息。有关目录结构，请参见图形 38-3。
Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD	包含以下内容： <ul style="list-style-type: none"> ■ 一定数量的软件包，软件在必要时会提示您安装它们 ■ 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件 ■ 安装程序 ■ 一些第三方公共领域软件的源代码 有关目录结构，请参见图形 38-4。 如果需要，安装程序会提示您安装这张 CD。
Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD	包含已本地化的界面软件和文档。有关目录结构，请参见图形 38-5。 如果需要，安装程序会提示您安装这张 CD 以支持特定地理区域的语言。
Solaris 9 Documentation 1 of 2 CD	包含英语和欧洲语言的 Solaris 文档集。
Solaris 9 Documentation 2 of 2 CD	包含包括日语在内的亚洲语言的 Solaris 文档集。

SPARC：Solaris 9 介质的目录结构

本节描述每张 DVD 和 CD 上的顶层目录。

SPARC：Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 目录结构

下图显示了 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD 上的目录结构。




图形 38-1 Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD

- 0 号盘片 (s0) 包含 Copyright 和 Solaris_9 目录。Solaris_9 目录包含安装 Solaris 9 软件产品所需的所有工具、软件和配置信息。Solaris_9 目录包含以下目录：
 - ExtraValue – 两个子目录：
 - CoBundled – 完全受支持的 Solaris 产品，不直接属于包括 Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 和 SunScreen 3.2 的 Solaris 操作环境
 - EarlyAccess – 基本的评测软件
 - Misc – jumpstart_sample 目录，包含一个 rules 文件、一个 check 脚本、配置文件、开始脚本、结束脚本以及其它 JumpStart 软件和文件。
 - Patches – 在发行此版本时可用的所有 Solaris 9 修补程序。
 - Product – Solaris 9 软件包和控制文件。
 - Tools – Solaris 9 安装工具，包括以下内容：
 - Boot 子目录，包含 Solaris 9 miniroot。
 - 脚本 add_install_client、dial、rm_install_client 和 setup_install_server。
 - Installers 子目录，包含用于安装 Solaris Live Upgrade 和 Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 的安装程序及支持 Java™ 的类文件。当安装 Solaris 软件时，Solaris Live Upgrade 会自动安装。然而，为了使用 Live Upgrade 从前一 Solaris 版本升级，需要首先在当前版本上安装这些软件包。有关如何安装 Solaris Live Upgrade 的说明，请参见第 297 页“安装 Solaris Live Upgrade”。
 - 1of2_Doc_CD – 英语和欧洲语言的文档
 - 2of2_Doc_CD – 亚洲语言的文档
- 1 号盘片 (s1) 包含 Solaris 9 miniroot。

SPARC : Solaris 9 Installation CD 目录结构

下图显示了 Solaris 9 Multilingual Installation *SPARC Platform Edition* CD 或 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Installation CD 上的目录结构。




图形 38-2 SPARC : Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Installation CD

目录 `multi_icd_sol_sparc` 包含用于安装 Solaris 软件的脚本和用于 Solaris 9 miniroot 的 `Boot` 子目录。目录和脚本包含以下内容：

- 0 号盘片 (s0) 包含安装 Solaris 软件的脚本和包含 Solaris miniroot 的 `Boot` 子目录。这些脚本包括：
 - `add_install_client`
 - `modify_install_server`
 - `rm_install_client`
- 1 号盘片 (s1) 包含 Solaris 9 miniroot。

SPARC : Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition* CD 目录结构


以下各图显示了 Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition* CD 上的目录结构。



图形 38-3 SPARC : Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD

- 0 号盘片 (s0) 包含 Copyright 和 Solaris_9 目录。Solaris_9 目录包含最小化安装 Solaris 9 软件产品（其中包括 Core System Support Software Group 和 End User System Support Software Group）所需的所有工具、软件和配置信息。Solaris_9 目录包含以下目录：
 - Docs – 一个空目录。
 - Misc – jumpstart_sample 目录，包含一个 rules 文件、一个 check 脚本、配置文件、开始脚本、结束脚本以及其它 JumpStart 软件和文件。
 - Patches – 在创建 Solaris 9 Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 时可用的所有 Solaris 9 修补程序。
 - Product – Solaris 9 软件包和控制文件。
 - Tools – Solaris 9 安装工具，包括 add_install_client、dial、rm_install_client 和 setup_install_server。
- 1 号盘片 (s1) 包含 Solaris 9 miniroot。

下图显示了 Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 上的目录。




图形 38-4 SPARC : Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD

sol_9_sparc_2 目录包含 Copyright、Solaris Web Start Installer 以及 Solaris_9 目录。Solaris_9 目录包含以下子目录。

- ExtraValue – 两个子目录：
 - CoBundled – 完全受支持的 Solaris 产品，不直接属于 Solaris 操作环境
 - EarlyAccess – 基本的评测软件
- Product – 一定数量的软件包，包括 Developer System Support Software Group、Entire Distribution Software Group 和 Entire Distribution Plus OEM Support Software Group。
- Tools – Solaris 9 安装工具，包括以下内容：
 - add_to_install_server 脚本。
 - Installers 子目录，包含用于安装 Solaris Live Upgrade 和 Solaris 9 Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 的安装程序及支持 Java 的类文件。当安装 Solaris 软件时，Solaris Live Upgrade 会自动安装，但如果要使用 Live Upgrade 从前一 Solaris 版本升级，则需要首先在当前版本上安装这些软件包。有关如何安装 Solaris Live Upgrade 的说明，请参见第 297 页“安装 Solaris Live Upgrade”。

SPARC : Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages CD 目录结构

下图显示了 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages CD 的目录结构。



图形 38-5 Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD

sol_9_lang_sparc 目录包含 Solaris Web Start 安装程序，它安装 Solaris 语言和语言环境软件。sol_9_lang_sparc 目录包含以下目录：

- components – 简体中文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、西班牙文、瑞典文、繁体中文和繁体中文（香港）语言环境软件包以及由所有语言环境共享的软件包
- Copyright – 版权页
- Installer – Solaris Web Start 安装程序
- Tools – 用于创建组合安装映像的 add_to_install_server 脚本

有关语言环境软件的详细信息，请参见《国际化语言环境指南》。

x86: Solaris 9 介质

以下各表列出了用于 Solaris 9 *x86 Platform Edition* 的主要 DVD 和 CD 介质。您将收到一个多语言介质工具包，它包含英语、其它语言和语言环境软件的 DVD 或 CD 介质。

表 38-3 x86: 多语言 DVD 介质

DVD 标题	说明
Solaris 9 <i>x86 Platform Edition</i> DVD	<p>包含以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 用于安装 Solaris 产品和所有部分语言环境的软件、工具和配置信息。其中包括 Solaris 9 Device Configuration Assistant，它执行各种配置和引导任务。■ 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件。■ 安装程序。■ 一些第三方公共领域软件的源代码。■ 已本地化的界面软件和文档。■ 英语、欧洲语言和包括日语在内的亚洲语言的 Solaris 文档集。 <p>有关目录结构，请参见图形 38-6。</p>

表 38-4 x86: 多语言 CD 介质

CD 标题	说明
Solaris 9 Installation Multilingual <i>x86 Platform Edition</i> CD	<p>包含用于安装 Solaris 软件和所有部分语言环境的脚本和已本地化的安装程序。其中包括 Solaris 9 Device Configuration Assistant，它执行各种配置和引导任务。有关目录结构，请参见图形 38-7。</p>
Solaris 9 Software 1 of 2 <i>x86 Platform Edition</i> CD	<p>包含用于安装 Solaris 产品的软件、工具和配置信息。其中包括 Solaris 9 Device Configuration Assistant，它执行各种配置和引导任务。有关目录结构，请参见图形 38-8。</p>
Solaris 9 Software 2 of 2 <i>x86 Platform Edition</i> CD	<p>包含以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 一定数量的软件包，软件在必要时会提示您安装它们■ 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件■ 安装程序■ 一些第三方公共领域软件的源代码 <p>有关目录结构，请参见图形 38-9。</p> <p>如果需要，安装程序会提示您安装这张 CD。</p>

表 38-4 x86: 多语言 CD 介质 (续下)


CD 标题	说明
Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD	包含已本地化的界面软件和文档。有关目录结构, 请参见图形 38-10。 如果需要, 安装程序会提示您安装这张 CD 以支持特定地理区域的语言。
Solaris 9 Documentation 1 of 2 CD	包含英语和欧洲语言的 Solaris 文档集。
Solaris 9 Documentation 2 of 2 CD	包含包括日语在内的亚洲语言的 Solaris 文档集。

x86: Solaris 9 介质的目录结构

本节描述每张 DVD 和 CD 上的顶层目录。

Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 目录结构

下图显示了 Solaris 9 x86 Platform Edition DVD 上的目录。




图形 38-6 Solaris 9 x86 Platform Edition DVD

- 0 号盘片 (s0) 包含 Solaris 9 miniroot。
- 2 号盘片 (s2) 包含 Copyright 和 Solaris_9 目录。Solaris_9 目录包含安装 Solaris 9 软件产品所需的所有工具、软件和配置信息。2 号盘片包含以下目录：

- ExtraValue – 两个子目录：
 - CoBundled – 完全受支持的 Solaris 产品，不直接属于包括 Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 和 SunScreen 3.2 的 Solaris 操作环境
 - EarlyAccess – 基本的评测软件
- Misc – jumpstart_sample 目录，包含一个 rules 文件、一个 check 脚本、配置文件、开始脚本、结束脚本以及其它 JumpStart 软件和文件。
- Patches – 在发行此版本时可用的所有 Solaris 9 修补程序。
- Product – Solaris 9 软件包和控制文件。
- Tools – Solaris 9 安装工具，包括以下内容。
 - Boot 子目录，包含 Solaris 9 miniroot。
 - 脚本 add_install_client、dial、rm_install_client 和 setup_install_server
 - Installers 子目录，包含用于安装 Solaris Live Upgrade 和 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 的安装程序及支持 Java 的类文件。当安装 Solaris 软件时，Solaris Live Upgrade 会自动安装。然而，为了能使用 Live Upgrade 从前一 Solaris 版本升级，需要首先在当前版本上安装这些软件包。有关如何安装 Solaris Live Upgrade 的说明，请参见第 297 页“安装 Solaris Live Upgrade”。
 - d1_image 子目录，包含可以复制到软盘上的 Solaris 9 Device Configuration Assistant 软件。
- 1of2_Doc_CD – 英语和欧洲语言的文档
- 2of2_Doc_CD – 亚洲语言的文档

x86: Solaris 9 Installation CD 目录结构

下图显示了 Solaris 9 Installation Multilingual x86 Platform Edition CD 或 Solaris 9 x86 Platform Edition Installation CD 上的目录。




图形 38-7 x86: Solaris 9 x86 Platform Edition Installation CD

目录 `multi_icd_sol_9_x86` 包含用于安装 Solaris 软件的脚本，并包含用于 Solaris 9 miniroot 的 `Boot` 子目录。目录和脚本包含以下内容：

- 0 号盘片 (s0) 包含 Solaris 9 miniroot。
- 2 号盘片 (s2) 包含安装 Solaris 软件的脚本和包含 Solaris miniroot 的 `Boot` 子目录。这些脚本包括：
 - `add_install_client`
 - `modify_install_server`
 - `rm_install_client`

x86: Solaris 9 Software x86 Platform Edition CD 目录结构


以下各图显示了 Solaris 9 Software x86 Platform Edition CD 上的目录结构。



图形 38-8 x86: Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD

- 0 号盘片 (s0) 包含 Solaris 9 miniroot。
- 2 号盘片 (s2) 包含 Copyright 和 Solaris_9 目录。Solaris_9 目录包含最小化安装 Solaris 9 软件产品（其中包括 Core System Support Software Group 和 End User System Support Software Group）所需的所有工具、软件和配置。
Solaris_9 目录包含以下目录：
 - Docs – 一个空目录。
 - Misc – jumpstart_sample 目录，包含一个 rules 文件、一个 check 脚本、配置文件、开始脚本、结束脚本以及其它 JumpStart 软件和文件。
 - Patches – 在创建 Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 时可用的所有 Solaris 9 修补程序。
 - Product – Solaris 9 软件包和控制文件。
 - Tools – Solaris 9 安装工具，包括 boot miniroot、add_install_client、dial、rm_install_client 和 setup_install_server。

下图显示了 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 上的目录。




图形 38-9 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD

sol_9_x86_2 目录包含 Copyright、Solaris Web Start installer 以及 Solaris_9 目录。Solaris_9 目录包含以下内容：

- ExtraValue – 两个子目录：
 - CoBundled – 完全受支持的 Solaris 产品，不直接属于 Solaris 操作环境
 - EarlyAccess – 基本的评测软件
- Product – 一定数量的软件包，包括 Developer System Support Software Group、Entire Distribution Software Group 和 Entire Distribution Plus OEM Support Software Group。
- Tools – 该目录包含以下内容：
 - add_to_install_server 脚本。
 - Installer 子目录，包含用于安装 Solaris Live Upgrade 和 Solaris 9 Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 的安装程序及支持 Java 的类文件。当安装 Solaris 软件时，Solaris Live Upgrade 会自动安装。然而，为了能使用 Live Upgrade 从前一 Solaris 版本升级，需要首先在当前版本上安装这些软件包。有关如何安装 Solaris Live Upgrade 的说明，请参见第 297 页“安装 Solaris Live Upgrade”。
 - d1_image 子目录，包含可以复制到软盘上的 Solaris 9 Device Configuration Assistant 软件。

x86: Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD 目录结构

下图显示了 Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD 的目录结构。



图形 38-10 Solaris 9 x86 Platform Edition Languages CD

sol_9_lang_x86 目录包含 Solaris Web Start 安装程序，它安装 Solaris 语言和语言环境软件。您可以选择安装缺省目录中的九种语言，或安装特定的语言。

sol_9_lang_x86 目录包含以下目录：

- `Components` – 包含简体中文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、西班牙文、瑞典文、繁体中文和繁体中文（香港）语言环境软件包以及由所有语言环境共享的软件包
- `Copyright` – 版权页
- `Installer` – Web Start 安装程序
- `Tools` – 用于创建安装服务器的 `add_to_install_server` 脚本

有关语言环境软件的详细信息，请参见《国际化语言环境指南》。

第 39 章

平台名称和组（参考）

如果您要进行网络安装而添加客户端，则需要了解系统的体系结构（平台组）；如果您要编写定制 JumpStart 安装规则文件，则需要了解平台名称。

下面是平台名称和组的一些示例。有关完整的 SPARC 系统列表，请参见《*Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide*》。

表 39-1 平台名称和组的示例

系统	平台名称	平台组
Ultra 5	SUNW、Ultra-5_10	sun4u
基于 x86	i86pc	i86pc

注意：您还可以在当前运行的系统上使用 `uname -i` 命令确定系统的平台名称，或者使用 `uname -m` 命令确定系统的平台组。

第 40 章

语言环境值（参考）

下表列出了在配置文件中设置 `locale` 关键字或预先配置的语言环境所需的值。

`locale` 确定如何用特定语言在特定地区显示联机信息。一种语言可能包含多个语言环境以适应区域差别的需要（如日期和时间格式、数字和货币惯例以及拼写等方面的差别）。有关语言环境的详细信息，请参见《国际化语言环境指南》。

表 40-1 亚洲

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
<code>hi_IN.UTF-8</code>	英文	印度	UTF-8 ¹	印地文 (UTF-8) Unicode 3.1
<code>ja</code>	日文	日本	<code>eucJP</code> ²	日文 (EUC) JIS X 0201-1976 JIS X 0208-1990 JIS X 0212-1990
<code>ja_JP.eucJP</code>	日文	日本	<code>eucJP</code>	日文 (EUC) JIS X 0201-1976 JIS X 0208-1990 JIS X 0212-1990
<code>ja_JP.PCK</code>	日文	日本	PCK ³	日文 (PC kanji) JIS X 0201-1976 JIS X 0208-1990
<code>ja_JP.UTF-8</code>	日文	日本	UTF-8	日文 (UTF-8) Unicode 3.1

UTF-8 是在 ISO/IEC 10646-1:2000 和 Unicode 3.1 中定义的 UTF-8。

`eucJP` 表示日文 EUC 编码集。`ja_JP.eucJP` 语言环境规范符合 UI_OSF 日文环境执行协议版本 1.1，而 `ja` 语言环境符合过去的 Solaris 发行版中的传统规范。

PCK 也称作 Shift_JIS (SJIS)。

表 40-1 亚洲 (续下)

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
ko_KR.EUC	韩文	韩国	1001	韩文 (EUC) KS X 1001
ko_KR.UTF-8	韩文	韩国	UTF-8	韩文 (UTF-8) Unicode 3.1
th_TH.UTF-8	英文	泰国	UTF-8	泰文 (UTF-8) Unicode 3.1
th_TH.TIS620	英文	泰国	TIS620.2533	泰文 TIS620.2533
zh_CN.EUC	简体中文	中华人民共和国	gb2312 ⁴	简体中文 (EUC) GB2312-1980
zh_CN.GBK	简体中文	中华人民共和国	GBK ⁵	简体中文 (GBK)
zh_CN.GB18030	简体中文	中华人民共和国	GB18030-2000	简体中文 (GB18030-2000) GB18030-2000
zh_CN.UTF-8	简体中文	中华人民共和国	UTF-8	简体中文 (UTF-8) Unicode 3.1
zh_HK.BIG5HK	繁体中文	香港	Big5+HKSCS	繁体中文 (BIG5+HKSCS)
zh_HK.UTF-8	繁体中文	香港	UTF-8	繁体中文 (UTF-8) Unicode 3.1
zh_TW.EUC	繁体中文	台湾	cns11643	繁体中文 (EUC) CNS 11643-1992
zh_TW.BIG5	繁体中文	台湾	BIG5	繁体中文 (BIG5)
zh_TW.UTF-8	繁体中文	台湾	UTF-8	繁体中文 (UTF-8) Unicode 3.1

gb2312 表示简体中文 EUC 编码集，它包含 GB 1988-80 和 GB 2312-80。

GBK 表示 GB 扩展。该扩展包含所有 GB 2312-80 字符和 ISO/IEC 10646-1 的所有统一汉字字符以及日语平假名和片假名字符。它还包含许多中文、日文、韩文字符集字符以及 ISO/IEC 10646-1 字符。

表 40-2 澳大利亚

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
en_AU.ISO8859-1	英文	澳大利亚	ISO8859-1	英文 (澳大利亚)
en_NZ.ISO8859-1	英文	新西兰	ISO8859-1	英文 (新西兰)

表 40-3 中美洲

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
es_CR.ISO8859-1	西班牙文	哥斯达黎加	ISO8859-1	西班牙文 (哥斯达黎加)
es_GT.ISO8859-1	西班牙文	危地马拉	ISO8859-1	西班牙文 (危地马拉)
es_NI.ISO8859-1	西班牙文	尼加拉瓜	ISO8859-1	西班牙文 (尼加拉瓜)

表 40-3 中美洲 (续下)

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
es_PA.ISO8859-1	西班牙文	巴拿马	ISO8859-1	西班牙文 (巴拿马)
es_SV.ISO8859-1	西班牙文	萨尔瓦多	ISO8859-1	西班牙文 (萨尔瓦多)

表 40-4 中欧

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
cs_CZ.ISO8859-2	英文	捷克共和国	ISO8859-2	捷克文 (捷克共和国)
de_AT.ISO8859-1	德文	奥地利	ISO8859-1	德文 (奥地利)
de_AT.ISO8859-15	德文	奥地利	ISO8859-15	德文 (奥地利、ISO8859-15 - 欧洲)
de_CH.ISO8859-1	德文	瑞士	ISO8859-1	德文 (瑞士)
de_DE.UTF-8	德文	德国	UTF-8	德文 (德国、Unicode 3.1)
de_DE.ISO8859-1	德文	德国	ISO8859-1	德文 (德国)
de_DE.ISO8859-15	德文	德国	ISO8859-15	德文 (德国、ISO8859-15 - 欧洲)
fr_CH.ISO8859-1	法文	瑞士	ISO8859-1	法文 (瑞士)
hu_HU.ISO8859-2	英文	匈牙利	ISO8859-2	匈牙利文 (匈牙利)
pl_PL.ISO8859-2	英文	波兰	ISO8859-2	波兰文 (波兰)
pl_PL.UTF-8	英文	波兰	UTF-8	波兰文 (波兰、Unicode 3.1)
sk_SK.ISO8859-2	英文	斯洛伐克	ISO8859-2	斯洛伐克文 (斯洛伐克)

表 40-5 东欧

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
bg_BG.ISO8859-5	英文	保加利亚	ISO8859-5	保加利亚文 (保加利亚)
et_EE.ISO8859-15	英文	爱沙尼亚	ISO8859-15	爱沙尼亚文 (爱沙尼亚)
hr_HR.ISO8859-2	英文	克罗地亚	ISO8859-2	克罗地亚文 (克罗地亚)
lt_LT.ISO8859-13	英文	立陶宛	ISO8859-13	立陶宛文 (立陶宛)
lv_LV.ISO8859-13	英文	拉脱维亚	ISO8859-13	拉脱维亚文 (拉脱维亚)

表 40-5 东欧 (续下)

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
mk_MK.ISO8859-5	英文	马其顿	ISO8859-5	马其顿文 (马其顿)
ro_RO.ISO8859-2	英文	罗马尼亚	ISO8859-2	罗马尼亚文 (罗马尼亚)
ru_RU.KOI8-R	英文	俄罗斯	KOI8-R	俄文 (俄罗斯、KOI8-R)
ru_RU.ANSI1251	英文	俄罗斯	ansi-1251	俄文 (俄罗斯、ANSI 1251)
ru_RU.ISO8859-5	英文	俄罗斯	ISO8859-5	俄文 (俄罗斯)
ru_RU.UTF-8	英文	俄罗斯	UTF-8	俄文 (俄罗斯、Unicode 3.1)
sh_BA.ISO8859-2@bosnia	英文	波斯尼亚	ISO8859-2	波斯尼亚文 (波斯尼亚)
sl_SI.ISO8859-2	英文	斯洛文尼亚	ISO8859-2	斯洛文尼亚文 (斯洛文尼亚)
sq_AL.ISO8859-2	英文	阿尔巴尼亚	ISO8859-2	阿尔巴尼亚文 (阿尔巴尼亚)
sr_YU.ISO8859-5	英文	塞尔维亚	ISO8859-5	塞尔维亚文 (塞尔维亚)
tr_TR.ISO8859-9	英文	土耳其	ISO8859-9	土耳其文 (土耳其)
tr_TR.UTF-8	英文	土耳其	UTF-8	土耳其文 (土耳其、Unicode 3.1)

表 40-6 中东

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
He	英文	以色列	ISO8859-8	希伯来文 (以色列)

表 40-7 北非

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
ar_EG.UTF-8	英文	埃及	UTF-8	阿拉伯文 (埃及)
Ar	英文	埃及	ISO8859-6	阿拉伯文 (埃及)

表 40-8 北美

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
en_CA.ISO8859-1	英文	加拿大	ISO8859-1	英文（加拿大）
en_US.ISO8859-1	英文	美国	ISO8859-1	英文（美国）
en_US.ISO8859-15	英文	美国	ISO8859-15	英文（美国、ISO8859-15 - 欧洲）
en_US.UTF-8	英文	美国	UTF-8	英文（美国、Unicode 3.1）
fr_CA.ISO8859-1	法文	加拿大	ISO8859-1	法文（加拿大）
es_MX.ISO8859-1	西班牙语文	墨西哥	ISO8859-1	西班牙语文（墨西哥）

表 40-9 北欧

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
da_DK.ISO8859-1	英文	丹麦	ISO8859-1	丹麦文（丹麦）
da_DK.ISO8859-15	英文	丹麦	ISO8859-15	丹麦文（丹麦、ISO8859-15-欧洲）
fi_FI.ISO8859-1	英文	芬兰	ISO8859-1	芬兰文 (Unicode 3.1)
fi_FI.ISO8859-15	英文	芬兰	ISO8859-15	芬兰文（芬兰、ISO8859-15-欧洲）
fi_FI.UTF-8	英文	芬兰	UTF-8	芬兰文（芬兰）
is_IS.ISO8859-1	英文	冰岛	ISO8859-1	冰岛文（爱尔兰）
no_NO.ISO8859-1@bokmal	英文	挪威	ISO8859-1	挪威文（挪威-博克马尔）
no_NO.ISO8859-1@nyorsk	英文	挪威	ISO8859-1	挪威文（挪威-尼诺斯克）
sv_SE.ISO8859-1	瑞典文	瑞典	ISO8859-1	瑞典文（瑞典）
sv_SE.ISO8859-15	瑞典文	瑞典	ISO8859-15	瑞典文（瑞典、ISO8859-15-欧洲）
sv_SE.UTF-8	瑞典文	瑞典	UTF-8	瑞典文（瑞典、Unicode 3.1）

表 40-10 南美

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
es_AR.ISO8859-1	西班牙语文	阿根廷	ISO8859-1	西班牙语文（阿根廷）
es_BO.ISO8859-1	西班牙语文	玻利维亚	ISO8859-1	西班牙语文（玻利维亚）
es_CL.ISO8859-1	西班牙语文	智利	ISO8859-1	西班牙语文（智利）

表 40-10 南美 (续下)

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
es_CO.ISO8859-1	西班牙文	哥伦比亚	ISO8859-1	西班牙文 (哥伦比亚)
es_EC.ISO8859-1	西班牙文	厄瓜多尔	ISO8859-1	西班牙文 (厄瓜多尔)
es_PE.ISO8859-1	西班牙文	秘鲁	ISO8859-1	西班牙文 (秘鲁)
es_PY.ISO8859-1	西班牙文	巴拉圭	ISO8859-1	西班牙文 (巴拉圭)
es_UY.ISO8859-1	西班牙文	乌拉圭	ISO8859-1	西班牙文 (乌拉圭)
es_VE.ISO8859-1	西班牙文	委内瑞拉	ISO8859-1	西班牙文 (委内瑞拉)
pt_BR.ISO8859-1	英文	巴西	ISO8859-1	葡萄牙文 (巴西)
pt_BR.UTF-8	英文	巴西	UTF-8	葡萄牙文 (巴西、Unicode 3.1)

表 40-11 南欧

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
ca_ES.ISO8859-1	英文	西班牙	ISO8859-1	加泰罗尼亚文 (西班牙)
ca_ES.ISO8859-15	英文	西班牙	ISO8859-15	加泰罗尼亚文 (西班牙、ISO8859-15 - 欧洲)
el_GR.ISO8859-7	英文	希腊	ISO8859-7	希腊文 (希腊)
es_ES.ISO8859-1	西班牙文	西班牙	ISO8859-1	西班牙文 (西班牙)
es_ES.ISO8859-15	西班牙文	西班牙	ISO8859-15	西班牙文 (西班牙、ISO8859-15 - 欧洲)
es_ES.UTF-8	西班牙文	西班牙	UTF-8	西班牙文 (西班牙、Unicode 3.1)
it_IT.ISO8859-1	意大利文	意大利	ISO8859-1	意大利文 (意大利)
it_IT.ISO8859-15	意大利文	意大利	ISO8859-15	意大利文 (意大利、ISO8859-15 - 欧洲)
it_IT.UTF-8	意大利文	意大利	UTF-8	意大利文 (意大利、Unicode 3.1)
pt_PT.ISO8859-1	英文	葡萄牙	ISO8859-1	葡萄牙文 (葡萄牙)
pt_PT.ISO8859-15	英文	葡萄牙	ISO8859-15	Portuguese (Portugal, ISO8859-15 - Euro)

表 40-12 西欧

语言环境	用户界面	地区	编码集	语言支持
en_GB.ISO8859-1	英文	大不列颠	ISO8859-1	英文（大不列颠）
en_IE.ISO8859-1	英文	爱尔兰	ISO8859-1	英文（爱尔兰）
fr_BE.ISO8859-1	法文	比利时-瓦龙	ISO8859-1	法文（比利时-瓦龙、Unicode 3.1）
fr_BE.UTF-8	法文	比利时-瓦龙	UTF-8	法文（比利时-瓦龙、Unicode 3.1）
fr_FR.ISO8859-1	法文	法国	ISO8859-1	法文（法国）
fr_FR.UTF-8	法文	法国	UTF-8	法文（法国、Unicode 3.1）
nl_BE.ISO8859-1	英文	比利时-佛兰德	ISO8859-1	荷兰文（比利时-佛兰德）
nl_NL.ISO8859-1	英文	荷兰	ISO8859-1	荷兰文（荷兰）

附录 A

疑难解答（任务）

本章包含您在安装 Solaris 9 软件时可能遇到的特定错误信息和一般问题的列表。本章还说明如何解决这些问题。首先使用以下章节列表确定安装过程中出现问题的地方。

- 第 391 页 “设置网络安装时的问题”
- 第 392 页 “引导系统时的问题”
- 第 398 页 “Solaris 9 操作环境的初始安装”
- 第 400 页 “升级 Solaris 9 操作环境”

注意：当您看到短语“可引导介质”时，这表示以下安装程序中的一个：Solaris suninstall 程序、Solaris Web Start 程序或定制 JumpStart。

设置网络安装时的问题

未知的客户机 `\host_name`

原因：add_install_client 命令中的 `host_name` 参数不是名称服务中的主机。

将主机 `host_name` 添加到名称服务中并再次执行 add_install_client 命令。

引导系统时的问题

从介质引导：错误信息

1e0: 无载波 - 收发器电缆问题

原因：系统未连接到网络。

解决办法：如果这是非联网的系统，请忽略该信息。如果这是联网系统，确保安全地连接了以太网电缆。

刚装入的文件不是可执行文件

原因：系统无法找到合适的引导介质。

解决办法：请验证是否已经正确地设置系统，以从安装服务器的网络来安装 Solaris 9 软件。例如，确保在设置系统时为系统指定了正确的平台组。

或者，如果您未将 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2、Solaris 9 Software 2 of 2 和 Solaris 9 Languages CD 的映像复制到安装服务器，确保在安装服务器上安装了 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 并且可以访问。

引导：无法打开 /kernel/unix（仅基于 SPARC 的系统）

原因：当您通过显式地将 boot -file 设置为 /kernel/unix 从而覆盖其位置时，将发生此错误。

解决办法：

- 请将 PROM 中的 boot -file 重新设置为 ""（空白）。
- 确保将 diag-switch 设置为 off 和 true。

无法从 file/device 引导

原因：安装介质找不到可引导介质。

解决办法：确保满足以下条件：

- 正确地安装并打开 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。
- 将 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 插入到驱动器中。
- 光盘未损坏且未弄脏。

警告：时钟快 xxx 天 -- 检查并重置日期！（仅基于 SPARC 的系统）

描述：这是参考性信息。

解决办法：忽略此信息，并继续进行安装。

不是 UFS 文件系统（仅基于 x86 的系统）

原因：Solaris 9 软件安装时（无论是通过 Solaris suninstall 程序 还是通过定制 JumpStart），未选择引导盘。现在您必须使用 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘 或编辑 BIOS 来引导系统。

解决办法：

- 将 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘 插入系统引导软盘驱动器（通常为驱动器 A）。有关访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘 的信息，请参见第 30 页“x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE”。
- 如果您无法使用可引导介质，进入 BIOS 并选择 BIOS 引导。有关说明，请参见 BIOS 文档。

Solaris 安装程序无法找到符合安装文档的标准的磁盘。有关详细信息，请参见文档。（仅基于 x86 的系统）

原因：您试图从 Solaris 9 *x86 Platform Edition* Installation CD 引导。系统不支持逻辑块寻址 (LBA)，不能使用 Solaris 9 Installation CD。

解决办法：使用该 CD 的网络映像或 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD 安装。

从介质引导：一般问题

系统不引导。

描述：在最初设置定制 JumpStart 服务器时，您可能遇到并不返回错误信息的引导问题。要验证有关系统以及系统引导方式的信息，请运行带 `-v` 选项的 `boot` 命令。当您使用 `-v` 选项时，引导命令将在屏幕上显示冗余调试信息。

注意：如果不提供该标志，则仍显示信息，但将输出定向到系统日志文件。有关详细信息，请参见 `syslogd(1M)`。

解决办法：对基于 SPARC 的系统，在 `ok` 提示符下键入以下命令。

```
ok boot net -v - install
```

对基于 x86 的系统，当安装程序提示您“选择安装类型”时，键入以下命令。

```
b - -v install
```

在具有 Toshiba SD-M 1401 DVD-ROM 的系统上，从 DVD 介质引导将失败。如果系统的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的固件为修订版 1007，则系统无法从 Solaris 9 DVD 引导。

解决办法：应用修补程序 111649-03 或更高版本以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 驱动器的固件。修补程序 111649-03 包含在 Solaris 9 Supplement CD 中。

引导后安装失败。（仅基于 x86 的系统）

原因：如果从 Solaris 9 Installation CD 安装，Solaris 9 根片必须定位在磁盘的前 1024 个柱面内。

解决办法：BIOS 和缺省引导磁盘的 SCSI 驱动程序必须支持逻辑块寻址 (LBA)。LBA 使计算机能够超越 1024 个柱面的限制并且跨越 Solaris 磁盘片引导。要确定您的系统是否支持 LBA，请参见表 2-4。如果您的系统不支持 LBA，请从网络映像而不是 CD 引导。

插入无存储器 PC 卡时，系统挂起或发出应急信息。（仅基于 x86 的系统）

原因：无存储器 PC 卡不能使用其它设备使用的相同的内存资源。

解决办法：要修正这个问题，请查看您的 PC 卡说明并检查地址范围。

在引导前阶段，Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘没有检测到系统的 IDE BIOS 主驱动器。（仅基于 x86 的系统）

解决办法：

- 如果使用旧驱动器，它们可能不受支持。检查您的硬件制造商文档。
- 确保排线和电源电缆插入正确。检查制造商文档。
- 如果仅有一个驱动器连接到控制器，设置跳线使它成为主驱动器。一些驱动器在作为单独主驱动器和作为与从属驱动器一起工作的主驱动器时具有不同的跳线设置。将驱动器连接到电缆末端的连接器，以减少当未使用的连接器在电缆末端摇晃时出现的信号响应。
- 如果有两个驱动器连接到控制器，将一个驱动器跳线设置为主驱动器（或和从属驱动器一起工作的主驱动器），将第二个驱动器跳线设置为从属驱动器。
- 如果一个驱动器是硬盘而另一个是 CD-ROM 驱动器，设置跳线，将其中一个驱动器设置为从属驱动器。驱动器连接到电缆的哪个驱动器连接器无关紧要。
- 如果单个控制器连接两个驱动器仍出现问题，逐一连接每个驱动器以确认它们都能正常工作。将驱动器跳线设置为主驱动器或单一主驱动器，使用 IDE 排线末端的驱动器连接器连接该驱动器。确认每个驱动器正常工作，然后将驱动器跳线设置回一个主驱动器和一个从属驱动器的配置。
- 如果驱动器是磁盘驱动器，使用 BIOS 设置公用程序确保驱动器类型（即柱面数、磁头数和扇区数）设置正确。某些 BIOS 软件可能具有自动检测驱动器类型的功能。
- 如果驱动器是 CD-ROM，使用 BIOS 设置屏幕将驱动器类型设置为 CD-ROM 驱动器，前提是 BIOS 软件提供此功能。
- 对许多系统而言，如果安装了 MS-DOS CD-ROM 驱动程序，则 IDE CD-ROM 驱动器将只能被 MS-DOS 识别。尝试另一个驱动器。

引导前过程中，Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘未发现系统的 IDE 磁盘或 CD-ROM 驱动器。（仅基于 x86 的系统）

解决办法：

- 如果 BIOS 中禁用了磁盘，则使用 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘从硬盘引导。有关访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 的信息，请参见第 30 页“x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE”。
- 如果系统没有磁盘，可能是一个无盘客户机。

显示系统提示符前，系统挂起。（仅基于 x86 的系统）

解决办法：系统中有不支持的硬件。检查您的硬件制造商文档。

从网络引导：错误信息

警告：getfile: RPC 失败：错误 5（RPC 超时）。

描述：当网络上有两个或更多个服务器响应安装客户机的引导请求时，将发生此错误。安装客户机与错误的引导服务器连接，安装挂起。以下特定原因可能导致发生该错误：

原因：原因 1：/etc/bootparams 文件可能存在于具有此安装客户机项的不同服务器上。

解决办法：原因 1：确保网络上的服务器没有针对该安装客户机拥有多个 /etc/bootparams 项。如果它们有多个项，请删除所有安装服务器和引导服务器上的 /etc/bootparams 文件中的重复客户机项（安装客户机要使用的服务器除外）。

原因：原因 2：此安装客户机可能存在多个 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。

解决办法：原因 2：确保网络上的服务器没有多个用于安装客户机的 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。如果它们有多个项，请从所有安装服务器上的 /tftpboot 或 /rplboot 目录中删除重复的客户机项并引导服务器（安装客户机要使用的服务器除外）。

原因：原因 3：一个安装客户机项可能存在于服务器上的 /etc/bootparams 文件中，一项可能存在于另一个使所有系统都能访问配置文件服务器的 /etc/bootparams 文件中。这样的项与以下内容类似：

```
* install_config=profile_server:path
```

NIS 或 NIS+ bootparams 表中类似于前一个项的行也会引起该错误。

解决办法：原因 3：如果名称服务 bootparams 映射或表中存在通配符（例如 *install_config=），则删除它并将它添加到引导服务器上的 /etc/bootparams 文件中。

没有网络引导服务器。无法安装系统。请参见安装说明。（仅基于 SPARC 的系统）

原因：此错误发生在您试图从网络安装的系统上。系统设置错误。

解决办法：确保正确地将系统设置为从网络安装。请参见第 107 页“添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统”。

prom_panic: 无法安装文件系统 (仅基于 SPARC 的系统)

原因: 当您正从网络安装 Solaris 9, 但引导软件无法定位以下内容时将发生此错误:

- Solaris 9 DVD (此 DVD 或安装服务器上的 DVD 映像的副本)
- Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像 (Solaris 9 Software 1 of 2 CD 或安装服务器上 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像的副本)

解决办法: 确保安装并共享了安装软件。

- 如果要从安装服务器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器中安装 Solaris 9, 确保 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 已插入到 CD-ROM 驱动器中, 已安装并在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享。
- 如果从安装服务器磁盘上的 Solaris 9 DVD 映像或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像的副本中进行安装, 则确保在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享该副本的目录路径。

请参见手册页 `install_server`。

等待 ARP/RARP 包超时... (仅基于 SPARC 的系统)

原因: **原因 1:** 客户机试图从网络引导, 但它找不到知道该客户机的系统。

解决办法: **原因 1:** 请检验系统的主机名是否在 NIS 或 NIS+ 名称服务中。此外, 请检验引导服务器的 /etc/nsswitch.conf 文件中的 bootparams 搜索顺序。

例如, /etc/nsswitch.conf 文件中的以下行指示 JumpStart 或 Solaris suninstall 程序首先在 NIS 映射中查找 bootparams 信息。如果程序未找到任何信息, 则 JumpStart 程序或 Solaris suninstall 程序查看引导服务器的 /etc/bootparams 文件。

```
bootparams: nis files
```

原因: **原因 2:** 客户机的以太网地址不正确。

解决办法: **原因 2:** 检验安装服务器的 /etc/ethers 文件中的以太网地址是否正确。

原因: **原因 3:** 在定制 JumpStart 安装中, `add_install_client` 命令指定使用指定的服务器作为安装服务器的平台组。如果在使用 `add_install_client` 时使用了错误的体系结构值, 则会发生此问题。例如, 要安装的机器是 `sun4u`, 但您却改用了 `sun4m`。

解决办法: **原因 3:** 重新运行具有正确体系结构值的 `add_install_client`。

ip: 连接多路广播在 `tr0` 上失败 - 多路广播将使用链路层广播 (仅基于 x86 的系统)

原因: 用令牌环卡引导系统时显示此错误信息。以太网多路广播和令牌环多路广播的工作方式不同。因为提供了一个无效多路广播地址, 所以驱动器返回此错误信息。

解决办法: 忽略此错误信息。如果多路广播不能工作, IP 将使用链路层广播代替, 不会造成安装失败。

请求 *Ethernet_Address* 的因特网地址 (仅基于 x86 的系统)

原因: 客户机试图从网络引导, 但它找不到知道该客户机的系统。

解决办法: 请检验系统的主机名是否在名称服务中。如果系统主机名在 NIS 或 NIS+ 列表中, 并且系统继续输出此错误信息, 请尝试重新引导。

RPC: 超时, 无引导参数 (whoami) 服务器响应; 继续尝试... (仅基于 x86 的系统)

原因: 客户机试图从网络引导, 但它无法找到具有安装服务器上的 `/etc/bootparams` 文件项的系统。

解决办法: 使用安装服务器上的 `add_install_client`。使用此命令向 `/etc/bootparams` 文件添加正确项, 使客户机可以从网络引导。

继续尝试寻找 RPL 服务器... (仅基于 x86 的系统)

原因: 系统试图从网络引导, 但服务器没有设置为引导此系统。

解决办法: 在安装服务器上, 为将要安装的系统执行 `add_install_client`。
`add_install_client` 命令建立一个 `/rplboot` 目录, 它包含需要的网络引导程序。

从网络引导: 一般问题

系统从网络引导, 但却从指定的安装服务器以外的系统中引导。

原因: `/etc/bootparams` 以及可能的 `/etc/ethers` 项存在于另一个客户机系统上。

解决办法: 在名称服务器上, 更新正在安装的系统的 `/etc/bootparams` 项。该项应符合以下语法:

```
install_system root=boot_server:path install=install_server:path
```

此外, 确保安装客户机的子网中只有一个 `bootparams` 项。

在您设置安装服务器并将系统配置为从网络安装 Solaris 9 之后, 该系统仍然不引导。(仅基于 SPARC 的系统)

原因: `tftpd` 可能没有在安装服务器上运行。

解决办法: 确保 `tftpd` 守护程序正在安装服务器上运行。键入以下命令:

```
# ps -ef | grep tftpd
```

如果此命令不返回一个指示 `tftpd` 守护程序正在运行的行, 则编辑 `/etc/inetd.conf` 文件并将注释 (#) 字符从以下行中删除:

```
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \  
-s /tftpboot
```

完成此更改之后, 请再次尝试引导系统。

在设置安装服务器并将系统配置为从网络安装之后，该系统仍然不引导。（仅基于 x86 的系统）

原因： rpld 守护程序可能没有在安装服务器上运行。

解决办法： 确保 rpld 守护程序正在安装服务器上运行。键入以下命令：

```
# ps -ef | grep rpld
```

如果此命令不返回一个指示 rpld 守护程序正在运行的行，请执行以下命令：

```
# /usr/sbin/rpld
```

完成此更改之后，请再次尝试引导系统。

Solaris 9 操作环境的初始安装

初始安装失败

解决办法： 如果 Solaris 安装失败，则您必须重新启动安装。要重新启动安装，请从 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Installation CD、Solaris 9 Software 1 of 2 或网络中引导系统。

不能在部分安装 Solaris 软件之后卸载该软件。必须从备份中恢复系统或再次开始 Solaris 安装过程。

/cdrom/Solaris_9/SUNW xxxx/reloc.cpio: 中断的管道

描述： 此错误信息并不影响安装。

解决办法： 忽略此信息，并继续进行安装。

警告：更改缺省引导设备（仅基于 x86 的系统）

原因： 这是参考性信息。系统 BIOS 中设置的缺省引导设备可能需要您使用 Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘 引导系统。

解决办法： 继续安装，并且如果需要，在不要求 Solaris 9 Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘 的设备上安装 Solaris 软件后，更改 BIOS 中指定的缺省引导设备。

▼ x86: 检查 IDE 磁盘上的坏块

IDE 磁盘驱动器不像其它 Solaris 软件所支持的驱动器那样可以自动映射出坏块。在 IDE 磁盘上安装 Solaris 9 之前，您可能希望执行磁盘表面分析。要在 IDE 磁盘上进行表面分析，请执行如下过程。

1. 在单用户模式中，引导到安装介质。

```
# b -s
```

2. 启动格式化程序。

```
# format
```

3. 指定想在其上执行表面分析的 IDE 磁盘驱动器。

```
# cxdy
```

cx 是控制器编号

dy 是设备编号

4. 您需要一个 `fdisk` 分区。

- 如果已有一个 Solaris `fdisk` 分区，请前进到步骤 5。
- 如果没有 Solaris `fdisk` 分区，请使用 `fdisk` 命令在磁盘上创建一个。

```
format> fdisk
```

5. 键入：

```
format> analyze
```

6. 键入：

```
analyze> config
```

显示当前的表面分析设置。

a. 要更改设置，请键入：

```
analyze> setup
```

7. 键入：

```
analyze> type_of_surface_analysis
```

type_of_surface_analysis 是读、写或者比较。

如果 `format` 发现坏块，它将重新映射它们。

8. 键入：

```
analyze> quit
```

9. 您要指定需重新映射的块吗？

- 如果否，请转到步骤 8。
- 如果是，键入：

```
format> repair
```

10. 键入：

```
quit
```

退出 format 程序。

11. 要在多用户模式中重新启动介质，请键入：

```
ok b
```

升级 Solaris 9 操作环境

错误信息 -> 升级

没有可升级磁盘

原因： /etc/vfstab 文件中的交换项导致升级失败。

解决办法： 注释掉 /etc/vfstab 文件中的以下行：

- 未升级磁盘上的所有交换文件和片
- 不再存在的交换文件
- 任何未使用的交换片

未找到 usr/bin/bzcht

原因： Solaris Live Upgrade 因需要修补程序群集而失败。

解决办法： 安装 Solaris Live Upgrade 需要修补程序。转到 <http://sunsolve.sun.com> 以获取修补程序。

找到可升级的 Solaris 根设备，但没有找到合适的可以保存所发现的 Solaris 安装软件的分区。无法使用 Solaris 安装程序升级。也许可以使用 Solaris Operating Environment 1 of 2 CDROM 升级。（仅基于 x86 的系统）

原因： 没有足够空间，无法用 Solaris 9 x86 Platform Edition Installation CD 升级。

解决办法： 要升级，您可以创建一个大于或等于 512 MB 的交换片或使用其它升级方法，如下所示：

- Solaris 9 DVD 或网络安装映像上的 Solaris Web Start 程序。
- Solaris 9 Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 中的 Solaris suninstall 程序。
- 定制 JumpStart

升级：一般问题

即使存在一个可在系统上升级的 Solaris 软件版本，升级选项也不显示。

原因：原因 1： /var/sadm 目录是符号链接，或从另一个文件系统进行的安装。

解决办法：原因 1： 将 /var/sadm 目录移动到根 (/) 或 /var 文件系统中。

原因：原因 2： 缺少 /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE 文件。

解决办法：原因 2： 用以下模板创建新的 INST_RELEASE 文件：

```
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
```

x 是系统上的 Solaris 软件的版本

原因：原因 3： /var/sadm/softinfo 中缺少了 SUNWusr。

解决办法：原因 3： 您需要执行初始安装。Solaris 软件是不可升级的。

无法关闭或初始化 md 驱动程序

解决办法：

- 如果不是镜像，则在 vsftab 文件中注释掉。
- 如果是镜像，则中断该镜像并进行重新安装。

因 Solaris 安装程序无法安装文件系统而导致升级失败。

原因： 在升级过程中，脚本试图安装正在升级的根 (/) 文件系统上的系统 /etc/vfstab 文件中列出的所有文件系统。如果安装脚本无法安装文件系统，则它将失败并退出。

确保系统的 /etc/vfstab 文件中的所有文件系统都可进行安装。在 /etc/vfstab 文件中注释掉任何无法安装或可能引起问题的文件系统，以便 Solaris suninstall 程序在升级过程中不会试图安装它们。任何包含要升级的软件且基于系统的文件系统（例如 /usr）都无法注释掉。

升级失败

描述： 系统没有足够的升级空间。

原因： 检查第 5 章以找出空间问题并查明能否在不使用自动布局来重新分配空间的情况下解决该问题。

升级镜像根时遇到问题

解决办法： 如果在使用 Solaris 卷管理程序镜像根进行升级时遇到问题，请参见《Solaris Volume Manager Administration Guide》中的“Solving Problems Related to Solaris Volume Manager”。

▼ 在升级失败后继续进行升级

升级失败，系统无法进行软引导。失败是因您控制以外的原因造成的，如断电或网络连接失败。

1. 从 **Solaris 9 DVD**、**Solaris 9 Installation CD**、**Solaris 9 Software 1 of 2 CD** 或网络中重新引导系统。

2. 选择安装的升级选项。

Solaris 安装程序确定系统是否已经部分升级并继续进行升级。

在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级，系统将发出应急信息

如果在升级并运行 Veritas VxVM 的同时使用 Solaris Live Upgrade，则如果您不使用以下过程进行升级，系统在重新引导时将发出应急信息。如果软件包不符合 Solaris 高级封装标准，则将出现问题。

1. 创建不活动引导环境。请参见第 299 页“创建新引导环境”。
2. 在升级不活动引导环境之前，必须禁止不活动引导环境上的现有 Veritas 软件。

- a. 安装不活动引导环境。

```
# lumount inactive_boot_environment_name mount_point
```

例如：

```
# lumount solaris8 /.alt.12345
```

- b. 更改为包含 **vfstab** 的目录，例如：

```
# cd /.alt.12345/etc
```

- c. 生成不活动引导环境的 **vfstab** 文件的副本，例如：

```
# cp vfstab vfstab.501
```

- d. 在复制的 **vfstab** 中注释掉所有 Veritas 文件系统项，例如：

```
# sed vfstab.novxfs> vfstab < '/vx\dsk/s/^\#/g'
```

将每行的第一个字符更改为 #，这使该行成为注释行。注意，该注释行不同于系统文件注释行。

- e. 复制更改后的 **vfstab** 文件，例如：

```
# cp vfstab.novxfs vfstab
```

- f. 将目录更改为不活动引导环境的系统文件，例如：

```
# cd /.alt.12345/etc
```

g. 生成不活动引导环境的系统文件的副本，例如：

```
# cp system system.501
```

h. 注释掉所有“forceload:”包含 drv/vx 的项。

```
# sed '/forceload: system.novxfs> system < drv\/vx\/s\/^\/*/'
```

将每行的第一个字符改为 *，这使该行成为注释行。注意，该注释行不同于 vfstab 文件注释行。

i. 将目录更改为不活动引导环境上的 install-db 文件，例如：

```
# cd /.alt.12345/etc
```

j. 创建 Veritas install-db 文件，例如：

```
# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
```

k. 卸载不活动引导环境。

```
# luumount inactive_boot_environment_name mount_point
```

3. 升级不活动引导环境。请参见第 33 章。

4. 激活不活动引导环境。请参见第 335 页“故障恢复：回退到原始引导环境（命令行界面）”。

5. 关闭系统。

```
# init 0
```

6. 以单用户模式引导不活动引导环境：

```
OK boot -s
```

显示的几个包含“vxvm”或“VXVM”的信息和错误信息，可以被忽略。不活动引导环境成为活动引导环境。

7. 升级 Veritas。

a. 将 Veritas VRTSvmsa 软件包从系统中删除，例如：

```
# pkgrm VRTSvmsa
```

b. 将目录更改为 Veritas 软件包的目录。

```
# cd /location_of_Veritas_software
```

c. 将最新的 Veritas 包添加到系统中：

```
#pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmmman VRTSvmdev
```

8. 恢复原始的 vfstab 和系统文件：

```
# cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
# cp /etc/system.original /etc/system
```

9. 重新引导系统。

```
# init 6
```

x86: 缺省情况下不会在未包含任何现存服务分区的系统上自动创建服务分区

如果在当前不包含服务分区的系统中安装 Solaris 9 操作环境，则安装程序可能不会缺省创建服务分区。如果要使 Solaris 分区和服务分区位于同一磁盘，则必须在安装 Solaris 9 操作环境之前重新创建服务分区。

如果您将 Solaris 8 2/02 操作环境安装在 Sun LX50 系统上，安装程序可能不会保留服务分区。如果您没有手动编辑 `fdisk` 引导分区布局以保留服务分区，安装程序会在安装过程中删除服务分区。

注意：如果您在安装 Solaris 8 2/02 操作环境时没有指明保留服务分区，则不能重新创建服务分区并升级到 Solaris 9 操作环境。

如果要使包含 Solaris 分区的磁盘包含服务分区，请选择以下解决办法之一。

- 要使用 Solaris Web Start 安装程序从 Solaris 9 Installation CD 进行安装，请执行以下步骤。

1. 删除磁盘中的内容。
2. 在安装之前，使用 Sun LX50 Diagnostics CD 创建服务分区。

有关如何创建服务分区的信息，请参见《*Sun LX50 Server User's Manual*》和 <http://cobalt-knowledge.sun.com> 中的 Sun LX50 知识库。

3. 将 Solaris 9 Installation CD 插入 CD-ROM 驱动器。
4. 开始安装 Solaris 9 操作环境。

当安装程序检测服务分区时，屏幕上显示以下信息。

引导磁盘的缺省布局是一个 x86 引导分区和一个 Solaris 分区（位于剩余空间）。如果存在一个服务 `fdisk` 分区，系统也会缺省保留。

请选择以下选项之一以继续：

- 1) 使用缺省布局
- 2) 运行 `fdisk` 以手动编辑磁盘
- 3) 退出

请选择：[?]

5. 键入 1 以使用缺省布局。

安装程序将保留服务分区并创建 x86 引导分区和 Solaris 分区。

注意：通过从 Solaris fdisk 分区中删除 10M 字节，Solaris Web Start 安装程序可以创建 x86 引导分区。该公用程序可以防止改变任何现有 fdisk 分区。请勿手动创建该分区。

6. 完成安装。
- 要通过网络安装映像安装或通过网络从 Solaris 9 DVD 安装，请执行以下步骤。
 1. 删除磁盘中的内容。
 2. 在安装之前，使用 Sun LX50 Diagnostics CD 创建服务分区。

有关如何创建服务分区的信息，请参见《*Sun LX50 Server User's Manual*》和 <http://cobalt-knowledge.sun.com> 中的 Sun LX50 知识库。
 3. 通过网络引导系统。

将显示“定制 fdisk 分区”屏幕。
 4. 要装入缺省引导磁盘分区布局，请单击“缺省”。

安装程序将保留服务分区并创建 x86 引导分区和 Solaris 分区。
 - 要使用 suninstall 程序通过 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 进行安装，或通过引导服务器上的网络安装映像进行安装，请执行以下步骤。
 1. 删除磁盘中的内容。
 2. 在安装之前，使用 Sun LX50 Diagnostics CD 创建服务分区。

有关如何创建服务分区的信息，请参见《*Sun LX50 Server User's Manual*》和 <http://cobalt-knowledge.sun.com> 中的 Sun LX50 知识库。
 3. 引导系统。

安装程序将提示您选择创建 Solaris 分区的方法。
 4. 选择“将剩余磁盘空间用于 Solaris 分区”选项。

安装程序将保留服务分区并创建 Solaris 分区。
 5. 完成安装。

附录 B

远程安装或升级（任务）

本附录描述如何使用 Solaris Web Start 程序在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的机器或域上安装或升级 Solaris 操作环境。

注意：如果您要在一个多域服务器上安装或升级 Solaris 操作环境，在开始安装过程前请参考系统控制器或系统服务处理器文档。

SPARC：使用 Solaris Web Start 程序从远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 安装或升级

如果您想在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的机器或域上安装 Solaris 操作环境，可以使用接在另一台机器上的驱动器。两台机器必须连接在同一子网中。使用以下说明完成安装。

▼ SPARC：从远程 DVD-ROM 和 CD-ROM 安装或升级

注意：此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》，了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

在以下过程中，具有 DVD-ROM 或 CD-ROM 的远程系统被标识为 *remote system*。要安装客户机的系统被标识为 *client system*。

1. 标识一个运行 Solaris 操作环境并有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统。
2. 在具有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的 *remote system* 上，在驱动器中插入 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD。
“卷管理器”将安装该光盘。

3. 在远程系统上，将目录更改到 `add_install_client` 命令所在的 DVD 或 CD。

- 对于 DVD 介质，请键入：

```
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

- 对于 CD 介质，请键入：

```
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0
```

4. 在远程系统上添加希望作为客户机安装的系统。

- 对于 DVD 介质，请键入：

```
remote system# ./add_install_client \
client_system_name arch
```

- 对于 CD 介质，请键入：

```
remote system# ./add_install_client -s remote_system_name: \
/cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch
```

<i>remote_system_name</i>	具有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统的名称
<i>client_system_name</i>	要安装的机器的名称
<i>arch</i>	要安装的机器的平台组，例如 <code>sun4u</code> 。在要安装的系统上，通过 <code>uname -m</code> 命令来查找该平台组。

5. 引导要安装的 *client system*。

```
client system: ok boot net
```

Solaris Web Start 安装开始。

6. 如果需要，按照说明键入系统配置信息。

- 如果使用的是 DVD 介质，请按照屏幕上的说明完成安装。操作完成。
- 如果使用的是 CD 介质，则重新引导计算机，然后 Solaris 安装程序开始。“欢迎”面板之后，“指定介质”面板出现，其中“网络文件系统”被选定。前进到步骤 7。

7. 在“指定介质”面板上，单击“下一步”。

“指定网络文件系统路径”面板出现，并且文本字段中包含安装路径。

```
client_system_ip_address:/cdrom/cdrom0/s0
```

8. 在安装 DVD 或 CD 的远程系统上，将目录更改为 `root`。

```
remote system# cd /
```


9. 在远程系统上，检查已被共享的片的路径。

```
remote system# share
```

10. 在远程系统上，通过使用在步骤 9 中找到的路径来停止共享 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD。如果路径指向两个片，则 unshare 两个片。

```
remote system# unshare absolute_path
```

absolute_path 是 share 命令中显示的绝对路径

在此示例中，片 0 和片 1 被停止共享。

```
remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s1
```

11. 弹出 Solaris 9 Installation CD。

```
remote system# eject cdrom
```

12. 在远程系统上的 CD-ROM 驱动器中插入 Solaris 9 Software 1 of 2。

13. 在远程系统上，导出 Solaris 9 Software 1 of 2 CD。

```
remote system# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
```

14. 在正在安装的客户机系统上，单击“下一步”继续 Solaris 安装。

15. 如果 Solaris Web Start 程序提示您插入 Solaris 9 Software 2 of 2 CD，请重复步骤 9 到步骤 14 以停止共享 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 然后导出并安装 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。

16. 如果 Solaris Web Start 程序提示您插入 Solaris 9 Languages CD，请重复步骤 9 到步骤 14 以停止共享 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 然后导出并安装 Solaris 9 Languages CD。

当您导出 Solaris 9 Languages CD 时，装有 CD-ROM 的机器上出现一个安装程序窗口。安装 Solaris 9 Languages CD 时忽略安装程序窗口。完成 Solaris 9 Languages CD 的安装后，关闭安装程序窗口。

附录 C

附加 SVR4 封装要求（参考）

本附录适用于需要使用定制 JumpStart 程序或 Solaris Live Upgrade 来安装或删除软件包（特别是第三方软件包）的系统管理员。遵循这些封装要求可使定制 JumpStart 安装具有非交互性，并可防止修改当前正在运行的系统，从而可以使用 Solaris Live Upgrade 进行升级。

封装要求概述

以下参考文档提供了封装要求的背景信息。

- 要使定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 正常工作，软件包必须符合 SVR4 封装要求。《*Application Packaging Developer's Guide*》提供了更多关于封装要求和术语定义的特定信息。主要参见《*Application Packaging Developer's Guide*》中的“Advanced Package Creation Techniques”
- 有关添加和删除软件包以及安装管理文件的基本信息，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》中的“Managing Software (Overview)”。请参见特定的手册页。
- 有关在本附录中引用的命令的详细信息，请参见手册页 `dircmp(1)`、`fssnap(1M)`、`ps(1)` 或 `truss(1)`。

表 C-1 列出了本文档中适用于 Solaris Live Upgrade 或定制 JumpStart 程序的信息。

表 C-1 要求信息

安装方法	记录在案的要求
Solaris Live Upgrade	<ul style="list-style-type: none"> ■ 请参见《<i>Application Packaging Developer's Guide</i>》中的 SVR4 封装要求。 ■ 请参见第 412 页“定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非活动引导环境的要求”。 ■ 请参见第 414 页“Solaris Live Upgrade 非活动引导环境顺应性”。
定制 JumpStart 程序	<ul style="list-style-type: none"> ■ 请参见《<i>Application Packaging Developer's Guide</i>》中的 SVR4 封装要求。 ■ 请参见第 412 页“定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非活动引导环境的要求”。 ■ 请参见第 415 页“与定制 JumpStart 程序的升级顺应性”。

定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非活动引导环境的要求

非活动引导环境是操作环境的副本，而不是当前运行系统的副本。由 Live Upgrade 或定制 JumpStart 程序使用的软件包必须遵循以下要求：

- 在没有用户交互的情况下启用定制 JumpStart 安装或升级
- 不对当前正在运行的系统进行任何修改，这一点在使用 Solaris Live Upgrade 时是非常必要的

下表说明了非活动引导环境顺应性的要求。

- 要成功安装操作系统，软件包必须识别并正确操作非活动引导环境的说明符。
软件包可以在其 pkgmap 文件（包映射）中包括绝对路径。如果这些文件存在，则将相对于 pkgadd 命令的 -R 选项来写它们。同时包含绝对路径和相对（可重定位）路径的软件包还可安装到替换根 (/) 中。\$PKG_INSTALL_ROOT 被用作绝对文件和可重定位文件的前缀，以便所有路径在通过 pkgadd 安装时都可以正确解析。
- 正在使用 pkgadd -R 选项安装或正在使用 pkgrm -R 选项删除的软件包不得更改当前正在运行的系统。
正在使用 pkgadd 命令 -R 选项安装或正在使用 pkgrm 命令 -R 选项删除的软件包所包括的任何过程脚本均不得更改当前正在运行的系统。您所提供的任何安装脚本都必须引用那些前缀为 \$PKG_INSTALL_ROOT 变量的目录或文件。软件包必须写所有带有 \$PKG_INSTALL_ROOT 前缀的目录和文件。软件包不得删除不带 \$PKG_INSTALL_ROOT 前缀的目录。表 C-2 提供了正确的脚本撰写语法的示例。

表 C-2 安装脚本语法示例

脚本类型	正确的语法	错误的语法
Bourne shell“if”语句段	<pre>if [-f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf] ; then</pre>	<pre>if [-f /etc/myproduct.conf] ; \ then</pre>
删除文件	<pre>/bin/rm -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre>	<pre>/bin/rm -f /etc/myproduct.conf</pre>
更改文件	<pre>echo "test=no"> \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre>	<pre>echo "test=no"> \ /etc/myproduct.conf</pre>

\$PKG_INSTALL_ROOT 和 \$BASEDIR 之间的差别概述

\$PKG_INSTALL_ROOT 表示您要向其添加软件包的机器的根 (/) 文件系统的位置。该位置被设置为 pkgadd 命令的 -R 参数。例如，如果调用以下命令，则在软件包安装过程中 \$PKG_INSTALL_ROOT 将成为 /a。

```
# pkgadd -R /a SUNWvsvm
```

\$BASEDIR 指向安装可重定位的软件包对象的可重定位基目录。在此仅安装可重定位的对象。不可重定位的对象（即那些在 pkgmap 文件中具有绝对路径的对象）的安装实际上总是相对于非活动引导环境，而不是相对于 \$BASEDIR。如果一个软件包没有可重定位的对象，则该软件包被称为绝对软件包（或不可重定位的软件包），同时 \$BASEDIR 将是未定义的，因而不可用于软件包过程脚本。

例如，假定一个软件包的 pkgmap 文件包含以下两项：

```
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
```

pkginfo 文件包含一个 \$BASEDIR 定义：

```
BASEDIR=/opt
```

如果使用以下命令安装软件包，则 ls 安装在 /a/opt/sbin/ls，而 ls2 安装在 /a/sbin/ls2。

```
# pkgadd -R /a SUNWtest
```

Solaris Live Upgrade 非活动引导环境顺应性

在使用 Solaris Live Upgrade 以及创建新的引导环境时，请遵循以下准则以免出现问题。

- 您的软件包过程脚本必须独立于当前活动的操作环境。过程脚本定义在软件包安装和删除过程中的特定时刻所发生的操作。可以使用以下预定义的名称创建四个过程脚本：`preinstall`、`postinstall`、`preremove` 和 `postremove`。软件包过程脚本必须独立于当前活动的操作环境，因为可能使用 Solaris Live Upgrade 来切换非活动引导环境。
 - 这些脚本不得启动或停止任何进程，或者依赖于某些命令（如 `ps` 或 `truss`）的输出，因为这些命令都是与操作系统有关的，并且会报告关于当前正在运行的系统的信息。
 - 过程脚本可自由使用其它标准 UNIX 命令，如 `expr`、`cp` 和 `ls` 以及其它有助于 shell 脚本撰写的命令。但是，请勿修改非活动引导环境，除非符合第 412 页“定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非活动引导环境的要求”节中所介绍的规则。
 - 所有脚本都必须以 Bourne shell (`/bin/sh`) 编写。Bourne shell 是 `pkgadd` 命令用来执行过程脚本的解释程序。
 - 软件包过程脚本不能调用在 2.6 及以后的发行版中添加的命令。例如，软件包过程脚本不能调用 `pgrep` 命令。自从 2.6 发行版问世以来，许多命令都增加了附加特征。软件包过程脚本不得使用任何在 2.6 发行版中不存在的命令选项。例如，Solaris 7 发行版中添加了 `umount` 命令中的 `-f` 选项。要确认 Solaris 2.6 是否支持特定的命令或选项，请参见 <http://docs.sun.com> 上的《Solaris 2.6 Reference Manual AnswerBook》。
- 所有软件包都必须通过 `pkgchk` 验证。在创建软件包之后以及安装它之前，必须使用以下命令对其进行检查。

```
# pkgchk -d dir_name pkg_name
```

<code>dir_name</code>	指定该软件包所驻留的目录的名称
<code>pkg_name</code>	指定该软件包的名称

例如，如果软件包位于 `/export/SUNWvxxvm`，则您将发出以下命令。

```
# pkgchk -d /export SUNWvxxvm
```

不应显示任何错误。

在创建一个软件包之后，必须通过使用 `pkgadd` 的 `-R dir_name` 选项将该软件包安装到非活动引导环境位置以便对其进行测试。软件包安装后，如本例所示，必须使用 `pkgchk` 命令对其进行正确性检查。

```
# pkgadd -d . -R /a SUNWvxxm
# pkgchk -R /a SUNWvxxm
```

不应显示任何错误。

- 同时，软件包不得执行由软件包本身提供的命令。这样做是为了维护无盘兼容性，同时避免运行可能需要尚未安装的共享库的命令。

可使用各种命令对这些创建、修改和删除文件的要求进行检验。例如，`dircmp` 或 `fssnap` 命令可用于检验软件包是否运行正常。同时，`ps` 命令可用于测试守护程序的顺应性，方法是确保守护程序未被该软件包停止或启动。`truss`、`pkgadd -v` 和 `pkgrm` 命令可测试运行时软件包安装顺应性，但可能不会在所有的情况下都有效。在以下示例中，`truss` 命令除去所有只读的非 `$TMPDIR` 访问，而仅显示对不在指定的非活动引导环境中的路径的非只读访问。

```
# TMPDIR=/a; export TMPDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TMPDIR} SUNWvxxm \
2>&1> /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("${TMPDIR}
```

有关在本节中引用的命令的详细信息，请参见手册页

`dircmp(1)`、`fssnap(1M)`、`ps(1)`、`truss(1)`、`pkgadd(1M)`、`pkgchk(1M)` 或 `pkgrm(1M)`。

与定制 JumpStart 程序的升级顺应性

定制 JumpStart 程序顺应性能够确保软件包可作为传统 Solaris 安装公用程序的一部分被添加和删除，这些公用程序包括：

- 定制 JumpStart 程序
- Solaris `suninstall` 程序
- Solaris Web Start 安装方法

定制 JumpStart 程序顺应性还可确保软件包可参与 Solaris 升级。要与定制 JumpStart 程序兼容，软件包也必须符合第 412 页“定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非活动引导环境的要求”中说明的非活动引导环境的要求。

为了能够有效地使用定制 JumpStart 程序，软件包必须在不提示用户输入信息的情况下添加或删除。为了禁止用户交互，请使用 `pkgadd` 命令 `-a` 选项来设置一个新的管理文件。`-a` 选项将定义一个安装管理文件，该文件用来替代缺省的管理文件。使用缺省文件时可能会导致提示用户输入更多信息。您可以创建一个管理文件，该文件指示 `pkgadd` 应绕过这些检查并安装软件包，无需用户确认。有关详细信息，请参见手册页 `admin(4)` 或 `pkgadd(1M)`。

以下示例显示了如何使用 `pkgadd` 管理文件。

- 如果未提供任何管理文件，则 `pkgadd` 将使用 `/var/sadm/install/admin/default`。使用此文件可能会导致发生用户交互。

pkgadd

- 如果在命令行上提供了一个相对管理文件，则 `pkgadd` 将在 `/var/sadm/install/admin` 中查找文件名并使用该文件。在本示例中，相对管理文件名为 `nocheck`，并且 `pkgadd` 将查找 `/var/sadm/install/admin/nocheck`。

pkgadd -a nocheck

- 如果提供的是一个绝对文件，则 `pkgadd` 将使用该文件。在本示例中，`pkgadd` 在 `/tmp` 中查找 `nocheck` 管理文件。

pkgadd -a /tmp/nocheck

下面是一个使用了 `pkgadd` 公用程序的安装管理文件的示例，它几乎不需要进行用户交互。除非软件包需要的空间大于系统中的可用空间，否则 `pkgadd` 公用程序将使用此文件并安装软件包，而不会提示用户输入更多的信息。

```
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
confiict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
```


升级到 Solaris Update 发行版（任务）

本章提供有关升级到 Solaris 操作环境的更新之前检查修补程序的说明。

升级到 Solaris Update 发行版

如果您已在运行 Solaris 9 操作环境并且安装了单独的修补程序，则升级到 Solaris 9 Update 发行版会导致如下结果：

- 作为 Solaris 9 Update 发行版的一部分提供的任何修补程序都将重新应用于您的系统。无法取消这些修补程序。
- 以前安装在系统上但不包含在 Solaris 9 Update 发行版中的任何修补程序都将被删除。

修补程序分析器在您的系统上执行分析以决定通过升级到 Solaris 9 Update 发行版要删除哪些修补程序（如果有）。修补程序分析器有以下几种形式。

- 如果使用 Solaris Web Start 程序进行升级，则“修补程序分析器”对话框出现。选择“是”执行分析。
- 如果使用 Solaris suninstall 程序进行升级，则选择“修补分析”对话框中的“分析”执行分析。
- 如果使用定制 JumpStart 安装或 Solaris Live Upgrade 进行升级，则运行 `analyze_patches` 脚本执行分析。有关详细说明，请参见第 418 页“运行 `analyze_patches` 脚本”。

执行分析后，请参见第 418 页“查看修补程序分析器输出”，获得有关修补程序分析结果的详细信息。

▼ 运行 `analyze_patches` 脚本

注意：要运行 `analyze_patches` 脚本，已安装的系统或 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Software CD 或网络映像必须可由脚本通过 NFS 或本地安装的介质访问。

1. 更改到 `Misc` 目录。

- SPARC：如果映像位于本地安装的介质上，请键入：

```
# cd /cdrom/sol_9_Update_sparc/s0/Solaris_9/Misc
```

在此命令中，`Update` 是实际的“更新”标识符。

- x86：如果映像位于本地安装的介质上，请键入：

```
# cd /cdrom/sol_9_Update_x86/s2/Solaris_9/Misc
```

在此命令中，`Update` 是实际的“更新”标识符。

- 如果映像可以在 NFS 文件系统中得到，则键入：

```
# cd /NFS_mount_directory/Solaris_9/Misc
```

2. 运行 `analyze_patches` 脚本：

```
# ./analyze_patches [-R rootdir] [-N netdir] [-D databasedir]
```

<code>-R rootdir</code>	<code>rootdir</code> 是已安装系统的根目录。缺省值为 <code>/</code> 。
<code>-N netdir</code>	<code>netdir</code> 是要安装的 OS 映像的根目录的路径。缺省值为 <code>/cdrom/cdrom0</code> 。 <code>netdir</code> 是包含 <code>solaris_9</code> 目录的目录的路径。如果从 NFS 安装点运行 <code>patch_analyzer</code> ，则必须使用此选项。
<code>-D databasedir</code>	如果脚本从 OS 映像中 <code>Misc/</code> 目录之外的目录调用，则程序无法找到用于修补程序分析的数据库。使用 <code>-D</code> 选项提供数据库的路径。没有此数据库（它位于 OS 映像上 <code>Solaris_9/Misc/database</code> 中），脚本不能正常工作。

▼ 查看修补程序分析器输出

执行分析后，请执行以下步骤查看输出。

1. 查看修补程序分析器的输出。

修补程序分析器提供了将被其它修补程序删除、降级、积累或废弃的修补程序列表。修补程序积累类似于修补程序升级。积累的修补程序被删除，它的修复由一个新的修补程序传送。显示如下信息：

```
将要删除修补程序 105644-03。  
修补程序 105925 将从 -02 降级为 -01。
```

修补程序 105776-01 将由修补程序 105181-05 积累/废弃。

如果修补程序分析器程序不提供列表，则不会对系统上以前安装的任何修补程序采取任何操作。

2. 确定修补程序替换和删除是否可以接受。

- 如果是，则升级系统。
- 如果否，则不升级系统。

对于更新发行版，不是进行升级，而是使用 Solaris 9 Maintenance Update 发行版仅将修补程序应用到您的系统上。

注意：从 CD 上或通过下载可以得到 Solaris 9 Maintenance Update。《Solaris 9 Maintenance Update 安装指南》中提供了应用修补程序的说明。

附录 E

x86: 准备从 Solaris 9 Device Configuration Assistant 或网络引导（任务）

本附录描述以下主题。

- 第 421 页 “x86: 将引导软件复制到软盘”
- 第 422 页 “x86: PXE 网络引导”

x86: 将引导软件复制到软盘

Solaris Device Configuration Assistant 程序允许您执行各种硬件配置和引导任务。可以在 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 的 Tools 目录中找到 Solaris 9 Device Configuration Assistant 映像。使用以下过程将引导映像复制到 3.5 寸软盘中。

注意：可以直接从 DVD 或 CD 介质引导，也可以使用带有 PXE 的网络映像引导。有关这些引导方法的信息，请参见第 30 页 “x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE”。

▼ x86: 将引导软件复制到软盘

注意：本过程假定系统正在运行卷管理器。如果不是使用卷管理器来管理软盘和光盘，请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》以获得有关在不使用卷管理器的情况下管理可移动介质的详细信息。

1. 以超级用户的身份登录到向其附加软盘驱动器的 x86 系统。

2. 在装有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统上，将 Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 插入驱动器。

卷管理器将安装该光盘。

3. 转到包含引导映像的目录。

- 对于 DVD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Tools
```

- 对于 CD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/sol_9_x86/Solaris_9/Tools
```

4. 插入一张空白软盘或可在软盘驱动器中覆写的软盘。

5. 通知卷管理器检查新介质。

```
# volcheck
```

6. 格式化该软盘：



小心：格式化将清除该软盘上的全部数据。

```
# fdformat -d -U
```

7. 将文件复制到软盘。

```
# dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k
```

8. 在命令行中键入 `eject floppy` 弹出软盘，然后将软盘从驱动器中取出。

x86: PXE 网络引导

PXE 网络引导是“直接的”网络引导。客户机系统上不需要任何引导介质。PXE 网络引导只能用于实现了 Intel Preboot Execution Environment 规范的设备。要确定您的系统是否支持 PXE 网络引导，请参见硬件生产商的文档。

Solaris 引导软盘仍可用于不支持此功能的系统。可以从 http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes 获得引导软盘映像。

可以使用系统 BIOS 或网络适配器 BIOS（或两者）中的 BIOS 设置程序，启用客户机系统上的 PXE 网络引导。在某些系统上，还必须调整引导设备优先列表，以便在从其它设备进行引导之前尝试网络引导。请参见生产商的文档以了解每种设置程序，或在引导过程中注意设置程序输入指令。

某些带 PXE 的网络适配器有一个功能，如果在短暂的引导时间提示中输入一个特定键会启动 PXE 引导。当在一个通常从磁盘驱动器引导的系统中使用 PXE 安装引导时，这样做是很理想的，因为无需修改 PXE 设置。如果您的适配器没有此功能，则当安装完成后重新启动系统时禁用 BIOS 设置中的 PXE，系统将从软盘驱动器引导。

一些早期版本的 PXE 固件不能引导 Solaris 系统。如果您安装有这样的旧版本，您的系统能够从引导服务器读取 PXE 网络引导程序，但引导程序不会传输数据包。如果发生了这种情形，请升级适配器的 PXE 固件。从适配器生产商的 Web 站点获得固件升级信息。有关详细信息，请参见 `e1x1(7D)` 和 `iprb(7D)` 手册页。

Solaris 9 更新

本附录描述针对 Solaris 9 的更新发行版而对本书所做的更改。

Solaris 9 9/02 发行版

为修复一个错误进行了很小的更改。

Solaris 9 12/02 发行版

下表描述了 Solaris 9 12/02 发行版的新增功能以及对本书所做的更改。

- 当使用 Solaris Flash 安装功能时，添加了几个新的过程和示例。
 - `flar create` 命令用于创建 Solaris Flash 归档文件。该命令已使用新的选项进行了更新，从而提高了在创建归档时定义归档内容的灵活性。现在您可以排除多个文件或目录。从已排除的目录中，可以恢复其中的子目录或文件。如果要排除不希望克隆的大型数据文件，此功能很有用。有关如何使用这些选项的信息，请参见第 144 页“定制归档文件的文件和目录”。
 - 添加了用于分割、合并或提取关于归档文件的信息的新过程。有关这些过程的信息，请参见第 164 页“管理 Solaris Flash 归档文件”。
- Solaris 安装程序现在支持 LDAP 版本 2 配置文件，使您可以配置系统以使用代理凭据级别。在运行 Solaris Web Start 或 Solaris `suninstall` 程序 安装程序时，您可以指定 LDAP 代理绑定的唯一名称和代理绑定口令。无论使用哪种安装方法，都可以在安装之前通过在 `sysidcfg` 文件中使用 `proxy_dn` 和 `proxy_password` 关键字，来预先配置 LDAP。有关预先配置这些配置文件的信息，请参见第 53 页“用 `sysidcfg` 文件进行预先配置”。

- 当使用 Solaris Live Upgrade 时，添加了新的过程和示例，如下所示：
 - 创建配置文件
 - 测试配置文件
 - 使用配置文件升级或安装 Solaris Flash 归档文件

有关详细信息，请参见第 33 章。

- 本书现在包含有关基于 x86 的系统的操作过程和描述。
- 为修复错误进行了很小的更改。

Solaris 9 4/03 发行版

下表描述了 Solaris 9 4/03 发行版的新增功能以及对本书所做的更改。

- 在该 Solaris 发行版中，Solaris Flash 安装功能提供了新的增强功能。
 - Solaris Flash 安装现在可以对克隆系统进行很小的更改。如果您要对已有的克隆系统进行很小的更改，可以创建差别归档文件，其中只包含初始主映像和更新的主映像之间的差别。使用差别归档文件更新克隆系统时，只有此归档文件中指定的文件才被更改。安装可以限定在包含与初始主映像一致的软件的克隆系统中。可以使用定制 JumpStart 安装方法在克隆系统上安装差别归档文件。
 - 现在可以运行特定的脚本以重新配置主系统或克隆系统，还可以用这些脚本验证归档文件。使用这些脚本可以完成以下任务。
 - 配置克隆系统上的应用程序。可以使用定制 JumpStart 脚本完成某些简单的配置。对于复杂的配置，必须在主系统上或者在安装前（后）的克隆系统上执行特定的配置文件处理。另外，本地安装前和安装后脚本可以驻留在克隆系统上，保护本地定制不被 Solaris Flash 软件覆写。
 - 标识不可克隆的、依赖于主机的数据，使您能够创建与主机无关的 Flash 归档文件。通过修改这类数据或将其从归档文件中排除，可以启用主机无关性。日志文件就是依赖于主机的数据。
 - 在创建过程中验证归档文件中的软件完整性
 - 验证克隆系统上的安装
 - 在 Solaris 9 4/03 操作环境中，Solaris Web Start 和 suninstall 安装程序使用了新的缺省引导磁盘分区，以便与基于 x86 的系统上的服务分区保持一致。如果当前您的系统包括服务分区，新的缺省引导磁盘分区布局可以保存该分区。

有关详细信息，请参见第 29 页“x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改”。
 - 为修复错误进行了很小的更改。

术语汇编

归档文件	<p>一个文件，包含从主系统复制的文件集合。该文件还包含归档文件的标识信息，如名称和归档文件的创建日期。当您将归档文件安装在系统上后，该系统就包含主系统的确切配置。</p> <p>归档文件可以是差别归档文件 — 它是一种 Solaris Flash 归档文件，仅包含两个系统映像（未更改的主映像和已更新的主映像）之间的差别。差别归档文件包含要在克隆系统上保留的、更改的或删除的文件。差别更新只更改指定的文件，并且仅限于包含的软件与未更改的主映像一致的系​​统。</p>
箭头键	数字小键盘上的四个方向键之一。
开始脚本	用户定义的 Bourne shell 脚本，在 <code>rules</code> 文件中指定，该脚本在将 Solaris 软件安装到系统上之前执行任务。只能对定制 JumpStart 安装使用开始脚本。
引导	将系统软件装入内存中并启动它。
引导环境	<p>强制性文件系统（磁盘片和安装点）的集合，对于 Solaris 操作环境的操作非常关键。这些磁盘片可以在同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。</p> <p>活动引导环境是当前引导的引导环境。一次只能引导一个活动引导环境。不活动引导环境是当前未引导的引导环境，但可以处于等待在下次重新引导时被激活的状态中。</p>
引导服务器	一个服务器系统，它为同一网络子网上的客户机系统提供程序和启动它们所需的信息。如果安装服务器与将要安装 Solaris 软件的系统在不同的子网上，则必须有引导服务器才能从网络安装。
校验和	一组用于对组进行检查的数据项的相加结果。数据项可以是数字或其它在计算校验和时被看作数字的字符串。校验和的值用于检验两个设备之间的通信是否成功。
客户机	在用于通信的客户机/服务器模型中，客户机是一个从远程访问计算服务器资源（如计算电源和大内存容量）的进程。

克隆系统	一个通过使用 Solaris Flash 归档文件安装的系统。克隆系统具有与主系统相同的安装配置。
群集	软件包（软件模块）的逻辑集合。Solaris 9 软件分为几个 软件组 ，其中每一个软件组都由群集和 软件包 组成。
命令行	一个字符串，以命令开始，其后常跟变量（包括选项、文件名和其它表达式），以行尾字符结束。
Core 软件组	一个软件组，包含在系统上引导和运行 Solaris 操作环境所需的最小软件。Core 包括一些运行公用桌面环境 (CDE) 桌面所需的联网软件和驱动程序。Core 不包括 CDE 软件。
关键文件系统	Solaris 操作环境必需的文件系统。使用 Solaris Live Upgrade 时，这些文件系统在活动和不活动引导环境的 <code>vfstab</code> 中是独立的安装点。 <code>root (/)</code> 、 <code>/usr</code> 、 <code>/var</code> 和 <code>/opt</code> 即属于这类文件系统。这些文件系统总是从源被复制到不活动的引导环境。
定制 JumpStart	一种安装类型，在此类安装中，Solaris 9 软件基于用户定义的配置文件自动安装在系统上。您可以为不同类型的用户和系统创建定制的配置文 件。定制 JumpStart 安装是一个由您创建的安装。
定制探测文件	一个必须与 <code>rules</code> 文件位于同一个 JumpStart 目录中的文件，它是一个 Bourne shell 脚本，包含两种函数：探测函数和比较函数。探测函数收集您需要的信息或进行实际的工作，并设置您定义的相应的 <code>SI_</code> 环境变量。探测函数成为探测关键字。比较函数调用相应的探测函数，比较探测函数的输出，如果关键字匹配则返回 0，如果关键字不匹配则返回 1。比较函数成为规则关键字。另请参见 规则文件 。
派生的配置文件	一种在定制 JumpStart 安装中由开始脚本动态创建的配置文件。
Developer Solaris Software Group	一个软件组，包含 End User Solaris Software Group 以及用于开发软件的库、包含文件、手册页和程序设计工具。
DHCP	动态主机配置协议是一个应用层协议，它使 TCP/IP 网络上单独的计算机（即客户机）可以从一台或多台指定的和集中维护的 DHCP 服务器上提取 IP 地址和其它网络配置信息。此工具减少了维护和管理大型 IP 网络的费用。
差别归档文件	一种 Solaris Flash 归档文件，仅包含两个系统主映像（未更改的主映像和已更新的主映像）之间的差别。差别归档文件包含要在克隆系统上保留的、更改的或删除的文件。差别更新只更改指定的文件，并且仅限于包含的软件与未更改的主映像一致的系统。
光盘	光盘，与磁盘相对，与压缩光盘 (CD) 市场上的常见拼写一致。例如，CD-ROM 或 DVD-ROM 就是光盘。
磁盘	一个或一套磁化介质的圆盘，组织成同心的磁轨和扇区，用于存储文件等数据。另请参见光盘。
磁盘配置文件	表示磁盘结构（例如字节/扇区、标志、片）的文件。磁盘配置文件使您能够从单个系统使用 <code>pfinstall</code> 测试不同大小磁盘上的配置文件。
无盘客户机	网络上的一种客户机，它的所有磁盘存储均依赖于服务器。

域	因特网命名结构的一部分。域表示本地网络上的一组共享管理文件的系统。
域名	分配给局域网上一组共享管理文件的系统的名称。网络信息服务 (NIS) 数据库必须有域名才能正常工作。域名包括一系列以句点分隔的组成名称 (例如: <code>tundra.mpk.ca.us</code>)。在一个域名中, 越靠右的组件名称所标识的网域范畴越广 (通常指远程区域)。
End User Solaris Software Group	一个软件组, 包含 Core 软件组以及向最终用户推荐的软件, 包括公用桌面环境 (CDE) 和台式软件。
Entire Solaris Software Group	包含完整 Solaris 9 发行版的软件组。
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support	包含完整 Solaris 9 发行版的软件组, 外加对 OEM 的额外硬件支持。在基于 SPARC 的服务器上安装 Solaris 软件时建议使用此软件组。
EISA	扩展行业标准体系结构。基于 x86 的系统上的一种总线类型。EISA 总线标准比 ISA 总线系统更加“智能”。如果在随系统提供的 EISA 配置程序中对设备进行了配置, 还可以自动检测连接的设备。另请参见 ISA。
/etc	包含关键系统配置文件和维护命令的目录。
/export	OS 服务器上与网络上的其它系统共享的文件系统。例如, <code>/export</code> 文件系统可以包含无盘客户机的根文件系统和交换空间以及网络上用户的起始目录。无盘客户机的引导和运行依赖于 OS 服务器上的 <code>/export</code> 文件系统。
回退	返回到以前运行的环境。当您正在激活一个环境并且指定用于引导的引导环境失败 (或表现出一些不希望出现的行为) 时, 使用回退。
fdisk 分区	磁盘驱动器的一个逻辑分区, 专用于基于 x86 的系统上的特定操作系统。要安装 Solaris 软件, 必须在基于 x86 的系统上设置至少一个 Solaris 9 fdisk 分区。基于 x86 的系统允许在一个磁盘上最多设置四个不同的 fdisk 分区。这些分区可用于保留单独的操作系统。每个操作系统必须位于唯一的 fdisk 分区。每个系统在每个磁盘上只能有一个 Solaris fdisk 分区。
文件服务器	为网络上的系统提供软件和文件存储的服务器。
文件系统	在 SunOS™ 操作系统中, 您可以访问的文件和目录的树结构网络。
结束脚本	一个用户定义的 Bourne shell 脚本, 在 <code>rules</code> 文件中指定, 该脚本在 Solaris 软件安装到系统上之后、系统重新引导之前执行任务。可以对定制 JumpStart 安装使用结束脚本。
格式	将数据放入结构或将磁盘分成接收数据的扇区。
功能键	标有 F1、F2、F3 等的 10 个或更多个键盘键之一, 这些键映射到特定的任务。
硬链接	引用磁盘上的文件的目录项。可以有一个以上的这类目录项引用同一物理文件。

主机名	网络上的其它系统得以知道某一系统的名称。该名称在具体某个域内（通常意味着在任何单个组织内）的所有系统中必须是唯一的。主机名可以是字母、数字和减号 (-) 的任意组合，但不能以减号开头或结束。												
HTTP	（超文本传输协议）(n.) 从远程主机提取超文本对象的因特网协议。该协议基于 TCP/IP。												
初始安装	该安装覆写当前运行的软件或初始化空白磁盘。 Solaris 操作环境的初始安装用新版本的 Solaris 操作环境覆写系统磁盘。如果您的系统目前没有运行 Solaris 操作环境，则您必须执行初始安装。												
初始安装选项	一个由 Solaris Web Start 程序和 Solaris suninstall 程序显示的选项，它用新的 Solaris 版本覆写磁盘。系统为可以升级的系统显示初始安装选项。但如果您选择初始安装选项，则包含旧版 Solaris 软件（包括本地修改）的磁盘被覆写。												
安装服务器	提供 Solaris 9 DVD 或 CD 映像的服务器，网络上的其它系统可以从其中安装 Solaris（也称为 介质服务器 ）。通过将 Solaris 9 DVD 或 CD 映像复制到安装服务器的硬盘上可以创建安装服务器。												
IP 地址	<p>网际协议地址。TCP/IP 中标识网络中的每个主机的唯一 32 位数字。IP 地址由四个以句点分隔的数字组成（例如 192.9.9.1）。IP 地址的每一部分通常是一个 0 到 225 之间的数字。但第一个数字必须小于 224，最后一个数字不能是 0。</p> <p>IP 地址在逻辑上分为两部分：网络（类似于电话的区号）和网络上的本地系统（类似于电话号码）。例如，A 类 IP 地址中的数字表示“网络.本地.本地.本地”，C 类 IP 地址中的数字表示“网络.网络.网络.本地”。</p>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">类</th> <th style="text-align: left;">范围 (xxx 是一个 0 到 255 之间的数字)</th> <th style="text-align: left;">可用 IP 地址的数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 类</td> <td>1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx</td> <td>16,000,000 个以上</td> </tr> <tr> <td>B 类</td> <td>128.0.xxx.xx 1x - 191.255.xxx.xxx</td> <td>65,000 个以上</td> </tr> <tr> <td>C 类</td> <td>192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx</td> <td>256 个</td> </tr> </tbody> </table>	类	范围 (xxx 是一个 0 到 255 之间的数字)	可用 IP 地址的数量	A 类	1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx	16,000,000 个以上	B 类	128.0.xxx.xx 1x - 191.255.xxx.xxx	65,000 个以上	C 类	192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx	256 个
类	范围 (xxx 是一个 0 到 255 之间的数字)	可用 IP 地址的数量											
A 类	1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx	16,000,000 个以上											
B 类	128.0.xxx.xx 1x - 191.255.xxx.xxx	65,000 个以上											
C 类	192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx	256 个											
IPv6	<p>IPv6 是网际协议 (IP) 的一个版本（版本 6），是从当前版本 IPv4（版本 4）演化而来的版本。使用定义的转移机制部署 IPv6 不会破坏当前的操作。此外，IPv6 为新的因特网功能提供了一个平台。</p> <p>《<i>System Administration Guide: IP Services</i>》中的“IPv6 (Overview)”对 IPv6 进行了更详细的描述。</p>												
ISA	行业标准体系结构。基于 x86 的系统上的一种总线类型。ISA 总线系统是“哑”的，不能为系统提供用于自动检测和配置设备的机制。另请参见 EISA。												

作业	将由计算机系统完成的用户定义的任务。
JumpStart 目录	当对定制 JumpStart 安装使用配置文件软盘时，JumpStart 目录是软盘上包含全部基本定制 JumpStart 文件的根目录。当对定制 JumpStart 安装使用配置文件服务器时，JumpStart 目录是服务器上包含全部基本定制 JumpStart 文件的目录。
JumpStart 安装	一种安装类型，在此类安装中，Solaris 9 软件通过使用工厂安装的 JumpStart 软件自动安装在系统上。
Kerberos	一种网络鉴定协议，它使用强大的密钥加密，使客户机和服务器能够在不安全的网络连接上向彼此标识自己。
LDAP	轻量目录访问协议是一种标准的、可扩展的目录访问协议，它由 LDAP 命名服务客户机和服务器用来进行相互通信。
语言环境	享有同样的语言、风俗和文化习俗的地理或政治区域或社区（美国英语是 en_US，英国英语是 en_UK）。
Manifest 段	Solaris Flash 归档文件的一种段，用于验证克隆系统。该段列出系统上要保留的、添加到克隆系统的或者从克隆系统中删除的文件。该段仅用于提供信息，以内部格式列出文件，不能用于脚本编程。
主系统	用于创建 Solaris Flash 归档文件的系统。系统配置保存在归档文件中。
介质服务器	请参见 安装服务器 。
元设备	请参见 卷 。
miniroot	最小可能的可引导 Solaris root 文件系统。miniroot 包含一个内核和仅够用来在硬盘上安装 Solaris 环境的软件。miniroot 是在初始安装中复制到机器上的文件系统。
安装	访问目录的过程，该目录可以在连接到正在做出安装请求的机器上的磁盘中，也可以是网络上的远程磁盘。要安装文件系统，需要本地系统上的安装点和将要安装的文件系统的名称（例如 /usr）。
安装点	一个工作站目录，存在于远程机器上的文件系统将安装到此目录。
名称服务器	向网络上的系统提供名称服务的服务器。
名称服务	一个分布式网络数据库，它包含网络上所有系统的关键系统信息，以便系统能够彼此通信。使用名称服务，可以在整个网络范围的基础上维护、管理和访问系统信息。如果没有名称服务，则每个系统必须在本地 /etc 文件中维护各自的系统信息副本。Sun 支持以下名称服务： ：LDAP、NIS 和 NIS+。
联网系统	为了通信和共享信息而通过软硬件连接起来的一组系统（称为主机）。称为局域网 (LAN)。系统联网时通常需要一个或多个服务器。
网络安装	一种通过网络安装软件的方式 — 从具有 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器的系统到没有 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器的系统。网络安装需要 名称服务器 和 安装服务器 。

NIS	SunOS™ 4.0 (最小版本) 网络信息服务。一种分布式网络数据库, 包含有关网络上的系统和用户的关键信息。NIS 数据库存储在主服务器和全部从属服务器上。
NIS+	SunOS 5.0 (最小版本) 网络信息服务。NIS+ 取代了 NIS, 即 SunOS 4.0 (最小版本) 网络信息服务。
非联网系统	未连接到网络或不依赖于其它系统的系统。
/opt	包含第三方和非随附软件的安装点的文件系统。
OS 服务器	对网络上的系统提供服务的系统。为对无盘客户机提供服务, OS 服务器必须有专用于每个无盘客户机的根文件系统和交换空间的磁盘空间 (/export/root、/export/swap) 。
软件包	组合成单个实体以进行模块化安装的软件集合。Solaris 9 软件分为几个 软件组 , 其中每一个软件组都由群集和 软件包 组成。
面板	用于组织窗口、对话框或 applet 内容的容器。面板可以收集并确认用户输入。面板可由向导使用, 按照一定的顺序来完成指定的任务。
修补程序分析器	可以手动运行或者作为 Solaris suninstall 程序 或 Solaris Web Start 程序的一部分运行的脚本。修补程序分析器在您的系统上执行分析, 确定要通过升级到 Solaris 9 Update 来删除的修补程序 (如果有) 。
平台组	供应商出于分发特定软件的目的定义的硬件平台组。i86pc 和 sun4u 都属于有效的平台组。
平台名称	uname -i 命令的输出。例如, Ultra 60 的平台名称是 SUNW,Ultra-60。
Power Management	自动保存系统状态并在系统空闲 30 分钟后将其关闭的软件。当您在符合美国环境保护署的能源之星标准版本 2 的系统 — 例如, Sun4u SPARC 系统 — 上安装 Solaris 软件时, 会缺省安装 Power Management 软件。接下来重新引导之后, 系统会提示您启用或禁止 Power Management 软件。 能源之星标准要求系统或显示器在不活动之后自动进入“休眠状态”(功耗 30 瓦或更低)。
探测关键字	语法元素, 当使用定制 JumpStart 方法安装时, 可以提取关于系统的属性信息。探测关键字不需要您按照规则的要求设置匹配条件以及运行配置文件。另请参见 规则 。
配置文件	一个文本文件, 用于定义在使用定制 JumpStart 方法时如何安装 Solaris 软件。例如, 配置文件可以定义要安装的软件组。每个规则指定一个定义在规则匹配时如何安装系统的配置文件。通常为每个规则创建一个不同的配置文件。但同一配置文件可以在不止一个规则中使用。另请参见 规则文件 。
配置文件软盘	根目录 (JumpStart 目录) 中包含全部基本定制 JumpStart 文件的软盘。
配置文件服务器	JumpStart 目录中包含全部基本定制 JumpStart 文件的服务器。

/ (根)	由多项组成的分层结构中的最顶层的一项，所有其它项均通过该项向下派生而成。在分层结构中，根项的上面没有其它项。/ 是所有其它目录直接或间接源自的基目录。根目录包含对于系统操作至关重要的目录和文件，例如内核、设备驱动器和用于启动（引导）系统的程序。
规则	给配置文件指定一个或多个系统属性的一系列值。规则在定制 JumpStart 安装中使用。
rules 文件	为您希望自动安装的每组系统（或单个系统）包含一个规则的文本文件。每个规则根据一个或多个系统属性区分一组系统。rules 文件将每个组链接到一个配置文件，此配置文件是定义 Solaris 9 软件如何安装在该组中的每个系统上的文本文件。rules 文件在定制 JumpStart 安装中使用。另请参见 配置文件 。
rules.ok 文件	生成的 rules 文件版本。定制 JumpStart 安装软件需要使用 rules.ok 文件将系统与配置文件进行匹配。要创建 rules.ok 文件，必须使用 check 脚本。
服务器	管理资源并向客户机提供服务的网络设备。
可共享文件系统	一种文件系统，是用户定义的文件，如 /export/home 和 /swap。当您使用 Solaris Live Upgrade 时，这些文件系统在活动和不活动引导环境之间共享。可共享文件系统在活动和不活动引导环境的 vfstab 中包含同一安装点。更新活动引导环境中的共享文件也会更新不活动引导环境中的数据。可共享文件系统缺省情况下是共享的，但是您可以指定目标片，以便复制该文件系统。
片	软件将磁盘空间分成的单元。
软件组	Solaris 软件的逻辑分组（群集和软件包）。在 Solaris 安装期间，您可以安装以下软件组之一：Core、End User Solaris Software、Developer Solaris Software 或 Entire Solaris Software，以及仅用于 SPARC 系统的 Entire Solaris Software Group Plus OEM Support。
Solaris 9 DVD 或 CD 映像	安装在系统上的 Solaris 9 软件，可以在 Solaris 9 DVD 或 CD 上或在 Solaris 9 DVD 或 CD 映像复制到的安装服务器的硬盘上访问它。
Solaris Flash	一个 Solaris 安装功能，使您能够在在一个系统（称为主系统）上创建文件的归档文件。然后您可以使用此归档文件安装其它系统，使其它系统的配置与主系统相同。另请参见 归档文件 。
Solaris suninstall 程序	一个命令行界面 (CLI)、菜单驱动的交互式脚本，使您能够设置一个系统并在其上安装 Solaris 9 软件。
Solaris Live Upgrade	一种升级方法，允许在活动引导环境依然运行时升级重复的引导环境，因而消除了生产环境的停机时间。
Solaris Web Start 程序	一个图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 安装程序，它使用向导面板指导您一步步安装 Solaris 9 软件和第三方软件。
独立	不需要任何其它机器支持的计算机。
子网	为了简化路由将单个逻辑网络分为较小物理网络的解决方案。

子网掩码	用于从因特网地址中选择子网寻址位的位掩码。掩码长 32 位，它选择因特网地址的网络部分和 1 位或更多位的本地部分。
交换空间	临时保留内存区内容直到它被装回内存的片或文件。也称为 <code>/swap</code> 或 <code>swap</code> 文件系统。
<code>sysidcfg</code> 文件	一个文件，在其中可以指定一套预先配置系统的特殊系统配置关键字。
时区	地球表面 24 个经度分区中的任何一个，它们每一个都有一个标准时间。
卸载	取消对目录的访问权的过程，该目录可以在连接到某个机器上的磁盘中，或者在网络上的远程磁盘中。
更新	一种安装过程或执行安装的过程，更改系统上相同类型的软件。与升级不同，更新可能会使系统降级。与初始安装不同，系统上必须存在要安装的同类型软件，才能进行更新。
升级	一种安装过程，将文件和现有文件合并，尽可能多地保存修改。 Solaris 操作环境升级将新版本的 Solaris 操作环境与系统磁盘上现有文件合并。升级将最大限度地保存您对 Solaris 操作环境的前一版本所做的修改。
升级选项	由 Solaris Web Start 程序和 Solaris <code>suninstall</code> 程序显示的选项。升级过程将新版本的 Solaris 和磁盘上现有的文件合并。升级还尽可能多地保存自上次安装 Solaris 后的本地修改。
<code>/usr</code>	独立系统或服务器上包含许多标准 UNIX 程序的文件系统。与服务器共享大型 <code>/usr</code> 文件系统而不是维护本地副本，这使在系统上安装和运行 Solaris 9 软件所需的总磁盘空间实现了最小化。
公用程序	一种标准程序，通常在购买计算机时免费装备，用以进行计算机的日常处理。
<code>/var</code>	（独立系统上的）一种文件系统或目录，包含可能在系统的生命周期内不断更改或增长的系统文件。这些文件包括系统日志、 <code>vi</code> 文件、邮件文件和 <code>uucp</code> 文件。
卷	一组物理片，可以通过并置、条带化、镜像、设置 RAID5 卷或记录物理设备作为单个逻辑设备访问。卷被创建后，使用起来就像片一样。卷将逻辑块地址映射到物理设备之一上的正确位置。映射类型取决于具体卷的配置。 在标准 UNIX 术语中也称为伪设备或虚拟设备。
卷管理器	一个程序，提供管理 DVD-ROM、CD-ROM 和软盘上的数据和获得对这些数据的访问的机制。

索引

数字和符号

- #
 - 在 rules 文件中, 195
 - 在配置文件中, 198
- & 号 (&&) 规则字段, 195
- (/) 文件系统
 - 由 JumpStart 设置的值, 272
- && (& 号) 规则字段, 195
- !(感叹号) 规则字段, 195
- “更改缺省引导设备”信息, 398

A

- add_install_client, 说明, 111
- add_install_client 命令
 - JumpStart 目录访问, 188
 - 安装服务器设置
 - 使用 DVD 介质, 82
 - 用 CD 介质, 107
 - 跨平台 CD 介质示例, 109
 - 示例
 - CD 介质的同一个子网, 109
 - 使用 CD 介质的 DHCP, 109
 - 使用用于 DVD 介质的 DHCP, 83
 - 用于 CD 介质的 DHCP, 108
 - 用于 CD 介质的引导服务器, 109
 - 用于 DVD 介质的 DHCP, 84
 - 用于 DVD 介质的引导服务器, 84
- add_to_install_server, 说明, 111
- AND rule field, 195

any

- 规则关键字
 - 说明和值, 245, 275
- 探测关键字
 - 说明和值, 276
- arch 规则关键字, 245, 276
- arch 探测关键字, 276
- archive_location 关键字, 251
- auto_install_sample 目录
 - check 脚本, 205, 225
 - set_root_pw 结束脚本, 212, 213
 - 将文件复制到 JumpStart 目录, 188, 191, 193

B

- setup_install_server 命令的 b 选项, 240
- backup_media 关键字, 66, 255
- banner 命令, 112
- begin.log 文件, 208
- begin 规则字段, 说明, 196
- boot_device 关键字, 256
- bootparams 文件
 - 更新, 397
 - 启用 JumpStart 目录访问, 189

C

- c 选项, add_install_client 命令, 108
- c 选项
 - pfinstall 命令, 204
 - add_install_client 命令, 243, 244

check 脚本

- custom_probes.ok 文件创建, 225
- custom_probes 文件验证, 224, 225
- rules.ok 文件创建, 205
- rules 文件验证, 225
- rules 文件验证, 205, 206
- 测试规则, 206, 225
- 派生配置文件和, 209

client_arch 关键字, 257

client_name, 说明, 108

client_root 配置文件关键字, 258

cluster 配置文件关键字

示例, 198

说明和值, 259

Core Solaris Software Group, 259

Core System Support

大小, 38

说明, 38

CPU (处理器)

规则关键字, 245, 276

探测关键字, 276

.cshrc 文件, 211

custom_probes.ok 文件

创建, 224, 225

描述, 224

custom_probes 文件

测试 custom_probes, 225

命名, 222

使用 check 验证, 224, 225

要求, 222

D

-d option, add_install_client 命令, 108

dd 命令, 192

Developer Solaris Software Group, 259

大小, 38

配置文件示例, 198

说明, 38

dfstab 文件, 187, 241

DHCP (动态主机配置协议), 预先配置, 52

disks 探测关键字, 说明和值, 276

disksize 规则关键字

说明和值, 246, 276

domainname 规则关键字, 246, 276

domainname 探测关键字, 276

dontuse 配置文件关键字, 260, 273

E

End User Solaris Software Group, 259

大小, 38

说明, 38

eng_profile 示例, 241

Entire Solaris Software Group, 259

Entire Solaris software group, 大小, 38

Entire Solaris Software Group, 说明, 38

Entire Solaris Software Group Plus OEM Support, 259

大小, 38

说明, 38

/etc/bootparams 文件

启用 JumpStart 目录访问, 189, 397

/etc/dfs/dfstab 文件, 187, 241

/etc/locale 文件, 60

/etc/mnttab 文件, 190

existing 分区值, 270

explicit 分区值, 271

/export 文件系统, 37

F

fdformat 命令, 190, 193, 422

fdisk 分区, 要求, 28

fdisk 命令, 216

fdisk 配置文件关键字, 示例, 198

fdisk 配置文件关键字, 说明和值, 260

filesystem 关键字, 263

filesystem 配置文件关键字

示例, 198

说明和值, 262

finish.log 文件, 209

finish 规则字段, 说明, 196

flar create 命令, 173

Flash

请参见 Solaris Flash

G

geo 关键字, 265

getfile: RPC 失败: 错误 5: RPC 超时信息, 190

H

hostaddress 规则关键字, 246, 276
hostaddress 探测关键字, 276
hostname 规则关键字
 示例, 245
 说明和值, 246, 276
hostname 探测关键字, 说明和值, 276

I

IDE 接口
 表面分析, 398
 映射坏块, 398
IDE 驱动器的表面分析, 398
IDE 驱动器上的映射坏块, 398
install_config 命令, 189, 190
install_type 关键字, 266
install_type 配置文件关键字
 测试配置文件, 202, 204
 示例, 198
 要求, 197, 198
installed 规则关键字
 说明和值, 247, 276
installed 探测关键字, 说明和值, 276
IP 地址
 规则关键字, 246, 276
 探测关键字, 276
 预先配置, 52
 预先配置缺省路由, 52
 指定缺省路由, 44, 49
IPv6, 预先配置, 52
IRQ 级, 预先配置, 53
isa_bits 关键字, 266

J

JumpStart 目录
 rules 文件示例, 194
 创建
 服务器, 187
 基于 x86 的系统的软盘, 192
 软盘 (为基于 x86 的系统), 421
 示例, 240
 为基于 x86 的系统创建, 190
 用于基于 SPARC 的系统的软盘, 190

JumpStart 目录 (续下)

 复制文件
 安装文件, 188, 191, 193
 使用结束脚本, 210
 共享, 187, 241
 权限, 187, 190
 使用结束脚本添加文件, 209, 210

K

karch 规则关键字, 247, 276
karch 探测关键字, 276
Kerberos
 要配置的信息, 42
 预先配置, 52

L

layout_constraint 关键字, 66, 267
LBA
 请参见逻辑块寻址
le0: 无载波 - 收发器电缆问题信息, 393
Live Upgrade
 请参见Solaris Live Upgrade
locale.org_dir 表, 添加项, 60
locale 关键字, 268
logical AND rule field, 195

M

Makefile 文件, 59
marketing_profile 示例, 241
memsize 规则关键字
 说明和值, 247, 276
memsize 探测关键字, 说明和值, 276
mnttab 文件, 190
model 规则关键字
 说明和值, 247, 276
model 探测关键字, 说明和值, 276
modify_install_server, 说明, 111
mount 命令, 111

N

network 规则关键字
说明和值, 248, 276
network 探测关键字, 说明和值, 276
nistbladm 命令, 60, 61
no_master_check 关键字, 269
num_clients 配置文件关键字, 269

O

osname 规则关键字, 248, 276
osname 探测关键字, 276

P

check 脚本的 p 选项, 206, 225
package 配置文件关键字, 说明和值, 270
partitioning
配置文件关键字, 270, 273
partitioning 关键字, 270
pfinstall 命令, 65, 201
Power Management, 53, 61
Preboot Execution Environment (PXE), 30, 422
probe 规则关键字, 说明和值, 248
prtvtoc 命令
SPARC: 创建磁盘配置文件, 214
x86: 创建磁盘配置文件, 216
PXE (Preboot Execution Environment), 30, 422

R

check 脚本的 -r 选项, 225
check 脚本的 r 选项, 206
reset 命令, 112
root_device 关键字, 271
rootdisk
filesys 的 slice 值, 263
定义, 272
由 JumpStart 设置的值, 272
RPC 超时信息, 190, 397
RPC 失败: 错误 5: RPC 超时信息, 190
rule_keyword 规则字段, 195
rule_value 规则字段, 195
rules
语法, 195

rules (续下)
字段说明, 195
rules.ok 文件
创建, 205
规则的匹配顺序, 196, 227, 231
说明, 205
rules 文件
测试规则, 206
创建, 194
定制 JumpStart 示例, 242
多行规则, 195
命名, 195
使用 check 来验证
定制 JumpStart 示例, 242
使用 check 验证, 206
示例, 194
说明, 194
添加规则, 195
语法, 195
注释, 195
rules 文件中的多个行, 195
rules 文件中的反斜杠, 195

S

add_install_client 命令的 s 选项, 244
set_root_pw 结束脚本, 212, 213
setup_install_server, 说明, 111
share 命令
共享 JumpStart 目录, 187, 241
shareall 命令, 187, 241
showmount 命令, 111
SI_CONFIG_DIR 变量, 209
SI_PROFILE 环境变量, 208
size, 本地文件系统, 263
slice, filesys 值, 263
Solaris 9 Device Configuration Assistant x86
Platform Edition 软盘, 192
访问, 30
Solaris 9 软件
发行版或版本
installed 规则关键字, 247, 276
installed 探测关键字, 276
组, 259, 260
配置文件示例, 198
升级, 260
指定软件包, 270

- Solaris 9 软件的版本, installed 规则关键字, 247
- Solaris 9 软件的发行版
 - installed 规则关键字, 247, 276
 - installed 探测关键字, 276
 - osname 规则关键字, 248, 276
 - osname 探测关键字, 276
- Solaris Flash
 - 安装
 - Solaris suninstall 程序, SPARC, 127
 - Solaris suninstall 程序, x86, 132
 - Solaris Web Start, SPARC, 116
 - Solaris Web Start, x86, 123
 - 在 Live Upgrade 引导环境中, 326
 - 关键字
 - 定制 JumpStart, 251
 - 说明, 137
- Solaris Live Upgrade
 - 安装
 - Solaris Flash 归档文件, 326
 - 软件包, 297
 - 比较引导环境, 346
 - 查看引导环境的配置, 352
 - 创建
 - 引导环境, 299
 - 创建引导环境, 280
 - 打印到文件, 301
 - 复制
 - 可共享文件系统, 312
 - 概述, 280
 - 更改引导环境的名称, 349
 - 激活引导环境, 331
 - 命令, 363
 - 配置文件系统, 301
 - 启动, 298
 - 取消作业, 345
 - 删除引导环境, 347
 - 升级任务图, 317
 - 升级失败恢复, 335
 - 升级引导环境, 318
 - 使用配置文件安装
 - Solaris Flash 归档文件, 329, 330
 - 停止, 298
 - 文件系统片, 302
 - 显示引导环境的名称, 348
 - Solaris Live Upgrade 的命令, 363
 - Solaris suninstall 程序
 - 与其它安装方法比较, 32
 - 运行方法, 125
- Solaris Web Start
 - 安装程序, 113
 - 命令行界面 (CLI), 113
 - 图形用户界面 (GUI), 113
 - 要求
 - x86 系统的 LBA, 28
 - 交换大小, 27
 - 与其它安装方法比较, 31
 - 运行方式, 113
- Solaris 软件
 - 发行版或版本
 - osname 规则关键字, 248, 276
 - osname 探测关键字, 276
 - Solaris 软件的版本
 - installed 规则关键字, 276
 - installed 探测关键字, 276
 - osname 规则关键字, 248
 - osname 规则关键字, 276
 - osname 探测关键字, 276
 - stty 命令, 41, 46, 230, 232
 - SUNWCall 组, 259
 - SUNWCprog 组, 259
 - SUNWCreq 组, 259
 - SUNWCuser 组, 259
 - SUNWCXall 组, 259
 - sysidcfg file, 如何创建, 57
 - sysidcfg 文件
 - 关键字, 54
 - 语法, 54
 - 准则和要求, 53
 - system_type 配置文件关键字
 - 示例, 198
 - 说明和值, 272
- T**
 - tftpd 守护程序, 397, 398
 - tip 行连接和定制 JumpStart 安装, 229, 232
 - totaldisk 规则关键字, 249, 276
 - totaldisk 探测关键字, 276
- U**
 - UFS, 191
 - uname 命令, 111
 - upgrade_log 文件, 117, 124, 127, 128, 132, 133

usedisk 配置文件关键字, 说明和值, 273
/usr/sbin/rpld 命令, 398

V

/var/sadm/system/logs/begin.log 文件, 208
/var/sadm/system/logs/finish.log 文件, 209
/var/sadm/install_data/upgrade_log 文件, 127, 128, 132, 133
/var/yp/make 命令, 60
/var/yp/Makefile, 59
volcheck 命令, 193
volcheck 命令, 190, 192

W

Web 代理, 预先配置, 52

安

安全策略, 预先配置, 52

安全性

超级用户口令, 212, 213

安装

通过 Solaris 9 安装, 209

Solaris Flash 归档文件, 说明, 137

磁盘空间建议, 37

方法比较, 31

开始脚本警告, 208

任务概述, 23

系统要求, 27

显示已安装的文件系统, 111

与升级比较, 24

远程文件系统, 262

安装服务器

使用 DVD 创建, 77

使用 DVD 创建, 示例, 77, 79

使用 DVD 介质创建, 74

使用 DVD 介质创建, 示例, 76

使用 DVD 介质设置网络安装, 82

使用跨平台 CD 介质安装服务器, 104

使用跨平台 CD 介质创建, 99

使用跨平台 CD 介质创建, 示例, 99, 104

安装服务器 (续下)

使用跨平台介质创建, 95

适用的系统类型, 69

用 CD 介质创建, 86, 91

用 CD 介质创建, 示例, 89, 94

用 CD 介质设置网络安装, 107

在子网上, 76, 79, 89, 94, 99, 104

安装克隆系统

初始安装, 137

更新, 138

比

比较 Live Upgrade 引导环境, 346

变

变量

SI_CONFIG_DIR, 209

SI_PROFILE, 208

SYS_MEMSIZE, 203

不

不是 UFS 文件系统信息, 393

部

部署后脚本, 创建, 153

部署前脚本

创建, 153

说明, 168

测

测试

配置文件, 65, 201, 202, 204, 324

验证 custom_probes 文件

测试 custom_probes, 225

使用 check, 224

验证 rules 文件

测试规则, 206

定制 JumpStart 示例, 242

测试 (续下)

- 验证 rules 文件
 - 使用 check, 225
- 验证 rules 文件
 - 使用 check, 205, 206
- 验证规则文件
 - 派生配置文件和, 209

差

- 差别归档文件
 - 创建, 159
 - 规划, 143
 - 说明, 138

超

- 超级用户口令, 预先配置, 52
- 超级用户口令, 使用结束脚本设置, 212
- 超时 RPC 错误, 397

出

- 出厂设置 JumpStart, 与其它安装方法比较, 34

处

- 处理器
 - 规则关键字, 245, 276
 - 探测关键字, 276

创

- 创建
 - /etc/locale 文件, 60
 - custom_probes.ok 文件, 224, 225
 - JumpStart 目录
 - 服务器, 187
 - Live Upgrade 的引导环境, 299
 - rules.ok 文件, 224
 - rules.ok 文件, 205
 - rules 文件, 194

创建 (续下)

- Solaris Flash 归档文件
 - 定制, 144
 - 规划, 143
 - 任务, 155
 - 说明, 142
- sysidcfg 文件, 57
- UFS, 191
- 安装服务器, 77
- 安装服务器, 使用 CD 介质, 85
- 安装服务器 (使用跨平台 CD 介质), 99
- 本地文件系统, 263
- 磁盘配置文件, 214
- 配置文件
 - 派生, 208
 - 说明, 197
- 使用 CD 介质创建安装服务器, 86, 91
- 使用 DVD 介质安装服务器, 73
- 使用 DVD 介质创建安装服务器, 74
- 使用 DVD 介质在子网上创建引导服务器, 80
- 使用跨平台 CD 介质安装服务器, 104
- 引导服务器, 在子网上
 - 任务, CD 介质, 86
- 用于 Live Upgrade 的引导环境, 280
- 子网上的引导服务器
 - 任务, DVD 介质, 73
 - 使用 CD 介质, 105
- 创建前脚本, 创建, 151

磁

- 磁盘空间
 - 规划, 37
 - 软件组的要求, 38
- 磁盘配置
 - 创建
 - 基于 x86 的系统, 216
- 磁盘配置文件
 - 创建
 - 基于 SPARC 的系统, 214
 - 说明, 201, 214

大

- 大小
 - fdisk 分区, 261

大小 (续下)

tip 窗口尺寸, 229, 232

交换空间

Solaris Web Start 的最小大小, 27

配置文件示例, 183

无盘客户机, 258

最大大小, 258

内存, 247, 276

硬盘

根空间, 258

规则关键字, 246, 249, 276

可用空间, 75, 78, 87, 91, 97, 102, 106

探测关键字, 276

定

定位设备, 预先配置, 53

定制

Solaris Flash 归档文件, 141

归档文件, 使用脚本, 144

定制 JumpStart 安装, 227

Solaris Flash 配置文件示例, 201

tip 行连接和, 229, 232

概述, 182

可选功能, 207

概述, 207

结束脚本, 209, 213

开始脚本, 207, 209

站点特定的安装程序, 219

升级时, 65

示例, 237, 244

check 脚本, 242

eng_profile 创建, 241

JumpStart 目录, 240, 241

marketing_profile 创建, 241

rules 文件编辑, 242

独立系统, 180

非联网, 180

工程设计系统安装, 243

联网, 181

市场营销系统安装, 240, 244

引导和安装, 244

站点安装, 237, 238

说明, 183

引导和安装, 227

与其它安装方法比较, 32

准备, 183, 206

独

独立系统

定制 JumpStart 安装示例, 180

配置文件示例, 198

分

分割 Solaris Flash 归档文件, 164

分区

fdisk 分区, 198

fdisk 分区, 260

根片位置, 394

排除磁盘, 260

示例, 198

服

服务分区, 安装期间保存 (基于 x86 系统), 29

服务器

JumpStart 目录创建, 187

根空间, 258

使用 CD 介质设置网络安装

独立安装, 107

使用 DVD 介质设置网络安装

独立安装, 81

网络安装的要求, 69

复

复制

JumpStart 安装文件, 188, 191, 193

JumpStart 目录文件, 210

Solaris 9 Device Configuration Assistant x86

Platform Edition 软盘, 192

Solaris Live Upgrade 文件系统, 343

感

感叹号 (!) 规则字段, 195

格

格式化软盘, 190

根

根 (/) 文件系统, 不活动引导环境的软件包要求, 412

根 (/) 文件系统, 配置文件示例, 183

根环境, 使用结束脚本定制, 211

根片位置, 394

更

更改 Solaris Live Upgrade 引导环境的名称, 349

更改目录

 Solaris 9 软件在本地磁盘上的映像, 188

 本地磁盘上的 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* 软件的映像, 191

 到 JumpStart 目录, 205, 225

 到 Solaris 9 的映像 *x86 Platform Edition* 本地磁盘上的软件, 193

更新克隆系统, 说明, 138

共

共享 JumpStart 目录, 187, 241

关

关键文件系统, 定义, 280

关键字

 Solaris Flash 归档文件, 168

 sysidcfg 文件, 54

 定制 JumpStart

 Solaris Flash 归档文件, 251

 探测, 221

规

规划

 Live Upgrade 的系统要求, 289

 Solaris Flash 安装, 141

规划 (续下)

 Solaris Live Upgrade, 289

 安装方法比较, 31

 初始安装与升级比较, 24

 磁盘空间, 37

 任务概述, 23

 通过网络安装, 28

 系统要求, 27

规则

 rootdisk 匹配规则, 272

 测试有效性, 206, 225

 多行规则, 195

 派生配置文件, 208, 209

 匹配顺序, 196, 227, 231

 示例, 196

 字段说明, 196

规则关键字, 245

 any

 说明和值, 245, 275

 arch, 245, 276

 disksize

 说明和值, 246, 276

 domainname, 246, 276

 hostaddress, 246, 276

 hostname, 245, 246, 276

 installed

 说明和值, 247, 276

 karch, 247, 276

 memsize, 247, 276

 model, 247, 276

 network, 248, 276

 osname, 248, 276

 probe, 248

 totaldisk, 249, 276

规则文件

 通过使用 check 验证

 派生配置文件和, 209

规则字段中的 Bourne shell 脚本, 196

归

归档文件

 还可参见 Solaris Flash

 还可参见差别归档文件

 还可参见脚本

 还可参见克隆系统

 flar create 命令, 173

归档文件 (续下)

JumpStart 配置文件示例, 200, 201

安装

安装方法, 146

定制 JumpStart, 228

如何安装, 163

说明, 137

创建归档文件

差别, 159

初始安装, 155

示例, 156, 161

说明, 142

定制

使用脚本, 144

说明, 144

段

Archive Cookie, 说明, 167

Archive Identification, 说明, 168

Archives Files, 说明, 168

Manifest, 说明, 168

Summary, 说明, 168

创建, 152

说明, 145, 167

用户定义, 说明, 168

更新克隆

说明, 138

关键字

Identification 段, 169

section_begin 和 section_end, 169

说明, 168

用户定义, 172

管理, 164

规划安装, 146

获得信息, 166

压缩, 146

与其他安装方法相比, 32

合

合并Solaris Flash 归档文件, 165

坏

坏块, 398

激

激活一个引导环境用于 Live Upgrade, 概述, 286

监

监视器类型, 预先配置, 52

键

键盘语言和布局, 预先配置, 53

交

交换文件系统

Solaris Live Upgrade 的概述, 280

大小确定, 258

定制

Live Upgrade (命令行), 309

Live Upgrade (字符界面), 303

分配交换, 39

内存大小和, 258

配置文件示例, 183

无盘客户机交换空间, 258

脚

脚本

Solaris Flash 归档文件

部署前, 创建, 153

创建, 151, 153

定制, 144

原则, 145

重引导, 154

规则字段中的 Bourne shell 脚本, 196

结束脚本, 209, 213, 219

开始脚本, 207, 209, 219

结

结构

Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition*

CD, 370

结构 (续下)

- Solaris 9 Software *x86 Platform Edition* CD, 377
- Solaris 9 SPARC Platform Edition DVD, 368
- Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation CD, 370
- Solaris 9 SPARC Platform Edition Languages CD, 372
- Solaris 9 *x86 Platform Edition* DVD, 375
- Solaris 9 *x86 Platform Edition* Installation CD, 376
- Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages CD, 379

结束脚本

- 定制根环境, 211
- 规则字段, 196
- 设置系统的超级用户口令, 212
- 添加软件包和修补程序, 210
- 添加文件, 209

警

- 警告: 更改缺省引导设备, 398
- 警告: 时钟快 xxx 天信息, 393

卷

卷管理器

- 复制, 190, 193
 - Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘, 192
 - Solaris 9 Device Configuration Assistant 映像, 193

开

开始脚本

- 创建派生配置文件, 208, 209
- 概述, 207
- 规则字段, 196
- 权限, 208
- 站点特定的安装程序, 219

可

- 可共享文件系统, 定义, 280

克

- 克隆系统
 - 还可参见归档文件说明, 137

口

- 口令, 超级用户, 212, 213

令

- 令牌环卡, 引导错误, 396

路

路径

- check 脚本, 205, 225

逻

- 逻辑块寻址, 28

名

名称/命名

- custom_probes 文件, 222
- rules 文件, 195
- 派生配置文件名, 208
- 软件组, 260
- 系统平台名称确定, 111
- 系统型号名称, 247, 276
- 主机名, 108, 246, 276
- 名称服务, 预先配置, 52
- 名称服务器, 预先配置, 52

目

目录

JumpStart

rules 文件示例, 194

创建目录, 240

复制安装文件, 188, 191, 193

复制文件, 210

共享目录, 187, 241

权限, 187, 190

添加文件, 209, 210

为系统创建, 190

允许访问, 188

更改

Solaris 9 软件在本地磁盘上的映像, 188

本地磁盘上的 Solaris 9 *SPARC Platform Edition* 软件的映像, 191

到 JumpStart 目录, 205, 225

到 Solaris 9 的映像 *x86 Platform Edition* 本地磁盘上的软件, 193

内

内存

规则关键字, 247, 276

交换空间大小和, 258

探测关键字, 276

派

派生配置文件, 208, 209

配

配置

Solaris Live Upgrade 文件系统, 301

创建磁盘配置文件, 214

配置文件

测试, 65, 202, 204

创建, 197

规则字段, 196

将系统匹配到, 196

命名, 198, 323

派生配置文件, 208, 209

匹配系统, 227, 231

配置文件 (续下)

示例

eng_profile, 241

marketing_profile, 241

Solaris Flash, 200, 201

说明, 197

要求, 195, 197

注释, 198

配置文件关键字, 249, 273

archive_location, 251

backup_media, 255

boot_device, 256

client_arch, 257

client_root, 258

client_swap, 258

cluster

示例, 198

说明和值, 259

dontuse

usedisk 和, 273

说明和值, 260

fdisk

示例, 198

说明和值, 260

filesystem

本地文件系统, 263

示例, 198

说明和值, 262

远程文件系统, 262

forced_deployment

说明和值, 264

geo

说明和值, 265

install_type

示例, 198

说明和值, 266

要求, 197, 198

isa_bits

说明和值, 266

layout_constraint

说明和值, 267

local_customization

说明和值, 268

locale

说明和值, 268

no_master_check

说明和值, 269

num_clients, 269

配置文件关键字 (续下)

package

说明和值, 270

partitioning

示例, 198

说明和值, 270

指定磁盘, 273

root_device, 271

system_type

示例, 198

说明和值, 272

usedisk

说明和值, 273

分区

排除磁盘, 260

区分大小写, 249

群集

说明和值, 323

示例, 198

配置文件字段中的 = (等号), 208

配置文件字段中的等号 (=), 208

匹

匹配

rootdisk 值, 272

规则的顺序, 196, 227, 231

派生配置文件, 208

片

片

Live Upgrade 指南, 292

定制 Live Upgrade 的文件系统, 302

根片位置, 394

规则关键字, 247, 276

配置文件示例, 198

探测关键, 276

平

平台

安装服务器设置, 108

规则关键字, 247, 276

名称确定, 111

平台 (续下)

匹配系统属性和配置文件, 196, 227, 231

探测关键字, 276

无盘客户机, 257

系统型号名称, 247, 276

屏

屏幕大小, 预先配置, 53

启

启动

check 脚本, 205, 206

rpld 守护程序, 398

tftpd 守护程序, 397, 398

取

取消 Solaris Live Upgrade 作业, 345

权

权限

JumpStart 目录, 187, 190

结束脚本, 209

开始脚本, 208

缺

缺省值

partitioning, 270

指定磁盘, 273

SI_CONFIG_DIR 变量, 209

分区

排除磁盘, 260

派生配置文件名, 208

已安装的软件组, 259

群

群集配置文件关键字, 说明和值, 323

日

- 日期和时间, 预先配置, 52
- 日志文件
 - 结束脚本输出, 209
 - 开始脚本输出, 208
 - 升级安装, 117, 124, 127, 128, 132, 133

软

- 软件包
 - 管理文件, 207
 - 使用 chroot 添加, 211
 - 使用结束脚本添加, 210
 - 要求
 - Solaris Live Upgrade 不活动引导环境, 412
 - Solaris Live Upgrade 非活动引导环境, 414
 - 使用 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade, 411
 - 与 Live Upgrade 一起添加, 概述, 319
- 软件组
 - 大小, 38
 - 关于配置文件, 260
 - 配置文件的, 259
 - 配置文件示例, 198
 - 升级, 26, 65, 260
 - 说明, 38
 - 指定软件包, 270
- 软盘
 - JumpStart 目录
 - 为基于 x86 的系统创建, 190
 - JumpStart 目录访问, 189
 - 复制 Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘, 192
 - 格式化, 190, 193, 422

删

- 删除
 - Live Upgrade 引导环境, 347
 - 群集 (升级时), 260
 - 软件包 (在软件组中), 270

升

- 升级
 - 磁盘空间建议, 37
 - 到 Solaris Update 发行版, 417
 - 方法, 25, 65
 - 方法比较, 31
 - 清除, 124, 134
 - 任务概述, 23
 - 使用 Solaris Live Upgrade, 318
 - 使用“磁盘空间重新分配”, 65
 - 使用定制 JumpStart, 65
 - 系统要求, 27
 - 用 Live Upgrade, 概述, 284
 - 与初始安装比较, 25, 65
- 升级安装
 - Solaris Live Upgrade 升级失败恢复, 335
 - 定制 JumpStart 安装, 227
 - 配置文件关键字, 260, 266, 270
 - 日志文件, 117, 124, 127, 128, 132, 133
 - 升级失败, 401
- 升级失败
 - Solaris Live Upgrade 恢复, 335
 - 重新引导问题, 401, 402

时

- 时间和日期, 预先配置, 52
- 时区, 预先配置, 52
- 时钟快 xxx 天信息, 393

收

- 收发器电缆问题信息, 393

守

- 守护程序, 397, 398

输

- 输出文件
 - 结束脚本日志, 209
 - 开始脚本日志, 208
 - 升级日志, 117, 124, 127, 128, 132, 133

探

探测关键字

- arch, 276
- disks, 276
- domainname, 276
- hostaddress, 276
- hostname, 276
- installed, 276
- karch, 276
- memsize, 276
- model, 276
- network, 276
- osname, 276
- rootdisk, 276
- totaldisk, 276

替

替换安装程序, 219

添

添加

- locale.org_dir 表项, 60
- 安装服务器配置
 - 使用 DVD 介质, 82
 - 用 CD 介质, 107
- 规则到 rules 文件中, 195
- 群集 (升级时), 260
- 软件包 (在软件组中), 270
- 软件组中的软件包, 323
- 使用结束脚本添加软件包和修补程序, 210
- 使用结束脚本添加文件, 209
- 无数据客户机
 - 使用 CD 介质, 107
 - 使用 DVD 介质, 81
- 系统, 从网络, 73, 86

图

图形卡, 预先配置, 53

网

网络安装

- 定制 JumpStart 安装
 - 示例, 181
 - 使用 CD 介质, 86, 90, 105
 - 使用 DHCP, 71
 - 使用 DVD 介质, 74, 80
 - 使用 PXE, 30, 422
 - 使用跨平台介质, 95
 - 说明, 69
 - 要求, 69
 - 准备, 69
- 网络号, 248, 276
- 网络接口, 预先配置, 52
- 网络掩码, 预先配置, 52

微

微处理器

- 规则关键字, 245, 276
- 探测关键字, 276

为

为安装做准备

- 安装前需要的信息, 42
- 升级前需要的信息, 47
- 为安装准备系统, 41
- 为升级准备系统, 46

未

未知的客户机错误信息, 391

文

文件和文件系统

- Live Upgrade 的概述, 280
- UFS 创建, 191
- 安装远程文件系统, 262
- 创建本地文件系统, 263
- 定制 Live Upgrade, 301
- 复制
 - JumpStart 安装文件, 188, 191, 193

复制 (续下)

- Solaris Live Upgrade 的可共享文件系统, 312
 - 使用结束脚本复制 JumpStart 目录文件, 210
 - 结束脚本输出, 209
 - 开始脚本输出, 208
 - 显示共享文件系统, 111
 - 显示已安装的文件系统, 111
 - 在 Live Upgrade 中共享文件系统, 概述, 294
- ## 文件和系统
- 复制
 - Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘, 192

无

- 无法从文件/设备中引导信息, 393
- 无法打开 /kernel/unix 信息, 393
- 无盘客户机
 - 交换空间, 258
 - 平台, 257
- 无载波 - 收发器电缆问题信息, 393

系

- 系统信息, 显示, 112

显

- 显示
 - Live Upgrade 引导环境的名称, 348
 - tip 行连接和定制 JumpStart 安装, 229, 232
 - 共享文件系统, 111
 - 平台名称, 111
 - 系统信息, 112
 - 已安装的文件系统, 111
- 显示分辨率, 预先配置, 53

修

- 修补程序, 46
 - 使用 chroot 添加, 211
 - 使用结束脚本添加, 210

修补程序 (续下)

- 与 Live Upgrade 一起添加, 概述, 319
- 修补程序分析器, 417

颜

- 颜色深度, 预先配置, 53

验

验证

- custom_probes 文件
 - 测试, 225
 - 使用 check, 225
- rules 文件
 - 测试规则, 206
 - 定制 JumpStart 示例, 242
 - 使用 check, 205, 206, 225
- 规则文件
 - 派生配置文件和, 209
- 配置文件, 202

要

要求

- custom_probes 文件, 222
- fdisk 分区, 28
- 磁盘空间, 37
- 交换空间, 27
- 内存, 27
- 配置文件, 195, 197
- 使用 Live Upgrade, 289
- 使用 Solaris Web Start, 27, 28
- 网络安装
 - 服务器, 69

疑

疑难解答

- 从错误的服务器引导, 397
- 一般安装问题, 394
- 引导系统, 397

引

- 引导：无法打开 /kernel/unix 信息, 393
- 引导磁盘分区布局, 新的缺省 (基于 x86 系统)
 , 29
- 引导服务器
 - 使用 CD 介质在子网上创建, 105
 - 使用 DVD 在子网上创建, 79
 - 说明, 70
 - 网络安装的要求, 70
 - 用 DVD 创建, 示例, 81
 - 在子网上创建
 - 使用 DVD 介质, 80
- 引导环境, 查看状态, 352
- 引导系统, 首先重置终端和显示器, 112

硬

硬盘

- IDE 驱动器表面分析, 398
- partitioning
 - 配置文件关键字, 270
 - 为 partitioning default 指定, 273
- rootdisk 值, 272
- 安装, 262
- 大小
 - 根空间, 258
 - 规则关键字, 246, 249, 276
 - 可用空间, 75, 78, 87, 91, 97, 102, 106
 - 探测关键字, 276
- 分区
 - 示例, 198
 - 为 partitioning default 排除, 260
- 交换空间
 - Solaris Web Start 所需空间大小, 27
 - 分配交换, 39
 - 配置文件示例, 183, 198
 - 无盘客户机, 258
 - 最大大小, 258
- 硬盘驱动器, fdisk 分区要求, 28

用

- 用户定义段
 - Solaris Flash 归档文件
 创建, 152

- 用于 Live Upgrade 的引导环境激活失败, 概述, 287
- 用于 Live Upgrade 的引导环境引导失败, 概述, 287

语

- 语言环境文件, 60

域

- 规则关键字, 246, 276
- 探测关键字, 276
- 域名, 预先配置, 52

预

- 预先配置系统信息
 - Power Management, 61
 - 使用 NIS+ 预先配置语言环境, 60
 - 使用 NIS 预先配置语言环境, 59
 - 使用 sysidcfg 文件, 53
 - 使用名称服务, 53, 58
 - 选择方法, 52
 - 优点, 51

远

- 远程文件系统, 安装, 262

在

- 在 I/O 中断之后重置显示器和终端, 112
- 在 rules 文件中换行, 195

站

- 站点特定的安装程序, 219

终

终端类型, 预先配置, 52

重

重引导脚本, 创建, 154

主

主机名, 预先配置, 52

主系统

还可参见归档文件

定制安装, 141

如何安装, 150

说明, 141

外围设备, 142

注

注释

在 `rules` 文件中, 195

在配置文件中, 198

状

状态, 显示引导环境, 342

准

准备安装

定制 JumpStart 安装, 183, 206

预先配置系统信息

方法, 52

优点, 51

子

子网

安装服务器, 79, 99, 104

使用 CD 介质创建引导服务器, 105

使用 DVD 介质创建引导服务器, 80