

**Oracle® Database Vault**

インストール・ガイド

10g リリース 2 (10.2) for HP Tru64 UNIX

部品番号 : B40143-02

2009 年 4 月

Oracle Database Vault インストレーション・ガイド, 10g リリース 2 (10.2) for HP Tru64 UNIX

部品番号 : B40143-02

原本名 : Oracle Database Vault Installation Guide, 10g Release 2 (10.2) for hp Tru64 UNIX

原本部品番号 : E10068-02

原本著者 : Sumit Jeloka

原本協力者 : Pat Huey, Prakash Jashnani, Ashmita Bose, Vinisha Dharamshi, Scott Gaetjen, Xiaofang Wang, Jack Brinson, Chi Ching Chui, Kamal Tbeileh, Trivikrama Samudrala, Madhu Velukur, Ranjeet Singh

Copyright © 2006, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

#### 制限付権利の説明

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントが、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供される場合は、次の Notice が適用されます。

#### U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、このソフトウェアを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性 (redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

Oracle は Oracle Corporation およびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

このソフトウェアおよびドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

---

# 目次

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| はじめに .....                | iii |
| 対象読者 .....                | iv  |
| ドキュメントのアクセシビリティについて ..... | iv  |
| 関連ドキュメント .....            | iv  |
| 表記規則 .....                | v   |
| サポートおよびサービス .....         | v   |

## 第 I 部 Oracle Database Vault のインストール

### 1 Oracle Database Vault のインストールの概要

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Database Vault のインストール環境 .....   | 1-2 |
| Database Vault アカウント .....       | 1-2 |
| Database Vault 所有者 .....         | 1-2 |
| Database Vault アカウント・マネージャ ..... | 1-2 |
| デフォルトの監査方針および初期化パラメータ .....      | 1-2 |
| インストールに関する考慮事項 .....             | 1-3 |
| ハードウェアおよびソフトウェアの動作保証 .....       | 1-3 |
| 複数の Oracle ホーム .....             | 1-3 |

### 2 オプションとしての Oracle Database Vault のインストール

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| インストール前およびインストールのタスク .....                         | 2-2  |
| Oracle Database Vault の機能の理解 .....                 | 2-2  |
| ハードウェア要件の確認 .....                                  | 2-2  |
| オペレーティング・システム要件の確認 .....                           | 2-4  |
| カーネル・パラメータの確認 .....                                | 2-6  |
| データベース要件の確認 .....                                  | 2-8  |
| Oracle Enterprise Manager Console DB のインストール ..... | 2-8  |
| Oracle Database リリース 10.2.0.4 パッチ・セットの適用 .....     | 2-9  |
| バックアップ方法の準備 .....                                  | 2-9  |
| カスタム・プロファイルの無効化（存在する場合） .....                      | 2-10 |
| Oracle Clusterware の実行の確認（RAC のみ） .....            | 2-11 |
| 既存の Oracle プロセスの停止 .....                           | 2-11 |
| Enterprise Manager Database Control プロセスの停止 .....  | 2-11 |
| iSQL*Plus プロセスの停止 .....                            | 2-11 |
| すべてのデータベース・インスタンスの停止 .....                         | 2-11 |
| 既存のリスナーの停止 .....                                   | 2-12 |

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Oracle ユーザーの環境の構成 .....                                              | 2-13        |
| Oracle Universal Installer の実行によるインストール .....                        | 2-15        |
| <b>インストール後のタスク .....</b>                                             | <b>2-17</b> |
| データベースのバックアップ .....                                                  | 2-17        |
| アップグレード後の環境変数の更新 (UNIX システムのみ) .....                                 | 2-17        |
| オラクル社が提供するアカウントのパスワードの変更 .....                                       | 2-18        |
| SQL*Plus を使用したアカウントのロック解除およびパスワードのリセット .....                         | 2-18        |
| リモート SYSDBA 接続の無効化 (オプション) .....                                     | 2-19        |
| 他のノードでのリスナーおよびデータベースの起動 (RAC のみ) .....                               | 2-20        |
| DVCA の実行によるインスタンス・パラメータの設定および SYSDBA セッションの<br>ロックアウト (RAC のみ) ..... | 2-20        |
| DVA のタイムアウト値の設定 (オプション) .....                                        | 2-21        |
| Oracle ソフトウェアの削除 .....                                               | 2-22        |

## 第 II 部 付録

### A 既存の Oracle Real Application Clusters データベースのプロセスを停止する方法

### B レスポンス・ファイルの使用方法

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| レスポンス・ファイルの機能 .....                                  | B-2 |
| レスポンス・ファイルの一般的な使用手順 .....                            | B-2 |
| レスポンス・ファイルを使用した Database Vault のインストール .....         | B-3 |
| レスポンス・ファイルの準備 .....                                  | B-3 |
| レスポンス・ファイルを使用した Oracle Universal Installer の実行 ..... | B-5 |
| サイレント・モードのインストールのトラブルシューティング .....                   | B-6 |

### C Database Vault データベース作成後の DVCA の実行

### D Database Vault の以前のバージョンからのアップグレード

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 10.2.0.x バージョンからのアップグレード ..... | D-2 |
|--------------------------------|-----|

### E データベース・リスナーのセキュリティに関する推奨事項

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| データベース・リスナーのセキュリティ・チェックリスト ..... | E-2 |
|----------------------------------|-----|

### F 初期化パラメータ

### G Oracle Database Vault Administrator のアクセシビリティの有効化

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Oracle Database Vault Administrator のアクセシビリティ・モードの有効化 ..... | G-2 |
| Database Vault Administrator グラフのテキスト説明の提供 .....            | G-2 |

## 索引

---

---

# はじめに

この Oracle Database Vault のインストレーション・ガイドでは、各オペレーティング・システムでの Oracle Database Vault のインストール準備、インストール、および構成の方法を詳細に説明し、Database Vault に必要な Oracle ソフトウェア・テクノロジーのコンポーネントについて説明します。

## 対象読者

このマニュアルは、Oracle Database Vault および関連コンポーネントのインストールに關与する Oracle DBA およびシステム管理者を対象としています。

## ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマークアップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト <http://www.oracle.com/accessibility/> を参照してください。

### ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて

スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合があります。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし JAWS は括弧だけの行を読まない場合があります。

### 外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへのリンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイトのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

### Oracle サポート・サービスへの TTY アクセス

アメリカ国内では、Oracle サポート・サービスへ 24 時間年中無休でテキスト電話 (TTY) アクセスが提供されています。TTY サポートについては、(800)446-2398 にお電話ください。

## 関連ドキュメント

詳細は、次のドキュメントを参照してください。

- Oracle Database Vault のリリース・ノート
- 『Oracle Database Vault 管理者ガイド』
- Oracle Database のインストレーション・ガイド
- Oracle Database Oracle Clusterware および Oracle Real Application Clusters のインストレーション・ガイド
- 『Oracle Database Oracle Clusterware および Oracle Real Application Clusters 管理およびデプロイメント・ガイド』

## 表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

| 規則      | 意味                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 太字      | 太字は、操作に関連する <b>Graphical User Interface</b> 要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。 |
| イタリック体  | イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。                                                  |
| 固定幅フォント | 固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。                        |

## サポートおよびサービス

次の各項に、各サービスに接続するための URL を記載します。

### Oracle サポート・サービス

オラクル製品サポートの購入方法、および Oracle サポート・サービスへの連絡方法の詳細は、次の URL を参照してください。

<http://www.oracle.co.jp/support/>

### 製品マニュアル

製品のマニュアルは、次の URL にあります。

<http://otn.oracle.co.jp/document/>

### 研修およびトレーニング

研修に関する情報とスケジュールは、次の URL で入手できます。

<http://www.oracle.co.jp/education/>

### その他の情報

オラクル製品やサービスに関するその他の情報については、次の URL から参照してください。

<http://www.oracle.co.jp>

<http://otn.oracle.co.jp>

---

**注意：** ドキュメント内に記載されている URL や参照ドキュメントには、Oracle Corporation が提供する英語の情報も含まれています。日本語版の情報については、前述の URL を参照してください。

---



# 第 I 部

---

## Oracle Database Vault のインストール

第 I 部では、Oracle Database Vault のインストールの概要、要件および手順について説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

- 第 1 章「Oracle Database Vault のインストールの概要」
- 第 2 章「オプションとしての Oracle Database Vault のインストール」



---

# Oracle Database Vault のインストールの概要

Oracle Database Vault を使用すると、これまで不可能だった方法でビジネス・データを保護できます。Database Vault では、多元的および重層的な方法で、データベース・セキュリティが実装されます。

この章では、Database Vault のインストール処理の概要を説明します。この章には、次の項が含まれます。

- Database Vault のインストール環境
- Database Vault アカウント
- デフォルトの監査方針および初期化パラメータ
- インストールに関する考慮事項

## Database Vault のインストール環境

Oracle Database Vault は、次のものにオプションとしてインストールできます。

- Oracle Database 10g リリース 2 (10.2.0.4) のスタンドアロン・インストール
- Oracle Real Application Clusters (RAC) を使用する Oracle Database 10g リリース 2 (10.2.0.4)

## Database Vault アカウント

Database Vault のインストール時には、2 つのアカウントを作成できます。1 つは Database Vault 所有者、もう 1 つは Database Vault アカウント・マネージャのアカウントです。Database Vault 所有者のアカウント名およびパスワードは、インストール時に指定する必要があります。Database Vault アカウント・マネージャの作成はオプションです。

### Database Vault 所有者

Database Vault 所有者アカウントには、DV\_OWNER ロールが付与されます。このアカウントは、Database Vault のロールおよび構成を管理できます。

Database Vault 所有者のユーザー名は 2 ～ 30 文字、アカウント・パスワードは 8 ～ 30 文字で指定できます。

Database Vault 所有者アカウント用に選択するパスワードは、セキュアなパスワードであることが必要です。次のパスワード制限が実施されます。

- パスワードは、少なくとも 1 つのアルファベット、1 つの数字、1 つの非英数字（記号）を含む必要があります。
- パスワードをアカウント名と同じにすることはできません。
- 同じ文字を連続して使用することはできません。

### Database Vault アカウント・マネージャ

Database Vault アカウント・マネージャには、DV\_ACCTMGR ロールが付与されます。このアカウントは、データベース・ユーザー・アカウントの管理に使用します。Database Vault アカウント・マネージャを作成すると、容易に業務を分離できます。Database Vault アカウント・マネージャ・アカウントを作成しない場合、DV\_ACCTMGR ロールは、デフォルトで Database Vault 所有者アカウントに付与されます。

Database Vault アカウント・マネージャのユーザー名は 2 ～ 30 文字、アカウント・パスワードは 8 ～ 30 文字で指定できます。

Database Vault アカウント・マネージャにも、Database Vault 所有者と同じパスワード制限が適用されます。

## デフォルトの監査方針および初期化パラメータ

Oracle Database Vault では、ベースライン・データベースの監査方針がインストールされます。この監査方針の対象は、Database Vault データベース表に格納されるアクセス制御構成情報、Oracle Catalog に格納される情報（ロールバック・セグメント、表領域など）、システム権限の使用および Oracle Label Security の構成です。

**関連項目：** データベースの監査方針の詳細は、『Oracle Database Vault 管理者ガイド』を参照してください。

Oracle Database Vault のインストール時には、セキュリティ固有のデータベース初期化パラメータが、デフォルト値を使用して初期化されます。これらのセキュリティ固有の初期化パラメータは、[付録 F](#)に記載されています。

## インストールに関する考慮事項

この項では、この製品のインストール方法を決定する前に考慮する必要がある情報を示します。この項の内容は次のとおりです。

- [ハードウェアおよびソフトウェアの動作保証](#)
- [複数の Oracle ホーム](#)

### ハードウェアおよびソフトウェアの動作保証

このインストール・ガイドに記載されているプラットフォーム固有のハードウェアおよびソフトウェアの要件は、このマニュアルが公開された時点での最新情報です。マニュアルの公開後に、その他のプラットフォームやオペレーティング・システムのソフトウェア・バージョンが新たに動作保証されている可能性があるため、[Oracle MetaLink Web](#) サイトの動作保証マトリックスで、動作保証されているプラットフォームおよびオペレーティング・システムのバージョンの最新のリストを確認してください。[Oracle MetaLink Web](#) サイトには、次の URL でアクセスできます。

<https://metalink.oracle.com>

現行の Oracle サポート・サービス契約を結んでいない場合は、次の Web サイトで同じ情報にアクセスできます。

<http://www.oracle.com/technology/support/metalink/index.html>

### 複数の Oracle ホーム

この製品では、複数の Oracle ホームがサポートされます。そのため、同じシステムの異なる Oracle ホーム・ディレクトリに、このソフトウェアの現在のリリースまたは前のリリースを複数回インストールできます。



---

# オプションとしての Oracle Database Vault のインストール

この章では、Oracle Database Vault を既存の Oracle Database 10g リリース 2 (10.2.0.4) データベースにインストールするための主な手順の概要を説明します。これらの手順を実行すると、既存の Oracle Database システム（関連するアプリケーションを含む）が Oracle Database Vault システムに変換されます。この章で説明する手順に従ってアップグレードされたデータベースでは、以前のリリースとほぼ同様の動作を得られるのに加えて、新しい Oracle Database Vault の機能も利用できます。Database Vault のインストールによって発生する変更のリストは、[付録 F「初期化パラメータ」](#) および『Oracle Database Vault 管理者ガイド』を参照してください。

---

**注意：** 10g リリース 2 より前の Oracle Database を Oracle Database Vault にアップグレードする場合は、まず、10g リリース 2 (10.2.0.4) データベースにアップグレードする必要があります。

---

**関連項目：** 使用している Oracle Database を Oracle Database 10g リリース 2 にアップグレードするための情報は、『Oracle Database アップグレード・ガイド』を参照してください。

この章には、次の内容が含まれます。

- [インストール前およびインストールのタスク](#)
- [インストール後のタスク](#)
- [Oracle ソフトウェアの削除](#)

## インストール前およびインストールのタスク

この項には、次の内容が含まれます。

- [Oracle Database Vault の機能の理解](#)
- [ハードウェア要件の確認](#)
- [オペレーティング・システム要件の確認](#)
- [カーネル・パラメータの確認](#)
- [データベース要件の確認](#)
- [バックアップ方法の準備](#)
- [カスタム・プロファイルの無効化（存在する場合）](#)
- [Oracle Clusterware の実行の確認（RAC のみ）](#)
- [既存の Oracle プロセスの停止](#)
- [Oracle ユーザーの環境の構成](#)
- [Oracle Universal Installer の実行によるインストール](#)

### Oracle Database Vault の機能の理解

アップグレード処理を計画する前に、Oracle Database Vault の機能を理解しておく必要があります。Oracle Database Vault の基本的な機能の説明は、『Oracle Database Vault 管理者ガイド』に記載されています。

### ハードウェア要件の確認

システムが最小限満たす必要があるハードウェア要件は、次のとおりです。

- 1024MB 以上の使用可能な物理 RAM。
- 使用可能な RAM と必要なスワップ領域の関係を、次の表に示します。

| 使用可能な RAM       | 必要なスワップ領域        |
|-----------------|------------------|
| 1024MB 未満       | RAM のサイズの 2 倍    |
| 1024MB ～ 2048MB | RAM のサイズの 1.5 倍  |
| 2049MB ～ 8192MB | RAM のサイズと同じ      |
| 8192MB よりも多い    | RAM のサイズの 0.75 倍 |

- /tmp ディレクトリに 400MB のディスク領域。
- インストール・タイプに応じて、Oracle ソフトウェア用に最大 3GB のディスク領域。
- ファイル・システム記憶域を使用する事前構成済データベース用に 1.2GB のディスク領域（オプション）。

---

**注意：**自動ストレージ管理または RAW デバイス記憶域を使用するデータベースのディスク領域要件については、この章で後述します。

---

自動バックアップを構成する場合は、ファイル・システムまたは自動ストレージ管理ディスク・グループ内に、フラッシュ・リカバリ領域に対する追加のディスク領域が必要です。

システムがこれらの要件を満たしていることを確認するには、次の手順に従います。

1. 物理 RAM サイズを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# /bin/vmstat -P | grep "Total Physical Memory"
```

システムにインストールされている物理 RAM のサイズが要件より小さい場合は、後続の手順を行う前に、メモリーを追加する必要があります。

2. 構成されているスワップ領域のサイズを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# /sbin/swapon -s
```

必要に応じて、使用するオペレーティング・システムのドキュメントで、追加のスワップ領域の構成方法に関する情報を参照してください。

3. /tmp ディレクトリの使用可能なディスク領域を調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# df -h /tmp
```

または

```
# df -k /tmp
```

---

**注意：**df -h コマンドを使用すると、ディスク領域は MB または GB 単位で表示されます。一方、df -k コマンドを使用すると、KB 単位で表示されます。

---

/tmp ディレクトリの使用可能なディスク領域が 400MB 未満の場合は、次に示す手順の 1 つを実行してください。

- ディスク領域要件に応じて、/tmp ディレクトリから不要なファイルを削除します。
  - oracle ユーザーの環境の設定時に、TMP および TMPDIR 環境変数を設定します（後述します）。
  - /tmp ディレクトリを含むファイル・システムを拡張します。必要に応じて、システム管理者にファイル・システムの拡張に関する情報を問い合わせてください。
4. システムのディスクの空き領域を調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# df -h
```

または

```
# df -k
```

---

**注意：**df -h コマンドを使用すると、ディスク領域は MB または GB 単位で表示されます。一方、df -k コマンドを使用すると、KB 単位で表示されます。

---

次の表に、ソフトウェア・ファイルの概算ディスク領域要件をインストール・タイプごとに示します。

| インストール・タイプ         | ソフトウェア・ファイル用の要件 (GB) |
|--------------------|----------------------|
| Enterprise Edition | 3.0                  |
| Standard Edition   | 3.0                  |
| カスタム (最大)          | 3.0                  |

## オペレーティング・システム要件の確認

インストールする製品に応じて、システムに次のソフトウェアがインストールされていることを確認してください。これらの要件が満たされているかどうかを確認する方法は、表の後に記載しています。

**注意：** Oracle Universal Installer では、ここに示す要件をシステムが満たしているかどうかのチェックが実行されます。このチェックを確実に通過するために、Oracle Universal Installer を起動する前に要件を検証してください。

| 項目                       | 要件                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オペレーティング・システム            | オペレーティング・システムのバージョン：<br>HP Tru64 UNIX V5.1B                                                                    |
| パッケージ                    | パッケージ要件は、Oracle Database 10g リリース 2 と同じです。Oracle Database 10g リリース 2 がすでにインストールされている場合、システムはパッケージ要件を自動的に満たします。 |
| Software Development Kit | Software Development Kit (SDK) v 1.4.2 for the Tru64 UNIX Operating System for the Java Platform (JDK 1.4.2)   |
| オペレーティング・システムのサブセット      | オペレーティング・システムのサブセット：<br>OSFCPLRS<br>OSFLIBA<br>OSFPGMR<br>OSFSER<br>OSFX11                                     |

**注意：** Oracle Database Vault は、既存の Oracle ホームにインストールされます。Oracle Database Vault には、Oracle Database 10g リリース 2 のインストール時に満たされたすべてのソフトウェア要件で十分です。

システムがこれらの要件を満たしていることを確認するには、次の手順に従います。

1. インストールされている Tru64 UNIX のバージョンを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# /usr/sbin/sizer -v
Compaq Tru64 UNIX V5.1B (Rev. 2650); Mon Nov 3 10:13:28 PST 200
```

この例では、表示されているバージョンは V5.1B です。必要に応じて、使用するオペレーティング・システムのドキュメントで、オペレーティング・システムのアップグレードに関する情報を参照してください。

2. Java SDK 1.4.2 がインストールされているかどうかを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# /usr/sbin/setld -i JAVA142 | more
```

Java SDK 1.4.2 がインストールされている場合は、このコマンドにより、インストールされているすべてのファイルへのパスが表示されます。Java ホーム・ディレクトリのパスを書き留めます。インストール時にこの値を指定する必要があります。デフォルトのパスは次のとおりです。

```
/usr/opt/java142
```

このコマンドで「不明なサブセット」というメッセージが返された場合、Java SDK 1.4.2 はインストールされていません。次の Web サイトから Java SDK 1.4.2-4p2 以降をダウンロードしてインストールします。

<http://www.compaq.com/java/download/index.html>

- 必要なソフトウェア・サブセットがインストールされているかどうかを調べるには、次のいずれかのコマンドを入力します。

- システムにインストールされているすべてのソフトウェア・サブセットのリストを表示するには、次のコマンドを入力します。

```
# /usr/sbin/setld -i | more
```

- 特定のソフトウェア・サブセットがインストールされているかどうかを調べるには、次のようなコマンドを入力します。

```
# /usr/sbin/setld -i | grep subsetname
```

必要に応じて、必要なソフトウェア・サブセットをインストールします。Compaq C Compiler V6.5-207 (dtk) が必要な場合は、次の Web サイトからダウンロードできます。

<http://www.tru64unix.compaq.com/dtk/>

- Oracle Messaging Gateway を使用し、MQSeries classes for Java および MQSeries classes for Java Message Service (SupportPac MA88) が必要な場合は、次の Web サイトからダウンロードします。

[http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24000173&rs=0&cs=utf-8&dc=D400&q1=MA88&loc=en\\_US&lang=en&cc=US](http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24000173&rs=0&cs=utf-8&dc=D400&q1=MA88&loc=en_US&lang=en&cc=US)

また、次のパッチがシステムにインストールされていることを確認する必要があります。これらの要件を確認する方法は、表の後に記載されています。

また、次のパッチがシステムにインストールされていることを確認する必要があります。これらの要件を確認する方法は、表の後に記載されています。

---

**注意：** リストされているパッチの新しいバージョンがシステムにインストールされている場合があります。リストされているパッチがインストールされていない場合は、リストされているバージョンをインストールする前に、より新しいバージョンがインストールされているかどうかを調べてください。

---

| インストール・タイプまたは製品 | 要件 |
|-----------------|----|
|-----------------|----|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| すべてのインストール | <p>Tru64 UNIX V5.1B Patch Kit 2 以降：</p> <p>T64V51BB22AS0002-20030415</p> <p>次のパッチ・キットも必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ HP Tru64 UNIX 5.1B PK2 BL22 Fixes for AdvFS Panic in _OtsMove; and Possible Memory Corruption:<br/>T64KIT0020879-V51BB22-E-20031125</li> <li>■ HP Tru64 UNIX - Problem with IP Multicast Packets:<br/>T64KIT0019662-V51BB22-E-20030818</li> <li>■ HP Tru64 UNIX V5.1B PK2 (BL22) ERP Kit - Fix for Multiple applications may be granted an exclusive lock on the same file:<br/>T64KIT0021665-V51BB22-E-20040220</li> <li>■ Tru64 UNIX V5.1B PK2/BL22 Early Release Patch - Fix for Potential Application Core Dump:<br/>T64KIT0021681-V51BB22-E-20040223</li> </ul> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要なパッチ・キットがインストールされているかどうかを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# /usr/sbin/dupatch -track -type kit
```

このコマンドで前述の必要なパッチ・キットの表に示された識別子（またはそれ以降のパッチ・キット・レベルの識別子）が表示されない場合は、次の Web サイトから最新のパッチ・キットをダウンロードしてインストールします（この Web サイトにアクセスするには登録が必要です）。

<http://itrc.hp.com/service/patch/mainPage.do>

MQSeries の CSD が必要な場合は、次の Web サイトでダウンロードおよびインストールの情報を参照してください。

<http://www-306.ibm.com/software/integration/wmq/support/>

## カーネル・パラメータの確認

**注意：**この項で示すカーネル・サブシステムの属性値は、推奨値にすぎません。本番データベース・システムでは、これらの値をチューニングして、システムのパフォーマンスを最適化することをお勧めします。カーネル・サブシステムの属性のチューニングの詳細は、オペレーティング・システムのドキュメントを参照してください。

次の表を参照して、カーネル・サブシステムの属性が推奨値以上の値に設定されていることを確認してください。値の確認および設定方法は、表の後に記載しています。

| サブシステム | パラメータ                      | 値                                                                                                |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipc    | shm_max                    | 4278190080 (4GB から 16MB を引いた値)                                                                   |
|        | shm_mni                    | 256                                                                                              |
|        | shm_min                    | 1                                                                                                |
|        | shm_seg                    | 256                                                                                              |
|        | shm_threshold              | rad_gh_regions[n] または gh_chunks 属性が vm サブシステムで設定されている場合にのみ、この属性を 0 に設定します。それ以外の場合は、値を変更しないでください。 |
| proc   | exec_disable_arg_limit     | 1                                                                                                |
|        | per_proc_stack_size        | 8388608 (8MB)<br>このパラメータに対しては、最大で 512MB までサポートされます。                                              |
|        | max_per_proc_stack_size    | 33554432 (32MB)<br>このパラメータに対しては、最大で 512MB までサポートされます。                                            |
|        | per_proc_data_size         | 335544320 (320MB)                                                                                |
|        | max_per_proc_data_size     | 335544320 (320MB)                                                                                |
|        | max_per_proc_address_space | RAM と同じサイズまたは 1073741824 (1GB) のうち、大きい方の値                                                        |
|        | per_proc_address_space     | RAM と同じサイズまたは 1073741824 (1GB) のうち、大きい方の値                                                        |

| サブシステム | パラメータ                  | 値                                                                                 |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| rdg    | msg_size               | 32768                                                                             |
|        | max_objs               | 5120                                                                              |
|        | max_async_req          | 256                                                                               |
|        | max_sessions           | 500 (または、少なくとも 20 にシステム上のすべてのデータベースに対する PROCESSES 初期化パラメータの値を加えたもの (この値の方が大きい場合)) |
|        | rdg_max_auto_msg_wires | 0                                                                                 |
|        | rdg_auto_msg_wires     | 0                                                                                 |
| rt     | aio_task_max_num       | 8193                                                                              |
| vfs    | fifo_do_adaptive       | 0                                                                                 |
| vm     | new_wire_method        | 0                                                                                 |

**注意：**カーネル・サブシステムの属性の現在値がこの表に記載されている値より大きい場合は、推奨値が 0 である属性を除き、その属性値を変更しないでください。

これらのカーネル・サブシステムの属性の現在値を確認し、必要に応じて値を変更するには、次のようにします。

1. サブシステムの属性の現在値を表示するには、次のコマンドを入力します。

```
# /sbin/sysconfig -q subsystem
```

たとえば、ipc サブシステムの属性値を表示するには、次のコマンドを入力します。

```
# /sbin/sysconfig -q ipc
```

2. 現在値のいずれかを変更する必要がある場合は、次のようにします。

- a. /etc/sysconfigtab ファイルのバックアップ・コピーを作成します。次に例を示します。

```
# cp /etc/sysconfigtab /etc/sysconfigtab.orig
```

- b. テキスト・エディタを使用して次のようなファイルを作成し、変更するサブシステムおよび属性を指定します。

```
ipc:
    shm_max = 4278190080
    shm_mni = 256
    shm_min = 1
    shm_seg = 128
proc:
    exec_disable_arg_limit = 1
    per_proc_stack_size = 8388608
    max_per_proc_stack_size = 33554432
    per_proc_data_size = 335544320
    max_per_proc_data_size = 335544320
    max_per_proc_address_space = 4294967296
    per_proc_address_space = 4294967296
```

- c. 次のようなコマンドを入力して、`/etc/sysconfigtab` ファイルにサブシステムの属性を追加します。

```
# /sbin/sysconfigdb -m -f filename
```

この例では、`filename` は手順 b で作成したファイルの名前です。

- d. 次のコマンドを入力してシステムを再起動します。

```
# /sbin/shutdown -r now
```

- e. システムが再起動したら、ログインしてユーザーを `root` に切り替えます。

## データベース要件の確認

Oracle Database Vault をインストールするには、Oracle Database 10g リリース 2 (10.2.0.4) の Enterprise Edition が実行されている必要があります。データベースには、Oracle Enterprise Manager Console DB 10.2.0.4.0 をインストールしておく必要があります。さらに、Database Vault インストーラでは、ファイル `oratab` および `oraInst.loc` への書込みアクセスが要求されます。

既存のデータベースには、リスナーが構成されている必要があります。Oracle Net Configuration Assistant を使用すると、データベースを最初にインストールしたときにリスナーが構成されます。また、Oracle Enterprise Manager を使用すると、リスナーを管理できます。

データベースには既存のパスワード・ファイルが必要です。パスワード・ファイルの認証パラメータ `REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE` が `EXCLUSIVE` または `SHARED` に設定されている必要があります。

`REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE` パラメータは `init.ora` ファイルで設定できます。パスワード・ファイルを作成および管理するには、`orapwd` ユーティリティを使用します。

**関連項目：**パスワード・ファイルの作成および管理の詳細は、『Oracle Database 管理者ガイド』を参照してください。

10.2.0.4 パッチ・セットの適用および必要なコンポーネントのインストールの詳細は、次の各項で説明します。

- [Oracle Enterprise Manager Console DB のインストール](#)
- [Oracle Database リリース 10.2.0.4 パッチ・セットの適用](#)

### Oracle Enterprise Manager Console DB のインストール

Oracle Database Vault をインストールする前に、Oracle Enterprise Manager Console DB 10.2.0.4.0 がインストールされていることを確認してください。Oracle Enterprise Manager Console DB は、Oracle Universal Installer (OUI) を使用してインストールします。Oracle Enterprise Manager Console DB のインストールの手順を、次に要約します。

1. Oracle Universal Installer (OUI) を実行し、Oracle Enterprise Manager Console DB 10.2.0.1.0 をインストールするためのカスタム・インストールを実行します。使用可能な製品コンポーネントのリストから、Oracle Enterprise Manager Console DB を追加します。
2. Oracle Database リリース 10.2.0.4 パッチ・セットを適用します。

---

**注意：**Database Configuration Assistant (DBCA) を使用すると、Enterprise Manager Database Control を使用できるようにデータベースを構成できます。ただし、Enterprise Manager Database Control の構成は、Oracle Database Vault をインストールするための前提条件ではありません。

---

## Oracle Database リリース 10.2.0.4 パッチ・セットの適用

Oracle Database Vault をインストールするには、データベースを Oracle Database リリース 10.2.0.4 にアップグレードする必要があります。アップグレードまたはインストールを実行する際には、実行前に必ずデータベースのバックアップを作成しておくことをお勧めします。

**関連項目：**データベース・バックアップの詳細は、『Oracle Database バックアップおよびリカバリ・ユーザズ・ガイド』を参照してください。

この項には、次の内容が含まれます。

### パッチ・セットの概要

Oracle Database リリース 10.2.0.4 のパッチ・セットは、Oracle Database 10g リリース 2 の次のインストールに適用できます。

- Oracle Database
- Oracle Real Application Clusters
- Oracle Database Client
- Oracle Database Companion CD
- Oracle Clusterware
- Oracle Database Vault

### Oracle Universal Installer のバージョン要件

このパッチ・セットには Oracle Universal Installer リリース 10.2.0.4 が含まれており、パッチ・セットをインストールすると、これが自動的にインストールされます。この Oracle Universal Installer がインストールされることで、以降 Oracle ホームにパッチを適用することが可能になります。これより前のメンテナンス・リリース・メディアまたは Oracle ホームの Oracle Universal Installer を使用しないでください。

これは、完全なソフトウェア・ディストリビューションではありません。既存の Oracle Database 10g リリース 2 (10.2.0.1 または 10.2.0.2) のインストール環境にインストールする必要があります。

### パッチ・セット・ドキュメント

このリリースの Oracle Database パッチ・セットに関連するドキュメントは、次の 2 つです。

- 『Oracle Database Patch Set Notes, 10g Release 2 (10.2.0.4) Patch Set for hp Tru64 UNIX』
- 『Oracle Database List of Bugs Fixed, 10g Release 2 (10.2.0.4) Patch Set』

これらのドキュメントは、両方ともパッチ・セットに含まれます。OracleMetalink の Web サイトからも入手可能です。

<https://metalink.oracle.com>

## バックアップ方法の準備

アップグレードまたはインストールを実行する際には、実行前に必ずデータベースのバックアップを作成しておくことをお勧めします。アップグレードが最終的に正常に実行されるかどうかは、適切なバックアップ方法の設計と実行に大きく依存します。バックアップ方法を決定する際には、次の項目を考慮してください。

- 本番データベースが実行不能の状態になってから、業務への影響が許容範囲を超えるまでの時間。
- 可用性の要件を満たすために必要なバックアップ方法。
- バックアップのアーカイブ先は、安全なオフサイトの場所かどうか。
- バックアップのリストアにかかる時間（オフサイト・ストレージでのバックアップを含む）。

- リカバリ・プロシージャのテストが正常に実行されたかどうか。

使用するバックアップ方法は、これらの考慮事項に対処しており、なおかつデータベースのバックアップとリカバリを正常に実行するためのプロシージャを含んでいる必要があります。

**関連項目：** データベース・バックアップの詳細は、『Oracle Database バックアップおよびリカバリ・ユーザズ・ガイド』を参照してください。

## カスタム・プロファイルの無効化（存在する場合）

既存のデータベースでカスタム・プロファイルおよびパスワードの複雑さのチェックを作成している場合は、インストールを実行する前にこれらが無効にする必要があります。これらはインストールの完了後に再度有効にできます。これを実行するには、次の手順を使用します。

1. 使用されている各プロファイルのプロファイル名と関連する設定を抽出します。これはスクリプトを使用して実行できます。

例 2-1 に、プロファイル名と設定を抽出して `myprofiles.sql` という出力スクリプトを作成するサンプル・スクリプトを示します。インストールの完了後に、`myprofiles.sql` を実行してプロファイル設定をリストアできます。

### 例 2-1 プロファイルの抽出

```
set serverout on size 100000
spool myprofiles.sql
.
declare
l_last varchar2(30) := 'X';
l_count number := 0;
begin
  for c in (
    select profile, resource_name , limit
    from dba_profiles
    order by profile, resource_name
  ) loop
    if l_last <> c.profile then
      l_last := c.profile;
      if l_count > 0 then
        dbms_output.put_line(';');
      end if;
      l_count := l_count + 1;
      dbms_output.put_line('create profile ' || c.profile || ' limit ');
    else
      dbms_output.put_line('      ' || c.resource_name || ' ' || c.limit);
    end if;
  end loop;
  dbms_output.put_line(';');
end;
/
.
spool off
```

2. カスタム・プロファイルとパスワードの複雑さの設定を無効にします。次に例を示します。

```
SQL> ALTER PROFILE SomeCustomProfile LIMIT
PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED -- The number of times a password can be reused
PASSWORD_REUSE_TIME UNLIMITED -- The number of days between reuses of a password
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION NULL
/
```

3. Oracle Database Vault のインストールの完了後に、手順 1 で作成したスクリプトを実行してプロファイルを再度有効にします。

```
SQL>@myprofiles.sql
```

## Oracle Clusterware の実行の確認（RAC のみ）

既存の Real Application Clusters（RAC）データベースを検出するには、Database Vault インストーラに対して Oracle Clusterware を実行しておく必要があります。Oracle Clusterware を停止している場合、Oracle Universal Installer を実行する前に再起動する必要があります。Oracle Clusterware を起動するには、次のコマンドを使用します。

```
$CRS_HOME/bin/crsctl start crs
```

---

**注意：**

- crsctl コマンドは root ユーザーとして実行する必要があります。このコマンドは、すべてのクラスタ・ノードで実行する必要があります。
  - crsctl start crs コマンドでもデータベースを起動できます。Oracle Universal Installer を実行する前にデータベースを停止することが必要になります。
- 

## 既存の Oracle プロセスの停止

Oracle ホームで実行中のすべてのプロセスを停止します。このタスクが完了していない場合、Oracle Universal Installer は、特定の実行可能ファイルやライブラリにリンクしなおすことができません。RAC データベースの場合は、すべてのノードでプロセスを停止する必要があります。

プロセスの停止は、次の順番で行います。

1. [Enterprise Manager Database Control プロセスの停止](#)
2. [iSQL\\*Plus プロセスの停止](#)
3. [すべてのデータベース・インスタンスの停止](#)
4. [既存のリスナーの停止](#)

### Enterprise Manager Database Control プロセスの停止

実行中の Enterprise Manager Database Control プロセスを停止します。次のコマンドを使用します。

```
$ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole
```

### iSQL\*Plus プロセスの停止

次のコマンドを使用して、iSQL\*Plus プロセスを停止します。

```
$ORACLE_HOME/bin/isqlplusctl stop
```

### すべてのデータベース・インスタンスの停止

Oracle Database Vault のインストール先となる Oracle ホーム・ディレクトリから実行中の、すべてのデータベース・インスタンスを停止します。

```
sqlplus SYS "AS SYSDBA"  
Enter password:  
SQL> shutdown immediate
```

## 既存のリスナーの停止

Oracle Universal Installer を起動すると、TCP/IP ポート 1521 を使用して、デフォルトの Oracle Net リスナーが構成され、起動されます。ただし、既存の Oracle Net リスナー・プロセスが同じポートまたはキー値を使用していると、新しいリスナーが構成されるのみで、リスナーは起動されません。インストール時に新しいリスナー・プロセスを起動するには、Oracle Universal Installer を起動する前に、既存のリスナーをすべて停止しておく必要があります。

既存のリスナー・プロセスが実行中かどうかを調べ、必要に応じて停止するには、次のようにします。

1. ユーザーを `oracle` に切り替えます。

```
# su - oracle
```

2. 次のコマンドを入力して、リスナー・プロセスが実行中かどうかを調べ、リスナー・プロセスの名前およびインストールされている Oracle ホーム・ディレクトリを特定します。

```
$ ps -ef | grep tnslnsr
```

このコマンドでは、システムで実行中の Oracle Net リスナーの情報が表示されます。

```
... oracle_home1/bin/tnslnsr LISTENER -inherit
```

この例の `oracle_home1` は、リスナーがインストールされている Oracle ホーム・ディレクトリです。また、`LISTENER` はリスナー名です。

---

**注意：** Oracle Net リスナーが実行されていない場合は、2-13 ページの「[Oracle ユーザーの環境の構成](#)」を参照してください。

---

3. `ORACLE_HOME` 環境変数を設定し、リスナーに対して適切な Oracle ホーム・ディレクトリを指定します。

- Bourne、Bash または Korn シェルの場合：

```
$ ORACLE_HOME=oracle_home1
$ export ORACLE_HOME
```

- C または `tcsh` シェルの場合：

```
% setenv ORACLE_HOME oracle_home1
```

4. 次のコマンドを入力して、リスナーが使用している TCP/IP ポート番号および IPC キー値を特定します。

```
$ $ORACLE_HOME/bin/lsnrctl status listenername
```

---

**注意：** リスナーにデフォルト名の `LISTENER` が使用されている場合は、このコマンドでリスナー名を指定する必要はありません。

---

5. 次のようなコマンドを入力して、リスナー・プロセスを停止します。

```
$ $ORACLE_HOME/bin/lsnrctl stop listenername
```

6. この手順を繰り返して、システムで実行中のすべてのリスナーを停止します。

---

**注意：** Oracle Real Application Clusters (RAC) に対して Database Vault をインストールする場合は、すべてのクラスター・ノードの Oracle プロセスを、すべて停止する必要があります。詳細は、[付録 A 「既存の Oracle Real Application Clusters データベースのプロセスを停止する方法」](#) を参照してください。

---

## Oracle ユーザーの環境の構成

Oracle ソフトウェアを所有しているアカウントを使用して、Oracle Universal Installer (OUI) を実行します。通常、このアカウントは `oracle` です。

ただし、Oracle Universal Installer を起動する前に、`oracle` ユーザーの環境を構成しておく必要があります。この環境を構成するには、次の処理を行う必要があります。

- シェルのスタートアップ・ファイルで、デフォルトのファイル・モード作成マスク (`umask`) を `022` に設定します。
- `DISPLAY` 環境変数を設定します。

---

**注意：** `PATH` 変数の `/usr/X11R6/bin` の前に、`$ORACLE_HOME/bin` が含まれていることを確認してください。

---

`oracle` ユーザーの環境を設定するには、次のようにします。

1. 新しいターミナル・セッション、たとえば X ターミナル (`xterm`) を開始します。
2. 次のコマンドを入力して、このシステムに X Window のアプリケーションが表示されるようにします。

```
$ xhost fully_qualified_remote_host_name
```

次に例を示します。

```
$ xhost somehost.us.acme.com
```

3. ソフトウェアのインストール先のシステムにまだログインしていない場合は、そのシステムに `oracle` ユーザーとしてログインします。
4. `oracle` ユーザーとしてログインしていない場合は、次のコマンドを入力してユーザーを `oracle` に切り替えます。

```
$ su - oracle
```

5. `oracle` ユーザーのデフォルト・シェルを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
$ echo $SHELL
```

6. 任意のテキスト・エディタで、`oracle` ユーザーのシェルのスタートアップ・ファイルを開きます。

- Bourne シェル (`sh`)、Bash シェル (`bash`) または Korn シェル (`ksh`) の場合：

```
$ vi .bash_profile
```

- C シェル (`csh` または `tcsh`) の場合：

```
% vi .login
```

7. 次の行を入力または編集して、デフォルトのファイル・モード作成マスクの値を `022` に指定します。

```
umask 022
```

8. ファイル内で環境変数 `ORACLE_SID`、`ORACLE_HOME` または `ORACLE_BASE` が設定されている場合は、対応する行をファイルから削除します。
9. ファイルを保存し、テキスト・エディタを終了します。

10. シェルのスタートアップ・スクリプトを実行するには、次のコマンドのいずれかを入力します。

- Bourne、Bash または Korn シェルの場合：

```
$ . ~/.profile
```

- C シェルの場合：

```
% source ~/.login
```

11. ローカル・システム以外でソフトウェアをインストールする場合は、次のようなコマンドを入力して、X のアプリケーションがローカル・システムで表示されるようにします。

- Bourne、Bash または Korn シェルの場合：

```
$ DISPLAY=local_host:0.0 ; export DISPLAY
```

- C シェルの場合：

```
% setenv DISPLAY local_host:0.0
```

この例の `local_host` は、Oracle Universal Installer の表示に使用するシステム（ワークステーションまたは PC）のホスト名または IP アドレスです。

12. /tmp ディレクトリのディスクの空き領域が 400MB に満たないことが判明した場合は、少なくとも 400MB 以上の空き領域を持つファイル・システムを特定し、環境変数 `TEMP` および `TMPDIR` を設定して、そのファイル・システム上の一時ディレクトリを指定します。

- a. `df -k` コマンドを使用して、十分な空き領域がある適切なファイル・システムを特定します。

- b. 必要に応じて、次のようなコマンドを入力し、特定したファイル・システム上に一時ディレクトリを作成して、そのディレクトリで適切な権限を設定します。

```
$ su - root
# mkdir /mount_point/tmp
# chmod a+wr /mount_point/tmp
# exit
```

- c. 次のようなコマンドを入力して、環境変数 `TEMP` および `TMPDIR` を設定します。

- \* Bourne、Bash または Korn シェルの場合：

```
$ TEMP=/mount_point/tmp
$ TMPDIR=/mount_point/tmp
$ export TEMP TMPDIR
```

- \* C シェルの場合：

```
% setenv TEMP /mount_point/tmp
% setenv TMPDIR /mount_point/tmp
```

13. 次のようなコマンドを入力して、環境変数 `ORACLE_BASE` および `ORACLE_SID` を設定します。

- Bourne、Bash または Korn シェルの場合：

```
$ ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
$ ORACLE_SID=sales
$ export ORACLE_BASE ORACLE_SID
```

- C シェルの場合：

```
% setenv ORACLE_BASE /u01/app/oracle
% setenv ORACLE_SID sales
```

これらの例の `/u01/app/oracle` は、前に作成または特定した Oracle ベース・ディレクトリです。また、`sales` はデータベースの名前（通常 5 文字まで）です。

14. 次のコマンドを入力して、環境変数 ORACLE\_HOME および TNS\_ADMIN を確実に未設定の状態にします。

- Bourne、Bash または Korn シェルの場合：

```
$ unset ORACLE_HOME
$ unset TNS_ADMIN
```

- C シェルの場合：

```
% unsetenv ORACLE_HOME
% unsetenv TNS_ADMIN
```

15. 環境が正しく設定されていることを確認するには、次のコマンドを入力します。

```
$ umask
$ env | more
```

umask コマンドによって値 22、022 または 0022 が表示されること、およびこの項で設定した環境変数に正しい値が設定されていることを確認します。

## Oracle Universal Installer の実行によるインストール

Oracle Universal Installer (OUI) を実行して、Oracle Database Vault を既存の Oracle Database 10g リリース 2 (10.2.0.3) データベースにインストールします。その際、現行の ORACLE\_HOME 環境を所有するソフトウェア所有者アカウントとして、このインストーラを実行する必要があります。通常、このアカウントは oracle です。

oracle ユーザーとしてログインします。または、su コマンドを使用して、ユーザーを oracle に切り替えます。現在のディレクトリをインストール・ファイルが含まれているディレクトリに変更します。Oracle Universal Installer を起動します。

```
./runInstaller
```

次の手順では、選択する必要があるオプションについて説明します。

1. 「インストール詳細の指定」画面では、既存の Oracle Database が含まれている Oracle ホームのパスを指定する必要があります。「インストール先パス」ボックスには、システムに登録されているすべての Oracle Database リリース 2 (10.2.0.4) Enterprise Edition データベースの Oracle ホームのパスが表示されます。

Oracle Database Vault をインストールするデータベースの Oracle ホームを選択します。

---

### 注意：

- Oracle Database リリース 10.2.0.4 の Enterprise Edition がインストールされていない Oracle ホームは、表示されません。Oracle ホームには、Oracle Database リリース 10.2.0.4 の Enterprise Edition をインストールしておく必要があります。
  - Oracle Enterprise Manager Console DB 10.2.0.4.0 がインストールされていない Oracle ホームは、表示されません。Oracle ホームには、Oracle Enterprise Manager Console DB 10.2.0.4.0 をインストールしておく必要があります。
  - 自動ストレージ管理 (ASM) インスタンスが含まれている Oracle ホームは、表示されません。ASM インスタンスが含まれている Oracle ホームには、Oracle Database Vault をインストールできません。
  - すでに Oracle Database Vault がインストールされている Oracle ホームは、表示されません。1 つの Oracle ホームに Oracle Database Vault を 2 回以上インストールすることはできません。
-

2. 「Database Vault 所有者」フィールドに、Database Vault 所有者アカウントのユーザー名を入力します。ユーザー名は、2 ～ 30 文字で指定できます。
3. 「Database Vault 所有者のパスワード」フィールドに、Database Vault 所有者アカウントのパスワードを入力します。パスワードは、8 ～ 30 文字で指定できます。パスワードは、少なくとも1つのアルファベット、1つの数字、1つの非英数字（記号）を含む必要があります。また、Database Vault 所有者または Database Vault アカウント・マネージャのアカウント名と同じにすることはできません。パスワードに同じ文字を連続して使用することはできません。
4. 「パスワードの確認」フィールドにパスワードを再入力します。
5. 別個のアカウント・マネージャを作成して Oracle Database Vault アカウントを管理する場合は、「別個のアカウント・マネージャを作成」を選択します。
6. 「別個のアカウント・マネージャを作成」チェック・ボックスを選択した場合は、「Database Vault アカウント・マネージャ」フィールドに、Database Vault アカウント・マネージャのユーザー名を入力します。ユーザー名は、2 ～ 30 文字で指定できます。
7. 「アカウント・マネージャのパスワード」フィールドに、Database Vault アカウント・マネージャ・アカウントのパスワードを入力します。パスワードは、8 ～ 30 文字で指定できます。パスワードは、少なくとも1つのアルファベット、1つの数字、1つの非英数字（記号）を含む必要があります。また、Database Vault 所有者または Database Vault アカウント・マネージャのアカウント名と同じにすることはできません。パスワードに同じ文字を連続して使用することはできません。
8. 「パスワードの確認」フィールドにパスワードを再入力します。「次へ」をクリックします。
9. 「既存のデータベースの選択」画面が表示されます。選択した Oracle ホームから実行中のすべてのデータベースのリストが表示されます。Oracle Database Vault のインストール先となるデータベースを選択します。

---

**注意：**

- 1つのデータベースのみを含む Oracle ホームに、Oracle Database Vault をインストールすることをお勧めします。
  - データベースがリストに表示されない場合は、2-8 ページの「データベース要件の確認」に記載されている手順が実行されていることを確認してください。
- 

10. 「既存のデータベースの SYS パスワード」フィールドに、選択したデータベースの既存の SYS ユーザー・パスワードを入力します。
11. 「パスワードの確認」フィールドに SYS パスワードを再入力します。「次へ」をクリックします。

---

**注意：** この時点でデータベース要件が検証されます。

---

12. 続行する前に、Oracle ホームから実行しているすべての Oracle プロセスを停止するように求められます。Oracle プロセスをまだ停止していない場合は停止します。

**関連項目：** 既存の Oracle プロセスの停止に関する詳細は、2-11 ページの「既存の Oracle プロセスの停止」を参照してください。

13. 製品固有の前提条件チェックが実行されます。すべてのテストを通過したことを確認します。「次へ」をクリックして続行します。
14. 「サマリー」画面にインストールの詳細が表示されます。詳細を確認し、「インストール」をクリックします。

15. 「インストール」画面が表示されます。インストールの完了後、Database Vault コンフィギュレーション・アシスタント (DVCA) が自動的に実行されます。DVCA は、Database Vault インストールの構成に役立ちます。

## インストール後のタスク

この項では、データベースのアップグレードを完了した後に実行するタスクについて説明します。説明する内容は次のとおりです。

- [データベースのバックアップ](#)
- [アップグレード後の環境変数の更新 \(UNIX システムのみ\)](#)
- [オラクル社が提供するアカウントのパスワードの変更](#)
- [リモート SYSDBA 接続の無効化 \(オプション\)](#)
- [他のノードでのリスナーおよびデータベースの起動 \(RAC のみ\)](#)
- [DVCA の実行によるインスタンス・パラメータの設定および SYSDBA セッションのロックアウト \(RAC のみ\)](#)
- [DVA のタイムアウト値の設定 \(オプション\)](#)

## データベースのバックアップ

本番データベースの全体バックアップを必ず実行してください。データベースのバックアップの詳細は、『Oracle Database バックアップおよびリカバリ・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

## アップグレード後の環境変数の更新 (UNIX システムのみ)

次の環境変数が正しい Oracle Database Vault ディレクトリを指していることを確認します。

- ORACLE\_HOME
- PATH
- ORA\_NLS10

---

**注意：**ORA\_NLS10 環境変数は ORA\_NLS33 環境変数を置き換えるため、ORA\_NLS33 の設定を解除し、ORA\_NLS10 を設定することが必要な場合があります。

---

- LD\_LIBRARY\_PATH

## オラクル社が提供するアカウントのパスワードの変更

インストール後には、できるかぎり、各アカウントのパスワードを変更してください。パスワードを変更することで、Oracle Database Vault によって提供される強力なセキュリティを効果的に実装できるようになります。

---

**注意：** Database Configuration Assistant を使用してデータベースを作成する場合は、データベースの作成後に「パスワード管理」をクリックしてアカウントをロック解除してから、Database Configuration Assistant を終了します。

---

### SQL\*Plus を使用したアカウントのロック解除およびパスワードのリセット

SQL\*Plus を使用して、ユーザー・アカウントのパスワードを解除しリセットするには、次のようにします。

1. SQL\*Plus を起動し、Database Vault アカウント・マネージャ・アカウントを使用してログインします。インストール時に Database Vault アカウント・マネージャ・アカウントを作成しなかった場合は、Database Vault 所有者アカウントを使用してログインします。
2. 次のようなコマンドを入力します。 *account* はロック解除するユーザー・アカウントを指し、*password* は新しいパスワードを指します。

```
SQL> ALTER USER account [ IDENTIFIED BY password ] ACCOUNT UNLOCK;
```

この例の詳細は次のとおりです。

- ACCOUNT UNLOCK 句は、アカウントをロック解除します。
- IDENTIFIED BY *password* 句は、パスワードをリセットします。

---

**注意：** アカウントをロック解除しても、パスワードをリセットしなければ、パスワードは失効したままです。当該ユーザーとして接続した最初のユーザーは、ユーザーのパスワードを変更する必要があります。

HTTP を介した、データへの未認証アクセスを許可するには、ANONYMOUS ユーザー・アカウントをロック解除します。

---

**関連項目：** 次の詳細は、『Oracle Database 管理者ガイド』を参照してください。

- インストール後のロック解除およびパスワードの変更
- Oracle セキュリティ・プロシージャ
- セキュリティの最良事例

## リモート SYSDBA 接続の無効化（オプション）

Oracle Database Vault では、SYSDBA 権限を使用したリモート・ログインを無効にすることもできます。これを無効にすると、データベースのセキュリティを強化できます。

リモートの SYSDBA 接続を無効にするには、`nosysdba` フラグを `y` (Yes) に設定してパスワード・ファイルを再作成します。無効にした後も、オペレーティング・システム (OS) 認証を通じたローカル接続であれば SYSDBA としてログインできます。ただし、SYSDBA としてのリモート接続は失敗します。

パスワード・ファイルを再作成するには、次の構文を使用します。

```
orapwd file=filename password=password [entries=users] force=y nosysdba=y
```

詳細は次のとおりです。

- `file`: パスワード・ファイルの名前（必須）。
- `password`: SYS のパスワード（必須）。6 文字以上の英数字を入力します。
- `entries`: 明確に識別される DBA ユーザーの最大数。
- `force`: 既存のファイルを上書きするかどうか。
- `nosysdba`: SYS ログオンを有効にするか無効にするか。

デフォルトでは `no` に設定されるため、このフラグを省略してパスワード・ファイルを作成すると、Oracle Database Vault のインスタンスの SYSDBA アクセスが有効になります。

次に例を示します。

```
orapwd file=$ORACLE_HOME/dbs/orapworcl password=5hjk99 force=y nosysdba=y
```

---

**注意：** 等号 (=) の前後には、スペースを入れないでください。

---

**関連項目：** `orapwd` ユーティリティの使用の詳細は、『Oracle Database 管理者ガイド』を参照してください。

パスワード・ファイルを再作成すると、SYSDBA または SYSOPER の権限が付与されたすべてのアカウント（SYS を除く）の権限は、削除されます。パスワード・ファイルの再作成後に、これらのアカウントの権限を付与しなおす必要があります。

`nosysdba` フラグを `n` (No) に設定してパスワード・ファイルを再作成すると、再び SYSDBA 権限での接続を有効にできます。特定の製品またはユーティリティで SYSDBA 権限による接続の使用が求められる場合は、これを再度有効にしておく必要があります。

### Oracle Real Application Clusters システムでの SYSDBA を使用した接続の有効化または無効化

クラスタ・ファイル・システムおよび RAW デバイスのデフォルト構成では、`$ORACLE_HOME` の下のパスワード・ファイルに共有記憶域の場所を指定するシンボリック・リンクが使用されます。この場合は、`orapwd` コマンドを発行すると、すべてのノードが影響を受けます。

### 自動ストレージ管理システムでの SYSDBA を使用した接続の有効化または無効化

自動ストレージ管理システムでは、`orapwd` ユーティリティを使用してそれぞれのノードを更新し、SYSDBA 接続権限を有効または無効にする必要があります。

## 他のノードでのリスナーおよびデータベースの起動（RAC のみ）

インストールを実行したノードを除くすべての RAC ノードで、リスナーおよびデータベースを起動する必要があります。リスナーおよびデータベースを起動するには、次のコマンドを使用します。

---

---

**注意：**これらのコマンドを実行するには、SYSDBA 権限が必要です。

---

---

```
$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl start ListenerName  
srvctl start instance -d sid -i instance_name
```

---

---

**注意：**Server Control (srvctl) ユーティリティを使用して Oracle Database Vault RAC インスタンスを起動および停止してください。RAC インスタンスの起動および停止に、SQL\*Plus を使用しないでください。

---

---

## DVCA の実行によるインスタンス・パラメータの設定および SYSDBA セッションのロックアウト（RAC のみ）

1 つの Real Application Clusters (RAC) インスタンスに対して Database Vault をインストールしたら、`-action optionrac` スイッチを使用して、その他のすべての RAC ノードで Database Vault コンフィギュレーション・アシスタント (DVCA) を実行する必要があります。これによってインスタンス・パラメータが設定され、SYSDBA オペレーティング・システム認証が無効になります。

このコマンドは、Database Vault のインストールを実行したノードを除くすべての RAC ノードで実行する必要があります。この手順を行わない場合は、Oracle Database Vault によって提供される高度なセキュリティ機能が有効になりません。

---

---

**注意：**DVCA を実行するノードでは、リスナーおよびデータベース・インスタンスが実行中であることが必要です。

---

---

次の構文を使用して、DVCA を実行します。

```
# dvca -action optionrac -racnode host_name -oh oracle_home -jdbc_str  
jdbc_connection_string -sys_passwd sys_password \  
[-logfile ./dvca.log] [-silent] [-nodecrypt] [-lockout]
```

詳細は次のとおりです。

- **action:** 実行するアクションです。optionrac は、RAC インスタンスのインスタンス・パラメータを更新するアクションを実行し、必要に応じてそのインスタンスに対する SYSDBA のオペレーティング・システム・アクセスを無効にします。
- **racnode:** アクションを実行している RAC ノードのホスト名です。ホスト名にドメイン名を含めないでください。
- **oh:** RAC インスタンスの Oracle ホームです。
- **jdbc\_str:** データベースへの接続に使用する JDBC 接続文字列です。たとえば、`"jdbc:oracle:oci:@orcl1"` のようになります。
- **sys\_password:** SYS ユーザーのパスワードです。
- **logfile:** 必要に応じて、ログ・ファイルの名前および場所を指定します。絶対パス、または `$ORACLE_HOME/bin` ディレクトリからの相対パスを入力できます。
- **silent:** xterm ウィンドウで DVCA を実行していない場合は必須です。
- **nodecrypt:** コマンドラインに渡される平文パスワードを読み取ります。
- **lockout:** SYSDBA のオペレーティング・システム認証を無効にする場合に使用します。

---

**注意:** nosysdba フラグを n (No) に設定してパスワード・ファイルを再作成すると、SYSDBA アクセスを再び有効にできます。これを行うには、orapwd ユーティリティを使用します。

---

## DVA のタイムアウト値の設定（オプション）

Oracle Database Vault Administrator (DVA) は、Oracle Database Vault の管理に使用できる、ブラウザベースのグラフィカル・ユーザー・インタフェース・コンソールです。

DVA が非アクティブ状態のまま接続を継続できる時間は変更することもできます。デフォルトでは、接続の継続時間は 35 分です。非アクティブ状態で 35 分が経過すると、セッションは自動的に終了します。

Oracle Database Vault Administrator のセッション・タイムアウトを設定するには、次の手順を実行します。

1. web.xml ファイルをバックアップします。このファイルは、デフォルトで \$ORACLE\_HOME/dv/jlib/dva\_webapp/dva\_webapp/WEB-INF ディレクトリにあります。
2. テキスト・エディタで、web.xml ファイルを開きます。
3. 次の設定を検索します。

```
<session-config>
  <session-timeout>35</session-timeout>
</session-config>
```

4. <session-timeout> 設定を変更して、目的の分数に設定します。
5. web.xml ファイルを保存して閉じます。
6. DVA アプリケーションを終了し、再起動します。

DVA を再起動するには、次のコマンドを使用できます。

```
emctl stop dbconsole
emctl start dbconsole
```

## Oracle ソフトウェアの削除

Oracle Universal Installer (OUI) を使用して、Oracle ホームから Oracle ソフトウェアを削除します。削除の手順を次に要約します。

1. Oracle ソフトウェアを所有するユーザーとしてログインします。通常は `oracle` ユーザーです。
2. Oracle ホームで実行中のすべてのプロセスを停止します。
3. 次のように Oracle Universal Installer を起動します。  

```
$ $ORACLE_HOME/oui/bin/runInstaller
```
4. 「ようこそ」画面で「**製品の削除**」を選択します。「インベントリ」画面が表示されます。この画面には、システム上のすべての Oracle ホームが表示されます。
5. 削除する Oracle ホームおよび製品を選択します。「**削除**」をクリックします。

**関連項目：** Oracle ソフトウェアの削除の詳細は、Oracle Database のインストール・ガイドを参照してください。

---

**注意：** Database Vault オプションを削除またはアンインストールすることはできません。ただし、Oracle Database Vault を無効にできます。詳細は、『Oracle Database Vault 管理者ガイド』を参照してください。

この項で前述したように、Oracle ホーム全体を削除することもできます。

---

# 第 II 部

---

## 付録

第 II 部には付録が含まれています。ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [付録 A「既存の Oracle Real Application Clusters データベースのプロセスを停止する方法」](#)
- [付録 B「レスポンス・ファイルの使用方法」](#)
- [付録 C「Database Vault データベース作成後の DVCA の実行」](#)
- [付録 D「Database Vault の以前のバージョンからのアップグレード」](#)
- [付録 E「データベース・リスナーのセキュリティに関する推奨事項」](#)
- [付録 F「初期化パラメータ」](#)
- [付録 G「Oracle Database Vault Administrator のアクセシビリティの有効化」](#)



---

# 既存の Oracle Real Application Clusters データベースのプロセスを停止する方法

この付録では、Database Vault のインストールの準備として、Oracle Real Application Clusters (RAC) データベースのすべてのプロセスを停止する方法について説明します。

---

**注意：** Oracle ソフトウェアの変更は、Oracle Database インストールのバックアップを作成してから行うことをお勧めします。

---

Oracle Real Application Clusters (RAC) データベースのすべてのプロセスを停止するには、次の手順を実行します。

---

**注意：** 次に示す手順は、番号順に実行してください。

---

1. 環境変数 ORACLE\_HOME、ORACLE\_SID および PATH が正しく設定されていることを確認します。
2. データベースにアクセス可能な各ノードで、Oracle ホームのすべてのプロセスを停止します。たとえば、Oracle Enterprise Manager Database Control を停止する必要があります。

```
$ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole
```

---

**注意：**

- このコマンドは、すべてのノードに対して実行する必要があります。
- Enterprise Manager Grid Control によって監視されているプロセスを停止する場合は、停止するプロセスに対して Grid Control で事前にブラックアウトを設定してください。この処理を行うことで、この停止が、計画外のシステム停止ではなく、計画された停止時間として当該プロセスの可用性レコードに表示されるようになります。

3. すべてのノードで RAC インスタンスを停止します。データベースのすべての RAC インスタンスを停止するには、次のコマンドを入力します。db\_name は、データベースの名前を指します。

```
$ oracle_home/bin/srvctl stop database -d db_name
```

- 
4. データベース・リスナーを停止します。

```
$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl stop listener_name
```

*listener\_name* の箇所には、このコマンドを実行するノードのデータベース・リスナー名を指定します。

---

**注意：** このコマンドは、すべてのノードに対して実行する必要があります。

---

---

## レスポンス・ファイルの使用方法

この付録では、レスポンス・ファイルを使用して Oracle Database Vault をインストールする方法について説明します。内容は次のとおりです。

- [レスポンス・ファイルの機能](#)
- [レスポンス・ファイルを使用した Database Vault のインストール](#)
- [サイレント・モードのインストールのトラブルシューティング](#)

## レスポンス・ファイルの機能

Oracle Universal Installer の起動時にレスポンス・ファイルを指定すると、Oracle ソフトウェアのインストールおよび構成を自動化できます。Oracle Universal Installer では、レスポンス・ファイルに含まれる値を使用して、一部またはすべての Oracle Universal Installer プロンプトに応答します。

通常、Oracle Universal Installer は対話型モードで実行されます。つまり、ユーザーはグラフィカル・ユーザー・インタフェース (GUI) 画面で情報の入力を求められます。レスポンス・ファイルを使用して情報を指定する場合、サイレント・モードを使用して Oracle Universal Installer をコマンド・プロンプトで実行します。

サイレント・モードのインストールでは、Oracle Universal Installer には画面が表示されません。かわりに、起動するときに使用したターミナルに進捗情報が表示されます。

サイレント・モードのインストールの設定は、レスポンス・ファイルにリストされた変数の値を入力して定義します。たとえば、Oracle ホームを指定するには、次の例のように ORACLE\_HOME 変数に適切な値を指定します。

```
ORACLE_HOME = "/home/Oracle/OraDBHome1"
```

レスポンス・ファイルの変数の設定を指定する別の方法は、Oracle Universal Installer の実行中にコマンドライン引数として渡すことです。次に例を示します。

```
$ /directory_path/runInstaller -silent "ORACLE_HOME=/home/Oracle/OraDBHome1" ...
```

このコマンドで、*directory\_path* は DVD の database ディレクトリのパス、またはハード・ドライブの Disk1 ディレクトリのパスを表します。

この方法は、レスポンス・ファイルにパスワードなどの機密情報を指定しないようにする場合に特に便利です。次に例を示します。

```
$ /directory_path/runInstaller -silent "s_ownerPasswd=binks342" ...
```

変数とその設定は必ず二重引用符 (") で囲んでください。

**関連項目：** レスポンス・ファイルの書式の詳細は、『Oracle Universal Installer および Opatch ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

## レスポンス・ファイルの一般的な使用手順

Oracle Universal Installer をサイレント・モードで使用して Oracle 製品をインストールおよび構成する一般的な手順は次のとおりです。

---

**注意：** Oracle Universal Installer をサイレント・モードで実行する前に、システムに必要なインストール前のタスクをすべて実行する必要があります。

---

1. /etc ディレクトリに oraInst.loc ファイルがあることを確認します。
2. レスポンス・ファイルを準備します。
3. サイレント・モードで Oracle Universal Installer を実行します。

# レスポンス・ファイルを使用した Database Vault のインストール

レスポンス・ファイルを使用して Database Vault をインストールするには、次の手順を使用します。

---

**注意：**デフォルトでは、`oraInst.loc` ファイルは必ず `/etc` ディレクトリにあります。これは、Oracle Database Vault が既存の Oracle Database インストール環境にインストールされるためです。

---

1. [レスポンス・ファイルの準備](#)
2. [レスポンス・ファイルを使用した Oracle Universal Installer の実行](#)

## レスポンス・ファイルの準備

Oracle Database Vault には、レスポンス・ファイルのテンプレート (`dv.rsp`) が含まれています。このテンプレートを編集してインストールをカスタマイズできます。このレスポンス・ファイルは、サイレント・モードのインストールで使用できます。

`dv.rsp` ファイルは、インストール・メディアの `response` ディレクトリにあります。レスポンス・ファイルをコピーおよび変更するには、次の手順を使用します。

1. `response` ディレクトリからシステムの任意のディレクトリにレスポンス・ファイルをコピーします。

```
$ cp /directory_path/response/dv.rsp local_directory
```

この例で、`directory_path` はインストール・メディアの `database` ディレクトリのパスを表します。`local_directory` はディスクのディレクトリのパスを表します。

2. レスポンス・ファイルをテキスト・エディタで開きます。

```
$ vi local_directory/dv.rsp
```

レスポンス・ファイルには、Oracle Universal Installer に必要な情報を格納する変数が含まれています。このファイルにある変数の値を設定する必要があります。たとえば、Oracle ホームの場所や Database Vault 所有者の名前など、Oracle Universal Installer に必要な情報の値を指定する必要があります。

レスポンス・ファイルは 2 つの部分から構成されています。変数は、最初の部分でのみ編集する必要があります。ファイルの 2 番目の部分には、事前設定された変数が含まれています。この変数は編集しないでください。この説明は、レスポンス・ファイルにも記載されています。

変数には、必須のものとオプションのものがあります。正常にインストールするためには、必須の変数に値を指定する必要があります。各変数についてはレスポンス・ファイルで説明されています。レスポンス・ファイルには例も記載されています。

レスポンス・ファイルからの次の抜粋は、Oracle ホームの変数の設定に関連する説明を示しています。

```
#-----
--
#Name      : ORACLE_HOME
#Datatype  : String
#Description: Complete path of the existing 10.2.0.4.0 database Oracle
#           Home into which Oracle Database Vault will be installed.
#
#Requirement: 1) Must have Oracle Database Enterprise Edition release
#              10.2.0.4.0 installed.
#              2) Must have Oracle Enterprise Manager Console DB version
#              10.2.0.4.0 installed.
#              3) Cannot contain an Automatic Storage Management (ASM) instance.
#              4) Cannot contain Oracle Database Vault.
#
#Example: ORACLE_HOME = "C:\OHOM1"
#-----
--
ORACLE_HOME=<Value Required>
```

シャープ記号 (#) で始まる行はコメントのエントリです。オプションの変数を省略する場合、行の先頭にシャープ記号 (#) を追加してコメント化します。ORACLE\_HOME などの必須の変数を含む行はコメント化できません。

パスワードなどの機密情報は、レスポンス・ファイルではなくコマンドラインで指定できます。この方法は、B-2 ページの「[レスポンス・ファイルの機能](#)」で説明されています。

**関連項目：** レスポンス・ファイルの作成の詳細は、『Oracle Universal Installer および Opatch ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

3. ファイルの説明に従って編集します。ファイルを保存して閉じます。

---

**注意：** レスポンス・ファイルを適切に構成しないと、Oracle Universal Installer は失敗します。サイレント・モードのインストールが失敗した場合のトラブルシューティングは、B-6 ページの「[サイレント・モードのインストールのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

---

4. ファイルのアクセス権を 700 に変更します。

```
$ chmod 700 /local_dir/response_file.rsp
```

---

**注意：** Oracle Database Vault インストールに対する完全指定のレスポンス・ファイルには、データベース管理アカウントのパスワードが含まれます。Oracle ソフトウェアの所有者ユーザーのみがレスポンス・ファイルを表示または変更できるようにするか、インストールが正常に完了した後でファイルを削除することを検討してください。

---

## レスポンス・ファイルを使用した Oracle Universal Installer の実行

ここまでの手順で、作成したレスポンス・ファイルを指定して Oracle Universal Installer をコマンドラインで実行し、インストールを実行する準備ができました。Oracle Universal Installer の実行可能ファイル `runInstaller` にはいくつかのオプションが用意されています。オプションの完全なセットに関するヘルプ情報は、`-help` オプションを指定して `runInstaller` を実行します。次に例を示します。

```
$ directory_path/runInstaller -help
```

レスポンス・ファイルを使用して Oracle Universal Installer を実行するには、次のようにします。

1. [第2章「オプションとしての Oracle Database Vault のインストール」](#) にリストされているインストール前のタスクを実行します。

**関連項目：** インストール前の要件のチェックリストは、Database Vault のリリース・ノートによくある質問に関する項を参照してください。

2. Oracle ソフトウェア所有者ユーザー（通常は `oracle`）としてログインします。
3. Oracle Universal Installer をサイレント・モードで起動するには、次のようなコマンドを入力します。

---

**注意：** レスポンス・ファイルには相対パスを指定しないでください。相対パスを指定すると、Oracle Universal Installer は失敗します。

---

```
$ /directory_path/runInstaller -silent -responseFile responsefilename
```

この例の詳細は次のとおりです。

- `directory_path` は、DVD の `database` ディレクトリのパス、またはハード・ディスクの `Disk1` ディレクトリのパスを表します。
- `-silent` は、サイレント・モードで Oracle Universal Installer を実行することを示します。
- `responsefilename` は、構成したインストール・レスポンス・ファイルのフルパスおよびファイル名を表します。

---

**注意：** `runInstaller` コマンドのその他のオプションの詳細は、次のコマンドを入力してください。

```
$ /directory_path/runInstaller -help
```

---

## サイレント・モードのインストールのトラブルシューティング

サイレント・モードのインストールの成否を確認するには、次のログ・ファイルを参照してください。

```
/oraInventory_location/logs/silentInstalldate_time.log
```

`oraInventory_location`は `/etc/oraInst.loc` ファイルで確認できます。`oraInst.loc` ファイルの `inventory_loc` パラメータは、`oraInventory` ディレクトリの場所を指定します。

次の場合、サイレント・インストールは失敗します。

- レスポンス・ファイルを指定していない
- 不適切または不完全なレスポンス・ファイルを指定している
- Oracle Universal Installer で、ディスク領域不足などのエラーが発生した
- Database Vault インストールの前提条件を満たしていない

Oracle Universal Installer またはコンフィギュレーション・アシスタントは、実行時にレスポンス・ファイルを検証します。検証が失敗した場合、サイレント・モードのインストールまたは構成プロセスが終了します。Oracle Universal Installer では、不正なコンテキスト、書式またはタイプであるパラメータの値は、ファイルに値が指定されていない場合と同様に処理されます。

## Database Vault データベース作成後の DVCA の実行

次のいずれかに当てはまる場合は、新しい Oracle Database Vault データベースを作成した後に、Database Vault コンフィギュレーション・アシスタント (DVCA) を実行する必要があります。

- 複数のデータベースが存在する Oracle ホームに Database Vault をインストールした場合。その Oracle ホームにあるその他のデータベースで DVCA を実行する必要があります。これを行うことで、これらのデータベースに対して Database Vault セキュリティが有効になります。ただし、これらのデータベースは、2-2 ページの「インストール前およびインストールのタスク」に記載されている Oracle Database Vault のインストール要件を満たす必要があります。
- Database Configuration Assistant (DBCA) を使用して、すでに Database Vault データベースがインストールされている Oracle ホームに、新しい Database Vault データベースを作成した場合。DVCA は、Database Vault スキーマ・オブジェクトを新しいデータベースにロードし、DV\_OWNER アカウントおよびオプションの DV\_ACCTMGR アカウントを作成し、データベースに対して Database Vault Administrator アプリケーションをデプロイします。

次の構文を使用して、DVCA ユーティリティを実行します。

```
$ORACLE_HOME/bin/dvca -action option [-racnode host_name] -oh oracle_home
-jdbc_str jdbc_connection_string -sys_passwd SYS_password -owner_account
DV_owner_account_name -owner_passwd DV_owner_account_password [-acctmgr_account
DV_account_manager_account_name] [-acctmgr_passwd DV_account_manager_password]
[-logfile ./dvca.log] [-silent] [-nodecrypt] [-lockout] [-languages
{"en"}, {"de"}, {"es"}, {"fr"}, {"it"}, {"ja"}, {"ko"}, {"pt_BR"}, {"zh_CN"}, {"zh_TW"}]}
```

詳細は次のとおりです。

- **action:** 実行するアクションです。option は、Database Vault スキーマ・オブジェクトを作成し、DV\_OWNER アカウントとオプションの DV\_ACCTMGR アカウントを作成し、Database Vault Administrator アプリケーションをデプロイします。
- **racnode:** アクションを実行している Real Application Clusters (RAC) ノードのホスト名です。ホスト名にドメイン名を含めないでください。このオプションは、RAC データベースの場合に使用します。
- **oh:** データベースの Oracle ホームです。
- **jdbc\_str:** データベースへの接続に使用する JDBC 接続文字列です。たとえば、jdbc:oracle:oci:@orcl1 のようになります。orcl1 は、tnsnames.ora ファイル (\$ORACLE\_HOME/network/admin/tnsnames.ora) に含まれるネット・サービス名です。
- **sys\_passwd:** ユーザー SYS のパスワードです。コマンドラインにパスワードを入力しない場合は、コマンドによって入力を求められます。
- **owner\_account:** Database Vault 所有者アカウントの名前です。

- 
- **owner\_passwd:** Oracle Database Vault 所有者アカウントのパスワードです。コマンドラインにパスワードを入力しない場合は、コマンドによって入力求められます。
  - **acctmgr\_account:** (オプション) Oracle Database Vault アカウント・マネージャのユーザーです。
  - **acctmgr\_passwd:** Oracle Database Vault アカウント・マネージャのパスワードです (ユーザー名が指定されている場合)。コマンドラインにパスワードを入力しない場合は、コマンドによって入力求められます。
  - **logfile:** 必要に応じて、ログ・ファイルの名前および場所を指定します。絶対パス、または \$ORACLE\_HOME/bin ディレクトリからの相対パスを入力できます。
  - **silent:** xterm ウィンドウで DVCA を実行していない場合は必須です。
  - **nodecrypt:** コマンドラインに渡される平文パスワードを読み取ります。コマンドに平文パスワードを渡す場合は、このオプションを使用する必要があります。
  - **lockout:** SYSDBA のオペレーティング・システム認証を無効にします。
  - **languages:** ロードする言語コンテンツを宣言します。デフォルト値は "en" (英語) です。複数の言語を指定できます。その場合は、各言語を引用符で囲み、次の言語との間にカンマを入れます。また、全体を中カッコで囲みます。たとえば、`-languages {"en","fr","ja"}` のようになります。

言語キーは次のとおりです。

- de: ドイツ語
- en: 英語
- es: スペイン語
- fr: フランス語
- it: イタリア語
- ja: 日本語
- ko: 韓国語
- pt\_BR: ポルトガル語 (ブラジル)
- zh\_CN: 簡体字中国語
- zh\_TW: 繁体字中国語

---

---

#### 注意:

- データベースの Oracle システム識別子 (SID) が 9 文字以上の場合は、DVCA を実行する前に、`tnsnames.ora` ファイル内のネット・サービス名を更新しておく必要があります。詳細は、Oracle Database Vault のリリース・ノートを参照してください。
  - また、Spatial、Java および Intermedia などのデータベース・オプションをインストールする場合も、インストールの前と後に DVCA を実行する必要があります。詳細は、『Oracle Database Vault 管理者ガイド』を参照してください。
- 
-

---

## Database Vault の以前のバージョンからのアップグレード

Oracle Database Vault 10g リリース 2 (10.2.0.2) または Oracle Database Vault 10g リリース 2 (10.2.0.3) がインストールされている場合は、それらを Oracle Database Vault 10g リリース 2 (10.2.0.4) にアップグレードできます。既存のインスタンスをアンインストールする必要はありません。

## 10.2.0.x バージョンからのアップグレード

Oracle Database Vault 10.2.0.x インストールを Oracle Database Vault 10g リリース 2 (10.2.0.4) にアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. nosysdba=n および force=y フラグを使用してパスワード・ファイルを再作成します。これにより、SYS ユーザーが SYSDBA として接続できるようになります。次の構文を使用します。

```
orapwd file=$ORACLE_HOME/dbs/orapwSID password=password force=y nosysdba=n
```

SID の箇所には、データベースの Oracle system identifier (SID) を、password の箇所には、SYS アカウントのパスワードを指定します。

2. データベースを停止します。

単一インスタンスのデータベースを停止するには、次のコマンドを使用します。

```
sqlplus SYS "AS SYSDBA"
Enter password:
SQL> shutdown immediate
```

Oracle Real Application Clusters (RAC) データベースの場合は、次のコマンドを使用します。

```
$ORACLE_HOME/bin/srvctl stop database -d db_name -c "SYS/password AS SYSDBA"
```

db\_name の箇所には、データベースの名前を指定します。

3. Oracle 実行可能ファイルを再リンクして、Oracle Database Vault オプションをオフにします。次のコマンドを使用します。

```
cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
make -f ins_rdbms.mk dv_off
cd $ORACLE_HOME/bin
relink oracle
```

---

**注意：** Oracle Real Application Clusters (RAC) データベースの場合は、前のコマンドをすべてのノードで繰り返す必要があります。

---

4. データベースを起動します。単一インスタンスのデータベースの場合は、次のコマンドを使用します。

```
sqlplus SYS "AS SYSDBA"
Enter password:
SQL> startup
```

Oracle Real Application Clusters (RAC) データベースの場合は、次のコマンドを使用します。

```
$ORACLE_HOME/bin/srvctl start database -d db_name
```

5. SYS ユーザーとして、DVSYS アカウントをロック解除します。

```
sqlplus SYS "AS SYSDBA"
Enter password:
SQL> ALTER USER DVSYS ACCOUNT UNLOCK;
```

6. `dvca -action disable` オプションを使用して Oracle Database Vault コンフィギュレーション・アシスタント (DVCA) を実行します。これを行うと、Database Vault のトリガーが無効になります。次の構文を使用します。

```
dvca -action disable
      -service service_name
      -owner_account DV_owner_account_name
      [-logfile ./dvca.log]
      [-nodecrypt]
```

```
Enter SYS password: sys_password
Enter owner password: owner_password
```

詳細は次のとおりです。

- `-action`: 実行するアクションです。この場合、アクションは `disable` です。
  - `-service`: データベース・サービス名です。
  - `-owner_account`: Database Vault 所有者アカウントの名前です。
  - `-logfile`: ログ・ファイルの名前と場所を指定する、オプションのフラグです。絶対パス、または `$ORACLE_HOME/bin` ディレクトリからの相対パスを入力できます。
  - `-nodecrypt`: 平文パスワードを読み取る場合のオプションです。
7. Oracle Database リリース 10.2.0.4 パッチ・セットをインストールします。

**関連項目:** パッチ・セットのインストールの詳細は、2-9 ページの「[Oracle Database リリース 10.2.0.4 パッチ・セットの適用](#)」を参照してください。

8. データベースを再起動します。単一インスタンスのデータベースの場合は、次のコマンドを使用します。

```
sqlplus SYS "AS SYSDBA"
Enter password:
SQL> shutdown immediate
SQL> startup
```

Oracle Real Application Clusters (RAC) データベースの場合は、次のコマンドを使用します。

```
$ORACLE_HOME/bin/srvctl stop database -d db_name
$ORACLE_HOME/bin/srvctl start database -d db_name
```

## 9. SYSDBA として接続し、次の SQL 文を実行します。

```
SQL> DROP FUNCTION DVSYS.REALM_SDML_AUTHORIZED ;
SQL> DROP PROCEDURE DVSYS.SYNCHRONIZE_POLICY_FOR_OBJECT;
SQL> DECLARE
    CURSOR stmt IS
        select u.name, o.name, r.pname
            from user$ u, obj$ o, rls$ r
           where u.user# = o.owner#
              and r.obj# = o.obj#
              and bitand(r.stmt_type,65536) > 0;

    object_schema VARCHAR2(32) := NULL;
    object_name VARCHAR2(32) := NULL;
    policy_name VARCHAR2(32) := NULL;

    BEGIN
        OPEN stmt;
        LOOP
            FETCH stmt INTO object_schema, object_name, policy_name;
            EXIT WHEN stmt%NOTFOUND;
            dbms_rls.drop_policy(''||object_schema||'',
                                '||object_name||'',
                                '||policy_name||');
        END LOOP;
        Close stmt;
    END;
/
```

## 10. DVCA を実行して Database Vault を再構成します。次の構文を使用します。

```
$ORACLE_HOME/bin/dvca -action option -oh oracle_home -jdbc_str
jdbc_connection_string -owner_account DV_owner_account_name
[-acctmgr_account DV_account_manager_account_name]
[-logfile ./dvca.log] [-nodecrypt]
```

詳細は次のとおりです。

- **action:** 実行するアクションです。option は、Database Vault スキーマ・オブジェクトを作成し、DV\_OWNER アカウントとオプションの DV\_ACCTMGR アカウントを作成し、Database Vault Administrator アプリケーションをデプロイします。
- **oh:** データベースの Oracle ホームです。
- **jdbc\_str:** データベースへの接続に使用する JDBC 接続文字列です。たとえば、jdbc:oracle:oci:@orcl1 のようになります。orcl1 は、tnsnames.ora ファイル (\$ORACLE\_HOME/network/admin/tnsnames.ora) に含まれるネット・サービス名です。
- **owner\_account:** Database Vault 所有者アカウントの名前です。
- **acctmgr\_account:** (オプション) Oracle Database Vault アカウント・マネージャのユーザーです。
- **logfile:** 必要に応じて、ログ・ファイルの名前および場所を指定します。絶対パス、または \$ORACLE\_HOME/bin ディレクトリからの相対パスを入力できます。
- **nodecrypt:** コマンドラインに渡される平文パスワードを読み取ります。コマンドに平文パスワードを渡す場合は、このオプションを使用する必要があります。

---

**注意:** SYS、Database Vault 所有者、および Database Vault アカウント・マネージャのパスワードを入力するよう求められます。

---

**関連項目：** dvca -action option コマンドで使用できるオプションの詳細は、付録 C 「Database Vault データベース作成後の DVCA の実行」を参照してください。

11. dvca -action enable オプションを使用して Oracle Database Vault コンフィギュレーション・アシスタント (DVCA) を実行します。これを行うと、Database Vault のトリガーが有効になります。次の構文を使用します。

```
dvca -action enable
      -service service_name
      -owner_account DV_owner_account_name
      [-logfile ./dvca.log]
      [-nodecrypt]
```

```
Enter SYS password: sys_password
Enter owner password: owner_password
```

このコマンドで使用されるオプションの詳細は、手順 6 を参照してください。

12. DVSYS アカウントをロックします。次の SQL コマンドを使用します。

```
SQL> CONNECT SYS "AS SYSDBA"
Enter password:
SQL> ALTER USER DVSYS ACCOUNT LOCK;
```

13. データベースを停止します。

単一インスタンスのデータベースを停止するには、次のコマンドを使用します。

```
sqlplus SYS "AS SYSDBA"
Enter password:
SQL> shutdown immediate
```

Oracle Real Application Clusters (RAC) データベースの場合は、次のコマンドを使用します。

```
$ORACLE_HOME/bin/srvctl stop database -d db_name
```

db\_name の箇所には、データベースの名前を指定します。

14. Oracle 実行可能ファイルを再リンクして、Oracle Database Vault オプションをオンにします。次のコマンドを使用します。

```
cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib
make -f ins_rdbms.mk dv_on
cd $ORACLE_HOME/bin
relink oracle
```

---

**注意：** Oracle Real Application Clusters (RAC) データベースの場合は、前のコマンドをすべてのノードで繰り返す必要があります。

---

15. データベースを起動します。単一インスタンスのデータベースの場合は、次のコマンドを使用します。

```
sqlplus SYS "AS SYSDBA"
Enter password:
SQL> startup
```

Oracle Real Application Clusters (RAC) データベースの場合は、次のコマンドを使用します。

```
$ORACLE_HOME/bin/srvctl start database -d db_name
```

16. SYSDBA 権限を使用したリモート接続を無効にする必要がある場合は、`nosysdba=y` および `force=y` フラグを使用してパスワード・ファイルを再作成します。次の構文を使用します。

```
orapwd file=$ORACLE_HOME/dbs/orapwSID password=password force=y nosysdba=y
```

*SID* の箇所には、データベースの Oracle system identifier (SID) を、*password* の箇所には、SYS アカウントのパスワードを指定します。

---

## データベース・リスナーのセキュリティに関する推奨事項

この付録では、データベース・リスナーを保護するためのセキュリティに関する推奨事項について説明します。

## データベース・リスナーのセキュリティ・チェックリスト

次に示す構成ガイドラインは、データベース・リスナーのセキュリティを強化するのに役立ちます。

- データベース・リスナーの構成ファイル `listener.ora` およびサポートしている OracleNet 構成ファイル `tnsnames.ora` では、`ADMIN_RESTRICTIONS_LISTENER_SID=ON` の保護を有効にしておく必要があります。
- データベース・リスナーの構成ファイル `listener.ora` およびサポートしている OracleNet 構成ファイル `tnsnames.ora` では、`PLSExtProc` リスナーを無効にしておく必要があります。
- リスナーは、標準以外のポートでリスニングするように構成する必要があります。つまり、デフォルト・ポート（1521）を変更する必要があります。
- リスナーは、組織のセキュリティ・ポリシーに基づいて、パスワード保護されているか、オペレーティング・システム（OS）認証を利用している必要があります。
- リスナーには、デフォルト名とは異なる一意の名前を使用する必要があります。
- `listener.ora` ファイルには、次のパラメータ・セットが含まれている必要があります。

```
INBOUND_CONNECT_TIMEOUT_ListenerName = 10
```

- `sqlnet.ora` ファイルには、次のパラメータ・セットが含まれている必要があります。

```
SQLNET.INBOUND_CONNECT_TIMEOUT = 12
SQLNET.EXPIRE_TIME = 10
```

- リスナーに対して、次のようにロギングを有効にする必要があります。

```
LOGGING_LISTENER = ON
LOG_STATUS = ON
LOG_DIRECTORY_ListenerName = Directory_owned_by_Oracle_account
LOG_FILE_ListenerName = File_owned_by_Oracle_account
```

---

**注意：** `LOG_DIRECTORY` のアクセス権限は、所有者と DBA グループのみに付与する必要があります。所有者には `LOG_DIRECTORY` の読取りアクセスと書込みアクセスを、また、DBA グループには読取りアクセスを付与する必要があります。

`LOG_FILE` の読取りおよび書込み権限は、所有者と DBA グループのみに付与する必要があります。

---

- リスナーに対して、次のようにトレースを有効にする必要があります。

```
TRACE_DIRECTORY_ListenerName = Directory_owned_by_Oracle_account
TRACE_FILE_ListenerName = File_owned_by_Oracle_account
TRACE_LEVEL = user
TRACE_FILELEN_ListenerName = 512
TRACE_FILENO_ListenerName = 1000
TRACE_TIMESTAMP_ListenerName = dd-mon-yyyy hh:mi:ss:mi
```

---

**注意：** `TRACE_DIRECTORY` の読取りおよび書込み権限は、所有者と DBA グループのみに付与する必要があります。

`TRACE_FILE` の読取りおよび書込み権限は、所有者と DBA グループのみに付与する必要があります。

---

---

## 初期化パラメータ

Oracle Database Vault のインストール時には、セキュリティ固有のデータベース初期化パラメータが、デフォルト値を使用して初期化されます。セキュリティ固有の初期化パラメータのデフォルト値は、次のとおりです。

```
REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE = default, EXCLUSIVE
AUDIT_SYS_OPERATIONS = TRUE
REMOTE_OS_AUTHENT = FALSE
REMOTE_OS_ROLES = FALSE
OS_ROLES = FALSE
OS_AUTHENT_PREFIX = ''
SQL92_SECURITY = TRUE
O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY = FALSE
```



---

# Oracle Database Vault Administrator の アクセシビリティの有効化

障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントを簡単にご利用いただくための努力の一環として、Oracle Database Vault Administrator には、ユーザーがアシスティブ・テクノロジーを使用してデータを利用できる機能が組み込まれています。この機能を使用して十分にご利用いただくには、次の項で説明する 2 つの構成設定を変更する必要があります。

- [Oracle Database Vault Administrator のアクセシビリティ・モードの有効化](#)
- [Database Vault Administrator グラフのテキスト説明の提供](#)

## Oracle Database Vault Administrator のアクセシビリティ・モードの有効化

Oracle Database Vault Administrator では、ユーザー操作へのレスポンスを向上させるためのユーザー・インタフェース開発テクノロジーが採用されています。たとえば、表内の新しいレコード・セットにナビゲートする際、Oracle Database Vault Administrator では HTML ページ全体の再表示は行われません。ただし、このパフォーマンス向上テクノロジーは、一般的なスクリーン・リーダーではサポートされていません。障害のあるお客様が Database Vault Administrator の HTML ページへより簡単にアクセスできるようにする目的でこの機能を無効にする場合は、次の手順を実行してください。

HTML ページ全体の表示を有効にするには、次の手順を行います。

1. `uix-config.xml` 構成ファイルを検索します。

Oracle Database 10g インストール環境で `uix-config.xml` ファイルを検索するには、Oracle ホームの次の場所にディレクトリを変更します。

```
$ORACLE_HOME/dv/jlib/dva_webapp/dva_webapp/WEB-INF/
```

2. テキスト・エディタを使用して `uix-config.xml` ファイルを開き、次のエントリを検索します。

```
<!-- An alternate configuration that disables accessibility features -->
<default-configuration>
  <accessibility-mode>inaccessible</accessibility-mode>
</default-configuration>
```

3. `accessibility-mode` のプロパティ値を、`inaccessible` から `accessible` に変更します。
4. `uix-config.xml` ファイルを保存して閉じます。
5. Database Vault Administrator を再起動します。

**関連項目：** Oracle Database Vault Administrator の起動の詳細は、『Oracle Database Vault 管理者ガイド』を参照してください。

## Database Vault Administrator グラフのテキスト説明の提供

Database Vault Administrator の「監視」ページには、グラフを使用してセキュリティ・ポリシー・データが表示されます。ただし、グラフでは、スクリーン・リーダーによって読取り可能な方法で情報が提供されません。この問題を解決するために、各グラフの完全なテキスト表示を提供するよう、Database Vault Administrator を構成できます。デフォルトでは、グラフのテキスト表示のサポートは無効です。グラフのテキスト説明を有効にすると、Database Vault Administrator ではグラフ・データがテキスト表示されます。

グラフのテキスト表示を有効にするには、次の手順を行います。

1. `web.xml` 構成ファイルを検索します。

Oracle Database 10g インストール環境で `web.xml` ファイルを検索するには、Oracle ホームの次の場所にディレクトリを変更します。

```
$ORACLE_HOME/dv/jlib/dva_webapp/dva_webapp/WEB-INF/
```

2. テキスト・エディタを使用して `web.xml` ファイルを開き、ファイルから次の 6 行を検索します。

```
<!-- Uncomment this to enable textual chart descriptions
<context-param>
  <param-name>enableChartDescription</param-name>
  <param-value>true</param-value>
</context-param>
-->
```

3. 最初の 1 行と最後の 1 行を削除してこのセクションからコメントを削除し、セクションには 4 行のみ含まれるようにします。

```
<context-param>
<param-name>enableChartDescription</param-name>
<param-value>true</param-value>
</context-param>
```

4. web.xml ファイルを保存して終了します。
5. Database Vault Administrator を再起動します。

**関連項目：** Oracle Database Vault Administrator の起動の詳細は、『Oracle Database Vault 管理者ガイド』を参照してください。



## 数字

---

10.2.0.4 パッチ・セット, 2-9  
10.2.0.4 パッチ・セットの適用, 2-9

## A

---

ANONYMOUS ユーザー  
未認証のアカウント・アクセス, 2-18  
ASM, 「自動ストレージ管理 (ASM)」を参照

## B

---

.bash\_profile ファイル, 2-13  
Bash シェル  
デフォルトのユーザー・スタートアップ・ファイル,  
2-13  
Bourne シェル  
デフォルトのユーザー・スタートアップ・ファイル,  
2-13

## C

---

crsctl コマンド, 2-11  
C シェル  
デフォルトのユーザー・スタートアップ・ファイル,  
2-13

## D

---

Database Vault  
アカウント, 1-2  
監査方針, 1-2  
初期化パラメータ, 1-2  
Database Vault Administrator (DVA) アプリケーション  
タイムアウト値, 2-21  
Database Vault アカウント・マネージャ・アカウント,  
1-2  
パスワード, 1-2  
ユーザー名, 1-2  
Database Vault コンフィギュレーション・アシスタ  
ント, 2-20  
Database Vault 所有者アカウント, 1-2  
パスワード, 1-2  
ユーザー名, 1-2  
DISPLAY 環境変数  
設定, 2-13, 2-14  
DV\_ACCTMGR ロール, 1-2

DV\_OWNER ロール, 1-2  
DVCA  
「Database Vault コンフィギュレーション・アシスタ  
ント」を参照  
dvca コマンド, 2-20, C-1

## E

---

Enterprise Manager Console DB  
インストール, 2-8  
env コマンド, 2-15  
/etc/oraInst.loc ファイル, B-2, B-6

## K

---

Korn シェル  
デフォルトのユーザー・スタートアップ・ファイル,  
2-13

## L

---

.login ファイル, 2-13  
lsnrctl コマンド, 2-12

## O

---

Oracle Clusterware  
起動, 2-11  
Oracle Database  
ORACLE\_SID 環境変数の設定, 2-13  
Oracle Database Vault  
監査方針, 1-2  
初期化パラメータ, 1-2, F-1  
Oracle Database Vault Administrator  
アクセシビリティ機能, 有効化, G-1  
Oracle Net  
lsnrctl コマンド, 2-12  
既存のリスナーの停止, 2-12  
リスナーの停止, 2-12  
リスナー用 Oracle ホームの指定, 2-12  
Oracle Real Application Clusters (RAC)  
SYSDBA 権限, 影響, 2-19  
Oracle Universal Installer, 2-8, 2-9, 2-12, 2-15, 2-22  
レスポンス・ファイル, B-1  
ORACLE\_BASE 環境変数  
シェルのスタートアップ・ファイルの削除, 2-13  
設定, 2-13

ORACLE\_HOME 環境変数  
    シェルのスタートアップ・ファイルの削除, 2-13  
    設定, 2-12  
    未設定, 2-15  
ORACLE\_SID 環境変数  
    シェルのスタートアップ・ファイルの削除, 2-13  
    設定, 2-13  
Oracle ソフトウェア所有者ユーザー  
    環境の構成, 2-13  
    デフォルト・シェルの特定, 2-13  
Oracle ホーム, 複数, 1-3  
Oracle ホーム・ディレクトリ  
    リスナー用の指定, 2-12  
oracle ユーザー  
    環境の構成, 2-13  
    デフォルト・シェルの特定, 2-13  
orapwd ユーティリティ, 2-19  
OUI, 2-9

## P

PATH 環境変数  
    設定, 2-13  
.profile ファイル, 2-13  
ps コマンド, 2-12

## R

RAM 要件, 2-2  
Real Application Clusters  
    SYSDBA セッション, ロック, 2-20  
    インスタンス・パラメータ, 設定, 2-20  
REMOTE\_LOGIN\_PASSWORDFILE パラメータ, 2-8

## S

SHELL 環境変数  
    値の確認, 2-13  
SID  
    ORACLE\_SID 環境変数の設定, 2-13  
srvctl コマンド, 2-20  
sysctl コマンド, 2-7  
SYSDBA リモート接続  
    無効化, 2-19

## T

TEMP 環境変数, 2-3  
    設定, 2-14  
TMPDIR 環境変数, 2-3  
    設定, 2-14  
TNS\_ADMIN 環境変数  
    未設定, 2-15

## U

umask, 2-15  
umask コマンド, 2-13, 2-15  
UNIX コマンド, 2-15  
    env, 2-15  
    ps, 2-12  
    sysctl, 2-7  
    umask, 2-13

unset, 2-15  
unsetenv, 2-15  
unsetenv コマンド, 2-15  
unset コマンド, 2-15

## あ

アカウント  
    Database Vault アカウント・マネージャ, 1-2  
    Database Vault 所有者, 1-2  
    未認証アクセス, 2-18  
アクセシビリティ機能, G-1  
アシスティブ・テクノロジー, G-1  
アップグレード  
    アップグレード後, 2-17  
    アップグレード後のアクション, 2-17  
    以前の Database Vault バージョン, D-2  
    バックアップ方法, 2-9

## い

一時ディスク領域  
    要件, 2-2  
インスタンス  
    インスタンス識別子 (SID), 2-13  
インストール  
    Enterprise Manager Console DB, 2-8  
    Oracle Universal Installer, 使用, 2-15  
エラー  
    サイレント・モード, B-6  
考慮事項, 1-3  
サイレント・モード, B-5  
    エラー処理, B-6  
レスポンス・ファイル, B-1, B-3  
    サイレント・モード, B-6  
    準備, B-3  
    テンプレート, B-3

## え

エラー  
    サイレント・モード, B-6

## お

オペレーティング・システム要件, 2-4  
オラクル社が提供するアカウント  
    パスワードの変更, 2-18

## か

カーネル・パラメータ  
    構成, 2-6  
確認  
    オペレーティング・システムのディストリビューションとバージョン, 2-4  
    ソフトウェア要件, オペレーティング・システム要件, 2-4  
    データベース要件, 2-8  
    ハードウェア要件, 2-2  
カスタム・プロファイル, 無効化, 2-10

## 環境

- oracle ユーザーに対する構成, 2-13
- 設定の確認, 2-15

## 環境変数

- DISPLAY, 2-13, 2-14
- ORACLE\_BASE, 2-13
- ORACLE\_HOME, 2-12, 2-13, 2-15
- ORACLE\_SID, 2-13
- PATH, 2-13
- SHELL, 2-13
- TEMP および TMPDIR, 2-3, 2-14
- TNS\_ADMIN, 2-15
- シェルのスタートアップ・ファイルの削除, 2-13

## 監査方針, 1-2

## 監視

- アクセシビリティ機能, 有効化, G-2
- グラフのテキスト表示, 有効化, G-2

## こ

## 構成

- oracle ユーザー環境, 2-13
- カーネル・パラメータ, 2-6

## さ

- サイレント・モードのインストール, B-5
- 削除, Oracle ソフトウェア, 2-22

## し

## シェル

- oracle ユーザーのデフォルト・シェルの特定, 2-13
- シェルのスタートアップ・ファイル
  - 環境変数の削除, 2-13
  - 編集, 2-13
- 自動ストレージ管理 (ASM)
  - SYSDBA 権限, 影響, 2-19
- 初期化パラメータ, 1-2, F-1

## す

- スタートアップ・ファイル
  - シェル, 2-13

## スワップ領域

- 確認, 2-3
- 要件, 2-2

## せ

## セキュリティ

- 「パスワード」も参照

## セキュリティ・チェックリスト

- データベース・リスナー, E-2

## そ

- ソフトウェアおよびハードウェアの動作保証, 1-3
- ソフトウェアの動作保証, 1-3
- ソフトウェア要件, オペレーティング・システム要件, 2-4

## て

## 停止

- Oracle プロセス, 2-11
- ディスク領域
  - 確認, 2-3
- データベース (RAC)
  - 起動, 2-20
- データベース要件, 2-8
- デフォルトのファイル・モード作成マスク
  - 設定, 2-13

## と

- 動作保証, ハードウェアおよびソフトウェア, 1-3

## は

- ハードウェアおよびソフトウェアの動作保証, 1-3
- ハードウェアの動作保証, 1-3
- ハードウェア要件, 2-2
- パスワード
  - Database Vault アカウント・マネージャ, 1-2
  - Database Vault 所有者, 1-2
  - 再設定
    - SQL\*Plus の使用, 2-18
  - パスワード・ファイル, 2-19
  - レスポンス・ファイルでの指定, B-2
  - ロック解除
    - SQL\*Plus の使用, 2-18
  - 「セキュリティ」も参照
- パスワードの変更
  - オラクル社が提供するアカウント, 2-18
- パスワード・ファイル, 2-8
- バックアップ
  - アップグレード後, 2-17
  - 重要性, 2-9
  - 方法の準備, 2-9
- パッチ・セット
  - 適用, 2-9
  - ドキュメント, 2-9

## ふ

## ファイル

- .bash\_profile, 2-13
- /etc/orainst.loc, B-6
- .login, 2-13
- .profile, 2-13
- シェルのスタートアップ・ファイルの編集, 2-13
- レスポンス・ファイル, B-3
- ファイル・モード作成マスク
  - 設定, 2-13
- 複数の Oracle ホーム, 1-3
- プロセス
  - 既存の停止, 2-11
  - 既存のリスナー・プロセスの停止, 2-12
  - リスナー・プロセスの停止, 2-12

## ま

---

### マスク

デフォルトのファイル・モード作成マスクの設定,  
2-13

## め

---

メモリー要件, 2-2

## も

---

### モード

デフォルトのファイル・モード作成マスクの設定,  
2-13

## ゆ

---

### ユーザー

Database Vault アカウント・マネージャ, 1-2  
Database Vault 所有者, 1-2

### ユーザー名

Database Vault アカウント・マネージャ, 1-2  
Database Vault 所有者, 1-2

## よ

---

### 要件

Oracle Database 10.2.0.4 パッチ・セット, 2-9  
Oracle Enterprise Manager Console DB 10.2.0.4, 2-8  
ソフトウェア,オペレーティング・システム, 2-4  
データベース, 2-8  
ハードウェア, 2-2  
パスワード・ファイル, 2-8  
リスナー, 2-8

## り

---

### リスナー, 2-8

lsnrctl コマンド, 2-12  
Oracle ホームの特定, 2-12  
既存のリスナー・プロセスの停止, 2-12  
セキュリティ・チェックリスト, E-2  
停止, 2-12

### リスナー (RAC)

起動, 2-20

### リモート SYSDBA 接続

無効化, 2-19

## れ

---

### レスポンス・ファイル

Oracle Universal Installer での指定, B-5  
一般的な手順, B-2  
概要, B-2  
コマンドラインで値を渡す, B-2  
セキュリティ, B-2  
パスワード, B-2  
「サイレント・モード」も参照, B-2

### レスポンス・ファイルのインストール

概要, B-1

## ろ

---

### ロール

DV\_ACCTMGR, 1-2  
DV\_OWNER, 1-2

### ログオン

SYSDBA 権限による接続,無効化, 2-19