



Sun Control Station

ソフトウェア インストール

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Part No. 817-5868-10
2004 年 4 月 , [Revision A](#)

本マニュアルについてのご意見は、<http://www.sun.com/hwdocs/feedback> までお寄せください。

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) は、本書に記述されている製品に採用されている技術に関する知的所有権を有しています。これら知的所有権には、<http://www.sun.com/patents> に掲載されているひとつまたは複数の米国特許、および米国ならびにその他の国におけるひとつまたは複数の特許または出願中の特許が含まれています。

本書およびそれに付随する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布、および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Sun、Sun Microsystems、サンのロゴマーク、Java、JavaServer Pages、JSP、JumpStart、Netra、Solaris、Sun Cobalt、Sun Cobalt RaQ、Sun Cobalt CacheRaQ、Sun Cobalt Qube、Sun Fire、および Ultra は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャに基づくものです。

Netscape および Mozilla は、米国およびその他の国における Netscape Communications Corporation の商標および登録商標です。

OPEN LOOK および Sun™ Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカルユーザーインターフェースの概念の研究開発における、米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは、OPEN LOOK GUI を実装する米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されるほか、米国 Sun Microsystems 社の書面によるライセンス契約に準拠します。

U.S. Government Rights - Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われえないものとします。



Please
Recycle



Adobe PostScript

目次

要件	2
サポートされているオペレーティングシステム	2
IP アドレス	2
必要なパッケージ	2
サーバーハードウェア	3
Sun Control Station 専用のサーバー	3
推奨されるサーバー構成	3
最小サーバー構成	4
ポートの使用	4
システムの変更	4
Web ブラウザ	5
テスト済みのブラウザ	5
互換ブラウザ	5
Sun Control Station 2.1 ソフトウェアのインストール	6
CD からのインストール	6
インストール後のトラブルシューティング	7
Sun Control Station エージェントのインストール	9
Sun Java Desktop System リリース 2 を実行しているホストのエージェント	9
Linux ベースのホストのエージェント	9
Solaris ベースのホストのエージェント	10

Sun Linux 5.0.x を実行しているホストのエージェント	10
Sun Control Station のユーザーインターフェース	11
Sun Control Station 2.1 のアンインストール	13
Sun Control Station エージェントのアンインストール	14
マニュアル	14
ローカライズされたマニュアル	15
状態を示す色	15

Sun™ Control Station 2.1 ソフトウェアのインストール

このマニュアルでは、Sun™ Control Station 2.1 ソフトウェアをサーバーで実行するためのシステム要件について詳しく説明します。

また、ソフトウェアをサーバーにインストールし、コントロールステーションのエージェントを管理対象のホストにインストールする手順も示します。

注 - 既知の問題については、Sun Control Station の CD-ROM に収録されている『リリースノート』を参照してください。

『リリースノート』およびその他すべてのマニュアルは、/docs の下にあります。

要件

サポートされているオペレーティングシステム

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアは、次のオペレーティングシステム (OS) でテスト済みです。このソフトウェアは 32 ビットアーキテクチャのサーバーのみをサポートします。

- Red Hat Linux 7.3
- Red Hat Linux 8.0
- Red Hat Enterprise Linux 2.1 ES (Update 1 および Update 2)
- Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS (Update 1 および Update 2)

IP アドレス

Sun Control Station ソフトウェアをインストールするサーバーには、静的 IP アドレスが必要です。

必要なパッケージ

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアをインストールする前に、次の RPM をサーバーにインストールする必要があります。

インストールプログラムによって、次の RPM がインストールされているかどうかを確認されます。いずれかの RPM が見つからなかった場合、インストールプログラムは終了します。

- apache-1.3.x or httpd-2.0.x
- mysql-3.23.x
- mysql-server-3.23.x
- mysqlclient9-3.23.x
- openssh-3.1.x
- perl-5.6.x
- perl-XML-Parser-2.x
- perl-DBI-1.x
- perl-DBD-MySQL-1.x

- perl-URI-1.x
- perl-Digest
- perl-libwww-perl-5.x

AllStart モジュールを使用するには、次のRPM (そのバージョン以降) も必要です。

- anaconda-runtime-7.2-1
- dhcp-2.0pl5-8
- nfs-utils-0.3.3-3
- ftp-server-0.17-14

サーバーハードウェア

Sun Control Station 専用のサーバー

Sun Control Station ソフトウェアは、ソフトウェアの実行とパッケージファイルの保存に特化した専用サーバーで実行することを強くお勧めします。

注 - Sun Java™ Desktop System Configuration Manager ソフトウェアは、Sun Control Station 2.1 ソフトウェアと同じサーバー上で安全に実行することができます。

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアでは OS の特定の領域が変更されるため、サーバーで実行されているほかのプログラムが影響を受ける可能性があります。

ソフトウェアをアンインストールする場合は、特定のプログラムとディレクトリが削除されます。詳細は、13 ページの「Sun Control Station 2.1 のアンインストール」を参照してください。

推奨されるサーバー構成

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアの実行には、次のサーバー構成をお勧めします。

- 1 GHz 以上の x86 プロセッサ
- 1G バイトの RAM
- RAID-1 (ミラー化) 設定になった 80G バイトのハードディスクドライブ (HDD) 2 台
- /usr ディレクトリに 250M バイト以上の空きディスク容量
- /var ディレクトリに 1G バイト以上の空きディスク容量

HDD にカスタムパーティションを作成する場合は、`/var/mgmt` ディレクトリと `/var/tomcat4` ディレクトリを作成し、この 2 つのディレクトリになるべく多くの容量を割り当てます。

最小サーバー構成

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアを実行するサーバーは、最低限、次の構成になっている必要があります。

- 600MHz の x86 プロセッサ
- 512M バイトの RAM
- 40G バイトの HDD 1 台
- `/usr` ディレクトリに 200M バイト以上の空きディスク容量
- `/var` ディレクトリに 250M バイト以上の空きディスク容量

ポートの使用

Sun Control Station で使用できるように、次のポートが空いている必要があります。

- ポート 80 は Apache によって使用されます。Control Station では、ポート 80 から健全性監視のイベントを受け取る
- ポート 3306 は MySQL によって使用される
- ポート 8027 は tomcat4 によってブラウザベースのユーザーインタフェース (UI) をシャットダウンするために使用される
- ポート 8080 は tomcat4 によってブラウザベースのユーザーインタフェース (UI) 用に使用される
- ポート 8443 は tomcat4 によって UI への ssl 接続用に使用される

システムの変更

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアによって、OS に次の変更が加えられます。

- tomcat4 をインストールし、そのバージョンを使用
- tomcat4 のユーザーおよびグループを作成
- Web サーバーとして機能
- 複数の cron ジョブを挿入
- MySQL を起動
- `/var` に複数の logrotate ファイルを追加

Web ブラウザ

Sun Control Station をブラウザベースの UI から管理するには、cookie、階層式スタイルシート、および JavaScript™ をブラウザで使用可能にする必要があります (これらの機能は通常、デフォルトで使用可能)。

テスト済みのブラウザ

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアは、次の組み合わせの Web ブラウザおよびプラットフォームでテスト済みです。

Linux (Red Hat 7.3、Red Hat Enterprise Linux 2.1 ES)

- ブラウザ : Mozilla™ 1.2.1

Microsoft Windows (NT 4.0)

- ブラウザ : Internet Explorer 6.0

Solaris™ オペレーティングシステム (8.0 および 9.0)

- ブラウザ : Netscape™ 7.0

互換ブラウザ

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアは、次のブラウザで正常に動作します。

- すべてのプラットフォーム : Netscape 7.0、Mozilla 1.0.1 以降
- Microsoft Windows 98/NT/2000 : Internet Explorer 5.2
- Mac OS X : Internet Explorer 6.0、Safari 1.0 (v85)、Camino 0.7、Mozilla 1.3.1

一般に、ブラウザのリリース製品バージョンはベータバージョンより信頼性が高く、またバージョンが新しいほど動作が安定しています。ブラウザプログラムの障害は多くの問題を含みますが、障害が Sun Control Station 上のデータに影響を及ぼすことはありません。

注 - Netscape 4.7x はサポートしていません。

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアのインストール

CD からのインストール

ソフトウェアをインストールするサーバーに CD-ROM ドライブがある場合は、Sun Control Station 2.1 ソフトウェアのインストール CD をドライブに挿入します。

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアを CD からインストールするには、次の手順に従います。

1. root ユーザーになります。

```
su -
```

2. CD をマウントします。

システムの fstab ファイルに次の行がある場合、

```
/dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide
```

次のどちらかのコマンドを使用して CD をマウントできます。

```
mount /dev/cdrom
```

または

```
mount /cd
```

3. <cd_mount> ディレクトリに移動します。

```
cd <cd_mount>
```

4. インストールスクリプトを実行します。

```
/bin/sh ./install/install
```

次のメッセージが表示されます。

```
The software is now ready to install.Continue?Y / N
```

インストールを続行するには、キーボードの Y キーを押します。

インストールプログラムによって次の妥当性検査が実行されます。

- Info: Validating OS
- Info: Validating architecture
- Info: Validating version of Perl installed
- Info: Validating versions of tftp, dhcpd and nfs
- Info: Validating version of Apache installed
- Info: Validating version of DB (MySQL/Perl) installed
- Info: Validating version of OpenSSH installed
- Info: Checking to see if Tomcat is installed
- Info: Checking to see if Java is installed
- Info: Checking required disk space
- Info: Using existing tomcat user
- Info: Preinstall complete

インストールの進行に合わせて、情報メッセージやインストールに関するメッセージが画面に表示されます。

インストールが完了すると、完了したことを示すメッセージが表示されます。

インストール時に生成されたログファイルは、/var/log/scs-install.log に保存されます。

インストール後のトラブルシューティング

インストールが完了したあとに、問題が発生する場合があります。

ブラウザウィンドウから UI にアクセスできない場合は、tomcat4 がサーバーで起動していない可能性があります。

A. tomcat4 を再起動する

1. ssh で Sun Control Station サーバーにログインします。
2. root ユーザーになります。
`su -`
3. tomcat4 を終了します。

`/etc/init.d/tomcat4 stop`

4. tomcat4 を起動します。

```
/etc/init.d/tomcat4 start
```

5. 複数の Java プロセスが実行されていることを確認します。

```
/bin/ps -ef | grep java
```

実行中の Java プロセスがない場合は、手順 B と C を試します。

B. catalina.out ファイルのアクセス権を確認する

UI がまだ表示されない場合は、/var/tomcat4/logs/catalina.out ファイルのアクセス権を確認します。

ファイルの所有者およびグループはどちらも tomcat4 である必要があります。
tomcat4 でない場合は、そのように設定する必要があります。

1. ssh で Sun Control Station サーバーにログインします。

2. root ユーザーになります。

```
su -
```

3. ファイルの所有者を変更します。

```
chown tomcat4:tomcat4 /var/tomcat4/logs/catalina.out
```

4. tomcat4 を終了します。

```
/etc/init.d/tomcat4 stop
```

5. tomcat4 を起動します。

```
/etc/init.d/tomcat4 start
```

C. /var/lock/subsys/tomcat4 ファイルがあるかどうかを確認する

/var/lock/subsys/tomcat4 ファイルがあるかどうかを確認することもできます。

このファイルがある場合は、削除し、現在実行されている Java プロセスをすべて終了します。

tomcat4 を終了し、再起動します。

Sun Control Station エージェントのインストール

注 - Sun Control Station サーバーの /var/tomcat4/web/pkgs ディレクトリにも、各エージェントのパッケージファイルがあります。

Sun Java Desktop System リリース 2 を実行しているホストのエージェント

デフォルトで、エージェントは Sun JDS リリース 2 ソフトウェアの一部としてインストールされ、有効になっています。

Linux ベースのホストのエージェント

エージェントのパッケージファイルを、Linux ベースの管理対象ホストに手動で読み込むか、URL から自動的に読み込むことができます。

Linux ベースのホストのエージェントファイルは、Control Station の次の場所にあります。

```
/var/tomcat4/web/pkgs/base-mgmt-agent-1.1-22.i386.rpm
```

または

```
http://<host_name_of_SCS_server>/pkgs/base-mgmt-agent-1.1-22.i386.rpm
```

エージェントを手動で読み込むには、RPM をシステムにダウンロードし、次のコマンドを実行します。

```
rpm -ivh base-mgmt-agent-1.1-22.i386.rpm
```

エージェントを自動的に読み込むには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -ivh http://<host_name_of_SCS_server>/pkgs/base-mgmt-agent-1.1-22.i386.rpm
```

Solaris ベースのホストのエージェント

Solaris ベースの管理対象ホストには、エージェントのパッケージファイルを手動で読み込む必要があります。

Solaris ベースのホストのエージェントファイルは、Control Station の次の場所にあります。

```
/var/tomcat4/web/pkgs/base-mgmt-agent-1.1-17.sparc.pkg.Z
```

または

```
http://<host_name_of_SCS_server>/pkgs/base-mgmt-agent-1.1-17.s6arc.pkg.Z
```

エージェントを読み込むには、システムにパッケージをダウンロードし、ファイルを圧縮解除して、パッケージファイルを追加する必要があります。次の最後のコマンドによって、Solaris ベースのホストの正しいディレクトリにパッケージが読み込まれます。

```
uncompress base-mgmt-agent-1.1-17.sparc.pkg.Z  
pkgadd -d base-mgmt-agent-1.1-17.sparc.pkg
```

Sun Linux 5.0.x を実行しているホストのエージェント

Sun Linux 5.0.x オペレーティングシステム (OS) にはコントロールステーションのエージェントが含まれますが、デフォルトで使用不可になっています。

Sun Linux 5.0.x を実行しているホストでエージェントを使用可能にするには、次の手順に従います。

1. ssh でホストにログインするか、シリアルコンソールポートを使用して、root でログインします。

2. コマンド行で次のコマンドを実行します。

```
/sbin/chkconfig init.agent on
```

このコマンドによって、ホストの再起動時にエージェントが使用可能になります。

3. コマンド行で次のコマンドを実行します。

```
/etc/rc.d/init.d/init.agent start
```

このコマンドによって、Sun Linux 5.0.x を実行しているホストで Sun Control Station エージェントが使用可能になります。

Sun Control Station のユーザーインターフェース

Sun Control Station ソフトウェアをサーバーにインストールしたら、ブラウザベースのユーザーインターフェース (UI) から各機能を利用できます。

Sun Control Station の UI にアクセスするには、次の手順に従います。

1. ブラウザのウィンドウを開き、次の URL を入力します。

`http://<IP_address_of_server>`

注 - SSL 接続を使用しない場合は、次の URL を入力します。

`http://<IP_address_of_server>:8080/sdui/`

「Login」ページが表示されます (図 1 を参照)。

2. ユーザー名に `admin`、パスワードに `admin` と入力します。

注 - ログインしたら、できるだけ早く `admin` パスワードを変更することをお勧めします。『管理者マニュアル』の第 2 章にある「パスワード」の節を参照してください。

3. 「Login」をクリックします。

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアのメインのスプラッシュページが表示されます (図 2 を参照)。

`admin` パスワードは「Station Settings」メニューから変更できます。詳細は、『管理者マニュアル』の第 2 章 (PDF ファイル) を参照してください。



図 1 Sun Control Station のログインページ



図 2 メインのsplashページ

Sun Control Station 2.1 のアンインストール

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアをアンインストールすると、ソフトウェアのサーバー側コンポーネント、および制御モジュールがすべてサーバーから削除されます。

注 - アンインストールプログラムでは、エージェントや、ソフトウェアまたは制御モジュールのクライアント側コンポーネントは削除されません。

注 - Sun Control Station 2.1 ソフトウェアをアンインストールするときは、tomcat および jdk をサーバーから削除するかどうかの確認を求められます。

Sun Control Station 2.1 ソフトウェアをアンインストールするには、次の手順に従います。

1. root ユーザーになります。

```
su root
```

2. uninstall ディレクトリに移動します。

```
cd /scs/uninstall
```

3. uninstall スクリプトを実行します。

```
./uninstall
```

4. アンインストールを続行するかどうかの確認を求められます。デフォルトは N (いいえ) です。

Y キーを押します。

5. 別の手順で、tomcat および jdk も削除するかどうかの確認を求められます。これらのプロンプトのデフォルトは Y (はい) です。

各プロンプトで、Y キーまたは N キーを押します。

Y キーを押した場合は (デフォルト値を使用)、そのコンポーネントの RPM またはパッケージが削除されます。

N キーを押した場合、そのコンポーネントの RPM またはパッケージは削除されません。

6. アンインストール処理が続きます。

Sun Control Station エージェントのアンインストール

管理対象ホストから Sun Control Station エージェントをアンインストールすると、エージェントのほかにモジュールのクライアント側コンポーネントもすべて削除されます。

注意 - このコマンドは、アンインストールするかどうかの確認なく実行されます。

Sun Control Station エージェントをアンインストールするには、次の手順に従います。

1. `ssh` で管理対象ホストにログインします。

2. `root` ユーザーになります。

```
su root
```

3. `uninstall` ディレクトリに移動します。

```
cd /usr/mgmt/libexec
```

4. `uninstall` スクリプトを実行します。

```
./agentcleanup.sh
```

5. アンインストール処理が続きます。

マニュアル



UI から、PDF 形式のユーザーマニュアルにアクセスできます。Sun Control Station にサン以外のソフトウェアをインストールした場合は、そのソフトウェアに関連するマニュアルも利用できます。

ユーザーマニュアルの PDF ファイルを表示するには、右上にあるヘルプのアイコンをクリックします。別のブラウザウィンドウが開き、使用可能な PDF ファイルのリストが表示されます。PDF ファイルのリンクをクリックすると、PDF ファイルをブラウザウィンドウで開くか、個人のコンピュータに保存できます。

ローカライズされたマニュアル

日本語以外の言語で書かれた、Sun Control Station 2.1 のユーザーマニュアルを読むには、<http://docs.sun.com> にアクセスしてください。

状態を示す色

UI では、各サービスまたはハードウェアコンポーネントの状態は、各項目の横に、色付きの丸いアイコンで表示されます。灰色の円に点線、緑色の円にチェックマーク、黄色の円に感嘆符、または赤い円に X マークがあるアイコンがあります。各色には、次の意味があります。



灰色の円に点線 - 情報がないか、サービスまたは監視機能がホストで使用可能になっていない



緑色の円にチェックマーク - サービスまたはコンポーネントが正常に機能している



黄色の円に感嘆符 - ホストで中程度の使用負荷があるか、コンポーネントが回復処理中である



赤い円に X マーク - ホストで重度の使用負荷、または障害がある

