



Sun Java Enterprise System 5 Update 1 UNIX용 설치 참조 설명서



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

부품 번호: 820-3137
2007년 9월

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

Sun Microsystems, Inc.는 본 설명서에서 사용하는 기술과 관련한 지적 재산권을 보유합니다. 특히 이러한 지적 재산권에는 하나 이상의 미국 특허 및 추가 특허 또는 미국 및 기타 국가에서 특허 출원 중인 응용 프로그램이 포함될 수 있습니다.

U.S. 정부 권한 - 상용 소프트웨어. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 사용권 계약과 FAR의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다.

이 배포판에는 타사에서 개발한 자료가 포함되어 있을 수 있습니다.

본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점 라이선스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Solaris 로고, Java Coffee Cup 로고, docs.sun.com, Java, Java 및 Solaris 등은 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표가 부착된 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 아키텍처를 기반으로 합니다.

OPEN LOOK 및 SunTM Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.가 해당 사용자 및 라이선스 소유자를 위해 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에서 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념을 연구하고 개발하는 데 있어 Xerox의 선구자적 업적을 인정합니다. Sun은 Xerox Graphical User Interface에 대한 Xerox의 비독점적 라이선스를 보유하고 있으며 이 라이선스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 그 외의 경우 Sun의 서면 라이선스 계약을 준수하는 Sun의 라이선스 소유자에게도 적용됩니다.

이 문서에서 다루는 제품과 수록된 정보는 미국 수출 관리법에 의해 규제되며 다른 국가의 수출 또는 수입 관리법의 적용을 받을 수도 있습니다. 이 제품과 정보를 직간접적으로 핵무기, 미사일 또는 생화학 무기에 사용하거나 핵과 관련하여 해상에서 사용하는 것은 엄격하게 금지합니다. 미국 수출 금지 국가 또는 금지된 개인과 특별히 지정된 국민 목록을 포함하여 미국 수출 금지 목록에 지정된 대상으로의 수출이나 재수출은 엄격하게 금지됩니다.

본 설명서는 “있는 그대로” 제공되며 상업성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해에 대한 모든 묵시적인 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 보증 부인은 법적으로 허용된 범위 내에서만 적용됩니다.

목차

머리말	13
1 Java ES 배포 번들	19
Solaris SPARC 배포 번들	19
Solaris x86 배포 번들	22
Linux 배포 번들	24
2 기본 설치 디렉토리 및 포트	27
기본 설치 디렉토리	27
기본 포트 번호	30
3 구성 정보	35
이 장을 사용하는 방법	35
나중에 구성 설치의 경우	35
지금 구성 설치의 경우	36
설치 프로그램이 제공하는 구성 정보	36
지금 구성 구성 표 사용	36
구성 용어	37
공통 설정	38
비밀번호 선택	39
공통 서버 설정	39
Access Manager 구성 정보	40
Access Manager 관리 정보	41
Access Manager 웹 컨테이너 정보	42
Access Manager 서비스	45
Access Manager Directory Server 정보	50
Access Manager 제공된 디렉토리 정보	51

Access Manager SDK 구성 정보	53
Access Manager SDK 관리 정보	53
Access Manager SDK Directory Server 정보	54
Access Manager SDK 제공된 디렉토리 정보	55
Access Manager SDK 웹 컨테이너 정보	56
Application Server 구성 정보	58
Application Server 관리 정보	58
Application Server 노드 에이전트 정보	59
Application Server 로드 균형 조정 플러그인 정보	60
Directory Server 구성 정보	60
Directory Server 인스턴스 만들기 선택 정보	61
Directory Server 인스턴스 만들기 정보	61
Directory Server 인스턴스 사용 선택	62
HADB 구성 정보	62
Portal Server 구성 정보	63
Portal Server 웹 컨테이너 선택	64
Portal Server Java ES Application Server를 웹 컨테이너로 사용할 때	64
Portal Server Java ES Web Server를 웹 컨테이너로 사용할 때	65
Portal Server BEA WebLogic을 웹 컨테이너로 사용할 때	66
Portal Server IBM WebSphere를 웹 컨테이너로 사용할 때	68
Portal Server 웹 컨테이너 배포 정보	69
Portal Server Secure Remote Access 구성 정보	70
Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 액세스	71
Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 구성	71
Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시 구성	72
Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시 구성	73
Portal Server Secure Remote Access 인증서 정보	74
Web Proxy Server 구성 정보	75
Web Server 구성 정보	76
Web Server 구성 유형 선택	76
Web Server 관리 서버 설정	77
Web Server 관리 노드 설정	78
Web Server 인스턴스 설정	79
상태 파일에서만 사용하는 매개 변수	80

4 구성 워크시트	83
공통 설정 구성 정보	83
Access Manager 구성 정보	84
Access Manager 관리	84
웹 컨테이너	85
Access Manager 서비스	87
Access Manager Directory Server	90
Access Manager 제공 디렉토리	90
Access Manager SDK 구성 정보	91
Access Manager SDK 관리	91
Access Manager SDK Directory Server	92
Access Manager SDK 제공 디렉토리	93
Access Manager SDK 웹 컨테이너	94
Application Server 구성 정보	95
Application Server 관리	95
Application Server 노드 에이전트	96
Application Server 로드 균형 조정 플러그인	97
Directory Server 구성 정보	98
Directory Server 인스턴스 만들기 선택	98
Directory Server 인스턴스 만들기	98
HADB 구성 정보	100
Portal Server 구성 정보	100
Portal Server 웹 컨테이너 선택	100
Java ES Application Server의 Portal Server	101
Java ES Web Server의 Portal Server	102
BEA WebLogic Server의 Portal Server	103
IBM WebSphere Application Server의 Portal Server	104
웹 컨테이너의 Portal Server	106
Portal Server Secure Remote Access 구성 정보	107
Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 액세스	107
Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 구성	108
Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시	109
Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시	110
Portal Server Secure Remote Access 인증서	110
Web Proxy Server 구성 정보	111
Web Server 구성 정보	112

Web Server 구성 유형	112
Web Server 관리 서버 설정	112
Web Server 관리 노드 설정	113
Web Server 인스턴스 설정	114
상태 파일에만 사용된 매개 변수 구성 정보	114
5 설치 패키지 목록	117
Solaris 패키지	117
Solaris OS용 설치 패키지	117
Solaris OS용 제거 패키지	118
제품 구성 요소를 위해 설치된 Solaris 패키지	118
공유 구성 요소를 위해 설치된 Solaris 패키지	126
현지화된 Solaris 패키지	128
Linux 패키지	135
Linux용 설치 패키지	135
Linux용 제거 패키지	136
제품 구성 요소를 위해 설치된 Linux 패키지	136
공유 구성 요소를 위해 설치된 Linux 패키지	141
현지화된 Linux 패키지	143
색인	149

표

표 1-1	Solaris SPARC 배포 번들	19
표 1-2	Solaris x86 배포 번들	22
표 1-3	Linux x86 배포 번들	24
표 2-1	제품 구성 요소의 기본 설치 디렉토리	27
표 2-2	기본 포트 번호	30
표 3-1	비밀번호 선택	39
표 3-2	공통 서버 설정	39
표 3-3	Access Manager 관리 정보	41
표 3-4	Application Server를 사용하는 Access Manager를 웹 컨테이너로 사용할 때	43
표 3-5	Web Server를 사용하는 Access Manager를 웹 컨테이너로 사용할 때	43
표 3-6	웹 컨테이너를 지정하는 데 필요한 Access Manager 서비스 정보	45
표 3-7	Access Manager 콘솔에 대한 Access Manager 서비스 정보	47
표 3-8	콘솔만 설치할 때 필요한 Access Manager 서비스 정보(Core는 이미 설치됨)	48
표 3-9	콘솔 설치에 필요한 Access Manager 서비스 정보(Core는 아직 설치되지 않음)	48
표 3-10	Access Manager 연합 관리 설치에 필요한 서비스 정보(Core는 이미 설치됨)	50
표 3-11	Access Manager에 대한 Directory Server 정보	51
표 3-12	Access Manager용 제공된 기존 디렉토리 정보	52
표 3-13	Access Manager용 제공된 기존 디렉토리 정보 없음	52
표 3-14	Access Manager SDK의 관리 정보	53
표 3-15	Access Manager SDK에 대한 Directory Server 정보	54
표 3-16	Access Manager SDK용 제공된 기존 디렉토리 정보	56
표 3-17	Access Manager SDK용 제공된 기존 디렉토리 정보 없음	56
표 3-18	Access Manager SDK에 대한 웹 컨테이너 정보	57
표 3-19	Application Server의 관리 정보	58
표 3-20	Application Server의 노드 에이전트 정보	59

표 3-21	Application Server의 로드 균형 조정 플러그인 정보	60
표 3-22	Directory Server의 인스턴스 만들기 선택	61
표 3-23	Directory Server의 인스턴스 만들기 정보	61
표 3-24	Directory Server: 인스턴스 사용 선택	62
표 3-25	HADB의 포트 선택 정보	62
표 3-26	Portal Server의 웹 컨테이너 선택	64
표 3-27	Application Server를 사용하는 Portal Server에 대한 웹 컨테이너 정보	64
표 3-28	Web Server를 사용하는 Portal Server에 대한 웹 컨테이너 정보	66
표 3-29	BEA WebLogic을 사용하는 Portal Server에 대한 웹 컨테이너 정보	67
표 3-30	IBM WebSphere를 사용하는 Portal Server에 대한 웹 컨테이너 정보	68
표 3-31	Portal Server 웹 컨테이너 배포	69
표 3-32	Portal Server Secure Remote Access 정보	71
표 3-33	Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이의 게이트웨이 정보	72
표 3-34	Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시의 Netlet 프록시 정보	73
표 3-35	Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시의 Rewriter 프록시 정보	73
표 3-36	Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시의 인증서 정보	74
표 3-37	Web Proxy Server에 대한 관리 정보	75
표 3-38	Web Server의 구성 유형 선택	76
표 3-39	Web Server의 관리 서버 설정	77
표 3-40	Web Server의 관리 노드 설정	78
표 3-41	Web Server의 인스턴스 설정	79
표 3-42	상태 파일 매개 변수	80
표 4-1	공통 서버 설정 구성 워크시트	84
표 4-2	Access Manager 관리 정보 구성 워크시트	85
표 4-3	Application Server를 사용하는 Access Manager 구성 워크시트	86
표 4-4	Web Server를 사용하는 Access Manager 구성 워크시트	87
표 4-5	Access Manager 콘솔의 Access Manager 서비스 정보 구성 워크시트	88
표 4-6	Access Manager Directory Server 구성 워크시트	88
표 4-7	Access Manager 콘솔 설치(Core는 이미 설치됨) 구성 워크시트	89
표 4-8	콘솔 설치(Core는 아직 설치되지 않음) 구성 워크시트	89
표 4-9	연합 관리 설치(Core는 이미 설치됨) 구성 워크시트	90
표 4-10	Access Manager Directory Server 구성 워크시트	90
표 4-11	제공된 기존 디렉토리 찾기	91
표 4-12	Access Manager SDK 관리 구성 워크시트	92
표 4-13	Access Manager SDK Directory Server 구성 워크시트	92

표 4-14	Access Manager SDK 제공 디렉토리 구성 워크시트	93
표 4-15	Access Manager SDK용 제공된 기존 디렉토리 정보	94
표 4-16	Access Manager SDK용 제공된 기존 디렉토리 정보 없음	94
표 4-17	Access Manager SDK 웹 컨테이너 구성 워크시트	94
표 4-18	Application Server 관리 구성 워크시트	96
표 4-19	Application Server 노드 에이전트 구성 워크시트	96
표 4-20	Application Server 로드 균형 조정 플러그인 구성 워크시트	97
표 4-21	Directory Server 인스턴스 만들기 선택 구성 워크시트	98
표 4-22	Directory Server 인스턴스 만들기 구성 워크시트	99
표 4-23	HADB 구성 워크시트	100
표 4-24	Portal Server 웹 컨테이너 선택 구성 워크시트	101
표 4-25	Java ES Application Server의 Portal Server 구성 워크시트	101
표 4-26	Java ES Web Server의 Portal Server 구성 워크시트	102
표 4-27	BEA WebLogic Server의 Portal Server 구성 워크시트	103
표 4-28	IBM WebSphere Application Server의 Portal Server 구성 워크시트	104
표 4-29	웹 컨테이너의 Portal Server 구성 워크시트	106
표 4-30	Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 액세스 구성 워크시트	107
표 4-31	Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 구성 워크시트	108
표 4-32	Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시 구성 워크시트	109
표 4-33	Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시 구성 워크시트	110
표 4-34	Portal Server Secure Remote Access 인증서 구성 워크시트	110
표 4-35	Web Proxy Server 관리 구성 워크시트	111
표 4-36	Web Server 구성 유형 구성 워크시트	112
표 4-37	Web Server 관리 서버 설정 구성 워크시트	112
표 4-38	Web Server 관리 노드 설정 구성 워크시트	113
표 4-39	Web Server 인스턴스 설정 구성 워크시트	114
표 4-40	상태 파일에만 사용된 매개 변수 구성 워크시트	115
표 5-1	Solaris OS용 설치 패키지	117
표 5-2	Solaris OS용 제거 패키지	118
표 5-3	Solaris OS용 Access Manager 패키지	118
표 5-4	Solaris OS용 Application Server 패키지	119
표 5-5	Solaris OS용 Directory Preparation Tool 패키지	120
표 5-6	Solaris OS용 Directory Server 패키지	120
표 5-7	Solaris OS용 HADB 패키지	121
표 5-8	Java DB Solaris 패키지	121
표 5-9	Solaris OS용 Message Queue 패키지	122

표 5-10	Solaris OS용 Monitoring Console 패키지	122
표 5-11	Solaris OS용 Portal Server 패키지	122
표 5-12	Solaris OS용 Portal Server SRA 패키지	123
표 5-13	Solaris OS용 Service Registry 패키지	123
표 5-14	Solaris OS용 Sun Cluster Geographic Edition 패키지	123
표 5-15	Solaris 9 OS용 Sun Cluster 소프트웨어 패키지	124
표 5-16	Solaris 10 OS용 Sun Cluster 패키지	124
표 5-17	Solaris OS용 Sun Java System 패키지의 Sun Cluster 에이전트	125
표 5-18	Solaris OS용 Web Server 패키지	125
표 5-19	Solaris OS용 Web Proxy Server 패키지	125
표 5-20	Solaris OS용 공유 구성 요소 패키지	126
표 5-21	패키지 이름의 언어 약어	128
표 5-22	Solaris용 글로벌 언어 패키지	129
표 5-23	현지화된 중국어 간체 Solaris 패키지	129
표 5-24	현지화된 중국어 번체 Solaris 패키지	130
표 5-25	현지화된 프랑스어 Solaris 패키지	131
표 5-26	현지화된 독일어 Solaris 패키지	132
표 5-27	현지화된 일본어 Solaris 패키지	132
표 5-28	현지화된 한국어 Solaris 패키지	133
표 5-29	현지화된 스페인어 Solaris 패키지	134
표 5-30	Linux용 설치 패키지	135
표 5-31	Linux용 제거 패키지	136
표 5-32	Access Manager Linux용 패키지	136
표 5-33	Linux용 Application Server 패키지	137
표 5-34	Linux용 Directory Preparation Tool 패키지	137
표 5-35	Linux용 Directory Server 패키지	138
표 5-36	Linux용 HADB 패키지	139
표 5-37	Java DB Linux 패키지	139
표 5-38	Linux용 Message Queue 패키지	139
표 5-39	Linux용 Monitoring Console 패키지	140
표 5-40	Linux용 Portal Server 패키지	140
표 5-41	Linux용 Portal Server SRA 패키지	140
표 5-42	Linux용 Service Registry 패키지	140
표 5-43	Linux용 Web Server 패키지	141
표 5-44	Linux용 Web Proxy Server 패키지	141
표 5-45	Linux용 공유 구성 요소 패키지	141

표 5-46	Linux용 글로벌 언어 패키지	143
표 5-47	현지화된 중국어 간체 Linux 패키지	144
표 5-48	현지화된 중국어 번체 Linux 패키지	145
표 5-49	현지화된 프랑스어 Linux 패키지	145
표 5-50	현지화된 독일어 Linux 패키지	146
표 5-51	현지화된 일본어 Linux 패키지	146
표 5-52	현지화된 한국어 Linux 패키지	147
표 5-53	현지화된 스페인어 Linux 패키지	147

머리말

Java Enterprise System 설치 참조 설명서에는 Sun Solaris™ 운영 체제 (Solaris OS), Linux 운영 환경에서 Sun Java™ Enterprise System (Java ES) 소프트웨어를 설치하는데 필요한 참조 정보가 수록되어 있습니다. 이 설명서는 **Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Installation Guide for UNIX**와 함께 사용하십시오.

설명서의 일부 명령은 하나의 플랫폼에만 해당하거나 각 플랫폼마다 다르며, 이런 경우 해당 정보는 플랫폼 이름별로 표시됩니다. 플랫폼 이름별로 표시되지 않은 내용은 모든 플랫폼에 적용됩니다.

대상

이 설명서는 Java ES 소프트웨어를 설치하는 평가자, 시스템 관리자 또는 소프트웨어 기술 지원 담당자를 대상으로 작성되었습니다. 본 설명서에서는 사용자가 다음 내용에 익숙하다고 가정합니다.

- 엔터프라이즈 수준의 소프트웨어 제품 설치
- 지원되는 Java ES 플랫폼에서 시스템 관리 및 네트워킹
- 클러스터링 모델(클러스터링 소프트웨어를 설치하는 경우)
- 인터넷 및 World Wide Web

내용

이 설명서는 Java ES 소프트웨어 설치와 관련된 참조 자료를 포함합니다. 이러한 자료는 주로 부록과 비슷한 목록 및 표로 구성됩니다. 이 설명서에서 절차는 설명하지 않습니다. 주로 사용되는 순서에 따라 다음과 같이 구성됩니다.

- **1 장.** Java ES 배포 번들이 운영 체제별로 나열됩니다. 각 표에 운영 체제와 관련된 모든 번들 내용이 나열됩니다. Java ES 소프트웨어를 구하는 방법은 **Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Installation Guide for UNIX**의 “Getting the Java ES Software”를 참조하십시오.
- **2 장.** 제품 구성 요소를 설치할 때 Java ES 설치 프로그램에서 사용하는 기본 설치 디렉토리 및 포트입니다. 대부분의 경우 다른 위치와 포트를 선택할 수 있습니다.
- **3 장.** 지금 구성 설치 유형에 대한 구성 정보가 제품 구성 요소별로 나열됩니다. 각 구성 데이터는 자동 설치용 상태 파일 스크립트에 사용되는 상태 파일 매개 변수로 식별됩니다. 표에서 이러한 상태 파일 매개 변수는 UNIX 대화식 설치 화면에

표시되는 필드 이름과 함께 나열됩니다. 사후 설치 구성에 대한 자세한 내용은 **Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Installation Guide for UNIX**의 6 장, “Completing Postinstallation Configuration”를 참조하십시오.

- **4 장.** 구성 정보 장에 제시된 정보에 해당하는 구성 워크시트입니다. 설치하기 전에 구성 정보를 얻으려면 이 워크시트를 사용하십시오.
- **5 장.** 설치된 Java ES 패키지가 운영 체제별로 나열됩니다. 각 운영 체제 절 내에서 다음에 해당하는 패키지가 나열됩니다.
 - 설치
 - 제거
 - 제품 구성 요소
 - 공유 구성 요소
 - 현지화된 버전

Java ES 설명서 세트

Java ES 설명서 세트는 배포 계획 및 시스템 설치에 대해 설명합니다. 시스템 설명서의 URL은 <http://docs.sun.com/coll/1286.3> 및 <http://docs.sun.com/coll/1397.3>입니다. Java ES에 대한 소개는 다음 표에 나열된 설명서를 순서대로 참조하십시오.

표 P-1 Java Enterprise System 설명서

문서 제목	목차
Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Release Notes	알려진 문제점을 포함하여 Java ES에 대한 최신 정보를 제공합니다. 또한 구성 요소 자체의 릴리스 노트는 Release Notes Collection(http://docs.sun.com/coll/1315.2 및 http://docs.sun.com/coll/1411.2)에 있습니다.
Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Technical Overview	Java ES의 기술 및 개념적 기반에 대해 소개합니다. 구성 요소, 구조, 프로세스 및 기능에 대해서도 설명합니다.
Sun Java Enterprise System Deployment Planning Guide	Java ES를 기반으로 하는 엔터프라이즈 배포 솔루션의 계획 및 설계를 소개합니다. 배포 계획 및 설계의 기본 개념 및 원칙을 소개하고 솔루션 라이프 사이클을 설명하며 Java ES 기반 솔루션 계획 시 사용할 수 있는 고급 예 및 전략을 제공합니다.
Sun Java Enterprise System 5 Installation Planning Guide	하드웨어 구현 사양, 운영 체제 및 Java ES 배포 네트워크 기능을 개발할 수 있도록 도와줍니다. 설치 및 구성 계획에서 설명하는 구성 요소 종속성과 같은 문제들에 대해 설명합니다.

표 P-1 Java Enterprise System 설명서 (계속)

문서 제목	목차
Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Installation Guide for UNIX	Java ES를 설치하는 과정을 안내합니다. 또한 설치 후에 구성 요소를 구성하고 올바르게 작동하는지 확인하는 방법을 설명합니다.
Sun Java Enterprise System 5 Installation Guide for Microsoft Windows	
Sun Java Enterprise System 5 Update 1 UNIX용 설치 참조 설명서	구성 매개 변수에 대한 추가 정보와 구성 계획에 사용할 워크시트를 제공하며 Solaris 운영 체제와 Linux 운영 환경의 기본 디렉토리 및 포트 번호와 같은 참조 자료를 나열합니다.
Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Upgrade Guide for UNIX	이전에 설치된 버전에서 Java ES 5 Update1로 업그레이드하기 위한 지침을 설명합니다.
Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Upgrade Guide for Microsoft Windows	
Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Monitoring Guide	각 제품 구성 요소에 대한 모니터링 프레임워크를 설정하고 Monitoring Console을 사용하여 실시간으로 데이터를 보고 모니터링 규칙을 만들기 위한 지침을 설명합니다.
Sun Java Enterprise System Glossary	Defines terms that are used in Java ES 설명서에 사용되는 용어를 정의합니다.

활자체 규약

다음 표에는 이 설명서에 사용된 활자체 규칙 변경 사항이 나와 있습니다.

표 P-2 활자체 규약

서체	의미	예
AaBbCc123	명령 이름, 파일, 디렉토리 및 화면상의 컴퓨터 출력	.login 파일을 편집합니다. 모든 파일을 나열하려면 <code>ls -a</code> 를 사용합니다. <code>machine_name% you have mail.</code>
AaBbCc123	화면상의 컴퓨터 출력과 반대로 사용자가 직접 입력하는 내용입니다.	<code>machine_name% su</code> 비밀번호:
<i>AaBbCc123</i>	실제 이름 또는 값으로 대체되는 자리 표시자	파일을 제거하는 명령은 <code>rm filename</code> 입니다.

표 P-2 활자체 규약 (계속)

서체	의미	예
AaBbCc123	설명서 제목, 새 용어 및 강조된 용어(일부 강조된 항목은 온라인에 굵은 글씨로 표시됨)	자세한 내용은 사용 설명서 의 6장을 읽어 보십시오. 캐시 는 로컬로 저장된 복사본입니다. 파일을 저장하지 마십시오 .

Command Examples의 셸 프롬프트

다음 표에는 기본 시스템 프롬프트 및 슈퍼유저 프롬프트가 표시됩니다.

표 P-3 셸 프롬프트

셸	프롬프트
UNIX 및 Linux 시스템의 C 셸	machine_name%
UNIX 및 Linux 시스템의 C 셸 슈퍼유저	machine_name#
UNIX 및 Linux 시스템의 Bourne 셸 및 Korn 셸	\$
UNIX 및 Linux 시스템의 Bourne 셸 및 Korn 셸 슈퍼유저	#

기호 규칙

다음 표는 이 설명서에 사용될 수 있는 기호에 대해 설명합니다.

표 P-4 기호 규칙

기호	설명	예	의미
[]	선택 인자 및 명령 옵션을 포함합니다.	ls [-l]	-l 옵션은 선택 옵션입니다.
{ }	선택할 수 있는 필수 명령 옵션 집합이 포함됩니다.	-d {y n}	-d 옵션에는 y 인수 또는 n 인수를 사용해야 합니다.
\${ }	변수 참조를 나타냅니다.	\${com.sun.javaRoot}	com.sun.javaRoot 변수의 값 참조입니다.
-	동시에 눌러야 하는 여러 키를 결합합니다.	Control-A	Control 키를 누른 상태에서 A 키를 누릅니다.
+	연속적으로 눌러야 하는 여러 키를 결합합니다.	Ctrl+A+N	Control 키를 눌렀다 놓고 나서 나머지 키를 순서대로 누릅니다.

표 P-4 기호 규칙 (계속)

기호	설명	예	의미
→	그래픽 사용자 인터페이스에서 메뉴 항목 선택을 나타냅니다.	파일 → 새로 만들기 → 템플릿	파일 메뉴에서 새로 만들기를 선택합니다. 새로 만들기 하위 메뉴에서 템플릿을 선택합니다.

문서, 지원 및 교육

Sun 웹 사이트에서는 다음과 같은 추가 자원 정보를 제공합니다.

- 문서(<http://www.sun.com/documentation/>)
- 지원(<http://www.sun.com/support/>)
- 교육(<http://www.sun.com/training/>)

Sun 제품 설명서 검색

docs.sun.comSM 웹 사이트에서 Sun 제품 설명서를 검색할 뿐만 아니라 검색 필드에 다음 구문을 입력하여 검색 엔진을 사용할 수도 있습니다.

`search-term site:docs.sun.com`

예를 들어 "broker"를 검색하려면 다음과 같이 입력합니다.

`broker site:docs.sun.com`

다른 Sun 웹 사이트(예: java.sun.com, www.sun.com 및 developers.sun.com)를 검색하려면 검색 필드에서 docs.sun.com 대신 sun.com을 사용하십시오.

타사 웹 사이트

이 문서에서 참조하는 타사 URL은 추가 관련 정보를 제공합니다.

주 - Sun은 본 설명서에서 언급된 타사 웹 사이트의 가용성에 대해 책임을 지지 않습니다. 또한 해당 사이트나 리소스를 통해 제공되는 내용, 광고, 제품 및 기타 자료에 대해 어떠한 보증도 하지 않으며 그에 대한 책임도 지지 않습니다. 따라서 타사 웹 사이트의 내용, 제품 또는 서비스의 사용으로 인해 발생한 실제 또는 주장된 손상이나 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

Sun은 여러분의 의견을 환영합니다.

Sun은 설명서의 내용 개선에 노력을 기울이고 있으며, 여러분의 의견과 제안을 환영합니다. 의견을 나누려면 <http://docs.sun.com>으로 가서 의견 보내기를 누릅니다. 온라인 양식에 설명서 제목과 부품 번호를 기입해 주시기 바랍니다. 부품 번호는 7자리 또는 9자리 숫자로 설명서의 제목 페이지나 URL에서 찾을 수 있습니다. 예를 들어 이 설명서의 부품 번호는 820-3137입니다. 사용자 의견을 제출할 때 해당 양식에 영문 설명서 제목과 부품 번호를 입력해야 할 수도 있습니다. 본 설명서의 영문 부품 번호와 제목은 820-2828, Sun Java Enterprise System5 Update 1 Installation Reference for UNIX입니다.

Java ES 배포 번들

이 장의 표에는 Java ES 소프트웨어의 배포 번들이 나열되어 있습니다. 운영 체제는 번들 이름에 표시됩니다. 예를 들어 `java_es-5u1-ga-solaris-sparc.zip`은 Solaris SPARC 플랫폼용으로 사용할 수 있는 Java ES 5 일반 릴리스를 나타냅니다.

이 장의 내용은 다음과 같습니다.

- [19 페이지](#) “Solaris SPARC 배포 번들”
- [22 페이지](#) “Solaris x86 배포 번들”
- [24 페이지](#) “Linux 배포 번들”

Solaris SPARC 배포 번들

표 1-1 Solaris SPARC 배포 번들

배포 번들	포함된 내용	번들 이름
Solaris SPARC 플랫폼	모든 제품 및 공유 구성 요소 설치 프로그램 제거 프로그램	<code>java_es-5u1-ga-solaris-sparc.zip</code>

표 1-1 Solaris SPARC 배포 번들 (계속)

배포 번들	포함된 내용	번들 이름
응용 프로그램 플랫폼 제품군	Access Manager	java_es-5u1-appsuite-ga-solaris-sparc.zip
	Application Server	
	Directory Server	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java DB	
	Message Queue	
	Portal Server	
	Portal Server Secure Remote Access	
	Service Registry	
	Monitoring Console	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	
가용성 제품군	Sun Cluster 소프트웨어	java_es-5u1-availsuite-ga-solaris-sparc.zip
	Java ES용 Sun Cluster 에이전트	
	Sun Cluster Geographic Edition	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	

표 1-1 Solaris SPARC 배포 번들 (계속)

배포 번들	포함된 내용	번들 이름
Identity Management 제품군	Access Manager	java_es-5u1-identsuite-ga-solaris-sparc.zip
	Application Server	
	Directory Server EE(Directory Server 및 Directory Proxy Server 포함)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Web Server	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	
웹 인프라 제품군	Access Manager	java_es-5u1-websuite-ga-solaris-sparc.zip
	Application Server	
	Directory Server EE(Directory Server 및 Directory Proxy Server 포함)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Service Registry	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	

Solaris x86 배포 번들

표 1-2 Solaris x86 배포 번들

배포 번들	포함된 내용	번들 이름
Solaris x86 플랫폼	모든 제품 및 공유 구성 요소	java_es-5u1-ga-solaris-x86.zip
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	
응용 프로그램 플랫폼 제품군	Access Manager	java_es-5u1-appsuite-ga-solaris-x86.zip
	Application Server	
	Directory Server	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java DB	
	Message Queue	
	Portal Server	
	Portal Server Secure Remote Access	
	Service Registry	
	Monitoring Console	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	
가용성 제품군	Sun Cluster 소프트웨어	java_es-5u1-availsuite-ga-solaris-x86.zip
	Java ES용 Sun Cluster 에이전트	
	Sun Cluster Geographic Edition	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	

표 1-2 Solaris x86 배포 번들 (계속)

배포 번들	포함된 내용	번들 이름
Identity Management 제품군	Access Manager	java_es-5u1-identsuite-ga-solaris-x86.zip
	Application Server	
	Directory Server	
	EE(Directory Server 및 Directory Proxy Server 포함)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Web Server	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	
웹 인프라 제품군	Access Manager	java_es-5u1-websuite-ga-solaris-x86.zip
	Application Server	
	Directory Server	
	EE(Directory Server 및 Directory Proxy Server 포함)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Service Registry	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	

Linux 배포 번들

표 1-3 Linux x86 배포 번들

배포 번들	포함된 내용	번들 이름
Linux x86 플랫폼	모든 제품 및 공유 구성 요소	java_es-5u1-ga-linux-x86.zip
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	
응용 프로그램 플랫폼 제품군	Access Manager	java_es-5u1-appsuite-ga-linux-x86.zip
	Application Server	
	Directory Server	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java DB	
	Message Queue	
	Portal Server	
	Portal Server Secure Remote Access	
	Service Registry	
	Monitoring Console	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	

표 1-3 Linux x86 배포 번들

(계속)

배포 번들	포함된 내용	번들 이름
Identity Management 제품군	Access Manager	java_es-5u1-identsuite-ga-linux-x86.zip
	Application Server	
	Directory Server	
	EE(Directory Server 및 Directory Proxy Server 포함)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Web Server	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	
웹 인프라 제품군	Access Manager	java_es-5u1-websuite-ga-linux-x86.zip
	Application Server	
	Directory Server	
	EE(Directory Server 및 Directory Proxy Server 포함)	
	Directory Preparation Tool	
	HADB	
	Java DB	
	Message Queue	
	Monitoring Console	
	Service Registry	
	Web Proxy Server	
	Web Server	
	모든 공유 구성 요소	
	설치 프로그램	
	제거 프로그램	

기본 설치 디렉토리 및 포트

이 장에는 Sun Java™ Enterprise System (Java ES) 설치 프로그램에서 기본적으로 사용되는 설치 디렉토리 및 포트 번호가 나와 있습니다.

이 장의 내용은 다음과 같습니다.

- 27 페이지 “기본 설치 디렉토리”
- 30 페이지 “기본 포트 번호”

기본 설치 디렉토리

사용자가 달리 지정하지 않으면 Java ES 설치 프로그램에서 제품 구성 요소를 기본 디렉토리에 자동으로 설치합니다. 대부분의 경우 설치 중이나 설치 후 구성 값을 지정하면 기본 위치를 무시하고 사용자 정의 위치를 지정할 수 있습니다. 제품 구성 요소를 설치할 때 가능하면 기본 설치 디렉토리를 사용하십시오. 다른 설치 디렉토리를 지정하면 구성하는 동안 구성 요소를 해당 설치 디렉토리에 계속 지정해야 합니다.

주 - HADB, Java DB, Message Queue, Monitoring Console, Sun Cluster 구성 요소의 설치 디렉토리는 변경할 수 없습니다.

다음 표에는 Java ES 제품 구성 요소의 기본 설치 디렉토리가 나열되어 있습니다.

표 2-1 제품 구성 요소의 기본 설치 디렉토리

레이블 및 상태 파일 매개 변수	기본 디렉토리	설명
Access Manager	Solaris OS: /opt/SUNWam	
CMN_IS_INSTALLDIR	Linux: /opt/sun/identity	

표 2-1 제품 구성 요소의 기본 설치 디렉토리 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	기본 디렉토리	설명
Application Server CMN_AS_INSTALLDIR	Solaris OS: /opt/SUNWappserver/appserver Linux: /opt/sun/appserver	Application Server 유틸리티, 실행 가능 파일 및 라이브러리를 포함합니다.
Application Server 도메인 CMN_AS_DOMAINDIR	Solaris OS: /var/opt/SUNWappserver/domains Linux: /var/opt/sun/appserver/domains	관리 도메인이 만들어지는 기본 영역입니다.
Directory Preparation Tool CMN_DSSETUP_INSTALLDIR	Solaris OS: /opt/SUNWcomds Linux: /opt/sun/comms/dssetup	
Directory Server Core DSEE_BASE	Solaris OS: /opt/SUNWdsee/ds6 Linux: /opt/sun/ds6	별도의 디렉토리에 위치하는 Directory Server EE 하위 구성 요소에는 Directory Server Core, Directory Service Control Center 및 Directory Proxy Server가 있습니다.
Directory Service Control Center DSEE_BASE	Solaris OS: /opt/SUNWdsee/dscc6 Linux: /opt/sun/dscc6	
Directory Proxy Server DSEE_BASE	Solaris OS: /opt/SUNWdsee/dps6 Linux: /opt/sun/dps6	
Directory Server 인스턴스 디렉토리 DSEE_INSTANCE_DIR	Solaris OS: /var/opt/SUNWdsee/dsins1 Linux: /var/opt/sun/dsins1	
HADB CMN_HADB_INSTALLDIR	Solaris OS: /opt/SUNWhadb Linux: /opt/SUNWhadb	Java ES 설치 시 HADB 설치 위치를 변경할 수 없습니다.
설치 디렉토리를 변경할 수 없습니다. 그러므로 설치 프로그램에 필드가 없거나 상태 파일에 매개 변수가 없습니다.	Solaris OS: /var/opt/SUNWhadb Linux: /var/opt/SUNWhadb	HADB 저장소 데이터 및 로그 위치입니다.
	Solaris OS: /etc/opt/SUNWhadb Linux: /etc/opt/SUNWhadb	HADB 관리 에이전트 구성 파일
	Solaris OS 및 Linux: /etc/init.d/ma-initd	HADB 관리 에이전트 시작 스크립트
Java DB JAVADB_BASDIR	Solaris: /opt/SUNWjavadb Linux: /opt/sun/javadb	
설치 디렉토리를 변경할 수 없습니다. 그러므로 설치 프로그램에 필드가 없거나 상태 파일에 매개 변수가 없습니다.		

표 2-1 제품 구성 요소의 기본 설치 디렉토리 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	기본 디렉토리	설명
Message Queue 설치 디렉토리를 변경할 수 없습니다. 그러므로 설치 프로그램에 필드가 없거나 상태 파일에 매개 변수가 없습니다.	적용할 수 없음	Solaris OS: /usr/bin /usr/share/lib /usr/share/lib/imq /etc/imq /var/imq /usr/share/javadoc/imq /usr/demo/imq /opt/SUNWimq Linux: /opt/sun/mq /etc/opt/sun/mq /var/opt/sun/mq
Monitoring Console CMN_MC_INSTALLDIR 설치 디렉토리를 변경할 수 없습니다. 그러므로 설치 프로그램에 필드가 없거나 상태 파일에 매개 변수가 없습니다.	Solaris OS: /opt/SUNWjesmc Linux: /opt/sun/jesmc	
Portal Server CMN_PS_INSTALLDIR	Solaris OS: /opt/SUNWportal Linux: /opt/sun/portal	
Portal Server Secure Remote Access CMN_SRA_INSTALLDIR	Solaris OS: /opt/SUNWportal Linux: /opt/sun/portal	Portal Server Secure Remote Access Core는 Portal Server와 같은 디렉토리에 설치해야 합니다.
Service Registry CMN_REG_SERVER_ROOT	Solaris OS: /opt/SUNWsrvc-registry Linux: /opt/sun/srvc-registry	

표 2-1 제품 구성 요소의 기본 설치 디렉토리 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	기본 디렉토리	설명
Sun Cluster 설치 디렉토리를 변경할 수 없습니다. 그러므로 설치 프로그램에 필드가 없거나 상태 파일에 매개 변수가 없습니다.	적용할 수 없음	Sun Cluster 구성 요소는 Solaris OS에서만 지원됩니다. Sun Cluster 소프트웨어는 Solaris OS의 다음 위치에 설치됩니다. / /usr/opt /usr/cluster
Web Proxy Server	Solaris OS: /opt/SUNWproxy	
CMN_WPS_INSTALLDIR	Linux: /opt/sun/webproxysvr	
Web Server 디렉토리	Solaris OS: /opt/SUNWwbsvr7	
CMN_WS_INSTALLDIR	Linux: /opt/sun/webserver7	
Web Server 인스턴스 디렉토리	Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7	
CMN_WS_INSTANCEDIR	Linux: /var/opt/sun/webserver7	

기본 포트 번호

Java ES 설치 프로그램이 포트 번호를 요청하면 설치 프로그램이 사용 중인 포트에서 런타임 검사를 수행하여 적절한 기본값을 표시합니다. 기본 포트 번호를 다른 구성 요소나 동일한 제품 구성 요소의 다른 인스턴스가 사용하고 있으면 설치 프로그램이 대체 값을 제공합니다.

다음 표에는 Java ES 제품 구성 요소의 기본 포트 번호와 각 포트의 용도가 정리되어 있습니다.

주 - Portal Server는 자신이 배포된 웹 컨테이너의 포트 번호를 사용하기 때문에 이 표에 없습니다.

표 2-2 기본 포트 번호

제품 구성 요소	포트	용도
Access Manager	58946	UNIX 인증 도우미
	58943	보안 아이디 인증 도우미(Solaris SPARC 전용)

표 2-2 기본 포트 번호 (계속)

제품 구성 요소	포트	용도
Application Server	8080	표준 인스턴스 HTTP 포트
	3700	표준 IIOP 포트
	4849	Administration Server HTTPS 포트
	7676	표준 Message Queue 포트
	8686	JMX 포트
	8181	표준 인스턴스 HTTPS 포트
공통 에이전트 컨테이너	11162	JMX 포트(TCP)
	11161	SNMP 어댑터 포트(UDP)
	11162	트랩용 SNMP 어댑터 포트(UDP)
	11163	Commandstream 어댑터 포트(TCP)
	11164	RMI 커넥터 포트(TCP)
Sun Cluster 및 Sun Cluster Geographic Edition용 공통 에이전트 컨테이너	10162	JMX 포트(TCP)
	10161	SNMP 어댑터 포트(UDP)
	10162	트랩용 SNMP 어댑터 포트(UDP)
	10163	Commandstream 어댑터 포트(TCP)
	10164	RMI 커넥터 포트(TCP)
Directory Proxy Server	389	표준 LDAP 수신기
	636	SSL에서의 LDAPS
Directory Server	389	표준 LDAP 수신기
	636	SSL에서의 LDAPS
Directory Server Control Center	6789	Sun Java Web Console 수신기
HADB	1862	관리 에이전트 포트(JMX)
	15200	기본 포트 베이스
Java DB	1527	Apache Derby도 해당

표 2-2 기본 포트 번호 (계속)

제품 구성 요소	포트	용도
Message Queue	80	표준 HTTP 포트
	7676	포트 매퍼
	7674	HTTPS 터널링 서블릿 포트
	7675	HTTP 터널링 서블릿 포트
Monitoring Console	6789	Sun Java Web Console을 통해 액세스
모니터링 프레임워크	8765	마스터 에이전트 웹 서비스 어댑터용 작업 팩토리 포트
	11161	모니터링 프레임워크용 SNMP 포트
	11164	모니터링 프레임워크용 RMI 포트
	54320	모니터링 프레임워크 검색 프로토콜용 멀티캐스트 포트
Portal Server Secure Remote Access	8080	표준 HTTP 포트
	443	SSL에서의 HTTP
	10443	Rewriter 프록시 포트
	10555	Netlet 프록시 포트
Service Registry	6480	HTTP 포트
	6443	HTTPS 포트
	6484	Message Queue 포트
	6485	IIOP 포트
	6486	IIOP SSL 포트
	6487	IIOP Mutual Authentication 포트
	6488	JMX 포트
	6489	Application Server 도메인 관리 포트

표 2-2 기본 포트 번호 (계속)

제품 구성 요소	포트	용도
Sun Cluster 소프트웨어	23	Sun Fire 15000 시스템 제어기에 대해 Telnet 포트 23 사용
	161	SNMP(Simple Network Management Protocol) 에이전트 통신 포트
	3000	SunPlex 설치 프로그램 포트
	5000-5010	콘솔 액세스 포트(물리적 포트 번호에 5000을 더함).
	6789	SunPlex Manager가 Sun Java Web Console을 통해 액세스함
	8059-8062	클러스터 개인 상호 연결
Web Proxy Server	8888	관리 포트
	8080	프록시 인스턴스 포트
Web Server	8800	관리 HTTP 포트
	8989	관리 SSL 포트. 관리 서버용으로 SSL 포트가 필요하며, HTTP 포트는 옵션입니다.
	80	인스턴스 HTTP 포트

구성 정보

이 장에서는 설치 중에 구성 요소를 구성하기 위해 Sun Java™ Enterprise System(Java ES) 설치 프로그램에 제공해야 하는 정보에 대해 설명합니다.

이 장의 내용은 다음과 같습니다.

- 35 페이지 “이 장을 사용하는 방법”
- 38 페이지 “공통 설정”
- 40 페이지 “Access Manager 구성 정보”
- 53 페이지 “Access Manager SDK 구성 정보”
- 58 페이지 “Application Server 구성 정보”
- 60 페이지 “Directory Server 구성 정보”
- 62 페이지 “HADB 구성 정보”
- 63 페이지 “Portal Server 구성 정보”
- 70 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 구성 정보”
- 75 페이지 “Web Proxy Server 구성 정보”
- 76 페이지 “Web Server 구성 정보”
- 80 페이지 “상태 파일에서만 사용하는 매개 변수”

이 장을 사용하는 방법

이 장에서는 설치 중(지금 구성)에 구성할 수 있는 제품 구성 요소의 구성 정보에 대해 설명합니다. 4 장의 워크시트와 함께 이 장을 사용하십시오.

나중에 구성 설치의 경우

나중에 구성 설치 유형을 선택하면 설치 중에 해야 할 일은 거의 없습니다.

주 - Directory Proxy Server, Java DB, Monitoring Console, Service Registry 및 Sun Cluster 구성 요소는 Java ES 설치 프로그램을 사용하여 구성할 수 없으므로 해당 구성 요소를 설치한 후 구성해야 합니다.

설치 후 이러한 제품 구성 요소를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Installation Guide for UNIX**의 6 장, “Completing Postinstallation Configuration”를 참조하십시오.

지금 구성 설치의 경우

지금 구성 설치에서 Java ES 설치 프로그램은 설치 중에 구성할 수 있는 선택된 구성 요소에 대한 구성 페이지에 표시합니다. 기본 정보를 사용하거나 대체 정보를 입력할 수 있습니다. 대체 정보를 지정하는 경우 구성 중에 구성 요소가 해당 디렉토리 또는 포트를 일관되게 가리키도록 해야 합니다. 지금 구성 설치에 대한 기본 공통 서버 설정은 [38 페이지 “공통 설정”](#)에 수록되어 있습니다. 개별 구성 요소 구성자를 사용하여 추가로 변경할 수도 있습니다.

설치 중에 구성할 수 있는 구성 요소에 대해 사후 설치 구성을 완료하려면 **Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Installation Guide for UNIX**의 6 장, “Completing Postinstallation Configuration”의 지침과 함께 이 설명서의 표와 워크시트를 자주 참조해야 합니다.

설치 프로그램이 제공하는 구성 정보

설치 세션이 끝나면 요약 파일은 설치 중에 설정된 구성값을 포함합니다. 이 파일은 설치 프로그램의 마지막 페이지나 해당 파일이 저장된 디렉토리에서 볼 수 있습니다.

Solaris OS: /var/sadm/install/logs
Linux: /var/opt/sun/install/logs

지금 구성 구성 표 사용

이 장에 나오는 표는 레이블 및 상태 파일 매개 변수 그리고 설명의 두 열로 구성되어 있습니다. 레이블 및 상태 파일 매개 변수 열에는 다음 정보가 포함됩니다.

- **레이블.** 대화식 그래픽 설치 프로그램 페이지에 있는 정보를 식별하는 텍스트로, 보통 입력 필드의 레이블입니다. 텍스트 기반 설치 프로그램은 유사한 용어를 사용합니다.
- **상태 파일 매개 변수.** 상태 파일 매개 변수는 자동 설치 상태 파일의 정보를 식별하는 키입니다. 상태 파일 매개 변수는 대문자의 고정 폭 글꼴로 표시됩니다. 예를 들면 AS_ADMIN_USER_NAME입니다.

정보 - 매개 변수 사용 방법을 보려면 Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Installation Guide for UNIX의 부록 C, “Example State File”에 있는 예제 상태 파일을 참조하십시오.

설명 열은 레이블 및 상태 파일 매개 변수 열에 나열된 매개 변수에 대해 설명합니다. 매개 변수에 기본값이 적용되는 경우 기본값이 나열됩니다. 설명에서 자동 모드 상태 파일에 다른 값을 제공하는 경우를 제외하면 모든 설치 프로그램 모드에 기본값이 적용됩니다. 상태 파일 값은 다른 설명이 없을 경우 대소문자를 구분합니다. 예제, 경로 또는 참고 사항 등과 같이 해당하는 경우 매개 변수를 이해하는 데 필요한 모든 정보가 제공됩니다.

지금 구성 설치 중에 설치 프로그램이 묻는 구성 관련 질문에 대답하기 위한 용도로 이 장을 사용하는 경우 다음을 수행합니다.

1. 이 장에서 해당 제품 구성 요소를 설명하는 절을 찾습니다.
2. 표시되는 설치 프로그램 페이지와 내용이 일치하는 표를 찾습니다. 표에는 설치 프로그램의 한 페이지에 있는 모든 필드와 질문 내용이 포함되어 있습니다.
3. 이 장에서 상태 파일 매개 변수에 대한 자세한 내용을 보려면 다음을 수행합니다.
 - 온라인 설명서를 사용하는 경우에는 HTML 또는 PDF 검색 기능을 사용하여 매개 변수 문자열을 찾습니다.
 - 인쇄 설명서의 경우 색인을 참조합니다. 색인에는 매개 변수 이름 자체 또는 상태 파일 매개 변수 항목에 각 매개 변수 이름 항목이 포함되어 있습니다.

구성 용어

설치 및 구성 도중 여러 유형의 도메인, 조직 및 관련 구성 정보에 대한 값을 묻는 메시지가 나타납니다.

- **DNS(도메인 이름 시스템).** DNS(도메인 이름 시스템)는 분산 인터넷 디렉토리 서비스입니다. DNS는 대부분 도메인 이름과 IP 주소 간의 해석 및 전자 메일 전달에 대한 제어에 사용됩니다.
- **DNS 도메인 이름.** DNS 도메인 이름은 네트워크상의 서버 그룹을 식별합니다. 다음은 도메인 이름의 예입니다. `example.com`, `red.example.com`
- **FQDN(정규화된 도메인 이름).** FQDN은 네트워크 인터페이스의 TCP/IP 주소에 해당하는 이름으로, 사용자가 이해하기 쉬우며 서버, 라우터 또는 네트워크로 연결된 다른 장치에서 검색할 수 있습니다. 서버의 FQDN에는 호스트 이름 및 해당 도메인 이름이 포함됩니다. 다음은 서버의 FQDN에 대한 예입니다. `myComputer.example.com`
- **호스트 이름.** 호스트 이름은 네트워크상의 서버를 나타내는 고유한 이름입니다. 호스트 이름은 서버의 로컬 이름과 조직의 도메인 이름을 조합하여 표시할 수 있습니다. 서버의 FQDN도 같은 방법으로 표시합니다. 호스트 이름은 도메인 컨텍스트 내에서 로컬 이름으로만 표시될 수 있습니다. 도메인 내의 로컬 이름은 고유해야 하기 때문입니다. 다음은 호스트 이름의 예입니다.

- FQDN 표시 방법: myComputer.red.example.com
- red.example.com 도메인 내의 고유한 로컬 이름 표시 방법: myComputer
- **구성 디렉토리.** 여러 관리 도메인에 대한 구성 정보를 저장하는 Directory Server의 인스턴스입니다. 이러한 도메인을 관리하는 경우 관리 서버가 구성 디렉토리에 액세스합니다. 구성 정보를 보관하는 하위 트리의 기본 접미어는 항상 o=NetscapeRoot입니다.
- **사용자/그룹 디렉토리.** LDAP 계층의 조직에 대한 정보를 저장하는 Directory Server 인스턴스입니다. 일반적으로 조직은 LDAP 계층에 DNS 도메인 이름으로 표시됩니다. 계층의 각 조직에는 사용자, 조직 단위, 프린터, 문서 등을 표시하는 항목이 포함될 수 있습니다.
- **관리 도메인.** Directory Server 구성 Directory Server에 표시되고 Sun Java System Server 콘솔에서 관리하는 일련의 서버입니다. 일반적으로 관리 도메인은 LDAP 계층에 DNS 이름으로 표시되지만 사용자가 원하는 이름으로 관리 도메인을 구성하는 서버 그룹을 표시할 수 있습니다.
- **전자 메일 도메인.** 전자 메일 경로 지정에 사용되는 DNS의 고유 도메인입니다. 조직의 전자 메일 도메인은 해당 DNS 도메인 이름이 될 수 있으나 다른 도메인을 사용하여 전자 메일의 경로를 지정할 수도 있습니다. 예를 들면 DNS 도메인은 example.com, 전자 메일 도메인은 sfbay.example.com과 같습니다(Sun의 LDAP 스키마 2에서 전자 메일 도메인은 조직의 속성으로 사용자/그룹 디렉토리에 표시됩니다).
- **인증 도메인.** Access Manager에서 트러스트 서클이 인증 도메인으로 구현됩니다. 인증 도메인은 DNS 도메인이 아닙니다. Access Manager에서 인증 도메인은 아이디 연합의 목적으로 그룹화된 엔티티에 대해 설명합니다.
- **조직 DN.** 사용자/그룹 디렉토리의 LDAP 계층에 있는 조직의 고유 이름입니다. 일반적으로 조직은 o, ou 또는 dc LDAP 속성을 사용하여 LDAP 계층에 DNS 도메인 이름으로 표시됩니다. 조직은 하위 조직을 포함할 수 있습니다.
- **디렉토리 관리자.** UNIX의 루트 사용자와 동등한 권한을 가진 Directory Server 관리자입니다. 기본 디렉토리 관리자 DN은 cn=Directory Manager이지만 변경할 수 있습니다. 설치 및 구성 도중 LDAP 구성에 대한 변경 사항을 적용하려면 디렉토리 관리자 DN과 비밀번호를 제공해야 합니다.

공통 설정

지금 구성 옵션을 사용하여 제품 구성 요소를 설치하는 경우 설치 프로그램은 사용자가 설치 시간 구성 중에 일부 공통 설정을 처리하는 방법을 지정할 수 있는 페이지를 표시합니다.

- [39 페이지 “비밀번호 선택”](#)
- [39 페이지 “공통 서버 설정”](#)



주의 - 자동 설치용으로 만든 상태 파일에서 변수는 관리자 비밀번호와 같은 중요한 데이터를 지정할 수 있습니다. 배포 시 해당 파일을 적절히 보호해야 합니다.

비밀번호 선택

지금 구성 설치의 경우 비밀번호 선택 페이지를 통해 관리자 설정을 사용하는 모든 제품 구성 요소에 대한 단일 관리자 계정 및 비밀번호를 지정할 수 있습니다.

표 3-1 비밀번호 선택

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
기본 관리자 계정 및 비밀번호를 사용합니다. USE_DEFAULT_PASSWORD	지금 구성 설치의 경우 모든 제품 구성 요소에 대해 단일 관리자 계정 및 비밀번호를 지정할 수 있습니다. 이 기본값을 사용하면 이후 구성 페이지에서 이 데이터를 묻는 메시지가 표시되지 않습니다. 각 제품 구성 요소에 대해 다른 관리자 계정을 사용하는 경우 구성 요소 구성 페이지에서 관리자 계정 및 비밀번호를 묻는 메시지가 표시됩니다. 기본값은 true입니다. 주: Java ES 설치 프로그램에서 관리자 비밀번호에는 공백을 사용할 수 없으며, ; & () ! < > ' " \$ ^ \ # / , @ %와 같은 기호도 사용할 수 없습니다.

공통 서버 설정

공통 서버 설정은 설정을 사용하는 제품 구성 요소에 기본값을 제공하는 데 사용됩니다.

설치 프로그램의 구성 페이지에 있는 “공유 기본값”이라는 표시는 해당 설정이 공통 서버 설정 페이지의 기본값임을 나타냅니다. 기본값을 적용하거나 구성 중인 제품 구성 요소에 고유한 값을 입력하여 기본값을 덮어 쓸 수 있습니다.

표 3-2 공통 서버 설정

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
호스트 이름 CMN_HOST_NAME	Java ES 구성 요소를 설치 중인 호스트의 이름입니다. hostname 명령에 대한 출력 결과입니다. 예를 들면 thishost입니다.

표 3-2 공통 서버 설정 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
DNS 도메인 이름 CMN_DOMAIN_NAME	설치 중인 호스트의 도메인입니다. 로컬 DNS 서버에 등록된 이 컴퓨터의 도메인 이름입니다. 이 형식은 subdomain.domain.com이어야 합니다. 예를 들면 example.com입니다.
호스트 IP 주소 CMN_IPADDRESS	설치 중인 호스트 즉, 로컬 호스트의 IP 주소입니다. 예를 들면 127.51.91.192입니다.
관리자 아이디 CMN_ADMIN_USER	설치 중인 모든 구성 요소에 대한 관리자의 기본 사용자 아이디입니다. 예를 들면 admin입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
관리자 비밀번호 CMN_ADMIN_PASSWORD	설치 중인 모든 구성 요소에 대한 관리자의 기본 비밀번호입니다. 기본값은 없습니다. 이 비밀번호는 8자 이상이어야 합니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다. 주: Java ES 설치 프로그램에서 관리자 비밀번호에는 공백을 사용할 수 없으며, ; & () ! < > ' " \$ ^ \ # / , @ %와 같은 기호도 사용할 수 없습니다.
시스템 사용자 CMN_SYSTEM_USER	구성 요소 프로세스가 실행되는 사용자 아이디입니다. 기본값은 root입니다.
시스템 그룹 CMN_SYSTEM_GROUP	시스템 사용자의 그룹 아이디입니다. 기본값은 root입니다.

Access Manager 구성 정보

Java ES 설치 프로그램은 이 Access Manager의 하위 구성 요소 설치를 지원합니다.

- 41 페이지 “Access Manager 관리 정보”
- 42 페이지 “Access Manager 웹 컨테이너 정보”
- 45 페이지 “Access Manager 서비스”
- 50 페이지 “Access Manager Directory Server 정보”
- 51 페이지 “Access Manager 제공된 디렉토리 정보”

주 - Access Manager SDK는 Identity Management와 Policy Services Core의 일부로 자동 설치되지만 원격 호스트에 별도로 설치할 수도 있습니다. Access Manager SDK의 별도 설치에 대한 내용은 53 페이지 “Access Manager SDK 구성 정보”를 참조하십시오.

Access Manager 관리 정보

표 3-3 Access Manager 관리 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
설치 유형 AM_REALM	설치 유형으로 영역 모드를 사용할지 여부를 지정합니다. 설치 유형은 다른 구성 요소와의 상호 운용성 수준을 나타냅니다. 영역 모드(버전 7.x 스타일) 또는 레거시 모드(버전 6.x 스타일) 중에서 선택할 수 있습니다. 기본값은 사용 안 함(disabled)이며 레거시 모드가 사용됩니다. (AM_REALM은 영역 모드의 경우 사용 가능(Enabled)으로 설정하고 레거시 모드의 경우에는 사용 안 함(Disabled)으로 설정해야 합니다.) 주: Portal Server와 함께 Access Manager를 설치하는 경우, Access Manager에 대해 영역(Access Manager 7.x 호환) 모드 또는 레거시(6.x 호환) 모드를 선택할 수 있습니다. Portal Server를 설치하는 경우, Directory Server와 Access Manager SDK가 이미 설치 및 구성되어 있는 경우에만 영역 모드를 사용할 수 있습니다. Communications 제품을 사용하느 경우 레거시 모드가 필요합니다.
관리자 아이디 IS_ADMIN_USER_ID	Access Manager 최상위 관리자이 사용자는 Access Manager가 관리하는 모든 항목에 대한 무제한적인 액세스 권한을 갖습니다. 기본 이름인 amadmin은 변경할 수 없습니다. 따라서 Access Manager 관리자 역할과 권한이 Directory Server에서 만들어져 적절히 매핑되므로 설치 후 바로 Access Manager에 로그인할 수 있습니다.
관리자 비밀번호 IS_ADMINPASSWD	amadmin 사용자의 비밀번호입니다. 이 값은 길이가 8자 이상이어야 합니다.
LDAP 사용자 아이디 IS_LDAP_USER	LDAP, 구성원 및 정책 서비스에 대한 바인드 DN 사용자입니다. 이 사용자는 모든 Directory Server 항목에 대한 읽기 및 검색 액세스 권한을 가집니다. 기본 사용자 이름인 amldapuser는 변경할 수 없습니다.

표 3-3 Access Manager 관리 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
LDAP 비밀번호 IS_LDAPUSERPASSWD	amldapuser 사용자의 비밀번호입니다. 이 비밀번호는 amadmin 사용자의 비밀번호와 달라야 합니다. 유효한 Directory Service 비밀번호가 모두 가능합니다.
비밀번호 암호화 키 AM_ENC_PWD	Access Manager가 비밀번호를 암호화하는 데 사용하는 문자열입니다. 대화식 설치 프로그램에서 기본 비밀번호 암호화 키를 생성합니다. 기본값을 그대로 사용하거나 J2EE 난수 생성기에서 만들어진 키를 지정할 수 있습니다. 비밀번호 암호화 키는 비워 두거나 12자 이상이어야 합니다. Access Manager 설치 중에 해당 등록 정보 파일이 업데이트되고 am.encryption.pwd 등록 정보가 이 값으로 설정됩니다. 등록 정보 파일은 AMConfig.properties입니다. 위치는 다음과 같습니다. Solaris OS: /etc/opt/SUNWam/config Linux: /etc/opt/sun/identity/config Access Manager의 모든 하위 구성 요소는 Identity Management 및 Policy Services Core에서 사용하는 것과 동일한 암호화 키를 사용해야 합니다. 호스트 전체에 Access Manager 하위 구성 요소를 배포하고 관리 콘솔 또는 연합 관리를 위한 공통 도메인 서비스를 설치할 경우 Policy Services Core 설치 시 생성된 am.encryption.pwd의 값을 복사하여 이 필드에 붙여 넣습니다.

Access Manager 웹 컨테이너 정보

Access Manager의 Identity Management 및 Policy Services Core 하위 구성 요소는 웹 컨테이너(보통 Web Server 또는 Application Server)에서 실행됩니다.

주 - Access Manager는 타사 웹 컨테이너 특히, IBM WebSphere Application Server 또는 BEA WebLogic Server에서 실행할 수 있습니다. 나중에 구성 옵션을 사용하여 Access Manager를 설치한 후 amconfig 스크립트를 실행하여 사후 설치 구성을 수행하십시오. IBM 또는 BEA 문서의 지침에 따라 타사 웹 컨테이너를 설치하고 구성해야 합니다.

웹 컨테이너에 따라 설치 프로그램에 필요한 정보가 달라집니다.

Application Server를 사용하는 Access Manager

이 절에서는 Application Server가 Access Manager의 Identity Management 및 Policy Services Core 하위 구성 요소용 웹 컨테이너일 경우 설치 프로그램에 필요한 정보를 설명합니다.

표 3-4 Application Server를 사용하는 Access Manager를 웹 컨테이너로 사용할 때

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
보안 서버 인스턴스 포트 IS_IAS81INSTANCE_PORT	Application Server가 인스턴스에 대한 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 8080입니다. 이전 Application Server 프로토콜 설정과 맞지 않는 포트를 선택하면 오류가 표시됩니다. 계속하기 전에 이 문제를 해결해야 합니다.
보안 관리 서버 포트 IS_IAS81_ADMINPORT	Application Server의 관리 서버가 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 4849입니다.
관리자 아이디 IS_IAS81_ADMIN	Application Server 관리자의 사용자 아이디입니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 아이디입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
관리자 비밀번호 IS_IAS81_ADMINPASSWORD	기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다. 주: Java ES 설치 프로그램에서 관리자 비밀번호에는 공백을 사용할 수 없으며, ; & () ! < > ' " \$ ^ \ # / , @ %와 같은 기호도 사용할 수 없습니다.

Web Server를 사용하는 Access Manager

이 절에서는 Web Server가 Access Manager의 Identity Management 및 Policy Services Core 하위 구성 요소용 웹 컨테이너일 경우 설치 프로그램에 필요한 정보를 설명합니다.

표 3-5 Web Server를 사용하는 Access Manager를 웹 컨테이너로 사용할 때

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
호스트 이름 IS_WS_HOST_NAME	호스트의 정규화된 도메인 이름입니다. 예를 들어, 이 호스트가 siroe.example.com이면 값이 siroe.example.com입니다. 기본값은 현재 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.

표 3-5 Web Server를 사용하는 Access Manager를 웹 컨테이너로 사용할 때 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
관리자 아이디 IS_WS_ADMIN_ID	Web Server 관리자의 사용자 아이디입니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 아이디입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
관리자 비밀번호 IS_WS_ADMIN_PASSWORD	Web Server 마스터 관리자의 비밀번호입니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다. 주: Java ES 설치 프로그램에서 관리자 비밀번호에는 공백을 사용할 수 없으며, ; & () ! < > ' " \$ ^ \ # / , @ %와 같은 기호도 사용할 수 없습니다.
문서 루트 디렉토리 IS_WS_DOC_DIR	Web Server가 콘텐츠 문서를 저장하는 디렉토리입니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7/https-hostname.domain/docs Linux: /var/opt/sun/webserver7/https-hostname.domain/docs
Web Server 포트 IS_WS_INSTANCE_PORT	Web Server 관리 인스턴스가 HTTPS 연결을 수신하는 포트입니다. 이 포트를 사용 중인 경우 사용 가능한 포트 중에서 선택할 수 있는 화면이 표시됩니다. 기본값은 80입니다.
Web Server 인스턴스 디렉토리 IS_WS_INSTANCE_DIR	다음 구문을 사용하여 Web Server의 인스턴스가 설치되는 디렉토리 경로입니다. <i>WebServer-base/https- webserver-instancename</i> 이 세션에서 Web Server를 설치하는 경우 <i>WebServer-base</i>의 기본값은 Web Server 인스턴스 디렉토리입니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7 Linux: /var/opt/sun/webserver7
Web Server 프로토콜 IS_WS_PROTOCOL	Web Server가 Web Server 포트에서 수신하기 위해 지정된 프로토콜입니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 기본값은 HTTP입니다.

Access Manager 서비스

설치 프로그램에는 다음 Access Manager 하위 구성 요소의 Access Manager 서비스에 대한 다른 정보가 필요합니다.

- 45 페이지 “Access Manager 웹 컨테이너 정보”
- 46 페이지 “Access Manager 콘솔 서비스 정보”
- 47 페이지 “Access Manager 콘솔 설치(Core는 이미 설치됨)”
- 48 페이지 “Access Manager 콘솔 설치(Core는 아직 설치되지 않음)”
- 50 페이지 “연합 관리 설치(Core는 이미 설치됨)”

Access Manager 웹 컨테이너 정보

이 절에서는 웹 컨테이너 세부 정보를 지정할 때 설치 프로그램에 필요한 서비스 정보에 대해 설명합니다.

표 3-6 웹 컨테이너를 지정하는 데 필요한 Access Manager 서비스 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
호스트 이름 IS_SERVER_HOST	Java ES를 설치 중인 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다. 기본값은 로컬 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
서비스 배포 URI SERVER_DEPLOY_URI	하위 구성 요소와 연관된 HTML 페이지, 클래스 및 JAR 파일에 액세스하기 위한 URI(Uniform Resource Identifier) 접두어입니다. 이 URI는 영역(Access Manager 7.x 호환) 콘솔에 액세스하는 데 사용됩니다. 기본값은 <code>amserver</code> 입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.
공동 도메인 배포 URI CDS_DEPLOY_URI	웹 컨테이너의 공동 도메인 서비스에 액세스하기 위한 URI 접두어입니다. 기본값은 <code>amcommon</code> 입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.

표 3-6 웹 컨테이너를 지정하는 데 필요한 Access Manager 서비스 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
쿠키 도메인 COOKIE_DOMAIN_LIST	Access Manager가 사용자에게 세션 아이디를 부여할 때 브라우저로 반환하는 신뢰할 수 있는 DNS 도메인의 이름입니다. 이 값의 범위를 <code>example.com</code>과 같은 단일 최상위 도메인으로 지정할 수 있습니다. 세션 아이디는 <code>example.com</code>의 모든 하위 도메인에 대한 인증을 제공합니다. 또는 값의 범위를 <code>.corp.example.com</code>, <code>.sales.example.com</code>과 같이 쉽표로 구분된 하위 도메인 목록으로 지정할 수 있습니다. 세션 아이디는 목록에 있는 모든 하위 도메인에 대한 인증을 제공합니다. 목록에서 각 도메인의 맨 앞에는 점(.)이 있어야 합니다. 기본값은 점(.)을 접두어로 지정한 현재 도메인입니다.
비밀번호 배포 URI PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	Access Manager를 실행하는 웹 컨테이너에서 사용자가 지정하는 문자열과 해당 배포 응용 프로그램 사이에 사용할 매핑을 결정하는 URI입니다. Access Manager 비밀번호 재설정 서비스를 위한 URI입니다. 기본값은 <code>ampassword</code>입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.
콘솔 프로토콜 CONSOLE_PROTOCOL	Web Server가 Web Server 포트에서 수신하기 위해 지정된 프로토콜입니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 기본값은 HTTP입니다.

Access Manager 콘솔 서비스 정보

이 절에서는 Access Manager 콘솔을 위해 설치 프로그램에 필요한 서비스 정보에 대해 설명합니다.

표 3-7 Access Manager 콘솔에 대한 Access Manager 서비스 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
관리 콘솔: 새 콘솔 배포 또는 기존 콘솔 사용 USE_DSAME_SERVICES_WEB_CONTAINER CONSOLE_REMOTE	새 콘솔 배포를 선택하면 Access Manager를 설치 중인 호스트의 웹 컨테이너에 콘솔이 배포됩니다. 기존 콘솔 사용을 선택하면 영역 모드로 원격 호스트에 배포되어 있거나 배포될 기존 콘솔을 사용합니다. 기본값은 False입니다. 두 경우 모두 콘솔 배포 URI와 비밀번호 배포 URI를 지정해야 합니다. 기존 콘솔을 사용하는 경우에는 콘솔 호스트 이름과 콘솔 포트도 지정해야 합니다.
콘솔 배포 URI CONSOLE_DEPLOY_URI	Access Manager 레거시 모드(Access Manager 6.x 호환) 콘솔과 연관된 HTML 페이지, 클래스 및 JAR 파일에 액세스하는 데 사용하는 URI 접두어입니다. 레거시 모드에만 적용됩니다. 기본값은 amconsole입니다. 주: AM_REALM이 사용된 경우(영역 모드 7.x 설정) CONSOLE_DEPLOY_URI는 무시됩니다.
콘솔 호스트 이름 CONSOLE_HOST	기존 콘솔을 호스팅하는 서버의 정규화된 도메인 이름입니다. 새 콘솔을 배포하는 경우 이 값을 지정할 필요가 없습니다. 기존 콘솔을 사용하는 경우에만 그래픽 설치 모드에서 이 필드를 편집할 수 있습니다. 기본값에는 호스트(IS_SERVER_HOST)에 지정한 값과 접 그리고 공통 서버 설정에서 DNS 이름에 지정한 값이 포함됩니다. 예를 들어 호스트가 siroe이고 도메인이 example.com이면 기본값은 siroe.example.com입니다.
콘솔 포트 CONSOLE_PORT	기존 콘솔이 연결을 수신하거나 수신할 포트입니다. 0부터 65535까지 범위에서 사용하지 않은 유효한 모든 포트 번호가 허용됩니다. 새 콘솔을 배포하는 경우 이 값을 지정할 필요가 없습니다. 기존 콘솔을 사용하는 경우에만 그래픽 설치 모드에서 이 필드를 편집할 수 있습니다. 기본값은 다음 웹 컨테이너 포트 중 하나에 지정한 값입니다. - Web Server 기본값은 80입니다. - Application Server 기본값은 8080입니다.

Access Manager 콘솔 설치(Core는 이미 설치됨)

이 절에서는 다음이 모두 참일 경우 설치 프로그램에 필요한 서비스 정보를 설명합니다.

- Access Manager 관리 콘솔 하위 구성 요소만 설치 중입니다.

- Identity Management 및 Policy Services Core 하위 구성 요소가 동일한 호스트에 이미 설치되어 있습니다.

주 - AM 콘솔만 단독으로 영역 모드(Access Manager 7.x 호환)에서 설치할 수 있습니다. 레거시 모드(6.x 호환)에서는 단독으로 설치할 수 없습니다.

표 3-8 콘솔만 설치할 때 필요한 Access Manager 서비스 정보(Core는 이미 설치됨)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
콘솔 배포 URI CONSOLE_DEPLOY_URI	Access Manager 레거시 모드(Access Manager 6.x 호환) 콘솔과 연관된 HTML 페이지, 클래스 및 JAR 파일에 액세스하는 데 사용하는 URI 접두어입니다. 레거시 모드에만 적용됩니다. 기본값은 amconsole입니다. AM_REALM이 사용된 경우(영역 모드 7.x 설정) CONSOLE_DEPLOY_URI는 무시됩니다.
비밀번호 서비스 배포 URI PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	Access Manager를 실행하는 웹 컨테이너에서 사용자가 지정하는 문자열과 해당 배포 응용 프로그램 사이에 사용할 매핑을 결정하는 URI입니다. Access Manager 비밀번호 재설정 서비스를 위한 URI입니다. 기본값은 ampasword입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.

Access Manager 콘솔 설치(Core는 아직 설치되지 않음)

이 절에서는 다음이 모두 참일 경우 설치 프로그램에 필요한 서비스 정보를 설명합니다.

- Access Manager 관리 콘솔 하위 구성 요소만 설치 중입니다.
- Identity Management 및 Policy Services Core 하위 구성 요소가 동일한 호스트에 설치되어 있지 않습니다.

표 3-9 콘솔 설치에 필요한 Access Manager 서비스 정보(Core는 아직 설치되지 않음)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
Access Manager 관리 콘솔용 웹 컨테이너	
콘솔 호스트 이름 CONSOLE_HOST	설치 중인 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.

표 3-9 콘솔 설치에 필요한 Access Manager 서비스 정보(Core는 아직 설치되지 않음) (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
콘솔 배포 URI CONSOLE_DEPLOY_URI	Access Manager 레거시 모드(Access Manager 6.x 호환) 콘솔과 연관된 HTML 페이지, 클래스 및 JAR 파일에 액세스하는 데 사용되는 URI 접두어입니다. 레거시 모드에만 적용됩니다. 기본값은 amconsole입니다. AM_REALM이 사용된 경우(영역 모드 7.x 설정) CONSOLE_DEPLOY_URI는 무시됩니다.
비밀번호 서비스 배포 URI PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	비밀번호 서비스의 배포 URI입니다. 기본값은 ampassword입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.
Access Manager 서비스용 웹 컨테이너	
서비스 호스트 이름 IS_SERVER_HOST	하위 구성 요소가 설치되는 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다. 기본값은 이 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다. 기본값의 형식을 보여주는 예로만 사용하고 이 값을 편집하여 올바른 원격 호스트 이름을 제공합니다. 상태 파일에서 원격 호스트의 정규화된 도메인 이름을 제공합니다.
포트 CONSOLE_PORT	Identity Management 및 Policy Services Core 하위 구성 요소가 연결을 수신하는 포트입니다. 이 포트는 웹 컨테이너에서 사용되는 HTTP 또는 HTTPS 포트입니다.
서비스 배포 URI SERVER_DEPLOY_URI	Identity Management 및 Policy Services Core 하위 구성 요소와 연관된 HTML 페이지, 클래스 및 JAR 파일에 액세스하기 위한 URI 접두어입니다. 이 URI는 영역(Access Manager 7.x 호환) 콘솔에 액세스하는 데 사용됩니다. 기본값은 amserver입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.

표 3-9 콘솔 설치에 필요한 Access Manager 서비스 정보(Core는 아직 설치되지 않음) (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
쿠키 도메인 COOKIE_DOMAIN_LIST	Access Manager가 사용자에게 세션 아이디를 부여할 때 브라우저로 반환하는 신뢰할 수 있는 DNS 도메인의 이름입니다. 이 값의 범위를 example.com과 같은 단일 최상위 도메인으로 지정할 수 있습니다. 세션 아이디는 example.com의 모든 하위 도메인에 대한 인증을 제공합니다. 또는 값의 범위를 .corp.example.com, .sales.example.com과 같이 쉽표로 구분된 하위 도메인 목록으로 지정할 수 있습니다. 세션 아이디는 목록에 있는 모든 하위 도메인에 대한 인증을 제공합니다. 각 도메인의 맨 앞에는 점(.)이 필요합니다. 기본값은 점(.)을 접두어로 지정한 현재 도메인입니다.

연합 관리 설치(Core는 이미 설치됨)

이 절에서는 연합 관리 하위 구성 요소를 위한 공통 도메인 서비스만 설치할 경우 설치 프로그램에 필요한 서비스 정보를 설명합니다.

표 3-10 Access Manager 연합 관리 설치에 필요한 서비스 정보(Core는 이미 설치됨)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
공통 도메인 배포 URI CDS_DEPLOY_URI	웹 컨테이너의 공통 도메인 서비스에 액세스하기 위한 URI 접두어입니다. 기본값은 amcommon입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.

Access Manager Directory Server 정보

Identity Management 및 Policy Services Core를 설치하는 경우 설치 프로그램에 다음 정보를 제공해야 합니다.

표 3-11 Access Manager에 대한 Directory Server 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
Directory Server 호스트 IS_DS_HOSTNAME	Directory Server가 위치하는 호스트로 확인되는 호스트 이름 또는 값입니다. 기본값은 로컬 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다. 예를 들어, 로컬 호스트가 siroe.example.com이면 기본값은 siroe.example.com이 됩니다.
Directory Server 포트 IS_DS_PORT	Directory Server가 클라이언트 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 389입니다.
Access Manager 디렉토리 루트 접미어 IS_ROOT_SUFFIX	Access Manager 루트 접미어로 설정할 고유 이름(DN)입니다. 기본값은 이 호스트의 정규 도메인 이름에서 호스트 이름을 뺀 값을 기반으로 합니다. 예를 들어 호스트가 siroe.subdomain.example.com이면 값은 dc=subdomain,dc=example,dc=com이 됩니다.
디렉토리 관리자 DN IS_DIRMGRDN	Directory Server에 대한 액세스가 제한되지 않은 사용자의 DN입니다. 기본값은 cn=Directory Manager입니다.
디렉토리 관리자 비밀번호 IS_DIRMGRPASSWD	디렉토리 관리자의 비밀번호입니다.

Access Manager 제공된 디렉토리 정보

제공된 디렉토리를 구성하는 데 필요한 정보는 설치 프로그램이 호스트에서 제공된 기존 디렉토리를 검색하는지 여부에 따라 달라집니다. 설치 프로그램이 제공된 기존 디렉토리를 찾으면 상태 파일을 생성할 때 `IS_EXISTING_DIT_SCHEMA=y`를 상태 파일에 기록합니다. 설치 프로그램이 제공된 기존 디렉토리를 찾지 못하면 상태 파일에 `IS_EXISTING_DIT_SCHEMA=n`을 기록합니다.

제공된 기존 디렉토리 찾기

설치 프로그램에서 제공된 기존 디렉토리를 찾으면 다음 정보를 제공합니다.

표 3-12 Access Manager용 제공된 기존 디렉토리 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
사용자 이름 지정 속성 IS_USER_NAMING_ATTR	제공된 디렉토리의 사용자에게 대해 사용되는 이름 지정 속성입니다. 기본 값은 uid입니다.

제공된 기존 디렉토리 없음

설치 프로그램에서 제공된 기존 디렉토리를 찾지 못하면 제공된 기존 디렉토리를 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 표의 첫 번째 질문에 yes를 지정한 경우 나머지 질문에도 대답해야 합니다.

표 3-13 Access Manager용 제공된 기존 디렉토리 정보 없음

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
Directory Server에 사용자 데이터가 제공되는지 여부 IS_LOAD_DIT	제공된 기존 디렉토리를 사용할지 여부를 지정합니다. 허용되는 값은 y 또는 n입니다. 기본 값은 n입니다.
조직 표시자 객체 클래스 IS_ORG_OBJECT_CLASS	제공된 기존 디렉토리의 조직에 대해 정의된 객체 클래스입니다. 이 값은 이 표의 첫 번째 항목에 대한 값이 y인 경우에만 사용됩니다. 기본 값은 SunISManagedOrganization입니다.
조직 이름 지정 속성 IS_ORG_NAMING_ATTR	제공된 기존 디렉토리에서 조직을 정의할 때 사용하는 이름 지정 속성입니다. 이 값은 이 표의 첫 번째 항목에 대한 값이 y인 경우에만 사용됩니다. 기본 값은 o입니다.
사용자 표시자 객체 클래스 IS_USER_OBJECT_CLASS	제공된 기존 디렉토리의 사용자에게 대해 정의된 객체 클래스입니다. 이 값은 이 표의 첫 번째 항목에 대한 값이 y인 경우에만 사용됩니다. 기본 값은 inetorgperson입니다.
사용자 이름 지정 속성 IS_USER_NAMING_ATTR	제공된 기존 디렉토리의 사용자에게 대해 사용되는 이름 지정 속성입니다. 이 값은 이 표의 첫 번째 항목에 대한 값이 y인 경우에만 사용됩니다. 기본 값은 uid입니다.

Access Manager SDK 구성 정보

Access Manager SDK는 Access Manager의 하위 구성 요소인 Identity Management 및 Policy Services Core를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 또한 Access Manager 핵심 서비스에서 멀리 떨어진 호스트에 Access Manager SDK를 개별 제품 구성 요소로 설치할 수 있습니다.

Access Manager SDK를 설치하기 전에 원격 호스트에 Access Manager 핵심 서비스를 설치하고 실행해야 합니다. 설치 도중 제공하는 웹 컨테이너 및 Directory Server 구성 정보는 Access Manager 핵심 서비스를 설치할 때 제공했던 웹 컨테이너 및 Directory Server 구성 정보와 일치해야 합니다.

주 - 설치 프로그램이 원격 웹 컨테이너와 Directory Server에 관한 정보를 요청할 때 로컬 호스트를 기준으로 한 기본값이 표시됩니다.

기본값은 형식을 보여주는 예로만 사용하고 그대로 적용하지 마십시오. 올바른 원격 정보를 제공해야 합니다.

Access Manager SDK를 개별 제품 구성 요소로 설치 중인 경우 다음 유형의 정보를 제공해야 합니다.

- 53 페이지 “Access Manager SDK 관리 정보”
- 54 페이지 “Access Manager SDK Directory Server 정보”
- 55 페이지 “Access Manager SDK 제공된 디렉토리 정보”
- 56 페이지 “Access Manager SDK 웹 컨테이너 정보”

Access Manager SDK 관리 정보

Access Manager SDK만 설치하는 경우 설치 프로그램에 다음 관리 정보를 제공해야 합니다.

표 3-14 Access Manager SDK의 관리 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
관리자 아이디 IS_ADMIN_USER_ID	Access Manager 최상위 관리자이 사용자는 Access Manager가 관리하는 모든 항목에 대한 무제한적인 액세스 권한을 갖습니다. 기본 이름인 amadmin은 변경할 수 없습니다. 따라서 Access Manager 관리자 역할과 권한이 Directory Server에서 만들어져 적절히 매핑되므로 설치 후 바로 Access Manager에 로그인할 수 있습니다.

표 3-14 Access Manager SDK의 관리 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
관리자 비밀번호 IS_ADMINPASSWD	amadmin 사용자의 비밀번호입니다. 이 값은 길이가 8자 이상이어야 합니다. 이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다.
LDAP 사용자 아이디 IS_LDAP_USER	LDAP, 구성원 및 정책 서비스에 대한 바인드 DN 사용자입니다. 이 사용자는 모든 Directory Server 항목에 대한 읽기 및 검색 액세스 권한을 가집니다. 기본 사용자 이름인 amldapuser는 변경할 수 없습니다.
LDAP 비밀번호 IS_LDAPUSERPASSWD	amldapuser 사용자의 비밀번호입니다. 이 비밀번호는 amadmin 사용자의 비밀번호와 달라야 합니다. 유효한 Directory Service 비밀번호가 모두 가능합니다. 이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다.
비밀번호 암호화 키 AM_ENC_PWD	Access Manager가 비밀번호를 암호화하는 데 사용하는 문자열입니다. Access Manager의 모든 하위 구성 요소는 Identity Management 및 Policy Services Core 하위 구성 요소에서 사용하는 것과 동일한 암호화 키를 사용해야 합니다. 비밀번호 암호화 키는 비워 두거나 12자 이상이어야 합니다. Access Manager SDK에 대한 암호화 키를 지정하려면 다음을 수행합니다. 1. Core 설치 시 생성된 am.encryption.pwd 값을 복사합니다. 2. 복사한 값을 이 필드에 붙여 넣습니다.

Access Manager SDK Directory Server 정보

다른 Access Manager 하위 구성 요소 없이 Access Manager SDK를 설치하는 경우 설치 프로그램에 다음 Directory Server 정보를 제공해야 합니다.

표 3-15 Access Manager SDK에 대한 Directory Server 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
Directory Server 호스트 IS_DS_HOSTNAME	Directory Server가 위치하는 호스트로 확인되는 호스트 이름 또는 값입니다. 이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다.

표 3-15 Access Manager SDK에 대한 Directory Server 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
Directory Server 포트 IS_DS_PORT	Directory Server가 클라이언트 연결을 수신하는 포트입니다. 이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다.
Access Manager 디렉토리 루트 접미어 IS_ROOT_SUFFIX	Directory Server를 설치할 때 Access Manager 루트 접미어로 지정했던 고유 이름(DN)입니다. 이 루트 접미어는 Access Manager에서 관리하는 디렉토리의 일부분을 나타냅니다. 이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다. 기본값은 호스트 이름 없이 이 호스트의 정규 도메인 이름을 기반으로 합니다. 예를 들어 호스트가 <code>siroe.subdomain.example.com</code> 이면 값은 <code>dc=subdomain,dc=example,dc=com</code> 이 됩니다. 기본값은 형식을 보여주는 예로만 사용합니다.
디렉토리 관리자 DN IS_DIRMGRDN	Directory Server에 대한 액세스가 제한되지 않은 사용자의 DN입니다. 이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다. 기본값은 <code>cn=Directory Manager</code> 입니다.
디렉토리 관리자 비밀번호 IS_DIRMGRPASSWD	디렉토리 관리자의 비밀번호입니다. 이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다.

Access Manager SDK 제공된 디렉토리 정보

제공된 디렉토리를 구성하는 데 필요한 정보는 설치 프로그램이 호스트에서 제공된 기존 디렉토리를 검색하는지 여부에 따라 달라집니다.

설치 프로그램이 제공된 기존 디렉토리를 찾으면 상태 파일을 생성할 때 `IS_EXISTING_DIT_SCHEMA=y`를 상태 파일에 기록합니다. 설치 프로그램이 제공된 기존 디렉토리를 찾지 못하면 상태 파일에 `IS_EXISTING_DIT_SCHEMA=n`을 기록합니다.

제공된 기존 디렉토리 찾기

설치 프로그램에서 제공된 기존 디렉토리를 찾으면 다음 정보를 제공합니다.

표 3-16 Access Manager SDK용 제공된 기존 디렉토리 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
사용자 이름 지정 속성 IS_USER_NAMING_ATTR	제공된 디렉토리의 사용자에게 대해 사용되는 이름 지정 속성입니다. 기본값은 uid입니다.

제공된 기존 디렉토리 없음

설치 프로그램에서 제공된 기존 디렉토리를 찾지 못하면 제공된 기존 디렉토리를 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 표의 첫 번째 질문에 yes를 지정한 경우 나머지 질문에도 대답해야 합니다.

표 3-17 Access Manager SDK용 제공된 기존 디렉토리 정보 없음

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
Directory Server에 사용자 데이터가 제공되는지 여부 IS_LOAD_DIT	제공된 기존 디렉토리를 사용할지 여부를 지정합니다. 허용되는 값은 y 또는 n입니다. 기본값은 n입니다.
조직 표시자 객체 클래스 IS_ORG_OBJECT_CLASS	제공된 기존 디렉토리의 조직에 대해 정의된 객체 클래스입니다. 이 값은 이 표의 첫 번째 항목에 대한 값이 y인 경우에만 사용됩니다. 기본값은 SunISManagedOrganization입니다.
조직 이름 지정 속성 IS_ORG_NAMING_ATTR	제공된 기존 디렉토리에서 조직을 정의할 때 사용하는 이름 지정 속성입니다. 이 값은 이 표의 첫 번째 항목에 대한 값이 y인 경우에만 사용됩니다. 기본값은 o입니다.
사용자 표시자 객체 클래스 IS_USER_OBJECT_CLASS	제공된 기존 디렉토리의 사용자에게 대해 정의된 객체 클래스입니다. 이 값은 이 표의 첫 번째 항목에 대한 값이 y인 경우에만 사용됩니다. 기본값은 inetorgperson입니다.
사용자 이름 지정 속성 IS_USER_NAMING_ATTR	제공된 기존 디렉토리의 사용자에게 대해 사용되는 이름 지정 속성입니다. 이 값은 이 표의 첫 번째 항목에 대한 값이 y인 경우에만 사용됩니다. 기본값은 uid입니다.

Access Manager SDK 웹 컨테이너 정보

Access Manager SDK만 설치하는 경우 설치 프로그램에 다음 웹 컨테이너 정보를 제공해야 합니다.

표 3-18 Access Manager SDK에 대한 웹 컨테이너 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
호스트 IS_WS_HOST_NAME	Access Manager 핵심 서비스를 실행하는 웹 컨테이너의 호스트 이름입니다. 원격 호스트에서 Access Manager 설치 중에 지정한 값을 사용합니다. 기본값은 없습니다.
서비스 배포 URI SERVER_DEPLOY_URI	Access Manager와 연관된 HTML 페이지, 클래스 및 JAR 파일에 액세스하기 위한 URI 접두어입니다. 이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다. 이 URI는 영역(Access Manager 7.x 호환) 콘솔에 액세스하는 데 사용됩니다. 기본값은 amserver입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.
쿠키 도메인 COOKIE_DOMAIN_LIST	Access Manager가 사용자에게 세션 아이디를 부여할 때 브라우저로 반환하는 신뢰할 수 있는 DNS 도메인의 이름입니다. 이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다. 기본값은 점(.)을 접두어로 지정한 현재 도메인입니다.
웹 컨테이너 호스트 이름 IS_SERVER_HOST	Access Manager 핵심 서비스를 실행하는 웹 컨테이너가 있는 호스트 이름입니다.
웹 컨테이너 포트 IS_SERVER_PORT	Access Manager 핵심 서비스를 실행하는 웹 컨테이너의 포트 번호입니다.
웹 컨테이너 프로토콜 IS_SERVER_PROTOCOL	Access Manager 웹 컨테이너 포트에서 수신하는 프로토콜입니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 기본값은 HTTP입니다.
서비스 포트 IS_WS_INSTANCE_PORT IS_IAS81INSTANCE_PORT	Access Manager 핵심 서비스를 실행하는 웹 컨테이너 인스턴스의 포트 번호입니다. Access Manager 핵심 서비스를 설치할 때 지정한 포트 번호를 사용합니다. Web Server 기본값은 80입니다. Application Server 기본값은 8080입니다.

Application Server 구성 정보

설치 프로그램에 Application Server에 대한 다음 정보가 필요합니다.

- 58 페이지 “Application Server 관리 정보”
- 59 페이지 “Application Server 노드 에이전트 정보”
- 60 페이지 “Application Server 로드 균형 조정 플러그인 정보”

Application Server 관리 정보

표 3-19 Application Server의 관리 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
관리 사용자 이름 AS_ADMIN_USER_NAME	Application Server 관리자의 사용자 아이디입니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 아이디입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
비밀번호 AS_PASSWORD	Application Server 관리자의 비밀번호입니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다. 최소 8자 이상입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다. 주: Java ES 설치 프로그램에서 관리자 비밀번호에는 공백을 사용할 수 없으며, ; & () ! < > ' " \$ ^ \ # / , @ %와 같은 기호도 사용할 수 없습니다.
관리 포트 AS_ADMIN_PORT	Application Server의 관리 서버가 HTTPS 연결을 수신하는 포트입니다. 관리 도구에 대한 액세스를 제공합니다. 기본값은 4849입니다.
JMX 포트 AS_JMX_PORT	Application Server가 JMX 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 8686입니다.
HTTP 서버 포트 AS_HTTP_PORT	Application Server가 HTTP 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 8080입니다. 기본 포트가 사용 중인 것으로 검색되면 설치 프로그램이 대체 값을 제시합니다.
HTTPS 포트 AS_HTTPS_PORT	Application Server가 HTTPS 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 8181입니다.

표 3-19 Application Server의 관리 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
마스터 비밀번호 AS_MASTER_PASSWORD	도메인 관리 서버 시작 및 노드 에이전트 시작과 같은 asadmin 작업에 사용되는 SSL 인증서 데이터베이스 비밀번호입니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다. 최소 8자 이상입니다.

Application Server 노드 에이전트 정보

표 3-20 Application Server의 노드 에이전트 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
관리 호스트 이름 ASNA_ADMIN_HOST_NAME	노드 에이전트와 연결할 수 있는 도메인 관리용 호스트 이름입니다. 기본값은 도메인을 포함한 로컬 호스트 이름입니다.
관리 사용자 이름 ASNA_ADMIN_USER_NAME	Application Server 관리자의 사용자 아이디입니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 아이디입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
비밀번호 ASNA_PASSWORD	Application Server 관리자의 비밀번호입니다. 기본값은 없습니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다. 주: 관리자 비밀번호에는 공백을 사용할 수 없으며 ; & () ! < > ' " \$ ^ \ # / , @ %와 같은 기호도 사용할 수 없습니다.
마스터 비밀번호 ASNA_MASTER_PASSWORD	도메인 관리 서버 시작 및 노드 에이전트 시작과 같은 asadmin 작업에 사용되는 SSL 인증서 데이터베이스 비밀번호입니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다.
관리 포트 ASNA_ADMIN_PORT	Application Server의 노드 에이전트가 연결을 수신하는 포트입니다. 관리 도구에 대한 액세스를 제공합니다. 기본값은 4849입니다.

표 3-20 Application Server의 노드 에이전트 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
노드 에이전트 이름	로컬 노드의 이름입니다.
ASNA_NODE_AGENT_NAME	기본값은 로컬 호스트 이름입니다.

Application Server 로드 균형 조정 플러그인 정보

표 3-21 Application Server의 로드 균형 조정 플러그인 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
로드 균형 조정 플러그인이 사용할 Web Server입니다.	Sun Java System Web Server 또는 Apache Web Server를 선택하십시오.
AS_WEB_SERVER_PLUGIN_TYPE	기본값은 Sun Java System Web Server입니다.
Web Server 설치 디렉토리	Web Server 또는 Apache HTTP Server의 설치 디렉토리입니다.
AS_WEB_SERVER_LOCATION	기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /opt Linux: /opt/sun
Web Server 인스턴스 디렉토리	Web Server 또는 Apache HTTP Server의 인스턴스 디렉토리입니다.
CMN_WS_INSTANCE_DIR	기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7/https- <i>hostname.domainname</i> Linux: /var/opt/sun/webserver7/https- <i>hostname.domainname</i>

Directory Server 구성 정보

설치 프로그램에 Directory Server에 대한 다음 정보가 필요합니다.

- 61 페이지 “Directory Server 인스턴스 만들기 선택 정보”
- 61 페이지 “Directory Server 인스턴스 만들기 정보”
- 62 페이지 “Directory Server 인스턴스 사용 선택”

Directory Server 인스턴스 만들기 선택 정보

표 3-22 Directory Server의 인스턴스 만들기 선택

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
디렉토리 인스턴스 만들기 선택 CREATE_INSTANCE	설치하는 동안 디렉토리 인스턴스를 만들 수 있습니다. 필수는 아니며 기본값은 Yes 입니다. 기본값을 사용하면 인스턴스를 만드는 데 필요한 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

Directory Server 인스턴스 만들기 정보

Directory Server 인스턴스 선택 패널에서 **Yes**를 선택한 경우 이 페이지가 표시됩니다. **No**를 선택하면 이 페이지는 표시되지 않습니다. 다른 구성 요소에서 Directory Server 인스턴스가 필요한 경우 이 페이지에서 만들 수 있는 인스턴스를 사용할 것인지, 이전에 설치 및 구성한 Directory Server 인스턴스를 사용할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.

표 3-23 Directory Server의 인스턴스 만들기 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
인스턴스 디렉토리 DSEE_INSTANCE_DIR	새 인스턴스의 위치입니다. 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWdsee/dsins1 Linux: /var/opt/sun/dsins1
디렉토리 인스턴스 포트 DSEE_INSTANCE_PORT	새 인스턴스의 비보안 포트입니다. 기본값은 389입니다.
디렉토리 인스턴스 SSL 포트 DSEE_INSTANCE_SSL_PORT	새 인스턴스의 보안 포트입니다. 기본값은 636입니다.
디렉토리 관리자 DN DSEE_DN_MANAGER	Directory Server에 대해 무제한 액세스 권한이 있는 사용자의 고유 이름(DN)입니다. 기본값은 cn=Directory Manager입니다.
시스템 사용자 DSEE_INSTANCE_USER	새 인스턴스가 실행되는 사용자 아이디입니다. 기본값은 root입니다.
시스템 그룹 DSEE_INSTANCE_GROUP	새 인스턴스의 그룹 아이디입니다. 기본값은 root입니다.

표 3-23 Directory Server의 인스턴스 만들기 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
디렉토리 관리자 비밀번호	디렉토리 관리자의 비밀번호입니다.
DSEE_INSTANCE_PASSWORD	기본값은 공동 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다. 최소 8자 이상입니다.
접미어	이 인스턴스에 의해 관리되는 초기 디렉토리입니다.
DSEE_SUFFIX	기본값은 현재 호스트에 대한 정규화된 도메인 이름의 세그먼트로 구성됩니다. 예를 들어 siroe.sub1.example.com에 설치하는 경우 기본값은 dc=sub1,dc=example,dc=com이 됩니다.

Directory Server 인스턴스 사용 선택

표 3-24 Directory Server: 인스턴스 사용 선택

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
Directory Server 인스턴스 선택	설치 중에 만든 Directory Server 인스턴스를 사용할 것인지, 기존 Directory Server 인스턴스를 사용할 것인지 선택할 수 있습니다. 기본값으로 제공되는 인스턴스 대신 기존 인스턴스를 사용하려면 해당 대체 인스턴스가 이미 구성되어 있어야 합니다.
CREATE_INSTANCE	기본값은 yes입니다.

HADB 구성 정보

설치 프로그램은 HADB에 대해 다음 정보가 필요합니다.

표 3-25 HADB의 포트 선택 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
HADB 관리 포트	HADB 관리에서 수신하는 포트입니다.
HADB_DEFAULT_ADMINPORT	기본값은 1862입니다.
HADB 자원 디렉토리	HADB가 자원 콘텐츠를 저장하는 위치입니다.
HADB_DEFAULT_RESDIR	기본값은 /var/opt입니다.

표 3-25 HADB의 포트 선택 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
HADB 관리자 그룹 HADB_DEFAULT_GROUP	HADB의 기본 인스턴스가 사용자로 실행되는 UNIX 그룹(GID)입니다. 기본값은 other입니다.
HADB 자동 시작 HADB_AUTO_START	설치 프로그램에서 시스템이 다시 시작될 때 HADB가 자동으로 시작되도록 구성하게 하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본값은 yes입니다.
HADB 그룹 관리 HADB_ALLOW_GROUPMANAGE	HADB 관리 그룹에서 HADB를 관리하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 매개 변수를 yes로 설정하면 해당 그룹(HADB_DEFAULT_GROUP)에 속한 모든 구성원이 HADB를 실행하고 관리할 수 있습니다. 기본값은 no입니다.

Portal Server 구성 정보

Portal Server에는 웹 컨테이너가 필요합니다. 선택한 웹 컨테이너에 따라 설치 프로그램에 다음 절의 구성 정보가 설치 중에 필요합니다.

- 64 페이지 “Portal Server 웹 컨테이너 선택”
- 64 페이지 “Portal Server Java ES Application Server를 웹 컨테이너로 사용할 때”
- 65 페이지 “Portal Server Java ES Web Server를 웹 컨테이너로 사용할 때”
- 66 페이지 “Portal Server BEA WebLogic을 웹 컨테이너로 사용할 때”
- 68 페이지 “Portal Server IBM WebSphere를 웹 컨테이너로 사용할 때”
- 69 페이지 “Portal Server 웹 컨테이너 배포 정보”

Portal Server 웹 컨테이너 선택

표 3-26 Portal Server의 웹 컨테이너 선택

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
Portal Server의 웹 컨테이너 선택 PS_DEPLOY_TYPE	다음 중에서 Portal Server용 웹 컨테이너를 선택할 수 있습니다. ■ Java ES Application Server ■ Java ES Web Server ■ BEA WebLogic Server ■ IBM WebSphere Application Server 기본값은 Web Server입니다. 주: 타사 웹 컨테이너를 사용 중인 경우 이 설치 시 해당 웹 컨테이너가 실행되고 있어야 합니다.

Portal Server Java ES Application Server를 웹 컨테이너로 사용할 때

이 절에서는 Application Server가 Portal Server의 웹 컨테이너일 때 설치 프로그램에 필요한 정보를 설명합니다.

표 3-27 Application Server를 사용하는 Portal Server에 대한 웹 컨테이너 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
설치 디렉토리 PS_DEPLOY_DIR	Application Server가 설치되는 디렉토리입니다. 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /opt/SUNWappserver/appserver Linux: /opt/sun/appserver
도메인 이름 PS_DEPLOY_DOMAIN	Portal Server를 배포할 Application Server 도메인입니다. 기본값은 domain1입니다.
서버 인스턴스 디렉토리 PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR	이 Portal Server 인스턴스를 배포할 도메인에 대한 Application Server 디렉토리 경로입니다. 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWappserver/domains/domain1 Linux: /var/opt/sun/appserver/domains/domain1

표 3-27 Application Server를 사용하는 Portal Server에 대한 웹 컨테이너 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
서버 인스턴스 포트 PS_DEPLOY_PORT	Application Server가 인스턴스에 대한 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 8080입니다.
문서 루트 디렉토리 PS_DEPLOY_DOCROOT	정적 페이지가 보관되는 디렉토리 이름입니다. 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWappserver/domains/domain1/docroot Linux: /var/opt/sun/appserver/domains/domain1/docroot
관리 포트 PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	Portal Server를 설치하는 도메인에 대해 Application Server 관리 인스턴스가 실행되는 포트입니다. 기본값은 4849입니다.
관리자 아이디 PS_DEPLOY_ADMIN	Portal Server가 Application Server에 관리자로 액세스할 때 사용하는 사용자 아이디입니다. Access Manager 사용자 아이디 및 비밀번호입니다. 기본값은 admin입니다.
관리자 비밀번호 PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD	Portal Server가 Application Server에 관리자로 액세스할 때 사용하는 비밀번호입니다.
보안 서버 인스턴스 프로토콜 PS_DEPLOY_PROTOCOL	이 프로토콜은 서버 인스턴스 포트 값이 보안 포트를 참조하는지 지정합니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 상태 파일에서 보안 포트인 경우 https를 지정하고 비보안 포트인 경우에는 http를 지정합니다. 기본값은 http입니다.
관리 서버 프로토콜 보안 PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	이 프로토콜은 관리 포트 값이 보안 포트인지 지정합니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 상태 파일에서 보안 포트인 경우 https를 지정하고 비보안 포트인 경우에는 http를 지정합니다. 기본값은 https입니다.

Portal Server Java ES Web Server를 웹 컨테이너로 사용할 때

이 절에서는 Web Server가 Portal Server의 웹 컨테이너일 때 설치 프로그램에 필요한 정보를 설명합니다.

표 3-28 Web Server를 사용하는 Portal Server에 대한 웹 컨테이너 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
설치 디렉토리 PS_DEPLOY_DIR	Web Server가 설치되는 디렉토리입니다. 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /opt/SUNWwbsvr7 Linux: /opt/sun/webserver7
관리 도메인 PS_DEPLOY_DOMAIN	Portal Server를 배포할 Web Server 도메인입니다. 기본값은 domain1입니다.
인스턴스 디렉토리 PS_INSTANCE_DIR	Web Server 인스턴스가 설치되는 디렉토리입니다. 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7-hostname.domainname Linux: /var/opt/sun/webserver7-hostname.domainname
서버 인스턴스 포트 PS_DEPLOY_PORT	Web Server가 HTTP 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 8800입니다. 이 설치 프로그램 세션에서 Web Server를 설치하는 경우 기본값은 Web Server HTTP 포트(WS_HTTP_PORT) 값입니다.
관리 호스트 PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	관리 서버 호스트 이름입니다.
관리 포트 PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	Portal Server를 설치하는 도메인에 대해 Web Server 관리 인스턴스가 실행되는 포트입니다. 기본값은 8989입니다.
보안 서버 관리 프로토콜 PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	이 프로토콜은 Web Server 인스턴스에 대한 포트가 보안 포트인지 지정합니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 상태 파일에서 보안 포트인 경우 https를 지정하고 비보안 포트인 경우에는 http를 지정합니다. 기본값이 선택됩니다(https).

Portal Server BEA WebLogic을 웹 컨테이너로 사용할 때

이 절에서는 BEA WebLogic이 Portal Server의 웹 컨테이너일 때 설치 프로그램에 필요한 정보를 설명합니다.

표 3-29 BEA WebLogic을 사용하는 Portal Server에 대한 웹 컨테이너 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
설치 디렉토리 PS_DEPLOY_PRODUCT_DIR	BEA WebLogic이 설치되는 디렉토리에 대한 경로입니다. 기본값은 <code>/usr/local/boa/weblogic81</code> 입니다.
인스턴스 디렉토리 PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR	BEA WebLogic에서 사용자 프로젝트를 저장하는 디렉토리에 대한 경로입니다. 기본값은 <code>/usr/local/boa/user_projects/domains</code> 입니다.
JDK 홈 디렉토리 PS_DEPLOY_JDK_DIR	BEA WebLogic에서 사용하는 복사본이 설치된 디렉토리의 경로입니다. 기본값은 <code>/usr/local/boa/jdk142_05</code> 입니다.
서버 / 클러스터 포트 PS_DEPLOY_PORT	BEA WebLogic이 배포되는 포트 번호입니다. 기본값은 <code>7001</code> 입니다.
서버/클러스터 프로토콜 PS_DEPLOY_PROTOCOL	서버/클러스터 포트 값이 보안 포트인지 여부를 지정합니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 기본값은 <code>http</code> 입니다.
관리자 아이디 PS_DEPLOY_ADMIN	BEA WebLogic 관리자(시스템 사용자)의 사용자 이름입니다. 기본값은 <code>weblogic</code> 입니다.
관리자 비밀번호 PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD	BEA WebLogic 관리자(시스템 사용자)의 비밀번호입니다.
관리 호스트 PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	관리 서버 호스트 이름입니다. 정규화된 도메인 이름입니다. 예를 들면 <code>mycomputer.example.com</code> 입니다.
관리 포트 PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	기본값은 <code>7001</code> 입니다.
관리 프로토콜 PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	관리 포트가 보안 포트인지 여부를 지정합니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 기본값은 <code>http</code> 입니다.
관리 대상 서버 PS_DEPLOY_NOW	BEA WebLogic Server가 관리 대상 서버인지 나타냅니다. 상태 파일에서 관리 대상 서버인 경우 <code>n</code> 을 지정하고 관리 대상 서버가 아닌 경우에는 <code>y</code> 를 지정합니다. 기본값은 <code>n</code> 입니다.

Portal Server IBM WebSphere를 웹 컨테이너로 사용할 때

이 절에서는 IBM WebSphere Application Server가 Portal Server의 웹 컨테이너일 때 설치 프로그램에 필요한 정보를 설명합니다.

표 3-30 IBM WebSphere를 사용하는 Portal Server에 대한 웹 컨테이너 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
설치 디렉토리 PS_DEPLOY_DIR	IBM WebSphere Application Server가 설치되는 디렉토리의 경로입니다. 기본값은 /opt/IBM/WebSphere/Express51/AppServer입니다.
셀 이름 PS_DEPLOY_CELL	IBM WebSphere Application Server 셀의 이름입니다. 기본값은 DefaultNode입니다.
노드 이름 PS_DEPLOY_NODE	IBM WebSphere Application Server 노드의 이름입니다. 기본값은 DefaultNode입니다.
서버 인스턴스 PS_DEPLOY_INSTANCE	IBM WebSphere Application Server 인스턴스의 이름입니다. 기본값은 server1입니다.
서버 인스턴스 포트 PS_DEPLOY_PORT	IBM WebSphere 응용 프로그램이 HTTP 연결을 수신하는 포트입니다. 일반적으로 이러한 연결은 프런트엔드 Web Server에서 시작되도록 구성됩니다. 기본값은 7080입니다.
서버 인스턴스 프로토콜 PS_DEPLOY_PROTOCOL	서버 인스턴스 포트가 보안 포트인지 여부를 지정합니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 상태 파일에서 보안 포트인 경우 https를 지정하고 비보안 포트인 경우에는 http를 지정합니다. 기본값은 http입니다.
문서 루트 디렉토리 PS_DEPLOY_DOCROOT	IBM WebSphere Application Server가 콘텐츠 문서를 저장하는 디렉토리입니다. 기본값은 /opt/IBM/WebSphere/Express51/Appserver/web/docs입니다. 영어 이외의 언어를 사용하는 경우 경로 이름의 마지막 부분을 변경합니다.

표 3-30 IBM WebSphere를 사용하는 Portal Server에 대한 웹 컨테이너 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
JDK 홈 디렉토리 PS_DEPLOY_JDK_DIR	IBM WebSphere Application Server가 사용하는 JDK 설치 경로입니다. 기본값은 /opt/IBM/WebSphere/Express51/Appserver/java입니다.
관리자 아이디 PS_DEPLOY_ADMIN	WebSphere 관리자(시스템 사용자)의 사용자 이름입니다. 기본값은 weblogic입니다.
관리자 비밀번호 PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD	WebSphere 관리자(시스템 사용자)의 비밀번호입니다.
관리 호스트 PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	관리 서버 호스트 이름입니다. 정규화된 도메인 이름입니다. 예를 들면 mycomputer.example.com입니다.
관리 포트 PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	기본값은 7090입니다.
관리 프로토콜 PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	관리 포트가 보안 포트인지 여부를 지정합니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 기본값은 http입니다.

Portal Server 웹 컨테이너 배포 정보

이 절에서는 Portal Server에 대해 설치 프로그램에 필요한 웹 컨테이너 배포 정보를 설명합니다.

표 3-31 Portal Server 웹 컨테이너 배포

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
포털 액세스 PS_PORTALACCESS_URL	http://hostname.domain:port/portal/dt 형식을 사용하는 기본 포털 인스턴스 액세스 URL입니다. 예를 들면 http://mycomputer.example.com:8080/portal입니다. 게이트웨이/Rewriter/Netlet 프록시 전용 노드를 제외한 로드 밸런서 URL로 설정할 수 있으며 이 경우 포털 액세스 URL은 로드 밸런서 URL이 아닌 기본 포털 인스턴스 URL이어야 합니다.
포털 아이디 PS_PORTAL_ID	포털의 고유 식별자입니다. 기본값은 portal1입니다.

표 3-31 Portal Server 웹 컨테이너 배포 (계속)	
레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
검색 아이디 PS_SEARCH_ID	포털 내의 검색 인스턴스를 위한 고유 식별자입니다. 기본값은 search1입니다.
배포 URI PS_DEPLOY_URI	Portal Server와 연관된 HTML 페이지, 클래스 및 JAR 파일에 액세스하기 위한 URI(Uniform Resource Identifier) 접두어입니다. URI 값에는 선행 슬래시가 있어야 하며 슬래시를 하나만 포함해야 합니다. <code>http://hostname.domain:port/portal</code> 형식을 사용하는 포털 액세스 URL과 같아야 합니다. 기본값은 /portal입니다.
포털 인스턴스 아이디 PS_INSTANCE_ID	포털 내의 포털 인스턴스에 대한 고유 식별자이며 <code>hostname-port</code> 형식입니다. 예를 들면 <code>mycomputer-8080</code> 입니다.
Secure Remote Access 사용 SRA_SWITCH_CORE	이 매개 변수를 Enabled 로 설정한 경우 설치 프로그램에서 Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 정보를 물어봅니다. 기본값은 Disabled 입니다.
개발자 샘플 PS_DEVELOPER_PORTAL	개발자가 관심을 가질 만한 기능이 포함된 샘플을 구성할지 여부를 선택합니다. 기본값이 선택됩니다.
엔터프라이즈 샘플 PS_ENTERPRISE_PORTAL	비즈니스 포털을 위한 기능을 포함하는 샘플을 구성할지 여부를 선택합니다. 기본값이 선택됩니다.
커뮤니티 샘플 PS_COMMUNITY_PORTAL	공동 작업 및 커뮤니티를 위한 기능을 포함하는 샘플을 구성할지 여부를 선택합니다. 기본값이 선택됩니다.

Portal Server Secure Remote Access 구성 정보

이 절에서는 Portal Server Secure Remote Access의 하위 구성 요소를 설치하는 데 필요한 구성 정보에 대해 먼저 설명합니다.

- 71 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 액세스”
- 71 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 구성”
- 72 페이지 “Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시 구성”
- 73 페이지 “Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시 구성”
- 74 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 인증서 정보”

Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 액세스

Portal Server를 설치하면 Portal Server Secure Remote Access Core가 설치됩니다. Secure Remote Access 사용(기본값은 사용 안 함)을 지정한 경우 설치 프로그램이 다음 표의 정보를 물어봅니다.

표 3-32 Portal Server Secure Remote Access 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
프로토콜 SRA_GATEWAY_PROTOCOL	게이트웨이가 Portal Server와 통신할 때 사용하는 프로토콜입니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 상태 파일에서 보안 포트인 경우 https를 지정하고 비보안 포트인 경우에는 http를 지정합니다. 기본값은 https입니다.
Portal Server 도메인 SRA_SERVER_DOMAIN	Portal Server가 설치되는 도메인 이름입니다. 기본값은 호스트의 도메인 이름입니다. 예를 들어, 정규화된 도메인 이름이 siroe.subdomain1.example.com이면 subdomain1.example.com을 입력합니다.
게이트웨이 도메인 SRA_GATEWAY_DOMAIN	게이트웨이가 설치되는 도메인 이름입니다. 기본값은 호스트의 기본 도메인입니다. 예를 들어, 게이트웨이 호스트의 정규화된 도메인 이름이 siroe.subdomain1.example.com이면 subdomain1.example.com을 입력합니다.
게이트웨이 포트 SRA_GATEWAY_PORT	게이트웨이 호스트가 수신하는 포트입니다. 기본값은 443입니다.
게이트웨이 프로필 이름 SRA_GATEWAY_PROFILE	수신기 포트, SSL 옵션 및 프록시 옵션과 같은 게이트웨이 구성 정보를 포함하는 프로필입니다. 기본값은 default입니다.
사용자 비밀번호 기록 SRA_LOG_USER_PASSWORD	루트가 아닌 액세스 권한을 가진 관리자가 게이트웨이 로그 파일에 액세스할 수 있게 하는 비밀번호입니다.

Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 구성

이 절에서는 게이트웨이 하위 구성 요소를 설치할 경우 설치 프로그램에 필요한 게이트웨이 정보를 설명합니다.

표 3-33 Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이의 게이트웨이 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
프로토콜 SRA_GW_PROTOCOL	게이트웨이가 통신할 때 사용하는 프로토콜(HTTP 또는 HTTPS)입니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다. 대부분의 경우 게이트웨이는 HTTPS를 사용합니다. 상태 파일에서 보안 포트인 경우 <code>https</code> 를 지정하고 비보안 포트인 경우에는 <code>http</code> 를 지정합니다. 기본값은 <code>https</code> 입니다.
호스트 이름 SRA_GW_HOSTNAME	게이트웨이 하위 구성 요소가 설치되는 호스트 이름입니다. 예를 들어, 정규화된 도메인 이름이 <code>siroe.subdomain1.example.com</code> 이면 호스트 이름은 <code>siroe</code> 입니다. 기본값은 로컬 호스트 이름입니다.
하위 도메인 SRA_GW_SUBDOMAIN	게이트웨이 호스트의 하위 도메인 이름입니다. 기본값은 없습니다.
도메인 SRA_GW_DOMAIN	게이트웨이 호스트의 도메인 이름입니다. 예를 들어, 정규화된 도메인 이름이 <code>siroe.example.com</code> 이면 이 값은 <code>example.com</code> 입니다. 기본값은 로컬 호스트의 도메인입니다.
호스트 IP 주소 SRA_GW_IPADDRESS	Access Manager 호스트의 IP 주소입니다. Portal Server용 Access Manager가 설치된 호스트의 IP 주소를 지정합니다. 기본값은 로컬 호스트의 IP 주소입니다.
액세스 포트 SRA_GW_PORT	게이트웨이 호스트가 수신하는 포트입니다. 기본값은 443입니다.
게이트웨이 프로필 이름 SRA_GW_PROFILE	게이트웨이가 수신하는 포트, SSL 옵션, 프록시 옵션과 같은 게이트웨이 구성 관련 정보가 들어있는 게이트웨이 프로필입니다. 기본값은 <code>default</code> 입니다.

Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시 구성

이 절에는 Netlet 프록시를 설치할 때 제공해야 하는 Netlet 프록시 정보가 설명되어 있습니다.

표 3-34 Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시의 Netlet 프록시 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
호스트 이름 SRA_NLP_HOSTNAME	Netlet 프록시 하위 구성 요소가 설치되는 호스트 이름입니다. 예를 들어, 정규화된 도메인 이름이 <code>siroe.subdomain1.example.com</code> 이면 호스트 이름은 <code>siroe</code> 입니다. 기본값은 로컬 호스트 이름입니다.
하위 도메인 SRA_NLP_SUBDOMAIN	Netlet 프록시가 설치되는 하위 도메인 이름입니다. 기본값은 없습니다.
도메인 SRA_NLP_DOMAIN	Netlet 프록시가 설치되는 도메인 이름입니다. 기본값은 로컬 호스트의 도메인입니다.
호스트 IP 주소 SRA_NLP_IPADDRESS	Netlet 프록시가 설치되는 호스트의 IP 주소입니다. 기본값은 로컬 호스트의 IP 주소입니다.
액세스 포트 SRA_NLP_PORT	Netlet 프록시가 수신하는 포트입니다. 기본값은 10555입니다.
게이트웨이 프로파일 이름 SRA_NLP_GATEWAY_PROFILE	수신기 포트, SSL 옵션 및 프록시 옵션과 같은 게이트웨이 구성 정보를 포함하는 프로파일입니다. 기본값은 default입니다.

Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시 구성

이 절에는 Rewriter 프록시를 설치할 때 제공해야 하는 Rewriter 프록시 정보가 설명되어 있습니다.

표 3-35 Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시의 Rewriter 프록시 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
호스트 이름 SRA_RWP_HOSTNAME	Rewriter 프록시 하위 구성 요소가 설치되는 호스트 이름입니다. 예를 들어, 정규화된 도메인 이름이 <code>siroe.subdomain1.example.com</code> 이면 호스트 이름은 <code>siroe</code> 입니다. 기본값은 로컬 호스트 이름입니다.

표 3-35 Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시의 Rewriter 프록시 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
하위 도메인	Rewriter 프록시가 설치되는 하위 도메인의 이름입니다.
SRA_RWP_SUBDOMAIN	기본값은 없습니다.
도메인	Rewriter 프록시가 설치되는 도메인의 이름입니다.
SRA_RWP_DOMAIN	기본값은 로컬 호스트의 도메인 이름입니다.
호스트 IP 주소	Rewriter 프록시를 설치 중인 호스트의 IP 주소입니다.
SRA_RWP_IPADDRESS	기본값은 로컬 호스트의 IP 주소입니다.
액세스 포트	Rewriter 프록시가 수신하는 포트입니다.
SRA_RWP_PORT	기본값은 10443입니다.
게이트웨이 프로파일 이름	수신기 포트, SSL 옵션 및 프록시 옵션과 같은 게이트웨이 구성 정보를 포함하는 프로파일입니다.
SRA_RWP_GATEWAY_PROFILE	기본값은 default입니다.

Portal Server Secure Remote Access 인증서 정보

게이트웨이, Netlet 프록시 또는 Rewriter 프록시를 설치할 경우 Portal Server, Secure Remote Access와 함께 사용할 자체 서명된 인증서를 만들기 위한 정보를 제공할 수 있습니다. 설치 프로그램에는 인증서 구성을 위한 다음 정보가 필요합니다.

주 - 인증서 정보를 제공할 때는 멀티바이트 문자를 사용하지 마십시오.

표 3-36 Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시의 인증서 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
조직	조직이나 회사의 이름입니다.
SRA_CERT_ORGANIZATION	
부서	부서의 이름입니다.
SRA_CERT_DIVISION	
구/군/시	구/군/시 이름입니다.
SRA_CERT_CITY	
시/도	시/도 이름입니다.
SRA_CERT_STATE	

표 3-36 Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시의 인증서 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
국가 코드 SRA_CERT_COUNTRY	두 글자로 된 국가 코드입니다.
인증서 데이터베이스 비밀번호 SRA_CERT_PASSWORD	자체 서명된 인증서에만 적용되는 비밀번호(및 확인)입니다.

Web Proxy Server 구성 정보

표 3-37 Web Proxy Server에 대한 관리 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
관리자 아이디 WPS_ADMIN_USER	Web Proxy Server 관리자의 아이디입니다. 기본값은 <code>admin</code> 또는 공통 서버 설정에서 지정한 값입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
관리자 비밀번호 WPS_ADMIN_PASSWORD	Web Proxy Server 관리자의 비밀번호입니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 비밀번호입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다. 주: Java ES 설치 프로그램에서 관리자 비밀번호에는 공백을 사용할 수 없으며, ; & () ! < > ' " \$ ^ \ # / , @ %와 같은 기호도 사용할 수 없습니다.
Proxy Server 도메인 이름 WPS_PROXY_DOMAIN	Proxy Server 호스트에 대한 정규화된 도메인 이름입니다. 예를 들면 <code>hostname.domain</code>
관리 포트 WPS_ADMIN_PORT	Web Proxy Server 관리 서버가 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 <code>8888</code> 입니다.
관리 서버 런타임 사용자 아이디 WPS_ADMIN_RUNTIME_USER	Web Proxy Server 관리 서버가 시스템에서 이 사용자(UID)로 실행됩니다. 사용자 아이디 번호가 아닌 이름을 사용하십시오. 기본값은 공통 서버 설정에서 시스템 사용자에게 대해 지정한 값입니다.
인스턴스 런타임 UNIX 사용자 아이디 WPS_INSTANCE_RUNTIME_USER	루트가 아닌 기존 사용자입니다. 기본값은 <code>nobody</code> 입니다.

표 3-37 Web Proxy Server에 대한 관리 정보 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
프록시 인스턴스 포트	Web Proxy Server가 연결을 수신하는 포트입니다.
WPS_INSTANCE_PORT	기본 값은 8080입니다.
인스턴스 자동 시작 값	Web Proxy Server 인스턴스를 자동으로 시작하는 데 사용됩니다. 재부팅 시 Web Proxy Server를 다시 시작해야 할 경우 이 매개 변수를 선택하십시오. 값은 y 또는 n이 될 수 있습니다.
WPS_INSTANCE_AUTO_START	기본 값은 n입니다.

Web Server 구성 정보

설치 프로그램에 Web Server에 대한 다음 정보가 필요합니다.

- 76 페이지 “Web Server 구성 유형 선택”
- 77 페이지 “Web Server 관리 서버 설정”
- 78 페이지 “Web Server 관리 노드 설정”
- 79 페이지 “Web Server 인스턴스 설정”

Web Server 구성 유형 선택

표 3-38 Web Server의 구성 유형 선택

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
관리 인스턴스를 서버로 구성	관리 서버는 관리 용도로만 사용하도록 특별히 구성된 Web Server 인스턴스입니다.
WS_ADMIN_IS_SERVER_MODE	서버 팜 환경에서는 이 서버가 instance-management 명령을 노드에 보내는 마스터 관리 인스턴스입니다. 관리 응용 프로그램이 이 서버에 배포됩니다.
	Web Server의 독립 실행형 설치의 경우 항상 관리 인스턴스를 서버로 구성을 선택합니다.
	이 설정에 대한 구성 정보를 후속 페이지에서 요청합니다.
	기본 값이 선택됩니다.

표 3-38 Web Server의 구성 유형 선택 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
관리 인스턴스를 노드로 구성 WS_ADMIN_IS_NODE_MODE	관리 노드는 등록된 관리 서버에서 명령을 수신하고 Web Server 인스턴스 만들기, 삭제, 시작 및 중지와 같이 특정 노드에 제한된 작업을 수행하도록 특별히 구성된 Web Server 인스턴스입니다. 이 설정에 대한 정보를 후속 페이지에서 요청합니다. 기본값이 선택되지 않습니다.
시스템이 시작될 때 서버 자동 시작 WS_START_ON_BOOT	시스템이 다시 시작될 때 Web Server가 자동으로 시작하도록 Web Server를 구성합니다. Web Server에 Access Manager를 배포하는 경우 시스템이 다시 시작될 때 Access Manager 시작 스크립트가 Web Server를 시작하기 때문에 이 값은 무시됩니다. 상태 파일에서 허용된 값은 True 또는 False를 나타내는 T 또는 F입니다. 기본값은 F입니다.

Web Server 관리 서버 설정

Web Server 관리 서버는 SSL(기본값 8989) 및 비SSL(기본값 8800)의 두 포트에서 실행됩니다. HTTP를 선택하는 경우 PS_DEPLOY_ADMIN_PORT 매개 변수가 비SSL 관리 포트를 참조하도록 변경해야 합니다. 기본 비SSL 관리 포트는 8800입니다.

표 3-39 Web Server의 관리 서버 설정

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
관리자 아이디 WS_LOGIN_USER	Web Server 관리자의 사용자 아이디입니다. 기본값은 admin 또는 공통 서버 설정에서 지정한 값입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
관리자 비밀번호 WS_LOGIN_PASSWORD	Web Server 관리자의 비밀번호입니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 값입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다. 주: Java ES 설치 프로그램에서 관리자 비밀번호에는 공백을 사용할 수 없으며, ; & () ! < > ' " \$ ^ \ # / , @ %와 같은 기호도 사용할 수 없습니다.

표 3-39 Web Server의 관리 서버 설정 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
서버 호스트 WS_ADMIN_HOST	로컬 호스트로 확인되는 호스트 및 도메인 값입니다. 이 값은 첫 번째 Web Server 인스턴스에 대한 서버 루트에서 디렉토리를 만들 때 사용합니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 호스트 이름과 DNS 도메인 이름에 지정한 값을 결합하여 자동으로 만들어집니다. 값은 <i>hostname.domainname</i> 입니다.
SSL 포트 WS_ADMIN_SSL_PORT	관리 서버를 보안 모드로 실행할 때 사용되는 포트이며 유효한 SSL 포트여야 합니다. 이 포트를 선택하면 URL을 호출할 때 HTTPS를 지정해야 합니다. 기본값은 8989입니다.
HTTP 포트 WS_ADMIN_HTTP_PORT	Web Server가 HTTP 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 8800입니다.
런타임 사용자 아이디 WS_ADMIN_SERVER_USER	기본값은 root 또는 공통 서버 설정에서 지정한 값입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.

Web Server 관리 노드 설정

표 3-40 Web Server의 관리 노드 설정

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
노드 호스트 WS_NODE_HOST	도메인 이름을 포함한 정규화된 호스트 이름입니다.
SSL 포트 WS_NODE_SSL_PORT	Web Server가 에이전트로서 HTTPS 연결을 수신하는 포트이며 유효한 SSL 포트여야 합니다. 기본값은 8989입니다.
런타임 사용자 아이디 WS_INSTANCE_USER	Web Server의 기본 인스턴스가 시스템에서 실행될 때 사용하는 사용자 아이디입니다. Access Manager 또는 Portal Server를 설치하는 경우 이 값을 root로 설정하고 런타임 그룹을 other로 설정합니다. 설치 후 이 값을 변경할 수 있습니다. 다른 서버의 경우 런타임 사용자 아이디는 루트가 아닌 사용자여야 합니다. 기본값은 root입니다.

표 3-40 Web Server의 관리 노드 설정 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
원격 관리 서버에 노드 등록 WS_REGISTER_NODE	기본값이 선택됩니다. 원격 관리 서버에 노드를 등록하는 경우 다음 4개 필드를 입력해야 합니다.
원격 서버 호스트 WS_ADMIN_HOST	관리 서버가 설치된 원격 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
원격 서버 SSL 포트 WS_ADMIN_SSL_PORT	원격 관리 서버가 수신 중인 SSL 포트입니다. 기본값은 8989입니다.
원격 서버 사용자 이름 WS_ADMIN_LOGIN_USER	원격 관리 서버에 로그인하는 데 사용되는 관리자 이름입니다.
원격 서버 비밀번호 WS_ADMIN_LOGIN_PASSWORD	원격 관리 서버에 로그인하는 데 사용되는 비밀번호입니다.

Web Server 인스턴스 설정

표 3-41 Web Server의 인스턴스 설정

레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
서버 이름 WS_SERVER_NAME	로컬 호스트로 확인되는 호스트 및 도메인 값입니다. 이 값은 첫 번째 Web Server 인스턴스에 대한 서버 루트에서 디렉토리를 만들 때 사용합니다. 기본값은 공통 서버 설정에서 호스트 이름과 DNS 도메인 이름에 지정한 값을 결합하여 자동으로 만들어집니다. 값은 <i>hostname.domainname</i> 입니다.
HTTP 포트 WS_HTTP_PORT	Web Server 인스턴스가 HTTP 연결을 수신하는 포트입니다. 기본값은 80입니다.
런타임 UNIX 사용자 아이디 WS_SERVER_USER	루트가 아닌 기존 사용자입니다. Access Manager 또는 Portal Server를 설치하는 경우 이 값을 root로 설정하고 런타임 그룹을 other로 설정합니다. 설치 후 이 값을 변경할 수 있습니다. 다른 서버의 경우 런타임 사용자 아이디는 루트가 아닌 사용자여야 합니다. 주: Web Server를 웹 컨테이너로 사용 중인 경우 Web Server 런타임 인스턴스 값을 root로 설정해야 합니다. 기본값은 <i>webservd</i> 입니다.

표 3-41 Web Server의 인스턴스 설정 (계속)	
레이블 및 상태 파일 매개 변수	설명
문서 루트 디렉토리	Web Server가 콘텐츠 문서를 저장하는 위치입니다.
WS_DOCROOT	기본값이 아닌 값을 사용하려면 지정한 디렉토리가 파일 시스템에 있는지 확인합니다. 설치 프로그램은 자동으로 디렉토리를 만들지 않습니다. 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7/https- <i>hostname.domain</i> /docs Linux: /var/opt/sun/webserver7/https- <i>hostname.domain</i> /docs

상태 파일에서만 사용하는 매개 변수

다음 표에는 제품 구성 요소 구성과 관련 없는 상태 파일 매개 변수에 대한 정보가 있습니다. 매개 변수 이름은 알파벳순으로 나열됩니다.

표 3-42 상태 파일 매개 변수

매개 변수 이름	설명
CCCP_UPGRADE_EXTERNAL_ \\ INCOMPATIBLE_JDK	호스트에 있는 JDK가 Java ES에서 배포한 JDK와 호환되지 않는 경우 해당 JDK를 업그레이드할 것인지 여부를 지정합니다. 허용되는 값은 yes 또는 no 입니다. 이 매개 변수는 대소문자를 구분합니다. 기본값은 no 입니다.
CONFIG_TYPE	구성 유형을 정의합니다. 허용되는 값은 Custom (설치 중 구성을 의미하며 지금 구성이라고 함) 및 Skip (설치 후 구성을 의미하며 나중에 구성이라고 함)입니다. 기본값은 Custom 입니다. 중요: 상태 파일에서 이 값을 설정하지 마십시오. 상태 파일 생성을 위해 설치 프로그램을 실행할 경우에만 이 값을 지정합니다. 구성 유형은 설치 프로그램 처리 논리에 여러 가지 방식으로 영향을 미치며, 상태 파일이 생성된 후 값을 변경할 경우 오류가 발생할 수 있습니다.

표 3-42 상태 파일 매개 변수 (계속)

매개 변수 이름	설명
DeploymentServer	Access Manager에 대한 웹 컨테이너 유형을 지정합니다. 허용되는 값은 WebServer 및 AppServer입니다. 기본값은 AppServer(Application Server)입니다.
PSDEPLOYTYPE	Portal Server에 대한 웹 컨테이너 유형을 지정합니다. 허용되는 값은 IWS, SUNONE8, WEBLOGIC, WEBSPPHERE입니다.
LOCALE	영어 이외의 언어 팩을 설치할지 여부를 지정합니다. 값은 True 또는 False입니다. 구성 요소 선택 화면에 이 옵션이 표시됩니다. True를 지정하면 선택한 모든 구성 요소에 대해 다국어 패키지가 설치됩니다. False를 지정하면 로컬 패키지가 설치되지 않습니다. 기본값은 False입니다.
LICENSE_TYPE	허용되는 값은 Evaluation 및 Deployment이지만 이 필드는 사용되지 않습니다.
PSP_EXIT_ON_DEPENDENCY_WARNING	선택된 제품 구성 요소의 종속성이 충족되지 않으면 설치 프로그램이 종료되도록 합니다. 경고는 일반적으로 구성 중에 지정할 수 있는 원격 구성 요소와 일치될 수 있는 종속성을 식별합니다. 종속성 경고가 나타날 경우 설치를 종료하려면 Yes를 지정하고 경고를 무시하고 계속 진행하려면 No를 지정합니다. 기본값은 No입니다. 이 매개 변수는 대소문자를 구분하지 않습니다.
PSP_LOG_CURRENTLY_INSTALLED	설치 프로그램에서 현재 설치된 제품 목록을 로그 파일에 기록하도록 합니다. 이 옵션은 그래픽 설치 프로그램의 구성 요소 선택 페이지에 있는 현재 설치된 제품 보기 버튼과 같은 기능입니다. 허용되는 값은 Yes 및 No입니다. 이 매개 변수는 대소문자를 구분하지 않습니다. 기본값은 Yes입니다.
PSP_SELECTED_COMPONENTS	설치할 제품 구성 요소와 하위 구성 요소를 쉼표로 구분한 목록입니다. 기본값은 All입니다.

구성 워크시트

이 장에서는 지금 구성 설치 중에 필요한 구성 정보를 수집하기 위한 워크시트를 제공합니다. 이 워크시트는 3 장의 구성 정보 관련 작업을 위해 포함된 도구입니다. 워크시트는 Sun Java™ Enterprise System(Java ES) 설치 프로그램으로 구성할 수 있는 제품 구성 요소에 대해서만 포함되어 있습니다.

이 장의 내용은 다음과 같습니다.

- 83 페이지 “공통 설정 구성 정보”
- 84 페이지 “Access Manager 구성 정보”
- 91 페이지 “Access Manager SDK 구성 정보”
- 95 페이지 “Application Server 구성 정보”
- 98 페이지 “Directory Server 구성 정보”
- 100 페이지 “HADB 구성 정보”
- 100 페이지 “Portal Server 구성 정보”
- 107 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 구성 정보”
- 111 페이지 “Web Proxy Server 구성 정보”
- 112 페이지 “Web Server 구성 정보”
- 114 페이지 “상태 파일에만 사용된 매개 변수 구성 정보”

공통 설정 구성 정보

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 39 페이지 “공통 서버 설정”의 표를 참조하십시오.

표 4-1 공통 서버 설정 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
호스트 이름	데이터: _____
CMN_HOST_NAME	기본값은 로컬 호스트 이름입니다. 예를 들면 mycomputer입니다.
DNS 도메인 이름	데이터: _____
CMN_DOMAIN_NAME	기본값은 로컬 호스트의 도메인 이름입니다. 예를 들면 example.com입니다.
호스트 IP 주소	데이터: _____
CMN_IPADDRESS	기본값은 로컬 호스트의 IP 주소입니다.
관리자 아이디	데이터: _____
CMN_ADMIN_USER	주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
관리자 비밀번호	데이터: _____
CMN_ADMIN_PASSWORD	주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
시스템 사용자	데이터: _____
CMN_SYSTEM_USER	기본값은 root입니다.
시스템 그룹	데이터: _____
CMN_SYSTEM_GROUP	기본값은 root입니다.

Access Manager 구성 정보

이 절에서는 다음 항목에 대한 워크시트를 포함합니다.

- 84 페이지 “Access Manager 관리”
- 85 페이지 “웹 컨테이너”
- 87 페이지 “Access Manager 서비스”
- 90 페이지 “Access Manager Directory Server”
- 90 페이지 “Access Manager 제공 디렉토리”

Access Manager 관리

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 41 페이지 “Access Manager 관리 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-2 Access Manager 관리 정보 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
설치 유형	데이터: _____
AM_REALM	레거시 모드가 기본값으로 사용됩니다.
관리자 아이디	데이터: amadmin
IS_ADMIN_USER_ID	변경할 수 없습니다.
관리자 비밀번호	데이터: _____
IS_ADMINPASSWD	(8자 이상이어야 함)
LDAP 사용자 아이디	데이터: amldapuser
IS_LDAP_USER	변경할 수 없습니다.
LDAP 비밀번호	데이터: _____
IS_LDAPUSERPASSWD	제한: 관리자 비밀번호와 달라야 합니다.
비밀번호 암호화 키	데이터: _____
AM_ENC_PWD	새 설치에서 비밀번호 암호화 키는 12자 이상이어야 하며 비워둘 수 있습니다. 업그레이드의 경우에는 비밀번호를 12자 미만으로 사용할 수 있습니다. 원격 포털 설치에 필요합니다.

웹 컨테이너

Access Manager 관리 콘솔을 설치하는 경우 설치 프로그램에 다음 정보를 제공해야 합니다. Access Manager를 위한 워크시트는 두 가지가 있으며 Access Manager를 배포할 수 있는 웹 컨테이너에 하나씩 제공됩니다.

- 85 페이지 “Application Server를 사용하는 Access Manager”
- 86 페이지 “Web Server를 사용하는 Access Manager”

Application Server를 사용하는 Access Manager

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 42 페이지 “Application Server를 사용하는 Access Manager”의 표를 참조하십시오.

표 4-3 Application Server를 사용하는 Access Manager 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
설치 디렉토리	데이터: _____ 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /opt/SUNWappserver/appserver Linux: /opt/sun/appserver
보안 관리 서버 포트 IS_IAS81_ADMINPORT	데이터: _____ 기본값은 4849입니다.
Access Manager 런타임 인스턴스 인스턴스 디렉토리 /var/opt/SUNWappserver/domains/domain1	기본값은 server입니다.
Access Manager 인스턴스 포트	데이터: _____ 기본값은 8080입니다.
문서 루트	데이터: _____ 기본값은 다음과 같습니다. /var/opt/SUNWappserver/domains/domain1/docroot
보안 서버 인스턴스 포트	
관리자 아이디 IS_IAS81_ADMIN	데이터: _____ 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 아이디입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
관리자 비밀번호 IS_IAS81_ADMINPASSWD	데이터: _____ 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.

Web Server를 사용하는 Access Manager

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 43 페이지 “Web Server를 사용하는 Access Manager”의 표를 참조하십시오.

표 4-4 Web Server를 사용하는 Access Manager 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
호스트 이름 IS_WS_HOST_NAME	데이터: _____ 기본값은 현재 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
관리자 아이디 IS_WS_ADMIN_ID	데이터: _____ 기본값은 38 페이지 “공통 설정”에서 지정한 관리자 아이디입니다.
관리자 비밀번호 IS_WS_ADMIN_PASSWORD	데이터: _____ 기본값은 38 페이지 “공통 설정”에서 지정한 관리자 아이디입니다.
문서 루트 디렉토리 IS_WS_DOC_DIR	데이터: _____ 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7/https: -hostname.domain /docs Linux: /var/opt/sun/webserver7/https: -hostname.domain /docs
Web Server 포트 IS_WS_INSTANCE_PORT	데이터: _____ 기본값은 80입니다.
Web Server 인스턴스 디렉토리 IS_WS_INSTANCE_DIR	데이터: _____ 경로의 구문은 다음과 같습니다. WebServer-base/https- webserver-instancename 이 세션에서 Web Server를 설치하는 경우 WebServer-base의 기본값은 Web Server 설치 디렉토리입니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7 Linux: /var/opt/sun/webserver7
Web Server 프로토콜 IS_WS_PROTOCOL	데이터: _____ 기본값은 HTTP입니다.

Access Manager 서비스

다양한 방법으로 Access Manager를 설치할 수 있습니다.

- 88 페이지 “Access Manager 콘솔 정보 지정”
- 88 페이지 “Access Manager 콘솔 정보 지정”
- 89 페이지 “Access Manager 콘솔 설치(Core는 이미 설치됨)”
- 89 페이지 “Access Manager 콘솔 설치(Core는 아직 설치되지 않음)”
- 89 페이지 “연합 관리 설치(Core는 이미 설치됨)”

Access Manager 콘솔 정보 지정

표 4-5 Access Manager 콘솔의 Access Manager 서비스 정보 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
호스트 이름	데이터: _____
IS_SERVER_HOST	
서비스 배포 URI	데이터: _____
SERVER_DEPLOY_URI	기본값은 <code>amserver</code> 입니다. 주: 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.
공통 도메인 배포 URI	데이터: _____
CDS_DEPLOY_URI	기본값은 <code>amcommon</code> 입니다. 주: 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.
쿠키 도메인	데이터: _____
COOKIE_DOMAIN_LIST	예를 들면, <code>example.com</code> 과 같습니다. 주: 선행 마침표(.)를 반드시 입력하십시오.
비밀번호 배포 URI	데이터: _____
PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	기본값은 <code>ampassword</code> 입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.
콘솔 프로토콜	데이터: _____
CONSOLE_PROTOCOL	기본값은 <code>HTTP</code> 입니다.

Access Manager 콘솔 정보 지정

표 4-6 Access Manager Directory Server 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
Administration Console	데이터: _____
USE_DSAME_SERVICES_WEB_CONTAINER	기본값은 <code>true</code> (새 콘솔 배포)입니다.
CONSOLE_REMOTE	
콘솔 배포 URI	데이터: _____
CONSOLE_DEPLOY_URI	기본값은 <code>amconsole</code> 입니다.
콘솔 호스트 이름	데이터: _____
CONSOLE_HOST	기본값은 이 호스트의 정규화된 도메인 이름을 기반으로 합니다. 예를 들면 <code>mycomputer.example.com</code> 입니다.

표 4-6 Access Manager Directory Server 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
콘솔 포트	데이터: _____
CONSOLE_PORT	기본값은 8080입니다.

Access Manager 콘솔 설치(Core는 이미 설치됨)

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 47 페이지 “Access Manager 콘솔 설치(Core는 이미 설치됨)”의 표를 참조하십시오.

표 4-7 Access Manager 콘솔 설치(Core는 이미 설치됨) 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
콘솔 배포 URI	데이터: _____
CONSOLE_DEPLOY_URI	레거시 모드(6.x)에만 해당합니다. 기본값은 다음과 같습니다. amconsole입니다. 주: 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.
비밀번호 서비스 배포 URI	데이터: _____
PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	기본값은 다음과 같습니다. ampassword입니다. 주: 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.

Access Manager 콘솔 설치(Core는 아직 설치되지 않음)

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 48 페이지 “Access Manager 콘솔 설치(Core는 아직 설치되지 않음)”의 표를 참조하십시오.

표 4-8 콘솔 설치(Core는 아직 설치되지 않음) 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
콘솔 배포 URI	데이터: _____
CONSOLE_DEPLOY_URI	기본값은 amconsole입니다.
비밀번호 서비스 배포 URI	데이터: _____
PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI	기본값은 ampassword입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.

연합 관리 설치(Core는 이미 설치됨)

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 50 페이지 “연합 관리 설치(Core는 이미 설치됨)”의 표를 참조하십시오.

표 4-9 연합 관리 설치(Core는 이미 설치됨) 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
공통 도메인 배포 URI	데이터: _____
CDS_DEPLOY_URI	기본값은 amcommon입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.

Access Manager Directory Server

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 50 페이지 “Access Manager Directory Server 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-10 Access Manager Directory Server 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
Directory Server 호스트	데이터: _____
IS_DS_HOSTNAME	기본값은 로컬 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
Directory Server 포트	데이터: _____
IS_DS_PORT	기본값은 389입니다.
Access Manager 디렉토리 루트 접미어	데이터: _____
IS_ROOT_SUFFIX	기본값은 이 호스트의 정규 도메인 이름에서 호스트 이름을 뺀 값을 기반으로 합니다. 예를 들어 호스트가 siroe.subdomain.example.com이면 값은 dc=subdomain,dc=example,dc=com이 됩니다.
디렉토리 관리자 DN	데이터: _____
IS_DIRMGRDN	기본값은 cn=Directory Manager입니다.
디렉토리 관리자 비밀번호	데이터: _____
IS_DIRMGRPASSWD	

Access Manager 제공 디렉토리

제공된 기존 디렉토리 찾기

자세한 내용은 다음 표를 참조하십시오.

표 4-11 제공된 기존 디렉토리 찾기

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
Directory Server에 사용자 데이터가 제공되는지 여부	데이터: _____ 기본 값은 No입니다.
IS_LOAD_DIT	
조직 표시자 객체 클래스	데이터: _____
IS_ORG_OBJECT_CLASS	기본 값은 SunISManagedOrganization입니다.
조직 이름 지정 속성	데이터: _____
IS_ORG_NAMING_ATTR	기본 값은 o입니다.
사용자 표시자 객체 클래스	데이터: _____
IS_USER_OBJECT_CLASS	기본 값은 inetorgperson입니다.
사용자 이름 지정 속성	데이터: _____
IS_USER_NAMING_ATTR	기본 값은 uid입니다.

제공된 기존 디렉토리 없음

필요한 정보가 없습니다.

Access Manager SDK 구성 정보

이 절은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 91 페이지 “Access Manager SDK 관리”
- 92 페이지 “Access Manager SDK Directory Server”
- 93 페이지 “Access Manager SDK 제공 디렉토리”
- 94 페이지 “Access Manager SDK 웹 컨테이너”

Access Manager SDK 관리

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 53 페이지 “Access Manager SDK 관리 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-12 Access Manager SDK 관리 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
관리자 아이디	데이터: _____
IS_ADMIN_USER_ID	기본 이름인 <code>amadmin</code> 은 변경할 수 없습니다.
관리자 비밀번호	데이터: _____
IS_ADMINPASSWD	이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다.
LDAP 사용자 아이디	데이터: _____
IS_LDAP_USER	기본 사용자 이름인 <code>amldapuser</code> 는 변경할 수 없습니다.
LDAP 비밀번호	데이터: _____
IS_LDAPUSERPASSWD	이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다.
비밀번호 암호화 키	데이터: _____
AM_ENC_PWD	새 설치에서 비밀번호 암호화 키는 12자 이상이어야 하며 비워둘 수 없습니다. 업그레이드의 경우에는 비밀번호를 12자 미만으로 사용할 수 있습니다. 원격 포털 설치에 필요합니다.

Access Manager SDK Directory Server

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 [54 페이지 “Access Manager SDK Directory Server 정보”](#)의 표를 참조하십시오.

표 4-13 Access Manager SDK Directory Server 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
Directory Server 호스트	데이터: _____
IS_DS_HOSTNAME	이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다.
Directory Server 포트	데이터: _____
IS_DS_PORT	이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다.

표 4-13 Access Manager SDK Directory Server 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
Access Manager 디렉토리 루트 접미어	데이터: _____
IS_ROOT_SUFFIX	이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다. 기본값은 이 호스트의 정규 도메인 이름에서 호스트 이름을 뺀 값을 기반으로 합니다. 예를 들어 호스트가 <code>siroe.subdomain.example.com</code> 이면 값은 <code>dc=subdomain,dc=example,dc=com</code> 이 됩니다. 기본값은 형식을 보여주는 예로만 사용합니다.
디렉토리 관리자 DN	데이터: _____
IS_DIRMGRDN	이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다. 기본값은 <code>cn=Directory Manager</code> 입니다.
디렉토리 관리자 비밀번호	데이터: _____
IS_DIRMGRPASSWD	이 값을 원격 호스트에서 Access Manager가 사용하는 값과 동일한 값으로 설정합니다.

Access Manager SDK 제공 디렉토리

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 55 페이지 “Access Manager SDK 제공된 디렉토리 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-14 Access Manager SDK 제공 디렉토리 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
사용자 이름 지정 속성	데이터: _____
IS_USER_NAMING_ATTR	기본값은 <code>uid</code> 입니다.

제공된 기존 디렉토리 찾기

설치 프로그램에서 제공된 기존 디렉토리를 찾으면 다음 정보를 제공합니다.

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 55 페이지 “제공된 기존 디렉토리 찾기”의 표를 참조하십시오.

표 4-15 Access Manager SDK용 제공된 기존 디렉토리 정보

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
사용자 이름 지정 속성	데이터: _____
IS_USER_NAMING_ATTR	기본값은 uid입니다.

제공된 기존 디렉토리 없음

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 [56 페이지](#) “제공된 기존 디렉토리 없음”의 표를 참조하십시오.

표 4-16 Access Manager SDK용 제공된 기존 디렉토리 정보 없음

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
Directory Server에 사용자 데이터가 제공되는지 여부	데이터: _____ 기본값은 No입니다.
IS_LOAD_DIT	
조직 표시자 객체 클래스	데이터: _____
IS_ORG_OBJECT_CLASS	기본값은 SunISManagedOrganization입니다.
조직 이름 지정 속성	데이터: _____
IS_ORG_NAMING_ATTR	기본값은 o입니다.
사용자 표시자 객체 클래스	데이터: _____
IS_USER_OBJECT_CLASS	기본값은 inetorgperson입니다.
사용자 이름 지정 속성	데이터: _____
IS_USER_NAMING_ATTR	기본값은 uid입니다.

Access Manager SDK 웹 컨테이너

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 [56 페이지](#) “Access Manager SDK 웹 컨테이너 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-17 Access Manager SDK 웹 컨테이너 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
호스트	데이터: _____
IS_WS_HOST_NAME	기본값은 없습니다.

표 4-17 Access Manager SDK 웹 컨테이너 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
서비스 배포 URI	데이터: _____
SERVER_DEPLOY_URI	기본값은 <code>amserver</code> 입니다. 선행 슬래시를 입력하지 마십시오.
쿠키 도메인	데이터: _____
COOKIE_DOMAIN_LIST	기본값은 <code>.example.com</code> 과 같이 점(.)을 접두어로 지정한 현재 도메인입니다.
웹 컨테이너 호스트 이름	데이터: _____
IS_SERVER_HOST	
웹 컨테이너 포트	데이터: _____
IS_SERVER_PORT	
웹 컨테이너 프로토콜	데이터: _____
IS_SERVER_PROTOCOL	
서비스 포트	데이터: _____
IS_WS_INSTANCE_PORT	Access Manager 핵심 서비스를 설치할 때 지정한 포트 번호를 사용합니다. Web Server는 기본적으로 80이고 Application Server는 8080입니다.
IS_IAS81INSTANCE_PORT	

Application Server 구성 정보

이 절에서는 다음 항목에 대한 워크시트를 포함합니다.

- 95 페이지 “Application Server 관리”
- 96 페이지 “Application Server 노드 에이전트”
- 97 페이지 “Application Server 로드 균형 조정 플러그인”

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 설명은 40 페이지 “Access Manager 구성 정보”의 표를 참조하십시오.

Application Server 관리

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 58 페이지 “Application Server 관리 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-18 Application Server 관리 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
관리 사용자 이름 AS_ADMIN_USER_NAME	데이터: _____ 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 아이디입니다. 38 페이지 “공통 설정” 을 참조하십시오. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
비밀번호 AS_PASSWORD	데이터: _____ 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다. 최소 8자 이상입니다. 38 페이지 “공통 설정” 을 참조하십시오. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
관리 포트 AS_ADMIN_PORT	데이터: _____ 기본값은 4849입니다.
JMX 포트 AS_JMX_PORT	데이터: _____ 기본값은 8686입니다.
HTTP 서버 포트 AS_HTTP_PORT	데이터: _____ 기본값은 8080입니다. 기본 포트가 사용 중인 것으로 검색되면 설치 프로그램이 대체 값을 제시합니다.
HTTPS 포트 AS_HTTPS_PORT	데이터: _____ 기본값은 8181입니다.
마스터 비밀번호 AS_MASTER_PASSWORD	데이터: _____ 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다. 최소 8자 이상입니다.

Application Server 노드 에이전트

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 [59 페이지 “Application Server 노드 에이전트 정보”](#)의 표를 참조하십시오.

표 4-19 Application Server 노드 에이전트 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
관리 호스트 이름 ASNA_ADMIN_HOST_NAME	데이터: _____ 기본값은 도메인을 포함한 로컬 호스트 이름입니다.

표 4-19 Application Server 노드 에이전트 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
관리 사용자 이름 ASNA_ADMIN_USER_NAME	데이터: _____ 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 아이디입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
비밀번호 ASNA_PASSWORD	데이터: _____ Application Server 관리자의 비밀번호입니다. 기본값은 없습니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
마스터 비밀번호 ASNA_MASTER_PASSWORD	데이터: _____ 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다.
관리 포트 ASNA_ADMIN_PORT	데이터: _____ 기본값은 4849입니다.
노드 에이전트 이름 ASNA_NODE_AGENT_NAME	데이터: _____ 로컬 노드의 이름입니다. 기본값은 로컬 호스트 이름입니다.

Application Server 로드 균형 조정 플러그인

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 60 페이지 “Application Server 로드 균형 조정 플러그인 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-20 Application Server 로드 균형 조정 플러그인 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
로드 균형 조정 플러그인이 사용할 Web Server입니다. AS_WEB_SERVER_PLUGIN_TYPE	데이터: _____ 기본값은 Sun Java System Web Server입니다.
Web Server 설치 디렉토리 AS_WEB_SERVER_LOCATION	데이터: _____ 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /opt/SUNWwbsvr7 Linux: /opt/sun/webserver7

표 4-20 Application Server 로드 균형 조정 플러그인 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
Web Server 인스턴스 디렉토리	데이터: _____
CMN_WS_INSTANCE_DIR	기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7 Linux: /var/opt/sun/webserver7

Directory Server 구성 정보

이 절에서는 다음 항목에 대한 워크시트를 포함합니다.

- 98 페이지 “Directory Server 인스턴스 만들기 선택 ”
- 98 페이지 “Directory Server 인스턴스 만들기 ”

Directory Server 인스턴스 만들기 선택

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 61 페이지 “Directory Server 인스턴스 만들기 선택 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-21 Directory Server 인스턴스 만들기 선택 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
디렉토리 인스턴스를 만듭니다.	데이터: _____
CREATE_INSTANCE	기본값은 Yes입니다. 기본값을 사용하면 인스턴스를 만드는 데 필요한 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

Directory Server 인스턴스 만들기

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 61 페이지 “Directory Server 인스턴스 만들기 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-22 Directory Server 인스턴스 만들기 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
인스턴스 디렉토리 DSEE_INSTANCE_DIRECTORY	데이터: 기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWdsee/dsinst1 Linux: /var/opt/sun/dsinst1
디렉토리 인스턴스 포트 DSEE_INSTANCE_PORT	데이터: 기본값은 389입니다.
디렉토리 인스턴스 SSL 포트 DSEE_INSTANCE_SSL_PORT	데이터: 기본값은 636입니다.
디렉토리 관리자 DN DSEE_DN_MANAGER	데이터: 기본값은 cn=Directory Manager입니다.
시스템 사용자 DSEE_INSTANCE_USER	데이터: 기본값은 root입니다.
시스템 그룹 DSEE_INSTANCE_GROUP	데이터: 기본값은 root입니다.
디렉토리 관리자 비밀번호 DSEE_INSTANCE_PASSWORD	데이터: 기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 관리자 비밀번호입니다. 최소 8자 이상입니다. 38 페이지 “공통 설정”을 참조하십시오.
접미어 DSEE_SUFFIX	데이터: 기본값은 현재 호스트에 대한 정규화된 도메인 이름의 세그먼트로 구성됩니다. 예를 들어 siroe.sub1.example.com에 설치하는 경우 기본값은 dc=sub1,dc=example,dc=com입니다.

HADB 구성 정보

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 62 페이지 “HADB 구성 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-23 HADB 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
HADB 관리 포트	데이터:
HADB_DEFAULT_ADMINPORT	예를 들면 1862
HADB 자원 디렉토리	데이터:
HADB_DEFAULT_RESDIR	예를 들면 /var/opt
HADB 관리자 그룹	데이터:
HADB_DEFAULT_GROUP	기본값은 other입니다.
HADB 자동 시작	데이터:
HADB_AUTO_START	기본값은 Yes입니다.
HADB 그룹 관리	데이터:
HADB_ALLOW_GROUPMANAGE	기본값은 No입니다.

Portal Server 구성 정보

이 절에서는 다음 항목에 대한 워크시트를 포함합니다.

- 100 페이지 “Portal Server 웹 컨테이너 선택”
- 101 페이지 “Java ES Application Server의 Portal Server”
- 102 페이지 “Java ES Web Server의 Portal Server”
- 103 페이지 “BEA WebLogic Server의 Portal Server”
- 104 페이지 “IBM WebSphere Application Server의 Portal Server”
- 106 페이지 “웹 컨테이너의 Portal Server”

Portal Server 웹 컨테이너 선택

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 64 페이지 “Portal Server 웹 컨테이너 선택”의 표를 참조하십시오.

표 4-24 Portal Server 웹 컨테이너 선택 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
Portal Server용 웹 컨테이너 선택	데이터:
PS_DEPLOY_TYPE	기본값은 Web Server입니다.

Java ES Application Server의 Portal Server

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 [64 페이지 “Portal Server Java ES Application Server를 웹 컨테이너로 사용할 때”](#)의 표를 참조하십시오.

표 4-25 Java ES Application Server의 Portal Server 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
설치 디렉토리	데이터:
PS_DEPLOY_DIR	기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /opt/SUNWappserver/appserver Linux: /opt/sun/appserver
도메인 이름	데이터:
PS_DEPLOY_DOMAIN	기본값은 domain1입니다.
서버 인스턴스 디렉토리	데이터:
PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR	기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWappserver/domains/domain1 Linux: /var/opt/sun/appserver/domains/domain1
서버 인스턴스 포트	데이터:
PS_DEPLOY_PORT	기본값은 8080입니다.
문서 루트 디렉토리	데이터:
PS_DEPLOY_DOCROOT	Solaris OS: /var/opt/SUNWappserver/domains/domain1/docroot Linux: /var/opt/sun/appserver/domains/domain1/docroot

표 4-25 Java ES Application Server의 Portal Server 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
관리 포트	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	기본값은 4849입니다.
관리자 아이디	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN	기본값은 admin입니다.
관리자 비밀번호	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD	기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 값입니다.
보안 서버 인스턴스 프로토콜	데이터:
PS_DEPLOY_PROTOCOL	기본값은 http입니다.
보안 관리 서버 프로토콜	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	기본값은 http입니다.

Java ES Web Server의 Portal Server

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 65 페이지 “Portal Server Java ES Web Server를 웹 컨테이너로 사용할 때”의 표를 참조하십시오.

표 4-26 Java ES Web Server의 Portal Server 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
설치 디렉토리	데이터:
PS_DEPLOY_DIR	기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /opt Linux: /opt
인스턴스 디렉토리	데이터:
PS_INSTANCE_DIR	기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7/https-hostname.domainame Linux: /var/opt/sun/webserver7/https-hostname.domainame

표 4-26 Java ES Web Server의 Portal Server 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
서버 인스턴스 포트	데이터:
PS_DEPLOY_PORT	기본값은 80입니다.
관리 호스트	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	정규화된 도메인 이름입니다. 예를 들면 mycomputer.example.com입니다.
관리 포트	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	기본값은 8989입니다.
보안 서버 관리 프로토콜	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	기본값이 선택됩니다(https).

BEA WebLogic Server의 Portal Server

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 [66 페이지 “Portal Server BEA WebLogic을 웹 컨테이너로 사용할 때”](#)의 표를 참조하십시오.

표 4-27 BEA WebLogic Server의 Portal Server 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
설치 디렉토리	데이터:
PS_DEPLOY_PRODUCT_DIR	기본값은 /usr/local/bean/weblogic81입니다.
인스턴스 디렉토리	데이터:
PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR	기본값은 /usr/local/bean/user_projects/domains입니다.
JDK 홈 디렉토리	데이터:
PS_DEPLOY_JDK_DIR	기본값은 /usr/local/bean/jdk142_05입니다.
서버 / 클러스터 포트	데이터:
PS_DEPLOY_PORT	기본값은 7001입니다.

표 4-27 BEA WebLogic Server의 Portal Server 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
서버/클러스터 프로토콜	데이터:
PS_DEPLOY_PROTOCOL	기본값은 http입니다.
관리자 아이디	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN	기본값은 weblogic입니다.
관리자 비밀번호	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD	
관리 호스트	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	정규화된 도메인 이름입니다. 예를 들면 mycomputer.example.com입니다.
관리 포트	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	기본값은 7001입니다.
관리 프로토콜	데이터:
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	기본값은 http입니다.
관리 대상 서버	데이터:
PS_DEPLOY_NOW	기본값은 n입니다.

IBM WebSphere Application Server의 Portal Server

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 68 페이지 “Portal Server IBM WebSphere를 웹 컨테이너로 사용할 때”의 표를 참조하십시오.

표 4-28 IBM WebSphere Application Server의 Portal Server 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
설치 디렉토리	데이터:
PS_DEPLOY_DIR	기본값은 다음과 같습니다./opt/IBM/WebSphere/Express51/AppServer입니다.

표 4-28 IBM WebSphere Application Server의 Portal Server 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
셀 이름 PS_DEPLOY_CELL	데이터: 기본값은 DefaultNode입니다.
노드 이름 PS_DEPLOY_NODE	데이터: 기본값은 DefaultNode입니다.
서버 인스턴스 PS_DEPLOY_INSTANCE	데이터: 기본값은 server1입니다.
서버 인스턴스 포트 PS_DEPLOY_PORT	데이터: 기본값은 9080입니다.
서버 인스턴스 프로토콜 PS_DEPLOY_PROTOCOL	데이터: 기본값은 http입니다.
문서 루트 디렉토리 PS_DEPLOY_DOCROOT	데이터: 기본값은 /opt/IBM/WebSphere/Express51/AppServer/installedApps\ DefaultNode/DefaultApplication.ear입니다.
JDK 홈 디렉토리 PS_DEPLOY_JDK_DIR	데이터: 기본값은 /opt/IBM/WebSphere/Express51/Appserver/java입니다.
관리자 아이디 PS_DEPLOY_ADMIN	데이터: 기본값은 weblogic입니다.
관리자 비밀번호 PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD	WebSphere 관리자(시스템 사용자)의 비밀번호입니다.
관리 호스트 PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	관리 서버 호스트 이름입니다. 정규화된 도메인 이름입니다. 예를 들면 mycomputer.example.com입니다.
관리 포트 PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	기본값은 7090입니다.

표 4-28 IBM WebSphere Application Server의 Portal Server 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
관리 프로토콜	관리 포트가 보안 포트인지 여부를 지정합니다. 보안 포트는 HTTPS 프로토콜을 사용합니다. 비보안 포트는 HTTP를 사용합니다.
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	기본값은 http입니다.

웹 컨테이너의 Portal Server

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 69 페이지 “Portal Server 웹 컨테이너 배포 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-29 웹 컨테이너의 Portal Server 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
포털 액세스	데이터:
PS_PORTALACCESS_URL	
포털 아이디	데이터:
PS_PORTAL_ID	기본값은 portal1입니다.
검색 아이디	데이터:
PS_SEARCH_ID	기본값은 search1입니다.
배포 URI	데이터:
PS_DEPLOY_URI	기본값은 /portal입니다.
포털 인스턴스 아이디	데이터:
PS_INSTANCE_ID	
Secure Remote Access 사용	데이터:
SRA_SWITCH_CORE	기본값은 Disabled입니다.
개발자 샘플	데이터:
PS_DEVELOPER_PORTAL	기본값이 선택됩니다.

표 4-29 웹 컨테이너의 Portal Server 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
엔터프라이즈 샘플 PS_ENTERPRISE_PORTAL	데이터: 기본값이 선택됩니다.
커뮤니티 샘플 PS_COMMUNITY_PORTAL	데이터: 기본값이 선택됩니다.

Portal Server Secure Remote Access 구성 정보

이 절에서는 다음 항목에 대한 워크시트를 포함합니다.

- 107 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 액세스”
- 108 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 구성”
- 109 페이지 “Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시”
- 110 페이지 “Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시”
- 110 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 인증서”

Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 액세스

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 71 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 액세스”의 표를 참조하십시오.

표 4-30 Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 액세스 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
호스트 이름 SRA_SERVER_HOST	데이터: 기본값은 로컬 호스트 이름입니다.
하위 도메인 SRA_SERVER_DOMAIN	데이터: 기본값은 호스트의 도메인 이름입니다.
도메인 SRA_GATEWAY_DOMAIN	데이터: 기본값은 호스트의 기본 도메인입니다.

표 4-30 Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 액세스 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
액세스 포트	데이터:
SRA_GATEWAY_PORT	기본값은 443입니다.
게이트웨이 프로파일 이름	데이터:
SRA_GATEWAY_PROFILE	기본값은 default입니다.
사용자 비밀번호 기록	데이터:
SRA_LOG_USER_PASSWORD	

Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 구성

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 71 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 구성”의 표를 참조하십시오.

표 4-31 Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
프로토콜	데이터:
SRA_GW_PROTOCOL	기본값은 https입니다.
호스트 이름	데이터:
SRA_GW_HOSTNAME	기본값은 로컬 호스트 이름입니다.
하위 도메인	데이터:
SRA_GW_SUBDOMAIN	기본값은 없습니다.
도메인	데이터:
SRA_GW_DOMAIN	기본값은 로컬 호스트의 도메인입니다.
호스트 IP 주소	데이터:
SRA_GW_IPADDRESS	기본값은 로컬 호스트의 IP 주소입니다.

표 4-31 Portal Server Secure Remote Access 게이트웨이 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
액세스 포트	데이터:
SRA_GW_PORT	기본값은 443입니다.
게이트웨이 프로파일 이름	데이터:
SRA_GW_PROFILE	기본값은 default입니다.

Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 72 페이지 “Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시 구성”의 표를 참조하십시오.

표 4-32 Portal Server Secure Remote Access Netlet 프록시 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
호스트 이름	데이터:
SRA_NLP_HOSTNAME	기본값은 로컬 호스트 이름입니다.
하위 도메인	데이터:
SRA_NLP_SUBDOMAIN	기본값은 없습니다.
도메인	데이터:
SRA_NLP_DOMAIN	기본값은 로컬 호스트의 도메인입니다.
호스트 IP 주소	데이터:
SRA_NLP_IPADDRESS	기본값은 로컬 호스트의 IP 주소입니다.
액세스 포트	데이터:
SRA_NLP_PORT	기본값은 10555입니다.
게이트웨이 프로파일 이름	데이터:
SRA_NLP_GATEWAY_PROFILE	기본값은 default입니다.

Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 73 페이지 “Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시 구성”의 표를 참조하십시오.

표 4-33 Portal Server Secure Remote Access Rewriter 프록시 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
호스트 이름	데이터: _____
SRA_RWP_HOSTNAME	기본값은 로컬 호스트 이름입니다.
하위 도메인	데이터: _____
SRA_RWP_SUBDOMAIN	기본값은 없습니다.
도메인	데이터: _____
SRA_RWP_DOMAIN	기본값은 로컬 호스트의 도메인 이름입니다.
호스트 IP 주소	데이터: _____
SRA_RWP_IPADDRESS	기본값은 로컬 호스트의 IP 주소입니다.
엑세스 포트	데이터: _____
SRA_RWP_PORT	기본값은 10443입니다.
게이트웨이 프로파일 이름	데이터: _____
SRA_RWP_GATEWAY_PROFILE	기본값은 default입니다.

Portal Server Secure Remote Access 인증서

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 74 페이지 “Portal Server Secure Remote Access 인증서 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-34 Portal Server Secure Remote Access 인증서 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
조직	데이터: _____
SRA_CERT_ORGANIZATION	
부서	데이터: _____
SRA_CERT_DIVISION	
구/군/시	데이터: _____
SRA_CERT_CITY	

표 4-34 Portal Server Secure Remote Access 인증서 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
시/도	데이터: _____
SRA_CERT_STATE	
국가 코드	데이터: _____
SRA_CERT_COUNTRY	두 글자로 된 국가 코드입니다.
인증서 데이터베이스 비밀번호	데이터: _____
SRA_CERT_PASSWORD	자체 서명된 인증서에만 적용되는 비밀번호(및 확인)입니다.

Web Proxy Server 구성 정보

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 75 페이지 “Web Proxy Server 구성 정보”의 표를 참조하십시오.

표 4-35 Web Proxy Server 관리 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
관리자 아이디	데이터: _____
WPS_ADMIN_USER	예를 들면 admin(공통 서버 설정에서 지정한 기본값)과 같습니다.
관리자 비밀번호	데이터: _____
WPS_ADMIN_PASSWORD	공통 서버 설정에서 지정한 기본값입니다.
프록시 서버 도메인 이름	데이터: _____
WPS_PROXY_DOMAIN	
관리 포트	데이터: _____
WPS_ADMIN_PORT	기본값은 다음과 같습니다. 8888입니다.
관리 서버 런타임 사용자 아이디	데이터: _____
WPS_ADMIN_RUNTIME_USER	기본값은 다음과 같습니다. root입니다.
인스턴스 런타임 UNIX 사용자 아이디	데이터: _____
WPS_INSTANCE_RUNTIME_USER	기본값은 다음과 같습니다. nobody입니다.
프록시 인스턴스 포트	데이터: _____
WPS_INSTANCE_PORT	기본값은 다음과 같습니다. 8080입니다.
인스턴스 자동 시작 값	데이터: _____
WPS_INSTANCE_AUTO_START	기본값은 N입니다.

Web Server 구성 정보

이 절에서는 다음 항목에 대한 워크시트를 포함합니다.

- 112 페이지 “Web Server 구성 유형”
- 112 페이지 “Web Server 관리 서버 설정”
- 113 페이지 “Web Server 관리 노드 설정”
- 114 페이지 “Web Server 인스턴스 설정”

Web Server 구성 유형

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 76 페이지 “Web Server 구성 유형 선택”의 표를 참조하십시오.

표 4-36 Web Server 구성 유형 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
관리 인스턴스를 서버로 구성	데이터: _____
WS_ADMIN_IS_SERVER_MODE	기본값이 선택됩니다.
관리 인스턴스를 노드로 구성	데이터: _____
WS_ADMIN_IS_NODE_MODE	기본값이 선택되지 않습니다.
시스템이 시작되면 서버 자동 시작	데이터: _____
WS_START_ON_BOOT	기본값은 F입니다.

Web Server 관리 서버 설정

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 77 페이지 “Web Server 관리 서버 설정”의 표를 참조하십시오.

표 4-37 Web Server 관리 서버 설정 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
서버 호스트	데이터: _____
WS_ADMIN_HOST	값은 <i>hostname.domainname</i> 입니다.
SSL 포트	데이터: _____
WS_ADMIN_SSL_PORT	기본값은 8989입니다.

표 4-37 Web Server 관리 서버 설정 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
HTTP 포트	데이터: _____
WS_ADMIN_HTTP_PORT	기본값은 8800입니다.
런타임 사용자 아이디	데이터: _____
WS_ADMIN_SERVER_USER	기본값은 root 또는 공통 서버 설정에서 지정한 값입니다.
관리자 아이디	데이터: _____
WS_ADMIN_LOGIN_USER	기본값은 admin 또는 공통 서버 설정에서 지정한 값입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.
관리자 비밀번호	데이터: _____
WS_ADMIN_LOGIN_PASSWORD	기본값은 공통 서버 설정에서 지정한 값입니다. 주: 단일 관리자 계정을 사용하는 경우 이 필드는 표시되지 않습니다.

Web Server 관리 노드 설정

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 78 페이지 “Web Server 관리 노드 설정”의 표를 참조하십시오.

표 4-38 Web Server 관리 노드 설정 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
노드 호스트	데이터: _____
WS_NODE_HOST	호스트의 정규화된 이름입니다. 예를 들면 mycomputer.example.com입니다.
SSL 포트	데이터: _____
WS_NODE_SSL_PORT	기본값은 8989입니다.
런타임 사용자 아이디	데이터: _____
WS_INSTANCE_USER	기본값은 root입니다.
원격 관리 서버에 노드 등록	데이터: _____
WS_REGISTER_NODE	기본값이 선택됩니다.
원격 서버 호스트	데이터: _____
WS_ADMIN_HOST	관리 서버가 설치된 원격 호스트의 정규화된 도메인 이름입니다.
원격 서버 SSL 포트	데이터: _____
WS_ADMIN_SSL_PORT	기본값은 8989입니다.

표 4-38 Web Server 관리 노드 설정 구성 워크시트 (계속)

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
원격 서버 사용자 이름	데이터: _____
WS_ADMIN_LOGIN_USER	원격 관리 서버에 로그인하는 데 사용되는 관리자 이름입니다.
원격 서버 비밀번호	데이터: _____
WS_ADMIN_LOGIN_PASSWORD	원격 관리 서버에 로그인하는 데 사용되는 비밀번호입니다.

Web Server 인스턴스 설정

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 79 페이지 “Web Server 인스턴스 설정”의 표를 참조하십시오.

표 4-39 Web Server 인스턴스 설정 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
서버 이름	데이터: _____
WS_SERVER_NAME	기본값은 다음과 같습니다. <hostname.domainname>
HTTP 포트	데이터: _____
WS_HTTP_PORT	기본값은 다음과 같습니다. 80입니다.
런타임 UNIX 사용자 아이디	데이터: _____
WS_SERVER_USER	기본값은 다음과 같습니다. webservd입니다.
문서 루트 디렉토리	데이터: _____
WS_DOCROOT	기본값은 다음과 같습니다. Solaris OS: /var/opt/SUNWwbsvr7/https- <i>hostname.domain</i> /docs Linux: /var/opt/sun/webserver7/https- <i>hostname.domain</i> /docs

상태 파일에만 사용된 매개 변수 구성 정보

이 워크시트의 필드에 대한 자세한 내용은 80 페이지 “상태 파일에서만 사용하는 매개 변수”의 표를 참조하십시오.

표 4-40 상태 파일에만 사용된 매개 변수 구성 워크시트

레이블 및 상태 파일 매개 변수	데이터
CCCP_UPGRADE_EXTERNAL_ \	데이터: _____
INCOMPATIBLE_JDK	매개 변수는 대소문자를 구분합니다. 기본값은 no입니다.
CONFIG_TYPE	데이터: _____ 기본값은 Custom이며 지금 구성이라고 부릅니다.
DeploymentServer	데이터: _____ 기본값은 AppServer입니다.
PS_DEPLOY_TYPE	데이터: _____ 허용되는 값은 IWS, SUNONE8, WEBLOGIC, WEBSPHERE입니다.
LOCALE	데이터: _____ 허용되는 값은 False입니다.
LICENSE_TYPE	데이터: _____ 허용되는 값은 Evaluation 및 Deployment이지만 이 필드는 사용되지 않습니다.
PSP_EXIT_ON_DEPENDENCY_WARNING	데이터: _____ 허용되는 값은 No입니다.
PSP_LOG_CURRENTLY_INSTALLED	데이터: _____ 허용되는 값은 Yes입니다.
PSP_SELECTED_COMPONENTS	데이터: _____ 허용되는 값은 ALL입니다.

설치 패키지 목록

다음 절에서는 Sun Java™ Enterprise System(Java ES) 설치 프로그램이 설치한 패키지 목록을 나열합니다.

- 117 페이지 “Solaris 패키지”
- 135 페이지 “Linux 패키지”

Solaris 패키지

이 절에서는 Solaris OS와 관련된 Java ES 패키지를 나열합니다.

- 117 페이지 “Solaris OS용 설치 패키지”
- 118 페이지 “Solaris OS용 제거 패키지”
- 118 페이지 “제품 구성 요소를 위해 설치된 Solaris 패키지”
- 126 페이지 “공유 구성 요소를 위해 설치된 Solaris 패키지”
- 128 페이지 “현지화된 Solaris 패키지”

Solaris OS용 설치 패키지

표 5-1 Solaris OS용 설치 패키지

패키지	패키지 이름
Java ES 전체	SUNWentsys5u1i
응용 프로그램 플랫폼 제품군	SUNWapp-entsys5u1i
가용성 제품군	SUNWavail-entsys5u1i
Identity Management 제품군	SUNWident-entsys5u1i

표 5-1 Solaris OS용 설치 패키지 (계속)

패키지	패키지 이름
웹 인프라 제품군	SUNWweb-entsys5u1i
공유 구성 요소 번들	SUNWshare-entsys5u1i

Solaris OS용 제거 패키지

표 5-2 Solaris OS용 제거 패키지

패키지	패키지 이름
Java ES 전체	SUNWentsys5u1
응용 프로그램 플랫폼 제품군	SUNWapp-entsys5u1
가용성 제품군	SUNWavail-entsys5u1
Identity Management 제품군	SUNWident-entsys5u1
웹 인프라 제품군	SUNWweb-entsys5u1

제품 구성 요소를 위해 설치된 Solaris 패키지

이 절에서는 Java ES의 각 제품 구성 요소를 위해 설치된 Solaris 패키지를 나열합니다.

Access Manager Solaris 패키지

표 5-3 Solaris OS용 Access Manager 패키지

제품 구성 요소	패키지
Access Manager	SUNWamsam SUNWamsci SUNWamrsa SUNWamclnt SUNWamutl
Identity Management 및 Policy Services Core	SUNWamsvc SUNWamsvcconfig
Administration Console	SUNWamcon SUNWampwd

표 5-3 Solaris OS용 Access Manager 패키지 (계속)

제품 구성 요소	패키지
연합 관리를 위한 공통 도메인 서비스	SUNWamfcd
Access Manager SDK	SUNWamext SUNWamconsdk SUNWamsdk SUNWamclnt SUNWamsdkconfig SUNWamdistauth
분산 인증	SUNWamclnt SUNWamdistauth SUNWamutl
클라이언트 SDK	SUNWamclnt SUNWamutl
세션 페일오버 클라이언트	SUNWamsfodb

Application Server Solaris 패키지

표 5-4 Solaris OS용 Application Server 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server, Enterprise Edition	SUNWasacee SUNWascml SUNWasdem SUNWashdm SUNWasman SUNWasmanee SUNWascmn SUNWascmnse SUNWasu SUNWasuee SUNWasut SUNWasr SUNWasjdoc SUNWasJdbcDrivers
관리 클라이언트	SUNWasac
로드 균형 조정 플러그인	SUNWaslb

Directory Preparation Tool 패키지

표 5-5 Solaris OS용 Directory Preparation Tool 패키지

제품 구성 요소	패키지
Directory Preparation Tool	SUNWcomds

Directory Server 패키지

표 5-6 Solaris OS용 Directory Server 패키지

제품 구성 요소	패키지
Directory Server Core Server	SUNWldap-console-agent SUNWldap-console-cli SUNWldap-console-common SUNWldap-console-gui SUNWldap-console-gui-help SUNWldap-console-var SUNWldap-directory SUNWldap-directory-client SUNWldap-directory-config SUNWldap-directory-dev SUNWldap-directory-man SUNWldap-shared
Directory Service Control Center	SUNWldap-console SUNWldap-console-common SUNWldap-console-gui SUNWldap-console-gui-help SUNWldap-console-var SUNWldap-directory-client SUNWldap-proxy-client SUNWldap-shared
Directory Proxy Server	SUNWldap-proxy SUNWldap-proxy-config SUNWldap-proxy-client SUNWldap-console-common SUNWldap-console-var SUNWldap-console-agent SUNWldap-directory-man SUNWldap-shared

표 5-6 Solaris OS용 Directory Server 패키지 (계속)

제품 구성 요소	패키지
Directory Service 명령줄 유틸리티	SUNWldap-console-cli SUNWldap-console-common SUNWldap-directory-client SUNWldap-proxy-client SUNWldap-console-var SUNWldap-shared

HADB Solaris 패키지

표 5-7 Solaris OS용 HADB 패키지

제품 구성 요소	패키지
HADB	SUNWhadb SUNWhadbbe SUNWhadbv SUNWhadbx SUNWhadba SUNWhadbi SUNWhadbs SUNWhadbj SUNWhadbm

Java DB Solaris 패키지

표 5-8 Java DB Solaris 패키지

제품 구성 요소	패키지
Java DB	SUNWjavadb-common SUNWjavadb-client SUNWjavadb-core SUNWjavadb-demo SUNWjavadb-docs SUNWjavadb-javadoc

Message Queue Solaris 패키지

표 5-9 Solaris OS용 Message Queue 패키지

제품 구성 요소	패키지
Message Queue	SUNWiqcdv SUNWiqcrt SUNWiqdoc SUNWiqfs SUNWiqjx SUNWiqlen SUNWiqtpl SUNWiqr SUNWiqu SUNWiquc SUNWiquum

Monitoring Console Solaris 패키지

표 5-10 Solaris OS용 Monitoring Console 패키지

제품 구성 요소	패키지
Monitoring Console	SUNWjesmc SUNWjesmcr SUNWmfwk-ma

Portal Server Solaris 패키지

표 5-11 Solaris OS용 Portal Server 패키지

제품 구성 요소	패키지
Portal Server	SUNWebnfs SUNWportal-admin SUNWportal-base SUNWportal-portlets SUNWportal-search

패키지

표 5-12 Solaris OS용 Portal Server SRA 패키지

제품 구성 요소	패키지
Portal Server Secure Remote Access	SUNWportal-sracommon SUNWportal-sracore SUNWportal-sragateway SUNWportal-sranetletproxy SUNWportal-srarewriterproxy

Service Registry Solaris 패키지

표 5-13 Solaris OS용 Service Registry 패키지

제품 구성 요소	패키지
Service Registry	SUNWsrvc-registry-dev SUNWsrvc-registry-deploy

Sun Cluster Geographic Edition Solaris 패키지

표 5-14 Solaris OS용 Sun Cluster Geographic Edition 패키지

제품 구성 요소	패키지
Sun Cluster Geographic Edition	SUNWscmautil SUNWscmautilr SUNWscghb SUNWschbr SUNWscgctl SUNWscgctlr SUNWscgreptc SUNWscgreptcu SUNWscgsmp SUNWscgman SUNWscgrepavsu SUNWscgrepsrdfu (SPARC only) SUNWscgrepsrdf SUNWscgrepavs

Sun Cluster 소프트웨어 및 에이전트 Solaris 패키지

표 5-15 Solaris 9 OS용 Sun Cluster 소프트웨어 패키지

제품 구성 요소	패키지
Sun Cluster 소프트웨어	SUNWscdev
	SUNWscgds
	SUNWscman
	SUNWscnm
	SUNWscr
	SUNWscsal
	SUNWscvm (SPARC 전용)
	SUNWmdm
	SUNWscsam
	SUNWscsck
	SUNWscu
	SUNWscva
	SUNWscmasa
	SUNWscspm
	SUNWscspmu
	SUNWscspmr

표 5-16 Solaris 10 OS용 Sun Cluster 패키지

제품 구성 요소	패키지
Sun Cluster 소프트웨어	SUNWscdev
	SUNWscgds
	SUNWscman
	SUNWscnm
	SUNWscr
	SUNWscsal
	SUNWscvm (SPARC 전용)
	SUNWscu
	SUNWscva
	SUNWscspm
	SUNWscspmu
	SUNWscspmr
	SUNWmdmr
	SUNWmdmu
	SUNWscmasar
	SUNWscmasau
	SUNWscnmr
	SUNWscnmu
	SUNWscsckr
	SUNWscscku

표 5-17 Solaris OS용 Sun Java System 패키지의 Sun Cluster 에이전트

제품 구성 요소	패키지
Application Server 데이터 서비스	SUNWscs1as
달력 서버 데이터 서비스	SUNWscics
Directory Server 데이터 서비스	SUNWldap-directory-ha
Instant Messaging 데이터 서비스	SUNWiimsc
Message Queue 데이터 서비스	SUNWscs1mq
Messaging Server 데이터 서비스	SUNWscims
Sun Java System HADB 데이터 서비스용 Sun Cluster HA	SUNWschadb
Web Server 데이터 서비스	SUNWschtt

Web Server Solaris 패키지

표 5-18 Solaris OS용 Web Server 패키지

제품 구성 요소	패키지
Web Server	SUNWwbsvr7 SUNWwbsvr7-cli SUNWwbsvr7-dev SUNWwbsvr7x

Web Proxy Server

표 5-19 Solaris OS용 Web Proxy Server 패키지

제품 구성 요소	패키지
Web Proxy Server	SUNWproxy

공유 구성 요소를 위해 설치된 Solaris 패키지

표 5-20 Solaris OS용 공유 구성 요소 패키지

공유 구성 요소	패키지	
Ant	SUNWant	
ACL(Apache Common Logging)	SUNWaclg	
Berkeley DB	SUNWbdb	SUNWbdbj
공통 에이전트 컨테이너	SUNWcacao SUNWcacaocfg SUNWcacaort SUNWcacaomon SUNWcacaowsvr	
FastInfoSet	SUNWfastinfofet	
ICU(International Components for Unicode)	SUNWicu SUNWicux(SPARC 8,9 전용)	
J2SE(Java 2 Standard Edition) JDK 1.5	SUNWj5rt SUNWj5cfg SUNWj5dev SUNWj5dmo SUNWj5man	SUNWj5jmp SUNWj5rtx SUNWj5dvx SUNWj5dmx
JATO(Java Studio Enterprise Web Application Framework)	SUNWjato SUNWjatodoc	SUNWjatodmo
JavaHelp 소프트웨어	SUNWjhrt SUNWjhdev	SUNWjhdoc SUNWjhdem
Java Mail API	SUNWjmail	
JAXB(Java Architecture for XML Binding)	SUNWjaxb SUNWjaxb2	
JAF(JavaBeans Activation Framework)	SUNWjaf	
JAXP(Java API for XML Processing)	SUNWjaxp	
JAXR(Java API for XML Registries) 런타임	SUNWxrgrt	
JAX-RPC(Java API for XML-based Remote Procedure Call)	SUNWxrpcrt SUNWxrgrtcompat	
JAXWS(Java API for XML Web Services)	SUNWjaxws	

표 5-20 Solaris OS용 공유 구성 요소 패키지 (계속)

공유 구성 요소	패키지	
JDMK(Java Dynamic Management Kit)	SUNWjdmk-runtime SUNWjdmk-runtime-jmx	
JSTL(Java Server Pages Standard Tag Library)	SUNWjstl	
JSS(Java Security Services)	SUNWjss SUNWjssx(SPARC 8, 9 전용)	
KTSE(KT Search Engine)	SUNWktse	
LDAP C 언어 SDK	SUNWldk SUNWldapcsdk-dev SUNWldapcsdk-libs SUNWldapcsdk-tools	
LDAP Java SDK	SUNWljdk	
MA Core(Mobile Access Core)	SUNWamma SUNWammae SUNWma SUNWmae	
NSPR(Netscape Portable Runtime)	SUNWpr SUNWprx (SPARC) SUNWprd	
NSS(Netscape Security Services)	SUNWtls SUNWtlsx(SPARC 8, 9 전용)	
SAAJ(SOAP With Attachments API for Java)	SUNWxsrt SUNWxsrtcompat	
SASL(Simple Authentication Security Layer)	SUNWsasl SUNWsaslx(SPARC 8, 9 전용)	
Sun Explorer Data Collector	SUNWexplo SUNWexplj	SUNWexplu
Sun Java Monitoring Framework	SUNWmfwk-rt SUNWservicetagr SUNWservicetagu SUNWstosreg SUNWstjapi (Sparc s9,s10 & x86 10)	
Sun Java Web Console	SUNWmcon SUNWmconr SUNWmcos	SUNWmcosx SUNWmctag

표 5-20 Solaris OS용 공유 구성 요소 패키지 (계속)

공유 구성 요소	패키지
WSCL(Web Services Common Library)	SUNWwscl SUNWwsclcompat
XWSS(XML Web Services Security)	SUNWxwss

현지화된 Solaris 패키지

이 절에서는 제품 구성 요소의 현지화된 패키지 및 현지화된 공유 구성 요소를 나열합니다. 대부분의 제품 구성 요소는 **l10n** 지정으로 식별되는 글로벌 종합 언어 패키지 형태로 현지화를 제공합니다.

그러나 일부 구성 요소는 여전히 각 언어별로 패키지를 제공합니다. 이러한 패키지는 이 절의 개별 언어 표에 나열되어 있습니다. 글로벌 패키지에 포함되지 않은 현지화된 구성 요소로는 Application Server, Message Queue, 모든 Sun Cluster 구성 요소, JavaBeans Activation Framework, Java Mail API, Mobile Access Core 및 Sun Java Web Console이 있습니다. 글로벌 언어 패키지나 개별 언어 패키지에 나열되지 않은 구성 요소는 현지화되지 않았습니다. 개별 언어 패키지의 경우 현지화된 패키지 이름에는 해당 언어를 식별하는 문자가 포함됩니다. 일부 패키지는 패키지 이름의 “SUNW” 다음에 개별 문자를 넣어 사용합니다. 예를 들어 Web Server의 현지화된 일본어 패키지는 **SUNWjwbsvr**이고 이 패키지의 한국어 버전은 **SUNWkwbsvr**입니다.

다음 표에는 현지화된 패키지 이름을 식별하는 한 글자 및 두 글자로 된 약어가 나열되어 있습니다.

표 5-21 패키지 이름의 언어 약어

언어	한글자 약어	두글자 약어
중국어 간체	c	zh
중국어 번체	h	tw
프랑스어	f	fr
독일어	d	de
일본어	j	ja
한국어	k	ko
스페인어	e	es

Solaris 글로벌 언어 패키지

표 5-22 Solaris용 글로벌 언어 패키지

제품 구성 요소	패키지
Access Manager	SUNWam-l10n SUNWamclnt-l10n SUNWamdistauth-l10n
Directory Server	SUNWldap-directory-l10n SUNWldap-directory-client-l10n SUNWldap-shared-l10n SUNWldap-console-gui-help-l10n SUNWldap-console-gui-l10n
Monitoring Console	SUNWjesmc-l10n
Portal Server 및 Portal SRA	SUNWamma-l10n SUNWportal-admin-l10n SUNWportal-base-l10n SUNWportal-portlets-l10n SUNWportal-search-l10n SUNWportal-srasure-l10n SUNWportal-sranetletporxy-l10n
Service Registry	SUNWsvrc-registry-deploy-l10n SUNWsvrc-registry-dev-l10n
Web Server	SUNWwbsvr7-l10n SUNWwbsvr7-cli-l10n
Web Proxy Server	SUNWproxy-l10n

중국어 간체 Solaris 패키지

표 5-23 현지화된 중국어 간체 Solaris 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	SUNWcasacee SUNWcascmnse SUNWcasu SUNWcasuee
Message Queue	SUNWciqu SUNWciquc

표 5-23 현지화된 중국어 간체 Solaris 패키지 (계속)

제품 구성 요소	패키지
Sun Cluster 에이전트	SUNWcschtt SUNWcscls1as SUNWcschadb SUNWcscls1mq
Sun Cluster Geographic Edition	SUNWcscgctl SUNWcscgrepavsu SUNWcscgreptcu SUNWcscgrepsrdfu SUNWcscgspm
Sun Cluster 소프트웨어	SUNWcsc SUNWcscspmu SUNWcscspm
Java Mail Runtime	SUNWcjafo SWUNCjmailo SUNWcmailo
Java Beans Activation Framework	SUNWcjaf SUNWcjafo
Sun Java Web Console	SUNWcmcon SUNWcmctg

중국어 번체 Solaris 패키지

표 5-24 현지화된 중국어 번체 Solaris 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	SUNWhasacee SUNWhascmnse SUNWhasu SUNWhasuee
Message Queue	SUNWhiqu SUNWhiquc
Sun Cluster 에이전트	SUNWhschtt SUNWhscslas SUNWhscs1mq SUNWhschadb
Sun Cluster 소프트웨어	SUNWhsc SUNWhscspm SUNWhscspmu

표 5-24 현지화된 중국어 번체 Solaris 패키지 (계속)

제품 구성 요소	패키지
Java Mail Runtime	SUNWhjafo SWUNhjmailo SUNWhmailo
Java Beans Activation Framework	SUNWhjaf SUNWhjafo
Sun Java Web Console	SUNWhmcon SUNWhmctg

프랑스어 Solaris 패키지

표 5-25 현지화된 프랑스어 Solaris 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	SUNWfasacee SUNWfascmnse SUNWfasu SUNWfasuee
Message Queue	SUNWfiqu SUNWfiquc
Sun Cluster 에이전트	SUNWfschtt SUNWfscslas SUNWfschadb SUNWfscslmq
Sun Cluster 소프트웨어	SUNWfsc SUNWfscspmu SUNWfscspm
Java Beans Activation Framework	SUNWfjaf SUNWefafo
Java Mail Runtime	SUNWfjafo SWUNfjmailo SUNWfmailo
Sun Java Web Console	SUNWfmcon SUNWfmctg

독일어 Solaris 패키지

표 5-26 현지화된 독일어 Solaris 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	SUNWdasacee SUNWdascmnse SUNWdasu SUNWdasuee
Message Queue	SUNWdiqu SUNWdiquc
Sun Cluster 에이전트	SUNWdschtt SUNWdscslas SUNWdscslmq SUNWdschadb
Sun Cluster 소프트웨어	SUNWdsc SUNWdscspmu SUNWdscspm
Java Beans Activation Framework	SUNWdjaf SUNWdjaf0
Java Mail Runtime	SUNWdjafo SWUNdjmailo SUNWdmailo
Sun Java Web Console	SUNWdmcon SUNWdmctg

일본어 Solaris 패키지

표 5-27 현지화된 일본어 Solaris 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	SUNWjasacee SUNWjascmnse SUNWjasu SUNWjasuee
Message Queue	SUNWjiqu SUNWjiquc

표 5-27 현지화된 일본어 Solaris 패키지 (계속)

제품 구성 요소	패키지
Sun Cluster 에이전트	SUNWjschtt SUNWjscslas SUNWjschadb SUNWjscslmq
Sun Cluster Geographic Edition	SUNWjscgregavsu SUNWjscgreptcu SUNWjscgrepsrdfu SUNWjscgman SUNWjscgctl SUNWjscgspm
Sun Cluster 소프트웨어	SUNWjsc SUNWjscspmu SUNWjscspm SUNWjscman
Java Beans Activation Framework	SUNWjjaf SUNWjjaf
Java Mail Runtime	SUNWjjaf SUNWjjailo SUNWjjailo
Sun Java Web Console	SUNWjmcon SUNWjmctg

한국어 Solaris 패키지

표 5-28 현지화된 한국어 Solaris 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	SUNWkasacee SUNWkascmnse SUNWkasu SUNWkasuee
Message Queue	SUNWkiqu SUNWkiquc
Sun Cluster 에이전트	SUNWkschtt SUNWkscs1as SUNWkschadb SUNWkscs1mq

표 5-28 현지화된 한국어 Solaris 패키지 (계속)

제품 구성 요소	패키지
Sun Cluster Geographic Edition	SUNWkscgctl SUNWkscgrepavsu SUNWkscgreptcu SUNWkscgrepsrdfu SUNWkscgspm
Sun Cluster 소프트웨어	SUNWksc SUNWkscspmu SUNWkscspm
Java Beans Activation Framework	SUNWkjaf SUNWkjafo
Java Mail Runtime	SUNWkjafo SWUNkjmailo SUNWkmailo
Sun Java Web Console	SUNWkmcon SUNWkmctg

스페인어 Solaris 패키지

표 5-29 현지화된 스페인어 Solaris 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	SUNWkasacee SUNWkascmnse SUNWkasu SUNWkasuee
Message Queue	SUNWeiqu SUNWeiquc
Sun Cluster 에이전트	SUNWeschtt SUNWeschadb SUNWescslmq SUNWescslas
Sun Cluster 소프트웨어	SUNWesc SUNWescspm SUNWescspmu
Java Beans Activation Framework	SUNWejaf SUNWejafo

표 5-29 현지화된 스페인어 Solaris 패키지 (계속)

제품 구성 요소	패키지
Java Mail Runtime	SUNWemailo SWUNejmailo SUNWejafo
Sun Java Web Console	SUNWemcon SUNWemctg

Linux 패키지

이 절에서는 Linux 운영 체제와 관련된 Java ES 패키지를 나열합니다.

- 135 페이지 “Linux용 설치 패키지”
- 136 페이지 “Linux용 제거 패키지”
- 136 페이지 “제품 구성 요소를 위해 설치된 Linux 패키지”
- 141 페이지 “공유 구성 요소를 위해 설치된 Linux 패키지”
- 143 페이지 “현지화된 Linux 패키지”

Linux용 설치 패키지

표 5-30 Linux용 설치 패키지

패키지	패키지 이름
Java ES 전체	sun-entsys5u1i
응용 프로그램 플랫폼 제품군	sun-app-entsys5u1i
Identity Management 제품군	sun-ident-entsys5u1i
웹 인프라 제품군	sun-web-entsys5u1i
공유 구성 요소 번들	sun-share-entsys5u1i

Linux용 제거 패키지

표 5-31 Linux용 제거 패키지

패키지	패키지 이름
Java ES 전체	sun-entsys5u1
응용 프로그램 플랫폼 제품군	sun-app-entsys5u1
Identity Management 제품군	sun-ident-entsys5u1
웹 인프라 제품군	sun-web-entsys5u1

제품 구성 요소를 위해 설치된 Linux 패키지

이 절에서는 Java ES의 각 제품 구성 요소를 위해 설치된 Linux 패키지를 나열합니다.

Access Manager Linux 패키지

표 5-32 Access Manager Linux용 패키지

제품 구성 요소	패키지
Access Manager	sun-identity-samples sun-identity-sci sun-identity-clientsdk sun-identity-utils
Identity Management 및 Policy Services Core	sun-identity-services sun-identity-services-config
Administration Console	sun-identity-console sun-identity-password
연합 관리를 위한 공통 도메인 서비스	sun-identity-federation
Access Manager SDK	sun-identity-distauth sun-identity-console-sdk sun-identity-external sun-identity-sdk sun-identity-sdk-config sun-identity-clientsdk
분산 인증	sun-identity-clientsdk sun-identity-distauth sun-identity-utils

표 5-32 Access Manager Linux용 패키지 (계속)

제품 구성 요소	패키지
클라이언트 SDK	sun-identity-clientsdk sun-identity-utils
세션 페일오버 클라이언트	sun-identity-sfodb

Application Server Linux 패키지

표 5-33 Linux용 Application Server 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server, Enterprise Edition	sun-asJdbcDrivers sun-asacee sun-ascml sun-ascmn sun-ascmnse sun-asdem sun-ashdm sun-asjdoc sun-asman sun-asmanee sun-asu sun-asuee sun-asut sun-aswbcr
관리 클라이언트	sun-asac
로드 균형 조정 플러그인	sun-aslb

Directory Preparation Tool Linux 패키지

표 5-34 Linux용 Directory Preparation Tool 패키지

제품 구성 요소	패키지
Directory Preparation Tool	sun-comms-dssetup

Directory Server Linux 패키지

표 5-35 Linux용 Directory Server 패키지

제품 구성 요소	패키지
Directory Server Core Server	sun-ldap-directory sun-ldap-directory-client sun-ldap-directory-config sun-ldap-directory-dev sun-ldap-console-common sun-ldap-console-var sun-ldap-console-agent sun-ldap-directory-man sun-ldap-shared
Directory Service Control Center	sun-ldap-console-common sun-ldap-console-gui sun-ldap-console-gui-help sun-ldap-console-var sun-ldap-directory-client sun-ldap-proxy-client sun-ldap-shared
Directory Proxy Server	sun-ldap-proxy sun-ldap-proxy-config sun-ldap-proxy-client sun-ldap-console-common sun-ldap-console-var sun-ldap-console-agent sun-ldap-proxy-man sun-ldap-shared
Directory Service 명령줄 유틸리티	sun-ldap-console-cli sun-ldap-console-common sun-ldap-directory-client sun-ldap-proxy-client sun-ldap-console-var sun-ldap-console-agent sun-ldap-shared

HADB Linux 패키지

표 5-36 Linux용 HADB 패키지

제품 구성 요소	패키지
HADB	sun-hadb-a sun-hadb-c sun-hadb-e sun-hadb-i sun-hadb-j sun-hadb-m sun-hadb-s sun-hadb-v sun-hadb-x

Java DB Linux 패키지

표 5-37 Java DB Linux 패키지

제품 구성 요소	패키지
Java DB	sun-javadb-client sun-javadb-common sun-javadb-core sun-javadb-demo sun-javadb-docs sun-javadb-javadoc

Message Queue Linux 패키지

표 5-38 Linux용 Message Queue 패키지

제품 구성 요소	패키지
Message Queue	sun-mq sun-mq-config sun-mq-var sun-mq-ent sun-mq-jaxm sun-mq-jmsclient sun-mq-xmlclient sun-mq-compatible sun-mq-capi

Monitoring Console Linux 패키지

표 5-39 Linux용 Monitoring Console 패키지

제품 구성 요소	패키지
Monitoring Console	sun-jesmc sun-jesmcr
	sun-mfwk-ma

Portal Server Linux 패키지

표 5-40 Linux용 Portal Server 패키지

제품 구성 요소	패키지
Portal Server	sun-portal-admin sun-portal-base sun-portal-portlets sun-portal-search sun-webnfs

Portal Server Secure Remote Access Linux 패키지

표 5-41 Linux용 Portal Server SRA 패키지

제품 구성 요소	패키지
Portal Server Secure Remote Access Core	sun-portal-sracommon sun-portal-sracore sun-portal-sragateway sun-portal-sranetletproxy sun-portal-srarewriterproxy

Service Registry Linux 패키지

표 5-42 Linux용 Service Registry 패키지

제품 구성 요소	패키지
Service Registry	sun-srvc-registry-dev sun-srvc-registry-deploy

Web Server Linux 패키지

표 5-43 Linux용 Web Server 패키지

제품 구성 요소	패키지
Web Server	sun-webserver7 sun-webserver7-cli sun-webserve7r-dev

Web Proxy Server Linux 패키지

표 5-44 Linux용 Web Proxy Server 패키지

제품 구성 요소	패키지
Web Proxy Server	sun-proxyserver

공유 구성 요소를 위해 설치된 Linux 패키지

표 5-45 Linux용 공유 구성 요소 패키지

공유 구성 요소	패키지
Ant	sun-ant
ACL(Apache Common Logging)	sun-aclg
Berkeley DB	sun-berkeleydatabase-core sun-berkeleydatabase-java
공통 에이전트 컨테이너	sun-cacaomon sun-cacaort sun-cacao-man sun-cacaort sun-cacaosvr
FastInfoSet	sun-fastinfoset
ICU(International Components for Unicode)	sun-icu
J2SE(Java 2 Standard Edition, JDK)	jdk-1_5_0_06-linux-amd jdk-1_5_0_06-linux

표 5-45 Linux용 공유 구성 요소 패키지 (계속)

공유 구성 요소	패키지
JAF(JavaBeans Activation Framework)	SUNW-jaf
JavaHelp 소프트웨어	sun-javahelp
Java Mail API	sun-javamail
JAXB(Java Architecture for XML Binding)	sun-jaxb sun-jaxb2
JAXP(Java API for XML Processing)	sun-jaxp
JAXR(Java API for XML Registries)	sun-jaxr
JAX-RPC(Java API for XML-based Remote Procedure Call)	sun-jaxrpc
JAXWS(Java API for XML Web Services)	sun-jaxws
JDMK(Java Dynamic Management Kit) 런타임 라이브러리	sun-jdmk-runtime sun-jdmk-runtime-jmx
JSS(Java Security Services)	sun-jss sun-jss3
JSTL(Java Server Pages Standard Tag Library)	sun-jstl
KTSE(KTSearch Engine)	sun-ktsearch
LDAP C 언어 SDK	sun-ldapcsdk sun-ldapcsdk-dev sun-ldapcsdk-libs sun-ldapcsdk-tools
LDAP Java SDK	sun-ljdk
MA Core(Mobile Access Core)	sun-mobileaccess sun-mobileaccess-config
NSPR(Netscape Portable Runtime)	sun-nspr sun-nspr-devel
NSS(Netscape Security Services)	sun-nss sun-nss-devel
SAAJ(SOAP With Attachments API for Java)	sun-saaaj
SASL(Simple Authentication Security Layer)	sun-sasl
Sun Java Monitoring Framework	sun-mfwk-rt sun-servicetag sun-servicetag-japi

표 5-45 Linux용 공유 구성 요소 패키지 (계속)

공유 구성 요소	패키지
Sun Java Web Console	SUNWmcon SUNWmconr SUNWmcos SUNWmcosx SUNWmctag
WSCL(Web Services Common Library)	sun-wscl
XWSS(XML Web Services Security)	sun-xwss

현지화된 Linux 패키지

이 절에서는 제품 구성 요소의 현지화된 패키지 및 현지화된 공유 구성 요소를 나열합니다. 대부분의 제품 구성 요소는 `l10n` 지정으로 식별되는 글로벌 종합 언어 패키지 형태로 현지화를 제공합니다.

그러나 일부 구성 요소는 여전히 각 언어별로 패키지를 제공합니다. 이러한 패키지는 이 절의 개별 언어 표에 나열되어 있습니다. 글로벌 패키지에 포함되지 않은 현지화된 구성 요소로는 Application Server, Message Queue, JavaBeans Activation Framework, Java Mail API, Mobile Access Core 및 Sun Java Web Console이 있습니다. 글로벌 언어 패키지나 개별 언어 패키지에 나열되지 않은 구성 요소는 현지화되지 않았습니다.

개별 언어 패키지의 경우 현지화된 패키지 이름에는 해당 언어를 식별하는 문자가 포함됩니다. 예를 들어 현지화된 Message Queue 일본어 패키지는 `sun-mq-ja`이고 이 패키지의 한국어 버전은 `sun-mq-ko`입니다.

Linux 글로벌 언어 패키지

표 5-46 Linux용 글로벌 언어 패키지

제품 구성 요소	패키지
Access Manager	sun-identity-sdk-l10n sun-identity-distauth-l10n sun-identity-mobileaccess-l10n sun-identity-clientsdk-l10n
Directory Server	sun-ldap-directory-l10n sun-ldap-directory-client-l10n sun-ldap-shared-l10n sun-ldap-console-gui-l10n
Monitoring Console	sun-jesmc-l10n

표 5-46 Linux용 글로벌 언어 패키지 (계속)

제품 구성 요소	패키지
Portal Server 및 Portal SRA	sun-portal-admin-l10n sun-portal-base-l10n sun-portal-portlets-l10n sun-portal-search-l10n sun-portal-sracore-l10n sun-portal-sracommon-l10n sun-portal-sranetletporxy-l10n
Service Registry	sun-srvc-registry-deploy-l10n sun-srvc-registry-dev-l10n
Web Server	sun-webserver-l10n
Web Proxy Server	sun-proxyserver-l10n

중국어 간체 Linux 패키지

표 5-47 현지화된 중국어 간체 Linux 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	sun-asacee-zh_CN sun-ascmnse-zh_CN sun-asu-zh_CN sun-asuee-zh_CN
Message Queue	sun-mq-zh_CN
JavaBeans Activation Framework	sun-jafo-zh_CN sun-jaf-zh_CN
Java Mail Runtime	sun-jmail-zh_CN sun-jmailo-zh_CN
Sun Java Web Console	SUNWcmcon SUNWemctg SUNWcmtcg

중국어 번체 Linux 패키지

표 5-48 현지화된 중국어 번체 Linux 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	sun-asacee-zh_TW sun-ascmnse-zh_TW sun-asu-zh_TW sun-asuee-zh_TW
Message Queue	sun-mq-zh_TW
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-zh_TW sun-jafo-zh_TW
Java Mail Runtime	sun-jmail-zh_TW sun-jmailo-zh_TW
Sun Java Web Console	SUNWhmcon SUNWhmctg SUNWhmtcg

프랑스어 Linux 패키지

표 5-49 현지화된 프랑스어 Linux 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	sun-asacee-fr sun-ascmnse-fr sun-asu-fr sun-asuee-fr
Message Queue	sun-mq-fr
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-fr sun-jafo-fr
Java Mail Runtime	sun-jmail-fr sun-jmailo-fr
Sun Java Web Console	SUNWfmcon SUNWfmctg SUNWfmtcg

독일어 Linux 패키지

표 5-50 현지화된 독일어 Linux 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	sun-asacee-de sun-ascmnse-de sun-asu-de sun-asuee-de
Message Queue	sun-mq-de
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-de sun-jafo-de
Java Mail Runtime	sun-jmail-de sun-jmailo-de
Sun Java Web Console	SUNWdmcon SUNWdmctg SUNWdmtcg

일본어 Linux 패키지

표 5-51 현지화된 일본어 Linux 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	sun-asacee-ja sun-ascmnse-ja sun-asu-ja sun-asuee-ja
Message Queue	sun-mq-ja
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-ja sun-jafo-ja
Java Mail Runtime	sun-jmail-ja sun-jmailo-ja
Sun Java Web Console	SUNWjmcon SjNWemctg SUNWjmtcg

한국어 Linux 패키지

표 5-52 현지화된 한국어 Linux 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	sun-asacee-ko sun-ascmnse-ko sun-asu-ko sun-asuee-ko
Message Queue	sun-mq-ko
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-ko sun-jafo-ko
Java Mail Runtime	sun-jmail-ko sun-jamilo-ko
Sun Java Web Console	SUNWkmcon SUNWkmctg SUNWkmtcg

스페인어 Linux 패키지

표 5-53 현지화된 스페인어 Linux 패키지

제품 구성 요소	패키지
Application Server	sun-asacee-es sun-ascmnse-es sun-asu-es sun-asuee-es
Message Queue	sun-mq-es
JavaBeans Activation Framework	sun-jaf-es sun-jafo-es
Java Mail Runtime	sun-jmail-es sun-jmailo-es
Sun Java Web Console	SUNWemcon SUNWemctg SUNWemtcg

색인

A

Access Manager

- 구성 정보, 40
- 기본 디렉토리, 27
- 기본 포트, 30
- 설치 유형, 41, 47, 48
- 워크시트, 84-91
- 패키지, 118, 136

Access Manager SDK

- 구성 정보, 53
- 워크시트, 91-95

ACL 패키지, 126

AM_ENC_PWD 상태 파일 매개 변수, 42, 54

AM_REALM, 41

Ant 패키지, 126, 141

Apache(ACL) 패키지, 126

Apache 로깅 패키지, 141

Application Server

- 구성 정보, 58-60
- 기본 디렉토리, 28
- 기본 포트, 31
- 노드 에이전트 매개 변수, 59-60
- 워크시트, 95-98
- 패키지, 119, 137

Application Server의 노드 에이전트, 59-60

Application Server의 도메인 관리, 58-60

AS_ADMIN_PORT 상태 파일 매개 변수, 58

AS_ADMIN_USER_NAME 상태 파일 매개 변수, 58

AS_HTTP_PORT 상태 파일 매개 변수, 58

AS_JMX_PORT 상태 파일 매개 변수, 58

AS_MASTER_PASSWORD 상태 파일 매개 변수, 59

AS_PASSWORD 상태 파일 매개 변수, 58

AS_WEB_SERVER_LOCATION 상태 파일 매개 변수, 60

AS_WEB_SERVER_PLUGIN_TYPE 상태 파일 매개 변수, 60

ASNA_ADMIN_HOST_NAME 상태 파일 매개 변수, 59

ASNA_ADMIN_PORT 상태 파일 매개 변수, 59

ASNA_ADMIN_USER_NAME 상태 파일 매개 변수, 59

ASNA_MASTER_PASSWORD 상태 파일 매개 변수, 59

ASNA_NODE_AGENT_NAME 상태 파일 매개 변수, 60

ASNA_PASSWORD 상태 파일 매개 변수, 59

B

Berkeley DB 패키지, 126, 141

C

CCCP_UPGRADE_EXTERNAL_INCOMPATIBLE_JDK 상태 파일 매개 변수, 80

CDS_DEPLOY_URI 상태 파일 매개 변수, 45, 50

CMN_ADMIN_PASSWORD, 40

CMN_ADMIN_USER, 40

CMN_AS_DOMAINDIR 상태 파일 매개 변수, 28

CMN_AS_INSTALLDIR 상태 파일 매개 변수, 28

CMN_DOMAIN_NAME 상태 파일 매개 변수, 39, 40

CMN_HADB_INSTALLDIR 상태 파일 매개 변수, 28

CMN_HOST_NAME 상태 파일 매개 변수, 39

CMN_IPADDRESS 상태 파일 매개 변수, 40

CMN_IS_INSTALLDIR 상태 파일 매개 변수, 27

CMN_MC_INSTALLDIR 상태 파일 매개 변수, 29

CMN_PS_INSTALLDIR 상태 파일 매개 변수, 29

CMN_REG_SERVER_ROOT 상태 파일 매개 변수, 29

CMN_SRA_INSTALLDIR 상태 파일 매개 변수, 29
 CMN_SYSTEM_GROUP, 40
 CMN_SYSTEM_USER, 40
 CMN_WPS_INSTALLDIR 상태 파일 매개 변수, 30
 CMN_WS_INSTANCE_DIR, 60
 CMN_WS_INSTANCEDIR 상태 파일 매개 변수, 30
 CONFIG_TYPE 상태 파일 매개 변수, 80
 CONSOLE_DEPLOY_URI 상태 파일 매개 변수, 47, 48, 49
 CONSOLE_HOST 상태 파일 매개 변수, 47, 48
 CONSOLE_PORT 상태 파일 매개 변수, 47, 49
 CONSOLE_PROTOCOL 상태 파일 매개 변수, 46
 CONSOLE_REMOTE 상태 파일 매개 변수, 47
 COOKIE_DOMAIN_LIST 상태 파일 매개 변수, 46, 50, 57
 CREATE_INSTANCE, 61, 62

D

DeploymentServer 상태 파일 매개 변수, 81
 Directory Preparation Tool
 기본 디렉토리, 28
 패키지, 120, 137
 Directory Proxy Server
 기본 디렉토리, 28
 기본 포트, 31
 Directory Server
 구성 정보, 60-62
 기본 디렉토리, 28
 기본 포트, 31
 워크시트, 98-99
 패키지, 120, 138
 Directory Server Core, 기본 디렉토리, 28
 Directory Service Control Center, 기본 디렉토리, 28
 DSEE_BASE 상태 파일 매개 변수, 28
 DSEE_DN_MANAGER, 61
 DSEE_INSTANCE_DIR 상태 파일 매개 변수, 28
 DSEE_INSTANCE_DIRECTORY, 61
 DSEE_INSTANCE_GROUP, 61
 DSEE_INSTANCE_INSTANCE_SSL_PORT, 61
 DSEE_INSTANCE_PASSWORD, 62
 DSEE_INSTANCE_PORT, 61
 DSEE_INSTANCE_USER, 61
 DSEE_SUFFIX, 62

F

FastInfoSet 패키지, 126, 141

H

HADB

 구성 정보, 62-63
 기본 디렉토리, 28
 기본 포트, 31
 워크시트, 100
 패키지, 121, 139
 HADB_ALLOW_GROUPMANAGE 상태 파일 매개 변수, 63
 HADB_AUTO_START 상태 파일 매개 변수, 63
 HADB_DEFAULT_ADMINPORT 상태 파일 매개 변수, 62
 HADB_DEFAULT_GROUP 상태 파일 매개 변수, 63
 HADB_DEFAULT_RESDIR 상태 파일 매개 변수, 62
 HTTPS 포트, 58

I

ICU 패키지, 126, 141
 IS_ADMIN_USER_ID 상태 파일 매개 변수, 41, 53
 IS_ADMINPASSWD 상태 파일 매개 변수, 41, 54
 IS_DIRMGR 상태 파일 매개 변수, 55
 IS_DIRMGRDN 상태 파일 매개 변수, 51
 IS_DIRMGRPASSWD 상태 파일 매개 변수, 51, 55
 IS_DS_HOSTNAME 상태 파일 매개 변수, 51, 54
 IS_DS_PORT 상태 파일 매개 변수, 51, 55
 IS_IAS81_ADMIN 상태 파일 매개 변수, 43
 IS_IAS81_ADMINPASSWORD 상태 파일 매개 변수, 43
 IS_IAS81_ADMINPORT 상태 파일 매개 변수, 43
 IS_IAS81INSTANCE_PORT 상태 파일 매개 변수, 43
 IS_LDAP_USER 상태 파일 매개 변수, 41, 54
 IS_LDAPUSERPASSWD 상태 파일 매개 변수, 42, 54
 IS_LOAD_DIT 상태 파일 매개 변수, 52, 56
 IS_ORG_NAMING_ATTR 상태 파일 매개 변수, 52, 56
 IS_ORG_OBJECT_CLASS 상태 파일 매개 변수, 52, 56
 IS_ROOT_SUFFIX 상태 파일 매개 변수, 51, 55
 IS_SERVER_HOST, 57
 IS_SERVER_HOST 상태 파일 매개 변수, 45, 49
 IS_SERVER_PORT, 57
 IS_SERVER_PROTOCOL, 57
 IS_USER_NAMING_ATTR, 56

IS_USER_NAMING_ATTR 상태 파일 매개 변수, 52, 56
 IS_USER_OBJECT_CLASS 상태 파일 매개 변수, 52, 56
 IS_WS_ADMIN_ID 상태 파일 매개 변수, 44
 IS_WS_ADMIN_PASSWORD 상태 파일 매개 변수, 44
 IS_WS_DOC_DIR, 44
 IS_WS_HOST_NAME 상태 파일 매개 변수, 43
 IS_WS_INSTANCE_DIR 상태 파일 매개 변수, 44
 IS_WS_INSTANCE_PORT 상태 파일 매개 변수, 44
 IS_WS_PROTOCOL, 44
 IS_WSHOST_NAME, 57

J

J2SE 패키지, 126, 141
 JAF 패키지, 126, 142
 JATO 패키지, 126
 Java DB
 기본 디렉토리, 28
 기본 포트, 31
 패키지, 121, 139
 Java Mail 패키지, 126, 142
 JAVADB_BASEDIR 상태 파일 매개 변수, 28
 JavaHelp 패키지, 126, 142
 JAX-RPC 패키지, 126, 142
 JAXB 패키지, 126, 142
 JAXP 패키지, 126, 142
 JAXR 패키지, 126, 142
 JDMK 패키지, 127, 142
 JMX 포트, 58
 JSS 패키지, 127, 142
 JSTL 패키지, 127, 142

K

KTSE 패키지, 127, 142

L

LDAP C SDK 패키지, 127, 142
 LDAP Java SDK 패키지, 127, 142
 LICENSE_TYPE 상태 파일 매개 변수, 81

Linux

 배포 번들, 24-25
 패키지, 135-136
 현지화된 패키지, 143-147
 LOCALE 상태 파일 매개 변수, 81

M

MA Core 패키지, 127, 142
 Message Queue
 기본 디렉토리, 29
 기본 포트, 32
 패키지, 122, 139
 Monitoring Console
 기본 포트, 32
 패키지, 122, 140
 Monitoring Framework 패키지, 127, 142

N

NSPR 패키지, 127, 142
 NSS 패키지, 127, 142

P

PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI 상태 파일 매개 변수, 46, 48, 49
 Portal Server
 구성 정보, 63
 기본 디렉토리, 29
 워크시트, 100-107
 패키지, 122, 140
 Portal Server Secure Remote Access
 구성 정보, 70-75
 기본 디렉토리, 29
 기본 포트, 32
 워크시트, 107-111
 패키지, 123, 140
 PS_COMMUNITY_PORTAL, 70
 PS_DEPLOY_ADMIN_HOST, 66, 69
 PS_DEPLOY_ADMIN_HOST 상태 파일 매개 변수, 67

PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD 상태 파일 매개 변수, 65, 67, 69
 PS_DEPLOY_ADMIN_PORT, 66, 69
 PS_DEPLOY_ADMIN_PORT 상태 파일 매개 변수, 65, 67
 PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL, 69
 PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL 상태 파일 매개 변수, 65, 66, 67
 PS_DEPLOY_ADMIN 상태 파일 매개 변수, 65, 67, 69
 PS_DEPLOY_DIR 상태 파일 매개 변수, 64, 66, 68
 PS_DEPLOY_DOCROOT 상태 파일 매개 변수, 65, 68
 PS_DEPLOY_DOMAIN, 66
 PS_DEPLOY_DOMAIN 상태 파일 매개 변수, 64
 PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR 상태 파일 매개 변수, 64, 67
 PS_DEPLOY_INSTANCE 상태 파일 매개 변수, 68
 PS_DEPLOY_JDK_DIR 상태 파일 매개 변수, 69
 PS_DEPLOY_NODE 상태 파일 매개 변수, 68
 PS_DEPLOY_NOW, 67
 PS_DEPLOY_PORT 상태 파일 매개 변수, 65, 66, 67, 68
 PS_DEPLOY_PRODUCT_DIR 상태 파일 매개 변수, 67
 PS_DEPLOY_PROTOCOL 상태 파일 매개 변수, 65, 67, 68
 PS_DEPLOY_TYPE, 64
 PS_DEPLOY_URI 상태 파일 매개 변수, 70
 PS_DEVELOPER_PORTAL, 70
 PS_ENTERPRISE_PORTAL, 70
 PS_INSTANCE_DIR 상태 파일 매개 변수, 66
 PS_INSTANCE_ID, 70
 PS_PORTAL_ID, 69
 PS_PORTALACCESS_URL, 69
 PS_SEARCH_ID, 70
 PSDEPLOYTYPE 상태 파일 매개 변수, 81
 PSP_EXIT_ON_DEPENDENCY_WARNING 상태 파일 매개 변수, 81
 PSP_LOG_CURRENTLY_INSTALLED 상태 파일 매개 변수, 81
 PSP_SELECTED_COMPONENTS 상태 파일 매개 변수, 81

S

SAAJ 패키지, 127, 142
 SASL 패키지, 127, 142
 SERVER_DEPLOY_URI 상태 파일 매개 변수, 45, 49, 57
 SERVER_HOST 상태 파일 매개 변수, 45, 49

Service Registry
 기본 디렉토리, 29
 기본 포트, 32
 패키지, 123, 140
 Solaris OS
 패키지, 117-118
 현지화된 패키지, 128-135
 Solaris SPARC, 배포 번들, 19-22
 Solaris x86, 배포 번들, 22-24
 SRA_CERT_CITY 상태 파일 매개 변수, 74
 SRA_CERT_COUNTRY 상태 파일 매개 변수, 75
 SRA_CERT_DIVISION 상태 파일 매개 변수, 74
 SRA_CERT_ORGANIZATION 상태 파일 매개 변수, 74
 SRA_CERT_PASSWORD 상태 파일 매개 변수, 75
 SRA_CERT_STATE 상태 파일 매개 변수, 74
 SRA_GATEWAY_DOMAIN, 71
 SRA_GATEWAY_PORT, 71
 SRA_GATEWAY_PROFILE 상태 파일 매개 변수, 71
 SRA_GATEWAY_PROTOCOL, 71
 SRA_GW_DOMAIN 상태 파일 매개 변수, 72
 SRA_GW_HOSTNAME, 72
 SRA_GW_IPADDRESS 상태 파일 매개 변수, 72
 SRA_GW_PORT 상태 파일 매개 변수, 72
 SRA_GW_PROFILE 상태 파일 매개 변수, 72
 SRA_GW_PROTOCOL 상태 파일 매개 변수, 72
 SRA_GW_SUBDOMAIN, 72
 SRA_LOG_USER_PASSWORD, 71
 SRA_NLP_DOMAIN 상태 파일 매개 변수, 73
 SRA_NLP_GATEWAY_PROFILE 상태 파일 매개 변수, 73
 SRA_NLP_HOSTNAME 상태 파일 매개 변수, 73
 SRA_NLP_IPADDRESS 상태 파일 매개 변수, 73
 SRA_NLP_PORT 상태 파일 매개 변수, 73
 SRA_NLP_SUBDOMAIN 상태 파일 매개 변수, 73
 SRA_RWP_DOMAIN 상태 파일 매개 변수, 74
 SRA_RWP_GATEWAY_PROFILE 상태 파일 매개 변수, 74
 SRA_RWP_HOSTNAME 상태 파일 매개 변수, 73
 SRA_RWP_IPADDRESS 상태 파일 매개 변수, 74
 SRA_RWP_PORT 상태 파일 매개 변수, 74
 SRA_RWP_SUBDOMAIN 상태 파일 매개 변수, 74
 SRA_SERVER_DOMAIN, 71
 SRA_SWITCH_CORE, 70
 Sun Cluster
 기본 디렉토리, 30
 기본 포트, 31, 33

Sun Cluster (계속)

패키지, 124
 Sun Cluster Geographic Edition, 패키지, 123
 Sun Explorer Data Collector 패키지, 127
 Sun Java Monitoring Framework 패키지, 127, 142
 Sun Java Web Console 패키지, 127, 143

U

USE_DEFAULT_PASSWORD 상태 파일 매개 변수, 39
 USE_DSAME_SERVICES_WEB_CONTAINER 상태 파일 매개 변수, 47

W**Web Proxy Server**

기본 디렉토리, 30
 기본 포트, 33
 워크시트, 111-112
 패키지, 125, 141

Web Server

구성 정보, 76-80
 기본 디렉토리, 30
 기본 포트, 33
 워크시트, 112-114
 패키지, 125, 141

WPS_ADMIN_PASSWORD, 75
 WPS_ADMIN_PORT, 75
 WPS_ADMIN_RUNTIME_USER, 75
 WPS_ADMIN_USER, 75
 WPS_INSTANCE_AUTO_START, 76
 WPS_INSTANCE_PORT, 76
 WPS_INSTANCE_RUNTIME_USER, 75
 WPS_PROXY_DOMAIN, 75
 WS_ADMIN_HOST, 78, 79
 WS_ADMIN_HTTP_PORT, 78
 WS_ADMIN_IS_NODE_MODE, 77
 WS_ADMIN_IS_SERVER_MODE, 76
 WS_ADMIN_LOGIN_PASSWORD, 79
 WS_ADMIN_LOGIN_USER, 79
 WS_ADMIN_SERVER_USER, 78
 WS_ADMIN_SSL_PORT, 78, 79
 WS_DOCROOT 상태 파일 매개 변수, 80

WS_HTTP_PORT 상태 파일 매개 변수, 79
 WS_INSTANCE_USER, 78
 WS_LOGIN_PASSWORD, 77
 WS_LOGIN_USER, 77
 WS_NODE_HOST, 78
 WS_NODE_SSL_PORT, 78
 WS_REGISTER_NODE, 79
 WS_SERVER_NAME, 79
 WS_SERVER_USER 상태 파일 매개 변수, 79
 WS_START_ON_BOOT 상태 파일 매개 변수, 77
 WSCL 패키지, 128, 143

X

XWSS 패키지, 128, 143

공

공유 구성 요소
 패키지, 126-128, 141-143
 공통 서버 설정, 39-40
 공통 에이전트 컨테이너, 기본 포트, 31
 공통 에이전트 컨테이너 패키지, 126, 141

관

관리 클라이언트 패키지, 119
 관리자 계정의 비밀번호 선택, 39

구

구성 용어, 37-38
 구성 정보
 Access Manager, 40
 Access Manager SDK, 53
 Application Server, 58-60
 Directory Server, 60-62
 HADB, 62-63
 Portal Server Secure Remote Access, 70-75
 Web Server, 76-80
 수집, 35-81

구성 정보 (계속)

용어, 37-38
구성 정보 수집, 35-81

디

디렉토리, 설치 기본값, 27

레

레거시 모드(Access Manager), 41

배

배 포 번들

Linux, 24-25
Solaris SPARC, 19-22
Solaris x86, 22-24

상

상태 파일 매개 변수

AM_ENC_PWD, 42, 54
AM_REALM, 41
AS_ADMIN_PORT, 58
AS_ADMIN_USER_NAME, 58
AS_HTTP_PORT, 58
AS_JMX_PORT, 58
AS_MASTER_PASSWORD, 59
AS_PASSWORD, 58
AS_WEB_SERVER_LOCATION, 60
AS_WEB_SERVER_PLUGIN_TYPE, 60
ASNA_ADMIN_HOST_NAME, 59
ASNA_ADMIN_PORT, 59
ASNA_ADMIN_USER_NAME, 59
ASNA_MASTER_PASSWORD, 59
ASNA_NODE_AGENT_NAME, 60
ASNA_PASSWORD, 59
CDS_DEPLOY_URI, 45, 50
CMN_ADMIN_PASSWORD, 40
CMN_ADMIN_USER, 40

상태 파일 매개 변수 (계속)

CMN_AS_DOMAINSDIR, 28
CMN_AS_INSTALLDIR, 28
CMN_DOMAIN_NAME, 39, 40
CMN_DSSETUP_INSTALLDIR, 28
CMN_HADB_INSTALLDIR, 28
CMN_HOST_NAME, 39
CMN_IPADDRESS, 40
CMN_IS_INSTALLDIR, 27
CMN_MC_INSTALLDIR, 29
CMN_PS_INSTALLDIR, 29
CMN_REG_SERVER_ROOT, 29
CMN_SRA_INSTALLDIR, 29
CMN_SYSTEM_GROUP, 40
CMN_SYSTEM_USER, 40
CMN_WPS_INSTALLDIR, 30
CMN_WS_INSTANCE_DIR, 60
CMN_WS_INSTANCEDIR, 30
CONSOLE_DEPLOY_URI, 47, 48, 49
CONSOLE_HOST, 47, 48
CONSOLE_PORT, 47, 49
CONSOLE_PROTOCOL, 46
CONSOLE_REMOTE, 47
COOKIE_DOMAIN_LIST, 46, 50, 57
CREATE_INSTANCE, 61, 62
DSEE_BASE, 28
DSEE_DN_MANAGER, 61
DSEE_INSTANCE_DIR, 28
DSEE_INSTANCE_DIRECTORY, 61
DSEE_INSTANCE_GROUP, 61
DSEE_INSTANCE_PASSWORD, 62
DSEE_INSTANCE_PORT, 61
DSEE_INSTANCE_SSL_PORT, 61
DSEE_INSTANCE_USER, 61
DSEE_SUFFIX, 62
IS_ADMIN_USER_ID, 41, 53
IS_ADMINPASSWD, 41, 54
IS_DIRMGR, 55
IS_DIRMGRDN, 51
IS_DIRMGRPASSWD, 51, 55
IS_DS_HOSTNAME, 51, 54
IS_DS_PORT, 51, 55
IS_IAS7INSTANCE_PORT, 43
IS_IAS81_ADMIN, 43

상태 파일 매개 변수 (계속)

IS_IAS81_ADMINPASSWORD, 43
 IS_IAS81_ADMINPORT, 43
 IS_LDAP_USER, 41, 54
 IS_LDAPUSERPASSWD, 42, 54
 IS_LOAD_DIT, 52, 56
 IS_ORG_NAMING_ATTR, 52, 56
 IS_ORG_OBJECT_CLASS, 52, 56
 IS_ROOT_SUFFIX, 51, 55
 IS_SERVER_HOST, 45, 49, 57
 IS_SERVER_PORT, 57
 IS_SERVER_PROTOCOL, 57
 IS_USER_NAMING_ATTR, 52, 56
 IS_USER_OBJECT_CLASS, 52, 56
 IS_WS_ADMIN_ID, 44
 IS_WS_ADMIN_PASSWORD, 44
 IS_WS_DOC_DIR, 44
 IS_WS_HOST_NAME, 43, 57
 IS_WS_INSTANCE_DIR, 44
 IS_WS_INSTANCE_PORT, 44
 IS_WS_PROTOCOL, 44
 JAVADB_BASEDIR, 28
 PASSWORD_SERVICE_DEPLOY_URI, 46, 48, 49
 PS_COMMUNITY_PORTAL, 70
 PS_DEPLOY_ADMIN, 65, 67, 69
 PS_DEPLOY_ADMIN_HOST, 66, 67, 69
 PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD, 65, 67, 69
 PS_DEPLOY_ADMIN_PORT, 65, 66, 67, 69
 PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL, 65, 66, 67, 69
 PS_DEPLOY_DIR, 64, 66, 68
 PS_DEPLOY_DOCROOT, 65, 68
 PS_DEPLOY_DOMAIN, 64, 66
 PS_DEPLOY_INSTANCE, 68
 PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR, 64, 67
 PS_DEPLOY_JDK_DIR, 69
 PS_DEPLOY_NODE, 68
 PS_DEPLOY_NOW, 67
 PS_DEPLOY_PORT, 65, 66, 67, 68
 PS_DEPLOY_PRODUCT_DIR, 67
 PS_DEPLOY_PROTOCOL, 65, 67, 68
 PS_DEPLOY_TYPE, 64
 PS_DEPLOY_URI, 70
 PS_DEVELOPER_PORTAL, 70
 PS_ENTERPRISE_PORTAL, 70

상태 파일 매개 변수 (계속)

PS_INSTANCE_DIR, 66
 PS_INSTANCE_ID, 70
 PS_PORTAL_ID, 69
 PS_PORTALACCESS_URL, 69
 PS_SEARCH_ID, 70
 SERVER_DEPLOY_URI, 45, 49, 57
 SERVER_HOST, 45, 49
 SRA_CERT_CITY, 74
 SRA_CERT_COUNTRY, 75
 SRA_CERT_DIVISION, 74
 SRA_CERT_ORGANIZATION, 74
 SRA_CERT_PASSWORD, 75
 SRA_CERT_STATE, 74
 SRA_GATEWAY_DOMAIN, 71
 SRA_GATEWAY_PORT, 71
 SRA_GATEWAY_PROFILE, 71
 SRA_GATEWAY_PROTOCOL, 71
 SRA_GW_DOMAIN, 72
 SRA_GW_HOSTNAME, 72
 SRA_GW_IPADDRESS, 72
 SRA_GW_PORT, 72
 SRA_GW_PROFILE, 72
 SRA_GW_PROTOCOL, 72
 SRA_GW_SUBDOMAIN, 72
 SRA_LOG_USER_PASSWORD, 71
 SRA_NLP_DOMAIN, 73
 SRA_NLP_GATEWAY_PROFILE, 73
 SRA_NLP_HOSTNAME, 73
 SRA_NLP_IPADDRESS, 73
 SRA_NLP_PORT, 73
 SRA_NLP_SUBDOMAIN, 73
 SRA_RWP_DOMAIN, 74
 SRA_RWP_GATEWAY_PROFILE, 74
 SRA_RWP_HOSTNAME, 73
 SRA_RWP_IPADDRESS, 74
 SRA_RWP_PORT, 74
 SRA_RWP_SUBDOMAIN, 74
 SRA_SERVER_DOMAIN, 71
 SRA_SWITCH_CORE, 70
 USE_DEFAULT_PASSWORD, 39
 USE_DSAME_SERVICES_WEB_CONTAINER, 47
 WPS_ADMIN_PASSWORD, 75
 WPS_ADMIN_PORT, 75

상태 파일 매개 변수 (계속)

WPS_ADMIN_RUNTIME_USER, 75
 WPS_ADMIN_USER, 75
 WPS_INSTANCE_AUTO_START, 76
 WPS_INSTANCE_PORT, 76
 WPS_INSTANCE_RUNTIME_USER, 75
 WPS_PROXY_DOMAIN, 75
 WS_ADMIN_HOST, 78, 79
 WS_ADMIN_HTTP_PORT, 78
 WS_ADMIN_IS_NODE_MODE, 77
 WS_ADMIN_IS_SERVER_MODE, 76
 WS_ADMIN_LOGIN_PASSWORD, 79
 WS_ADMIN_LOGIN_USER, 79
 WS_ADMIN_SERVER_USER, 78
 WS_ADMIN_SSL_PORT, 78, 79
 WS_DOCROOT, 80
 WS_HTTP_PORT, 79
 WS_INSTANCE_USER, 78
 WS_LOGIN_PASSWORD, 77
 WS_LOGIN_USER, 77
 WS_NODE_HOST, 78
 WS_NODE_SSL_PORT, 78
 WS_REGISTER_NODE, 79
 WS_SERVER_NAME, 79
 WS_START_ON_BOOT, 77
 비구성 요소 제품 매개 변수, 80-81

설

설치

Linux 패키지, 135-136
 Solaris 패키지, 117-118
 기본 디렉토리, 27

언

언어 패키지

Linux용, 143-147
 Solaris OS용, 128-135

영

영역 모드(Access Manager), 41

용

용어집, 링크, 15

제

제거

Linux 패키지, 136
 Solaris 패키지, 118

제품군 배포 번들

Linux, 24-25
 Solaris OS, 19-22

제품군 패키지

Linux, 135-136
 Solaris OS, 117-118

지

지금 구성을 위한 워크시트, 83-115

패

패키지

Access Manager, 118, 136
 Application Server, 119, 137
 Directory Preparation Tool, 120, 137
 Directory Server, 120, 138
 HADB, 121, 139
 Java DB, 121, 139
 Linux, 135-136, 136
 Message Queue, 122, 139
 Monitoring Console, 122, 140
 Portal Server, 122, 140
 Portal Server Secure Remote Access, 123, 140
 Service Registry, 123, 140
 Solaris OS, 117-118, 118
 Sun Cluster Geographic Edition, 123
 Sun Cluster 소프트웨어, 124

패키지 (계속)

Web Proxy Server, 125, 141

Web Server, 125, 141

공유 구성 요소, 126-128, 141-143

관리 클라이언트, 119

목록, 117-147

현지화, 128-135, 143-147

현지화된 패키지, 128-135, 143-147

포

포트 번호, 설치 기본값, 30

