

Oracle® Solaris Cluster 软件安装指南

版权所有 © 2000, 2012, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

本软件和相关文档是根据许可证协议提供的，该许可证协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制，并受知识产权法的保护。除非在许可证协议中明确许可或适用法律明确授权，否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作，否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

此文档所含信息可能随时被修改，恕不另行通知，我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题，请书面通知我们。

如果将本软件或相关文档交付给美国政府，或者交付给以美国政府名义获得许可证的任何机构，必须符合以下规定：

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域，也不是为此而开发的，其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件，贵方应负责采取所有适当的防范措施，包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标，并应按照许可证的规定使用。AMD、Opteron、AMD 徽标以及 AMD Opteron 徽标是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。对于第三方内容、产品和服务，Oracle Corporation 及其附属公司明确表示不承担任何种类的担保，亦不对其承担任何责任。对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害，Oracle Corporation 及其附属公司概不负责。

目录

前言	7
1 规划 Oracle Solaris Cluster 配置	11
查找 Oracle Solaris Cluster 安装任务	11
规划 Oracle Solaris OS	12
选择 Oracle Solaris 安装方法的指导	12
Oracle Solaris OS 功能限制	12
系统磁盘分区	13
SPARC：有关群集中 Oracle VM Server for SPARC 的指导	14
规划 Oracle Solaris Cluster 环境	15
许可	16
软件更新	16
公共网络 IP 地址	16
控制台访问设备	17
公共网络配置	17
法定服务器配置	18
NFS 准则	19
服务限制	19
网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP)	20
Oracle Solaris Cluster 可配置组件	21
区域群集	28
规划全局设备、设备组和群集文件系统	30
规划全局设备	30
规划设备组	30
规划群集文件系统	31
为 UFS 群集文件系统选择挂载选项	32
群集文件系统的挂载信息	33
规划卷管理	34

用于卷管理器软件的准则	34
用于 Solaris Volume Manager 软件的准则	35
UFS 群集文件系统日志记录	35
镜像准则	35
2 在全局群集节点上安装软件	37
安装软件	37
▼ 如何准备群集软件安装	38
▼ 如何安装 Oracle Solaris 软件	39
▼ 如何在管理控制台上安装 pconsole 软件	43
▼ 如何安装和配置 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件	45
▼ 如何配置内部磁盘镜像	47
▼ SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域	48
▼ 如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包	48
▼ 如何安装 Oracle Solaris 11 的 Availability Suite 功能	52
▼ 如何设置根环境	53
▼ 如何配置 Solaris IP 过滤器	53
3 建立全局群集	57
建立新的全局群集或新的全局群集节点	58
在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (scinstall)	60
▼ 如何在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (XML)	68
安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）	74
▼ 如何在添加全局群集节点之前做好群集准备工作	85
▼ 如何在添加节点或专用网络时更改专用网络配置	87
在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (scinstall)	92
▼ 如何在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件（XML 文件）	99
▼ 如何在向全局群集中添加节点后更新法定设备	103
▼ 如何配置法定设备	105
▼ 如何检验法定配置和安装模式	110
▼ 如何更改专用主机名	111
配置网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP)	112
▼ 如何验证群集	114
▼ 如何记录群集配置的诊断数据	118

4 配置 Solaris Volume Manager 软件	119
配置 Solaris Volume Manager 软件	119
▼ 如何创建状态数据库副本	119
在群集中创建磁盘集	120
▼ 如何创建磁盘集	121
将驱动器添加到磁盘集	123
▼ 如何对磁盘集中的驱动器进行重新分区	124
▼ 如何创建 md.tab 文件	125
▼ 如何激活卷	126
配置双串中介	128
双串中介要求	128
▼ 如何添加中介主机	128
▼ 如何检查和修复错误的中介数据	130
5 创建群集文件系统	133
创建群集文件系统	133
▼ 如何创建群集文件系统	133
6 创建区域群集	137
配置区域群集	137
clzonecluster 实用程序概述	137
建立区域群集	138
向区域群集中添加文件系统	142
向区域群集中添加存储设备	147
7 从群集中卸载软件	151
卸载软件	151
▼ 如何取消 Oracle Solaris Cluster 软件的配置以更正安装问题	151
▼ 如何卸载 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件	153
▼ 如何取消区域群集的配置	154
索引	157

前言

《Oracle Solaris Cluster 软件安装指南》包含有关在基于 SPARC 的系统和基于 x86 的系统上安装 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件的准则和过程。

注 - 此 Oracle Solaris Cluster 发行版支持使用 SPARC 和 x86 系列处理器体系结构的系统。在本文档中，"x86" 泛指 x86 兼容产品系列。除非另外说明，否则本文档中的信息适合于所有平台。

此文档面向具有丰富的 Oracle 软硬件知识的有经验系统管理员。所以，请不要将此文用作售前指南。在阅读本文档前，您应该已确定了自己的系统要求并购买了相应的设备和软件。

本书中的说明假定读者具有 Oracle Solaris 操作系统方面的知识，并熟练掌握了与 Oracle Solaris Cluster 软件一起使用的卷管理器软件。

Bash 是 Oracle Solaris 11 的默认 shell。随 Bash shell 提示符显示计算机名称是为了清晰明了。

使用 UNIX 命令

本文档包含有关安装和配置 Oracle Solaris Cluster 数据服务专用命令的信息。本文档不会详细介绍基本的 UNIX 命令和操作过程，如关闭系统、启动系统和配置设备等。有关 UNIX 命令和程序的信息可从以下来源获取：

- Oracle Solaris 操作系统联机文档
- Oracle Solaris 操作系统手册页
- 系统附带的其他软件文档

印刷约定

下表介绍了本书中的印刷约定。

表 P-1 印刷约定

字体或符号	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；计算机屏幕输出	编辑 <code>.login</code> 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。 <code>machine_name% you have mail.</code>
AaBbCc123	用户键入的内容，与计算机屏幕输出的显示不同	<code>machine_name% su</code> <code>Password:</code>
<i>aabbcc123</i>	要使用实名或值替换的命令行占位符	删除文件的命令为 <code>rm filename</code> 。
<i>AaBbCc123</i>	保留未译的新词或术语以及要强调的词	这些称为 <i>Class</i> 选项。 注意：有些强调的项目在联机时以粗体显示。
新词术语强调	新词或术语以及要强调的词	高速缓存是存储在本地的副本。 请勿保存文件。
《书名》	书名	阅读《用户指南》的第 6 章。

命令中的 shell 提示符示例

下表显示了 Oracle Solaris OS 中包含的缺省 UNIX shell 系统提示符和超级用户提示符。请注意，在命令示例中显示的缺省系统提示符可能会有所不同，具体取决于 Oracle Solaris 发行版。

表 P-2 shell 提示符

shell	提示符
Bash shell、Korn shell 和 Bourne shell	\$
Bash shell、Korn shell 和 Bourne shell 超级用户	#
C shell	<code>machine_name%</code>
C shell 超级用户	<code>machine_name#</code>

相关文档

有关相关的 Oracle Solaris Cluster 主题的信息，可从下表列出的文档中获得。可从以下网址获取所有 Oracle Solaris Cluster 文档：<http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html>。

主题	文档
硬件安装和管理	《Oracle Solaris Cluster Hardware Administration Manual》 针对具体硬件的管理指南
概念	《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》
软件安装	《Oracle Solaris Cluster 软件安装指南》
数据服务安装和管理	《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》与单独的数据服务指南
数据服务开发	《Oracle Solaris Cluster Data Services Developer's Guide》
系统管理	《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》 《Oracle Solaris Cluster Quick Reference》
软件升级	《Oracle Solaris Cluster Upgrade Guide》
错误消息	《Oracle Solaris Cluster Error Messages Guide》
命令和功能参考	《Oracle Solaris Cluster Reference Manual》 《Oracle Solaris Cluster Data Services Reference Manual》 《Oracle Solaris Cluster Geographic Edition Reference Manual》 《Oracle Solaris Cluster Quorum Server Reference Manual》

获取 Oracle 支持

Oracle 客户可以通过 My Oracle Support 获取电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>，或访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>（如果您听力受损）。

获取帮助

如果安装或使用 Oracle Solaris Cluster 时遇到问题，请联系服务提供商并提供以下信息。

- 您的姓名和电子邮件地址（如果有）
- 您的公司名称、地址和电话号码
- 系统的型号和序列号
- 操作环境的发行版本号（例如，Oracle Solaris 11）
- Oracle Solaris Cluster 的发行版本号（例如 Oracle Solaris Cluster 4.0）

使用以下命令可为服务提供商收集您系统上的信息。

命令	功能
<code>prtconf -v</code>	显示系统内存的大小并报告有关外围设备的信息
<code>psrinfo -v</code>	显示有关处理器的信息
<code>pkg list</code>	报告已安装了哪些软件包
<code>prtdiag -v</code>	显示系统诊断信息
<code>/usr/cluster/bin/clnode show-rev</code>	显示每个节点的 Oracle Solaris Cluster 发行版本和软件包版本信息

另外，请同时提供 `/var/adm/messages` 文件的内容。

规划 Oracle Solaris Cluster 配置

本章提供特定于 Oracle Solaris Cluster 4.0 配置的规划信息和指导。

本章包含以下概述信息：

- 第 11 页中的“查找 Oracle Solaris Cluster 安装任务”
- 第 12 页中的“规划 Oracle Solaris OS”
- 第 15 页中的“规划 Oracle Solaris Cluster 环境”
- 第 30 页中的“规划全局设备、设备组和群集文件系统”
- 第 34 页中的“规划卷管理”

查找 Oracle Solaris Cluster 安装任务

下表说明在何处查找各种 Oracle Solaris Cluster 软件安装任务的指导信息，以及执行这些任务的顺序。

表 1-1 Oracle Solaris Cluster 软件安装任务信息

任务	指导
设置群集硬件。	《Oracle Solaris Cluster Hardware Administration Manual》 服务器和存储设备附带的文档
规划全局群集软件安装。	第 1 章，规划 Oracle Solaris Cluster 配置
建立新的全局群集或全局群集节点。	第 58 页中的“建立新的全局群集或新的全局群集节点”
配置 Solaris Volume Manager 软件。	第 119 页中的“配置 Solaris Volume Manager 软件” 《Solaris Volume Manager Administration Guide》
配置群集文件系统（如果用到）。	第 133 页中的“如何创建群集文件系统”
(可选) 创建区域群集。	第 137 页中的“配置区域群集”

表 1-1 Oracle Solaris Cluster 软件安装任务信息 (续)

任务	指导
规划、安装和配置资源组和数据服务。创建具有高可用性的本地文件系统（如果用到）。	《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》
开发定制数据服务。	《Oracle Solaris Cluster Data Services Developer's Guide》

规划 Oracle Solaris OS

本节针对在群集配置中规划 Oracle Solaris 软件安装提供了以下准则：

- 第 12 页中的“选择 Oracle Solaris 安装方法的指导”
- 第 12 页中的“Oracle Solaris OS 功能限制”
- 第 13 页中的“系统磁盘分区”
- 第 14 页中的“SPARC：有关群集中 Oracle VM Server for SPARC 的指导”

有关 Oracle Solaris 软件的更多信息，请参见 Oracle Solaris 安装文档。

选择 Oracle Solaris 安装方法的指导

您可以使用自动化安装程序 (Automated Installer, AI) 安装方法，从本地 DVD-ROM 或网络安装服务器来安装 Oracle Solaris 软件。另外，Oracle Solaris Cluster 软件还提供了一种使用 AI 安装方法安装 Oracle Solaris OS 和 Oracle Solaris Cluster 软件的定制方法。在 Oracle Solaris 软件的 AI 安装期间，您可以选择接受默认设置来安装 OS，也可以运行 OS 的交互式安装，在交互式安装中，您可以对组件（例如引导磁盘和 ZFS 根池）的安装进行定制。如果要安装若干个群集节点，请考虑网络安装。

有关 `sinstall` AI 安装方法的详细信息，请参见第 78 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）”。有关标准 Oracle Solaris 安装方法和 OS 安装期间您必须进行的配置选择的详细信息，请参见 Oracle Solaris 安装文档。

Oracle Solaris OS 功能限制

在规划 Oracle Solaris Cluster 配置中的 Oracle Solaris OS 使用时，请考虑以下几点：

- **Oracle Solaris Zones**—仅在全局区域中安装 Oracle Solaris Cluster 框架软件。
- **回送文件系统 (loopback file system, LOFS)**—创建群集期间，默认情况下会启用 LOFS 功能。如果群集满足以下两个条件，您必须禁用 LOFS 以避免出现切换问题或其他故障：
 - 高可用性本地文件系统上配置了 HA for NFS。
 - 正在运行 `automountd` 守护进程。

如果群集仅满足其中一个条件，您便可以安全地启用 LOFS。

如果需要启用 LOFS 和 automountd 守护进程，请从自动安装程序映射中排除所有属于 HA for NFS 导出的高可用性本地文件系统的文件。

- **节电关机**—Oracle Solaris Cluster 配置不支持自动节电关机，不应启用该功能。有关更多信息，请参见 [poweradm\(1M\)](#) 手册页。
- **网络自动配置 (Network Auto-Magic, NWAM)**—Oracle Solaris 网络自动配置 (Network Auto-Magic, NWAM) 功能激活一个网络接口并禁用所有其他网络接口。因此，NWAM 不能与 Oracle Solaris Cluster 软件共存，只有禁用它后才能配置或运行您的群集。
- **IP 过滤器**—Oracle Solaris Cluster 依赖于 IP 网络多路径 (IPMP) 进行公共网络监视。进行 IP 过滤器配置时必须遵循 IPMP 配置准则和有关 IP 过滤器的限制。
- **fssnap**—Oracle Solaris Cluster 软件不支持 fssnap 命令，这是 UFS 的一个功能。但是，您可以在不受 Oracle Solaris Cluster 软件控制的本地系统中使用 fssnap 命令。以下限制适用于 fssnap 支持：
 - 不受 Oracle Solaris Cluster 软件管理的本地文件系统支持 fssnap 命令。
 - 群集文件系统不支持 fssnap 命令。
 - 受 HASToragePlus 控制的本地文件系统不支持 fssnap 命令。

系统磁盘分区

安装 Oracle Solaris OS 时，请确保创建必需的 Oracle Solaris Cluster 分区，并且所有分区都满足最低空间需求。

- **根 (/)—根 (/) 文件系统的主要空间要求如下所示：**
 - Oracle Solaris Cluster 软件本身在根 (/) 文件系统中占用的空间少于 40 MB。
 - 每个 Oracle Solaris Cluster 数据服务可能使用 1 MB 到 5 MB。
 - Solaris Volume Manager 软件所需空间少于 5 MB。
 - 要配置足够大的额外空间和 inode 容量，请在为根 (/) 文件系统正常分配的空间基础上至少再添加 100 MB。此空间用于创建卷管理软件所使用的块特殊设备和字符特殊设备。如果群集中存在大量共享磁盘，分配此附加空间则尤其必要。
 - 您需要为日志文件设置充足的空间。而且，与典型的独立服务器相比，在群集节点上可记录更多的消息。因此，请为日志文件保留至少 100 MB 空间。
 - 用于全局设备名称空间的 lofi 设备需要 100 MB 的空闲空间。从 Oracle Solaris Cluster 4.0 开始，不再为全局设备名称空间使用专用分区。

注 – 为全局设备名称空间创建的 lofi 设备专用于此用途。请勿将该设备用于任何其他用途，并且不得卸载该设备。

- **/var**—安装时 Oracle Solaris Cluster 软件在 /var 文件系统中占用的空间微乎其微。但是，需要为日志文件设置充足的空间。而且，与典型的独立服务器相比，在群集节点上可记录更多的消息。因此，请至少为 /var 文件系统分配 100 MB 的空间。
- **交换**—分配给 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件的**交换空间总量不得少于 750 MB**。要获得最佳效果，至少应添加 512 MB 的空间供 Oracle Solaris Cluster 软件使用，才能满足 Oracle Solaris OS 对空间的需要。另外，还应为将在 Oracle Solaris 主机上运行的应用程序分配所需的所有额外**交换空间**。

注—如果要另外创建**交换**文件，请勿在全局设备上创建该**交换**文件。只能使用本地磁盘作为主机的**交换**设备。

- **卷管理器**—在分片 6 上创建一个 20 MB 的分区供卷管理器使用。

要支持 Solaris Volume Manager，您可以在下列位置之一创建该分区：

- ZFS 根池以外的本地磁盘
- ZFS 根池（如果 ZFS 根池在分区上而非磁盘上）

在每个本地磁盘中设置一个该用途的分片。但是，如果 Oracle Solaris 主机上只有一个本地磁盘，则可能需要在同一分片中创建三个状态数据库副本，Solaris Volume Manager 软件才能正常工作。有关更多信息，请参见《[Solaris Volume Manager Administration Guide](#)》。

如果您正在执行 Oracle Solaris OS 的交互式安装，则必须定制分区才能满足这些要求。

SPARC：有关群集中 Oracle VM Server for SPARC 的指导

在支持 SPARC 虚拟机管理程序的物理群集计算机上创建 Oracle VM Server for SPARC I/O 域或来宾域时，请考虑以下几点：

- **SCSI LUN 要求**—Oracle VM Server for SPARC 来宾域的虚拟共享存储设备或虚拟磁盘后端必须是 I/O 域中的完整 SCSI LUN。并非任意虚拟设备都能够使用。
- **隔离**—请勿将存储 LUN 导出到同一台物理计算机上的多个来宾域，除非您还对该设备禁用了隔离功能。或者，如果同一台计算机上的两个不同来宾域对于某个设备均可见，那么，只要其中的一个来宾域停止工作，该设备就将被隔离。设备隔离会使得后来尝试访问该设备的任何其他来宾域进入应急状态。
- **网络隔离**—位于同一台物理计算机上但在不同群集中配置的来宾域，其网络必须是相互隔离的。请使用以下方法之一：
 - 对群集进行配置，以便对专用网络使用 I/O 域中的不同网络接口。
 - 执行群集的初始配置时，为每个群集使用不同的网络地址。

- **来宾域中的联网**—进出来宾域的网络包必须遍历服务域才能通过虚拟交换机到达网络驱动程序。虚拟交换机使用以系统优先级运行的内核线程。虚拟交换机线程必须能够获取必需的 CPU 资源才能执行关键的群集操作（包括心跳、成员、检查点等）。为虚拟交换机配置 `mode=sc` 设置可加速处理群集心跳包。但是，在下列工作负荷下，通过向服务域添加更多 CPU 资源，可以提高其他关键群集操作的可靠性：
 - 高中断负荷，例如，由网络或磁盘 I/O 所导致。在极大的负荷下，虚拟交换机可以防止系统线程（包括虚拟交换机线程）长时间运行。
 - 在保留 CPU 资源方面过于主动的实时线程。以高于虚拟交换机线程的优先级运行的实时线程，它们会长时间地限制虚拟交换机线程的 CPU 资源。
 - **非共享存储**—对于非共享存储（例如对于 Oracle VM Server for SPARC 来宾域 OS 映像），可使用任意类型的虚拟设备。可通过 I/O 域中的任意实现（例如文件或卷）回退该虚拟设备。然而，为了将文件或克隆卷映射到同一群集的不同客域中，请勿在 I/O 域中复制它们。该复制或克隆操作会导致问题，这是因为所得虚拟设备将在不同客域中具有同一设备标识。总是在 I/O 域中创建新文件或设备（会为该设备指定唯一的设备标识），然后将新文件或设备映射到不同的客域中。
 - **从 I/O 域导出存储**—如果配置的群集由 Oracle VM Server for SPARC I/O 域组成，请勿将它的存储设备导出到也运行 Oracle Solaris Cluster 软件的其他来宾域。
 - **Oracle Solaris I/O 多路径**—请勿从来宾域运行 Oracle Solaris I/O 多路径软件 (MPxIO)。而应当在 I/O 域中运行 Oracle Solaris I/O 多路径软件并将它导出到来宾域。

有关 Oracle VM Server for SPARC 的更多信息，请参见《[Oracle VM Server for SPARC 2.1 管理指南](#)》。

规划 Oracle Solaris Cluster 环境

本节提供了为 Oracle Solaris Cluster 软件安装和配置进行规划和准备下列组件的指南：

- 第 16 页中的“[许可](#)”
- 第 16 页中的“[软件更新](#)”
- 第 16 页中的“[公共网络 IP 地址](#)”
- 第 17 页中的“[控制台访问设备](#)”
- 第 17 页中的“[公共网络配置](#)”
- 第 18 页中的“[法定服务器配置](#)”
- 第 19 页中的“[NFS 准则](#)”
- 第 19 页中的“[服务限制](#)”
- 第 20 页中的“[网络时间协议 \(Network Time Protocol, NTP\)](#)”
- 第 21 页中的“[Oracle Solaris Cluster 可配置组件](#)”
- 第 28 页中的“[区域群集](#)”

有关 Oracle Solaris Cluster 组件的详细信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Concepts Guide](#)》。

许可

在开始安装软件之前，确保您具有所有必需的许可证书。Oracle Solaris Cluster 软件不需要许可证书，但安装 Oracle Solaris Cluster 软件的每个节点都必须受 Oracle Solaris Cluster 软件许可证协议的约束。

有关卷管理器软件和应用程序软件的许可要求，请参阅这些产品的安装文档。

软件更新

在安装每个软件产品后，还必须安装所有必需的软件更新。为了使群集能够正常运行，请确保所有的群集节点保持相同的更新级别。

有关用来应用软件更新的一般准则和过程，请参见 [《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的第 11 章“更新您的软件”](#)。

公共网络 IP 地址

有关群集使用公共网络的信息，请参见 [《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》中的“Public Network Adapters and IP Network Multipathing”](#)。

必须为 Oracle Solaris Cluster 的各种组件设置多个公共网络 IP 地址。您需要的地址数量取决于您的群集配置中包括的组件。群集配置中的每个 Oracle Solaris 主机都必须至少有一个到同一组公共子网的公共网络连接。

下表列出了需要为其指定公共网络 IP 地址的组件。将这些 IP 地址添加至以下位置：

- 所有使用的命名服务
- 安装 Oracle Solaris 软件后，每个全局群集节点上的本地 `/etc/inet/hosts` 文件
- 任何独占 IP 非全局区域上的本地 `/etc/inet/hosts` 文件

表 1-2 使用公共网络 IP 地址的 Oracle Solaris Cluster 组件

组件	所需的 IP 地址数
管理控制台	每个子网 1 个 IP 地址
全局群集节点	每个子网的每个节点 1 个 IP 地址
区域群集节点	每个子网的每个节点 1 个 IP 地址
域控制台网络接口	每个域 1 个 IP 地址
(可选) 非全局区域	每个子网 1 个 IP 地址
控制台访问设备	1 个 IP 地址
逻辑地址	每个子网的每个逻辑主机资源 1 个 IP 地址

有关规划 IP 地址的更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：IP 服务》中的第 1 章“规划网络部署”。

控制台访问设备

您必须能对所有群集节点进行控制台访问。服务处理器 (service processor, SP) 用来在管理控制台与全局群集节点控制台之间进行通信。

有关控制台访问的更多信息，请参见《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》。

您可以使用 Oracle Solaris pconsole 实用程序来连接到群集节点。该实用程序还提供了一个主控制台窗口，您可以从其中将您的输入传播到您打开的所有连接。有关更多信息，请参见当安装了 Oracle Solaris 11 terminal/pconsole 软件包时可用的 pconsole(1) 手册页。

公共网络配置

公共网络与群集外部进行通信。规划公共网络配置时请考虑以下几点：

- **区别对待公共网络和专用网络**—公共网络和专用网络（群集互连）必须使用不同的适配器，或者必须在支持标记 VLAN 的适配器和支持 VLAN 的交换机上配置标记的 VLAN，以便对专用互连和公共网络使用同一个适配器。
或者，在同一个物理接口上创建多个虚拟 NIC，并将不同的虚拟 NIC 指定给专用网络和公共网络。
- **最低配置**—所有群集节点都必须与至少一个公共网络相连接。公共网络连接可针对不同的节点使用不同的子网。
- **最高配置**—只要硬件配置允许，便可以另外建立任意多个公共网络连接。
- **可伸缩服务**—运行可伸缩服务的所有节点都必须使用同一个子网或同一组子网，或者使用彼此之间可以路由的不同子网。
- **逻辑地址**—每个使用逻辑地址的数据服务资源组必须为用于访问逻辑地址的每个公共网络指定一个主机名。有关数据服务和资源的其他信息，另请参见《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》。
- **IPv4**—Oracle Solaris Cluster 软件支持在公共网络上使用 IPv4 地址。
- **IPv6**—Oracle Solaris Cluster 软件支持在公共网络上对故障转移和可伸缩数据服务使用 IPv6 地址。
- **IPMP 组**—每个公共网络适配器 数据服务通信所用到的每个公共网络适配器都必须属于 IP 网络多路径 (IP Network Multipathing, IPMP) 组。如果某个公共网络适配器在数据服务通信中未用到，便不必将其配置到 IPMP 组中。

除非公共网络配置中有一个或多个非链路本地 IPv6 公共网络接口，否则 scinstall 实用程序会自动为群集中使用同一子网的每个公共网络适配器集配置一个多适配器 IPMP 组。这些组是基于链路的，具有传递式探测器。

如果配置包含任何非链路本地 IPv6 公共网络接口，则必须手动在 IPMP 组中配置将用于数据服务通信的所有接口。您可以在建立群集之前或之后配置 IPMP 组。

`scinstall` 实用程序忽略 IPMP 组中已经配置的适配器。您可以在群集中使用基于探测的 IPMP 组或基于链路的 IPMP 组。基于探测器的 IPMP 组（用于测试目标 IP 地址）通过识别更多可能危及可用性的情况来提供最强的保护。

因此，如果 `scinstall` 实用程序所配置的 IPMP 组中有任何适配器在数据服务通信时不会被用到，您完全可以将该适配器从组中删除。

有关用于 IPMP 组的准则，请参见《[Oracle Solaris 管理：网络接口和网络虚拟化](#)》中的第 14 章“IPMP 简介”。要在安装群集后修改 IPMP 组，请遵循《[Oracle Solaris Cluster 系统管理指南](#)》中的“如何在群集中管理 IP 网络多路径组”中的准则和《[Oracle Solaris 管理：网络接口和网络虚拟化](#)》中的第 15 章“管理 IPMP”中的过程。

- **本地 MAC 地址支持**—所有公共网络适配器都必须使用支持本地 MAC 地址分配的网络接口卡 (network interface card, NIC)。本地 MAC 地址指定是 IPMP 的一项要求。
- **local-mac-address 设置**—对于 Ethernet 适配器，`local-mac-address?` 变量必须使用默认值 `true`。对于以太网适配器，Oracle Solaris Cluster 软件不支持将 `local-mac-address?` 的值设置为 `false`。

有关公共网络接口的更多信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Concepts Guide](#)》。

法定服务器配置

您可以使用 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件将一台计算机配置为法定服务器，然后将该法定服务器配置为群集的法定设备。您可以使用法定服务器来代替共享磁盘和 NAS 文件管理器或作为这些设备的补充。

对法定服务器在 Oracle Solaris Cluster 配置中的使用进行规划时，请考虑以下几点：

- **网络连接**—法定服务器计算机通过公共网络连接到群集。
- **支持的硬件**—法定服务器支持的硬件平台与全局群集节点支持的平台相同。
- **操作系统**—Oracle Solaris Cluster 软件对 Oracle Solaris 软件的要求同样适用于法定服务器软件。
- **针对非全局区域的限制**—在 Oracle Solaris Cluster 4.0 发行版中，无法在非全局区域中安装和配置法定服务器。
- **为多个群集提供服务**—可以将一台法定服务器配置为多个群集的法定设备。
- **混合的硬件和软件**—法定服务器以及它为之提供法定设备的群集不必配置在相同的软硬件平台上。例如，可将基于 SPARC 且运行 Oracle Solaris 10 OS 的计算机配置为基于 x86 且运行 Oracle Solaris 11 OS 的群集的法定服务器。
- **生成树算法**—必须在以太网交换机上对连接到群集公共网络（法定服务器在其中运行）的端口禁用生成树算法。

- **将群集节点用作法定服务器**—可以在群集节点上配置法定服务器来为节点所属群集之外的其他群集提供法定设备。但是，在群集节点上配置的法定服务器不具有高可用性。

NFS 准则

对网络文件系统 (Network File System, NFS) 在 Oracle Solaris Cluster 配置中的使用进行规划时，请考虑以下几点：

- **NFS 客户机**—任何 Oracle Solaris Cluster 节点都不能作为同一群集中某个节点上被控制的 HA for NFS 导出文件系统的 NFS 客户机。禁止此类 HA for NFS 交叉挂载。可以使用群集文件系统来在各全局群集节点间共享文件。
- **NFSv3 协议**—如果要从外部 NFS 服务器（如 NAS 文件管理器）在群集节点上挂载文件系统，并且使用的是 NFSv3 协议，则不能在同一群集节点上运行 NFS 客户机挂载和 HA for NFS 数据服务。如果这样做，则某些 HA for NFS 数据服务活动可能会导致 NFS 守护进程停止并重新启动，从而中断 NFS 服务。但是，如果您使用 NFSv4 协议在群集节点上挂载外部 NFS 文件系统，HA for NFS 数据服务就可以安全地运行。
- **锁定**—在群集本地运行的应用程序不得锁定通过 NFS 导出的文件系统上的文件。否则，本地阻塞（例如 `flock(3UCB)` 或 `fcntl(2)`）可能会妨碍重新启动锁定管理器 (`lockd(1M)`) 的能力。在重新启动期间，可能会为被阻塞的本地进程授予一个锁，该锁可能会由远程客户机回收。这种情况可能会导致无法预料的行为。
- **NFS 安全性功能**—Oracle Solaris Cluster 软件不支持 `share_nfs(1M)` 命令的以下选项：
 - `secure`
 - `sec=dh`

然而，Oracle Solaris Cluster 软件支持 NFS 的以下安全性功能：

- NFS 的安全端口的使用。通过将条目设置 `nfssrv:nfs_portmon=1` 添加至群集节点上的 `/etc/system` 文件中，可以启用 NFS 的安全端口。
- **隔离**—区域群集支持对所有支持的 NAS 设备、共享磁盘和存储阵列进行隔离。

服务限制

请注意下列针对 Oracle Solaris Cluster 配置的服务限制：

- **路由器**—由于以下原因，请勿将群集节点配置为路由器（网关）：
 - 路由协议可能无意中将群集互连作为可公共访问的网络广播给其他路由器，而不会考虑互连接口上 `IFF_PRIVATE` 标志的设置。
 - 路由协议可能妨碍跨某些群集节点（这些节点会影响客户机易用性）的 IP 地址的故障转移。

- 由于路由协议接受客户机网络数据包并丢弃它们，而不是将包转发给其他群集节点，因此可能妨碍可伸缩服务的正常功能。
- **NIS+ 服务器**—请勿将群集节点配置为 NIS 或 NIS+ 服务器。没有用于 NIS 或 NIS+ 的数据服务。但群集节点可以是 NIS 或 NIS+ 客户机。
- **安装服务器**—请勿使用 Oracle Solaris Cluster 配置在客户机系统上提供高可用性安装服务。
- **RARP**—请勿使用 Oracle Solaris Cluster 配置来提供 rarpd 服务。
- **远程过程调用 (remote procedure call, RPC) 程序编号**—如果在群集上安装 RPC 服务，该服务不得使用以下任何程序编号：
 - 100141
 - 100142
 - 100248

这些编号分别为 Oracle Solaris Cluster 守护进程 rgmd_receptionist、fed 和 pmfd 保留。

如果您安装的 RPC 服务也使用这些程序编号之一，则必须将该 RPC 服务更改为使用其他程序编号。

- **调度类**—Oracle Solaris Cluster 软件不支持在群集节点上运行高优先级进程调度类。请勿在群集节点上运行以下任一类型的进程：
 - 在具有高优先级的分时调度类中运行的进程
 - 在实时调度类中运行的进程

Oracle Solaris Cluster 软件依靠的是不在实时调度类中运行的内核线程。其他以高于正常优先级运行的分时进程或实时进程可能会妨碍 Oracle Solaris Cluster 内核线程获取所需的 CPU 周期。

网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP)

请遵循以下有关 NTP 的指导信息：

- **同步**—在群集中配置 NTP 或任何时间同步设备时，主要要求是必须将所有群集节点同步到同一时间。
- **准确性**—除了同步节点之间的时间之外，其次还要考虑单个节点上的时间准确性。如果满足该基本同步要求，则可以自由配置 NTP，最大限度地满足您的个人的需要。

有关群集时间的更多信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Concepts Guide](#)》。有关 NTP 的更多信息，请参见 Oracle Solaris 11 service/network/ntp 软件包中提供的 ntpd(1M) 手册页。

Oracle Solaris Cluster 可配置组件

本节提供配置下列 Oracle Solaris Cluster 组件的指南：

- [第 21 页中的“全局群集名称”](#)
- [第 21 页中的“全局群集投票节点名称和节点 ID”](#)
- [第 22 页中的“专用网络配置”](#)
- [第 23 页中的“专用主机名”](#)
- [第 24 页中的“群集互连”](#)
- [第 26 页中的“全局隔离”](#)
- [第 26 页中的“法定设备”](#)

全局群集名称

在 Oracle Solaris Cluster 配置期间，可为全局群集指定一个名称。全局群集名称应当在整个企业中是唯一的。

有关命名区域群集的信息，请参见[第 28 页中的“区域群集”](#)。

全局群集投票节点名称和节点 ID

全局群集中投票节点的名称就是您在物理或虚拟主机上安装 Oracle Solaris OS 时指定给该主机的名称。有关命名要求的信息，请参见[hosts\(4\)](#) 手册页。

在单主机群集安装中，默认群集名称是投票节点的名称。

在 Oracle Solaris Cluster 配置期间，您需要指定要在全局群集中安装的所有投票节点的名称。节点名称在整个群集中必须是唯一的。

将会为每个群集节点分配节点 ID 号以供在群集内使用，从编号 1 开始。按照节点成为群集成员的顺序为每个群集节点分配节点 ID 号。如果在一次操作中配置所有群集节点，则从中运行 `scinstall` 实用程序的节点将是最后一个分配到节点 ID 号的节点。节点 ID 号分配给群集节点后便无法更改。

为成为群集成员的节点分配最小的可用节点 ID 号。如果从群集中删除某节点，则此节点的 ID 可分配给新的节点。例如，如果在一个具有四个节点的群集中，删除节点 ID 号为 3 的节点，然后添加一个新节点，则会为该新节点分配节点 ID 3，而不是节点 ID 5。

如果希望所分配的 ID 号与特定群集节点相对应，则在配置群集节点时请按照您所希望的节点 ID 号分配顺序一次配置一个节点。例如，要让群集软件为 `phys-schost-1` 分配节点 ID 1，则将该节点配置为群集的发起节点。如果接下来将 `phys-schost-2` 添加到由 `phys-schost-1` 建立的群集中，将会为 `phys-schost-2` 分配节点 ID 2。

有关区域群集中节点名称的信息，请参见[第 28 页中的“区域群集”](#)。

专用网络配置

注-您无需为单主机全局群集配置专用网络。即使该群集不使用任何专用网络，`scinstall`实用程序也会为其自动指定默认的专用网络地址和网络掩码。

Oracle Solaris Cluster 软件使用专用网络在各节点之间以及受管于 Oracle Solaris Cluster 软件的各个非全局区域之间进行内部通信。Oracle Solaris Cluster 配置要求专用网络与群集至少互连有两个连接。在群集的第一个节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件时，可以使用以下方式之一指定专用网络地址和网络掩码：

- 接受默认的专用网络地址 (172.16.0.0) 和默认的网络掩码 (255.255.240.0)。此 IP 地址范围最多可支持 12 个区域群集和 10 个专用网络，以及数量相加后总数不超过 64 的投票节点与非全局区域。

注-IP 地址范围可支持的最大投票节点数并不反映硬件或软件配置当前可支持的最大投票节点数。

- 另指定一个允许的专用网络地址，接受默认的网络掩码。
- 接受默认的专用网络地址，另指定一个网络掩码。
- 另指定一个专用网络地址和一个网络掩码。

如果您选择指定另一个网络掩码，`scinstall`实用程序将提示您输入您希望该 IP 地址范围支持的节点数和专用网络数。该实用程序还提示您输入希望支持的区域群集数。您所指定的全局群集节点数还应包括将使用专用网络的非群集化非全局区域的预期数量。

该实用程序将计算可支持所指定的节点数、区域群集数和专用网络数的最小 IP 地址范围的网络掩码。计算出的网络掩码支持的节点（包括非全局区域）数、区域群集数和专用网络数可能会大于提供的值。`scinstall`实用程序还会计算第二个网络掩码，该网络掩码至少支持两倍于指定值的节点数、区域群集数和专用网络数。如果使用第二个网络掩码，则无需重新配置群集的 IP 地址范围就可以适应未来的增长。

接下来，该实用程序将询问您要选择哪个网络掩码。您可以指定任意一个计算所得的网络掩码，也可以提供其他网络掩码。所指定的网络掩码必须至少支持您在该实用程序中指定的节点数和专用网络数。

注 - 可能需要更改群集的专用 IP 地址范围，以支持添加投票节点、非全局区域、区域群集或专用网络。

要在建立群集之后更改专用网络地址和网络掩码，请参见《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“如何更改现有群集的专用网络地址或地址范围”。您必须关闭群集才能进行这些更改。

但是，如果使用 `cluster set-netprops` 命令仅更改网络掩码，群集可以保持在群集模式下。对于群集中已经配置的任何区域群集，专用 IP 子网以及为该区域群集分配的相应专用 IP 地址也将更新。

如果指定默认值以外的专用网地址，此地址必须满足下列要求：

- **地址和网络掩码的大小**—专用网络地址不能小于网络掩码。例如，如果网络掩码为 `255.255.255.0`，则可以使用专用网络地址 `172.16.10.0`。但是，如果网络掩码为 `255.255.0.0`，您就不能使用专用网络地址 `172.16.10.0`。
- **可接受的地址**—地址必须包含在 RFC 1918 保留给专用网络使用的地址块中。您可以与 InterNIC 联系以获取 RFC 的副本，也可以在 <http://www.rfc.org> 上查看 RFC 联机文档。
- **在多个群集中使用**—可以在多个群集中使用相同的专用网络地址，但前提是这些群集位于不同的专用网络上。不能从物理群集外部访问专用 IP 网络地址。
- **Oracle VM Server for SPARC**—当来宾域在同一物理计算机上创建并连接到同一虚拟交换机时，专用网络由此类来宾域共享，并且对所有这些域都可见。在向 `scinstall` 实用程序指定供来宾域群集使用的专用网络 IP 地址范围之前，请务必小心。请确保还没有同一物理计算机上且共享其虚拟交换机的其他来宾域使用该地址范围。
- **VLAN 由多个群集共享**—Oracle Solaris Cluster 配置支持在多个群集间共享同一专用互连 VLAN。不必为每个群集配置单独的 VLAN。不过，为获得最高级别的故障隔离和互连恢复能力，请将 VLAN 的使用限定于单个群集。
- **IPv6**—Oracle Solaris Cluster 软件不支持将 IPv6 地址用于专用互连。系统在专用网络适配器上配置 IPv6 地址以支持使用 IPv6 地址的可伸缩服务。但是专用网络上的节点间通信不使用这些 IPv6 地址。

有关专用网络的更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：IP 服务》中的第 1 章“规划网络部署”。

专用主机名

专用主机名是用于专用网接口上节点间通信的名称。在全局群集或区域群集的 Oracle Solaris Cluster 配置期间，会自动创建专用主机名。这些专用主机名遵循命名约定 `clusternodenode-id -priv`，其中 `node-id` 是内部节点 ID 的数字编号。在 Oracle Solaris Cluster 配置期间，当某个节点成为群集成员时，会自动将该节点的 ID 号指定给每个投

票节点。全局群集的投票节点和区域群集的节点可以具有相同的专用主机名，但是，每个主机名都解析为不同的专用网络 IP 地址。

在配置全局群集之后，可以使用 `clsetup(1CL)` 实用程序来重命名该群集的专用主机名。目前，您不能重命名区域群集节点的专用主机名。

为非全局区域创建专用主机名是可选操作。非全局区域的专用主机名没有必须遵循的命名约定。

群集互连

群集互连为群集节点之间的专用网通信提供了硬件通道。每个互连都由一根电缆组成，连接对象可以是：

- 两个传输适配器
- 传输适配器与传输交换机

有关群集互连的目的和功能的更多信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Concepts Guide](#)》中的“Cluster Interconnect”。

注 -您不需要为单主机群集配置群集互连。但是，如果您预期最终会向单主机群集配置中添加更多的投票节点，可能需要配置群集互连以供将来使用。

在 Oracle Solaris Cluster 配置期间，为一个或两个群集互连指定配置信息。

- 如果可用的适配器端口数目有限，可以利用标记 VLAN 使专用网络和公共网络共享同一个适配器。有关更多信息，请参见[第 24 页中的“传输适配器”](#)中有关标记 VLAN 适配器的指导信息。
- 在一个群集中可以设置一到六个群集互连。尽管单个群集互连减少了用于专用互连的适配器端口数，但是它不提供冗余功能，而且可用性较低。如果单个互连失败，则群集面临较大的必须执行自动恢复的风险。请尽可能安装两个或多个群集互连以提供冗余和可伸缩性，从而通过避免单点故障来提高可用性。

在使用 `clsetup` 实用程序建立群集之后，您可以配置额外的群集互连（最多可配置六个群集互连）。

有关群集互连硬件的准则，请参见《[Oracle Solaris Cluster Hardware Administration Manual](#)》中的“[Interconnect Requirements and Restrictions](#)”。有关群集互连的一般信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Concepts Guide](#)》中的“Cluster Interconnect”。

传输适配器

对于传输适配器（如网络接口中的端口），请指定传输适配器名称和传输类型。如果配置的是一个双主机群集，则还需指定互连是点对点连接（适配器到适配器）还是使用传输交换机。

请注意以下指导信息和限制：

- **IPv6**—Oracle Solaris Cluster 软件不支持通过专用互连进行 IPv6 通信。
- **本地 MAC 地址指定**—所有专用网络适配器都必须使用支持本地 MAC 地址指定的网络接口卡 (Network Interface Card, NIC)。链路本地 IPv6 地址 (专用网络适配器上需要这些地址以支持可伸缩数据服务的 IPv6 公共网络地址) 是基于本地 MAC 地址派生的。
- **标记的 VLAN**—Oracle Solaris Cluster 软件支持标记的虚拟局域网 (Virtual Local Area Network, VLAN)，以便在专用群集互连与公共网络之间共享适配器。在您为群集配置适配器之前，必须使用 `dladm create-vlan` 命令将其配置为带标记的 VLAN 适配器。

要为群集互连配置标记 VLAN 适配器，请通过适配器的 VLAN 虚拟设备名称来指定适配器。该名称由适配器名称和 VLAN 实例编号组成。VLAN 实例编号根据公式 $(1000 \times V) + N$ 得出，其中 V 是 VID 编号， N 是 PPA。

例如，如果适配器 `net2` 上的 VID 为 73，则应按 $(1000 \times 73) + 2$ 来计算出其 VLAN 实例编号。因此，应将适配器名称指定为 `net73002`，以表明该适配器属于共享虚拟 LAN。

有关在群集中配置 VLAN 的信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Hardware Administration Manual](#)》中的“Configuring VLANs as Private Interconnect Networks”。有关创建和管理 VLAN 的信息，请参见 `dladm(1M)` 手册页和《[Oracle Solaris 管理：网络接口和网络虚拟化](#)》中的第 13 章“管理 VLAN”。

- **SPARC : Oracle VM Server for SPARC 来宾域**—请通过适配器的虚拟名称 `vnetN` (例如 `vnet0` 和 `vnet1`) 指定其名称。虚拟适配器名称记录在 `/etc/path_to_inst` 文件中。
- **逻辑网络接口**—逻辑网络接口保留供 Oracle Solaris Cluster 软件使用。

传输交换机

如果使用传输交换机 (例如，网络交换机)，请为每个互连指定传输交换机名称。可以使用默认名称 `switchN` (其中 N 是在配置期间自动指定的数字)，也可以创建其他名称。

还应指定交换机的端口名称或接受其默认名称。默认端口名称与用于承载电缆的适配器端的那个 Oracle Solaris 主机的内部节点 ID 号相同。但是，某些适配器类型不能使用默认端口名。

具有三个或更多投票节点的群集必须使用传输交换机。投票群集节点之间的直接连接只能用于双主机群集。如果双主机群集采用的是直接连接，您仍可以为该互连指定一个传输交换机。

提示—如果指定了传输交换机，将来就可以更轻松地向群集中添加其他投票节点。

全局隔离

隔离是一种由群集用来在记忆分裂期间保护共享磁盘数据完整性的机制。默认情况下，处于“典型”模式的 `scinstall` 实用程序会使全局隔离功能保持启用状态，配置中的每个共享磁盘都使用默认的全局隔离设置 `prefer3`。当使用 `prefer3` 设置时，使用的是 SCSI-3 协议。

如果有任何设备无法使用 SCSI-3 协议，则应使用 `pathcount` 设置，采用该设置时，将基于连接到磁盘的 DID 路径数为共享磁盘选择隔离协议。在群集中，不支持 SCSI-3 的设备被限定于两个 DID 设备路径。可以为不支持 SCSI-3 或 SCSI-2 隔离的设备关闭隔离。但是，在记忆分裂情况下，无法保证此类设备的数据完整性。

在自定义模式下，`scinstall` 实用程序会提示您是否禁用全局隔离。多数情况下，请回答 **No** 使全局隔离保持启用状态。但是，在特定情况下，您可以禁用全局隔离。



注意 – 如果您在所提及情况之外的情况下禁用了隔离，您的数据在应用程序故障转移期间可能容易发生损坏。在考虑关闭隔离功能时，请认真检查出现这种数据损坏的可能性。

您可以禁用全局隔离的各种情况如下所述：

- 共享存储不支持 SCSI 保留。

如果对共享磁盘关闭隔离功能，之后又将该磁盘配置为法定设备，该设备将使用软件法定协议。无论该磁盘是支持 SCSI-2 协议还是 SCSI-3 协议，都是这样。软件法定是 Oracle Solaris Cluster 软件中的一种协议，用来模拟某种形式的 SCSI 永久组保留 (Persistent Group Reservation, PGR)。

- 您希望使群集外部的系统能够访问连接到群集的存储设备。

如果您在群集配置期间禁用全局隔离，群集中所有共享磁盘的隔离功能都将被关闭。在配置了群集之后，可以更改全局隔离协议或者覆盖个别共享磁盘的隔离协议。但是，要更改法定设备的隔离协议，必须首先取消法定设备的配置。然后设置磁盘的新隔离协议，并将其重新配置为法定设备。

有关隔离行为的更多信息，请参见《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》中的“Failfast Mechanism”。有关为个别共享磁盘设置隔离协议的更多信息，请参见 `cldevice(1CL)` 手册页。有关全局隔离设置的更多信息，请参见 `cluster(1CL)` 手册页。

法定设备

Oracle Solaris Cluster 配置使用法定设备来维护数据和资源的完整性。如果群集暂时失去与投票节点的连接，则法定设备可防止在投票群集节点试图重新加入群集时出现失忆或记忆分裂问题。有关法定设备的目的和功能的更多信息，请参见《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》中的“Quorum and Quorum Devices”。

在执行 Oracle Solaris Cluster 双主机群集安装期间，您可以选择让 `scinstall` 实用程序自动将配置中的某个可用共享磁盘配置为法定设备。`scinstall` 实用程序假定所有可用的共享磁盘都可以作为法定设备。

如果要将法定服务器或 Oracle 的 Sun ZFS Storage Appliance NAS 设备用作法定设备，可以在 `scinstall` 处理完成后进行配置。

完成安装后，您还可以使用 `clsetup` 实用程序配置更多的法定设备。

注 - 您不需要为单主机群集配置法定设备。

如果群集配置中包括无法用作法定设备的第三方共享存储设备，您必须使用 `clsetup` 实用程序手动配置法定设备。

规划法定设备时请考虑以下几点：

- **最低配置**—双主机群集必须至少具有一个法定设备，该设备可以是共享磁盘、法定服务器或 NAS 设备。对于其他拓扑，法定设备是可选的。
- **奇数规则**—如果在双主机群集或直接连接到法定设备的主机对上配置多个法定设备，请配置奇数个法定设备。此配置用于确保法定设备完全独立于故障通道。
- **法定投票的分配**—为使群集具有最高可用性，应确保法定设备提供的总投票数少于投票节点提供的总投票数。否则，节点无法在所有法定设备都不可用时形成群集，即使所有节点都在正常运行也是如此。
- **连接**—必须将法定设备连接到至少两个投票节点。
- **SCSI 隔离协议**—如果配置了 SCSI 共享磁盘法定设备，它的隔离协议会自动设置为 SCSI-2（在双主机群集中）或 SCSI-3（在包含三个或更多个投票节点的群集中）。
- **更改法定设备的隔离协议**—对于配置为法定设备的 SCSI 磁盘，必须取消法定设备配置才能启用或禁用它的 SCSI 隔离协议。
- **软件法定协议**—可以将不支持 SCSI 协议的受支持共享磁盘（如 SATA 磁盘）配置为法定设备。对于这样的磁盘，必须禁用隔离功能。这些磁盘随后将使用软件法定协议来模拟 SCSI PGR。

软件法定协议还可以由 SCSI 共享磁盘使用，但前提是将这样的磁盘禁用了隔离功能。

- **复制的设备**—Oracle Solaris Cluster 软件不支持将复制的设备作为法定设备。
 - **ZFS 存储池**—请勿将已配置的法定设备添加到 ZFS 存储池中。如果将一个已配置了的法定设备添加到 ZFS 存储池中，该磁盘将被重新标为 EFI 磁盘，并因此失去法定配置信息。该磁盘此后便不会再为群集提供法定选票。
- 在磁盘处于存储池中之后，可以将该磁盘配置为法定设备。这就是说，您可以先取消法定设备的配置，将其添加到存储池中，然后再将相应磁盘重新配置为法定设备。

有关法定设备的更多信息, 请参见《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》中的“Quorum and Quorum Devices”。

区域群集

区域群集是非全局 Oracle Solaris Zones 的群集。区域群集的所有节点都配置为设置有 `cluster` 属性的 `solaris` 标记的非全局区域。在区域群集中, 不允许使用任何其他标记类型。通过 Oracle Solaris Zones 提供的隔离功能, 您能够以与在全局区域中运行服务类似的方式在区域群集中运行受支持的服务。

在对区域群集的创建进行规划时, 请考虑以下几点:

- 第 28 页中的“全局群集的要求和相关指导”
- 第 28 页中的“区域群集的要求和相关指导”

全局群集的要求和相关指导

- **全局群集**—必须在全局 Oracle Solaris Cluster 配置中配置区域群集。如果没有底层全局群集, 就无法配置区域群集。
- **群集模式**—从中创建或修改区域群集的全局群集投票节点必须处于群集模式。当您管理区域群集时, 如果任何其他投票节点处于非群集模式, 那么, 所做的更改将在这些节点返回到群集模式时传播到这些节点上。
- **足够的专用 IP 地址**—全局群集的专用 IP 地址范围必须具有足够的空闲 IP 地址子网供新的区域群集使用。如果可用子网的数量不够, 则区域群集的创建会失败。
- **更改专用 IP 地址范围**—如果更改了全局群集的专用 IP 地址范围, 区域群集可用的专用 IP 子网和相应的专用 IP 地址将自动更新。如果删除了某个区域群集, 群集基础结构会释放由该区域群集使用的专用 IP 地址, 以便这些地址可在全局群集中用于其他用途或者供依赖全局群集的任何其他区域群集使用。
- **支持的设备**—Oracle Solaris Zones 支持的设备可导出到区域群集。这样的设备包括:
 - Oracle Solaris 磁盘设备 (`cNtXdYsZ`)
 - DID 设备 (`/dev/did/*dsk/dN`)
 - Solaris Volume Manager 和 Solaris Volume Manager for Sun Cluster 多所有者磁盘集 (`/dev/md/setname/*dsk/dN`)

区域群集的要求和相关指导

- **节点分布**—不能将同一个区域群集的多个节点托管在同一主机上。只有当主机上的每个区域群集节点都是不同区域群集的成员时, 该主机才可支持多个区域群集节点。

- **节点创建**—在创建区域群集时，必须至少创建一个区域群集节点。区域群集节点的名称在区域群集中必须唯一。基础结构会自动在支持区域群集的每个主机上创建一个底层非全局区域。每个非全局区域都被赋予相同的区域名称，该名称与在创建群集时指定给区域群集的名称完全相同。例如，如果您创建一个名为 `zc1` 的区域群集，则支持区域群集的每个主机上的相应非全局区域名称也为 `zc1`。
- **群集名称**—每个区域群集名称在托管全局群集的计算机群集中必须唯一。区域群集名称不能同时由计算机群集中其他位置的非全局区域使用，也不能与全局群集节点的名称相同。不能使用 `"all"` 或 `"global"` 作为区域群集名称，因为这些名称是保留名称。
- **公共网络 IP 地址**—可以选择性地为每个区域群集节点指定特定的公共网络 IP 地址。

注—如果不为每个区域群集节点配置 IP 地址，将出现以下两种情况：

- 该特定区域群集将无法配置要在区域群集中使用的 NAS 设备。群集在与 NAS 设备通信时将使用区域群集节点的 IP 地址，所以缺失 IP 地址会阻止对隔离 NAS 设备的群集支持。
 - 群集软件将激活所有 NIC 上的所有逻辑主机 IP 地址。
-
- **专用主机名**—在创建区域群集过程中，会按照在全局群集中创建主机名的相同方式，为区域群集的每个节点自动创建专用主机名。目前，您不能重命名区域群集节点的专用主机名。有关专用主机名的更多信息，请参见第 23 页中的“[专用主机名](#)”。
 - **solaris 标记**—区域群集的所有节点都配置为设置有 `cluster` 属性的 `solaris` 标记的非全局区域。在区域群集中，不允许使用任何其他标记类型。
 - **IP 类型**—区域群集是使用 `shared` IP 类型创建的。区域群集不支持 `exclusive` IP 类型。
 - **Global_zone=TRUE 资源类型属性**—要注册使用 `Global_zone=TRUE` 资源类型属性的资源类型，资源类型文件必须位于区域群集的 `/usr/cluster/global/rgm/rtreg/` 目录中。如果该资源类型文件位于任何其他位置，将会拒绝用于注册该资源类型的命令。
 - **转换为区域群集节点**—无法将位于区域群集外的非全局区域添加到该区域群集。只能使用 `clzonecluster` 命令将新节点添加到区域群集。
 - **文件系统**—您可以使用 `clzonecluster` 命令添加以下类型的文件系统供区域群集使用。可以通过直接挂载或回送挂载将文件系统导出到区域群集。
 - 通过直接挂载：
 - UFS 本地文件系统
 - Oracle Solaris ZFS（作为数据集导出的）
 - 受支持 NAS 设备中的 NFS
 - 通过回送挂载：
 - UFS 本地文件系统

- UFS 群集文件系统

您可以配置 HAStoragePlus 或 ScalMountPoint 资源以管理文件系统的挂载。

- 隔离—区域群集支持对所有支持的 NAS 设备、共享磁盘和存储阵列进行隔离。

规划全局设备、设备组和群集文件系统

本节提供了以下信息：

- 第 30 页中的“规划全局设备”
- 第 30 页中的“规划设备组”
- 第 31 页中的“规划群集文件系统”
- 第 32 页中的“为 UFS 群集文件系统选择挂载选项”
- 第 33 页中的“群集文件系统的挂载信息”

规划全局设备

有关全局设备的目的和功能的信息，请参见《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》中的“[Global Devices](#)”。

Oracle Solaris Cluster 软件不要求任何特定磁盘布局或文件系统大小。规划全局设备的布局时请考虑以下几点：

- **镜像**—必须镜像所有全局设备，以便将全局设备当作高可用性设备。如果存储设备提供了硬件 RAID 及到磁盘的冗余通道，则不需要使用软件镜像。
- **磁盘**—镜像时，请对文件系统进行布局，以便跨磁盘阵列镜像文件系统。
- **可用性**—必须将全局设备物理连接至群集中的多个投票节点，以便将该全局设备当作高可用性设备。具有多个物理连接的全局设备能够在单个节点发生故障的情况下实现容错。可以支持只有一个物理连接的全局设备，但如果与之连接的那个节点关闭，将无法从其他投票节点访问该设备。
- **交换设备**—请勿在全局设备上创建交换文件。
- **非全局区域**—无法从非全局区域直接访问全局设备，从非全局区域只能访问群集文件系统的数据。

规划设备组

有关设备组的用途及功能的信息，请参见《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》中的“[Device Groups](#)”。

规划设备组时请考虑以下几点：

- **故障转移**—可以将多主机磁盘和正确配置的卷管理器设备配置为故障转移设备。正确配置的卷管理器设备包括多主机磁盘和正确设置的卷管理器本身。此配置用于确保多个投票节点能够托管导出的设备。不能将磁带机、CD-ROM、DVD-ROM 或单端口设备配置为故障转移设备。
- **镜像**—必须镜像磁盘以保护数据免受磁盘故障的影响。有关其他指导信息，请参见第 35 页中的“[镜像准则](#)”。有关镜像的说明，请参见第 119 页中的“[配置 Solaris Volume Manager 软件](#)”和您的卷管理器文档。

规划群集文件系统

有关群集文件系统的目的和功能的信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Concepts Guide](#)》中的“[Cluster File Systems](#)”。

注—还可以配置高可用性本地文件系统。这可以提高系统性能，从而使数据服务具有较高的 I/O 速率或可以使用群集文件系统中不支持的某些文件系统功能。有关更多信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide](#)》中的“[Enabling Highly Available Local File Systems](#)”。

规划群集文件系统时请注意以下几点：

- **配额**—群集文件系统不支持配额。但具有高可用性的本地文件系统支持配额。
- **区域群集**—您不能将使用 UFS 的群集文件系统配置为在区域群集中使用。请改用高可用性的本地文件系统。
- **回送文件系统 (loopback file system, LOFS)**—创建群集期间，默认情况下会启用 LOFS。如果群集同时满足以下两个条件，您必须在每个投票群集节点上手动禁用 LOFS：
 - 在高可用性本地文件系统中配置 HA for NFS (HA for NFS)。
 - 正在运行 `automountd` 守护进程。

如果群集满足上述两个条件，就必须禁用 LOFS 以避免出现切换问题或其他故障。如果群集仅满足其中一个条件，您便可以安全地启用 LOFS。

如果需要启用 LOFS 和 `automountd` 守护进程，请从自动安装程序映射中排除所有属于由 HA for NFS 导出的高可用性本地文件系统的文件。

- **进程记帐日志文件**—请勿将进程记帐日志文件放在群集文件系统或高可用性本地文件系统中。向日志文件的写入操作将阻碍切换转移，这将导致节点挂起。请仅使用本地文件系统包含进程记帐日志文件。
- **通信端点**—对于 Oracle Solaris 软件提供的、用于将通信端点置于文件系统名称空间内的任何文件系统功能，群集文件系统均不提供支持。因此，请勿尝试在除本地节点之外的任何节点上使用 `fattach` 命令。
 - 虽然您可以创建一个路径名直接指向群集文件系统的 UNIX 域套接字，但是在进行节点故障转移之后，该套接字将不复存在。

- 将无法全局访问群集文件系统上的任何 FIFO 或创建的已命名的传输。
- **设备特殊文件**—群集文件系统中既不支持块特殊文件也不支持字符特殊文件。要为群集文件系统中的某个设备节点指定路径名，请在 /dev 目录下创建一个指向该设备名称的符号链接。请勿使用 mknod 命令来实现此目的。
- **atime**—群集文件系统不维护 atime。
- **ctime**—访问群集文件系统中的某个文件时，该文件的 ctime 更新可能会延迟。
- **安装应用程序**—如果希望具有高可用性的应用程序二进制文件驻留在某一群集文件系统中，请等到配置完该群集文件系统之后再安装该应用程序。

为 UFS 群集文件系统选择挂载选项

本节介绍了针对 UFS 群集文件系统的挂载选项的相关要求与限制：

注—您也可以将此类型和其他类型的文件系统配置为具有高可用性的本地文件系统。有关更多信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide](#)》中的“Enabling Highly Available Local File Systems”。

在创建 UFS 群集文件系统时，请遵循以下挂载选项列表中的准则来确定要使用的挂载选项。

global

必需。此选项使文件系统对于群集中的各节点均为全局可视。

logging

必需。此选项用于启用日志。

forcedirectio

有条件的。此选项仅对于将保存 Oracle RAC RDBMS 数据文件、日志文件和控制文件的群集文件系统来说才是必需的。

onerror=panic

必需。不必在 /etc/vfstab 文件中显式指定 onerror=panic 挂载选项。如果未指定其他 onerror 挂载选项，则该挂载选项就已经是默认值。

注 – Oracle Solaris Cluster 软件仅支持 `onerror=panic` 挂载选项。请勿使用 `onerror=umount` 或 `onerror=lock` 挂载选项。由于以下原因，群集文件系统不支持这些装载选项：

- 使用 `onerror=umount` 或 `onerror=lock` 挂载选项可能会导致群集文件系统锁定或变得无法访问。如果群集文件系统的文件被损坏，可能出现此情况。
- `onerror=umount` 或 `onerror=lock` 挂载选项可能导致群集文件系统无法挂载。这种状况可能由此导致使用此群集文件系统的应用程序挂起或无法终止应用程序。

可能需要重新引导节点才能从这些状态中恢复。

syncdir

可选。如果指定 `syncdir`，则对于 `write()` 系统调用，可以保证符合 POSIX 的文件系统行为。如果 `write()` 成功，则此挂载选项可以确保磁盘上拥有足够的空间。

如果未指定 `syncdir`，则会发生与 UFS 文件系统相同的行为。如果不指定 `syncdir`，则分配磁盘块的写入性能（例如，向文件附加数据时）会显著提高。但是，在某些情况下，如果不使用 `syncdir`，就无法在文件关闭前发现空间不足的情况（`ENOSPC`）。

您只能在故障转移后非常短的一段时间内看到 `ENOSPC` 处于关闭状态。如果使用 `syncdir`，那么就像 POSIX 行为一样，可以在文件关闭之前发现空间不足的情况。

有关 UFS 挂载选项的更多信息，请参见 [mount_ufs\(1M\)](#) 手册页。

群集文件系统的挂载信息

规划群集文件系统的挂载点时请考虑以下几点：

- **挂载点位置**—除非被其他软件产品禁止，否则请在 `/global` 目录中创建群集文件系统的挂载点。使用 `/global` 目录能够更容易地将在全局范围内可用的群集文件系统与本地文件系统区分开来。
- **嵌套挂载点**—通常情况下，不应为群集文件系统嵌套挂载点。例如，不要将一个文件系统设置为挂载于 `/global/a`，而将另一个文件系统设置为挂载于 `/global/a/b`。忽略此规则可能会导致可用性和节点引导顺序出现问题。如果系统在尝试挂载该文件系统的子挂载点时，父挂载点不存在，则会出现这些问题。
此规则的唯一例外是 UFS 上的群集文件系统。如果用于两个文件系统的设备具有相同的物理主机连接（例如，连接到同一磁盘上的不同分片），则可以对挂载点进行嵌套。
- **forcedirectio**—Oracle Solaris Cluster 软件不支持从通过使用 `forcedirectio` 挂载选项挂载的群集文件系统执行二进制文件。

规划卷管理

本节为规划群集配置的卷管理提供以下指导信息。

- 第 34 页中的“用于卷管理器软件的准则”
- 第 35 页中的“用于 Solaris Volume Manager 软件的准则”
- 第 35 页中的“UFS 群集文件系统日志记录”
- 第 35 页中的“镜像准则”

Oracle Solaris Cluster 软件使用卷管理器软件来将磁盘分组到设备组，以便之后将其作为一个单元进行管理。您必须在群集的所有投票节点上安装 Solaris Volume Manager 软件。

有关如何安装和配置卷管理器软件的说明，请参见您的卷管理器文档和第 119 页中的“配置 Solaris Volume Manager 软件”。有关在群集配置中使用卷管理的更多信息，请参见《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》中的“Multihost Devices”和《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》中的“Device Groups”。

用于卷管理器软件的准则

使用卷管理器软件配置磁盘时，请考虑以下一般准则：

- **软件 RAID**—Oracle Solaris Cluster 软件不支持软件 RAID 5。
- **镜像的多主机磁盘**—您必须跨磁盘扩展单元镜像所有多主机磁盘。有关镜像多主机磁盘的指导信息，请参见第 35 页中的“镜像多主机磁盘指导”。如果存储设备提供了硬件 RAID 及到设备的冗余路径，则不需要使用软件镜像。
- **镜像的根**—镜像 ZFS 根池可确保高可用性，但这种镜像不是必需的。有关可帮助决定是否要对 ZFS 根池进行镜像的准则，请参见第 35 页中的“镜像准则”。
- **节点列表**—为确保设备组的高可用性，该设备组与任何关联资源组的潜在主节点的节点列表和故障恢复策略必须完全相同。或者，如果可伸缩资源组使用的节点多于与它相关联的设备组，则应使可伸缩资源组的节点列表成为设备组节点列表的超集。有关节点列表的信息，请参见《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》中的资源组规划信息。
- **多主机磁盘**—您必须将用于构造设备组的所有设备连接到在该设备组的节点列表中配置的所有节点。当设备被添加到磁盘集时，Solaris Volume Manager 软件会自动检查此连接。
- **热备用磁盘**—可以使用热备用磁盘增加可用性，但热备用磁盘不是必需的。

有关磁盘布局建议和其他限制，请参见您的卷管理器软件文档。

用于 Solaris Volume Manager 软件的准则

规划 Solaris Volume Manager 配置时请考虑以下几点：

- **唯一命名** - 磁盘集名称在群集中必须是唯一的。
- **磁盘集保留名称** - 请勿将磁盘集命名为 `admin` 或 `shared`。
- **双串中介** - 磁盘串由一个磁盘盒、所含物理磁盘、磁盘盒与主机之间的电缆以及接口适配卡组成。正好配置了两个磁盘串且正好由两个或三个 Oracle Solaris 主机控制的每个磁盘集都称为双串磁盘集。此类型的磁盘集必须配置有 Solaris Volume Manager 双串中介。在配置双串中介时，请遵循以下规则：
 - 必须为每个磁盘集配置两个或三个充当中介主机的主机。
 - 必须使用可以控制磁盘集的主机作为该磁盘集的中介。如果具有校园群集，也可以将群集网络上的第三个节点或非群集主机配置为第三个中介主机，以提高可用性。
 - 不能为不满足双串和双主机要求的磁盘集配置中介。

有关详细信息，请参见 [mediator\(7D\)](#) 手册页。

UFS 群集文件系统日志记录

需要对 UFS 群集文件系统进行日志记录。Oracle Solaris Cluster 软件支持 Solaris UFS 日志记录。有关更多信息，请参见 [mount_ufs\(1M\)](#) 手册页。

镜像准则

本节为规划群集配置的镜像提供以下指导信息：

- [第 35 页中的“镜像多主机磁盘指导”](#)
- [第 36 页中的“用于镜像 ZFS 根池的准则”](#)

镜像多主机磁盘指导

对 Oracle Solaris Cluster 配置中的所有多主机磁盘进行镜像，使得此配置可以容许单个设备发生故障。Oracle Solaris Cluster 软件要求镜像跨扩展单元的所有多主机磁盘。如果存储设备提供了硬件 RAID 及到设备的冗余路径，则不需要使用软件镜像。

镜像多主机磁盘时请考虑以下几点：

- **单独的磁盘扩展单元** - 给定镜像或丛的每个子镜像应位于不同的多主机扩展单元中。
- **磁盘空间** - 镜像使必需的磁盘空间量增加一倍。
- **三路镜像** - Solaris Volume Manager 软件支持三路镜像。但是，Oracle Solaris Cluster 软件只要求两路镜像。

- **不同的设备大小**—如果镜像到不同大小的设备，则镜像容量将限制为最小子镜像或从的大小。

有关多主机磁盘的更多信息，请参见《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》中的“[Multihost Devices](#)”。

用于镜像 ZFS 根池的准则

Oracle Solaris ZFS 是 Oracle Solaris 11 发行版中的默认根文件系统。有关如何镜像 ZFS 根池的说明，请参见《[Oracle Solaris 管理：ZFS 文件系统](#)》中的“如何配置镜像根池”。有关如何管理各种根池组件的信息，另请参见《[Oracle Solaris 管理：ZFS 文件系统](#)》中的第 5 章“[管理 ZFS 根池组件](#)”。

为了实现最大可用性，请镜像本地磁盘上的根(/)、/usr、/var、/opt 和 swap。但是，Oracle Solaris Cluster 软件不要求您对 ZFS 根池进行镜像。

在决定是否要对 ZFS 根池进行镜像时，请考虑以下几点：

- **引导磁盘**—可以将镜像设置为可引导的根池。然后可以在主引导磁盘出现故障时从镜像进行引导。
- **备份**—不管是否镜像根池，都应该定期执行根备份。单独镜像不能避免管理错误。只有备份计划才能使您恢复被误改或误删的文件。
- **法定设备**—请勿使用配置为法定设备的磁盘来镜像根池。
- **单独的控制器**—最高可用性包括在一个单独的控制器上镜像根池。

在全局群集节点上安装软件

本章介绍了在全局群集投票节点上安装 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件的以下过程。

- [第 38 页中的“如何准备群集软件安装”](#)
- [第 39 页中的“如何安装 Oracle Solaris 软件”](#)
- [第 43 页中的“如何在管理控制台上安装 pconsole 软件”](#)
- [第 45 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件”](#)
- [第 47 页中的“如何配置内部磁盘镜像”](#)
- [第 48 页中的“SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域”](#)
- [第 48 页中的“如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包”](#)
- [第 52 页中的“如何安装 Oracle Solaris 11 的 Availability Suite 功能”](#)
- [第 53 页中的“如何设置根环境”](#)
- [第 53 页中的“如何配置 Solaris IP 过滤器”](#)

安装软件

本节提供在群集节点上安装软件的信息和步骤。

以下任务列表列出了在多主机全局群集或单主机全局群集上安装软件时所需执行的任务。按照以下顺序完成操作。

表 2-1 任务列表：安装软件

任务	指导
规划群集配置的布局，并准备安装软件。	第 38 页中的“如何准备群集软件安装”
在所有节点上以及（可选）管理控制台和法定服务器上安装 Oracle Solaris OS。（可选）在节点上启用 Solaris I/O 多路径。	第 39 页中的“如何安装 Oracle Solaris 软件”
（可选）在管理控制台上安装 pconsole 软件。	第 43 页中的“如何在管理控制台上安装 pconsole 软件”

表 2-1 任务列表：安装软件（续）

任务	指导
(可选) 安装和配置法定服务器。	第 45 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件”
(可选) 配置内部磁盘镜像。	第 47 页中的“如何配置内部磁盘镜像”
(可选) 安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域。	第 48 页中的“SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域”
安装 Oracle Solaris Cluster 软件及将要使用的所有数据服务。	第 48 页中的“如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包”
(可选) 安装和配置 Oracle Solaris 软件的 Availability Suite 功能	第 52 页中的“如何安装 Oracle Solaris 11 的 Availability Suite 功能”
设置目录路径。	第 53 页中的“如何设置根环境”
(可选) 配置 Oracle Solaris IP 过滤器。	第 53 页中的“如何配置 Solaris IP 过滤器”

▼ 如何准备群集软件安装

- 1 确保您为群集选择的软硬件组合是目前所支持的一种 **Oracle Solaris Cluster** 配置。
有关支持的群集配置的最新信息，请与 Oracle 销售代表联系。
- 2 阅读下列手册以获取有助于您规划群集配置和准备安装策略的信息。
 - 《Oracle Solaris Cluster 4.0 发行说明》—限制、错误解决方法和其他最新发布的信息。
 - 《Oracle Solaris Cluster Concepts Guide》—Oracle Solaris Cluster 产品概述。
 - 《Oracle Solaris Cluster 软件安装指南》（本手册）—有关安装和配置 Oracle Solaris、Oracle Solaris Cluster 以及卷管理器软件的规划准则和过程。
 - 《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》—有关安装和配置数据服务的规划准则和过程。
- 3 准备好所有相关文档，包括第三方文档。
下面是在群集安装期间可能需要参考的部分产品文档列表：
 - Oracle Solaris OS
 - Solaris Volume Manager 软件
 - 第三方应用程序
- 4 规划群集配置。
使用第 1 章，规划 Oracle Solaris Cluster 配置和《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》中的规划指导来确定如何安装和配置群集。



Caution –完整规划群集安装。开始安装 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件之前，请先确定针对所有数据服务和第三方产品的要求。如果不这么做，可能会导致安装错误，以致需要完全重新安装 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件。

5 获取您的群集配置所需的所有更新。

有关安装说明，请参见《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的第 11 章“更新您的软件”。

接下来的步骤

- 如果要将计算机安装为法定服务器以用作群集中的法定设备，请转至第 45 页中的“[如何安装和配置 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件](#)”。
- 否则，如果要使用管理控制台与群集节点进行通信，请转至第 43 页中的“[如何在管理控制台上安装 pconsole 软件](#)”。
- 否则，请选择要使用的 Oracle Solaris 安装过程。
 - 要使用 `scinstall(1M)` 实用程序配置 Oracle Solaris Cluster 软件，请转至第 39 页中的“[如何安装 Oracle Solaris 软件](#)”以首先安装 Oracle Solaris 软件。
 - 要一次性安装并配置 Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序方法），请转至第 78 页中的“[如何安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）](#)”。

▼ 如何安装 Oracle Solaris 软件

可以根据您的群集配置使用此过程在以下系统上安装 Oracle Solaris OS：

1. (可选) 管理控制台，您将在其中安装 pconsole 软件。有关更多信息，请参见第 43 页中的“[如何在管理控制台上安装 pconsole 软件](#)”。
2. (可选) 法定服务器。有关更多信息，请参见第 45 页中的“[如何安装和配置 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件](#)”。
3. 全局群集中的每个节点（如果您不使用 `scinstall` 定制自动化安装程序方法来安装软件）。有关群集的自动化安装程序安装的更多信息，请参见第 78 页中的“[如何安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）](#)”。

如果节点上已安装了 Oracle Solaris OS，但不符合 Oracle Solaris Cluster 安装要求，则可能需要重新安装 Oracle Solaris 软件。按照此过程中的步骤进行操作，以确保 Oracle Solaris Cluster 软件的后续安装成功。有关必须进行的根磁盘分区操作以及其他 Oracle Solaris Cluster 安装要求的信息，请参见第 12 页中的“[规划 Oracle Solaris OS](#)”。

开始之前 执行以下任务：

- 在安装 Oracle Solaris 软件之前请确保已完成了硬件设置并对连接进行了验证。有关详细信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Hardware Administration Manual](#)》以及您的服务器和存储设备的相关文档。
- 确保群集配置规划完整。有关要求和指导，请参见第 38 页中的“[如何准备群集软件安装](#)”。
- 如果使用命名服务，请将所有公共主机名和逻辑地址的地址-名称映射添加到客户机在访问群集服务时所使用的全部命名服务中。有关规划指导，请参见[第 16 页中的“公共网络 IP 地址”](#)。有关使用 Oracle Solaris 名称服务的信息，请参见 Oracle Solaris 系统管理员文档。

1 连接到每个节点的控制台。

2 安装 Oracle Solaris OS。

按照《[安装 Oracle Solaris 11 系统](#)》中的安装说明进行操作。

注 – 必须在群集中的所有节点上安装相同版本的 Oracle Solaris OS。

您可以使用通常使用的任何方法来安装 Oracle Solaris 软件。在安装 Oracle Solaris 软件期间执行下列步骤：

a. (群集节点) 选择“手工设置”来设置文件系统。

- 指定大小至少应为 20 MB 的一个分片。
- 创建所需的所有其他文件系统分区，如[第 13 页中的“系统磁盘分区”](#)中所述。

b. (群集节点) 为了便于管理，请在每个节点上设置相同的超级用户密码。

3 确保 solaris 发布者有效。

```
# pkg publisher
PUBLISHER          TYPE      STATUS    URI
solaris             origin    online   solaris-repository
```

有关设置 solaris 发布者的信息，请参见《[添加和更新 Oracle Solaris 11 软件包](#)》。

4 (群集节点) 如果要使用基于角色的访问控制 (Role-Based Access Control, RBAC) 而非超级用户角色来访问群集节点，请设置一个可针对所有 Oracle Solaris Cluster 命令提供授权的 RBAC 角色。

如果用户不是超级用户，则需要具备以下 Oracle Solaris Cluster RBAC 授权才能执行这一系列的安装过程：

- solaris.cluster.modify
- solaris.cluster.admin
- solaris.cluster.read

有关使用 RBAC 角色的更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：安全服务》中的“[基于角色的访问控制（概述）](#)”。有关每个 Oracle Solaris Cluster 子命令所需 RBAC 授权的信息，请参见 Oracle Solaris Cluster 手册页。

- 5 (群集节点)** 如果要将节点添加到现有的群集中，请向新节点添加群集文件系统的挂载点。

- a. 从活动群集节点中显示所有群集文件系统的名称。

```
phys-schost-1# mount | grep global | egrep -v node@ | awk '{print $1}'
```

- b. 在新节点上，为群集中的每个群集文件系统创建一个挂载点。

```
phys-schost-new# mkdir -p mountpoint
```

例如，如果挂载命令返回了文件系统名称 /global/dg-schost-1，请在要添加到群集的新节点上运行 mkdir -p /global/dg-schost-1。

- 6 安装所需的任何 Oracle Solaris OS 软件更新以及与硬件相关的固件和更新。**

包括存储阵列支持方面的那些更新。同时下载硬件更新中包含的所有必需的固件。

有关安装说明，请参见《[Oracle Solaris Cluster 系统管理指南](#)》中的第 11 章“[更新您的软件](#)”。

- 7 x86 : (群集节点) 设置默认引导文件。**

如果无法访问登录提示，该值的设置使您能够重新引导节点。

```
grub edit> kernel /platform/i86pc/kernel/amd64/unix -B $ZFS-BOOTFS -k
```

有关更多信息，请参见《[在 x86 平台上引导和关闭 Oracle Solaris](#)》中的“[如何在启用内核调试器 \(kmdb\) 的情况下引导系统](#)”。

- 8 (群集节点)** 在每个节点上，用群集中使用的所有公共 IP 地址来更新 /etc/inet/hosts 文件。

执行此步骤，无论是否正在使用命名服务。

注 - 在建立新群集或新群集节点的过程中，scinstall 实用程序会将正在配置的每个节点的公共 IP 地址自动添加到 /etc/inet/hosts 文件中。

- 9 可选 (群集节点) 在 IPMP 组中配置公共网络适配器。**

如果您不希望使用在创建群集时由 scinstall 实用程序配置的多适配器 IPMP 组，请像在独立系统中那样配置定制 IPMP 组。有关详细信息，请参见《[Oracle Solaris 管理：网络接口和网络虚拟化](#)》中的第 15 章“[管理 IPMP](#)”。

在创建群集的过程中，scinstall 实用程序会将每一组使用相同子网且尚未在 IPMP 组中配置的公共网络适配器配置到单个多适配器 IPMP 组中。对于任何现有的 IPMP 组，scinstall 实用程序会将其忽略。

- 10 可选（群集节点）如果尚未安装 Oracle Solaris Cluster 软件但要使用 Solaris I/O 多路径，请在每个节点上启用多路径。



注意 – 如果已经安装了 Oracle Solaris Cluster 软件，请不要发出此命令。在活动群集节点上运行 `stmsboot` 命令可能会导致 Oracle Solaris 服务进入维护状态。要在 Oracle Solaris Cluster 环境中使用 `stmsboot` 命令，请按照 [stmsboot\(1M\)](#) 手册页中的说明进行操作。

```
phys-schost# /usr/sbin/stmsboot -e  
-e 启用 Oracle Solaris I/O 多路径。  
有关更多信息，请参见 stmsboot\(1M\) 手册页。
```

接下来的步骤 如果要使用 `pconsole` 实用程序，请转至第 43 页中的“如何在管理控制台上安装 `pconsole` 软件”。

如果要使用法定服务器，请转至第 45 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件”。

如果您的群集节点支持对内部硬盘驱动器进行镜像，而且您希望配置内部磁盘镜像，请转至第 47 页中的“如何配置内部磁盘镜像”。

SPARC：如果要安装 Oracle VM Server for SPARC，请转至第 48 页中的“SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域”。

否则，请在群集节点上安装 Oracle Solaris Cluster 软件。

- 如果已在群集节点上安装了 Oracle Solaris OS，请转至第 48 页中的“如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包”。
- 如果要使用 `scinstall` 定制自动化安装程序 (Automated Installer, AI) 方法在群集节点上安装 Oracle Solaris OS 和 Oracle Solaris Cluster 软件，请转至第 78 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）”。

另请参见 有关在 Oracle Solaris Cluster 配置中执行动态重新配置任务的过程，请参见《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》。

▼ 如何在管理控制台上安装 pconsole 软件

注 - 使用管理控制台不是必需的。如果不使用管理控制台，则从群集中的一个指定节点执行管理任务。

无法使用此软件连接到 Oracle VM Server for SPARC 来宾域。

此过程介绍了如何在管理控制台上安装并行控制台访问 (pconsole) 软件。pconsole 实用程序是 Oracle Solaris 11 terminal/pconsole 软件包的一部分。

pconsole 实用程序会为您在命令行上指定的每个远程主机创建一个主机终端窗口。此实用程序还会打开一个中央或主控制台窗口，您可以使用此窗口将输入同时发送给所有节点。有关更多信息，请参见随 terminal/pconsole 软件包安装的 pconsole(1) 手册页。

对于任何一台桌面计算机来说，只要 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件支持它所运行的 Oracle Solaris OS 版本，您都可以将该计算机用作管理控制台。

开始之前 确保管理控制台上已安装了受支持的 Oracle Solaris 操作系统版本以及所有 Oracle Solaris 软件更新。

- 1 成为管理控制台上的超级用户。
- 2 确保 solaris 和 ha-cluster 发布者有效。

```
# pkg publisher
PUBLISHER          TYPE      STATUS    URI
solaris             origin    online   solaris-repository
ha-cluster          origin    online   ha-cluster-repository
```

有关设置 solaris 发布者的信息，请参见《[复制和创建 Oracle Solaris 11 软件包系统信息库](#)》中的“将发布者源设置为文件系统信息库 URI”。

- 3 安装 terminal/pconsole 软件包。
- adminconsole# pkg install terminal/pconsole
- 4 可选安装 Oracle Solaris Cluster 手册页软件包。
- adminconsole# pkg install pkgname ...

软件包名称	描述
ha-cluster/system/manual	Oracle Solaris Cluster 框架手册页
ha-cluster/system/manual/data-services	Oracle Solaris Cluster 数据服务手册页

软件包名称	描述
ha-cluster/service/quorum-server/manual	Oracle Solaris Cluster 法定服务器 手册页
ha-cluster/geo/manual	Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 手册页

在管理控制台上安装 Oracle Solaris Cluster 手册页软件包时，您可以先从管理控制台中查看这些软件包，然后再将 Oracle Solaris Cluster 软件安装到群集节点或法定服务器上。

- 5 可选为方便起见，请在管理控制台上设置目录路径。
 - a. 如果您安装了 `ha-cluster/system/manual/data-services` 软件包，请确保 `/opt/SUNWcluster/bin/` 目录在 PATH 中。
 - b. 如果您安装了任何其他手册页软件包，请确保 `/usr/cluster/bin/` 目录在 PATH 中。

6 启动 pconsole 实用程序。

在命令中指定您要连接到的每个节点。

```
adminconsole# pconsole host[:port] [...] &
```

有关如何使用 pconsole 实用程序的更多信息，请参见《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“远程登录到群集”和《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“如何安全地连接到群集控制台”。另请参见作为 Oracle Solaris 11 terminal/pconsole 软件包的一部分安装的 pconsole(1) 手册页。

接下来的步骤 如果要使用法定服务器，请转至第 45 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件”。

如果您的群集节点支持对内部硬盘驱动器进行镜像，而且您希望配置内部磁盘镜像，请转至第 47 页中的“如何配置内部磁盘镜像”。

SPARC：如果要安装 Oracle VM Server for SPARC，请转至第 48 页中的“SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域”。

否则，请在群集节点上安装 Oracle Solaris Cluster 软件。

- 如果已在群集节点上安装了 Oracle Solaris OS，请转至第 48 页中的“如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包”。
- 如果要使用 scinstall 定制自动化安装程序 (Automated Installer, AI) 方法在群集节点上安装 Oracle Solaris OS 和 Oracle Solaris Cluster 软件，请转至第 78 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）”

▼ 如何安装和配置Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件

执行此过程可将主机服务器配置为法定服务器。

开始之前 执行以下任务：

- 确保法定服务器计算机已连接到群集节点可以访问的公共网络。
- 在以太网交换机上为连接到将运行法定服务器的群集公共网络的端口禁用生成树算法。

1 在要安装 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件的计算机上成为超级用户。

2 确保 solaris 和 ha-cluster 发布者有效。

```
# pkg publisher
PUBLISHER          TYPE      STATUS    URI
solaris             origin    online   solaris-repository
ha-cluster          origin    online   ha-cluster-repository
```

有关设置 solaris 发布者的信息，请参见《[复制和创建 Oracle Solaris 11 软件包系统信息库](#)》中的“[将发布者源设置为文件系统信息库 URI](#)”。

3 安装法定服务器组软件包。

```
quorumserver# pkg install ha-cluster-quorum-server-full
```

4 可选将 Oracle Solaris Cluster 法定服务器二进制文件的位置添加到 PATH 环境变量中。

```
quorumserver# PATH=$PATH:/usr/cluster/bin
```

5 通过将以下条目添加到 /etc/scqsd/scqsd.conf 文件以指定有关法定服务器的配置信息，来配置法定服务器。

通过指定端口号和可选的实例名称来标识法定服务器。

- 如果提供实例名称，则该名称在所有法定服务器之间必须是唯一的。
- 如果您不提供实例名称，则始终通过所侦听的端口来指示该法定服务器。

此条目的格式如下所示：

```
/usr/cluster/lib/sc/scqsd [-d quorum-directory] [-i instance-name] -p port
-d quorum-directory
```

法定服务器可存储法定数据的目录路径。

法定服务器进程在该目录中为每个群集创建一个文件以存储特定于群集的法定信息。

默认情况下，此选项的值为 /var/scqsd。对于所配置的每个法定服务器，此目录必须是唯一的。

-i *instance-name*

为法定服务器实例选择的唯一名称。

-p *port*

法定服务器在其上侦听来自群集的请求的端口号。

- 6** 可选要提供多个群集但使用不同的端口号或实例，请针对所需的法定服务器的每个其他实例配置其他条目。

- 7** 保存并关闭 `/etc/scqsd/scqsd.conf` 文件。

- 8** 启动新配置的法定服务器。

```
quorumserver# /usr/cluster/bin/clquorumserver start quorum-server
```

quorum-server

标识法定服务器。可以使用法定服务器所侦听的端口号。如果在配置文件中提供了实例名称，则也可以使用该名称。

- 要启动单个法定服务器，请提供实例名称或端口号。
- 要启动所有法定服务器（在配置了多个法定服务器时），请使用 + 操作数。

故障排除 Oracle Solaris Cluster 法定服务器 软件包含以下软件包：

- ha-cluster/service/quorum-server
- ha-cluster/service/quorum-server/locale
- ha-cluster/service/quorum-server/manual
- ha-cluster/service/quorum-server/manual/locale

这些软件包包含在 ha-cluster/group-package/ha-cluster-quorum-server-full 和 ha-cluster/group-package/ha-cluster-quorum-server-l10n 组软件包中。

安装这些软件包会将软件添加到 `/usr/cluster` 和 `/etc/scqsd` 目录中。您不能修改 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件的位置。

如果收到有关 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件的安装错误消息，请检验是否正确安装了软件包。

接下来的步骤 如果您的群集节点支持对内部硬盘驱动器进行镜像，而且您希望配置内部磁盘镜像，请转至第 47 页中的“如何配置内部磁盘镜像”。

SPARC：如果要安装 Oracle VM Server for SPARC，请转至第 48 页中的“SPARC：如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域”。

否则，请在群集节点上安装 Oracle Solaris Cluster 软件。

- 如果已在群集节点上安装了 Oracle Solaris OS，请转至第 48 页中的“如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包”。

- 如果要使用 `scinstall` 定制自动化安装程序 (Automated Installer, AI) 方法在群集节点上安装 Oracle Solaris OS 和 Oracle Solaris Cluster 软件, 请转至第 78 页中的“[如何安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）](#)”。

▼ 如何配置内部磁盘镜像

在全局群集中的每个节点上执行此过程可以配置内部硬件 RAID 磁盘镜像以镜像系统磁盘。此过程是可选的。

注 - 请勿在以下任一情况下执行此过程：

- 您的服务器不支持内部硬盘驱动器的镜像。
- 已建立了群集。

在这两种情况下, 应改为执行《[Oracle Solaris Cluster Hardware Administration Manual](#)》中的“[Mirroring Internal Disks on Servers that Use Internal Hardware Disk Mirroring or Integrated Mirroring](#)”。

开始之前 确保已安装了 Oracle Solaris 操作系统以及所有必要的更新。

1 成为超级用户。

2 配置一个内部镜像。

```
phys-schost# raidctl -c clt0d0 clt1d0
```

```
-c clt0d0 clt1d0
```

创建主磁盘到镜像磁盘的镜像。提供主磁盘的名称作为第一个参数, 镜像磁盘的名称作为第二个参数。

有关如何配置服务器内部磁盘镜像的详细说明, 请参阅服务器附带的文档和 [raidctl\(1M\)](#) 手册页。

接下来的步骤 SPARC: 如果要安装 Oracle VM Server for SPARC, 请转至第 48 页中的“[SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域](#)”。

否则, 请在群集节点上安装 Oracle Solaris Cluster 软件。

- 如果已在群集节点上安装了 Oracle Solaris OS, 请转至第 48 页中的“[如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包](#)”。
- 如果要使用 `scinstall` 定制自动化安装程序 (Automated Installer, AI) 方法在群集节点上安装 Oracle Solaris OS 和 Oracle Solaris Cluster 软件, 请转至第 78 页中的“[如何安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）](#)”

▼ SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域

执行此过程可在物理群集计算机上安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建 I/O 域和来宾域。

开始之前 执行以下任务：

- 确保计算机支持 SPARC 虚拟机管理程序 (hypervisor)。
- 获取《[Oracle VM Server for SPARC 2.1 管理指南](#)》和《[Oracle VM Server for SPARC 2.1 发行说明](#)》。
- 阅读[第 14 页](#)中的“SPARC：有关群集中 Oracle VM Server for SPARC 的指导”中的要求和准则。

- 1 成为计算机上的超级用户。
- 2 按照《[Oracle VM Server for SPARC 2.1 管理指南](#)》中的[第 2 章“安装和启用软件”](#)中介绍的过程安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并配置域。

请遵循以下特殊说明：

- 如果创建来宾域，请遵循有关在群集中创建来宾域的 Oracle Solaris Cluster 指导。
- 对于与用作群集互连的虚拟网络设备相连的所有虚拟交换机设备，请使用 mode=sc 选项。
- 对于共享存储，只将完整 SCSI 磁盘映射到来宾域。

接下来的步骤 如果您的服务器支持对内部硬盘驱动器进行镜像，而且您希望配置内部磁盘镜像，请转至[第 47 页](#)中的“如何配置内部磁盘镜像”。

否则，将安装 Oracle Solaris Cluster 软件包。转至[第 48 页](#)中的“如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包”。

▼ 如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包

按照此过程来执行以下一个或多个安装任务：

- 在全局群集中的每个节点上安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包。这些节点可以是物理计算机或（仅限 SPARC） Oracle VM Server for SPARC I/O 域或来宾域，也可以是这些类型的节点的任意组合。

注 -如果为物理群集计算机配置了 Oracle VM Server for SPARC，请将 Oracle Solaris Cluster 软件仅安装在 I/O 域或来宾域中。

- 安装数据服务。

注 -您无法添加或删除 ha-cluster-minimal 组软件包中包含的单个软件包，除非进行完全重新安装或卸载。有关用于删除群集框架软件包的过程，请参见第 151 页中的“[如何取消 Oracle Solaris Cluster 软件的配置以更正安装问题](#)”和《[Oracle Solaris Cluster 系统管理指南](#)》中的“[如何从群集节点卸载 Oracle Solaris Cluster 软件](#)”。

但您可以在不删除 ha-cluster-minimal 组软件包的情况下添加或删除其他可选软件包。

开始之前 执行以下任务：

- 确保已安装了 Oracle Solaris OS 来支持 Oracle Solaris Cluster 软件。

如果节点上已安装了 Oracle Solaris 软件，必须确保 Oracle Solaris 安装满足 Oracle Solaris Cluster 软件和您打算在群集中安装的任何其他软件的要求。有关安装 Oracle Solaris 软件以满足 Oracle Solaris Cluster 软件的要求的更多信息，请参见第 39 页中的“[如何安装 Oracle Solaris 软件](#)”。

- 选择要安装哪些 Oracle Solaris Cluster 软件包。

下表列出了 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件的主要组软件包和每个组软件包所包含的主要功能。至少必须安装 ha-cluster-framework-minimal 组软件包。

功能	ha-cluster-full	ha-cluster-framework-full	ha-cluster-data-services-full	ha-cluster-minimal	ha-cluster-framework-minimal
框架	X	X	X	X	X
代理	X		X		
本地化	X	X			
框架手册页	X	X			
数据服务手册页	X		X		
代理生成器	X	X			
通用数据服务	X	X	X		

- 1 如果使用的是群集管理控制台，请为群集中的每个节点显示一个控制台屏幕。
 - 如果您的管理控制台上安装并配置了 **pconsole** 软件，则可使用 **pconsole** 实用程序显示各个控制台屏幕。

以超级用户身份使用以下命令启动 **pconsole** 实用程序：

```
adminconsole# pconsole host[:port] [...] &
```

pconsole 实用程序还将打开一个主窗口，您可以从该主窗口将您输入的内容同时发送到每个控制台窗口。

 - 如果未使用 **pconsole** 实用程序，请分别连接到每个节点的控制台。
 - 2 恢复对远程过程调用 (Remote Procedure Call, RPC) 通信的外部访问。

安装 Oracle Solaris OS 期间，会使用一个受限的网络配置文件，这会禁用对某些网络服务的外部访问。受限的服务包括群集通信所必需的 RPC 通信服务

执行以下命令以恢复对 RPC 通信的外部访问。

```
# svccfg
svc:> select network/rpc/bind
svc:/network/rpc/bind> setprop config/local_only=false
svc:/network/rpc/bind> quit
# svcadm refresh network/rpc/bind:default
# svcprop network/rpc/bind:default | grep local_only
```

最后一条命令的输出应显示 `local_only` 属性现在设置为 `false`。
 - 3 成为要进行安装的群集节点的超级用户。

或者，如果为您的用户帐户指定了系统管理员配置文件，则通过配置文件 shell 作为非超级用户发出命令，或使用 `pfexec` 命令给该命令加上前缀。
 - 4 禁用网络自动配置 (Network Auto-Magic, NWAM)。

NWAM 将激活单个网络接口但禁用其他所有接口。因此，NWAM 不能与 Oracle Solaris Cluster 软件共存，只有禁用它后才能配置或运行您的群集。要禁用 NWAM，您需要启用 `defaultfixed` 配置文件。

```
# netadm enable -p ncp defaultfixed
# netadm list -p ncp defaultfixed
```
 - 5 为 Oracle Solaris Cluster 软件包设置系统信息库。
 - 如果群集节点可以直接或者通过 Web 代理访问 Internet，请执行以下步骤。
 - a. 转至 <http://pkg-register.oracle.com>。
 - b. 选择 **Oracle Solaris Cluster software**。
 - c. 接受许可。

- d. 通过选择 **Oracle Solaris Cluster software** 并提交请求来请求新的证书。证书页面随即显示，其中包含用于下载密钥和证书的下载按钮。
- e. 下载密钥和证书文件，并根据返回的证书页面中的描述安装它们。
- f. 使用下载的 SSL 密钥配置 ha-cluster 发布者，并设置 Oracle Solaris Cluster 4.0 系统信息库的位置。

在下面的示例中，系统信息库名称为 `https://pkg.oracle.com/repository-location/`。

```
# pkg set-publisher \
-k /var/pkg/ssl/Oracle_Solaris_Cluster_4.0.key.pem \
-c /var/pkg/ssl/Oracle_Solaris_Cluster_4.0.certificate.pem \
-o https://pkg.oracle.com/repository-location/ ha-cluster
```

`-k /var/pkg/ssl/Oracle_Solaris_Cluster_4.0.key.pem`
指定已下载的 SSL 密钥文件的完整路径。

`-c /var/pkg/ssl/Oracle_Solaris_Cluster_4.0.certificate.pem`
指定已下载的证书文件的完整路径。

`-o https://pkg.oracle.com/repository-location/`
指定 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件包系统信息库的 URL。

有关更多信息，请参见 [pkg\(1\)](#) 手册页。

- 如果您要使用软件的 ISO 映像，请执行以下步骤。

- a. 从位于 <http://edelivery.oracle.com/> 的 Oracle Software Delivery Cloud 下载 Oracle Solaris Cluster 4.0 ISO 映像。

注 - 要访问 Oracle Software Delivery Cloud，需要使用有效的 Oracle 许可证。

Oracle Solaris Cluster 软件是 Oracle Solaris 产品包的一部分。根据联机说明完成介质包的选择，并下载软件。

- b. 获取 Oracle Solaris Cluster 4.0 ISO 映像。

```
# lofiadm -a path-to-iso-image
/dev/lofi/N
# mount -F hsfs /dev/lofi/N /mnt
```

`-a path-to-iso-image`
指定 ISO 映像的完整路径和文件名称。

- c. 设置 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件包系统信息库的位置。

```
# pkg set-publisher -g file:///mnt/repo ha-cluster
```

6 确保 solaris 和 ha-cluster 发布者有效。

# pkg publisher	PUBLISHER	TYPE	STATUS	URI
-----------------	-----------	------	--------	-----

solaris ha-cluster	origin online <i>solaris-repository</i> origin online <i>ha-cluster-repository</i>
-----------------------	---

有关设置 solaris 发布者的信息, 请参见《[复制和创建 Oracle Solaris 11 软件包系统信息库](#)》中的“将发布者源设置为文件系统信息库 URI”。

7 安装 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件。

```
# /usr/bin/pkg install package
```

8 验证是否成功安装了此软件包。

```
$ pkg info -r package
```

如果状态为 *Installed*, 则表明已成功安装了软件包。

9 对 Oracle Solaris Cluster 软件执行必要的更新。

有关安装说明, 请参见《[Oracle Solaris Cluster 系统管理指南](#)》中的第 11 章“更新您的软件”。

接下来的步骤 如果要使用 Oracle Solaris 11 的 Availability Suite 功能, 则安装 Availability Suite 软件。请转至第 52 页中的“[如何安装 Oracle Solaris 11 的 Availability Suite 功能](#)”。

或者, 如果要设置根用户环境, 请转至第 53 页中的“[如何设置根环境](#)”。

▼ 如何安装 Oracle Solaris 11 的 Availability Suite 功能

开始之前 确保已安装 Oracle Solaris 11 SRU 1 或更高版本。

1 成为超级用户。

2 确保 solaris 发布者有效。

```
# pkg publisher
PUBLISHER          TYPE      STATUS    URI
solaris            origin    online   solaris-repository
```

有关设置 solaris 发布者的信息, 请参见《[复制和创建 Oracle Solaris 11 软件包系统信息库](#)》中的“将发布者源设置为文件系统信息库 URI”。

3 安装 Oracle Solaris 11 软件的 Availability Suite 功能所对应的 IPS 软件包。

```
# /usr/bin/pkg install storage/avs
```

4 配置 Availability Suite 功能。

有关详细信息, 请参见《[Sun StorageTek Availability Suite 4.0 Software Installation and Configuration Guide](#)》中的“Initial Configuration Settings”(http://docs.oracle.com/cd/E19359-01/819-6147-10/config_proc.html#pgfId-998170) (初始配置设置)。

接下来的步骤 要设置超级用户环境, 请转至第 53 页中的“如何设置根环境”。

▼ 如何设置根环境

注 - 在 Oracle Solaris Cluster 配置中, 各种 shell 的用户初始化文件必须检验其是否从交互式 shell 中运行。各个文件必须在向终端输出之前检验这一点。否则, 数据服务可能出现意外的行为或遇到干扰。有关更多信息, 请参见《Oracle Solaris 管理: 常见任务》中的“定制用户的工作环境”。

请对全局群集中的每个节点执行该过程。

- 1 成为群集节点的超级用户。
- 2 将 `/usr/cluster/bin/` 和 `/usr/sbin/` 添加到 PATH。

注 - 始终将 `/usr/cluster/bin` 作为 PATH 中的第一个条目。此位置可确保 Oracle Solaris Cluster 命令优先于具有相同名称的任何其他二进制文件, 从而避免出现意外行为。

有关要设置的其他文件路径, 请参见 Oracle Solaris OS 文档、卷管理器文档和其他应用程序文档。

- 3 可选为了易于管理, 请在每个节点中设置相同的超级用户密码 (如果还未这样做)。

接下来的步骤 如果要使用 Solaris IP 过滤器, 请转至第 53 页中的“如何配置 Solaris IP 过滤器”。

否则, 请在群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件。请转至第 58 页中的“建立新的全局群集或新的全局群集节点”。

▼ 如何配置 Solaris IP 过滤器

执行此过程可在全局群集上配置 Solaris IP 过滤器。

注 - 只能将 Solaris IP 过滤器用于故障转移数据服务。不支持将 Solaris IP 过滤器用于可伸缩数据服务。

有关 Solaris IP 过滤器功能的更多信息, 请参见《Oracle Solaris 管理: IP 服务》中的第 III 部分, “IP 安全性”。

开始之前 在群集中配置 Solaris IP 过滤器时, 请阅读要遵循的指导和限制。请参见第 12 页中的“Oracle Solaris OS 功能限制”中的“IP 过滤器”项目。

1 成为超级用户。

2 将过滤器规则添加到所有受影响节点上的 /etc/ipf/ipf.conf 文件中。

将过滤器规则添加到 Oracle Solaris Cluster 节点时，请遵循以下指导和要求：

- 在每个节点上的 ipf.conf 文件中，添加规则以明确允许群集互连通信不经过滤即可通过。非接口特定的规则适用于所有的接口，包括群集互连。确保这些接口上的通信不会错误地被阻止。如果互连通信被阻止，IP 过滤器配置会妨碍群集握手和基础结构操作。

例如，假设当前应用了以下规则：

```
# Default block TCP/UDP unless some later rule overrides
block return-rst in proto tcp/udp from any to any
```

```
# Default block ping unless some later rule overrides
block return-rst in proto icmp all
```

要取消对群集互连通信的阻止，请添加以下规则。所用的子集仅作为示例目的。使用 ifconfig show-addr | grep interface 命令推断要使用的子网。

```
# Unblock cluster traffic on 172.16.0.128/25 subnet (physical interconnect)
pass in quick proto tcp/udp from 172.16.0.128/25 to any
pass out quick proto tcp/udp from 172.16.0.128/25 to any
```

```
# Unblock cluster traffic on 172.16.1.0/25 subnet (physical interconnect)
pass in quick proto tcp/udp from 172.16.1.0/25 to any
pass out quick proto tcp/udp from 172.16.1.0/25 to any
```

```
# Unblock cluster traffic on 172.16.4.0/23 (clprivnet0 subnet)
pass in quick proto tcp/udp from 172.16.4.0/23 to any
pass out quick proto tcp/udp from 172.16.4.0/23 to any
```

- 可以指定群集专用网络对应的适配器名称或 IP 地址。例如，以下规则按适配器名称指定了一个群集专用网络：

```
# Allow all traffic on cluster private networks.
pass in quick on net1 all
...
```

- Oracle Solaris Cluster 软件会在各节点之间进行网络地址故障转移。在进行故障转移时不需要任何特殊的过程或代码。
- 引用逻辑主机名 IP 地址和共享地址资源的所有过滤规则在所有群集节点上都必须相同。
- 待机节点上的规则将引用不存在的 IP 地址。该规则仍是 IP 过滤器的活动规则集的一部分，并且会在故障转移后节点收到地址时生效。
- 对于同一 IPMP 组中的所有 NIC，所有过滤规则都必须相同。换句话说，如果规则特定于接口，那么对于同一 IPMP 组中的所有其他接口，也必须存在相同的规则。

有关 Solaris IP 过滤器规则的更多信息，请参见 [ipf\(4\)](#) 手册页。

3 启用 ipfilter SMF 服务。

```
phys-schost# svcadm enable /network/ipfilter:default
```

接下来的步骤 在群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件。请转至第 58 页中的“建立新的全局群集或新的全局群集节点”。

建立全局群集

本章介绍了如何建立全局群集或新全局群集节点的过程。

注 - 要创建区域群集，请参见第 137 页中的“配置区域群集”。您必须建立全局群集才能创建区域群集。

本章包括以下信息：

- 第 60 页中的“在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (`scinstall`)”
- 第 68 页中的“如何在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (XML)”
- 第 74 页中的“安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）”
- 第 85 页中的“如何在添加全局群集节点之前做好群集准备工作”
- 第 87 页中的“如何在添加节点或专用网络时更改专用网络配置”
- 第 92 页中的“在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (`scinstall`)”
- 第 99 页中的“如何在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (XML 文件)”
- 第 103 页中的“如何在向全局群集中添加节点后更新法定设备”
- 第 105 页中的“如何配置法定设备”
- 第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”
- 第 111 页中的“如何更改专用主机名”
- 第 112 页中的“配置网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP)”
- 第 114 页中的“如何验证群集”
- 第 118 页中的“如何记录群集配置的诊断数据”

建立新的全局群集或新的全局群集节点

本节介绍了建立新的全局群集或向现有群集中添加节点的相关信息和过程。全局群集节点可以是物理计算机、Oracle VM Server for SPARC I/O 域或 Oracle VM Server for SPARC 来宾域。一个群集可以包含上述任意节点类型的组合。开始执行这些任务之前，请确保您已按照[第 37 页中的“安装软件”](#)所述安装了 Oracle Solaris OS、Oracle Solaris Cluster 框架及其他产品的软件包。

下面的任务列表分别列出了建立新的全局群集时以及向现有全局群集中添加节点时要执行的任务。按照以下顺序完成操作。

- [任务列表：建立新的全局群集](#)
- [任务列表：向现有全局群集中添加节点](#)

表3-1 任务列表：建立新的全局群集

方法	指导
使用以下方法之一建立新的全局群集：	
■ 使用 <code>scinstall</code> 实用程序建立群集。	第 60 页中的“在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (scinstall)”
■ 使用 XML 配置文件建立群集。	第 68 页中的“如何在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (XML)”
■ 设置自动化安装程序 (Automated Installer, AI) 安装服务器。然后使用 <code>scinstall</code> AI 选项在每个节点上安装软件并建立群集。	第 74 页中的“安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件 (自动化安装程序)”
指定法定投票并使群集脱离安装模式（如果尚未执行此操作）。	第 105 页中的“如何配置法定设备”
验证法定配置。	第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”
(可选) 更改节点的专用主机名。	第 111 页中的“如何更改专用主机名”
创建或修改 NTP 配置文件（如果尚未配置）。	第 112 页中的“配置网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP)”
如果使用卷管理器，请安装卷管理软件。	第 4 章，配置 Solaris Volume Manager 软件
根据需要创建群集文件系统或高可用性本地文件系统。	第 5 章，创建群集文件系统或《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》中的“Enabling Highly Available Local File Systems”
请安装第三方应用程序、注册资源类型、设置资源组并配置数据服务。	《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》 应用程序软件附带的文档
验证群集。	第 114 页中的“如何验证群集”

表3-1 任务列表：建立新的全局群集 (续)

方法	指导
记录已完成群集配置的基准线信息。	第 118 页中的“如何记录群集配置的诊断数据”

表3-2 任务列表：向现有全局群集中添加节点

方法	指导
使用 <code>clsetup</code> 命令向群集授权节点列表中添加新节点。如有必要，还应配置群集互连并重新配置专用网络地址范围。	第 85 页中的“如何在添加全局群集节点之前做好群集准备工作”
根据需要重新配置群集互连和专用网络地址范围，以适应所添加的节点。	第 87 页中的“如何在添加节点或专用网络时更改专用网络配置”
使用以下方法之一向现有全局群集中添加节点：	
■ 使用 <code>scinstall</code> 实用程序在新节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件。	第 92 页中的“在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (<code>scinstall</code>)”
■ 使用 XML 配置文件在新节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件。	第 99 页中的“如何在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (XML 文件)”
更新法定配置信息。	第 103 页中的“如何在向全局群集中添加节点后更新法定设备”
验证法定配置。	第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”
(可选) 更改节点的专用主机名。	第 111 页中的“如何更改专用主机名”
修改 NTP 配置。	第 112 页中的“配置网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP)”
如果使用卷管理器，请安装卷管理软件。	第 4 章，配置 Solaris Volume Manager 软件
根据需要创建群集文件系统或高可用性本地文件系统。	第 5 章，创建群集文件系统或《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》中的“Enabling Highly Available Local File Systems”
请安装第三方应用程序、注册资源类型、设置资源组并配置数据服务。	《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》 应用程序软件附带的文档
验证群集。	第 114 页中的“如何验证群集”
记录已完成群集配置的基准线信息。	第 118 页中的“如何记录群集配置的诊断数据”

在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (scinstall)

`scinstall` 实用程序可在“典型”和“自定义”这两种模式下运行。对于 Oracle Solaris Cluster 软件的“典型”安装，`scinstall` 将自动指定以下配置默认值。

专用网络地址	172.16.0.0
专用网络网络掩码	255.255.240.0
群集传输适配器	恰好两个适配器
群集传输交换机	switch1 和 switch2
全局隔离	已启用
安装安全性 (DES)	已限制

填写以下群集配置工作单之一，完成“典型”模式或“自定义”模式安装：

- “典型”模式工作单一如果将使用“典型”模式并接受所有默认值，请填写以下工作单。

组件	说明/示例	回答
群集名称	要建立的群集的名称是什么？	
群集节点	列出为初始群集配置规划的其他群集节点的名称。（对于单节点群集，单独按 <i>Ctrl-D</i> 组合键。）	
群集传输适配器和电缆	将节点连接到专用互连的两个群集传输适配器的名称是什么？	第一个： 第二个：
法定配置 (仅限双节点群集)	是否要禁用自动法定设备选择？（如果任何共享存储都不符合成为法定设备的条件，或者您要将法定服务器配置为法定设备，请回答“是”。）	是 否
勾选	<code>cluster check</code> 出错时，是否要中断群集创建？	是 否

- “自定义”模式工作单一如果将使用“自定义”模式并自定义配置数据，请填写以下工作单。

注 – 如果要安装单节点群集，那么即使该群集不使用专用网络，`scinstall` 实用程序也会自动指定默认的专用网络地址和网络掩码。

组件	说明/示例	回答
群集名称	要建立的群集的名称是什么?	
群集节点	列出为初始群集配置规划的其他群集节点的名称。(对于单节点群集,单独按 Ctrl-D 组合键。)	
验证要添加节点的请求 (仅限多节点群集)	是否需要使用 DES 鉴别?	否?? ??是
最少专用网络数 (仅限多节点群集)	此群集是否应使用至少两个专用网络?	是 否
点对点电缆 (仅限多节点群集)	如果是双节点群集, 此群集是否要使用交换机?	是 否
群集交换机 (仅限多节点群集)	传输交换机名称: 默认值: switch1 和 switch2	第一个: 第二个:
群集传输适配器和电缆 (仅限多节点群集)	节点名称(运行 scinstall 的节点) :	
	传输适配器名称:	第一个: 第二个:
	每个传输适配器分别连接到何处(是交换机还是另一个适配器)? 交换机默认值: switch1 和 switch2	第一个: 第二个:
	如果是连接到传输交换机, 是否要使用默认端口名称?	第一个: 是 否 第二个: 是 否
	如果否, 您要使用什么端口名称?	第一个: 第二个:
	是否要使用自动发现来列出其他节点的可用适配器? 如果否, 请为其他各个节点提供以下信息:	是 否
为每个附加节点指定 (仅限多节点群集)	节点名称:	
	传输适配器名称:	第一个: 第二个:
	每个传输适配器分别连接到何处(是交换机还是另一个适配器)? 默认值: switch1 和 switch2	第一个: 第二个:

组件	说明/示例	回答
	如果是连接到传输交换机，是否要使用默认端口名称？	第一个：是 否 第二个：是 否
	如果否，您要使用什么端口名称？	第一个： 第二个：
群集传输的网络地址 (仅限多节点群集)	是否接受默认的网络地址 (172.16.0.0)？	是 否
	如果不接受，那么您希望使用哪个专用网络地址？	____.____.____.____
	是否接受默认的网络掩码 (255.255.240.0)？	是 否
	如果不接受，那么您希望在群集中配置的最大节点数、最大专用网络数和最大区域群集数是多少？	____ 个节点 ____ 个网络 ____ 个区域群集
	您希望使用哪个网络掩码？(请从 scinstall 计算的值中选择或提供您自己的值。)	____.____.____.____
全局隔离	您是否希望禁用全局隔离？(除非共享存储不支持 SCSI 保留或者您希望群集外部的系统访问共享存储，否则请回答“否”。)	第一个：是 否 第二个：是 否
法定配置 (仅限双节点群集)	是否要禁用自动法定设备选择？(如果任何共享存储都不符合成为法定设备的条件，或者您要将法定服务器配置为法定设备，请回答“是”。)	第一个：是 否 第二个：是 否
勾选 (仅限多节点群集)	cluster check 出错时，是否要中断群集创建？	是 否
(仅限单节点群集)	是否要运行 cluster check 实用程序以验证群集？	是 否
自动重新引导 (仅限单节点群集)	是否希望 scinstall 在安装之后自动重新引导该节点？	是 否

▼ 如何在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (scinstall)

请从全局群集的一个节点中执行此过程，以便在群集的所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件。

注 - 此过程使用的是 `scinstall` 命令的交互形式。有关如何使用 `scinstall` 命令的非交互形式（例如在开发安装脚本时）的信息，请参见 [scinstall\(1M\)](#) 手册页。

按照以下指导在此过程中使用交互式的 `scinstall` 实用程序：

- 交互式的 `scinstall` 使您可以提前键入。因此，如果未立即显示下一个菜单屏幕，请勿多次按回车键。
- 除非另外指明，否则按 Ctrl-D 键可返回到一系列相关问题的开始处或者返回到主菜单。
- 默认答案或先前会话的答案将显示在问题末尾的方括号 ([]) 中。按回车键即可输入方括号中的答复而无需键入。

开始之前 执行以下任务：

- 确保已安装了 Oracle Solaris OS 来支持 Oracle Solaris Cluster 软件。
如果节点上已安装了 Oracle Solaris 软件，必须确保 Oracle Solaris 安装满足 Oracle Solaris Cluster 软件和您打算在群集中安装的任何其他软件的要求。有关安装 Oracle Solaris 软件以满足 Oracle Solaris Cluster 软件的要求的更多信息，请参见第 39 页中的“[如何安装 Oracle Solaris 软件](#)”。
- 确保已禁用 NWAM。有关说明，请参见第 48 页中的“[如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包](#)”。
- SPARC：如果要将 Oracle VM Server for SPARC I/O 域或来宾域配置为群集节点，请确保将 Oracle VM Server for SPARC 软件安装到每台物理计算机上，而且这些域满足 Oracle Solaris Cluster 要求。请参见第 48 页中的“[SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域](#)”。
- 确保在每个节点上安装了 Oracle Solaris Cluster 软件包和更新。请参见第 48 页中的“[如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包](#)”。
- 确保已配置了您希望用作已标记 VLAN 适配器的所有适配器并且您拥有其 VLAN ID。
- 确保您的“典型”模式或“自定义”模式的完整安装工作单可用。请参见第 60 页中的“[在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 \(scinstall\)](#)”。

1 如果要在新群集的专用互连中使用交换机，请确保邻居发现协议 (Neighbor Discovery Protocol, NDP) 处于禁用状态。

请按照交换机文档中的过程来确定 NDP 是否处于启用状态，如果是，则禁用 NDP。

在配置群集期间，软件将检查专用互连中是否不存在通信流量。如果在检查专用互连通信流量时，NDP 向专用适配器发送任何软件包，则该软件将认为此互连不是专用的，并且将中断群集配置。因此，在创建群集期间，必须禁用 NDP。

建立群集后，如果要使用该功能，可以对专用互连交换机重新启用 NDP。

2 在要在群集中配置的每个节点上，成为超级用户。

或者，如果为您的用户帐户指定了系统管理员配置文件，则通过配置文件 shell 作为非超级用户发出命令，或使用 `pfexec` 命令给该命令加上前缀。

3 确保在群集的所有节点上禁用了针对 RPC 的 TCP 包装。

针对 RPC 的 Oracle Solaris TCP 包装功能阻止群集配置所必需的节点间通信。

a. 在每个节点上，显示针对 RPC 的 TCP 包装的状态。

如果 config/enable_tcpwrappers 设置为 true，则 TCP 包装处于启用状态，如以下示例命令输出中所示。

```
# svccfg -s rpc/bind listprop config/enable_tcpwrappers  
config/enable_tcpwrappers boolean true
```

b. 如果针对 RPC 的 TCP 包装在某个节点上处于启用状态，请禁用 TCP 包装并刷新 RPC 绑定设备。

```
# svccfg -s rpc/bind setprop config/enable_tcpwrappers = false  
# svcadm refresh rpc/bind  
# svcadm restart rpc/bindEntry 2
```

4 准备公共网络接口。

a. 为每个公共网络接口创建静态 IP 地址。

```
# ipadm create-ip interface  
# ipadm create-addr -T static -a local=address/prefix-length addrobj
```

有关更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：网络接口和网络虚拟化》中的“如何配置 IP 接口”。

b. 可选为公共网络接口创建 IPMP 组。

在初始群集配置期间，除非群集中存在非链路本地 IPv6 公共网络接口，否则不会根据匹配的子网自动创建 IPMP 组。这些组使用传递式探测器进行接口监视，因此无需任何测试地址。

如果这些自动创建的 IPMP 组不能满足您的需求，或者由于您的配置包含一个或多个非链路本地 IPv6 公共网络接口而导致无法创建 IPMP 组时，请执行以下操作之一：

- 在建立群集之前创建您需要的 IPMP 组。
- 在建立群集之后，使用 ipadm 命令编辑 IPMP 组。

有关更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：网络接口和网络虚拟化》中的“配置 IPMP 组”。

5 从一个群集节点启动 scinstall 实用程序。

```
phys-schost# scinstall
```

6 键入“创建新群集或添加群集节点”所对应的选项号并按回车键。

```
*** Main Menu ***
```

```
Please select from one of the following (*) options:
```

```

* 1) Create a new cluster or add a cluster node
* 2) Print release information for this cluster node

* ?) Help with menu options
* q) Quit

```

Option: 1

将显示“新建群集和群集节点”菜单。

- 7 键入“创建新群集”所对应的选项号并按回车键。**

将显示“典型模式或自定义模式”菜单。

- 8 键入与“典型”或“自定义”相对应的选项号并按回车键。**

将显示“创建新群集”屏幕。阅读相关要求，然后按 Ctrl-D 组合键继续。

- 9 按照菜单提示给出您的答案，所做回答应依据于您在配置规划工作单中填写的内容。**

scinstall 实用程序用于安装和配置所有群集节点并重新引导群集。将所有节点成功引导到群集中之后，即建立了群集。安装 Oracle Solaris Cluster 时的输出信息记录在 /var/cluster/logs/install/scinstall.log.N 文件中。

- 10 在每个节点上验证服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 的多用户服务是否处于联机状态。**

如果某个节点上的服务尚未处于联机状态，请等待直到状态变为联机后，再继续执行下一步。

```
phys-schost# svcs multi-user-server node
STATE          STIME      FMRI
online         17:52:55  svc:/milestone/multi-user-server:default
```

- 11 从一个节点上，验证是否所有节点都已加入群集。**

```
phys-schost# clnode status
```

输出类似于以下内容。

```
==== Cluster Nodes ====
--- Node Status ---
Node Name           Status
-----
phys-schost-1      Online
phys-schost-2      Online
phys-schost-3      Online
```

有关更多信息，请参见 [clnode\(1CL\)](#) 手册页。

- 12 使群集脱离 installmode。**

```
phys-schost# clquorum reset
```

13 可选启用自动节点重新引导功能。

当所有受监视的共享磁盘路径都发生故障时，如果至少有一个磁盘可从群集中的另一节点访问，则此功能会自动重新引导节点。

a. 启用自动重新引导。

```
phys-schost# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled
```

-p

指定要设置的属性

```
reboot_on_path_failure=enable
```

如果所有监视的共享磁盘路径发生故障，则启用自动节点重新引导。

b. 检验是否启用了磁盘路径发生故障时的自动重新引导功能。

```
phys-schost# clnode show
==== Cluster Nodes ===
```

Node Name:	<i>node</i>
...	
reboot_on_path_failure:	enabled
...	

14 如果您计划为 RPC 启用 TCP 包装，请在每个群集节点上将所有 `clprivnet0` IP 地址添加到 `/etc/hosts.allow` 文件。

如果未向 `/etc/hosts.allow` 文件执行此添加，TCP 包装将阻止群集管理实用程序通过 RPC 进行节点间通信。

a. 在每个节点上，显示节点上的所有 `clprivnet0` 设备的 IP 地址。

```
# /usr/sbin/ipadm show-addr
ADDROBJ          TYPE      STATE        ADDR
clprivnet0/N     static    ok           ip-address/netmask-length
...

```

b. 在每个群集节点上，将群集中所有 `clprivnet0` 设备的 IP 地址添加到 `/etc/hosts.allow` 文件中。**15 如果您打算在高可用性本地文件系统上使用 HA for NFS 数据服务 (HA for NFS)，请从自动挂载程序映射中排除属于由 HA for NFS 导出的高可用性本地文件系统一部分的所有共享。**

有关修改自动挂载程序映射的更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：网络服务》中的“涉及映射的管理任务”。

示例 3-1 在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件

以下示例显示了当 scinstall 在双节点群集 schost 上完成配置任务时记录的 scinstall 进度消息。该群集是在“典型”模式下使用 scinstall 实用程序从 phys-schost-1 安装的。另一个群集节点为 phys-schost-2。适配器名称为 net2 和 net3。法定设备的自动选择已启用。

```
Log file - /var/cluster/logs/install/scinstall.log.24747

Configuring global device using lofi on pred1: done
Starting discovery of the cluster transport configuration.

The following connections were discovered:

    phys-schost-1:net2  switch1  phys-schost-2:net2
    phys-schost-1:net3  switch2  phys-schost-2:net3

Completed discovery of the cluster transport configuration.

Started cluster check on "phys-schost-1".
Started cluster check on "phys-schost-2".

cluster check completed with no errors or warnings for "phys-schost-1".
cluster check completed with no errors or warnings for "phys-schost-2".

Configuring "phys-schost-2" ... done
Rebooting "phys-schost-2" ... done

Configuring "phys-schost-1" ... done
Rebooting "phys-schost-1" ...

Log file - /var/cluster/logs/install/scinstall.log.24747
```

故障排除 不成功的配置—如果一个或多个节点无法加入群集，或者指定了错误的配置信息，请首先尝试重新执行此过程。如果不能解决问题，请在每个配置有误的节点上执行第 151 页中的“如何取消 Oracle Solaris Cluster 软件的配置以更正安装问题”过程，以将该节点从群集配置中删除。无需卸载 Oracle Solaris Cluster 软件包。然后再次执行此过程。

接下来的步骤

- 如果安装了单节点群集，则已建立完群集。请转至第 133 页中的“创建群集文件系统”以安装卷管理软件并配置群集。
- 如果已安装多节点群集并选择自动法定配置，则安装后设置已完成。请转至第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”。
- 如果已安装多节点群集并拒绝自动法定配置，请执行安装后设置。请转至第 105 页中的“如何配置法定设备”。

如果要在群集中配置任何法定设备，请转至第 105 页中的“如何配置法定设备”。

否则，请转至第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”。

▼ 如何在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (XML)

要使用 XML 群集配置文件来配置新全局群集，请执行以下过程。新群集可以是某个运行 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件的现有群集的副本。

此过程将对群集中的以下组成部分进行配置：

- 群集名称
- 群集节点成员身份
- 群集互连

开始之前 执行以下任务：

- 确保已安装了 Oracle Solaris OS 来支持 Oracle Solaris Cluster 软件。
如果节点上已安装了 Oracle Solaris 软件，必须确保 Oracle Solaris 安装满足 Oracle Solaris Cluster 软件和您打算在群集中安装的任何其他软件的要求。有关安装 Oracle Solaris 软件以满足 Oracle Solaris Cluster 软件的要求的更多信息，请参见第 39 页中的“[如何安装 Oracle Solaris 软件](#)”。
- 确保已禁用 NWAM。有关说明，请参见第 48 页中的“[如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包](#)”。
- SPARC：如果要将 Oracle VM Server for SPARC I/O 域或来宾域配置为群集节点，请确保将 Oracle VM Server for SPARC 软件安装到每台物理计算机上，而且这些域满足 Oracle Solaris Cluster 要求。请参见第 48 页中的“[SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域](#)”。
- 确保已配置了您希望用作已标记 VLAN 适配器的所有适配器并且您拥有其 VLAN ID。
- 确保已在要配置的每个节点上安装了 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件和更新。请参见第 48 页中的“[如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包](#)”。

1 确保每个潜在群集节点上尚未配置 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件。

- a. 在要配置到新群集中的潜在节点上成为超级用户。
- b. 确定潜在节点上是否已配置了 Oracle Solaris Cluster 软件。

```
phys-schost# /usr/sbin/clinfo -n
```

- 如果该命令返回以下消息，请继续执行步骤 c。

```
clinfo: node is not configured as part of acluster: Operation not applicable
```

此消息表明潜在节点上尚未配置 Oracle Solaris Cluster 软件。

- 如果命令返回节点 ID 编号，请不要执行此过程。

返回某个节点 ID 表明该节点上已配置了 Oracle Solaris Cluster 软件。

- c. 在要配置到新群集中的其余每个潜在节点上，重复执行步骤 a 和步骤 b。

如果所有的潜在群集节点上都尚未配置 Oracle Solaris Cluster 软件，请继续执行步骤 2。

2 确保在群集的所有节点上禁用了针对 RPC 的 TCP 包装。

针对 RPC 的 Oracle Solaris TCP 包装功能阻止群集配置所必需的节点间通信。

- a. 在每个节点上，显示针对 RPC 的 TCP 包装的状态。

如果 config/enable_tcpwrappers 设置为 true，则 TCP 包装处于启用状态，如以下示例命令输出中所示。

```
# svccfg -s rpc/bind listprop config/enable_tcpwrappers
config/enable_tcpwrappers boolean true
```

- b. 如果针对 RPC 的 TCP 包装在某个节点上处于启用状态，请禁用 TCP 包装并刷新 RPC 绑定设备。

```
# svccfg -s rpc/bind setprop config/enable_tcpwrappers = false
# svcadm refresh rpc/bind
# svcadm restart rpc/bindEntry 2
```

3 如果要在新群集的专用互连中使用交换机，请确保邻居发现协议 (Neighbor Discovery Protocol, NDP) 处于禁用状态。

请按照交换机文档中的过程来确定 NDP 是否处于启用状态，如果是，则禁用 NDP。

在配置群集期间，软件将检查专用互连中是否不存在通信流量。如果在检查专用互连通信流量时，NDP 向专用适配器发送任何软件包，则该软件将认为此互连不是专用的，并且将中断群集配置。因此，在创建群集期间，必须禁用 NDP。

建立群集后，如果要使用该功能，可以对专用互连交换机重新启用 NDP。

4 如果要复制某个运行 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件的现有群集，请使用该群集中的某一节点创建一个群集配置 XML 文件。

- a. 对于要复制的群集，在该群集中的某个活动成员上成为超级用户。

- b. 将现有群集的配置信息导出到一个文件中。

```
phys-schost# cluster export -o clconfigfile
```

-o

指定输出目标。

clconfigfile

群集配置 XML 文件的名称。所指定的文件名可以是一个现有文件，也可以是一个将使用上述命令创建的新文件。

有关更多信息，请参见 [cluster\(1CL\)](#) 手册页。

c. 将配置文件复制到将用来配置新群集的潜在节点上。

您可以将该文件存储到要配置为群集节点的其他主机所能访问的任一目录下。

5 在将用来配置新群集的潜在节点上成为超级用户。

6 根据需要修改或创建群集配置 XML 文件。

提供或修改 XML 元素的值，以反映您要创建的群集配置。

- 如果要复制现有群集，请打开借助于 `cluster export` 命令创建的文件。
- 如果不打算复制现有群集，请创建一个新文件。

请基于 [clconfiguration\(5CL\)](#) 手册页中显示的元素分层结构来编辑该文件。您可以将该文件存储到要配置为群集节点的其他主机所能访问的任一目录下。

- 为了能建立群集，群集配置 XML 文件中的以下组成部分必须具有有效值：
 - 群集名称
 - 群集节点
 - 群集传输

- 如果您正在修改从现有群集中导出的配置信息，则必须更改某些值（如节点名称）以反映新群集的情况，这些值会用于多个群集对象的定义中。

有关群集配置 XML 文件在结构和内容方面的详细信息，请参见 [clconfiguration\(5CL\)](#) 手册页。

7 验证群集配置 XML 文件。

```
phys-schost# /usr/share/src/xmllint --valid --noout clconfigfile
```

有关更多信息，请参见 `xmllint(1)` 手册页。

8 从包含群集配置 XML 文件的潜在节点上创建群集。

```
phys-schost# cluster create -i clconfigfile
```

`-i clconfigfile`

指定要用作输入源的群集配置 XML 文件的名称。

9 在每个节点上验证服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 的多用户服务是否处于联机状态。

如果某个节点上的服务尚未处于联机状态，请等待直到状态变为联机后，再继续执行下一步。

```
phys-schost# svcs multi-user-server node
STATE          STIME      FMRI
online         17:52:55  svc:/milestone/multi-user-server:default
```

- 10 从一个节点上，验证是否所有节点都已加入群集。

```
phys-schost# clnode status
```

输出类似于以下内容。

```
==== Cluster Nodes ====
--- Node Status ---
Node Name          Status
-----
phys-schost-1      Online
phys-schost-2      Online
phys-schost-3      Online
```

有关更多信息，请参见 [clnode\(1CL\)](#) 手册页。

- 11 对 Oracle Solaris Cluster 软件执行必要的更新。

有关安装说明，请参见《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的第 11 章“更新您的软件”。

- 12 如果您计划为 RPC 启用 TCP 包装，请在每个群集节点上将所有 `clprivnet0` IP 地址添加到 `/etc/hosts.allow` 文件。

如果未向 `/etc/hosts.allow` 文件执行此添加，TCP 包装将阻止群集管理实用程序通过 RPC 进行节点间通信。

- a. 在每个节点上，显示节点上的所有 `clprivnet0` 设备的 IP 地址。

```
# /usr/sbin/ipadm show-addr
ADDROBJ        TYPE      STATE        ADDR
clprivnet0/N    static    ok           ip-address/netmask-length
...
```

- b. 在每个群集节点上，将群集中所有 `clprivnet0` 设备的 IP 地址添加到 `/etc/hosts.allow` 文件中。

- 13 如果您打算在高可用性本地文件系统上使用 HA for NFS 数据服务 (HA for NFS)，请从自动挂载程序映射中排除属于由 HA for NFS 导出的高可用性本地文件系统一部分的所有共享。

有关修改自动挂载程序映射的更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：网络服务》中的“涉及映射的管理任务”。

14 要从现有群集中复制法定信息，请使用群集配置 XML 文件配置法定设备。

如果创建了双节点群集，则必须配置一个法定设备。如果您选择不使用群集配置 XML 文件来创建所需的法定设备，请转至第 105 页中的“如何配置法定设备”。

a. 如果要将法定服务器用作法定设备，请确保法定服务器已经过设置并且正在运行。

按照第 45 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件”中的说明进行操作。

b. 如果要将 NAS 设备用作法定设备，请确保 NAS 设备已经过设置并且正在运行。

i. 请遵循将 NAS 设备用作法定设备方面的相关要求。

请参见《Oracle Solaris Cluster With Network-Attached Storage Device Manual》。

ii. 请按照设备文档中的说明来设置 NAS 设备。

c. 确保群集配置 XML 文件中的法定配置信息反映的是所创建群集的有效值。

d. 如果对群集配置 XML 文件进行过更改，请验证该文件。

```
phys-schost# xmllint --valid --noout clconfigfile
```

e. 配置法定设备。

```
phys-schost# clquorum add -i clconfigfile device-name  
device-name
```

指定要配置为法定设备的设备的名称。

15 使群集脱离安装模式。

```
phys-schost# clquorum reset
```

16 停止未配置群集成员的计算机对群集配置的访问。

```
phys-schost# claccess deny-all
```

17 可选启用当所有受监视的共享磁盘路径都发生故障时的节点自动重新引导功能。

a. 启用自动重新引导。

```
phys-schost# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled
```

-p

指定要设置的属性

```
reboot_on_path_failure=enable
```

如果所有监视的共享磁盘路径发生故障，则启用自动节点重新引导。

b. 检验是否启用了磁盘路径发生故障时的自动重新引导功能。

```
phys-schost# clnode show
==== Cluster Nodes ===

Node Name:          node
...
reboot_on_path_failure:    enabled
...
```

示例 3-2 使用 XML 文件在所有节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件

以下示例将一个现有双节点群集的群集配置和法定配置复制到了一个新的双节点群集中。新群集安装有 Solaris 11 OS。群集配置将从现有群集节点 phys-oldhost-1 导出到群集配置 XML 文件 clusterconf.xml 中。新群集的节点名称为 phys-newhost-1 和 phys-newhost-2。在新群集中被配置为法定设备的设备是 d3。

此示例中的提示符名称 phys-newhost-N 表示应在这两个群集节点上执行相应的命令。

```
phys-newhost-N# /usr/sbin/clinfo -n
clinfo: node is not configured as part of a cluster: Operation not applicable

phys-oldhost-1# cluster export -o clusterconf.xml
Copy clusterconf.xml to phys-newhost-1 and modify the file with valid values

phys-newhost-1# xmllint --valid --noout clusterconf.xml
No errors are reported

phys-newhost-1# cluster create -i clusterconf.xml
phys-newhost-N# svcs multi-user-server
STATE      STIME      FMRI
online     17:52:55 svc:/milestone/multi-user-server:default
phys-newhost-1# clnode status
Output shows that both nodes are online

phys-newhost-1# clquorum add -i clusterconf.xml d3
phys-newhost-1# clquorum reset
```

更多信息 配置其他组件

完全建立了群集之后，您可以从现有群集中复制其他群集组成部分的配置。如果尚未这样做，请修改要复制的 XML 元素的值，以反映要将该组件添加到其中的群集配置。例如，如果要复制资源组，请确保 <resourcegroupNodeList> 条目包含的是对新群集而言有效的节点名称，而不是所复制的群集中的节点名称，除非这些节点名称与新群集中的节点名称相同。

要复制群集组件，请对要复制的群集组件运行面向对象命令的 **export** 子命令。有关面向对象命令的语法和选项的更多信息，请参见要复制的群集对象所对应的手册页。

下面介绍了在建立群集之后可以通过群集配置 XML 文件创建的群集组件的列表。此列表包括了用来复制组件的命令的手册页：

- 设备组：Solaris Volume Manager：[cldevicegroup\(1CL\)](#)
对于 Solaris Volume Manager，应首先创建您在群集配置 XML 文件中指定的磁盘集。
- 资源组管理器组件
 - 资源：[clresource\(1CL\)](#)
 - 共享地址资源：[clressharedaddress\(1CL\)](#)
 - 逻辑主机名资源：[clreslogicalhostname\(1CL\)](#)
 - 资源类型：[clresourcetype\(1CL\)](#)
 - 资源组：[clresourcegroup\(1CL\)](#)

使用 `clresource`、`clressharedaddress` 或 `clreslogicalhostname` 命令的 `-a` 选项，还可以在复制资源的同时复制与之相关联的资源类型和资源组。如果不使用该选项，则在添加资源之前必须先将其资源类型和资源组添加到群集中。

- NAS 设备：[clnasdevice\(1CL\)](#)
必须首先按照 NAS 设备文档中的介绍设置此类设备。
- SNMP 主机：[clsnmphost\(1CL\)](#)
`clsnmphost create -i` 命令要求您用 `-f` 选项指定用户密码文件。
- SNMP 用户：[clsnmpuser\(1CL\)](#)
- 用来监视群集对象中的系统资源的阈值：[cltelemetryattribute\(1CL\)](#)

故障排除 不成功的配置—如果一个或多个节点无法加入群集，或者指定了错误的配置信息，请首先尝试重新执行此过程。如果不能解决问题，请在每个配置有误的节点上执行第 151 页中的“如何取消 Oracle Solaris Cluster 软件的配置以更正安装问题”过程，以将该节点从群集配置中删除。无需卸载 Oracle Solaris Cluster 软件包。然后再次执行此过程。

接下来的步骤 请转至第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”。

安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）

在群集的 `scinstall` 自动化安装程序 (Automated Installer, AI) 安装过程中，选择以下列方式之一运行 Oracle Solaris 软件的安装：

- 运行应用所有默认设置的非交互式 Oracle Solaris 安装。
- 运行交互式 Oracle Solaris 安装并指定要应用的所有非默认设置。

有关 Oracle Solaris 软件交互式安装的更多信息，请参见《安装 Oracle Solaris 11 系统》中的“使用文本安装程序安装”。

`scinstall` 实用程序可在“典型”和“自定义”这两种模式下运行。对于 Oracle Solaris Cluster 软件的“典型”安装，`scinstall` 将自动指定以下配置默认值。

专用网络地址	172.16.0.0
专用网络网络掩码	255.255.240.0
群集传输适配器	恰好两个适配器
群集传输交换机	switch1 和 switch2
全局隔离	已启用
安装安全性 (DES)	已限制

填写以下群集配置工作单之一，完成“典型”模式或“自定义”模式安装：

- “典型”模式工作单 — 如果将使用“典型”模式并接受所有默认值，请填写以下工作单。

组件	说明/示例	回答
定制自动化安装程序引导映像 ISO 文件	自动化安装程序引导映像 ISO 文件的完整路径名是什么？	
定制自动化安装程序用户的超级用户密码	群集节点的超级用户帐户的密码是什么？	
定制自动化安装程序系统信息库	发布者 solaris 的系统信息库是什么？	
	发布者 ha-cluster 的系统信息库是什么？	
	选择要安装的 Oracle Solaris Cluster 组件。（选择要安装的一个或多个组软件包。）	
	是否要选择这些组软件包中包含的任何单个组件？	是 否
群集名称	要建立的群集的名称是什么？	
群集节点	列出为初始群集配置规划的各个群集节点的名称。（对于单节点群集，请单独按 Ctrl-D 组合键。）	
	确认为每个节点自动发现的 MAC 地址是否正确。	
群集传输适配器和电缆 为每个附加节点指定	第一个节点名称：	
	传输适配器名称：	第一个： 第二个：
	节点名称：	
	传输适配器名称：	第一个： 第二个：

组件	说明/示例	回答
法定配置 (仅限双节点群集)	是否要禁用自动法定设备选择? (如果任何共享存储都不符合成为法定设备的条件, 或者您要将法定服务器配置为法定设备, 请回答“是”。)	第一个: 是 否 第二个: 是 否

- “自定义”模式工作单一如果将使用“自定义”模式并自定义配置数据, 请填写以下工作单。

注 - 如果要安装单节点群集, 那么即使该群集不使用专用网络, `scinstall`实用程序还是会自动使用默认的专用网络地址和网络掩码。

组件	说明/示例	回答
定制自动化安装程序引导映像 ISO 文件	自动化安装程序引导映像 ISO 文件的完整路径名是什么?	
定制自动化安装程序用户的超级用户密码	群集节点的超级用户帐户的密码是什么?	
定制自动化安装程序系统信息库	发布者 <code>solaris</code> 的系统信息库是什么?	
	发布者 <code>ha-cluster</code> 的系统信息库是什么?	
	选择要安装的 Oracle Solaris Cluster 组件。(选择要安装的一个或多个组软件包。)	
	是否要选择这些组软件包中包含的任何单个组件?	是 否
群集名称	要建立的群集的名称是什么?	
群集节点	列出为初始群集配置规划的各个群集节点的名称。(对于单节点群集, 请单独按 <code>Ctrl-D</code> 组合键。)	
	确认为每个节点自动发现的 MAC 地址是否正确。	
验证要添加节点的请求 (仅限多节点群集)	是否需要使用 DES 鉴别?	否?? ??是
群集传输的网络地址 (仅限多节点群集)	是否接受默认的网络地址 (172.16.0.0)?	是 否
	如果不接受, 那么您希望使用哪个专用网络地址? ____.____.____.____	____.____.____.____
	是否接受默认的网络掩码?	是 否

组件	说明/示例	回答
	如果不接受，那么您希望在群集中配置的最大节点数、最大专用网络数和最大区域群集数是多少？	_____个节点 _____个网络 _____个区域群集
	您希望使用哪个网络掩码？请从 <i>scinstall</i> 所计算的值中选择或者提供您自己的值。	_____.
最少专用网络数 (仅限多节点群集)	此群集是否应使用至少两个专用网络？	是 否
点对点电缆 (仅限双节点群集)	此群集是否使用交换机？	是 否
群集交换机 (仅限多节点群集)	传输交换机名称（如果用到的话）： 默认值：switch1 和 switch2	第一个： 第二个：
群集传输适配器和电缆 (仅限多节点群集)	第一个节点名称：	
	传输适配器名称：	第一个： 第二个：
	每个传输适配器分别连接到何处（是交换机还是另一个适配器）？ 交换机默认值：switch1 和 switch2	第一个： 第二个：
	如果是连接到传输交换机，是否要使用默认端口名称？	第一个： 是 否 第二个： 是 否
	如果否，您要使用什么端口名称？	第一个： 第二个：
为每个附加节点指定 (仅限多节点群集)	节点名称：	
	传输适配器名称：	第一个： 第二个：
	每个传输适配器分别连接到何处（是交换机还是另一个适配器）？ 交换机默认值：switch1 和 switch2	第一个： 第二个：
	如果是连接到传输交换机，是否要使用默认端口名称？	第一个： 是 否 第二个： 是 否

组件	说明/示例	回答
	如果否，您要使用什么端口名称？	第一个： 第二个：
全局隔离	您是否希望禁用全局隔离？除非共享存储不支持 SCSI 保留或者您希望群集外部的系统访问共享存储，否则请回答“否”。	第一个：是 否 第二个：是 否
法定配置 (仅限双节点群集)	是否要禁用自动法定设备选择？(如果任何共享存储都不符合成为法定设备的条件，或者您要将法定服务器配置为法定设备，请回答“是”。)	第一个：是 否 第二个：是 否

▼ 如何安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）

此过程介绍了如何设置和使用 `scinstall(1M)` 定制自动化安装程序安装方法。此方法可一次性在所有全局群集节点上安装 Oracle Solaris OS 与 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务，并建立群集。这些节点可以是物理计算机或（仅限 SPARC）Oracle VM Server for SPARC I/O 域或来宾域，也可以是这些类型的节点的任意组合。

注 – 如果为物理群集计算机配置了 Oracle VM Server for SPARC，请将 Oracle Solaris Cluster 软件仅安装在 I/O 域或来宾域中。

按照以下指导在此过程中使用交互式的 `scinstall` 实用程序：

- 交互式的 `scinstall` 使您可以提前键入。因此，如果未立即显示下一个菜单屏幕，请勿多次按回车键。
- 除非另外指明，否则按 Ctrl-D 键可返回到一系列相关问题的开始处或者返回到主菜单。
- 默认答案或先前会话的答案将显示在问题末尾的方括号 ([]) 中。按回车键即可输入方括号中的答复而无需键入。

开始之前 执行以下任务：

- 确保安装 Solaris 软件之前已安装了硬件并且检验了连接。有关如何设置硬件的详细信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Hardware Administration Manual](#)》以及您的服务器和存储设备的相关文档。
- 确保已配置了一个自动化安装程序安装服务器和一个 DHCP 服务器。请参见《[安装 Oracle Solaris 11 系统](#) 中的第 III 部分，“[使用安装服务器安装](#)”。
- 确定群集节点的以太网地址以及该地址所属的子网的子网掩码长度。
- 确定每个群集节点的 MAC 地址。
- 确保群集配置规划完整。有关要求和指导，请参见第 38 页中的“[如何准备群集软件安装](#)”。

- 设置用于群集节点的超级用户密码。
- SPARC：如果要将 Oracle VM Server for SPARC I/O 域或来宾域配置为群集节点，请确保将 Oracle VM Server for SPARC 软件安装到每台物理计算机上，而且这些域满足 Oracle Solaris Cluster 要求。请参见第 48 页中的“[SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域](#)”。
- 确定要安装哪些 Oracle Solaris Cluster 软件包。

下表列出了在 AI 安装期间您可以选择的 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件的组软件包以及每个组软件包所包含的主要功能。至少必须安装 `ha-cluster-framework-minimal` 组软件包。

功能	<code>ha-cluster-framework-full</code>	<code>ha-cluster-data-services-full</code>	<code>ha-cluster-framework-minimal</code>
框架	X	X	X
代理		X	
本地化	X		
框架手册页	X		
数据服务手册页		X	
代理生成器	X		
通用数据服务	X	X	

- 确保您的“典型”模式或“自定义”模式的完整安装工作单可用。请参见第 74 页中的“[安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）](#)”。

1 设置您的自动化安装程序 (Automated Installer, AI) 安装服务器和 DHCP 服务器。

确保 AI 安装服务器符合下列要求。

- 安装服务器与群集节点位于同一子网中。
- 安装服务器本身不是群集节点。
- 安装服务器运行着 Oracle Solaris Cluster 软件支持的某个 Oracle Solaris OS 发行版。
- 每个新的群集节点都配置为一个定制的 AI 安装客户机，该客户机使用您为 Oracle Solaris Cluster 安装设置的定制 AI 目录。

按照与您的软件平台和 OS 版本相应的说明来设置 AI 安装服务器和 DHCP 服务器。请参见《[安装 Oracle Solaris 11 系统](#)》中的第 8 章“设置安装服务器”和《[Oracle Solaris 管理：IP 服务](#)》中的第 II 部分，“DHCP”。

2 在 AI 安装服务器上成为超级用户。

3 在 AI 安装服务器上安装 Oracle Solaris Cluster AI 支持软件包。

- a. 确保 `solaris` 和 `ha-cluster` 发布者有效。

```
installserver# pkg publisher
PUBLISHER      TYPE    STATUS   URI
solaris        origin   online   solaris-repository
ha-cluster     origin   online   ha-cluster-repository
```

- b. 安装群集 AI 支持软件包。

```
installserver# pkg install ha-cluster/system/install
```

4 在 AI 安装服务器上启动 `scinstall` 实用程序。

```
installserver# /usr/cluster/bin/scinstall
```

将显示 `scinstall` 的主菜单。

5 选择“从此自动化安装程序安装服务器中安装和配置群集”菜单项。

```
*** Main Menu ***
```

```
Please select from one of the following (*) options:
```

```
* 1) Install and configure a cluster from this Automated Installer install server
* 2) Print release information for this Automated Installer install server

* ?) Help with menu options
* q) Quit
```

```
Option: 1
```

6 按照菜单提示给出您的答案，所做回答应依据于您在配置规划工作单中填写的内容。

7 要执行任何其他安装后任务，请设置您自己的 AI 清单。

请参见《[安装 Oracle Solaris 11 系统](#)》中的第 13 章“在首次引导期间运行定制脚本”。

8 从 AI 安装服务器退出。

9 如果使用的是群集管理控制台，请为群集中的每个节点显示一个控制台屏幕。

- 如果您的管理控制台上安装并配置了 `pconsole` 软件，则可使用 `pconsole` 实用程序显示各个控制台屏幕。

以超级用户身份使用以下命令启动 `pconsole` 实用程序：

```
adminconsole# pconsole host[:port] [...] &
```

`pconsole` 实用程序还将打开一个主窗口，您可以从该主窗口将您输入的内容同时发送到每个控制台窗口。

- 如果未使用 `pconsole` 实用程序，请分别连接到每个节点的控制台。

10 确保在群集的所有节点上禁用了针对 RPC 的 TCP 包装。

针对 RPC 的 Oracle Solaris TCP 包装功能阻止群集配置所必需的节点间通信。

- 在每个节点上，显示针对 RPC 的 TCP 包装的状态。

如果 config/enable_tcpwrappers 设置为 true，则 TCP 包装处于启用状态，如以下示例命令输出中所示。

```
# svccfg -s rpc/bind listprop config/enable_tcpwrappers
config/enable_tcpwrappers boolean true
```

- 如果针对 RPC 的 TCP 包装在某个节点上处于启用状态，请禁用 TCP 包装并刷新 RPC 绑定设备。

```
# svccfg -s rpc/bind setprop config/enable_tcpwrappers = false
# svcadm refresh rpc/bind
# svcadm restart rpc/bindEntry 2
```

11 关闭然后引导各个节点以启动 AI 安装。

这将以默认配置安装 Oracle Solaris 软件。

注 – 如果要定制 Oracle Solaris 安装，不能使用此方法。如果您选择 Oracle Solaris 交互式安装，则会绕过自动化安装程序并且不会安装和配置 Oracle Solaris Cluster 软件。要在安装过程中定制 Oracle Solaris，请按照第 39 页中的“如何安装 Oracle Solaris 软件”中的说明进行操作，然后按照第 48 页中的“如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包”中的说明安装并配置群集。

■ SPARC :

- 关闭各个节点。

```
phys-schost# shutdown -g0 -y -i0
```

- 使用以下命令引导节点

```
ok boot net:dhcp - install
```

注 – 命令中破折号 (-) 的两端需加空格。

■ x86 :

- 重新引导该节点。

```
# reboot -p
```

- 在 PXE 引导期间，按下 Ctrl-N 组合键。

此时将显示 GRUB 菜单，其中包含两个类似于以下内容的菜单项：

```
Oracle Solaris 11 11/11 Text Installer and command line
Oracle Solaris 11 11/11 Automated Install
```

- c. 立即选择“自动安装”项并按回车键。

注 – 如果在 20 秒内没有选择“自动安装”项，系统将使用默认的交互式文本安装程序方法继续进行安装，此方法不会安装和配置 Oracle Solaris Cluster 软件。

在每个节点上，将创建一个新的引导环境 (Boot Environment, BE)，并且自动化安装程序会安装 Oracle Solaris OS 和 Oracle Solaris Cluster 软件。当安装成功完成时，每个节点被完全安装为一个新的群集节点。安装 Oracle Solaris Cluster 时的输出信息记录在每个节点上的 /var/cluster/logs/install/scinstall.log.N 文件中。

- 12 在每个节点上验证服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 的多用户服务是否处于联机状态。

如果某个节点上的服务尚未处于联机状态，请等待直到状态变为联机后，再继续执行下一步。

```
phys-schost# svcs multi-user-server node
STATE      STIME   FMRI
online     17:52:55 svc:/milestone/multi-user-server:default
```

- 13 在每个节点上，激活已安装的 BE 并引导至群集模式。

- a. 激活已安装的 BE。

```
# beadm activate BE-name
```

- b. 关闭该节点。

```
# shutdown -y -g0 -i0
```

注 – 不要使用 reboot 或 halt 命令。这些命令不会激活新的 BE。

- c. 将节点引导到群集模式下。

■ SPARC :

```
ok boot
```

■ x86 :

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Oracle Solaris 条目，然后按 Enter 键。

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见 [《在 x86 平台上引导和关闭 Oracle Solaris》](#)。

- 14** 如果您打算在高可用性本地文件系统上使用 **HA for NFS** 数据服务 (**HA for NFS**)，请从自动挂载程序映射中排除属于由 **HA for NFS** 导出的高可用性本地文件系统一部分的所有共享。

有关修改自动挂载程序映射的更多信息，请参见《*Oracle Solaris 管理：网络服务*》中的“[涉及映射的管理任务](#)”。

- 15 x86：**设置默认的引导文件。

如果无法访问登录提示，该值的设置使您能够重新引导节点。

```
grub edit> kernel /platform/i86pc/kernel/amd64/unix -B $ZFS-BOOTFS -k
```

有关更多信息，请参见《[在 x86 平台上引导和关闭 Oracle Solaris](#)》中的“如何在启用内核调试器 (kmdb) 的情况下引导系统”。

- 16** 如果您执行了要求重新引导群集的任务，请重新引导群集。

以下任务要求重新引导：

- 安装要求重新引导节点或群集的软件更新
- 对配置进行需要重新引导以便激活的更改

a. 在一个节点上成为超级用户。

b. 关闭群集。

```
phys-schost-1# cluster shutdown -y -g0 cluster-name
```

注—只有等到群集关闭之后，才能重新引导群集中第一个安装的节点。禁用群集安装模式前，只有建立群集的第一个安装节点才有法定选票。在所建立的、仍处于安装模式的群集中，如果在重新引导第一个安装的节点前未关闭群集，则其余群集节点将无法获得法定投票。然后整个群集将关闭。

这些群集节点会一直处在安装模式下，直到您首次运行 **clsetup** 命令为止。您将在执行[第 105 页中的“如何配置法定设备”](#)过程期间运行此命令。

c. 重新引导群集中的每个节点。

■ **SPARC：**

```
ok boot
```

■ **x86：**

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Oracle Solaris 条目，然后按 Enter 键。

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《[在 x86 平台上引导和关闭 Oracle Solaris](#)》。

将所有节点成功引导到群集中之后，即建立了群集。安装 Oracle Solaris Cluster 时的输出信息记录在 `/var/cluster/logs/install/scinstall.log.N` 文件中。

- 17 从一个节点上，验证是否所有节点都已加入群集。

```
phys-schost# clnode status
```

输出类似于以下内容。

```
==== Cluster Nodes ====
--- Node Status ---
Node Name          Status
-----
phys-schost-1      Online
phys-schost-2      Online
phys-schost-3      Online
```

有关更多信息，请参见 [clnode\(1CL\)](#) 手册页。

- 18 如果您计划为 RPC 启用 TCP 包装，请在每个群集节点上将所有 `clprivnet0` IP 地址添加到 `/etc/hosts.allow` 文件。

如果未向 `/etc/hosts.allow` 文件执行此添加，TCP 包装将阻止群集管理实用程序通过 RPC 进行节点间通信。

- a. 在每个节点上，显示节点上的所有 `clprivnet0` 设备的 IP 地址。

```
# /usr/sbin/ipadm show-addr
ADDROBJ      TYPE      STATE      ADDR
clprivnet0/N    static    ok        ip-address/netmask-length
...
```

- b. 在每个群集节点上，将群集中所有 `clprivnet0` 设备的 IP 地址添加到 `/etc/hosts.allow` 文件中。

- 19 可选在每个节点上，启用当所有受监视的共享磁盘路径都发生故障时的节点自动重新引导功能。

- a. 启用自动重新引导。

```
phys-schost# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled
```

-p

指定要设置的属性

```
reboot_on_path_failure=enable
```

如果所有监视的共享磁盘路径发生故障，则启用自动节点重新引导。

- b. 检验是否启用了磁盘路径发生故障时的自动重新引导功能。

```
phys-schost# clnode show
==== Cluster Nodes ====

```

```
Node Name:          node
...
reboot_on_path_failure:      enabled
...
```

接下来的步骤	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行下列过程中适用于您的群集配置的所有过程。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 第 47 页中的“如何配置内部磁盘镜像” ■ 第 48 页中的“SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域” ■ 第 53 页中的“如何设置根环境” ■ 第 53 页中的“如何配置 Solaris IP 过滤器” 2. 配置法定设置（如果尚未配置）并执行安装后任务。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果您安装了多节点群集并接受了自动的法定配置，则安装后设置已完成。请转至第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”。 ■ 如果已安装多节点群集并拒绝自动法定配置，请执行安装后设置。请转至第 105 页中的“如何配置法定设备”。 ■ 如果向现有的双节点群集中添加了节点，请转至第 103 页中的“如何在向全局群集中添加节点后更新法定设备”。 ■ 如果向包含至少三个节点且使用了法定设备的现有群集中添加了新节点，请转至第 103 页中的“如何在向全局群集中添加节点后更新法定设备”。 ■ 如果向包含至少三个节点且未使用法定设备的现有群集中添加了新节点，请验证该群集的状态。请转至第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”。 ■ 如果安装了单节点群集，则已建立完群集。请转至第 133 页中的“创建群集文件系统”以安装卷管理软件并配置群集。
故障排除	已禁用 scinstall 选项—如果 scinstall 命令的 AI 选项前面没有星号，则说明该选项处于禁用状态。这种情况表明 AI 设置未完成或设置出错。要纠正这种情况，请首先退出 scinstall 实用程序。重新执行 步骤 1 至 步骤 7 以更正 AI 设置，然后重新启动 scinstall 实用程序。

▼ 如何在添加全局群集节点之前做好群集准备工作

要在添加新的群集节点之前做好群集准备工作，请在现有的全局群集节点上执行以下过程。

- | | |
|------|---|
| 开始之前 | <p>执行以下任务：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 确保已安装所有必需的硬件。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 确保新节点上已安装主机适配器。请参见《Oracle Solaris Cluster Hardware Administration Manual》。 ■ 检验是否存在任何现有的群集互连可以支持新节点。请参见《Oracle Solaris Cluster Hardware Administration Manual》。 ■ 确保已安装任何附加存储器。 |
|------|---|

1 将新节点的名称添加到群集的授权节点列表中。

- a. 在任一节点上成为超级用户。

- b. 启动 `clsetup` 实用程序。

```
phys-schost# clsetup
```

这时将显示主菜单。

- c. 选择“新节点”菜单项。

- d. 选择“指定可以添加自己的计算机的名称”菜单项。

- e. 按照提示操作，将节点名称添加到验证过的机器列表中。

如果任务已完成而没有出现错误，则 `clsetup` 实用程序将显示消息 "Command completed successfully"。

- f. 退出 `clsetup` 实用程序。

2 如果要向单节点群集中添加节点，请通过显示互连配置确保已存在两个群集互连。

```
phys-schost# clinterconnect show
```

添加节点之前，必须具有已配置的至少两条电缆或两个适配器。

- 如果输出中显示了两根电缆或两个适配器的配置信息，请继续执行[步骤 3](#)。
- 如果输出中没有显示电缆或适配器的配置信息，或者只显示了一根电缆或一个适配器的配置信息，请配置新的群集互连。

- a. 在一个节点上启动 `clsetup` 实用程序。

```
phys-schost# clsetup
```

- b. 选择“群集互连”菜单项。

- c. 选择“添加传输电缆”菜单项。

按照说明指定要添加到群集中的节点的名称、传输适配器的名称以及是否使用传输交换机。

- d. 如有必要，请重复执行[步骤 c](#)以便再配置一个群集互连。

- e. 完成后，退出 `clsetup` 实用程序。

- f. 验证群集现在是否已配置两个群集互连。

```
phys-schost# clinterconnect show
```

命令输出结果应该显示至少两个群集互连的配置信息。

3 确保专用网络配置可支持要添加的节点和专用网络。

- a. 显示当前专用网络配置支持的最大节点数、最大专用网络数和最大区域群集数。

```
phys-schost# cluster show-netprops
```

输出类似于以下内容：

```
==== Private Network ====
private_netaddr: 172.16.0.0
private_netmask: 255.255.240.0
max_nodes: 64
max_privatenets: 10
max_zoneclusters: 12
```

- b. 确定当前的专用网络配置能否支持增加的节点数（包括非全局区域数）和专用网络数。

- 如果当前的 IP 地址范围足够大，您就可以开始安装新节点。

请转至第 94 页中的“[如何在附加全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 \(scinstall\)](#)”。

- 如果当前的 IP 地址范围不够，请重新配置专用 IP 地址范围。

请转至第 87 页中的“[如何在添加节点或专用网络时更改专用网络配置](#)”。必须先关闭群集才能更改专用 IP 地址范围。这期间还要将每个资源组切换到脱机状态，禁用群集中的所有资源，然后重新引导到非群集模式下，在此之后才可以重新配置 IP 地址范围。

接下来的步骤 在新群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件。转至第 94 页中的“[如何在附加全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 \(scinstall\)](#)”或第 99 页中的“[如何在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 \(XML 文件\)](#)”。

▼ 如何在添加节点或专用网络时更改专用网络配置

执行此任务可更改全局群集的专用 IP 地址范围，以适应下列一个或多个群集组件数量的增加：

- 节点或非全局区域数
- 专用网络数
- 区域群集数

此过程也可以用来缩小专用 IP 地址范围。

注 - 该过程需要关闭整个群集。如果只需要更改网络掩码（例如，为了添加区域群集支持），请勿执行此过程。而应改而从在群集模式下运行的全局群集节点中运行以下命令，以指定预期的区域群集数量：

```
phys-schost# cluster set-netprops num_zoneclusters=N
```

该命令无需关闭群集。

1 成为群集中一个节点上的超级用户。

2 从一个节点启动 **clsetup** 实用程序。

```
# clsetup
```

屏幕上将显示 **clsetup** 主菜单。

3 使每个资源组脱机。

a. 选择“资源组”菜单项。

将显示“资源组”菜单。

b. 选择“使资源组处于联机/脱机状况或在两种状态间切换”菜单项。

c. 按照提示使所有资源组脱机并将其置于不受管理状态。

d. 所有资源组都脱机后，键入 **q** 返回到“资源组”菜单。

4 禁用群集中的所有资源。

a. 选择“启用/禁用资源”菜单项。

b. 选择要禁用的资源，然后按照提示进行操作。

c. 对每个要禁用的资源重复执行上一步骤。

d. 所有资源都禁用后，键入 **q** 返回到“资源组”菜单。

5 退出 **clsetup** 实用程序。

6 检验是否所有节点上的所有资源都处于 **Offline** 状态，以及是否所有资源组都处于 **Unmanaged** 状态。

```
# cluster status -t resource,resourcegroup
```

-t 限定为仅输出指定的群集对象

resource 指定资源

`resourcegroup` 指定资源组

7 从一个节点，关闭群集。

`# cluster shutdown -g0 -y`

-g 指定等待时间（以秒为单位）

-y 禁止发出用于询问您是否确认要关闭的提示

8 将各个节点都引导成非群集模式。

■ **SPARC :**

`ok boot -x`

■ **x86 :**

- 在 GRUB 菜单中，使用方向键选择适当的 Oracle Solaris 条目，然后键入 `e` 编辑其命令。

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见 [《在 x86 平台上引导和关闭 Oracle Solaris》](#)。

- 在引导参数屏幕中，使用方向键选择 `kernel` 条目，然后键入 `e` 以编辑该条目。

- 在命令中添加 `-x` 以指定将系统引导至非群集模式。

- 按 `Enter` 键接受更改，并返回到引导参数屏幕。

屏幕将显示编辑后的命令。

- 键入 `b` 将节点引导至非群集模式。

注 – 对内核引导参数命令所做的这一更改在系统引导后将失效。下次重新引导节点时，系统将引导至群集模式。如果希望引导至非群集模式，请执行上述步骤以再次将 `-x` 选项添加到内核引导参数命令中。

9 从一个节点启动 `clsetup` 实用程序。

在非群集模式下运行时，`clsetup` 实用程序会为非群集模式操作显示主菜单。

10 选择“更改群集传输的网络寻址和范围”菜单项。

`clsetup` 实用程序显示当前的专用网络配置，然后询问您是否要更改此配置。

11 要更改专用网络 IP 地址或 IP 地址范围，请键入 `yes`，然后按回车键。

`clsetup` 实用程序将显示默认的专用网络 IP 地址 `172.16.0.0`，并询问您是否接受此默认值。

12 更改或接受此专用网络 IP 地址。

- 要接受默认的专用网络 IP 地址并继续进行 IP 地址范围更改，请键入 yes，然后按回车键。
- 要更改默认的专用网络 IP 地址，请执行以下步骤：
 - a. 对于 **clsetup** 实用程序询问的是否接受默认地址的问题，键入 no 作为响应，然后按回车键。
clsetup 实用程序将提示您输入新的专用网络 IP 地址。
 - b. 键入新的 IP 地址，然后按回车键。
clsetup 实用程序显示默认网络掩码，然后询问您是否接受该默认网络掩码。

13 更改或接受默认的专用网络 IP 地址。

默认网络掩码为 255.255.240.0。此默认 IP 地址范围支持在群集中包含最多 64 个节点、12 个区域群集和 10 个专用网络。

- 要接受该默认 IP 地址范围，请键入 yes，然后按回车键。
- 要更改 IP 地址范围，请执行以下步骤：
 - a. 对于 **clsetup** 实用程序询问的是否接受默认地址范围的问题，键入 no 作为响应，然后按回车键。
当您拒绝默认网络掩码时，**clsetup** 实用程序将提示您输入要在群集中配置的节点、专用网络和区域群集的数量。
 - b. 提供您期望在群集中配置的节点、专用网络和区域群集的数目。
clsetup 实用程序将根据这些数字计算出两个网络掩码供选择：
 - 第一个网络掩码是支持指定节点、专用网络和区域群集数目的最小网络掩码。
 - 第二个网络掩码可支持两倍于指定值的节点、专用网络和区域群集数目，从而适应未来可能出现的增长情况。
 - c. 指定上述任一网络掩码，或另外指定一个可支持预期节点、专用网络和区域群集数目的网络掩码。

14 对于 **clsetup 实用程序询问的是否继续进行更新的问题，键入 yes 作为响应。**

15 完成后，退出 **clsetup 实用程序。**

16 将每个节点重新引导回群集模式。

- a. 关闭各个节点。

```
# shutdown -g0 -y
```

- b. 将每个节点都引导到群集模式下。

- SPARC :

ok boot

- x86 :

显示 GRUB 菜单后，选择相应的 Oracle Solaris 条目，然后按 Enter 键。

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见 [《在 x86 平台上引导和关闭 Oracle Solaris》](#)。

17 从一个节点启动 **clsetup** 实用程序。

```
# clsetup
```

屏幕上将显示 **clsetup** 主菜单。

18 重新启用所有禁用的资源。

- a. 选择“资源组”菜单项。

将显示“资源组”菜单。

- b. 选择“启用/禁用资源”菜单项。

- c. 选择要启用的资源，然后按照提示操作。

- d. 对每个禁用的资源重复上述步骤。

- e. 所有资源都重新启用之后，键入 **q** 返回到“资源组”菜单。

19 使每个资源组重新联机。

如果节点包含非全局区域，还应使这些区域内的所有资源组联机。

- a. 选择“使资源组处于联机/脱机状况或在两种状态间切换”菜单项。

- b. 按照提示将各个资源组置入被管理状态，然后使资源组联机。

20 在所有资源组都重新联机之后，退出 **clsetup** 实用程序。

键入 **q** 退出每个子菜单，或者按 Ctrl-C。

接下来的步骤 要向现有的群集中添加节点，请转至以下过程之一：

- 第 94 页中的“如何在附加全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (`scinstall`)”
- 第 78 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）”
- 第 99 页中的“如何在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件（XML 文件）”

在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (`scinstall`)

`scinstall` 实用程序可在“典型”和“自定义”这两种模式下运行。对于 Oracle Solaris Cluster 软件的“典型”安装，`scinstall` 会自动将群集传输交换机指定为 `switch1` 和 `switch2`。

完成以下配置规划工作单之一。有关规划指导，请参见第 12 页中的“规划 Oracle Solaris OS”和第 15 页中的“规划 Oracle Solaris Cluster 环境”。

- “典型”模式工作单—如果将使用“典型”模式并接受所有默认值，请填写以下工作单。

组件	说明/示例	回答
发起节点	支持节点的名称是什么? 选择群集中任一活动节点。	
群集名称	要使节点加入的群集的名称是什么？	
勾选	是否要运行 <code>cluster check</code> 验证实用程序？	是 否
群集传输自动发现	是否要使用自动发现以配置群集传输? 如果否，请提供以下附加信息：	是 否
点对点电缆	向群集中添加的节点是否使此群集成为双节点群集?	是 否
	群集是否要使用交换机?	是 否
群集交换机	如果使用了交换机，两个交换机的名称是什么? 默认值： <code>switch1</code> 和 <code>switch2</code>	第一个： 第二个：
群集传输适配器和电缆	传输适配器名称：	第一个： 第二个：

组件	说明/示例	回答
	每个传输适配器分别连接到何处（是交换机还是另一个适配器）？ 交换机默认值：switch1 和 switch2	第一个： 第二个：
	对于各传输交换机，是否均使用默认端口名称？	第一个： 是 否 第二个： 是 否
	如果否，您要使用什么端口名称？	第一个： 第二个：
自动重新引导	是否希望 scinstall 在安装之后自动重新引导该节点？	是 否

- “自定义”模式工作单—如果将使用“自定义”模式并自定义配置数据，请填写以下工作单。

组件	说明/示例	回答
发起节点	支持节点的名称是什么? 选择群集中任一活动节点。	
群集名称	要使节点加入的群集的名称是什么？	
勾选	是否要运行 cluster check 验证实用程序？	是 否
群集传输自动发现	是否要使用自动发现以配置群集传输? 如果否，请提供以下附加信息：	是 否
点对点电缆	向群集中添加的节点是否使此群集成为双节点群集？	是 否
	群集是否要使用交换机？	是 否
群集交换机	传输交换机名称（如果用到的话）： 默认值：switch1 和 switch2	第一个： 第二个：
群集传输适配器和电缆	传输适配器名称：	第一个： 第二个：
	每个传输适配器分别连接到何处（是交换机还是另一个适配器）？ 交换机默认值：switch1 和 switch2	第一个： 第二个：
	如果是连接到传输交换机，是否要使用默认端口名称？	第一个： 是 否 第二个： 是 否
	如果否，您要使用什么端口名称？	第一个： 第二个：

组件	说明/示例	回答
自动重新引导	是否希望 <code>scinstall</code> 在安装之后自动重新引导该节点?	是 否

▼ 如何在附加全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (`scinstall`)

执行此过程，向现有全局群集中添加新节点。要使用自动化安装程序添加新节点，请按照第 78 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件（自动化安装程序）”中的说明执行操作。

注 - 此过程使用的是 `scinstall` 命令的交互形式。有关如何使用 `scinstall` 命令的非交互形式（例如在开发安装脚本时）的信息，请参见 [scinstall\(1M\)](#) 手册页。

按照以下指导在此过程中使用交互式的 `scinstall` 实用程序：

- 交互式的 `scinstall` 使您可以提前键入。因此，如果未立即显示下一个菜单屏幕，请勿多次按回车键。
- 除非另外指明，否则按 Ctrl-D 键可返回到一系列相关问题的开始处或者返回到主菜单。
- 默认答案或先前会话的答案将显示在问题末尾的方括号 ([]) 中。按回车键即可输入方括号中的答复而无需键入。

开始之前 执行以下任务：

- 确保已安装了 Oracle Solaris OS 来支持 Oracle Solaris Cluster 软件。
如果节点上已安装了 Oracle Solaris 软件，必须确保 Oracle Solaris 安装满足 Oracle Solaris Cluster 软件和您打算在群集中安装的任何其他软件的要求。有关安装 Oracle Solaris 软件以满足 Oracle Solaris Cluster 软件的要求的更多信息，请参见第 39 页中的“如何安装 Oracle Solaris 软件”。
- 确保已禁用 NWAM。有关说明，请参见第 48 页中的“如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包”。
- SPARC：如果要将 Oracle VM Server for SPARC I/O 域或来宾域配置为群集节点，请确保将 Oracle VM Server for SPARC 软件安装到每台物理计算机上，而且这些域满足 Oracle Solaris Cluster 要求。请参见第 48 页中的“SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域”。
- 确保在节点上安装了 Oracle Solaris Cluster 软件包和更新。请参见第 48 页中的“如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包”。
- 确保群集已为添加新节点做好了准备。请参见第 85 页中的“如何在添加全局群集节点之前做好群集准备工作”。
- 确保您的“典型”模式或“自定义”模式的完整安装工作单可用。请参见第 92 页中的“在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (`scinstall`)”。

- 1 在要进行配置的群集节点上成为超级用户。
- 2 确保在群集的所有节点上禁用了针对 RPC 的 TCP 包装。
针对 RPC 的 Oracle Solaris TCP 包装功能阻止群集配置所必需的节点间通信。
 - a. 在每个节点上，显示针对 RPC 的 TCP 包装的状态。
如果 config/enable_tcpwrappers 设置为 true，则 TCP 包装处于启用状态，如以下示例命令输出中所示。


```
# svccfg -s rpc/bind listprop config/enable_tcpwrappers
config/enable_tcpwrappers boolean true
```
 - b. 如果针对 RPC 的 TCP 包装在某个节点上处于启用状态，请禁用 TCP 包装并刷新 RPC 绑定设备。


```
# svccfg -s rpc/bind setprop config/enable_tcpwrappers = false
# svcadm refresh rpc/bind
# svcadm restart rpc/bindEntry 2
```
- 3 准备公共网络接口。
 - a. 为每个公共网络接口创建静态 IP 地址。


```
# ipadm create-ip interface
# ipadm create-addr -T static -a local=address/prefix-length addrobj
```

 有关更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：网络接口和网络虚拟化》中的“如何配置 IP 接口”。
 - b. 可选为公共网络接口创建 IPMP 组。
在初始群集配置期间，除非群集中存在非链路本地 IPv6 公共网络接口，否则不会根据匹配的子网自动创建 IPMP 组。这些组使用传递式探测器进行接口监视，因此无需任何测试地址。
如果这些自动创建的 IPMP 组不能满足您的需求，或者由于您的配置包含一个或多个非链路本地 IPv6 公共网络接口而导致无法创建 IPMP 组时，请执行以下操作之一：
 - 在建立群集之前创建您需要的 IPMP 组。
 - 在建立群集之后，使用 ipadm 命令编辑 IPMP 组。
 有关更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：网络接口和网络虚拟化》中的“配置 IPMP 组”。
- 4 启动 scinstall 实用程序。

```
phys-schost-new# /usr/cluster/bin/scinstall
```

 将显示 scinstall 的主菜单。

5 键入“创建新群集或添加群集节点”所对应的选项号并按回车键。

```
*** Main Menu ***  
  
Please select from one of the following (*) options:  
  
* 1) Create a new cluster or add a cluster node  
* 2) Print release information for this cluster node  
  
* ?) Help with menu options  
* q) Quit  
  
Option: 1
```

将显示“新建群集和群集节点”菜单。

6 键入“将此计算机添加为现有群集中的节点”所对应的选项号并按回车键。

7 按照菜单提示给出您的答案，所做回答应依据于您在配置规划工作单中填写的内容。
scinstall 实用程序可配置节点并将该节点引导到群集中。

8 在所有其他节点上重复此过程以将其添加到群集中，直到完全配置了这些节点。

9 在每个节点上验证服务管理工具 (Service Management Facility, SMF) 的多用户服务是否处于联机状态。

如果某个节点上的服务尚未处于联机状态，请等待直到状态变为联机后，再继续执行下一步。

```
phys-schost# svcs multi-user-server node  
STATE          STIME      FMRI  
online          17:52:55  svc:/milestone/multi-user-server:default
```

10 在活动的群集成员中，禁止任何其他节点加入该群集。

```
phys-schost# claccess deny-all
```

或者，您也可以使用 clsetup 实用程序。有关过程，请参见《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“如何向现有群集添加节点”。

11 从一个节点上，验证是否所有节点都已加入群集。

```
phys-schost# clnode status
```

输出类似于以下内容。

```
==== Cluster Nodes ====  
--- Node Status ---  
  
Node Name          Status  
-----  
phys-schost-1      Online  
phys-schost-2      Online  
phys-schost-3      Online
```

有关更多信息，请参见 [clnode\(1CL\)](#) 手册页。

- 12 如果群集中使用了 TCP 包装，请确保将所有已添加的节点的 `clprivnet0` IP 地址添加到每个群集节点上的 `/etc/hosts.allow` 文件中。

如果未向 `/etc/hosts.allow` 文件执行此添加，TCP 包装将阻止群集管理实用程序通过 RPC 进行节点间通信。

- a. 在每个节点上，显示所有 `clprivnet0` 设备的 IP 地址。

```
# /usr/sbin/ipadm show-addr
ADDROBJ          TYPE      STATE        ADDR
clprivnet0/N     static    ok           ip-address/netmask-length
...
...
```

- b. 在每个节点上，编辑 `/etc/hosts.allow` 文件，使其包含群集中所有 `clprivnet0` 设备的 IP 地址。

- 13 验证是否安装了所有必需的软件更新。

```
phys-schost# pkg list
```

- 14 可选启用当所有受监视的共享磁盘路径都发生故障时的节点自动重新引导功能。

- a. 启用自动重新引导。

```
phys-schost# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled
```

-p

指定要设置的属性

```
reboot_on_path_failure=enable
```

如果所有监视的共享磁盘路径发生故障，则启用自动节点重新引导。

- b. 检验是否启用了磁盘路径发生故障时的自动重新引导功能。

```
phys-schost# clnode show
==== Cluster Nodes ===
```

```
Node Name:          node
```

...

```
reboot_on_path_failure:          enabled
```

...

- 15 如果您打算在高可用性本地文件系统上使用 HA for NFS 数据服务 (HA for NFS)，请从自动挂载程序映射中排除属于由 HA for NFS 导出的高可用性本地文件系统一部分的所有共享。

有关修改自动挂载程序映射的更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：网络服务》中的“[涉及映射的管理任务](#)”。

示例 3-3 在新增的节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件

以下示例显示了如何将节点 phys-schost-3 添加到群集 schost 中。发起节点为 phys-schost-1。

```
Adding node "phys-schost-3" to the cluster configuration ... done
Adding adapter "net2" to the cluster configuration ... done
Adding adapter "net3" to the cluster configuration ... done
Adding cable to the cluster configuration ... done
Adding cable to the cluster configuration ... done

Copying the config from "phys-schost-1" ... done

Copying the postconfig file from "phys-schost-1" if it exists ... done
Setting the node ID for "phys-schost-3" ... done (id=1)

Verifying the major number for the "did" driver from "phys-schost-1" ... done
Initializing NTP configuration ... done

Updating nsswitch.conf ... done

Adding cluster node entries to /etc/inet/hosts ... done

Configuring IP Multipathing groups in "/etc/hostname.<adapter>" files
Updating "/etc/hostname.hme0".

Verifying that power management is NOT configured ... done

Ensure that the EEPROM parameter "local-mac-address?" is set to "true" ... done

Ensure network routing is disabled ... done
Network routing has been disabled on this node by creating /etc/notrouter.
Having a cluster node act as a router is not supported by Oracle Solaris Cluster.
Please do not re-enable network routing.
Updating file ("ntp.conf.cluster") on node phys-schost-1 ... done
Updating file ("hosts") on node phys-schost-1 ... done

Log file - /var/cluster/logs/install/scinstall.log.6952

Rebooting ...
```

故障排除 不成功的配置—如果一个或多个节点无法加入群集，或者指定了错误的配置信息，请首先尝试重新执行此过程。如果不能解决问题，请在每个配置有误的节点上执行[第 151 页中的“如何取消 Oracle Solaris Cluster 软件的配置以更正安装问题”](#)过程，以将该节点从群集配置中删除。无需卸载 Oracle Solaris Cluster 软件包。然后再次执行此过程。

接下来的步骤 如果向使用法定设备的现有群集中添加了节点，请转至[第 103 页中的“如何在向全局群集中添加节点后更新法定设备”](#)。

否则，请转至[第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”](#)。

▼ 如何在其他全局群集节点上配置 Oracle Solaris Cluster 软件 (XML 文件)

请执行以下过程，以便使用 XML 群集配置文件来配置新的全局群集节点。新节点可以是某个运行 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件的现有群集节点的副本。

此过程将对新节点上的下列群集组成部分进行配置：

- 群集节点成员身份
- 群集互连
- 全局设备

开始之前 执行以下任务：

- 确保已安装了 Oracle Solaris OS 来支持 Oracle Solaris Cluster 软件。

如果节点上已安装了 Oracle Solaris 软件，必须确保 Oracle Solaris 安装满足 Oracle Solaris Cluster 软件和您打算在群集中安装的任何其他软件的要求。有关安装 Oracle Solaris 软件以满足 Oracle Solaris Cluster 软件的要求的更多信息，请参见第 39 页中的“[如何安装 Oracle Solaris 软件](#)”。

- 确保已禁用 NWAM。有关说明，请参见第 48 页中的“[如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包](#)”。
- SPARC：如果要将 Oracle VM Server for SPARC I/O 域或来宾域配置为群集节点，请确保将 Oracle VM Server for SPARC 软件安装到每台物理计算机上，而且这些域满足 Oracle Solaris Cluster 要求。请参见第 48 页中的“[SPARC: 如何安装 Oracle VM Server for SPARC 软件并创建域](#)”。
- 确保已在节点上安装了 Oracle Solaris Cluster 软件包和所有必需的更新。请参见第 48 页中的“[如何安装 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件包](#)”。
- 确保群集已为添加新节点做好了准备。请参见第 85 页中的“[如何在添加全局群集节点之前做好群集准备工作](#)”。

1 确保要添加到群集中的潜在节点上尚未配置 Oracle Solaris Cluster 软件。

- a. 在潜在节点上成为超级用户。

- b. 确定潜在节点上是否配置了 Oracle Solaris Cluster 软件。

```
phys-schost-new# /usr/sbin/clinfo -n
```

- 如果该命令失败，请转至**步骤 2**。

节点上尚未配置 Oracle Solaris Cluster 软件。可以将潜在节点添加到群集中。

- 如果该命令返回了某个节点 ID 号，则表明该节点上已配置了 Oracle Solaris Cluster 软件。

必须先删除现有的群集配置信息，然后才能将节点添加到其他群集中。

c. 引导潜在节点进入非群集模式。

■ SPARC :

ok boot -x

■ x86 :

- i. 在 GRUB 菜单中，使用方向键选择适当的 Oracle Solaris 条目，然后键入 **e** 编辑其命令。

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《[在 x86 平台上引导和关闭 Oracle Solaris](#)》。

- ii. 在引导参数屏幕中，使用方向键选择 **kernel** 条目，然后键入 **e** 以编辑该条目。

- iii. 在命令中添加 **-x** 以指定将系统引导至非群集模式。

- iv. 按 **Enter** 键接受更改，并返回到引导参数屏幕。

屏幕将显示编辑后的命令。

- v. 键入 **b** 将节点引导至非群集模式。

注 - 对内核引导参数命令所做的这一更改在系统引导后将失效。下次重新引导节点时，系统将引导至群集模式。如果希望引导至非群集模式，请执行上述步骤以再次将 **-x** 选项添加到内核引导参数命令中。

d. 在潜在节点上取消对 Oracle Solaris Cluster 软件的配置。

phys-schost-new# /usr/cluster/bin/clnode remove

2 如果要复制某个运行 Oracle Solaris Cluster 4.0 软件的节点，请创建一个群集配置 XML 文件。

a. 在要复制的群集节点上成为超级用户。

b. 将现有节点的配置信息导出到一个文件中。

phys-schost# clnode export -o *clconfigfile*

-o

指定输出目标。

clconfigfile

群集配置 XML 文件的名称。所指定的文件名可以是一个现有文件，也可以是一个将使用上述命令创建的新文件。

有关更多信息，请参见 [clnode\(1CL\)](#) 手册页。

- c. 将群集配置 XML 文件复制到要配置为新群集节点的潜在节点上。
- 3 在潜在节点上成为超级用户。
- 4 确保在群集的所有节点上禁用了针对 RPC 的 TCP 包装。
针对 RPC 的 Oracle Solaris TCP 包装功能阻止群集配置所必需的节点间通信。
- a. 在每个节点上，显示针对 RPC 的 TCP 包装的状态。
如果 config/enable_tcpwrappers 设置为 true，则 TCP 包装处于启用状态，如以下示例命令输出中所示。
- ```
svccfg -s rpc/bind listprop config/enable_tcpwrappers
config/enable_tcpwrappers boolean true
```
- b. 如果针对 RPC 的 TCP 包装在某个节点上处于启用状态，请禁用 TCP 包装并刷新 RPC 绑定设备。
- ```
# svccfg -s rpc/bind setprop config/enable_tcpwrappers = false
# svcadm refresh rpc/bind
# svcadm restart rpc/bindEntry 2
```
- 5 根据需要修改或创建群集配置 XML 文件。
- 如果要复制现有的群集节点，请打开借助于 clnode export 命令创建的文件。
 - 如果不打算复制现有的群集节点，请创建一个新文件。
请基于 [clconfiguration\(5CL\)](#) 手册页中显示的元素分层结构来编辑该文件。可将该文件存储到任意目录下。
 - 修改 XML 元素的值，以反映要创建的节点配置。
有关群集配置 XML 文件在结构和内容方面的详细信息，请参见 [clconfiguration\(5CL\)](#) 手册页。
- 6 验证群集配置 XML 文件。
- ```
phys-schost-new# xmllint --valid --noout clconfigfile
```
- 7 配置新群集节点。
- ```
phys-schost-new# clnode add -n sponsor-node -i clconfigfile
-n sponsor-node
指定一个现有群集成员的名称，该成员将作为新节点的发起节点。
-i clconfigfile
指定要用作输入源的群集配置 XML 文件的名称。
```

- 8** 如果群集中使用了TCP包装，请确保将所有已添加的节点的clprivnet0 IP地址添加到每个群集节点上的/etc/hosts.allow文件中。

如果未向/etc/hosts.allow文件执行此添加，TCP包装将阻止群集管理实用程序通过RPC进行节点间通信。

- a. 在每个节点上，显示所有clprivnet0设备的IP地址。

```
# /usr/sbin/ipadm show-addr
ADDROBJ      TYPE     STATE      ADDR
clprivnet0/N  static   ok        ip-address/netmask-length
...
...
```

- b. 在每个节点上，编辑/etc/hosts.allow文件，使其包含群集中所有clprivnet0设备的IP地址。

- 9** 可选启用当所有受监视的共享磁盘路径都发生故障时的节点自动重新引导功能。

- a. 启用自动重新引导。

```
phys-schost# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled
-p
指定要设置的属性
reboot_on_path_failure=enable
如果所有监视的共享磁盘路径发生故障，则启用自动节点重新引导。
```

- b. 检验是否启用了磁盘路径发生故障时的自动重新引导功能。

```
phys-schost# clnode show
== Cluster Nodes ==
Node Name:          node
...
reboot_on_path_failure:    enabled
...
```

故障排除 不成功的配置—如果一个或多个节点无法加入群集，或者指定了错误的配置信息，请首先尝试重新执行此过程。如果不能解决问题，请在每个配置有误的节点上执行第151页中的“如何取消 Oracle Solaris Cluster 软件的配置以更正安装问题”过程，以将该节点从群集配置中删除。无需卸载 Oracle Solaris Cluster 软件包。然后再次执行此过程。

接下来的步骤 如果已经向某个使用法定设备的群集中添加了节点，请转至第103页中的“如何在向全局群集中添加节点后更新法定设备”。

否则，请转至第110页中的“如何检验法定配置和安装模式”。

▼ 如何在向全局群集中添加节点后更新法定设备

如果向全局群集中添加了节点，那么，无论您使用的是共享磁盘、NAS 设备、法定服务器还是它们的组合，您都必须更新法定设备的配置信息。为此，您应删除所有的法定设备并更新全局设备名称空间。您可以重新配置仍要使用的任何法定设备（可选操作）。此更新将向每个法定设备注册新节点，从而使法定设备能够根据群集中节点的新数量重新计算其选票计数。

任何新配置的 SCSI 法定设备都会被设置为 SCSI-3 预留空间。

开始之前 确保在添加的节点上已经完成了 Oracle Solaris Cluster 软件的安装。

1 在群集中的任一节点上成为超级用户。

2 确保所有群集节点均联机。

```
phys-schost# cluster status -t node
```

3 查看当前的法定配置。

命令输出中将列出每个法定设备和每个节点。以下输出示例中显示出了当前的 SCSI 法定设备 d3。

```
phys-schost# clquorum list
```

```
d3
```

```
...
```

4 记下列出的每个法定设备的名称。

5 删除原始法定设备。

对已配置的每个法定设备执行此步骤。

```
phys-schost# clquorum remove device-name
```

```
device-name
```

指定法定设备的名称。

6 检验是否删除了所有原始法定设备。

如果法定设备删除成功，将不会列出任何法定设备。

```
phys-schost# clquorum status
```

7 更新全局设备名称空间。

```
phys-schost# cldevice populate
```

注 – 必须执行此步骤以防止可能发生的节点紊乱。

- 8 尝试添加法定设备之前，请先在每个节点上检验 `cldevice populate` 命令是否已完成处理。**

即使仅从一个节点中发出 `cldevice populate` 命令，该命令也会以远程方式在所有节点上执行。要确定 `cldevice populate` 命令是否已完成处理，请在群集的每个节点上运行以下命令：

```
phys-schost# ps -ef | grep scgdevs
```

- 9 可选添加法定设备。**

可以对原来配置为法定设备的同一台设备进行配置，也可以选择新的共享设备进行配置。

- a. 可选如果您希望选择新的共享设备以将其配置为法定设备，请显示系统检测到的所有设备并从输出中选择共享设备。**

```
phys-schost# cldevice list -v
```

输出类似于以下内容：

DID	Device	Full Device Path
d1		phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t0d0
d2		phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t6d0
d3		phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t1d0
d3		phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t1d0
...		

- b. 将共享设备配置为法定设备。**

```
phys-schost# clquorum add -t type device-name
```

-t type

指定法定设备的类型。如果未指定此选项，将使用默认类型 `shared_disk`。

- c. 对需要配置的每个法定设备重复执行上述操作。**

- d. 检验新的法定配置。**

```
phys-schost# clquorum list
```

输出结果中应列出每个法定设备和每个节点。

示例 3-4 向双节点群集中添加节点后更新 SCSI 法定设备

下面的示例依次执行了以下操作：确定原始 SCSI 法定设备 d2；删除该法定设备；列出可用的共享设备；更新全局设备名称空间；将 d3 配置为新的 SCSI 法定设备；检验新设备。

```
phys-schost# clquorum list
d2
phys-schost-1
phys-schost-2
```

```

phys-schost# clquorum remove d2
phys-schost# clquorum status
...
--- Quorum Votes by Device ---
Device Name      Present    Possible   Status
-----
phys-schost# cldevice list -v
DID Device          Full Device Path
-----
...
d3                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t1d0
d3                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t1d0
...
phys-schost# cldevice populate
phys-schost# ps -ef | grep scgdevs
phys-schost# clquorum add d3
phys-schost# clquorum list
d3
phys-schost-1
phys-schost-2

```

接下来的步骤 请转至[第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”。](#)

▼ 如何配置法定设备

注 – 在以下几种情况下不需要配置法定设备：

- 在配置 Oracle Solaris Cluster 软件的过程中选择了自动法定配置。
- 安装了单节点全局群集。
- 向现有全局群集中添加了节点并且已指定足够的法定投票。

如果在建立群集时选择了自动法定配置，则不要执行此步骤。应继续执行[第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”](#)中的过程。

仅在完全形成新群集后执行一次该过程。使用此过程以指定法定选票并使群集脱离安装模式。

开始之前

- **法定服务器** – 要将法定服务器配置为法定设备，请执行以下操作：
 - 在法定服务器主机上安装Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件，然后启动法定服务器。有关安装和启动法定服务器的信息，请参见[第 45 页中的“如何安装和配置 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件”](#)。
 - 确保与群集节点直接相连的网络交换机满足以下条件之一：
 - 交换机支持快速生成树协议 (Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP)。
 - 交换机上已启用快速端口 (fast port) 模式。

必须具有上述某一项特性以确保群集节点与法定服务器之间的即时通信。如果通信因交换机而出现明显延迟，则群集会认为是缺少法定设备导致了通信不畅。

- 获取以下信息：
 - 要指定给所配置的法定设备的名称
 - 法定服务器主机的 IP 地址
 - 法定服务器的端口号
- **NAS 设备** – 要将网络连接存储 (Network-Attached Storage, NAS) 设备配置为法定设备，请执行以下操作：
 - 安装 NAS 设备的硬件和软件。有关 NAS 硬件和软件的要求和安装过程，请参见《[Oracle Solaris Cluster With Network-Attached Storage Device Manual](#)》以及您的设备文档。

1 如果以下两种情况全部属实，请确保为公共网络地址设置了正确的前缀长度。

- 准备使用法定服务器。
- 公共网络使用长度可变的子网掩码，也称为无类域间路由 (Classless Inter Domain Routing, CIDR)。

```
# ipadm show-addr
  ADDROBJ          TYPE     STATE      ADDR
  lo0/v4           static   ok        127.0.0.1/8
  ipmp0/v4         static   ok        10.134.94.58/24
```

注 – 如果您使用了法定服务器，但是公共网络使用了有类子网（如 RFC 791 中所定义），则无需执行本步骤。

2 在一个节点上成为超级用户。

或者，如果为您的用户帐户指定了系统管理员配置文件，则通过配置文件 shell 作为非超级用户发出命令，或使用 `pfexec` 命令给该命令加上前缀。

3 确保所有群集节点均联机。

```
phys-schost# cluster status -t node
```

4 要将共享磁盘用作法定设备，请检验设备与群集节点是否已连接并选择要配置的设备。

a. 在群集的一个节点中，显示系统所检查的全部设备的列表。

运行此命令无需超级用户身份。

```
phys-schost-1# cldevice list -v
```

输出类似于以下内容：

DID	Device	Full Device Path
-----	-----	-----

```

d1          phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t0d0
d2          phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t6d0
d3          phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t1d0
d3          phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t1d0
...

```

- b. 确保输出信息显示了群集节点与存储设备之间的所有连接。
- c. 确定要配置为法定设备的每个共享磁盘的全局设备 ID。

注 – 所选的任何共享磁盘都必须能够用作法定设备。有关选择法定设备的更多信息，请参见第 26 页中的“[法定设备](#)”。

使用[步骤 a](#) 中的 `cldevice` 输出信息来识别配置为法定设备的每个共享磁盘的设备 ID。例如，[步骤 a](#) 中的输出信息显示全局设备 `d3` 是由 `phys-schost-1` 和 `phys-schost-2` 共享的。

5 要使用不支持 SCSI 协议的共享磁盘，请确保对该共享磁盘禁用隔离功能。

- a. 显示单个磁盘的隔离设置。

```

phys-schost# cldevice show device

==== DID Device Instances ====
DID Device Name:                               /dev/did/rdsk/dN
...
default_fencing:                                nofencing
...

```

- 如果磁盘的隔离功能设置为 `nofencing` 或 `nofencing-noscrub`，则说明对该磁盘禁用隔离功能。请转至[步骤 6](#)。
 - 如果磁盘的隔离功能设置为 `pathcount` 或 `scsi`，请对该磁盘禁用隔离功能。请跳至[步骤 c](#)。
 - 如果磁盘的隔离功能设置为 `global`，请确定是否还全局禁用了隔离功能。请继续执行[步骤 b](#)。
- 或者，可以只对单个磁盘禁用隔离功能，这会覆盖该磁盘的 `global_fencing` 属性所设置的任何值。请跳至[步骤 c](#) 以对单个磁盘禁用隔离功能。

- b. 确定是否全局禁用了隔离功能。

```

phys-schost# cluster show -t global

==== Cluster ====
Cluster name:                                 cluster
...

```

- | | |
|---|------------------|
| global_fencing: | nofencing |
| ... | |
| <ul style="list-style-type: none">■ 如果全局隔离功能设置为 nofencing 或 nofencing-noscrub，则说明对其 default_fencing 属性设置为 global 的共享磁盘禁用隔离功能。请转至 步骤 6。■ 如果全局隔离功能设置为 pathcount 或 prefer3，请对共享磁盘禁用隔离功能。请继续执行 步骤 c。 | |

注 - 如果单个磁盘的 **default_fencing** 属性设置为 **global**，则仅在群集范围的 **global_fencing** 属性设置为 **nofencing** 或 **nofencing-noscrub** 时对该单个磁盘禁用隔离功能。如果将 **global_fencing** 属性更改为可启用隔离功能的值，则其 **default_fencing** 属性设置为 **global** 的所有磁盘的隔离功能会变为启用状态。

c. 对共享磁盘禁用隔离功能。

```
phys-schost# cldevice set \
-p default_fencing=nofencing-noscrub device
```

d. 检验现在是否对该共享磁盘禁用了隔离功能。

```
phys-schost# cldevice show device
```

6 启动 **clsetup** 实用程序。

```
phys-schost# clsetup
```

将显示“初始群集设置”屏幕。

注 - 如果实际显示的是主菜单，则说明初始群集设置已成功执行。请跳至 [步骤 11](#)。

7 指示是否要添加任何法定磁盘。

- 如果群集是双节点群集，必须配置至少一个共享法定设备。键入 **Yes** 可配置一个或多个法定设备。
- 如果群集由三个以上的节点组成，则法定设备的配置可根据您自己的需要而定。
 - 如果不需要配置其他法定设备，请键入 **No**。然后，请跳至 [步骤 10](#)。
 - 键入 **Yes** 可配置其他法定设备。

8 指定要将哪类设备配置为法定设备。

法定设备类型	描述
shared_disk	以下各项中的共享 LUN： <ul style="list-style-type: none">■ 共享 SCSI 磁盘■ 串行连接技术附件 (Serial Attached Technology Attachment, SATA) 存储■ Sun ZFS Storage Appliance
quorum_server	法定服务器

9 指定要配置为法定设备的设备的名称并提供任何所需的其他信息。

- 对于法定服务器，还需指定以下信息：
 - 法定服务器主机的 IP 地址
 - 法定服务器用来与群集节点进行通信的端口号

10 键入 Yes 以验证是否可以重置 `installmode`。

`clsetup` 实用程序在为群集设置了法定配置和投票计数后，将显示消息 "Cluster initialization is complete"。该实用程序将于此时返回到主菜单。

11 退出 `clsetup` 实用程序。

接下来的步骤 检验是否已禁用法定配置及安装模式。请转至第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”。

故障排除 **中断的 `clsetup` 处理**—如果法定设备设置过程被中断或无法成功完成，请重新运行 `clsetup`。

对法定选票计数的更改—如果以后增加或减少了连接到法定设备的节点数，法定选票计数不会自动重新计算。通过删除各个法定设备，然后将其添加回配置中（一次对一个法定设备进行操作），可以重新建立正确的法定选票。对于双节点群集，请临时添加一个新的法定设备，然后删除原法定设备并将其添加回配置。然后，删除临时法定设备。请参见《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的第 6 章“管理法定”中的“如何修改法定设备节点列表”过程。

无法访问的法定设备—如果在群集节点上看到无法访问法定设备的消息，或者如果群集节点出现故障并显示消息 CMM: Unable to acquire the quorum device，则法定设备或其路径可能存在问题。检查法定设备及其路径是否正常。

如果该问题仍然存在，请使用其他法定设备。或者，如果仍要使用该法定设备，请将法定超时增大为较高的值，如下所述：

注 - 对于 Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)，请勿更改默认的 25 秒法定超时时间。在某些记忆分裂方案中，较长的超时周期可能会导致 Oracle RAC VIP 故障转移因 VIP 资源超时而失败。如果所用法定设备不适合使用默认的 25 秒超时，请使用其他法定设备。

1. 成为超级用户。
2. 在每个群集节点上，以超级用户身份编辑 /etc/system 文件，将超时时间设置为较高的值。

以下示例将超时时间设置为 700 秒。

```
phys-schost# vi /etc/system
...
set cl_haci:qd_acquisition_timer=700
```

3. 从一个节点，关闭群集。

```
phys-schost-1# cluster shutdown -g0 -y
```

4. 将各节点引导回群集模式。

重新引导后会初始化对 /etc/system 文件的更改。

▼ 如何检验法定配置和安装模式

执行该过程以验证法定配置是否已成功完成，并验证群集安装模式是否已被禁用。

您不必成为超级用户就可以运行这些命令。

- 1 从任一全局群集节点中检验设备和节点的法定配置。

```
phys-schost$ clquorum list
```

输出结果中将列出每个法定设备和每个节点。

- 2 从任一节点中，检验群集安装模式是否处于禁用状态。

```
phys-schost$ cluster show -t global | grep installmode
installmode:                                disabled
```

群集安装和创建已完成。

接下来的步骤 查看以下列表以确定下一项要执行的任务（该任务应适用于您的群集配置）。如果需要执行此列表中的多项任务，请转至其中在列表中排在最前面的那项任务。

- 如果要更改任何专用主机名，请转至第 111 页中的“如何更改专用主机名”。
- 如果要安装或修改 NTP 配置文件，请转至第 112 页中的“配置网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP)”。
- 如果要安装卷管理器，请转至第 4 章，配置 Solaris Volume Manager 软件以安装卷管理软件。

- 如果要创建群集文件系统，请转至第 133 页中的“如何创建群集文件系统”。
- 要了解如何安装第三方应用程序，注册资源类型，设置资源组以及配置数据服务，请参见应用程序软件附带的相关文档以及《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》。
- 在完整配置群集后，对配置进行验证。转至第 114 页中的“如何验证群集”。
- 将群集投入生产之前，请记录群集配置的基本信息以供将来进行诊断时使用。请转至第 118 页中的“如何记录群集配置的诊断数据”。

另请参见 创建群集配置的备份。

对群集配置的归档备份有助于您更方便地恢复群集配置。有关更多信息，请参见《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“如何备份群集配置”。

▼ 如何更改专用主机名

如果不希望使用默认的专用主机名 `clusternodenodeID-priv`（该主机名是在安装 Oracle Solaris Cluster 软件的过程中指定的），请执行此任务。

注 - 在配置并启动应用程序和数据服务后，请不要执行此过程。否则，在重命名旧的专用主机名后，应用程序或数据服务可能仍使用旧的专用主机名，从而造成主机名冲突。如果有一些应用程序或数据服务正在运行，则停止它们，然后再执行该过程。

请在一个活动的群集节点上执行此过程。

1 成为全局群集节点上的超级用户。

2 启动 `clsetup` 实用程序。

```
phys-schost# clsetup
```

屏幕上将显示 `clsetup` 主菜单。

3 输入“专用主机名”所对应的选项号并按回车键。

将显示“专用主机名”菜单。

4 键入“更改节点专用主机名”对应的选项编号并按回车键。

5 按照提示更改专用主机名。

对于每个要更改的专用主机名，请重复该过程。

6 检验新的专用主机名。

```
phys-schost# clnode show -t node | grep privatehostname
privatehostname: clusternode1-priv
privatehostname: clusternode2-priv
privatehostname: clusternode3-priv
```

接下来的步骤 使用已更改的专用主机名更新 NTP 配置。转至第 114 页中的“如何在更改专用主机名后更新 NTP”。

配置网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP)

本节包含以下过程：

- 第 112 页中的“如何使用自己的 /etc/inet/ntp.conf 文件”
- 第 113 页中的“如何在将节点添加到单节点群集后安装 NTP”
- 第 114 页中的“如何在更改专用主机名后更新 NTP”

▼ 如何使用自己的 /etc/inet/ntp.conf 文件

注 – 如果您在安装 Oracle Solaris Cluster 软件之前安装了您自己的 /etc/inet/ntp.conf 文件，则不需要执行此过程。前进到第 114 页中的“如何验证群集”。

- 1 成为群集节点的超级用户。
- 2 将您的 /etc/inet/ntp.conf 文件添加到群集的每个节点中。
- 3 在每个节点上，确定 NTP 服务的状态。

```
phys-schost# svcs svc:/network/ntp:default
```

- 4 在每个节点上启动 NTP 守护进程。
 - 如果 NTP 服务的状态为 **disabled**，请启用此服务。
phys-schost# svcadm enable svc:/network/ntp:default
 - 如果 NTP 服务的状态为 **online**，请重新启动此服务。
phys-schost# svcadm restart svc:/network/ntp:default

接下来的步骤 查看以下列表以确定下一项要执行的任务（该任务应适用于您的群集配置）。如果需要执行此列表中的多项任务，请转至其中在列表中排在最前面的那项任务。

- 如果要安装卷管理器，请转至第 4 章，配置 Solaris Volume Manager 软件。
- 如果要创建群集文件系统，请转至第 133 页中的“如何创建群集文件系统”。

- 要了解如何安装第三方应用程序，注册资源类型，设置资源组以及配置数据服务，请参见应用程序软件附带的相关文档以及《[Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide](#)》。
- 在完整配置群集后，对配置进行验证。转至第 114 页中的“如何验证群集”。
- 将群集投入生产之前，请记录群集配置的基本信息以供将来进行诊断时使用。请转至第 118 页中的“如何记录群集配置的诊断数据”。

▼ 如何在将节点添加到单节点群集后安装 NTP

将节点添加到单节点群集中时，必须确保将所使用的 NTP 配置文件复制到原始群集节点以及新节点中。

- 1 成为群集节点的超级用户。
- 2 将 `/etc/inet/ntp.conf` 和 `/etc/inet/ntp.conf.sc` 文件从已添加的节点复制到原始群集节点中。
这些文件是在群集中配置已添加节点时在该节点上创建的。
- 3 在原始群集节点上创建名为 `/etc/inet/ntp.conf.include` 且指向 `/etc/inet/ntp.conf.sc` 文件的符号链接。
`phys-schost# ln -s /etc/inet/ntp.conf.sc /etc/inet/ntp.conf.include`
- 4 在每个节点上，确定 NTP 服务的状态。
`phys-schost# svcs svc:/network/ntp:default`
- 5 在每个节点上启动 NTP 守护进程。
 - 如果 NTP 服务的状态为 `disabled`，请启用此服务。
`phys-schost# svcadm enable svc:/network/ntp:default`
 - 如果 NTP 服务的状态为 `online`，请重新启动此服务。
`phys-schost# svcadm restart svc:/network/ntp:default`

接下来的步骤 查看以下列表以确定下一项要执行的任务（该任务应适用于您的群集配置）。如果需要执行此列表中的多项任务，请转至其中在列表中排在最前面的那项任务。

- 如果要安装卷管理器，请转至第 4 章，配置 Solaris Volume Manager 软件。
- 如果要创建群集文件系统，请转至第 133 页中的“如何创建群集文件系统”。
- 要了解如何安装第三方应用程序，注册资源类型，设置资源组以及配置数据服务，请参见应用程序软件附带的相关文档以及《[Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide](#)》。
- 在完整配置群集后，对配置进行验证。转至第 114 页中的“如何验证群集”。

- 将群集投入生产之前，请记录群集配置的基本信息以供将来进行诊断时使用。请转至第 118 页中的“如何记录群集配置的诊断数据”。

▼ 如何在更改专用主机名后更新 NTP

- 1 成为群集节点的超级用户。
- 2 在群集的每个节点上，使用已更改的专用主机名更新 `/etc/inet/ntp.conf.sc` 文件。
- 3 在每个节点上，确定 NTP 服务的状态。

```
phys-schost# svcs svc:/network/ntp:default
```

- 4 在每个节点上启动 NTP 守护进程。
 - 如果 NTP 服务的状态为 `disabled`，请启用此服务。
`phys-schost# svcadm enable svc:/network/ntp:default`
 - 如果 NTP 服务的状态为 `online`，请重新启动此服务。
`phys-schost# svcadm restart svc:/network/ntp:default`

接下来的步骤 查看以下列表以确定下一项要执行的任务（该任务应适用于您的群集配置）。如果需要执行此列表中的多项任务，请转至其中在列表中排在最前面的那项任务。

- 如果要安装卷管理器，请转至第 4 章，配置 Solaris Volume Manager 软件。
- 如果要创建群集文件系统，请转至第 133 页中的“如何创建群集文件系统”。
- 要了解如何安装第三方应用程序，注册资源类型，设置资源组以及配置数据服务，请参见应用程序软件附带的相关文档以及《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》。
- 在完整配置群集后，对配置进行验证。转至第 114 页中的“如何验证群集”。
- 将群集投入生产之前，请记录群集配置的基本信息以供将来进行诊断时使用。请转至第 118 页中的“如何记录群集配置的诊断数据”。

▼ 如何验证群集

完成所有群集配置之后，使用 `cluster check` 命令验证群集配置和功能。有关更多信息，请参见 `cluster(1CL)` 手册页。

提示 -为了便于将来参考或故障排除，对于运行的每个验证，请使用 `-o outputdir` 选项为日志文件指定子目录。重用现有的子目录名称将删除子目录中的所有现有文件。因此，为确保日志文件可供将来参考之用，请为运行的每个群集检查指定唯一的子目录名称。

开始之前 确保已在群集中完成所有硬件和软件组件（包括固件和软件更新）的安装和配置。

- 1 成为群集中一个节点上的超级用户。
- 2 确保您具有最新的检查。
 - a. 转到 [My Oracle Support](#) 的 "Patches & Updates"（修补程序和更新）选项卡。
 - b. 在 "Advanced Search"（高级搜索）中，选择 **Solaris Cluster** 作为 "Product"（产品），并在 "Description"（描述）字段中键入 `check`。
该搜索将找到包含 `check` 的 Oracle Solaris Cluster 软件更新。
 - c. 应用任何尚未安装在群集上的软件更新。

3 运行基本验证检查。

```
# cluster check -v -o outputdir
-v           详细模式。
-o outputdir 将输出重定向到 outputdir 子目录。
```

该命令会运行所有可用的基本检查。不会影响任何群集功能。

4 运行交互式验证检查。

```
# cluster check -v -k interactive -o outputdir
-k interactive 指定运行交互式验证检查
```

该命令会运行所有可用的交互式检查并提示您提供所需的群集相关信息。不会影响任何群集功能。

5 运行功能验证检查。

- a. 以非详细模式列出所有可用的功能检查。

```
# cluster list-checks -k functional
```

- b. 确定哪些功能检查执行的操作会干扰生产环境中的群集可用性或服务。

例如，功能检查可能会引起节点出现紧急情况或故障转移到其他节点。

```
# cluster list-checks -v -C check-ID
```

-C check-ID 指定特定检查。

c. 如果要执行的功能检查可能会中断群集的正常工作，请确保群集不在生产环境中。

d. 启动功能检查。

```
# cluster check -v -k functional -C check-ID -o outputdir
```

-k functional 指定运行功能验证检查

响应来自检查的提示，确认应运行该检查以及必须执行的任何信息或操作。

e. 对于要运行的其余每个功能检查，重复执行**步骤c**和**步骤d**。

注 – 为了进行记录，请为所运行的每个检查指定唯一 *outputdir* 子目录名称。如果重用 *outputdir* 名称，则新检查的输出将覆盖重用的 *outputdir* 子目录的现有内容。

示例 3-5 列出交互式验证检查

以下示例列出了可用于在群集上运行的所有交互式检查。示例输出显示了可能的检查样例；实际的可用检查因各配置而异

```
# cluster list-checks -k interactive
Some checks might take a few moments to run (use -v to see progress)...
I6994574 : (Moderate) Fix for GLDv3 interfaces on cluster transport vulnerability applied?
```

示例 3-6 运行功能验证检查

以下示例首先显示了功能检查的详细列表。随后列出了检查 F6968101 的详细描述，指出该检查会中断群集服务。群集将脱离生产环境。然后将运行功能检查，且详细输出会记录到 funct.test.F6968101.12Jan2011 子目录中。示例输出显示了可能的检查样例；实际的可用检查因各配置而异。

```
# cluster list-checks -k functional
F6968101 : (Critical) Perform resource group switchover
F6984120 : (Critical) Induce cluster transport network failure - single adapter.
F6984121 : (Critical) Perform cluster shutdown
F6984140 : (Critical) Induce node panic
...
# cluster list-checks -v -C F6968101
F6968101: (Critical) Perform resource group switchover
Keywords: SolarisCluster3.x, functional
Applicability: Applicable if multi-node cluster running live.
Check Logic: Select a resource group and destination node. Perform
'/usr/cluster/bin/clresourcegroup switch' on specified resource group
either to specified node or to all nodes in succession.
Version: 1.2
Revision Date: 12/10/10
```

Take the cluster out of production

```
# cluster check -k functional -C F6968101 -o funct.test.F6968101.12Jan2011
F6968101
    initializing...
    initializing xml output...
    loading auxiliary data...
    starting check run...
        pschost1, pschost2, pschost3, pschost4:      F6968101.... starting:
Perform resource group switchover
```

```
=====
```

>>> Functional Check <<<

'Functional' checks exercise cluster behavior. It is recommended that you do not run this check on a cluster in production mode.' It is recommended that you have access to the system console for each cluster node and observe any output on the consoles while the check is executed.

If the node running this check is brought down during execution the check must be rerun from this same node after it is rebooted into the cluster in order for the check to be completed.

Select 'continue' for more details on this check.

- 1) continue
- 2) exit

choice: 1

```
=====
```

>>> Check Description <<<

...

Follow onscreen directions

接下来的步骤 将群集投入生产之前，请记录群集配置的基本信息以供将来进行诊断时使用。请转至第 118 页中的“[如何记录群集配置的诊断数据](#)”。

▼ 如何记录群集配置的诊断数据

在完成全局群集配置之后且将其投入生产之前，请使用 Oracle Explorer 实用程序记录有关该群集的基本信息。如果将来需要排除群集故障，可以使用该数据。

1 成为超级用户。

2 安装 Oracle Explorer 软件（如果尚未安装）。

服务工具包 (Services Tools Bundle) 中包含 Oracle Explorer 软件包 SUNWexplo 和 SUNWexplu。有关软件下载和安装的信息，请参见 <http://www.oracle.com/us/support/systems/premier/services-tools-bundle-sun-systems-163717.html>。

3 在群集中的每个节点上，运行 explorer 实用程序。

针对您的平台使用相应的命令。例如，要收集关于 Oracle 的 Sun Fire T1000 服务器的信息，请运行以下命令：

```
# explorer -i -w default,Tx000
```

有关更多信息，请参见 /opt/SUNWexplo/man/man1m/ 目录下的 explorer(1M) 手册页以及《Oracle Explorer Data Collector User Guide》（本指南可通过 My Oracle Support 上的“说明 1153444.1”获取）：

<https://support.oracle.com>

explorer 输出文件以 `explorer.hostid.hostname-date.tar.gz` 形式保存到 /opt/SUNWexplo/output/ 目录下。

4 将该文件保存到当整个群集停机时可以访问的位置。

5 将所有 explorer 文件发送到您所处地理位置的 Oracle Explorer 数据库下。

按《Oracle Explorer Data Collector User's Guide》中介绍的过程使用 FTP 或 HTTPS 来提交 Oracle Explorer 文件。

如果在对群集的技术问题进行诊断时需要 explorer 输出数据，Oracle Explorer 数据库可使 Oracle 技术支持人员获取这些数据。

配置 Solaris Volume Manager 软件

使用本章中的过程以及[第 34 页中的“规划卷管理”](#)中的规划信息可为 Solaris Volume Manager 软件配置本地磁盘和多主机磁盘。有关详细信息，请参见 Solaris Volume Manager 文档。

本章包括以下各节：

- [第 119 页中的“配置 Solaris Volume Manager 软件”](#)
- [第 120 页中的“在群集中创建磁盘集”](#)
- [第 128 页中的“配置双串中介”](#)

配置 Solaris Volume Manager 软件

下表列出了为 Oracle Solaris Cluster 配置而配置 Solaris Volume Manager 软件时需要执行的任务。按照以下顺序完成操作。

表 4-1 任务列表：配置 Solaris Volume Manager 软件

任务	指导
规划 Solaris Volume Manager 配置的布局。	第 34 页中的“规划卷管理”
在本地磁盘上创建状态数据库副本。	第 119 页中的“如何创建状态数据库副本”

▼ 如何创建状态数据库副本

请对全局群集中的每个节点执行该过程。

- 1 成为超级用户。

2 在一个或多个本地设备上为每个群集节点创建状态数据库拷贝。

在指定要使用的分片时，请使用物理名称(*cNtXdYsZ*)而不是设备ID名称(*dN*)。

```
phys-schost# metadb -af slice-1 slice-2 slice-3
```

提示 – 要为状态数据提供保护（这是运行 Solaris Volume Manager 软件所必需的），请至少为每个节点创建三个副本。此外，您可以将拷贝放在多个设备上，以在其中一个设备出现故障时提供保护。

有关详细信息，请参见 [metadb\(1M\)](#) 手册页和 Solaris Volume Manager 文档。

3 验证副本。

```
phys-schost# metadb
```

metadb 命令将显示副本列表。

示例 4-1 创建状态数据库副本

以下示例显示了三个状态数据库副本。每个拷贝分别创建在不同的设备上。

```
phys-schost# metadb -af c0t0d0s7 c0t1d0s7 c1t0d0s7
phys-schost# metadb
flags           first blk      block count
  a         u        16          8192      /dev/dsk/c0t0d0s7
  a         u        16          8192      /dev/dsk/c0t1d0s7
  a         u        16          8192      /dev/dsk/c1t0d0s7
```

接下来的步骤 转至第 120 页中的“[在群集中创建磁盘集](#)”以创建 Solaris Volume Manager 磁盘集。

在群集中创建磁盘集

本节介绍如何为群集配置创建磁盘集。在 Oracle Solaris Cluster 环境中创建 Solaris Volume Manager 磁盘集时，该磁盘集会自动向 Oracle Solaris Cluster 软件注册为 *svm* 类型的设备组。要创建或删除 *svm* 设备组，必须使用 Solaris Volume Manager 的命令和实用程序创建或删除设备组的底层磁盘集。

下表列出了您将执行以创建磁盘集的任务。按照以下顺序完成操作。

表 4-2 任务列表：配置 Solaris Volume Manager 磁盘集

任务	指导
使用 <i>metaset</i> 命令创建磁盘集。	第 121 页中的“如何创建磁盘集”
将驱动器添加到磁盘集。	第 123 页中的“如何将驱动器添加到磁盘集”
(可选) 对磁盘集中的驱动器重新分区，以便为不同的分片分配空间。	第 124 页中的“如何对磁盘集中的驱动器进行重新分区”

表 4-2 任务列表：配置 Solaris Volume Manager 磁盘集（续）

任务	指导
列出 DID 伪驱动程序映射，并在 /etc/lvm/ md.tab 文件中定义卷。	第 125 页中的“如何创建 md.tab 文件”
初始化 md.tab 文件。	第 126 页中的“如何激活卷”

▼ 如何创建磁盘集

开始之前 您要创建的磁盘集必须满足以下要求之一：

- 如果正好为磁盘集配置了两个磁盘串，则磁盘集必须正好连接至两个节点并使用两个或三个中介主机。这些中介主机必须包括两个主机，这两个主机需要连接到包含磁盘集的磁盘盒。有关如何配置双串中介的详细信息，请参见[第 128 页中的“配置双串中介”](#)。
- 如果为磁盘集配置了两个以上的磁盘串，则应确保任意两个磁盘串 S1 和 S2 上的驱动器数目之和都会超过第三个磁盘串 S3 上的驱动器数目。用一个公式来表示，该需求为 $\text{count}(S1) + \text{count}(S2) > \text{count}(S3)$ 。

1 在群集中的每个节点上运行 devfsadm 命令。

您可以同时在群集的所有节点上运行此命令。

2 从群集的一个节点更新全局设备名称空间。

`phys-schost# cldevice populate`

有关更多信息，请参见[cldevice\(1CL\)](#) 手册页。

3 尝试创建任何磁盘集之前，请先在每个节点上检验该命令是否已完成处理。

即使仅从一个节点运行，该命令也会以远程方式在所有的节点上执行。要确定该命令是否已完成处理过程，请在群集中的每个节点上运行以下命令：

`phys-schost# ps -ef | grep scgdevs`

4 确保有本地状态数据库的副本。

有关说明，请参见[第 119 页中的“如何创建状态数据库副本”](#)。

5 成为将控制磁盘集的群集节点上的超级用户。

6 创建磁盘集。

以下命令可创建磁盘集并将其注册为 Oracle Solaris Cluster 设备组。

`phys-schost# metaset -s setname -a -h node1 node2`

`-s setname`

指定磁盘集名称。

-a

添加（创建）磁盘集。

-h *node1*

指定将控制磁盘集的主节点的名称。

node2

指定将控制磁组集的辅助节点的名称

注 - 运行 `metaset` 命令以在群集上配置 Solaris Volume Manager 设备组时，该命令会默认指定一个辅助节点。创建设备组之后，可以使用 `clsetup` 实用程序更改设备组中所需的辅助节点数目。有关如何更改 《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》 中的“[管理设备组](#)”Oracle Solaris Cluster System Administration Guide。

- 7 如果要配置复制的 Solaris Volume Manager 设备组，请为该设备组设置复制属性。

`phys-schost# cldevicegroup sync device-group-name`

有关数据复制的更多信息，请参见 《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》 中的第 4 章“[数据复制方法](#)”。

- 8 检验新磁盘集的状态。

`phys-schost# metaset -s setname`

- 9 根据需要设置设备组的属性。

`phys-schost# cldevicegroup set -p name=value device-group`

-p

指定一个设备组属性。

name

指定属性的名称。

value

指定属性的值或设置。

device-group

指定设备组的名称。设备组名称与磁盘集名称相同。

有关设备组属性的信息，请参见 [cldevicegroup\(1CL\)](#)。

示例 4-2 创建磁盘集

以下命令将创建 `dg-schost-1` 和 `dg-schost-2` 这两个磁盘集，同时将节点 `phys-schost-1` 和 `phys-schost-2` 指定为潜在的主节点。

```
phys-schost# metaset -s dg-schost-1 -a -h phys-schost-1 phys-schost-2  
phys-schost# metaset -s dg-schost-2 -a -h phys-schost-1 phys-schost-2
```

接下来的步骤 将驱动器添加至磁盘集。请转至第 123 页中的“将驱动器添加到磁盘集”。

将驱动器添加到磁盘集

将驱动器添加到磁盘集时，卷管理软件将对驱动器进行重新分区，以便将磁盘集的状态数据库放入驱动器。

- 每个驱动器都有一小部分被保留供 Solaris Volume Manager 软件使用。在带有可扩展固件接口 (EFI) 标记的设备中，使用分片 6。每个驱动器上的剩余空间将放到分片 0 中。
- 将驱动器添加到磁盘集中时，只有在目标分片配置不正确的情况下才会对驱动器进行重新分区。
- 重新分区时，驱动器中的所有现有数据都将丢失。
- 如果目标分片是从 0 柱面开始的，而驱动器分区的大小又足以包含一个状态数据库副本，则驱动器不会进行重新分区。

▼ 如何将驱动器添加到磁盘集

开始之前 确保已创建磁盘集。有关说明，请参见第 121 页中的“如何创建磁盘集”。

1 成为超级用户。

2 列出 DID 映射。

```
phys-schost# cldevice show | grep Device
```

- 选择由将要控制或可能要控制磁盘集的群集节点共享的驱动器。
- 向磁盘集添加驱动器时，请使用格式为 /dev/did/rdsk/d N 的完整 DID 设备名称。

在下面的示例中，DID 设备 /dev/did/rdsk/d3 的条目表明 phys-schost-1 和 phys-schost-2 正在共享该驱动器。

```
==== DID Device Instances ====
DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d1
    Full Device Path:                            phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t0d0
DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d2
    Full Device Path:                            phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t6d0
DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d3
    Full Device Path:                            phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t1d0
    Full Device Path:                            phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t1d0
...
...
```

3 成为磁盘集的拥有者。

```
phys-schost# cldevicegroup switch -n node devicegroup
```

-n node

指定拥有设备组所有权的节点。

devicegroup

指定设备组名称，该名称与磁盘集名称相同。

4 将驱动器添加到磁盘集。

使用完整的 DID 路径名称。

```
phys-schost# metaset -s setname -a /dev/did/rdsk/dN
```

-s setname

指定磁盘集的名称，该名称与设备组名称相同。

-a

给磁盘集添加驱动器。

注 – 在向磁盘集添加驱动器时，请**不要**使用低级别的设备名称 (*cNtX dY*)。因为低级别设备名称是本地名称，并且在群集中不是唯一的，使用该名称可能使元集无法切换。

5 检验磁盘集和驱动器的状态。

```
phys-schost# metaset -s setname
```

示例 4-3 将驱动器添加到磁盘集

metaset 命令将驱动器 /dev/did/rdsk/d1 和 /dev/did/rdsk/d2 添加到磁盘集 dg-schost-1 中。

```
phys-schost# metaset -s dg-schost-1 -a /dev/did/rdsk/d1 /dev/did/rdsk/d2
```

接下来的步骤 如果要将驱动器重新分区以便在卷中使用，请转至第 124 页中的“如何对磁盘集中的驱动器进行重新分区”。

否则，请转至第 125 页中的“如何创建 **md.tab** 文件”以了解如何使用 **md.tab** 文件定义元设备或卷。

▼ 如何对磁盘集中的驱动器进行重新分区

metaset(1M) 命令将磁盘集中的驱动器重新分区，以便保留每个驱动器的一小部分以供 Solaris Volume Manager 软件使用。在带有可扩展固件接口 (EFI) 标记的设备中，使用分片 6。每个驱动器上的剩余空间将放到分片 0 中。为了更有效地使用驱动器，请使用以下过程修改磁盘布局。如果将空间分配给 EFI 分片 1 至 5，则可在设置 Solaris Volume Manager 卷时使用这些分片。

1 成为超级用户。

2 使用 **format** 命令更改磁盘集中每个驱动器的磁盘分区情况。

当您来对驱动器重新分区时，请执行相关步骤以防止 **metaset** 命令对驱动器进行重新分区。

- 对于 **EFI**，创建分片 **6**，该分片应从柱面 **0** 开始，大小应足以容纳一个状态数据库副本。

不要让目标分片覆盖驱动器上的任何其他分片。

请参见 Solaris Volume Manager 管理指南来确定您的卷管理器软件版本的状态数据库副本的大小。

- 将目标分片中的 **Flag** 字段设置为 **wu**（可读写，无法卸载）。

不要将此字段设置为只读的。

有关详细信息，请参见 [format\(1M\)](#) 手册页。

接下来的步骤 使用 **md.tab** 文件定义卷。请转至第 125 页中的“如何创建 **md.tab** 文件”。

▼ 如何创建 **md.tab** 文件

在群集中的每个节点上创建一个 **/etc/lvm/****md.tab** 文件。使用 **md.tab** 文件为您创建的磁盘集定义 Solaris Volume Manager 卷。

注 - 如果您使用本地卷，请确保本地卷名称与用于构成磁盘集的设备 ID 不同。例如，如果在磁盘集中使用了设备 ID **/dev/did/dsk/d3**，请勿将名称 **/dev/****md/dsk/d3** 用于本地卷。此要求不适用于共享卷，共享卷使用命名约定 **/dev/****md/setname/{r}dsk/d#**。

1 成为超级用户。

2 列出可供在创建 **md.tab** 文件时参考的 DID 映射。

请使用 **md.tab** 文件中的完整 DID 设备名称代替低级别设备名称 (**cNtXdY**)。DID 设备名称采用的格式为 **/dev/did/rdsk/dN**。

```
phys-schost# cldevice show | grep Device
```

```
==== DID Device Instances ====
DID Device Name:                                     /dev/did/rdsk/d1
  Full Device Path:                                phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t0d0
DID Device Name:                                     /dev/did/rdsk/d2
  Full Device Path:                                phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t6d0
DID Device Name:                                     /dev/did/rdsk/d3
  Full Device Path:                                phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t1d0
  Full Device Path:                                phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t1d0
...
...
```

- 3 创建 `/etc/lvm/md.tab` 文件，用以包含您创建的磁盘集的卷定义。

有关样例 `md.tab` 文件，请参见[示例 4-4](#)。

注 - 如果将用于子镜像的驱动器上已经有数据，在设置卷之前必须先备份这些数据。然后将数据恢复到镜像上。

为避免群集环境内不同节点上的本地卷之间产生混淆，请使用一种可以使每个本地卷名称在整个群集中都唯一的命名方案。例如，对于节点 1，选择 `d100` 到 `d199` 之间的名称。对于节点 2，请使用 `d200` 到 `d299` 之间的名称。

有关如何创建 `md.tab` 文件的详细信息，请参见 Solaris Volume Manager 文档和 `md.tab(4)` 手册页。

示例 4-4 样例 `md.tab` 文件

下面的样例 `md.tab` 文件定义了名为 `dg-schost-1` 的磁盘集。`md.tab` 文件中各行的顺序并不重要。

```
dg-schost-1/d0 -m dg-schost-1/d10 dg-schost-1/d20
    dg-schost-1/d10 1 1 /dev/did/rdsk/d1s0
    dg-schost-1/d20 1 1 /dev/did/rdsk/d2s0
```

样例 `md.tab` 文件的结构如下所示。

1. 第一行将设备 `d0` 定义为卷 `d10` 和 `d20` 的镜像。`-m` 表示该设备为镜像设备。

```
dg-schost-1/d0 -m dg-schost-1/d10 dg-schost-1/d20
```

2. 第二行将卷 `d10` (`d0` 的第一个子镜像) 定义为单向存储条。

```
dg-schost-1/d10 1 1 /dev/did/rdsk/d1s0
```

3. 第三行将卷 `d20` (`d0` 的第二个子镜像) 定义为单向存储条。

```
dg-schost-1/d20 1 1 /dev/did/rdsk/d2s0
```

接下来的步骤 激活在 `md.tab` 文件中定义的卷。请转至[第 126 页](#)中的“如何激活卷”。

▼ 如何激活卷

执行此过程可激活在 `md.tab` 文件中定义的 Solaris Volume Manager 卷。

- 1 成为超级用户。
- 2 确保 `md.tab` 文件位于 `/etc/lvm` 目录中。
- 3 确保您对将要在其中执行命令的节点上的磁盘集具有拥有权。

4 获取磁盘集的拥有权。

```
phys-schost# cldevicegroup switch -n node device-group
```

-n *node*

指定拥有所有权的节点。

device-group

指定磁盘集名称。

5 激活在 `md.tab` 文件中定义的磁盘集所属卷。

```
phys-schost# metainit -s setname -a
```

-s *setname*

指定磁盘集名称。

-a

激活 `md.tab` 文件中的所有卷。

6 对该群集中的每个磁盘集，重复执行步骤3至步骤5。

如有必要，请从另一个连接到驱动器的节点运行 [metainit\(1M\)](#) 命令。该步骤对于群集对拓扑是必需的，因为在此类拓扑中，并非所有节点都能访问驱动器。

7 检查卷的状态。

```
phys-schost# metastat -s setname
```

有关更多信息，请参见 [metastat\(1M\)](#) 手册页。

8 可选捕获磁盘分区信息，以供将来参考之用。

```
phys-schost# prtvtoc /dev/rdsk/cNtXdYsZ > filename
```

应将该文件存储在群集外部的某个位置。如果对磁盘配置进行了任何更改，请再次运行此命令以捕获更改后的配置信息。如果磁盘发生故障需要更换，则可以使用此信息来恢复磁盘分区配置。有关更多信息，请参见 [prtvtoc\(1M\)](#) 手册页。

9 可选创建群集配置的备份。

对群集配置的归档备份有助于您更方便地恢复群集配置。有关更多信息，请参见《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“如何备份群集配置”。

示例 4-5 激活 `md.tab` 文件中的卷

在以下示例中，在 `md.tab` 文件中为磁盘集 `dg-schost-1` 定义的所有卷均被激活。

```
phys-schost# metainit -s dg-schost-1 -a
```

接下来的步骤 如果群集包含正好配置了两个磁盘附件的磁盘集并且包含两个节点，请添加双串中介。请转至第 128 页中的“[配置双串中介](#)”。

否则, 请转至第 133 页中的“如何创建群集文件系统”以了解如何创建群集文件系统。

配置双串中介

本节提供了配置双串中介主机的信息和过程。

单个磁盘串由磁盘盒、其物理驱动器、磁盘盒与节点之间的电缆以及接口适配卡组成。双串磁盘集包括两个磁盘串中的磁盘, 并正好连接至两个节点。如果双串磁盘集中的一一个磁盘串发生故障, 这将导致正好一半 Solaris Volume Manager 副本保持可用, 则磁盘集会停止工作。因此, 对于所有 Solaris Volume Manager 双串磁盘集而言, 双串中介都是必需的。通过使用中介, Oracle Solaris Cluster 软件能够确保在双串配置中的单串发生故障的情况下仍能显示最新的数据。

双串中介 (又称中介主机) 是用来存储中介数据的群集节点。中介数据提供了有关其他中介的位置的信息, 并包含与存储在数据库副本中的提交计数相同的提交计数。该提交计数用于确认中介数据与数据库副本中的数据是否同步。

下表列出了您将执行以配置双串中介主机的任务。按照以下顺序完成操作。

表 4-3 任务列表: 配置 Solaris Volume Manager 双串中介

任务	指导
配置双串中介主机。	第 128 页中的“双串中介要求” 第 128 页中的“如何添加中介主机”
检查中介数据的状态, 如有必要, 请修复错误的中介数据。	第 130 页中的“如何检查和修复错误的中介数据”

双串中介要求

下列规则适用于使用中介的双串配置。

- 磁盘集必须配置有两个或三个中介主机。这些中介主机中的两个必须是两个用于该磁盘集的相同群集节点。第三个可以是群集中的另外一个节点或者是群集公共网络中的非群集主机, 例如法定服务器。
- 不能为不满足双串和双主机标准的磁盘集配置中介。

这些规则不要求整个群集仅包含两个节点。这些规则之下允许有 N+1 群集和许多其他拓扑。

▼ 如何添加中介主机

在您的配置需要双串中介时执行此过程。

- 1 如果要为双串磁盘集使用第三个中介主机，并且该主机尚未配置磁盘集，请修改 `/etc/group` 文件并创建一个伪磁盘集。

a. 将条目 `root` 添加到 `/etc/group` 文件中的 `sysadmin` 组中。

b. 使用 `metaset` 命令创建一个伪磁盘集。

`phys-schost-3# metaset -s dummy-diskset-name -a -h hostname`

`-s dummy-diskset-net`
指定伪磁盘集名称。

`-a`
添加到磁盘集。

`-h hostname`
指定节点的名称。

- 2 成为节点的超级用户，该节点当前控制着您要为其添加中介主机的磁盘集。

- 3 将连接到磁盘集的每个节点添加为该磁盘集的中介主机。

`phys-schost# metaset -s setname -a -m mediator-host-list`

`-s setname`
指定磁盘集名称。

`-m mediator-host-list`
指定要作为磁盘集的中介主机进行添加的节点的名称。

有关 `metaset` 命令的特定于中介的选项的详细信息，请参见 [mediator\(7D\)](#) 手册页。

示例 4-6 添加中介主机

以下示例将节点 `phys-schost-1` 和 `phys-schost-2` 添加为磁盘集 `dg-schost-1` 的中介主机。如果需要，针对第三个中介主机第三次重复运行命令。所有命令都是从控制您要为其添加中介主机的磁盘集的节点（在本例中为 `phys-schost-1`）运行的。

```
phys-schost# metaset -s dg-schost-1 -a -m phys-schost-1
phys-schost# metaset -s dg-schost-1 -a -m phys-schost-2
phys-schost# metaset -s dg-schost-1 -a -m phys-schost-3
```

接下来的步骤 检查中介数据的状态。转至第 130 页中的“[如何检查和修复错误的中介数据](#)”。

▼ 如何检查和修复错误的中介数据

执行此过程以修复错误的中介数据。

开始之前 确保您已按照第 128 页中的“如何添加中介主机”中的说明添加了中介主机。

- 1 显示中介数据的状态。

```
phys-schost# medstat -s setname
```

-s setname

指定磁盘集名称。

有关更多信息，请参见 [medstat\(1M\)](#) 手册页。

- 2 检查针对每个中介主机的 **medstat** 输出的“状态”字段。

- 如果状态为 **Ok**，则表明不存在错误情况。

- 如果状态为 **Bad**，请修复受影响的中介主机。

- 3 成为包含受影响磁盘集的节点的超级用户。

- 4 从所有受影响的磁盘集中删除带有错误中介数据的所有中介主机。

```
phys-schost# metaset -s setname -d -m mediator-host-list
```

-s setname

指定磁盘集名称。

-d

从磁盘集删除。

-m mediator-host-list

指定要作为磁盘集的中介主机进行删除的节点的名称。

- 5 恢复在**步骤4**中删除的每个中介主机。

```
phys-schost# metaset -s setname -a -m mediator-host-list
```

-a

添加到磁盘集。

-m mediator-host-list

指定要作为磁盘集的中介主机进行添加的节点的名称。

有关 **metaset** 命令的特定于中介的选项的详细信息，请参见 [mediator\(7D\)](#) 手册页。

接下来的步骤 查看以下列表以确定下一项要执行的任务（该任务应适用于您的群集配置）。

- 如果要创建群集文件系统，请转至第 133 页中的“如何创建群集文件系统”。

- 要了解如何安装第三方应用程序，注册资源类型，设置资源组以及配置数据服务，请参见应用程序软件附带的相关文档以及《[Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide](#)》。

创建群集文件系统

本章介绍了如何创建群集文件系统以支持数据服务。

此外，您也可以使用具有高可用性的本地文件系统来支持数据服务。有关选择创建群集文件系统还是创建具有高可用性的本地文件系统来支持特定数据服务的信息，请参见该数据服务的相关手册。有关创建具有高可用性的本地文件系统的一般信息，请参见《[Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide](#)》中的“Enabling Highly Available Local File Systems”。

创建群集文件系统

本节介绍了创建群集文件系统以支持数据服务的过程。

▼ 如何创建群集文件系统

对要创建的每个群集文件系统执行此过程。与本地文件系统不同，群集文件系统可以从全局群集中的任何节点进行访问。

开始之前 执行以下任务：

- 确保已按照第 37 页中的“安装软件”所述安装了 Oracle Solaris OS、Oracle Solaris Cluster 框架和其他产品的软件包。
- 确保已按照第 58 页中的“建立新的全局群集或新的全局群集节点”所述建立了新群集或新的群集节点。
- 如果您使用卷管理器，请确保已安装并配置了卷管理软件。有关卷管理器的安装过程，请参见第 119 页中的“配置 Solaris Volume Manager 软件”。
- 确定要创建的每个群集文件系统所使用的挂载选项。请参见第 32 页中的“为 UFS 群集文件系统选择挂载选项”。

1 成为群集中任一节点上的超级用户。

提示 – 要更快地创建文件系统，请成为您要为其创建文件系统的全局设备的当前主节点上的超级用户。

2 使用 `newfs` 命令创建一个 UFS 文件系统。



Caution – 创建文件系统时，会毁坏该磁盘上的所有数据。请确保指定的磁盘设备名称是正确的。如果指定的设备名称不正确，可能会删除不打算删除的数据。

`phys-schost# newfs raw-disk-device`

下表显示了 `raw-disk-device` 参数的名称示例。请注意，卷管理器的命名规则各不相同。

卷管理器	磁盘设备名称样例	描述
Solaris Volume Manager	<code>/dev/md/nfs/rdsk/d1</code>	nfs 磁盘集中的原始磁盘设备 d1
无	<code>/dev/global/rdsk/d1s3</code>	原始磁盘设备 d1s3

3 在群集中的每个节点上，为群集文件系统创建一个挂载点目录。

每个节点上都需要一个挂载点，即使不在该节点上访问群集文件系统也是如此。

提示 – 为了便于管理，请在 `/global/device-group/` 目录中创建挂载点。该位置允许您很容易地区别群集文件系统，这些文件系统从本地文件系统中全局可用。

`phys-schost# mkdir -p /global/device-group/mount-point/`

`device-group` 与包含该设备的设备组的名称相对应的目录名。

`mount-point` 要在其上挂载群集文件系统的目录的名称。

4 在群集中的每个节点上，在 `/etc/vfstab` 文件中为挂载点添加一个条目。

有关详细信息，请参见 `vfstab(4)` 手册页。

a. 在每个条目中，指定所用文件系统类型所需的挂载选项。

b. 要自动挂载群集文件系统，请将 `mount at boot` 字段设置为 `yes`。

c. 对于每个群集文件系统，请确保其 `/etc/vfstab` 条目中的信息在每个节点上是完全相同的。

d. 请确保每个节点的 `/etc/vfstab` 文件中的条目都以相同顺序列出设备。

e. 检查文件系统的引导顺序依赖性。

例如，考虑如下情形：phys-schost-1 将磁盘设备 d0 挂载到 /global/oracle/ 上，phys-schost-2 将磁盘设备 d1 挂载到 /global/oracle/logs/ 上。根据此配置，只有在 phys-schost-1 引导并挂载了 /global/oracle/ 之后，phys-schost-2 才能引导并挂载 /global/oracle/logs/。

5 在群集中的任一节点上，运行配置检查实用程序。

```
phys-schost# cluster check -k vfstab
```

配置检查实用程序将检验挂载点是否存在。该实用程序还将检验群集的所有节点上的 /etc/vfstab 文件条目是否正确。如果没有错误发生，则不返回任何输出。

有关更多信息，请参见 [cluster\(1CL\)](#) 手册页。

6 从群集中的任何节点挂载群集文件系统。

```
phys-schost# mount /global/device-group/mountpoint/
```

7 在群集的每个节点上，验证是否已挂载了群集文件系统。

可以使用 df 命令或 mount 命令列出已挂载的文件系统。有关更多信息，请参见 [df\(1M\)](#) 手册页或 [mount\(1M\)](#) 手册页。

示例 5-1 创建 UFS 群集文件系统

以下示例将在 Solaris Volume Manager 卷 /dev/md/oracle/rdsk/d1 上创建一个 UFS 群集文件系统。在每个节点上的 vfstab 文件中，都将添加一个与该群集文件系统对应的条目。随后，将从一个节点运行 cluster check 命令。在配置检查过程成功完成之后，将从一个节点上挂载该群集文件系统并在所有节点上对其进行验证。

```
phys-schost# newfs /dev/md/oracle/rdsk/d1
...
phys-schost# mkdir -p /global/oracle/d1
phys-schost# vi /etc/vfstab
#device          device      mount   FS      fsck      mount   mount
#to mount        to fsck    point   type    pass     at boot options
#
/dev/md/oracle/dsk/d1 /dev/md/oracle/rdsk/d1 /global/oracle/d1 ufs 2 yes global,logging
...
phys-schost# cluster check -k vfstab
phys-schost# mount /global/oracle/d1
phys-schost# mount
...
/global/oracle/d1 on /dev/md/oracle/dsk/d1 read/write/setuid/global/logging/largefiles
on Sun Oct 3 08:56:16 2005
```

接下来的步骤

- 要了解如何安装第三方应用程序，注册资源类型，设置资源组以及配置数据服务，请参见应用程序软件附带的相关文档以及 [《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》](#)。

创建区域群集

本章介绍了以下主题：

- 第 137 页中的“配置区域群集”

配置区域群集

本节提供了用于配置 Oracle Solaris 非全局区域的群集（称为区域群集）的过程。它介绍了以下主题：

- 第 137 页中的“`clzonecluster` 实用程序概述”
- 第 138 页中的“建立区域群集”
- 第 142 页中的“向区域群集中添加文件系统”
- 第 147 页中的“向区域群集中添加存储设备”

clzonecluster 实用程序概述

`clzonecluster` 实用程序可用来创建、修改和删除区域群集。`clzonecluster` 实用程序主动管理区域群集。例如，`clzonecluster` 实用程序既可以引导区域群集，又可以停止区域群集。`clzonecluster` 实用程序的进度消息输出到控制台，而不是保存在日志文件中。

与 `zonecfg` 实用程序类似，该实用程序在以下范围级别运行：

- 群集范围影响整个区域群集。
- 节点范围仅影响指定的一个区域群集节点。
- 资源范围影响特定节点或整个区域群集，具体取决于您从哪个范围进入资源范围。大多数资源只能从节点范围进入。资源范围由以下提示符标识：

<code>clzc:zone-cluster-name:resource></code>	<i>cluster-wide setting</i>
<code>clzc:zone-cluster-name:node:resource></code>	<i>node-specific setting</i>

您可以使用 `clzonecluster` 实用程序指定任何 Oracle Solaris Zones 资源参数以及特定于区域群集的参数。有关可以在区域群集中设置的参数的信息，请参见 [clzonecluster\(1CL\)](#) 手册页。有关 Oracle Solaris Zones 资源参数的其他信息，请参见 [zonecfg\(1M\)](#) 手册页。

建立区域群集

本节介绍了如何配置非全局区域的群集。

▼ 如何创建区域群集

执行此过程可创建非全局区域的群集。

开始之前

- 创建全局群集。请参见[第 3 章，建立全局群集](#)。
- 阅读有关创建区域群集的指导和要求。请参见[第 28 页中的“区域群集”](#)。
- 获取以下信息：
 - 要指定给区域群集的唯一名称。
 - 区域群集的节点将使用的区域路径。有关更多信息，请参见《[Oracle Solaris 管理：Oracle Solaris Zones、Oracle Solaris 10 Zones 和资源管理](#)》中的“[资源类型和属性](#)”中对 `zonepath` 属性的描述。
 - 要在其上创建区域群集节点的全局群集中每个节点的名称。
 - 要指定给每个区域群集节点的区域公共主机名或主机别名。
 - 每个区域群集节点使用的公共网络 IP 地址（如果适用）。
 - 每个区域群集节点用来连接到公共网络的公共网络适配器的名称（如果适用）。

注 - 如果不为每个区域群集节点配置 IP 地址，将出现以下两种情况：

- 该特定区域群集将无法配置要在区域群集中使用的 NAS 设备。群集在与 NAS 设备通信时将使用区域群集节点的 IP 地址，所以缺失 IP 地址会阻止对隔离 NAS 设备的群集支持。
- 群集软件将激活所有 NIC 上的所有逻辑主机 IP 地址。

1 成为全局群集的某个活动成员节点上的超级用户。

请从全局群集的一个节点中执行此过程的所有步骤。

2 确保全局群集的节点处于群集模式。

如果任一节点处于非群集模式，当该节点返回到群集模式时，所做的更改将进行传播。因此，即使某些全局群集节点处于非群集模式，您也可以创建区域群集。当这些节点返回到群集模式时，系统会对它们执行区域群集创建任务。

```
phys-schost# clnode status
== Cluster Nodes ==

--- Node Status ---

Node Name           Status
-----
phys-schost-2       Online
phys-schost-1       Online
```

3 创建区域群集。

请遵循以下特殊说明：

- 默认情况下，将创建完全根区域(Whole Root Zone)。要创建整个根区域，请为 `create` 命令添加 `-b` 选项。
- 为每个区域群集节点指定 IP 地址和 NIC 是可选的。

```
phys-schost-1# clzonecluster configure zone-cluster-name
clzc:zone-cluster-name> create
```

Set the zone path for the entire zone cluster
 clzc:zone-cluster-name> set zonepath=/zones/zone-cluster-name

Add the first node and specify node-specific settings
 clzc:zone-cluster-name> add node
 clzc:zone-cluster-name:node> set physical-host=base-cluster-node1
 clzc:zone-cluster-name:node> set hostname=hostname1
 clzc:zone-cluster-name:node> add net
 clzc:zone-cluster-name:node:net> set address=public-netaddr
 clzc:zone-cluster-name:node:net> set physical=adapter
 clzc:zone-cluster-name:node:net> end
 clzc:zone-cluster-name:node> end

Add authorization for the public-network addresses that the zone cluster is allowed to use
 clzc: zone-cluster-name> add net
 clzc: zone-cluster-name:net> set address=IP-address1
 clzc: zone-cluster-name:net> end

Save the configuration and exit the utility
 clzc:zone-cluster-name> commit
 clzc:zone-cluster-name> exit

4 可选向区域群集中添加一个或多个附加节点。

```
phys-schost-1# clzonecluster configure zone-cluster-name
clzc:zone-cluster-name> add node
```

```

clzc:zone-cluster-name:node> set physical-host=base-cluster-node2
clzc:zone-cluster-name:node> set hostname=hostname2
clzc:zone-cluster-name:node> add net
clzc:zone-cluster-name:node:net> set address=public-netaddr
clzc:zone-cluster-name:node:net> set physical=adapter
clzc:zone-cluster-name:node:net> end
clzc:zone-cluster-name:node> end
clzc:zone-cluster-name> commit
clzc:zone-cluster-name> exit

```

5 检验区域群集配置。

verify 子命令用于检查指定资源的可用性。如果 clzonecluster verify 命令成功，则不会显示任何输出。

```

phys-schost-1# clzonecluster verify zone-cluster-name
phys-schost-1# clzonecluster status zone-cluster-name
==== Zone Clusters ====

```

```
--- Zone Cluster Status ---
```

Name	Node Name	Zone HostName	Status	Zone Status
---	-----	-----	-----	-----
zone	basenode1 basenode2	zone-1 zone-2	Offline Offline	Configured Configured

6 安装区域群集。

```

phys-schost-1# clzonecluster install options zone-cluster-name
Waiting for zone install commands to complete on all the nodes
of the zone cluster "zone-cluster-name"...

```

如果需要，请在 clzonecluster install 命令中包含以下选项。

- 要包含系统配置信息，请添加以下选项：

```
-c config-profile.xml
```

-c config-profile.xml 选项为区域群集的所有非全局区域提供配置文件。使用该选项仅更改区域的主机名，该主机名对区域群集中的每个区域是唯一的。所有配置文件都必须有 .xml 扩展名。

- 如果区域群集的基础全局群集节点不是都安装有相同的 Oracle Solaris Cluster 软件包，但是您不想更改哪些软件包将位于基础节点上，请添加以下选项：

```
-M manifest.xml
```

-M manifest.xml 选项指定您配置的一个定制的自动化安装程序清单以便在所有区域群集节点上安装必要的软件包。如果运行 clzonecluster install 命令时未使用 -M 选项，当某个基础节点上缺少在发出命令的基础节点上安装的某个软件包时，在该基础节点上的区域群集安装将失败。

7 引导区域群集。

Installation of the zone cluster might take several minutes

```
phys-schost-1# clzonecluster boot zone-cluster-name
```

```
Waiting for zone boot commands to complete on all the nodes of
the zone cluster "zone-cluster-name"...
```

- 8 如果在区域群集安装期间未设置配置文件，请手动配置该配置文件。在每个区域群集节点上，发出以下命令并通过交互式屏幕跟踪进度。
`phys-schost-1# zlogin -C zone-cluster-name`
- 9 修改完所有区域群集节点后，重新引导全局群集节点以初始化对区域群集 `/etc/inet/hosts` 文件的更改。
`phys-schost# init -g0 -y -i6`
- 10 启用 DNS 和对区域群集节点的 `rlogin` 访问。对区域群集的每个节点执行以下命令。

```
phys-schost# zlogin zcnode
zcnode# svcadm enable svc:/network/dns/client:default
zcnode# svcadm enable svc:/network/login:rlogin
zcnode# reboot
```

示例 6-1 用来创建区域群集的配置文件

以下示例显示了可以与 `clzonecluster` 实用程序一起用来创建区域群集的命令文件的内容。该文件包含一系列需要您手动输入的 `clzonecluster` 命令。

在下面的配置中，将在全局群集节点 `phys-schost-1` 上创建区域群集 `sczone`。区域群集使用 `/zones/sczone` 作为区域路径，并使用公共 IP 地址 `172.16.2.2`。区域群集的第一个节点被指定了主机名 `zc-host-1`，并且使用网络地址 `172.16.0.1` 和 `net0` 适配器。区域群集的第二个节点是在全局群集节点 `phys-schost-2` 上创建的。第二个区域群集节点被指定了主机名 `zc-host-2`，并且使用网络地址 `172.16.0.2` 和 `net1` 适配器。

```
create
set zonepath=/zones/sczone
add net
set address=172.16.2.2
end
add node
set physical-host=phys-schost-1
set hostname=zc-host-1
add net
set address=172.16.0.1
set physical=net0
end
end
add node
set physical-host=phys-schost-2
set hostname=zc-host-2
add net
set address=172.16.0.2
set physical=net1
end
end
```

```
commit
exit
```

示例 6-2 使用配置文件创建区域群集

以下示例显示了使用配置文件 `sczone-config` 在全局群集节点 `phys-schost-1` 上创建新的区域群集 `sczone` 时所用的命令。区域群集节点的主机名为 `zc-host-1` 和 `zc-host-2`。

```
phys-schost-1# clzonecluster configure -f sczone-config sczone
phys-schost-1# clzonecluster verify sczone
phys-schost-1# clzonecluster install sczone
Waiting for zone install commands to complete on all the nodes of the
zone cluster "sczone"...
phys-schost-1# clzonecluster boot sczone
Waiting for zone boot commands to complete on all the nodes of the
zone cluster "sczone"...
phys-schost-1# clzonecluster status sczone
==== Zone Clusters ===

--- Zone Cluster Status ---

Name      Node Name       Zone HostName     Status      Zone Status
-----  -----
sczone    phys-schost-1   zc-host-1      Offline     Running
          phys-schost-2   zc-host-2      Offline     Running
```

接下来的步骤

如果要向区域群集中添加文件系统，请转至第 142 页中的“[向区域群集中添加文件系统](#)”。

如果要向区域群集中添加全局存储设备，请转至第 147 页中的“[向区域群集中添加存储设备](#)”。

另请参见

如果要更新区域群集，请执行《[Oracle Solaris Cluster 系统管理指南](#)》中的第 11 章“[更新您的软件](#)”中的过程。这些过程包括有关区域群集的特殊说明（如有需要）。

向区域群集中添加文件系统

在将某个文件系统添加到区域群集并使其联机之后，将授权在该区域群集中使用文件系统。要挂载文件系统以供使用，可通过使用群集资源（例如 `SUNW.HAStoragePlus` 或 `SUNW.ScalMountPoint`）来配置文件系统。

本节介绍了添加供区域群集使用的文件系统的以下过程：

- 第 143 页中的“[如何向区域群集中添加本地文件系统](#)”
- 第 144 页中的“[如何向区域群集中添加 ZFS 存储池](#)”
- 第 145 页中的“[如何向区域群集中添加群集文件系统](#)”

此外，如果要将 ZFS 存储池配置为在区域群集中具有高可用性，请参见《[Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide](#)》中的“[How to Set Up the HAStoragePlus Resource Type to Make a Local Solaris ZFS File System Highly Available](#)”。

▼ 如何向区域群集中添加本地文件系统

执行此过程可在全局群集上添加供区域群集使用的本地文件系统。

注 - 要向区域群集中添加 ZFS 池, 请改为执行第 144 页中的“如何向区域群集中添加 ZFS 存储池”中的过程。

或者, 要将 ZFS 存储池配置为在区域群集中具有高可用性, 请参见《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》中的“How to Set Up the HAStoragePlus Resource Type to Make a Local Solaris ZFS File System Highly Available”。

- 1 成为可托管区域群集的全局群集节点上的超级用户。

请从全局群集的一个节点中执行此过程的所有步骤。

- 2 在全局群集上, 创建要在区域群集中使用的文件系统。

确保在共享磁盘上创建了文件系统。

- 3 将该文件系统添加到区域群集配置中。

```
phys-schost# clzonecluster configure zone-cluster-name
clzc:zone-cluster-name> add fs
clzc:zone-cluster-name:fs> set dir=mount-point
clzc:zone-cluster-name:fs> set special=disk-device-name
clzc:zone-cluster-name:fs> set raw=raw-disk-device-name
clzc:zone-cluster-name:fs> set type=FS-type
clzc:zone-cluster-name:fs> end
clzc:zone-cluster-name> verify
clzc:zone-cluster-name> commit
clzc:zone-cluster-name> exit
```

dir=mount-point
指定文件系统挂载点

special=disk-device-name
指定磁盘设备的名称

raw=raw-disk-device-name
指定原始磁盘设备的名称

type=FS-type
指定文件系统的类型

注 - 启用 UFS 文件系统的日志记录功能。

- 4 检验是否添加了该文件系统。

```
phys-schost# clzonecluster show -v zone-cluster-name
```

示例 6-3 向区域群集中添加本地文件系统

此示例将添加供 sczone 区域群集使用的本地文件系统 /global/oracle/d1。

```
phys-schost-1# clzonecluster configure sczone
clzc:sczone> add fs
clzc:sczone:fs> set dir=/global/oracle/d1
clzc:sczone:fs> set special=/dev/md/oracle/dsk/d1
clzc:sczone:fs> set raw=/dev/md/oracle/rdsk/d1
clzc:sczone:fs> set type=ufs
clzc:sczone:fs> add options [logging]
clzc:sczone:fs> end
clzc:sczone> verify
clzc:sczone> commit
clzc:sczone> exit

phys-schost-1# clzonecluster show -v sczone
...
Resource Name:                                fs
dir:                                         /global/oracle/d1
special:                                      /dev/md/oracle/dsk/d1
raw:                                         /dev/md/oracle/rdsk/d1
type:                                         ufs
options:                                       [logging]
cluster-control:                             [true]
...
...
```

接下来的步骤 通过使用 HAStoragePlus 资源将文件系统配置为具有高可用性。HAStoragePlus 资源管理区域群集节点上文件系统的挂载，该节点当前托管配置为使用该文件系统的应用程序。请参见《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》中的“Enabling Highly Available Local File Systems”。

▼ 如何向区域群集中添加 ZFS 存储池

注 - 要将 ZFS 存储池配置为在区域群集中具有高可用性，请参见《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》中的“How to Set Up the HAStoragePlus Resource Type to Make a Local Solaris ZFS File System Highly Available”。

- 1 成为可托管区域群集的全局群集节点上的超级用户。
请从全局区域的一个节点中执行此过程的所有步骤。
- 2 在全局群集上创建 ZFS 存储池。
请确保该池连接到与区域群集的所有节点相连的共享磁盘。
有关创建 ZFS 池的过程，请参见《Oracle Solaris 管理：ZFS 文件系统》。
- 3 将该池添加到区域群集配置中。

```
phys-schost# clzonecluster configure zone-cluster-name
clzc:zone-cluster-name> add dataset
```

```

clzc:zone-cluster-name:dataset> set name=ZFSpoolname
clzc:zone-cluster-name:dataset> end
clzc:zone-cluster-name> verify
clzc:zone-cluster-name> commit
clzc:zone-cluster-name> exit

```

- 4 检验是否添加了该文件系统。

```
phys-schost# clzonecluster show -v zone-cluster-name
```

示例 6-4 向区域群集中添加 ZFS 存储池

以下示例显示了将 ZFS 存储池 zpool1 添加到区域群集 sczone 中的过程。

```

phys-schost-1# clzonecluster configure sczone
clzc:sczone> add dataset
clzc:sczone:dataset> set name=zpool1
clzc:sczone:dataset> end
clzc:sczone> verify
clzc:sczone> commit
clzc:sczone> exit

phys-schost-1# clzonecluster show -v sczone
...
  Resource Name:                               dataset
    name:                                     zpool1
...

```

接下来的步骤 通过使用 HAStoragePlus 资源将 ZFS 存储池配置为具有高可用性。在配置为使用文件系统的应用程序当前所在的区域群集节点上，HAStoragePlus 资源在池中管理文件系统的挂载。请参见《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》中的“Enabling Highly Available Local File Systems”。

▼ 如何向区域群集中添加群集文件系统

- 1 成为可托管区域群集的全局群集投票节点上的超级用户。
请从全局群集的一个投票节点中执行此过程的所有步骤。

- 2 在全局群集上，配置要在区域群集中使用的群集文件系统。

- 3 在托管区域群集节点的全局群集的每个节点上，向要在区域群集上挂载的文件系统的 /etc/vfstab 文件添加条目。

```

phys-schost# vi /etc/vfstab
...
/dev/global/dsk/d12s0 /dev/global/rdsk/d12s0/ /global/fs ufs 2 no global, logging

```

- 4 将群集文件系统配置为区域群集的回送文件系统。

```

phys-schost# clzonecluster configure zone-cluster-name
clzc:zone-cluster-name> add fs
clzc:zone-cluster-name:fs> set dir=zone-cluster-lofs-mountpoint

```

```

clzc:zone-cluster-name:fs> set special=global-cluster-mount-point
clzc:zone-cluster-name:fs> set type=lofs
clzc:zone-cluster-name:fs> end
clzc:zone-cluster-name> verify
clzc:zone-cluster-name> commit
clzc:zone-cluster-name> exit

```

dir=zone-cluster-lofs-mount-point

指定 LOFS 的文件系统挂载点以使群集文件系统可用于区域群集。

special=global-cluster-mount-point

指定全局群集中原始群集文件系统的文件系统挂载点。

有关创建回送文件系统的更多信息，请参见《Oracle Solaris 管理：设备和文件系统》中的“[如何创建和挂载 LOFS 文件系统](#)”。

5 检验是否添加了 LOFS 文件系统。

```
phys-schost# clzonecluster show -v zone-cluster-name
```

示例 6-5 向区域群集中添加群集文件系统

以下示例显示了如何将带有挂载点 /global/apache 的群集文件系统添加到区域群集中。在挂载点 /zone/apache 处使用回送挂载机制可将该文件系统添加到区域群集中。

```

phys-schost-1# vi /etc/vfstab
#device    device    mount   FS      fsck     mount   mount
#to mount   to fsck   point   type    pass     at boot  options
#
/dev/md/oracle/dsk/d1 /dev/md/oracle/rdsk/d1 /global/apache ufs 2 yes global, logging

phys-schost-1# clzonecluster configure zone-cluster-name
clzc:zone-cluster-name> add fs
clzc:zone-cluster-name:fs> set dir=/zone/apache
clzc:zone-cluster-name:fs> set special=/global/apache
clzc:zone-cluster-name:fs> set type=lofs
clzc:zone-cluster-name:fs> end
clzc:zone-cluster-name> verify
clzc:zone-cluster-name> commit
clzc:zone-cluster-name> exit

phys-schost-1# clzonecluster show -v sczone
...
Resource Name:                                fs
dir:                                         /zone/apache
special:                                     /global/apache
raw:                                         
type:                                         lofs
options:                                     []
cluster-control:                            true
...

```

接下来的步骤

通过使用 HAStoragePlus 资源将群集文件系统配置为在区域群集中可用。HAStoragePlus 资源管理全局群集中文件系统的挂载，并稍后在配置为使用该文件系统的应用程序当

前所在的区域群集节点上执行回送挂载。有关更多信息，请参见《Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide》中的“Configuring an HAStoragePlus Resource for Cluster File Systems”。

向区域群集中添加存储设备

本节介绍了如何添加供区域群集直接使用的全局存储设备。全局设备是指可以由群集中的多个节点访问（可以一次只供一个节点访问，也可以同时供多个节点访问）的设备。

注 – 要将原始磁盘设备 (cNtXdYsZ) 导入到区域群集节点，请使用 `zonecfg` 命令（就像对其他标记的非全局区域通常所做的那样）。

此类设备不会受 `clzonecluster` 命令的控制，而是会视为节点的本地设备。有关将原始磁盘设备导入到非全局区域的信息，请参见《Oracle Solaris 管理：Oracle Solaris Zones、Oracle Solaris 10 Zones 和资源管理》中的“在正在运行的非全局区域中挂载文件系统”。

在将某个设备添加到区域群集中之后，此设备将在该区域群集中可见。

本节包含以下过程：

- 第 147 页中的“如何向区域群集中添加单个元设备 (Solaris Volume Manager)”
- 第 148 页中的“如何向区域群集中添加磁盘集 (Solaris Volume Manager)”
- 第 150 页中的“如何向区域群集中添加 DID 设备”

▼ 如何向区域群集中添加单个元设备 (Solaris Volume Manager)

执行此过程可将 Solaris Volume Manager 磁盘集的单个元设备添加到区域群集中。

- 1 成为可托管区域群集的全局群集节点上的超级用户。

请从全局群集的一个节点中执行此过程的所有步骤。

- 2 确定要添加到区域群集中的元设备所在的磁盘集，并确定该磁盘集是否处于联机状态。

```
phys-schost# cldevicegroup status
```

- 3 如果要添加的磁盘集未处于联机状态，请将它置于联机状态。

```
phys-schost# cldevicegroup online diskset
```

- 4 确定与要添加的磁盘集相对应的磁盘集编号。

```
phys-schost# ls -l /dev/md/diskset
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jul 22 23:11 /dev/md/diskset -> shared/set-number
```

5 添加供区域群集使用的元设备。

您必须对每个 set match= 条目使用单独的 add device 会话。

注 - 在路径名称中使用星号 (*) 作为通配符。

```
phys-schost# clzonecluster configure zone-cluster-name
clzc:zone-cluster-name> add device
clzc:zone-cluster-name:device> set match=/dev/md/diskset/*dsk/metadevice
clzc:zone-cluster-name:device> end
clzc:zone-cluster-name> add device
clzc:zone-cluster-name:device> set match=/dev/md/shared/setnumber/*dsk/metadevice
clzc:zone-cluster-name:device> end
clzc:zone-cluster-name> verify
clzc:zone-cluster-name> commit
clzc:zone-cluster-name> exit

match=/dev/md/diskset/*dsk/metadevice
      指定元设备的完整逻辑设备路径

match=/dev/md/shared/N/*dsk/metadevice
      指定磁盘集编号的完整物理设备路径
```

6 重新引导区域群集。

所做的更改将在区域群集重新引导之后生效。

```
phys-schost# clzonecluster reboot zone-cluster-name
```

示例 6-6 向区域群集中添加元设备

以下示例显示了如何将磁盘集 oraset 中的元设备 d1 添加到 sczone 区域群集中。该磁盘集的编号为 3。

```
phys-schost-1# clzonecluster configure sczone
clzc:sczone> add device
clzc:sczone:device> set match=/dev/md/oraset/*dsk/d1
clzc:sczone:device> end
clzc:sczone> add device
clzc:sczone:device> set match=/dev/md/shared/3/*dsk/d1
clzc:sczone:device> end
clzc:sczone> verify
clzc:sczone> commit
clzc:sczone> exit

phys-schost-1# clzonecluster reboot sczone
```

▼ 如何向区域群集中添加磁盘集 (Solaris Volume Manager)

执行此过程可将整个 Solaris Volume Manager 磁盘集添加到区域群集中。

1 成为可托管区域群集的全局群集节点上的超级用户。

请从全局群集的一个节点中执行此过程的所有步骤。

- 2 确定要添加到区域群集中的磁盘集，并确定它是否处于联机状态。

```
phys-schost# cldevicegroup status
```

- 3 如果要添加的磁盘集未处于联机状态，请将它置于联机状态。

```
phys-schost# cldevicegroup online diskset
```

- 4 确定与要添加的磁盘集相对应的磁盘集编号。

```
phys-schost# ls -l /dev/md/diskset
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jul 22 23:11 /dev/md/diskset -> shared/set-number
```

- 5 添加供区域群集使用的磁盘集。

您必须对每个 set match= 条目使用单独的 add device 会话。

注 - 在路径名称中使用星号 (*) 作为通配符。

```
phys-schost# clzonecluster configure zone-cluster-name
clzc:zone-cluster-name> add device
clzc:zone-cluster-name:device> set match=/dev/md/diskset/*dsk/*
clzc:zone-cluster-name:device> end
clzc:zone-cluster-name> add device
clzc:zone-cluster-name:device> set match=/dev/md/shared/set-number/*dsk/*
clzc:zone-cluster-name:device> end
clzc:zone-cluster-name> verify
clzc:zone-cluster-name> commit
clzc:zone-cluster-name> exit

match=/dev/md/diskset/*dsk/*
      指定磁盘集的完整逻辑设备路径

match=/dev/md/shared/N/*dsk/*
      指定磁盘集编号的完整物理设备路径
```

- 6 重新引导区域群集。

所做的更改将在区域群集重新引导之后生效。

```
phys-schost# clzonecluster reboot zone-cluster-name
```

示例 6-7 向区域群集中添加磁盘集

以下示例显示了如何将磁盘集 oraset 添加到 sczone 区域群集中。该磁盘集的编号为 3。

```
phys-schost-1# clzonecluster configure sczone
clzc:sczone> add device
clzc:sczone:device> set match=/dev/md/oraset/*dsk/*
clzc:sczone:device> end
clzc:sczone> add device
clzc:sczone:device> set match=/dev/md/shared/3/*dsk/*
clzc:sczone:device> end
```

```

clzc:sczone> verify
clzc:sczone> commit
clzc:sczone> exit

phys-schost-1# clzonecluster reboot sczone

```

▼ 如何向区域群集中添加 DID 设备

执行此过程可向区域群集中添加 DID 设备。

- 1 成为可托管区域群集的全局群集节点上的超级用户。**
请从全局群集的一个节点中执行此过程的所有步骤。
- 2 确定要添加到区域群集中的 DID 设备。**
要添加的设备必须连接到区域群集的所有节点。
phys-schost# **cldevice list -v**
- 3 添加供区域群集使用的 DID 设备。**

注 - 在路径名称中使用星号 (*) 作为通配符。

```

phys-schost# clzonecluster configure zone-cluster-name
clzc:zone-cluster-name> add device
clzc:zone-cluster-name:device> set match=/dev/did/*dsk/dNs*
clzc:zone-cluster-name:device> end
clzc:zone-cluster-name> verify
clzc:zone-cluster-name> commit
clzc:zone-cluster-name> exit

match=/dev/did/*dsk/dNs*
指定 DID 设备的完整设备路径

```

- 4 重新引导区域群集。**
所做的更改将在区域群集重新引导之后生效。
phys-schost# **clzonecluster reboot zone-cluster-name**

示例 6-8 向区域群集中添加 DID 设备

以下示例显示了如何将 DID 设备 d10 添加到 sczone 区域群集中。

```

phys-schost-1# clzonecluster configure sczone
clzc:sczone> add device
clzc:sczone:device> set match=/dev/did/*dsk/d10s*
clzc:sczone:device> end
clzc:sczone> verify
clzc:sczone> commit
clzc:sczone> exit

phys-schost-1# clzonecluster reboot sczone

```

从群集中卸载软件

本章介绍了从 Oracle Solaris Cluster 配置中卸载或删除某些软件的过程。本章包含以下过程：

- 第 151 页中的“如何取消 Oracle Solaris Cluster 软件的配置以更正安装问题”
- 第 153 页中的“如何卸载 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件”
- 第 154 页中的“如何取消区域群集的配置”

注 - 如果要从已建立的群集卸载节点，请参见《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“从群集中删除节点”。

卸载软件

本节介绍了从全局群集中卸载或删除某些软件产品的过程。

▼ 如何取消 Oracle Solaris Cluster 软件的配置以更正安装问题

如果已安装的节点无法加入群集或者需要更正配置信息时，请执行此过程。例如，可在所有节点上执行此过程以重新配置传输适配器或专用网络地址。

注 - 如果此节点已加入群集并且不再处于安装模式（如第 110 页中的“如何检验法定配置和安装模式”中的步骤 2 所述），请勿执行此过程，而应转至《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“如何从群集节点卸载 Oracle Solaris Cluster 软件”。

开始之前 尝试通过使用 `scinstall` 实用程序重新运行节点的群集配置。通过在节点上重复进行 Oracle Solaris Cluster 软件的配置，您可以更正某些群集节点的配置故障。

1 将打算取消其配置的每个节点添加到群集的节点验证列表中。

如果要取消单节点群集的配置，请跳至[步骤 2](#)。

- a. 在要取消配置的节点以外的某个活动群集成员上，成为超级用户。

- b. 指定要添加到验证列表中的节点名称。

```
phys-schost# /usr/cluster/bin/claccess allow -h nodename
```

```
-h nodename
```

指定要添加到验证列表中的节点的名称。

您还可以使用 `clsetup` 实用程序来执行此任务。有关过程，请参见《[Oracle Solaris Cluster 系统管理指南](#)》中的“[如何向现有群集添加节点](#)”。

2 在要取消配置的节点上成为超级用户。

3 关闭该节点。

```
phys-schost# shutdown -g0 -y -i0
```

4 将节点重新引导到非群集模式。

- SPARC :

```
ok boot -x
```

- x86 :

- a. 在 GRUB 菜单中，使用方向键选择适当的 Oracle Solaris 条目，然后键入 `e` 编辑其命令。

有关基于 GRUB 的引导的更多信息，请参见《[在 x86 平台上引导和关闭 Oracle Solaris](#)》。

- b. 在引导参数屏幕中，使用方向键选择 `kernel` 条目，然后键入 `e` 以编辑该条目。

- c. 在命令中添加 `-x` 以指定将系统引导至非群集模式。

- d. 按 `Enter` 键接受更改，并返回到引导参数屏幕。

屏幕将显示编辑后的命令。

- e. 键入 `b` 将节点引导至非群集模式。

注 - 对内核引导参数命令所做的这一更改在系统引导后将失效。下次重新引导节点时，系统将引导至群集模式。如果希望引导至非群集模式，请执行上述步骤以再次将 `-x` 选项添加到内核引导参数命令中。

5 转到不包含 Oracle Solaris Cluster 软件包提供的任何文件的目录，如根(/) 目录。

```
phys-schost# cd /
```

6 从群集配置中删除节点。

- 要取消对节点的配置，但保留已安装的 Oracle Solaris Cluster 软件，请运行以下命令：

```
phys-schost# /usr/cluster/bin/clnode remove
```

节点将从群集配置中删除，但 Oracle Solaris Cluster 软件不会从节点中删除。

有关更多信息，请参见 [clnode\(1CL\)](#) 手册页。

- 要取消对节点的配置并删除 Oracle Solaris Cluster 软件，请运行以下命令：

```
phys-schost# /usr/cluster/bin/scinstall -r [-b BE-name]
```

-r 删除群集配置信息并从群集节点卸载 Oracle Solaris Cluster 框架和数据服务软件。然后，您可以重新安装节点或从群集删除节点。

-b BE-name 指定新引导环境的名称，在卸载过程完成后将引导到该引导环境。指定名称这一操作是可选的。如果您没有为引导环境指定名称，将会自动生成一个名称。

有关更多信息，请参见 [scinstall\(1M\)](#) 手册页。

7 对要取消配置的其他各节点，重复执行步骤 2 至步骤 6**。**

故障排除 如果您要删除的群集节点至少已进行了部分群集配置，则运行 `clnode remove` 命令可能会退出，并出现诸如 `Node is still enabled` 的错误。如果出现此类错误，请将 `-F` 选项添加到 `clnode remove` 命令。

接下来的步骤 在节点上重新安装或重新配置 Oracle Solaris Cluster 软件之前，请参阅表 2-1。该表列出了所有安装任务以及这些任务的执行顺序。

要从群集中以物理方式删除节点，请参见 [《Oracle Solaris Cluster Hardware Administration Manual》中的“How to Remove an Interconnect Component”](#) 以及 Oracle Solaris Cluster 手册中相应存储阵列的删除过程。

▼ 如何卸载 Oracle Solaris Cluster 法定服务器 软件

开始之前 卸载 Oracle Solaris Cluster 法定服务器软件之前，请确保已完成以下任务：

- 在使用法定服务器的每个群集中，将法定服务器作为法定设备删除。执行 [《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“如何删除法定设备”](#) 中的步骤。

在常规操作中，此步骤也将删除法定服务器主机上的法定服务器信息。在执行此步骤的过程中，如果群集和法定服务器主机间的通信中断，您必须在法定服务器主机上清除无效的法定服务器信息。执行《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“[清除过时的法定服务器群集信息](#)”中的步骤。

- 在每个法定服务器主机上，按照《Oracle Solaris Cluster 系统管理指南》中的“[如何停止法定服务器](#)”中的步骤停止法定服务器。

1 在要进行卸载的法定服务器主机上成为超级用户。

或者，如果为您的用户帐户指定了系统管理员配置文件，则通过配置文件 shell 作为非超级用户发出命令，或使用 pfexec 命令给该命令加上前缀。

2 卸载法定服务器软件。

```
quorumserver# pkg uninstall ha-cluster/group-package/ha-cluster-quorum-server* \
ha-cluster/service/quorum-server*
```

3 可选清理或删除法定服务器目录。

默认情况下，此目录为 /var/scqsd。

▼ 如何取消区域群集的配置

1 成为全局群集中某个节点上的超级用户。

请从全局群集的一个节点中执行此过程的所有步骤。

2 使区域群集中的每个资源组脱机并禁用其资源。

注 - 以下步骤是从全局群集节点执行的。要改为从区域群集的节点执行这些步骤，请登录到区域群集节点，并在每个命令中省略 "-Z zone-cluster"。

a. 使每个资源脱机。

```
phys-schost# clresource offline -Z zone-cluster resource-group
```

b. 列出区域群集中所有已启用的资源。

```
phys-schost# clresource show -Z zone-cluster -p Enabled
==== Resources ===
```

Resource:	resource
Enabled{nodename1}:	True
Enabled{nodename2}:	True
...	

c. 确定那些依赖其他资源的资源。

```
phys-schost# clresource show -Z zone-cluster -p resource_dependencies
==== Resources ===
```

Resource:	<i>node</i>
Resource_dependencies:	<i>node</i>
...	

必须首先禁用具有依赖性的资源，然后才能禁用它们所依赖的资源。

d. 禁用群集中每个已启用的资源。

```
phys-schost# clresource disable -Z zone-cluster resource
```

有关更多信息，请参见 [clresource\(1CL\)](#) 手册页。

e. 检验是否已禁用所有资源。

```
phys-schost# clresource show -Z zone-cluster -p Enabled
==== Resources ===
```

Resource:	<i>resource</i>
Enabled{nodename1}:	False
Enabled{nodename2}:	False
...	

f. 将每个资源组改为不受管理状态。

```
phys-schost# clresourcegroup unmanage -Z zone-cluster resource-group
```

g. 检验是否所有节点上的所有资源都处于 **Offline** 状态，以及是否所有资源组都处于 **Unmanaged** 状态。

```
phys-schost# cluster status -Z zone-cluster -t resource,resourcegroup
```

h. 从区域群集中删除所有资源组以及它们的资源。

```
phys-schost# clresourcegroup delete -F -Z zone-cluster +
```

3 停止区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster halt zone-cluster-name
```

4 卸载区域群集。

```
phys-schost# clzonecluster uninstall zone-cluster-name
```

5 取消区域群集的配置。

```
phys-schost# clzonecluster delete zone-cluster-name
```


索引

A

AI, 请参见自动化安装程序

C

重新启动, NTP, 112

重新引导, 到非群集模式, 152

claccess 命令

从授权节点列表中删除节点, 96

将节点添加到授权节点列表, 152

cldevice 命令

更新全局设备名称空间, 121

检验命令处理, 121

确定设备 ID 名称, 106

clnode 命令, 查看专用主机名, 112

clquorumserver 命令, 启动法定服务器, 46

clresource 命令

禁用资源, 155

列出资源, 154

使资源组脱机, 154

clresourcegroup 命令

删除资源组, 155

使资源组不受管理, 155

clsetup 命令

安装后设置, 108

更改专用主机名, 111

添加群集互连, 86

cluster check 命令

vfstab 文件检查, 135

验证群集, 114–117

cluster 命令

创建新的全局群集, 68–74

检验安装模式, 110

将区域群集添加到专用 IP 地址范围, 23, 88

添加节点, 99–102

显示专用网络设置, 87

clzonecluster 命令

安装区域群集, 140

创建区域群集, 139

停止区域群集, 155

通过配置文件创建区域群集, 142

引导区域群集, 140

config/enable_tcpwrappers 禁用, 64, 69, 81, 95, 101

config/enable_tcpwrappers 启用, 97, 102

D

DID 设备

列出映射, 123

向区域群集中添加, 150

E

/etc/hosts.allow 设置以允许针对 RPC 的 TCP 包装, 66, 71, 84

/etc/inet/hosts 文件

规划, 16

配置, 41

/etc/inet/ntp.conf.include 文件

创建, 113–114, 114

/etc/inet/ntp.conf.sc 文件
配置, 113–114, 114
/etc/inet/ntp.conf 文件, 配置, 112–114
/etc/lvm/md.tab 文件, 125–126
/etc/vfstab 文件
检验配置, 135
添加挂载点, 134
exclusive IP 类型, 针对区域群集的限制, 29
explorer 命令, 118

F

fattach 命令, 群集文件系统限制, 31
forcedirectio 命令, 限制, 33

G

Global_zone 资源类型属性, 区域群集设置, 29
/global 目录, 33

H

HA for NFS
LOFS 限制, 12, 31
与高可用性本地文件系统共存, 66, 71, 83, 97
HAStoragePlus
另请参见高可用性本地文件系统
在区域群集中挂载文件系统, 29
hosts 文件
规划, 16
配置, 41

I

IP 地址
更改专用 IP 地址范围, 87–92
规划公共网络, 16–17
规划专用网络, 22–23
区域群集指导, 28
添加到命名服务中, 40
IP 过滤器, 请参见 Solaris IP 过滤器

IP 类型, 区域群集, 29
IP 网络多路径 (IP network multipathing, IPMP), 请参见 IPMP
ipadm 列出专用 IP 地址, 66, 71, 84
ipadm 列出专用 IP 地址, 97, 102
IPMP
安装过程中自动创建组, 17
规划公共网络, 17
配置组, 41
IPv6 地址
公共网络使用, 17
专用网络限制, 23, 25

L

lofi 设备
空间要求, 13
使用限制, 13
LOFS
限制, 12, 31

M

md.tab 文件, 配置, 125–126
MPxIO, 请参见 Solaris I/O 多路径

N

NAS 设备
隔离, 19, 30
配置为法定设备, 105–110
NAT 和 Oracle Solaris IP 过滤器, 13
NFS, 请参见 网络文件系统 (Network File System, NFS)
NIS 服务器, 群集节点的限制, 20
NTP
配置, 112–114
启用, 112
指导, 20
重新启动, 112
ntp.conf.include 文件
创建, 113–114, 114

ntp.conf.sc 文件
配置, 113–114, 114
ntp.conf 文件, 配置, 112–114

O

`/opt/SUNWcluster/bin/` 目录, 44
`/opt/SUNWcluster/bin/cconsole` 命令, 安装软件, 43–44

Oracle Explorer 软件, 118

Oracle Solaris

发布者, 40, 43, 45, 51, 52

Oracle Solaris Cluster
发布者, 40, 43, 45, 51, 52
组软件包, 49, 79

Oracle Solaris I/O 多路径软件

Oracle VM Server for SPARC 限制, 15
启用, 42

Oracle Solaris IP 过滤器

配置, 53–55
限制, 13

Oracle Solaris Zones

法定服务器, 18
隔离 NAS 设备, 19, 30

Oracle Solaris 软件

SMF, 65, 70, 82, 96
安装

Availability Suite 功能, 52–53
单独, 39–42

使用 Oracle Solaris Cluster 软件, 74–85

规划, 12–15

`/var` 文件系统, 14

分区, 13–14

根 (`/`) 文件系统, 13

卷管理器, 14

限制

Oracle Solaris IP 过滤器, 13

网络自动配置 (Network Auto-Magic, NWAM), 13

自动节电机关, 13

Oracle Solaris 软件的 Availability Suite 功能, 安装, 52–53

Oracle VM Server for SPARC 软件
安装, 48

Oracle VM Server for SPARC 软件 (续)

多路径软件限制, 15
来宾域
并行控制台访问 (`pconsole`) 限制, 43
规划地址范围, 23
虚拟适配器名称, 25
准则, 14–15

P

PATH

管理控制台, 44
群集节点, 53
`pconsole` 命令, 44
安装软件, 43–44
使用, 50, 80
`pconsole` 软件, 启动, 44
`pkg` 程序, 安装软件包, 48–52

R

RAID, 限制, 34
`raidctl` 命令, 47
`rarpd` 服务, 群集节点的限制, 20
`recovering`
不成功的群集节点创建 `cluster node creation`, 67, 74, 98, 102

RPC

禁用 TCP 包装, 64, 69, 81, 95, 101
启用 TCP 包装, 97, 102

RPC 服务

恢复外部访问, 50
受限制的程序编号, 20

S

SATA 磁盘, 配置为法定设备, 27

`scinstall` 命令

创建全局群集, 60–67

取消配置 Oracle Solaris Cluster 软件, 151–153

使用自动化安装程序创建全局群集, 74–85

添加节点, 92–98

- SCSI 设备**
- 法定设备中的隔离协议设置, 27
 - 在添加第三个节点后更正保留功能, 103–105
- SMF**
- 验证联机服务, 65, 70, 82, 96
- Solaris Volume Manager**
- `md.tab` 文件, 125–126
 - 磁盘集
 - 将驱动器重新分区, 124–125
 - 配置, 121–123
 - 添加驱动器, 123–124
 - 向区域群集中添加, 148–150
 - 磁盘集保留名称, 35
 - 规划, 35
 - 卷
 - 激活, 126–128
 - 配置, 119–120
 - 双串中介
 - 概述, 128–131
 - 添加主机, 128–129
 - 唯一命名, 35
 - 元设备
 - 向区域群集中添加, 147–148
 - 原始磁盘设备名称, 134
 - 中介
 - 请参见** 双串中介
 - 状态数据库副本, 119–120
- solaris** 标记区域, 区域群集, 29
- Solaris 卷管理器**
- 双串中介
 - 修复错误数据, 130–131
 - 状态, 130–131
- Sun Explorer 软件, 请参见** Oracle Explorer 软件
- Sun StorageTek Availability Suite, 请参见** Oracle Solaris 软件的 Availability Suite 功能
- swap**, 规划, 14
- U**
- UFS 日志记录, 规划, 35
- `/usr/cluster/bin/` 目录, 53
- `/usr/cluster/bin/claccess` 命令
- 从授权节点列表中删除节点, 96
 - 将节点添加到授权节点列表, 152
- `/usr/cluster/bin/cldevice` 命令
- 更新全局设备名称空间, 121
 - 检验命令处理, 121
 - 确定设备 ID 名称, 106
- `/usr/cluster/bin/clnode` 命令, 查看专用主机名, 112
- `/usr/cluster/bin/clquorumserver` 命令, 启动法定服务器, 46
- `/usr/cluster/bin/clresource` 命令
- 禁用资源, 155
 - 列出资源, 154
 - 使资源组脱机, 154
- `/usr/cluster/bin/clsetup` 命令
- 安装后设置, 108
 - 更改专用主机名, 111
 - 添加群集互连, 86
- `/usr/cluster/bin/cluster check` 命令
- `fstab` 文件检查, 135
 - 验证群集, 114–117
- `/usr/cluster/bin/cluster` 命令
- 创建新的全局群集, 68–74
 - 检验安装模式, 110
 - 添加节点, 99–102
- `/usr/cluster/bin/scinstall` 命令
- 创建全局群集, 60–67
 - 取消配置 Oracle Solaris Cluster 软件, 151–153
 - 使用自动化安装程序创建全局群集, 74–85
 - 添加节点, 92–98
- V**
- fstab** 文件
- 检验配置, 135
 - 添加挂载点, 134
- VLAN 适配器**
- 公共网络指导, 17
 - 群集互连指导, 25
 - 专用网络指导, 23

Z

- ZFS 存储池
 - 限制
 - 添加法定磁盘, 27
 - 向区域群集中添加, 144–145
- ZFS 根池
 - 镜像
 - 规划, 36
 - 内部磁盘镜像, 47

安

- 安装
 - 另请参见配置
 - 另请参见添加
 - Oracle Solaris Cluster 法定服务器 软件, 45–47
 - Oracle Solaris Cluster 软件
 - 软件包, 48–52
 - Oracle Solaris 软件
 - 单独, 39–42
 - 使用 Oracle Solaris Cluster 软件, 74–85
 - Oracle Solaris 软件的 Availability Suite 功能, 52–53
 - Oracle VM Server for SPARC 软件, 48
 - pconsole, 43–44
 - 手册页, 43
 - 数据服务
 - 通过使用 pkg 命令, 48–52
- 安装模式
 - 检验, 110
 - 禁用, 109

帮

- 帮助, 10

本

- 本地
 - MAC 地址, 18
 - 文件系统
 - 向区域群集中添加, 143–144

本地 MAC 地址的 NIC 支持, 18

本地 MAC 地址的网络接口卡 (network interface card, NIC) 支持, 18

标

- 标记的 VLAN 适配器
 - 公共网络指导, 17
 - 群集互连指导, 25

并

- 并行控制台访问 (pconsole) 软件
 - Oracle VM Server for SPARC 限制, 43
 - 安装, 43–44

初

初始化文件, 53

磁

- 磁盘, 请参见驱动器
- 磁盘串, 双串中介要求, 128
- 磁盘集
 - 请参见磁盘集
 - 保留名称, 35
 - 将驱动器重新分区, 124–125
 - 配置, 121–123
 - 添加驱动器, 123–124
 - 向区域群集中添加, 148–150
- 磁盘路径失败, 启用自动重新引导, 66
- 磁盘驱动器, 请参见驱动器

单

- 单节点群集, 请参见单主机群集
- 单主机群集
 - 命名, 21
 - 配置群集互连, 86

多

多端口磁盘, 请参见多主机磁盘

多用户服务

验证, 65, 70, 82, 96

多主机磁盘

规划, 34

镜像, 35–36

法定设备, 故障排除 (续)

选票计数, 109

规划, 26–28

检验, 110–111

软件法定协议, 27

在添加节点后更新, 103–105

非

非群集模式, 引导到, 152

分

分区

`swap`, 14

`/var`文件系统, 14

根(/)文件系统, 13

将驱动器重新分区, 124–125

卷管理器, 14

复

复制的设备

设置复制属性, 122

作为法定设备的限制, 27

高

高可用性本地文件系统

另请参见HAStoragePlus

HA for NFS 的 LOFS 限制, 12

配额支持, 31

替代群集文件系统, 31

与 HA for NFS 共存, 66, 71, 83, 97

高优先级进程, 限制, 20

隔

隔离协议, 26

NAS 设备, 19, 30

发

发布者

Oracle Solaris, 40, 43, 45, 51, 52

Oracle Solaris Cluster, 40, 43, 45, 51, 52

法

法定服务器

另请参见法定设备

`/etc/scqsd/scqsd.conf` 文件, 46

安装 Oracle Solaris Cluster 法定服务器 软

件, 45–47

安装目录, 46

非全局区域, 18

故障排除, 46

配置为法定设备, 105–110

启动, 46

删除, 153–154

卸载, 153–154

已安装的软件包, 46

准则, 18–19

作为法定设备的要求, 105

法定设备

另请参见法定服务器

和镜像, 36

NAS 设备, 106

SATA 磁盘, 27

SCSI 协议设置, 27

ZFS 限制, 27

初始配置, 105–110

法定服务器, 105

复制设备的限制, 27

故障排除

`clsetup` 故障, 109

- 隔离协议（续）**
- SCSI 法定设备, 27
 - 禁用, 107
 - 软件法定, 27
- 根**
- 根池
- 镜像
 - 规划, 36
 - 根环境, 配置, 53
- 更**
- 更改
- 专用 IP 地址范围, 87–92
 - 专用主机名, 111–112
- 公**
- 公共网络
- IPv6 支持, 17
 - 规划, 17–18
 - 将 IP 地址添加到命名服务中, 40
- 共**
- 共享 IP 类型, 区域群集, 29
- 共享设备, 安装法定设备, 105–110
- 故**
- 故障排除
- configuring
 - 新全局群集, 67, 74, 98, 102
 - 法定服务器安装, 46
 - 法定设备
 - clsetup 故障, 109
 - 选票计数, 109
- 故障排除（续）**
- 配置
 - 附加节点, 98
 - 配置的 explorer 基本信息记录, 118
 - 删除部分配置的节点, 153
 - 自动化安装程序安装, 85
 - 故障转移文件系统, 请参见高可用性本地文件系统
- 挂**
- 挂载点
- 嵌套, 33
 - 群集文件系统, 33
 - 添加到新节点, 41
 - 修改 /etc/vfstab 文件, 134
- 管**
- 管理控制台
- IP 地址, 16
 - PATH, 44
 - 安装 pconsole 软件, 43–44
- 回**
- 回送文件系统 (loopback file system, LOFS)
- 限制, 12, 31
- 基**
- 基于链接的 IPMP 组, 18
- 基于探测的 IPMP 组, 18
- 集**
- 集成的镜像, 47

技

技术支持, 10

镜像 (续)

根池

规划, 36

规划, 35–36

内部磁盘, 47

检

检验

`cldevice` 命令处理, 121

Oracle Solaris Cluster 软件安装, 110–111

`vfstab` 配置, 135

安装模式, 110

法定配置, 110–111

群集配置, 114–117

在磁盘路径失败时自动重新引导, 66

专用主机名, 112

卷

卷

Solaris Volume Manager

激活, 126–128

卷管理器

另请参见 Solaris Volume Manager

分区, 14

规划

Solaris Volume Manager, 35

一般, 34–36

交

交换机, 规划, 25

控

控制台访问设备

IP 地址, 16

规划, 17

节

节点, 请参见 全局群集投票节点

节点 ID, 21

编号分配, 21

节点列表, 设备组, 34

路

路由器, 群集节点的限制, 19

禁

禁用

NWAM, 50

安装模式, 109

隔离协议, 107

资源, 154, 155

逻

逻辑地址, 规划, 17

逻辑网络接口, 限制, 25

命

命名服务, 添加 IP 地址映射, 40

命名约定

标记的 VLAN 适配器, 25

区域群集, 29

全局群集投票节点, 21

镜

镜像

不同的设备大小, 36

多主机磁盘, 35–36

命名约定（续）

- 群集, 21
- 原始磁盘设备, 134
- 专用主机名, 23–24

内

- 内部硬件磁盘镜像, 47

配

- 配额, 群集文件系统的限制, 31

配置

- IPMP 组, 41
- `md.tab` 文件, 125–126
- Oracle Solaris Cluster 法定服务器 软件, 45–47
- Oracle Solaris IP 过滤器, 53–55
- Solaris Volume Manager, 119–120
- 磁盘集, 121–123
- 单主机群集上的群集互连, 86
- 法定设备, 105–110
- 附加全局群集投票节点
 - 使用 `scinstall`, 92–98
 - 使用 XML 文件, 99–102
- 区域群集, 137–150
 - 使用命令 shell, 138–142
 - 使用配置文件, 142
- 群集文件系统, 133–135
- 网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP), 112–114
- 新的全局群集
 - 使用 `scinstall`, 60–67
 - 使用 XML 文件, 68–74
- 新全局群集
 - 使用自动化安装程序, 74–85
- 用户工作环境, 53
- 状态数据库副本, 119–120

启**启动**

- NTP, 112

启动（续）

- `pconsole`, 44
- 法定服务器, 46
- 启用
 - LOFS 要求, 12
 - NTP, 112
- Oracle Solaris I/O 多路径, 42
- 在磁盘路径失败时自动重新引导, 66

清

- 清单, 自动化安装程序, 80

区

- 区域群集
 - IP 地址, 16
 - IP 类型, 29
 - 创建, 138–142
 - 从配置文件创建, 142
 - 概述, 137–138
 - 规划, 28–30
 - 命名, 29
 - 配置, 137–150
 - 配置文件, 141
 - 取消配置, 154–155
 - 软件更新, 142
 - 设置 `Global_zone` 资源类型属性, 29
 - 使用 HASToragePlus 挂载文件系统, 29
 - 添加到专用 IP 地址范围, 23
 - 添加设备
 - DID 设备, 150
 - 磁盘集, 148–150
 - 元设备, 147–148
 - 原始磁盘设备, 147
 - 添加文件系统
 - ZFS 存储池, 144–145
 - 本地文件系统, 143–144
 - 群集文件系统, 145–147
 - 停止, 155

- 驱**
- 驱动器
镜像不同的设备大小, 36
向磁盘集中添加, 123–124
重新分区, 124–125
- 取**
- 取消配置
另请参见删除
另请参见卸载
Oracle Solaris Cluster 软件, 151–153
区域群集, 154–155
- 全**
- 全局隔离, 26
全局群集投票节点
IP 地址, 16
创建全局群集
使用 `scinstall`, 60–67
使用 XML 文件, 68–74
使用自动化安装程序, 74–85
规划, 21
规划区域群集, 28
检验
 安装模式, 110
节点 ID 号分配, 21
命名, 21
添加节点
 更新法定设备, 103–105
 使用 `scinstall`, 92–98
 使用 XML 文件, 99–102
验证
 状态, 65, 71, 84, 96
- 全局设备
 `lofi` 设备的空间要求, 13
 对 UFS 的文件系统限制, 14
 对用于全局设备名称空间的 `lofi` 设备的限制, 13
 规划, 30–33
 名称空间
 更新, 121
- 全局文件系统**
请参见群集文件系统
- 群**
- 群集互连
 更改专用 IP 地址范围, 87–92
 规划, 24–26
 在单主机群集上配置, 86
- 群集节点
 请参见区域群集
 请参见全局群集投票节点
- 群集名称, 21
- 群集文件系统
 LOFS 限制, 31
 安装应用程序, 32
 挂载点, 134
 规划, 30–33, 33
 检验配置, 135
 配置, 133–135
 添加到新节点, 41
限制
 `fattach` 命令, 31
 `forcedirectio`, 33
 LOFS, 12
 配额, 31
 区域群集, 31
 通信端点, 31
 向区域群集中添加, 145–147
- 群集文件系统的挂载选项
 UFS, 32
 要求, 134
- 群集文件系统的日志记录, 规划, 35
- 热**
- 热备用磁盘, 规划, 34
- 日**
- 日志文件, Oracle Solaris Cluster 安装, 65

软

软件 RAID, 限制, 34

软件包安装

Oracle Solaris Cluster 软件, 48–52

Oracle Solaris Cluster 手册页, 43

`pconsole` 软件, 43–44

软件法定协议, 27**软件更新**

规划, 16

区域群集, 142

三

三路镜像, 35

删**删除**

另请参见取消配置

另请参见卸载

Oracle Solaris Cluster 软件, 151–153

部分配置的节点, 151–153

故障排除, 153

法定服务器, 153–154

区域群集, 154–155

设

设备 ID 名称, 确定, 106

设备组

规划, 30–31

设置复制属性, 122

生

生成树算法, 对法定服务器禁用, 18

示**示例**

`md.tab` 文件, 126

创建磁盘集, 122

创建群集文件系统, 135

创建状态数据库副本, 120

激活 `md.tab` 文件中的卷, 127

列出交互式验证检查, 116

配置 Oracle Solaris Cluster 软件

在附加节点上使用 `scinstall`, 98

在所有节点上使用 `scinstall`, 67

在所有节点上使用 XML 文件, 73

区域群集配置文件, 141

添加中介主机, 129

通过配置文件创建区域群集, 142

向磁盘集中添加驱动器, 124

向区域群集中添加设备

DID 设备, 150

磁盘集, 149

元设备, 148

向区域群集中添加文件系统

ZFS 存储池, 145

高可用性本地文件系统, 144

群集文件系统, 146

运行功能验证检查, 116–117

在添加节点后更新 SCSI 法定设备, 104–105

适**适配器**

Oracle VM Server for SPARC 来宾域, 25

VLAN

专用网络指导, 23

本地 MAC 地址, 18

标记的 VLAN

公共网络指导, 17

群集互连指导, 25

手

手册页, 安装, 43

授

授权节点列表
删除节点, 96
添加节点, 152

数

数据服务安装, 通过使用 `pkg` 命令, 48–52

双

双串中介
概述, 128–131
规划, 35
添加主机, 128–129
修复数据, 130–131
状态, 130–131

添

添加
另请参见安装
另请参见配置
驱动器, 向磁盘集中, 123–124
向新节点添加群集文件系统挂载点, 41
中介主机, 128–129

通

通信端点, 群集文件系统限制, 31

网

网络连接存储, 请参见NAS
网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP)
配置, 112–114
指导, 20
网络文件系统 (Network File System, NFS)
LOFS 的 HA for NFS 限制, 19
有关群集节点的指导, 19

网络掩码

法定服务器要求, 106
更改专用网络掩码, 87–92
规划专用网络, 22–23
显示专用网络掩码, 87
网络自动配置 (Network Auto-Magic, NWAM)
禁用, 50
限制, 13

唯

唯一命名, Solaris Volume Manager, 35

文

文件系统日志记录, 规划, 35

限

限制, lofi 设备, 13

卸

卸载
另请参见取消配置
另请参见删除
Oracle Solaris Cluster 软件, 151–153
法定服务器, 153–154

修

修补程序, 请参见软件更新
修复, 中介数据, 130–131

许

许可证, 规划, 16

验

验证

请参见授权节点列表

SMF, 65, 70, 82, 96

群集节点状态, 65, 71, 84, 96

验证群集, 114–117

引

引导, 到非群集模式, 152

应

应用程序, 在群集文件系统上安装, 32

硬

硬件 RAID, 内部磁盘镜像, 47

用

用户初始化文件, 修改, 53

域

域控制台网络接口, IP 地址, 16

元

元设备, 向区域群集中添加, 147–148

原

原始磁盘设备

命名约定, 134

添加到区域群集, 147

在

在磁盘路径失败时自动重新引导, 66

针

针对 RPC 的 TCP 包装

禁用, 64, 69, 81, 95, 101

启用, 97, 102

修改 /etc/hosts.allow, 66, 71, 84

中

中介, 请参见双串中介

专

专用 IP 地址

通过 ipadm 列出, 66, 71, 84, 97, 102

专用网络

IPv6 地址限制, 25

Oracle VM Server for SPARC 来宾域, 23

更改 IP 地址范围, 87–92

规划, 22–23

将区域群集添加到 IP 地址范围, 23, 88

显示设置, 87

在区域群集中使用, 28

专用主机名

更改, 111–112

规划, 23–24

检验, 112

区域群集, 29

传

传输交换机, 规划, 25

传输适配器, 请参见适配器

状

状态

 检验, 110–111
 双串中介, 130–131

状态数据库副本, 配置, 119–120

资

资源

 禁用, 154, 155
 列出, 154

资源组, 使不受管理, 155

自

自动化安装程序

 安装 Oracle Solaris 和 Oracle Solaris Cluster 软件, 74–85
 排除安装故障, 85
 清单, 80

自动节电关机, 限制, 13