

Oracle® Database

クイック・インストール・ガイド

10g リリース 2 (10.2) for HP-UX Itanium

部品番号 : B50704-01

2008 年 8 月

このマニュアルでは、Oracle Database 10g を HP-UX Itanium システムにすばやくインストールする方法を説明します。次の内容について説明します。

1. このマニュアルの概要
2. [root](#) としてのシステムへのログイン
3. ハードウェア要件の確認
4. ソフトウェア要件の確認
5. 必要なオペレーティング・システム・グループおよびユーザーの作成
6. カーネル・パラメータの構成
7. 必要なディレクトリの作成
8. [oracle](#) ユーザーの環境の構成
9. 製品ディスクのマウント
10. Oracle Database のインストール
11. Oracle Database 10g Companion CD からの製品のインストール
12. インストール後の作業
13. 追加情報
14. ドキュメントのアクセシビリティについて

1 このマニュアルの概要

このマニュアルでは、デフォルトのインストール・オプションを使用して Oracle Database をインストールする方法を説明します。

このマニュアルで説明するタスク

このマニュアルでは、次のタスクを説明します。

- Oracle Database をサポートするためのシステムの構成
- 「基本インストール」オプションを使用したローカル・ファイル・システムへの Oracle Database のインストール
- データベース・ファイルの格納にローカル・ファイル・システムを使用する汎用 Oracle Database の構成

正しくインストールされた場合の結果

Oracle Database のインストールに成功すると、次の状態になります。

- 作成したデータベースおよびデフォルトの Oracle Net リスナー・プロセスがシステム上で稼働します。

ORACLE®

Copyright © 2008, Oracle.
All rights reserved.

Oracle と Oracle のロゴは Oracle Corporation の登録商標です。記載されているその他の製品名および社名はその製品および会社を識別する目的にのみ使用されており、それぞれ該当する所有者の商標です。

- Oracle Enterprise Manager Database Control および iSQL*Plus が稼働中となり、Web ブラウザからアクセスできます。

このマニュアルで説明しないタスク

このマニュアルでは、「基本インストール」の使用例を取り上げますが、次のタスクの実行方法は説明しません。

- 「拡張インストール」オプションを使用したソフトウェアのインストール
- すでに Oracle ソフトウェアが存在するシステムへのソフトウェアのインストール
- クラスタへの Oracle Clusterware および Oracle Real Application Clusters (RAC) のインストール
- Enterprise Manager の電子メール通知または自動バックアップの有効化
- データベース記憶域としての自動ストレージ管理または RAW デバイスなどの代替記憶域の使用

追加インストール情報の入手先

このマニュアルで説明されていない情報を含む Oracle Database のインストール方法の詳細は、次のいずれかのマニュアルを参照してください。

- ソフトウェアを単一システムにインストールする場合は、『Oracle Database インストール・ガイド for HP-UX Itanium』を参照してください。
- RAC インストールを実行する場合は、『Oracle Database Oracle Clusterware および Oracle Real Application Clusters インストール・ガイド for HP-UX』を参照してください。このマニュアルでは、RAC インストールの前提条件である Oracle Clusterware のインストール方法も説明しています。

この 2 つのマニュアルは製品ディスクに収録されています。これらのマニュアルにアクセスするには、Web ブラウザを使用して、インストール媒体のトップレベル・ディレクトリにある welcome.htm ファイルを開き、「ドキュメント」タブを選択します。

2 root としてのシステムへのログイン

Oracle Database をインストールする前に、root ユーザーとしていくつかのタスクを実行する必要があります。root ユーザーとしてログインするには、次の手順の 1 つを実行します。

注意： ソフトウェアは、X Window System ワークステーション、X 端末または X サーバー・ソフトウェアがインストールされている PC またはその他のシステムからインストールする必要があります。

- ソフトウェアを X Window System ワークステーションまたは X 端末からインストールする場合、次の手順を実行します。
 1. X 端末 (xterm) など、ローカル・ターミナル・セッションを開始します。
 2. ソフトウェアをローカル・システム以外にインストールする場合、リモート・ホストの X アプリケーションをローカル X サーバーに表示できるように次のコマンドを入力します。

```
$ xhost fully_qualified_remote_host_name
```

例：

```
$ xhost somehost.us.acme.com
```

3. ソフトウェアをローカル・システム以外にインストールする場合、ssh、rlogin または telnet コマンドを使用して、ソフトウェアをインストールするシステムに接続します。

```
$ telnet fully_qualified_remote_host_name
```

4. root ユーザーとしてログインしていない場合は、次のコマンドを入力して、ユーザーを root に切り替えます。

```
$ su - root
password:
#
```

- X サーバー・ソフトウェアがインストールされた PC またはその他のシステムからソフトウェアをインストールする手順は、次のとおりです。

注意： このタスクの実行方法の詳細は、必要に応じてご使用の X サーバーのドキュメントを参照してください。使用している X サーバー・ソフトウェアによっては、タスクの実行順序が異なる場合があります。

1. X サーバー・ソフトウェアを起動します。
2. X サーバー・ソフトウェアのセキュリティ設定を構成して、リモート・ホストの X アプリケーションをローカル・システム上で表示できるようにします。
3. ソフトウェアをインストールするリモート・システムに接続し、そのシステムで X 端末 (xterm) などのターミナル・セッションを開始します。
4. リモート・システムに root ユーザーとしてログインしていない場合は、次のコマンドを入力して、ユーザーを root に切り替えます。

```
$ su - root
password:
#
```

3 ハードウェア要件の確認

システムは、少なくとも次のハードウェア要件を満たしている必要があります。

- 1024MB 以上の物理 RAM
- 次の表に、使用可能な RAM と必要なスワップ領域の関係を示します。

使用可能な RAM	必要なスワップ領域
512 ～ 2048MB	RAM のサイズの 1.5 倍
2049 ～ 8192MB	RAM のサイズと同等
8192MB 超	RAM のサイズの 0.75 倍

- /tmp ディレクトリ内の 400MB のディスク領域
- インストール・タイプに応じて最大 5GB の Oracle ソフトウェア用ディスク領域
- ファイル・システム記憶域を使用する事前構成済データベース用の 1.2GB のディスク領域 (オプション)

注意： 自動ストレージ管理または RAW デバイス・ストレージを使用するデータベースのディスク領域要件については、この章の後半で説明します。

自動バックアップの構成を選択した場合は、ファイル・システム上または自動ストレージ管理ディスク・グループ内に、フラッシュ・リカバリ領域用の追加ディスク領域が必要です。

システムがこれらの要件を満たしていることを確認するには、次の手順を実行します。

1. 物理的な RAM のサイズを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# /usr/contrib/bin/machinfo | grep -i Memory
```

システムにインストールされている物理的な RAM のサイズが必要なサイズに満たない場合は、追加のメモリーをインストールしてから続行してください。

2. 構成されているスワップ領域のサイズを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# /usr/sbin/swapinfo -a
```

追加のスワップ領域の構成方法は、必要に応じてオペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

3. /tmp ディレクトリ内の空きディスク領域の量を調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# bdf /tmp
```

/tmp ディレクトリで使用できるディスク領域が 400MB 未満の場合は、次の手順の 1 つを実行します。

- /tmp ディレクトリから不要なファイルを削除します。
- oracle ユーザーの環境を設定する場合（後述します）は、TMP および TMPDIR 環境変数を設定します。
- /tmp ディレクトリを含むファイル・システムを拡張します。ファイル・システムの拡張方法は、必要に応じてシステム管理者に確認してください。

4. システムで使用できる空きディスク領域の量を調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# bdf
```

次の表に、ソフトウェア・ファイルの概略のディスク領域要件をインストール・タイプごとに示します。

インストール・タイプ	ソフトウェア・ファイルの要件 (GB)
Enterprise Edition	2.0
Standard Edition	2.5
カスタム (最大値)	2.5

5. システム・アーキテクチャがソフトウェアを実行できるかどうかを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# /bin/getconf KERNEL_BITS
```

次に、このコマンドの予想される出力を示します。

64

予想していた出力が表示されない場合、このシステムにソフトウェアをインストールすることはできません。

4 ソフトウェア要件の確認

ご使用のオペレーティング・システムのディストリビューションおよびバージョンごとに、システムが少なくとも次のソフトウェア要件を満たしている必要があります。

注意： Oracle Universal Installer は、記載されている要件を満たしているかどうか確認するために、システムのチェックを実行します。これらのチェックが確実に成功するように、Oracle Universal Installer を起動する前に要件を確認してください。

- オペレーティング・システムのバージョンは、HP-UX 11i v2 (11.23) が必要です。

インストールする Oracle 製品について、システムが次の製品固有の要件を満たしている必要があります。

- PL/SQL のネイティブ・コンパイル、Pro*C/C++、Oracle Call Interface、Oracle C++ Call Interface および Oracle XML Developer's Kit (XDK)

HP C/ANSI C Compiler (A.06.00)

HP aC++ Compiler (A.06.00)

- Oracle JDBC/OCI ドライバ

Oracle JDBC/OCI Driver を使用して次のバージョンの JDK を使用できます。

- HP JDK 1.5.0 (5.0)
- HP JDK 1.4.2.07
- HP JDK 1.3.1.16

注意： このリリースでは、Java SDK 1.4.2_07 がインストールされます。

システムがこれらの要件を満たしていることを確認するには、次の手順を実行します。

1. HP-UX のバージョンを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# uname -a
HP-UX hostname B.11.23 ia64 109444686 unlimited-user license
```

この例では、HP-UX 11i のバージョンは 11.23 です。

2. バンドル、製品またはファイルセットがインストールされているかどうかを調べるには、次のコマンドを入力します。level は、bundle、product または fileset です。

```
# /usr/sbin/swlist -l level | more
```

必要なバンドル、製品またはファイルセットがインストールされていない場合は、インストールする必要があります。製品のインストールの詳細は、オペレーティング・システムまたはソフトウェアのマニュアルを参照してください。

また、システムに次のバージョン以上のパッチがインストールされていることを確認する必要があります。この表に続く手順では、これらの要件を確認する方法について説明します。

注意： リストに記載されているよりも新しいバージョンのパッチがシステムにインストールされている場合もあります。リストに記載されているパッチがインストールされていない場合は、リストに記載されているバージョンをインストールする前に、最新のバージョンがインストールされているかどうかを調べてください。

- HP-UX 11i v2 (11.23) のすべてのインストールについて、次のパッチが必要です。
 - BUNDLE11i B.11.23.0409.3: HP-UX 11i V2 用パッチ・バンドル
 - 注意：** 2004 年 9 月版またはそれ以降のリリースの HP-UX 11i V2 に更新する前に、システムに HP-UX 11i V2 用の 2004 年 8 月版 BUNDLE11i B.11.23.0408.1 がインストールされている必要があります。
 - PHCO 32426: Reboot(1M) cumulative patch
 - PHKL 32646: wsio.h header file patch
 - PHKL 32632: Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X)
 - PHKL 32645: SIO (IO) subsystem MSI/MSI-X/WC Patch
 - PHKL 33552: VM Copy on write data corruption fix
 - PHSS_31850: 11.23 assembler patch
 - PHSS_31851: 11.23 Integrity Unwind Library
 - PHSS_31854: 11.23 milli cumulative patch
 - PHSS_31855: 11.23 aC++ Runtime (IA: A.05.60, PA A.03.60)
 - PHSS_33275: s700_800 11.23 linker + fdp cumulative patch
 - PHSS_33276: 11.23 Math Library Cumulative Patch
- PL/SQL のネイティブ・コンパイル、Pro*C/C++、Oracle Call Interface、Oracle C++ Call Interface または Oracle XML Developer's Kit (XDK) のインストールには、次のパッチが必要です。
 - PHSS_33278: aC++ Compiler
 - PHSS_33279: aC++ Compiler
 - PHSS_33277: HP C Compiler
 - PHSS_33279: HP C Compiler
- すべてのインストールで、次の JDK パッチが必要です。
 - PHCO_31553: s700_800 11.23 pthread library cumulative patch
 - PHKL_31500: s700_800 11.23 sept04 base patch
 - PHSS_32213: s700_800 11.23 aries cumulative patch

注意： JDK 1.4.2 に必要となる可能性があるその他のパッチについては、次の Web サイトを参照してください。

<http://www.hp.com/products1/unix/java/patches/index.html>

システムがこれらの要件を満たしていることを確認するには、次の手順を実行します。

1. パッチがインストールされているかどうかを調べるには、次のようなコマンドを入力します。

```
# /usr/sbin/swlist -l patch | grep PHSS_33279
```

次のコマンドを入力して、インストールされているすべてのパッチをリストすることもできます。

```
# /usr/sbin/swlist -l patch | more
```

必要なパッチがインストールされていない場合は、次の Web サイトからダウンロードしてインストールします。

<http://itresourcecenter.hp.com>

Web サイトに最新バージョンのパッチが表示されている場合は、そのバージョンをダウンロードしてインストールします。

5 必要なオペレーティング・システム・グループおよびユーザーの作成

Oracle Database をインストールする場合、次のローカル・オペレーティング・システム・グループおよびユーザーが必要です。

- Oracle インベントリ・グループ (oinstall)
- OSDBA グループ (dba)
- Oracle ソフトウェア所有者 (oracle)
- 権限のないユーザー (nobody)

これらのグループおよびユーザーがすでに存在しているかどうかを調べる場合、または必要に応じて作成する場合は、次の手順に従います。

1. oinstall グループが存在しているかどうかを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# more /var/opt/oracle/oraInst.loc
```

oraInst.loc ファイルが存在する場合、このコマンドの出力結果は次のようになります。

```
inventory_loc=/u01/app/oracle/oraInventory
inst_group=oinstall
```

inst_group パラメータは、Oracle インベントリ・グループ名 oinstall を示します。

2. 必要に応じて、次のようにして oinstall グループを作成します。

```
# /usr/sbin/groupadd oinstall
```

3. OSDBA グループが存在しない場合、または新規 OSDBA グループが必要な場合は、次の手順で作成します。

```
# /usr/sbin/groupadd dba
```

このコマンドでは、dba という名前のグループがすでに存在していないかぎり、そのグループ名を使用します。

4. oracle ユーザーが存在し、正しいグループに属しているかどうかを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
# id oracle
```

oracle ユーザーが存在する場合は、このコマンドにより、ユーザーが属しているグループに関する情報が表示されます。出力結果は次のようになります。oinstall がプライマリ・グループで、dba がセカンダリ・グループであることが示されています。

```
uid=440(oracle) gid=200(oinstall) groups=201(dba),202(oper)
```

5. 必要に応じて、次の処理の1つを実行します。

- oracle ユーザーが存在していても、プライマリ・グループが oinstall ではないか、そのユーザーが dba グループのメンバーではない場合は、次のコマンドを入力します。

```
# /usr/sbin/usermod -g oinstall -G dba oracle
```

- oracle ユーザーが存在しない場合は、次のコマンドを入力して作成します。

```
# /usr/sbin/useradd -g oinstall -G dba oracle
```

このコマンドにより oracle ユーザーが作成され、プライマリ・グループとして oinstall、セカンダリ・グループとして dba が指定されます。

6. 次のコマンドを入力して、oracle ユーザーのパスワードを設定します。

```
# passwd oracle
```

7. nobody ユーザーが存在するかどうかを判別するには、次のコマンドを入力します。

```
# id nobody
```

このコマンドで nobody ユーザーに関する情報が表示される場合、そのユーザーを作成する必要はありません。

nobody ユーザーが存在しない場合は、次のコマンドを入力して作成します。

```
# /usr/sbin/useradd nobody
```

6 カーネル・パラメータの構成

次の表に示されたカーネル・パラメータが、示された推奨値より大きいか等しい値に設定されていることを確認します。表の後に、値を確認および設定する手順について説明します。

パラメータ	推奨する計算式または値
ksi_alloc_max	(nproc*8)
executable_stack	0
max_thread_proc	1024
maxdsiz	1073741824 (1 GB)
maxdsiz_64bit	2147483648 (2 GB)
maxssiz	134217728 (128 MB)
maxssiz_64bit	1073741824 (1 GB)
maxuprc	((nproc*9)/10)
msgmap	(msgtql+2)
msgmni	(nproc)
msgseg	32767
msgtql	(nproc)
ncsize	(ninode+1024)
nfile	(15*nproc+2048)
nflocks	(nproc)

パラメータ	推奨する計算式または値
ninode	$(8 * \text{nproc} + 2048)$
nkthread	$((\text{nproc} * 7) / 4) + 16$
nproc	4096
semمني	(nproc)
semmnس	$(\text{semمني} * 2)$
semmnو	$(\text{nproc} - 4)$
semvmx	32767
shmmax	物理メモリのサイズまたは 1073741824 (0X40000000) のうち大きい方の値 注意: パフォーマンスの低下を避けるために、使用可能メモリのサイズ以上の値に設定する必要があります。
shmmني	512
shmseg	120
vps_ceiling	64

前述のカーネル・パラメータに指定されている現行の値または計算式を表示し、必要に応じて変更する手順は、次のとおりです。

1. 次の手順を実行します。
 - a. 次のコマンドを入力して **kcweb** アプリケーションを起動します。

```
# /usr/sbin/kcweb -F
```
 - b. 各パラメータに指定されている値または計算式を確認し、必要に応じて変更します。
 この手順の詳細は、必要に応じて **kcweb** のオンライン・ヘルプを参照してください。

注意: 動的でないパラメータの値を変更した場合は、システムを再起動する必要があります。

2. 必要な場合は、システムが再起動した時点でログインしてユーザーを **root** に切り替えます。

7 必要なディレクトリの作成

次のような名前のディレクトリを作成し、それらのディレクトリに、適切な所有者、グループおよびアクセス権を指定します。

- Oracle ベース・ディレクトリ
- Oracle インベントリ・ディレクトリ
- Oracle ホーム・ディレクトリ

Oracle ベース・ディレクトリには、3GB (Oracle データファイル・ディレクトリを別に作成しない場合は 4GB) の空きディスク領域が必要です。

注意： Oracle データファイル・ディレクトリを別に作成しない場合、データファイルを Oracle ベース・ディレクトリのサブディレクトリにインストールできます。ただし、これは本番データベースの場合はお薦めしません。

これらのディレクトリを作成する場所を決定するには、次の手順を実行します。

1. 次のコマンドを入力して、マウントされているすべてのファイル・システムに関する情報を表示します。

```
# bdf
```

このコマンドにより、システムにマウントされているすべてのファイル・システムに関する情報が表示されます。次のような情報があります。

- 物理デバイス名
- ディスク領域の合計量、使用量および使用可能な量
- そのファイル・システムのマウント・ポイント

2. 表示された情報から、ディスク領域要件を満たす 1 つまたは 2 つのファイル・システムを特定します。

特定するファイル・システムは、認証された NAS デバイス上のローカル・ファイル・システム、クラスタ・ファイル・システムまたは NFS ファイル・システムのいずれかになります。

3. 特定した各ファイル・システムのマウント・ポイント・ディレクトリの名前を書き留めます。

4. Oracle ベース・ディレクトリを作成し、適切な所有者、グループおよびアクセス権を指定するには、次の手順を実行します。

- 次のような各コマンドを入力して、識別したマウント・ポイント・ディレクトリに推奨のサブディレクトリを作成し、それに対して適切な所有者、グループおよびアクセス権を設定します。

```
# mkdir -p /mount_point/app/oracle_sw_owner
# chown -R oracle:oinstall /mount_point/app/oracle_sw_owner
# chmod -R 775 /mount_point/app/oracle_sw_owner
```

たとえば、識別したマウント・ポイントが /u01 で、oracle が Oracle ソフトウェア所有者のユーザー名の場合、推奨される Oracle ベース・ディレクトリ・パスは次のようになります。

```
/u01/app/oracle
```

- oracle ユーザーの環境を構成するときに（後述）、作成した Oracle ベース・ディレクトリを指定するように ORACLE_BASE 環境変数を設定します。

8 oracle ユーザーの環境の構成

Oracle Universal Installer は、oracle アカウントから実行します。ただし、Oracle Universal Installer を起動する前に、oracle ユーザーの環境を構成する必要があります。環境を構成するには、次の設定が必要です。

- シェル起動ファイルで、デフォルトのファイル・モード作成マスク（umask）を 022 に設定します。
- DISPLAY 環境変数を設定します。

oracle ユーザーの環境を設定するには、次の手順を実行します。

1. 新しいターミナル・セッションを開始します。
2. X Window アプリケーションがこのシステムで表示できることを確認するために、次のコマンドを入力します。

```
$ xhost fully_qualified_remote_host_name
```

3. 次の手順の 1 つを実行します。
 - ターミナル・セッションがソフトウェアのインストール先のシステムに接続されていない場合は、そのシステムに `oracle` ユーザーとしてログインします。
 - ターミナル・セッションがソフトウェアのインストール先のシステムに接続されている場合は、ユーザーを `oracle` に切り替えます。

```
$ su - oracle
```

4. `oracle` ユーザーのデフォルトのシェルを調べるには、次のコマンドを入力します。

```
$ echo $SHELL
```

5. `oracle` ユーザーのシェル起動ファイルをテキスト・エディタで開きます。

- C シェル (`csch` または `tcsh`) :

```
% vi .login
```

6. シェル起動ファイルで次の行を入力または編集して、デフォルトのファイル・モード作成マスクに値 `022` を指定します。

```
umask 022
```

7. ファイル内で `ORACLE_SID`、`ORACLE_HOME` または `ORACLE_BASE` 環境変数が設定されている場合は、ファイルから対応する行を削除します。

8. ファイルを保存してエディタを終了します。

9. シェルの起動スクリプトを実行するには、次のコマンドを入力します。

- Red Hat の Bash シェル :

```
$ . ~/.bash_profile
```

- Bourne シェルまたは Korn シェル :

```
$ . ~/.profile
```

- C シェル :

```
% source ~/.login
```

10. ソフトウェアのインストール先がローカル・システムではない場合は、ローカル・システムに表示するために、次のようなコマンドを入力して、X アプリケーションに指示します。

- Bourne、Bash または Korn シェル :

```
$ DISPLAY=local_host:0.0 ; export DISPLAY
```

- C シェル :

```
% setenv DISPLAY local_host:0.0
```

この例で `local_host` は、Oracle Universal Installer の表示に使用するシステム (ワークステーションまたは PC) のホスト名または IP アドレスです。

11. ハードウェア要件を確認したときに `/tmp` ディレクトリの空きディスク領域が不十分と判断した場合は、次のコマンドを入力して、`TMP` および `TMPDIR` 環境変数を次の

ように設定します。十分な空きディスク領域があるファイル・システム上のディレクトリを指定します。

- **bdf** コマンドを使用して、十分な空き領域がある適切なファイル・システムを識別します。
- 必要な場合は、次のようなコマンドを入力して、識別したファイル・システム上に一時ディレクトリを作成し、そのディレクトリに適切な権限を設定します。

```
$ su - root
# mkdir /mount_point/tmp
# chmod a+wr /mount_point/tmp
# exit
```

- 次のようなコマンドを入力して、TMP および TMPDIR 環境変数を設定します。

Bourne、Bash または Korn シェル：

```
$ TMP=/mount_point/tmp
$ TMPDIR=/mount_point/tmp
$ export TMP TMPDIR
```

C シェル：

```
% setenv TMP /mount_point/tmp
% setenv TMPDIR /mount_point/tmp
```

12. 次のようなコマンドを入力して、ORACLE_BASE および ORACLE_SID 環境変数を設定します。

- Bourne、Bash または Korn シェル：

```
$ ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
$ ORACLE_SID=sales
$ export ORACLE_BASE ORACLE_SID
```

- C シェル：

```
% setenv ORACLE_BASE /u01/app/oracle
% setenv ORACLE_SID sales
```

この例では、/u01/app/oracle は以前に作成した Oracle ベース・ディレクトリ、sales はデータベースをコールする場合に使用する名前（通常は5文字以下）です。

13. 次のコマンドを入力して、ORACLE_HOME および TNS_ADMIN 環境変数が設定されていないことを確認します。

- Bourne、Bash または Korn シェル：

```
$ unset ORACLE_HOME
$ unset TNS_ADMIN
```

- C シェル：

```
% unsetenv ORACLE_HOME
% unsetenv TNS_ADMIN
```

14. 環境が正しく設定されたことを確認するには、次のコマンドを入力します。

```
$ umask
$ env | more
```

umask コマンドにより値 22、022 または 0022 が表示されていること、およびこの項で設定した環境変数に適切な値が設定されていることを確認します。

9 製品ディスクのマウント

ほとんどの HP-UX Itanium システムでは、製品ディスクをドライブに挿入すると自動的にマウントされます。ディスクが自動的にマウントされない場合は、次の手順を実行してマウントします。

1. ユーザーを root に切り替えます。

```
$ su - root
```

2. 必要な場合は、次のコマンドを入力し、現在マウントされているディスクをアンマウントしてドライブから取り出します。

```
# /usr/sbin/umount /SD_DVD
```

この例で、/SD_DVD はディスク・ドライブのマウント・ポイント・ディレクトリです。

3. 適切なディスクをディスク・ドライブに挿入し、次のようなコマンドを入力してマウントします。

```
# /usr/sbin/mount -F cdfs -o rr /dev/dsk/cxytdd /SD_DVD
```

この例で、/SD_DVD はディスク・マウント・ポイント・ディレクトリで、/dev/dsk/cxytdd はディスク・デバイス名（たとえば /dev/dsk/c0t2d0）です。

4. 「ディスクの場所」ダイアログ・ボックスが表示された場合は、ディスク・マウント・ポイント・ディレクトリのパスを入力します。

例：/SD_DVD

10 Oracle Database のインストール

oracle ユーザーの環境を構成した後、次のようにして Oracle Universal Installer を起動し、Oracle Database をインストールします。

注意： ソフトウェアを DVD からインストールする場合は、次のコマンドを使用します。

```
$ /mount_point/db/runInstaller
```

1. Oracle Universal Installer を起動するには、次のコマンドを入力します。

- インストール・ファイルがディスク上にある場合は、次のようなコマンドを入力します。directory_path は DVD 上の database ディレクトリのパスです。

```
$ cd /tmp
$ /directory_path/runInstaller
```

- インストール・ファイルがハード・ディスク上にある場合は、db ディレクトリに移動して次のコマンドを入力します。

```
$ ./runInstaller
```

Oracle Universal Installer が起動しない場合、『Oracle Database インストール・ガイド for HP-UX Itanium』で、X Window の表示エラーのトラブルシューティングに関する情報を参照してください。

2. 次の表に、Oracle Universal Installer の各画面で推奨するアクションを説明します。次のガイドラインを使用して、インストールを完了します。

- より詳細な情報が必要な場合、またはデフォルト以外のオプションを選択する場合、「ヘルプ」をクリックすると追加情報が表示されます。

- ソフトウェアのインストール中またはリンク中にエラーが発生した場合は、『Oracle Database インストレーション・ガイド for HP-UX Itanium』のトラブルシューティング情報を参照してください。

注意： 前述のタスクを完了している場合、ほとんどの画面でデフォルトを選択してインストールを完了できます。

画面	推奨するアクション
インストール方法の選択	デフォルトでは、「基本インストール」オプションが選択されています。 Oracle ホームのディレクトリ・パスを指定します。UNIX DBA グループ <code>oinstall</code> が選択されていることを確認します。初期データベースを作成する場合は、初期データベースの名前およびパスワードを設定します。「次へ」をクリックします。
インベントリ・ディレクトリおよび接続情報の指定	この画面は、システム上に初めて Oracle 製品をインストールする場合にのみ表示されます。 Oracle インベントリ・ディレクトリのフルパスを指定します。選択されているオペレーティング・システム・グループが <code>oinstall</code> であることを確認します。「次へ」をクリックします。
製品固有の前提条件の確認	前提条件の確認がすべて成功したかどうかを確認してから、「次へ」をクリックします。 Oracle Universal Installer は、システムが Oracle ソフトウェアを実行するように正しく構成されているかどうかを確認します。このマニュアルに記載されているインストール前の手順をすべて実行した場合は、すべての確認が成功します。 確認に失敗した場合は、画面に表示された失敗の原因を確認してください。可能であれば、問題を修正して確認を再実行します。システムが要件を満たしていることを確認した場合は、失敗した確認のチェック・ボックスを選択して、要件を手動で確認することもできます。
サマリー	この画面に表示されている情報を確認して、「インストール」をクリックします。
インストール	「インストール」画面には、製品のインストール中にステータス情報が表示されます。
コンフィギュレーション・アシスタント	この画面には、ソフトウェアの構成およびデータベースの作成を実行するコンフィギュレーション・アシスタントのステータス情報が表示されます。このプロセスの終了時にメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックして続行します。
構成スクリプトの実行	プロンプトが表示されたら、指示を読み、この画面に表示されたスクリプトを実行します。「OK」をクリックして続行します。

画面	推奨するアクション
インストールの終了	コンフィギュレーション・アシスタントにより、Oracle Enterprise Manager Database Control を含めたいいくつかの Web ベース・アプリケーションが構成されます。この画面には、これらのアプリケーションに対して構成された URL が表示されます。使用されている URL を書き留めます。これらの URL で使用されているポート番号は、次のファイルにも記録されています。 <code>oracle_home/install/portlist.ini</code> Oracle Universal Installer を終了するには、「終了」をクリックしてから「はい」をクリックします。

11 Oracle Database 10g Companion CD からの製品のインストール

Oracle Database 10g Companion CD には、インストール可能なその他の製品が収録されています。これらの製品のインストールが必要かどうかは、使用する Oracle Database 製品または機能によって異なります。次の製品または機能を使用する場合は、Companion CD から Oracle Database 10g 製品をインストールする必要があります。

- JPublisher
- Oracle JVM
- Oracle *interMedia*
- Oracle JDBC Development Drivers
- Oracle SQLJ
- Oracle Database のサンプル
- Oracle Text 提供のナレッジ・ベース
- Oracle Ultra Search
- Oracle HTML DB
- Oracle Workflow サーバーおよび中間層コンポーネント

Companion CD からソフトウェアをインストールする方法の詳細は、『Oracle Database Companion CD クイック・インストレーション・ガイド for HP-UX Itanium』を参照してください。

12 インストール後の作業

Oracle Database のこのリリースについて理解するために、次のタスクを実行することをお勧めします。

- Web ブラウザから Oracle Enterprise Manager Database Control にログインします。

Oracle Enterprise Manager Database Control は、1 つの Oracle Database インストールの管理に使用できる Web ベースのアプリケーションです。Database Control のデフォルトの URL は、次のようになります。

`http://host.domain:1158/em/`

ログインするには、ユーザー名 SYS を使用して SYSDBA として接続します。Oracle Database 10g のインストール時にこのユーザーに対して指定したパスワードを使用します。

- 『Oracle Database インストール・ガイド for HP-UX Itanium』の、必須およびオプションのインストール後のタスクを参照してください（使用する製品によって異なります）。
- 『Oracle Database インストール・ガイド for HP-UX Itanium』の、Database Control を使用してインストール済データベースの構成を確認する方法を参照してください。
- Oracle Enterprise Manager Database Control を使用してデータベースを管理する方法については、『Oracle Database 2 日でデータベース管理者』を参照してください。

このマニュアルは、新しい Oracle DBA を対象としており、Database Control を使用して、Oracle Database インストールのあらゆる面を管理する方法を説明します。また、インストール時に構成しなかった可能性がある、電子メール通知および自動バックアップを使用可能にする方法も説明しています。

13 追加情報

この項では、次の内容について説明します。

- [製品のライセンス](#)
- [サポートおよびサービス](#)

製品のライセンス

このメディア・パックに含まれている製品は、トライアル・ライセンス契約に基づき、30 日間、インストールおよび評価できます。ただし、30 日間の評価期間後もいずれかの製品の使用を継続する場合、プログラム・ライセンスをご購入いただく必要があります。

サポートおよびサービス

次の各項に、各サービスに接続するための URL を記載します。

Oracle サポート・サービス オラクル製品サポートの購入方法、および Oracle サポート・サービスへの連絡方法の詳細は、次の URL を参照してください。

<http://www.oracle.com/lang/jp/support/index.html>

製品マニュアル 製品のマニュアルは、次の URL にあります。

<http://www.oracle.com/technology/global/jp/documentation/index.html>

研修およびトレーニング 研修に関する情報とスケジュールは、次の URL で入手できます。

http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=3

その他の情報 オラクル製品やサービスに関するその他の情報については、次の URL から参照してください。

<http://www.oracle.com/lang/jp/index.html>

<http://www.oracle.com/technology/global/jp/index.html>

注意： ドキュメント内に記載されている URL や参照ドキュメントには、Oracle Corporation が提供する英語の情報も含まれています。日本語版の情報については、前述の URL を参照してください。

14 ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマークアップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト <http://www.oracle.com/accessibility/> を参照してください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて

スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合があります。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかしスクリーン・リーダーは括弧だけの行を読まない場合があります。

外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへのリンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイトのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

Oracle サポート・サービスへの TTY アクセス

アメリカ国内では、Oracle サポート・サービスへ 24 時間年中無休でテキスト電話 (TTY) アクセスが提供されています。TTY サポートについては、(800)446-2398 にお電話ください。

Oracle Database クイック・インストール・ガイド, 10g リリース 2 (10.2) for HP-UX Itanium
部品番号: B50704-01

Oracle Database Quick Installation Guide, 10g Release 2 (10.2) for HP-UX Itanium

原本部品番号: B25294-01

Copyright © 2008, Oracle. All rights reserved.

制限付権利の説明

このプログラム (ソフトウェアおよびドキュメントを含む) には、オラクル社およびその関連会社に所有権のある情報が含まれています。このプログラムの使用または開示は、オラクル社およびその関連会社との契約に記された制約条件に従うものとします。著作権、特許権およびその他の知的財産権と工業所有権に関する法律により保護されています。

独立して作成された他のソフトウェアとの互換性を得るために必要な場合、もしくは法律によって規定される場合を除き、このプログラムのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等は禁止されています。

このドキュメントの情報は、予告なしに変更される場合があります。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに誤りが無いことの保証は致し兼ねます。これらのプログラムのライセンス契約で許諾されている場合を除き、プログラムを形式、手段 (電子的または機械的)、目的に関係なく、複製または転用することはできません。

このプログラムが米国政府機関、もしくは米国政府機関に代わってこのプログラムをライセンスまたは使用する者に提供される場合は、次の注意が適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このプログラムは、核、航空、大量輸送、医療あるいはその他の本質的に危険を伴うアプリケーションで使用されることを意図しておりません。このプログラムをかかる目的で使用する際、上述のアプリケーションを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性 (redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。万が一かかるプログラムの使用に起因して損害が発生いたしましても、オラクル社およびその関連会社は一切責任を負いかねます。

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, Siebel は米国 Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称は、他社の商標の可能性があります。

このプログラムは、第三者の Web サイトへリンクし、第三者のコンテンツ、製品、サービスへアクセスすることがあります。オラクル社およびその関連会社は第三者の Web サイトで提供されるコンテンツについては、一切の責任を負いかねます。当該コンテンツの利用は、お客様の責任になります。第三者の製品またはサービスを購入する場合は、第三者と直接の取引となります。オラクル社およびその関連会社は、第三者の製品およびサービスの品質、契約の履行 (製品またはサービスの提供、保証義務を含む) に関しては責任を負いかねます。また、第三者との取引により損失や損害が発生いたしましても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

