



Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件号码 820-0652-10
2007 年 2 月

版权所有 2006 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含一项或多项美国专利，或者在美国和其他国家/地区申请的一项或多项待批专利。

美国政府权利 - 商业用途。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Solaris 徽标、Java 咖啡杯徽标、docs.sun.com、Java 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 SunTM 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本出版物所介绍的产品以及所包含的信息受美国出口控制法制约，并应遵守其他国家/地区的进出口法律。严禁将本产品直接或间接地用于核设施、导弹、生化武器或海上核设施，也不能直接或间接地出口给核设施、导弹、生化武器或海上核设施的最终用户。严禁出口或转口到美国禁运的国家/地区以及美国禁止出口清单中所包含的实体，包括但不限于被禁止的个人以及特别指定的国家/地区的公民。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

目录

前言	13
1 Sun Cluster Geographic Edition 软件管理介绍	17
Sun Cluster Geographic Edition 管理	17
Sun Cluster Geographic Edition 管理工具	18
图形用户界面	18
命令行界面	18
灾难恢复管理概述	19
分析应用程序的适用性	20
2 开始之前	23
Sun Cluster 管理概念概述	23
配置资源和资源组	23
配置逻辑主机名	24
管理设备组	25
Sun Cluster Geographic Edition 管理任务概述	25
先决管理任务	26
Sun Cluster Geographic Edition 管理任务	26
Sun Cluster Geographic Edition 群集配置示例	31
3 管理 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构	33
Sun Cluster Geographic Edition 基础结构资源组	33
启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件	34
▼ 如何启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件	34
禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件	36
▼ 如何禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件	36
检查 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构的状态	39

引导群集	39
将修补程序应用到 Sun Cluster Geographic Edition 系统	39
4 访问管理和安全性管理	41
Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC	41
设置和使用 RBAC	41
RBAC 权限配置文件	42
修改用户的 RBAC 特性	42
使用安全性证书配置安全群集通信	43
使用 IPsec 配置安全群集通信	43
▼ 如何为安全群集通信配置 IPsec	43
5 管理群集伙伴关系	47
配置伙伴群集间的信任关系	47
▼ 如何配置两个群集间的信任关系	47
▼ 如何删除两个群集间的信任关系	48
创建和修改伙伴关系	49
▼ 如何创建伙伴关系	50
▼ 如何修改伙伴关系属性	52
加入现有伙伴关系	53
▼ 如何加入伙伴关系	53
脱离或删除伙伴关系	55
▼ 如何脱离伙伴关系	55
重新同步伙伴关系	56
▼ 如何重新同步伙伴关系	57
6 管理心跳	59
心跳介绍	59
创建心跳	60
▼ 如何创建心跳	60
创建心跳插件	61
▼ 如何创建心跳插件	61
修改心跳插件属性	62
▼ 如何修改心跳插件的属性	62

删除心跳和心跳插件	63
▼ 如何删除心跳	63
▼ 如何从心跳中删除插件	63
显示心跳配置信息	64
▼ 如何显示心跳配置信息	64
调整心跳属性	64
▼ 如何修改心跳属性	65
创建使用自定义心跳插件的心跳	66
创建自定义心跳插件	66
▼ 如何将自定义心跳插件添加至现有默认心跳	67
▼ 如何创建自定义心跳插件并将其添加至自定义心跳	67
配置心跳丢失通知	69
配置心跳丢失通知属性	70
给心跳丢失事件创建操作 shell 脚本	70
7 管理保护组	73
保护组简介	73
创建无需数据复制的保护组	74
▼ 如何创建配置为不使用数据复制的保护组	74
8 监视和验证 Sun Cluster Geographic Edition 软件	77
监视 Sun Cluster Geographic Edition 软件的运行时状态	77
查看 Sun Cluster Geographic Edition 日志消息	82
显示伙伴关系和保护组的配置信息	82
▼ 如何显示伙伴关系的配置信息	82
▼ 如何显示保护组的配置信息	83
9 自定义切换和接管操作	85
创建角色更改操作脚本	85
配置保护组在发生切换或接管时运行脚本	87
▼ 如何配置保护组在发生切换或接管时运行脚本	87
A 标准 Sun Cluster Geographic Edition 属性	89
心跳常规属性	89

心跳插件常规属性	90
伙伴关系属性	91
保护组的常规属性	91
B Sun Cluster Geographic Edition 实体合法的名称和值	95
合法的 Sun Cluster Geographic Edition 实体名称	95
合法的 Sun Cluster Geographic Edition 实体值	96
C 接管后的情况	97
可以访问伙伴群集时接管的结果	97
无法访问伙伴群集时的接管结果	98
D Sun Cluster Geographic Edition 软件故障排除	101
监视和日志记录故障排除	101
对记录程序文件进行配置以避免过多的跟踪	101
对日志文件进行配置以避免接收来自 gcr 代理的详细消息	102
对日志文件进行配置以避免 jmx 远程跟踪	102
迁移问题故障排除	102
与存储设备的通信中断时解决应用程序资源组的故障转移问题	102
群集启动或重新启动操作的故障排除	103
验证保护组处于错误状态	103
重新启动通用代理容器	103
索引	105



图 2-1	群集配置示例	31
-------	--------------	----

表

表 1-1	Sun Cluster Geographic Edition CLI	19
表 2-1	Sun Cluster Geographic Edition 软件所需的 IP 地址	24
表 2-2	Sun Cluster Geographic Edition 先决任务	26
表 2-3	Sun Cluster Geographic Edition 管理任务	26
表 4-1	Sun Cluster Geographic Edition RBAC 权限配置文件	42
表 8-1	状态值描述	78
表 A-1	心跳常规属性	89
表 A-2	心跳插件常规属性	90
表 A-3	伙伴关系属性	91
表 A-4	保护组的常规属性	92
表 C-1	在辅助群集上执行 geopg takeover 命令所产生的接管结果	97
表 C-2	在主群集上执行 geopg takeover 命令所产生的接管结果	98
表 C-3	无法访问主群集时，在辅助群集上执行 geopg takeover 命令所产生的接管结果	99
表 C-4	无法访问辅助群集时，在主群集上执行 geopg takeover 命令后所产生的接管结果	99

示例

示例 3-1	在群集上启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构	35
示例 3-2	禁用群集	37
示例 3-3	显示是否已启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构	39
示例 5-1	创建伙伴关系	51
示例 5-2	修改伙伴关系的属性	52
示例 5-3	加入伙伴关系	54
示例 5-4	创建并加入与其他域中某个远程群集之间的伙伴关系	54
示例 5-5	脱离伙伴关系	56
示例 5-6	删除伙伴关系	56
示例 5-7	重新同步伙伴关系	57
示例 6-1	创建心跳	61
示例 6-2	创建心跳插件	62
示例 6-3	修改心跳插件的属性	62
示例 6-4	删除心跳	63
示例 6-5	从心跳中删除插件	64
示例 6-6	显示心跳配置信息	64
示例 6-7	修改默认心跳的属性	66
示例 6-8	将自定义心跳插件添加至默认心跳	67
示例 6-9	将自定义心跳插件添加至新的自定义心跳	69
示例 6-10	给现有伙伴关系配置心跳丢失通知	70
示例 6-11	通知操作脚本如何解析 Sun Cluster Geographic Edition 软件提供的命令行 信息	71
示例 7-1	创建并配置不使用数据复制的保护组	75
示例 8-1	显示伙伴关系配置信息	82
示例 8-2	显示保护组的配置信息	83
示例 9-1	用于更新 DNS 的切换操作脚本	86
示例 9-2	配置保护组在发生群集切换或接管时运行一条命令	88

前言

《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》介绍了管理 Sun™ Cluster Geographic Edition 软件的过程。此文档面向具有丰富的 Sun 软硬件知识的有经验的系统管理员。请不要将本文档用作规划指南或销售前指南。

本书中的指导假定您了解 Solaris™ 操作系统 (Solaris OS) 和 Sun Cluster，并熟练掌握与 Sun Cluster 软件一起使用的卷管理器软件。

注 -

本发行版 Sun Cluster Geographic Edition 支持以下 Sun Availability Suite 软件版本：

- Sun StorageTek Availability Suite 4
- Sun StorEdge Availability Suite 3.2.1

本手册中，除非另外说明，否则对 Sun StorageTek Availability Suite 的介绍同样也适用于 Sun StorEdge Availability Suite 软件。

相关文档

有关相关的 Sun Cluster Geographic Edition 主题的信息，可从下表列出的文档中获得。所有 Sun Cluster Geographic Edition 文档都可以从 <http://docs.sun.com> 获取。

主题	文档
概述	《Sun Cluster Geographic Edition 概述》
词汇表	《Sun Java Enterprise System Glossary》
硬件管理	针对具体硬件的管理指南
软件安装	《Sun Cluster Geographic Edition 安装指南》

主题	文档
系统管理	《Sun Cluster Geographic Edition 系统管理指南》
	《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》
	《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》
	《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》
命令和功能参考	《Sun Cluster Geographic Edition 参考手册》

有关 Sun Cluster 文档的完整列表，请参见 Sun Cluster 软件的发行说明，其 URL 为：<http://docs.sun.com>。

使用 UNIX 命令

本文档包含用于安装、配置或管理 Sun Cluster Geographic Edition 配置的命令的信息。本文档所包含的关于 UNIX® 基本命令和过程（如关闭系统、引导系统和配置设备）的信息可能不完整。

有关该方面的信息，请参见以下一个或多个资料：

- Solaris 软件系统的联机文档
- 系统附带的其他软件文档
- Solaris OS 手册页

文档、支持和培训

Sun 的 Web 站点提供了有关其他资源的信息，如下所示：

- 文档 (<http://www.sun.com/documentation/>)
- 支持 (<http://www.sun.com/support/>)
- 培训 (<http://www.sun.com/training/>)

获取帮助

如果您在安装或使用 Sun Cluster Geographic Edition 软件时遇到任何问题，请与您的服务供应商联系并提供以下信息：

- 您的姓名和电子邮件地址（如果有）
- 您的公司名称、地址和电话号码
- 系统的型号和序列号
- 操作系统的发行版本号（如 Solaris 9）
- Sun Cluster Geographic Edition 软件的发行版本号（如 3.2）
- `/var/cacao/instances/default/logs/cacao.0/1/2` 文件的内容

请使用下列命令收集系统上每个节点的有关信息，以提供给服务供应商：

命令	功能
<code>prtconf -v</code>	显示系统内存的大小并报告有关外围设备的信息
<code>psrinfo -v</code>	显示有关处理器的信息
<code>showrev -p</code>	报告已安装了哪些修补程序
<code>prtdiag -v</code>	显示系统诊断信息
<code>geoadm -V</code>	显示 Sun Cluster Geographic Edition 软件的版本信息
<code>cluster status</code>	提供群集状况的快照
<code>cluster show</code>	列出群集配置信息
<code>geoadm status</code>	显示本地群集的 Sun Cluster Geographic Edition 运行时状态

另外，请同时提供 `/var/adm/messages` 文件的内容。

印刷约定

下表介绍了本书中的印刷约定。

表 P-1 印刷约定

字体	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；计算机屏幕输出	编辑 <code>.login</code> 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。 <code>machine_name% you have mail.</code>

表 P-1 印刷约定 (续)

字体	含义	示例
AaBbCc123	用户键入的内容，与计算机屏幕输出的显示不同	<code>machine_name% su</code> <code>Password:</code>
<i>AaBbCc123</i>	保留未译的新词或术语以及要强调的词。要使用实名或值替换的命令行变量。	要删除文件，请键入 <code>rm filename</code> 。 (注：在联机状态下，有些需要强调的词以黑体显示。)
新词术语强调	新词或术语以及要强调的词	高速缓存 是存储在本地的副本。 请勿保存文件。
《书名》	书名	阅读《用户指南》的第 6 章。

命令示例中的 shell 提示符

下表显示了 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的缺省 UNIX 系统提示符和超级用户提示符。

表 P-2 Shell 提示符

Shell	提示符
C shell	<code>machine_name%</code>
C shell 超级用户	<code>machine_name#</code>
Bourne shell 和 Korn shell	<code>\$</code>
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户	<code>#</code>

Sun Cluster Geographic Edition 软件管理介绍

Sun Cluster Geographic Edition 软件借地理上相互分开的多个群集来保护应用程序免受意外破坏。这些群集包含了完全一样的 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构副本，这些副本负责在群集之间管理复制数据。Sun Cluster Geographic Edition 软件是 Sun Cluster 软件的分层扩展。

本章包含以下几节：

- 第 17 页中的 “Sun Cluster Geographic Edition 管理”
- 第 18 页中的 “Sun Cluster Geographic Edition 管理工具”
- 第 19 页中的 “灾难恢复管理概述”

Sun Cluster Geographic Edition 管理

在开始执行管理任务之前，请先熟悉《Sun Cluster Geographic Edition 安装指南》和《Sun Cluster Geographic Edition 概述》中的规划信息。本指南包含了用于管理和维护 Sun Cluster Geographic Edition 配置的标准任务。

有关 Sun Cluster、数据服务以及硬件管理的常规任务，请参考 Sun Cluster 文档。

您可以在运行 Sun Cluster Geographic Edition 软件的群集上执行所有的管理任务，而不会导致任何节点或群集发生故障。您可以在正常运行的群集上安装、配置、启动、使用、停止以及卸载 Sun Cluster Geographic Edition 软件。

注 - 执行预备操作（比如安装数据复制软件和执行 Sun Cluster 管理任务）时，可能需要使节点或群集进入脱机状态。有关管理限制的信息，请参考相应的产品文档。

Sun Cluster Geographic Edition 管理工具

您可以使用图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 在运行 Sun Cluster Geographic Edition 软件的群集上执行管理任务。

本指南介绍了使用 CLI 执行管理任务的具体过程。

图形用户界面

Sun Cluster 软件支持 Sun™ Cluster Manager，后者是一种可用于在群集上执行各种管理任务的 GUI 工具。有关如何使用 Sun Cluster Manager 的特定信息，请参见 Sun Cluster 联机帮助。

注 - 要使用 Sun Cluster Manager - Geographic Edition GUI 来管理 Sun Cluster Geographic Edition 软件，应确保具有伙伴关系的两个群集中所有节点上的超级用户密码相同。

只有使用 `geoadm start` 命令启用了 Sun Cluster Geographic Edition 软件的基础结构，您才能使用 GUI 来管理该软件。请使用 `shell` 来运行 `geoadm start` 和 `geoadm stop` 命令。有关启用和禁用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构的信息，请参见第 3 章。

GUI 不支持在伙伴关系之外创建自定义心跳。如果想要在加入伙伴关系的操作中指定自定义心跳，请使用 CLI 来运行 `geops join-partnership` 命令。

要启动 GUI，请在任一启用了 Java 和 Javascript 的浏览器中转到以下 URL，并以超级用户身份登录到 Sun 管理控制台。

注 - 在 GUI 中，系统不支持 RBAC。

`https://clustername:6789`

命令行界面

表 1-1 列出了可用于管理 Sun Cluster Geographic Edition 软件的命令。有关各个命令的更多信息，请参阅《Sun Cluster Geographic Edition 参考手册》。

表 1-1 Sun Cluster Geographic Edition CLI

命令	说明
geoadm	在本地群集上启用或禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件，并显示本地群集的运行状态
geohb	配置和管理随 Sun Cluster Geographic Edition 软件一起提供的心跳机制
geops	创建和管理群集之间的伙伴关系
geopg	配置和管理保护组

灾难恢复管理概述

本节提供了一个灾难恢复示例以及管理员可能需要执行的操作。

X 公司有两个在地理上处于不同位置的群集：`cluster-paris` 位于巴黎，`cluster-newyork` 位于纽约。这些群集已配置为伙伴群集。在巴黎的群集被配置为主群集，在纽约的群集被配置为辅助群集。

在发生风暴时出现了电源故障，这导致 `cluster-paris` 群集暂时出现故障。管理员可能要面对以下事件：

1. `cluster-paris` 和 `cluster-newyork` 之间的心跳通信丢失。由于在创建伙伴关系时配置了心跳通知，因此系统会向管理员发送心跳丢失通知电子邮件。

有关配置伙伴关系和心跳通知的信息，请参见第 49 页中的“创建和修改伙伴关系”。

2. 管理员收到通知电子邮件，然后按照公司流程检验是否因需要由辅助群集进行接管的情况而发生了连接中断。由于接管过程可能持续较长时间（具体情况取决于所保护的应用程序的需要），因此 X 公司不允许进行接管，除非主群集无法在两个小时以内修复。

有关检验系统的连接中断故障的信息，请参见以下数据复制指南之一：

- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“在使用 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的系统上检测群集故障”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“检测使用 Hitachi TrueCopy 数据复制的系统上的群集故障”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“在使用 EMC Symmetrix Remote Data Facility 数据复制的系统上检测群集故障”

3. 由于群集 `cluster-paris` 至少还需要一天的时间恢复联机，因此管理员会在位于纽约的群集中的某个节点上运行 `geopg takeover` 命令。此命令会启动位于纽约的辅助群集 `cluster-newyork` 上的保护组。

有关在系统上执行接管操作的信息，请参见以下数据复制指南之一：

- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“在使用 Sun StorageTek Availability Suite 的系统上强制执行接管操作”
 - 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“在使用 Hitachi TrueCopy 数据复制的系统上强制执行接管操作”
 - 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“在使用 EMC Symmetrix Remote Data Facility 数据复制的系统上强制执行接管操作”
4. 执行接管操作之后，辅助群集 `cluster-newyork` 将成为新的主群集。但位于巴黎的故障群集仍被配置为主群集。因此，当 `cluster-paris` 群集重新启动后，它会检测到主群集已关闭，从而失去与伙伴群集的联系。之后，群集 `cluster-paris` 进入错误状态，您必须执行相应的管理操作来修复该错误。此外，您可能还需要恢复并重新同步该群集上的数据。

有关执行接管后恢复数据的信息，请参见以下数据复制指南之一：

- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“执行接管操作后恢复 Sun StorageTek Availability Suite 数据”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“从 Hitachi TrueCopy 数据复制错误中恢复”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“从 EMC Symmetrix Remote Data Facility 数据复制错误中恢复”

分析应用程序的适用性

本节介绍了在创建将由 Sun Cluster Geographic Edition 软件管理的应用程序时必须遵循的指导。

在创建要由 Sun Cluster Geographic Edition 软件管理的应用程序之前，请确认该应用程序是否满足以下要求，以便具有高可用性或可伸缩性。

注 - 如果应用程序不能满足所有要求，请修改应用程序源代码以使其具有高可用性或可伸缩性。

- 在 Sun Cluster Geographic Edition 环境中，无论是网络感知（客户机-服务器模型）应用程序还是网络无感知（无客户机）应用程序均有可能具有高可用性或可伸缩性。但是，在分时环境中，Sun Cluster Geographic Edition 无法提供增强的可用性；在该环境中，应用程序均在服务器上运行，而该服务器要通过 telnet 或 rlogin 访问。

- 该应用程序必须具有崩溃容限能力。也就是说，如果在节点发生意外毁坏的情况后启动应用程序，该应用程序必须能够在启动时恢复磁盘数据（如果有必要）。而且，崩溃后的恢复时间必须在限定范围内。崩溃容限是使应用程序具有高可用性的前提条件，因为恢复磁盘和重启应用程序的功能实质上是为了保持数据的完整性。不要求数据服务具有恢复连接的功能。
- 应用程序不得依赖于正在运行该应用程序的节点的物理主机名。
- 应用程序必须能够在多个 IP 地址被配置为“启用”的环境中正常运行。例如，节点位于多个公共网络中的多宿主 (multihomed) 主机环境，以及在一个硬件接口上多个逻辑接口被配置为“启用”的节点环境。
- 应用程序二进制文件和库都可以位于各个本地节点或本地群集文件系统中。位于群集文件系统中的优点在于进行单个安装就可以了。缺点是，当您为 Sun Cluster 软件进行滚动升级时，系统正在使用二进制文件，但应用程序却是在资源组管理器 (Resource Group Manager, RGM) 的控制之下运行的。
- 客户机必须能够在首次查询超时后自动重试该查询。如果应用程序与协议已能处理单个服务器崩溃及重新引导的问题，则它们也能处理其中所含资源组的故障转移或切换问题。
- 应用程序在群集文件系统中不得具有 UNIX® 域套接字或命名管道。

可伸缩服务必须满足上述所有高可用性条件以及下面的附加要求。

- 应用程序必须具有运行多个实例的能力，所有实例都在群集文件系统中相同的应用程序数据上进行操作。
- 应用程序必须保持数据一致性，以便从多个节点同时进行访问。
- 应用程序必须通过全局可视机制（例如群集文件系统）实现充分锁定。

对于可伸缩服务，应用程序的特征也可以确定负载平衡策略。例如，允许任一实例响应客户机请求的负载平衡策略 `Lb_weighted` 不能用于使用服务器内存中的高速缓存进行客户机连接的应用程序。在这种情况下，您应该指定一个负载平衡策略，以限制指定客户机到应用程序的一个实例的通信。负载平衡策略 `Lb_sticky` 和 `Lb_sticky_wild` 可反复将客户机发出的所有请求发送到同一应用程序实例。在该实例中，这些请求可使用内存中的高速缓存。如果传入的多条客户机请求来自不同客户机，RGM 会在该服务的所有实例中分配这些请求。

有关为可伸缩数据服务设置负载平衡策略的更多信息，请参见《Sun Cluster Data Services Developer's Guide for Solaris OS》中的第 2 章“Developing a Data Service”。

应用程序必须能够满足以下数据复制要求：

- 所复制的信息不得特定于主机或群集。
当该应用程序故障转移到远程站点时，它可能会在具有不同 IP 地址的主机上运行。为使客户机节点能找到该远程站点，请使用 Sun Cluster Geographic Edition 操作脚本更新 DNS/NIS 映射。
- 如果不希望应用程序出现任何数据丢失的情况，应用程序应使用同步复制。

开始之前

本章介绍了在管理 Sun Cluster Geographic Edition 软件之前需要了解的内容。您也将了解一些 Sun Cluster Geographic Edition 软件所需的 Sun Cluster 基础结构。此外，也可以找到管理 Sun Cluster Geographic Edition 软件之前需要了解的基本 Sun Cluster 概念和任务。最后，本章还提供了一个贯穿在本指南中的配置样例，其中描述了一些常见的 Sun Cluster Geographic Edition 管理任务。

本章包含以下几节：

- 第 23 页中的 “Sun Cluster 管理概念概述”
- 第 25 页中的 “Sun Cluster Geographic Edition 管理任务概述”
- 第 31 页中的 “Sun Cluster Geographic Edition 群集配置示例”

Sun Cluster 管理概念概述

Sun Cluster Geographic Edition 软件必须由经验丰富的 Sun Cluster 管理员来管理。

本节介绍了进行 Sun Cluster Geographic Edition 软件管理所需了解的 Sun Cluster 管理主题。

配置资源和资源组

您可以使用 Sun Cluster 命令或 Sun Cluster Manager 来创建故障转移资源组和可伸缩资源组。

有关在 Sun Cluster 软件中管理资源和资源组的更多信息，请参见《Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS》。

配置逻辑主机名

逻辑主机名是一种特殊的高可用性 (High-Availability, HA) 资源。 `geoadm start` 命令可配置与群集名相对应的逻辑主机名。在运行该命令之前，必须设置逻辑主机名的 IP 地址和主机映射。指定主机名之前，请先熟悉附录 B 中介绍的合法名称和值。

有关使用 `geoadm start` 命令的更多信息，请参见第 34 页中的“启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件”。

注 - 如果正在使用 Sun StorageTek Availability Suite 进行数据复制，系统会为每个要复制的设备组创建一个逻辑主机名。有关更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的第 1 章“使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件复制数据”。

下表列出了需要 IP 地址的 Sun Cluster 和 Sun Cluster Geographic Edition 组件。将这些 IP 地址添加至以下位置：

- 所有使用中的名称服务
- 每个群集节点上的本地 `/etc/inet/ipnodes` 文件（安装 Solaris OS 软件后）

表 2-1 Sun Cluster Geographic Edition 软件所需的 IP 地址

组件	所需的 IP 地址数
Sun Cluster 管理控制台	每个子网 1 个
IP 网络多路径组	<ul style="list-style-type: none"> ■ 单适配器组 - 1 个主 IP 地址。对于 Solaris 版本 8 来说，组中的每个适配器还要有 1 个测试 IP 地址。 ■ 多适配器组 - 组中每个适配器 1 个主 IP 地址加 1 个测试 IP 地址。
群集节点	每个子网的每个节点 1 个
域控制台网络界面 (Sun Fire™ 15000)	每个域 1 个
控制台访问设备	1
逻辑地址	每个子网的每个逻辑主机资源 1 个
Sun Cluster Geographic Edition 基础结构主机名	<p>每个群集基础结构 1 个逻辑 IP 地址。</p> <p>例如，如果在 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构中有两个群集，则需要两个 IP 地址。</p>

表 2-1 Sun Cluster Geographic Edition 软件所需的 IP 地址 (续)

组件	所需的 IP 地址数
使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件进行复制	<p>每个待复制设备组在本地群集上有 1 个专用逻辑 IP 地址。</p> <p>例如，如果在 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构中有两个群集，则需要两个 IP 地址。</p>

有关在安装 Sun Cluster 软件的过程中配置 IP 地址和主机映射的更多信息，请参阅《Sun Cluster Software Installation Guide for Solaris OS》中的第 2 章“Installing Software on the Cluster”。

管理设备组

设备组是一种由 Sun Cluster 软件管理的硬件资源。设备组是全局设备的一种类型，Sun Cluster 软件将其用于注册设备资源（比如磁盘）。设备组可以包括磁盘设备资源、Solaris Volume Manager 磁盘组以及 VERITAS Volume Manager 磁盘组。

有关在 Sun Cluster 软件中配置设备组的信息，请参阅《Sun Cluster System Administration Guide for Solaris OS》中的第 5 章“Administering Global Devices, Disk-Path Monitoring, and Cluster File Systems”。

Sun Cluster Geographic Edition 软件将对 Sun Cluster 设备组进行配置，使其包括复制功能。

有关在 Sun Cluster Geographic Edition 软件中配置数据复制的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的第 1 章“使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件复制数据”、《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的第 1 章“使用 Hitachi TrueCopy 软件复制数据”以及《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的第 1 章“使用 EMC Symmetrix Remote Data Facility 软件复制数据”。

Sun Cluster Geographic Edition 管理任务概述

本节介绍管理 Sun Cluster Geographic Edition 软件的入门知识。本节包含以下任务：

- 第 26 页中的“先决管理任务”
- 第 26 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 管理任务”

先决管理任务

开始管理 Sun Cluster Geographic Edition 软件之前，您必须明确一些必需的 Sun Cluster 安装信息以便用于容纳保护组。然后，您必须调整 Sun Cluster 配置和环境，以便支持使用 Sun Cluster Geographic Edition 软件来创建伙伴关系和保护组。下表描述了这些先决任务。

表 2-2 Sun Cluster Geographic Edition 先决任务

任务	说明
将 SC-clustername 设置为您希望与 Sun Cluster Geographic Edition 软件结合使用的群集名称。	使用 <code>cluster(1CL)</code> 命令。有关更多信息，请参见第 34 页中的“如何启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件”。
为运行 Sun Cluster Geographic Edition 软件的群集设置 IP 地址和主机映象。	请参见《Sun Cluster Software Installation Guide for Solaris OS》中的第 2 章“Installing Software on the Cluster”。
安装并配置您的数据复制产品	请参见 Sun StorageTek Availability Suite、Hitachi TrueCopy 或 EMC Symmetrix Remote Data Facility 的相关文档。 使用 <code>geopg create</code> 命令创建保护组之前必须执行此步骤。
在伙伴关系的候选群集上移植并配置应用程序配置以及相应的资源组。	您可以使用 Sun Cluster <code>scsnapshot</code> 工具帮助进行应用程序资源组的移植。有关更多信息，请参见第 49 页中的“创建和修改伙伴关系”。
在两个群集的所有节点上启用通用代理容器。	请参见第 34 页中的“启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件”。

Sun Cluster Geographic Edition 管理任务

完成先决管理任务后，您就可以按照下表安装、配置并管理 Sun Cluster Geographic Edition 软件了。

表 2-3 Sun Cluster Geographic Edition 管理任务

任务	描述和文档
安装 Sun Cluster Geographic Edition 软件。	请参见《Sun Cluster Geographic Edition 安装指南》。

表 2-3 Sun Cluster Geographic Edition 管理任务 (续)

任务	描述和文档
设置候选伙伴群集之间的安全性证书。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按照第 43 页中的“使用安全性证书配置安全群集通信”中的描述交换证书。 ■ (可选) 按照第 43 页中的“使用 IPsec 配置安全群集通信”中的描述配置使用 IP 安全基础结构 (IPsec) 的安全逻辑主机名。
启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件。	<p>使用 <code>geoadm start</code> 命令。</p> <p>有关更多信息, 请参见第 34 页中的“启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件”。</p>
创建伙伴关系。	<p>请参见第 50 页中的“如何创建伙伴关系”。该过程包括以下操作:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 修改默认心跳。有关更多信息, 请参见第 6 章。 ■ 配置心跳丢失时发出通知。有关更多信息, 请参见第 69 页中的“配置心跳丢失通知”。
配置数据复制。	<p>有关使用 Sun StorageTek Availability Suite 复制数据的信息, 请参见《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南 (适用于 Sun StorageTek Availability Suite)》中的第 1 章“使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件复制数据”。</p> <p>有关使用 Hitachi TrueCopy 复制数据的信息, 请参见《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南 (适用于 Hitachi TrueCopy)》中的第 1 章“使用 Hitachi TrueCopy 软件复制数据”。</p> <p>有关使用 EMC Symmetrix Remote Data Facility 复制数据的信息, 请参见《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南 (适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility)》中的第 1 章“使用 EMC Symmetrix Remote Data Facility 软件复制数据”。</p>

表 2-3 Sun Cluster Geographic Edition 管理任务 (续)

任务	描述和文档
创建保护组。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 创建一个保护组。请参见以下数据复制指南之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何创建和配置 Sun StorageTek Availability Suite 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“如何创建和配置不使用 Oracle Real Application Clusters 的 Hitachi TrueCopy 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“如何创建和配置 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组” ■ 添加数据复制设备组。请参见以下数据复制指南之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何将数据复制设备组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“如何将数据复制设备组添加至 Hitachi TrueCopy 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“如何将数据复制设备组添加到 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组中” ■ 将应用程序资源组添加到该保护组。请参见以下数据复制指南之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何将应用程序资源组添加至 Sun StorageTek Availability Suite 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“如何将应用程序资源组添加至 Hitachi TrueCopy 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“如何将应用程序资源组添加到 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组” ■ 创建不需要进行数据复制的保护组。请参见第 74 页中的“创建无需数据复制的保护组”。

表 2-3 Sun Cluster Geographic Edition 管理任务 (续)

任务	描述和文档
使保护组联机。	<p>请参见以下数据复制指南之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“如何激活 Hitachi TrueCopy 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“如何激活 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组”
测试已配置的伙伴关系和保护组以验证设置。	<p>尝试执行切换或接管，并对一些简单的故障情形加以测试。请参见以下数据复制指南之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的第 3 章“迁移使用 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的服务” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的第 3 章“迁移使用 Hitachi TrueCopy 数据复制的服务” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的第 3 章“对使用 EMC Symmetrix Remote Data Facility 数据复制的服务进行迁移” <p>注 - 如果您正在执行 EMC Symmetrix Remote Data Facility/异步数据复制，则不能执行角色交换 (personality swap)。</p>
将服务迁移至伙伴群集。	<p>请参见以下数据复制指南之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何将 Sun StorageTek Availability Suite 保护组从主群集切换到辅助群集” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“如何将 Hitachi TrueCopy 保护组由主群集切换为辅助群集” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“如何将 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组从主群集切换到辅助群集” <p>注 - 如果您正在执行 EMC Symmetrix Remote Data Facility/异步数据复制，则不能执行角色交换 (personality swap)。</p>

表 2-3 Sun Cluster Geographic Edition 管理任务 (续)

任务	描述和文档
发生灾难时将服务从主群集接管到辅助群集。	<p>请参见以下数据复制指南之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何强制辅助群集立即接管 Sun StorageTek Availability Suite 服务” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“如何强制辅助群集对 Hitachi TrueCopy 服务立即执行接管操作” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“如何强制辅助群集对 EMC Symmetrix Remote Data Facility 服务立即执行接管操作”
从接管中恢复。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构外进行数据恢复和错误修复。请参见 Sun StorageTek Availability Suite、Hitachi TrueCopy 或 EMC Symmetrix Remote Data Facility 的相关文档。 ■ 重新同步伙伴群集。请参见《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“执行接管操作后恢复 Sun StorageTek Availability Suite 数据”、《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“在使用 Hitachi TrueCopy 复制的系统上恢复群集服务”或《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“在使用 EMC Symmetrix Remote Data Facility 复制的系统上恢复对群集的服务”。
将保护组转入脱机。	<p>请参见《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何取消激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”、《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“如何取消激活 Hitachi TrueCopy 保护组”或《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“如何取消激活 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组”。</p>
删除保护组。	<p>请参见《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何删除 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”、《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“如何删除 Hitachi TrueCopy 保护组”，或《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“如何删除 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组”。</p>
删除伙伴关系。	<p>请参见第 55 页中的“脱离或删除伙伴关系”。</p>
禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件。	<p>请参见第 36 页中的“如何禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件”。</p>

表 2-3 Sun Cluster Geographic Edition 管理任务 (续)

任务	描述和文档
卸载 Sun Cluster Geographic Edition 软件。	请参见《Sun Cluster Geographic Edition 安装指南》。

Sun Cluster Geographic Edition 群集配置示例

下图描绘了一个 Sun Cluster Geographic Edition 群集配置。本指南自始至终都使用此群集配置来说明 Sun Cluster Geographic Edition 管理任务。在此群集配置中，主群集 cluster-paris 包含两个节点：phys-paris-1 和 phys-paris-2。辅助群集 cluster-newyork 也包含两个节点：phys-newyork-1 与 phys-newyork-2。




图 2-1 群集配置示例

管理 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构

本章介绍了如何使您的群集加入伙伴关系。此外，还介绍了如何禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件以使群集无法再加入伙伴关系。

本章包含以下几节：

- 第 33 页中的 “Sun Cluster Geographic Edition 基础结构资源组”
- 第 34 页中的 “启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件”
- 第 36 页中的 “禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件”
- 第 39 页中的 “检查 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构的状态”
- 第 39 页中的 “引导群集”
- 第 39 页中的 “将修补程序应用到 Sun Cluster Geographic Edition 系统”

Sun Cluster Geographic Edition 基础结构资源组

启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构后，系统将创建以下 Sun Cluster 资源组：

- `geo-clusterstate` – 一种可伸缩资源组，Sun Cluster Geographic Edition 软件使用该资源组区分节点故障转移和群集重新引导这两种情形。该资源组不包含任何资源。
- `geo-infrastructure` – 封装了 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构的故障转移资源组。该资源组包含以下资源：
 - `geo-clustername` – Sun Cluster Geographic Edition 软件的逻辑主机名。Sun Cluster Geographic Edition 软件将群集的逻辑主机名用于群集间通信管理和心跳通信。命名服务中的相应条目必须与群集名称相同，并存在于每个群集的名称空间中。
 - `geo-hbmonitor` – 封装 Sun Cluster Geographic Edition 软件的心跳进程。
 - `geo-failovercontrol` – 封装 Sun Cluster Geographic Edition 软件本身。Sun Cluster Geographic Edition 模块使用此资源装入通用代理容器。

这些资源仅用于内部，因此请不要更改它们。

如果禁用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构，系统将删除这些内部资源。

您可以使用 `clresource status` 命令来监视这些资源的状态。有关此命令的更多信息，请参见 `clresource(1CL)` 手册页。

启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件

启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件后，当前群集就可以与另一个已启用的群集构成伙伴关系。您可以使用 CLI 命令或 GUI 创建群集之间的伙伴关系。

有关设置和安装 Sun Cluster Geographic Edition 软件的更多信息，请参见《Sun Cluster Geographic Edition 安装指南》。

▼ 如何启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件

此过程仅在本地球集上启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。您可以在位于不同地理位置的所有群集上重复执行此过程。

开始之前 确保满足以下条件：

- 该群集正在运行 Solaris 操作系统和 Sun Cluster 软件。
- Sun Cluster Manager 的 Sun Cluster 管理代理容器正在运行。
- 已安装了 Sun Cluster Geographic Edition 软件。
- 已配置群集使用安全证书进行安全的群集通信。也即，同一群集内的节点必须共享相同的安全证书。这是在 Sun Cluster 安装过程中配置的。

如果是升级到 Sun Cluster 3.2 软件，群集所有节点上的安全证书必须完全相同。因此，您必须手动将安全证书从一个群集节点复制到其他群集节点。有关为通用代理容器复制安全文件的更多信息，请参见《Sun Cluster Software Installation Guide for Solaris OS》中的第 8 章“Upgrading Sun Cluster Software”的相应步骤。

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，您必须具有 Geo Operation RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 确保逻辑主机名（与群集名称相同）可用并且已定义。

```
# cluster list
```

3 （可选的）如果您不想使用某个群集名称，可使用以下命令更改群集名称：

```
# cluster rename -c newclustername oldclustername
```

有关更多信息，请参见 `cluster(1CL)` 手册页。

注 - 启用了 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构后，绝不要在基础结构呈启用状态的情况下更改群集名。

- 4 确认命名服务与本地主机文件所包含的主机条目与群集名称一致。

本地主机文件 `hosts` 位于 `/etc/inet` 目录下。

- 5 在群集的一个节点上启动 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。

```
# geoadm start
```

`geoadm start` 命令仅在本地群集上启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。有关详细信息，请参阅 `geoadm(1M)` 手册页。

- 6 检验是否已启用了基础结构，以及 Sun Cluster Geographic Edition 资源组是否处于联机状态。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 资源组的列表，请参见第 33 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 基础结构资源组”。

```
# geoadm show
```

```
# clresourcegroup status
```

```
# clresource status
```

`geoadm show` 命令的输出结果显示，Sun Cluster Geographic Edition 基础结构在群集的一个特定节点上处于活动状态。

`clresourcegroup sstatus` 和 `clresource status` 命令的输出结果显示，`geo-failovercontrol`、`geo-hbmonitor` 和 `geo-clustername` 资源以及 `geo-infrastructure` 资源组在群集的某个节点上处于联机状态。

有关更多信息，请参见 `clresourcegroup(1CL)` 手册页和 `clresource(1CL)` 手册页。

示例 3-1 在群集上启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构

此示例将在 `cluster-paris` 群集上启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件。

1. 在 `cluster-paris` 群集上启动 Sun Cluster Geographic Edition 软件。

```
phys-paris-1# geoadm start
```

2. 确保已成功启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。

```
phys-paris-1# geoadm show
```

```
--- CLUSTER LEVEL INFORMATION ---
```

```
Sun Cluster Geographic Edition is active on cluster-paris from node phys-paris-1
```

```
Command execution successful
```

```
phys-paris-1#
```

3. 验证 Sun Cluster Geographic Edition 资源组和资源的状态。

```
phys-paris-1# clresourcegroup status
=== Cluster Resource Groups ===
```

Group Name	Node Name	Suspended	Status
geo-clusterstate	phys-paris-1	No	Online
	phys-paris-2	No	Online
geo-infrastructure	phys-paris-1	No	Online
	phys-paris-2	No	Offline

```
# clresource status
=== Cluster Resources ===
```

Resource Name	Node Name	State	Status Message
geo-clustername	phys-paris-1	Online	Online - LogicalHostname online.
	phys-paris-2	Offline	Offline
geo-hbmonitor	phys-paris-1	Online	Online - Daemon OK
	phys-paris-2	Offline	Offline
geo-failovercontrol	phys-paris-1	Online	Online
	phys-paris-2	Offline	Offline

接下来的操作 有关创建保护组的信息，请参见您所使用的数据库复制软件的相应“Sun Cluster Geographic Edition 数据库复制指南”。

禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件

您可以使用以下过程禁用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。

▼ 如何禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件

开始之前 确保本地群集上的所有保护组均处于脱机状态。

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 确认本地群集上的所有保护组是否均处于脱机状态。

```
phys-paris-1# geoadm status
```

有关 `geoadm status` 命令及其输出的更多信息，请参见第 77 页中的“监视 Sun Cluster Geographic Edition 软件的运行时状态”。



注意 – 如果希望在取消激活保护组的同时使应用程序资源组保持联机状态，请执行以下数据复制指南中所述的相应过程：

- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何取消激活 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“如何取消激活 Hitachi TrueCopy 保护组”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“如何取消激活 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组”

3 禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件。

```
phys-paris-1# geoadm stop
```

此命令将删除您启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构时所创建的基础结构资源组。

有关此命令的更多信息，请参见 `geoadm(1M)` 手册页。

注 – 禁用 Sun Cluster Geographic Edition 软件只会删除基础结构资源组。那些为支持数据复制而创建的资源组不会被删除，除非您使用 `geopg delete` 命令删除这些资源组所支持的保护组。

4 验证是否已禁用了该软件以及是否不再显示 Sun Cluster Geographic Edition 资源组。

```
phys-paris-1# geoadm show
phys-paris-1# clresourcegroup status
```

有关更多信息，请参见 `clresourcegroup(1CL)` 手册页。

示例 3-2 禁用群集

此示例将禁用 `cluster-paris` 群集。

1. 确认所有保护组均处于脱机状态。

```
phys-paris-1# geoadm status

Cluster: cluster-paris

Partnership "paris-newyork-ps" :OK
  Partner clusters      :cluster-newyork
  Synchronization      :OK
  ICRM Connection      :OK
```

```
Heartbeat "paris-to-newyork" monitoring "cluster-newyork":OK
Heartbeat plug-in "ping_plugin" :Inactive
Heartbeat plug-in "tcp_udp_plugin":OK

Protection group "tcpg" :OK
Partnership :paris-newyork-ps
Synchronization :OK

Cluster cluster-paris :OK
Role :Primary
PG activation state :Deactivated
Configuration :OK
Data replication :OK
Resource groups :OK

Cluster cluster-newyork :OK
Role :Secondary
PG activation state :Deactivated
Configuration :OK
Data replication :OK
Resource groups :OK
```

2. 禁用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。

```
phys-paris-1# geoadm stop
... verifying pre conditions and performing pre remove operations ... done
...removing product infrastructure ... please wait ...
```

3. 确认是否已成功禁用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。

```
phys-paris-1# geoadm show

--- CLUSTER LEVEL INFORMATION ---
Sun Cluster Geographic Edition is not active on cluster-paris

--- LOCAL NODE INFORMATION ---
Node phys-paris-1 does not host active product module.

Command execution successful
phys-paris-1#
```

4. 检验是否已删除 Sun Cluster Geographic Edition 资源组和资源。

```
phys-paris-1# clresourcegroup status
phys-paris-1#
```

检查 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构的状态

使用 `geoadm show` 命令确定本地群集上是否已启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构，以及该基础结构在哪个节点上处于活动状态。如果某节点上 `geo-infrastructure` 资源组的状态为**联机**，即认为 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构在该节点上处于活动状态。

示例 3-3 显示是否已启用 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构

本示例显示了 `cluster-paris` 群集上 `phys-paris-1` 节点的相关信息。

```
phys-paris-1# geoadm show

--- CLUSTER LEVEL INFORMATION ---
Sun Cluster Geographic Edition is active on:
node phys-paris-2, cluster cluster-paris

Command execution successful
phys-paris-1#
```

引导群集

引导群集时会发生以下事件：

1. 启用 Sun Cluster 基础结构后，Sun Cluster Geographic Edition 软件将自动启动。使用 `geoadm show` 命令检验该软件是否已成功启动。
2. 心跳框架将会检查可访问的伙伴。
3. 使用 `geoadm status` 命令检查群集的当前状态。有关此命令及其输出的更多信息，请参见第 77 页中的“[监视 Sun Cluster Geographic Edition 软件的运行时状态](#)”。

将修补程序应用到 Sun Cluster Geographic Edition 系统

将修补程序应用到 Sun Cluster Geographic Edition 系统时执行以下步骤。

1. 使用 `geoadm stop` 命令关闭 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。
关闭基础结构可以确保将修补程序安装到一个群集时不会影响到伙伴关系中的其他群集。
2. 使用 `patchadd` 命令应用修补程序。
如果要应用 Sun Cluster 修补程序，请在两个群集上都使用 Sun Cluster 方法。

注 - 为确保错误不会影响到主群集上的服务，请首先将修补程序应用到辅助群集。对安装进行验证后，将修补程序应用到主群集。

3. 使用 `geoadm start` 命令重新启动 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构。

访问管理和安全性管理

本章介绍如何进行访问管理和安全性管理。其中包含以下几节：

- 第 41 页中的 “Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”
- 第 43 页中的 “使用安全性证书配置安全群集通信”
- 第 43 页中的 “使用 IPsec 配置安全群集通信”

Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC

本节介绍了 Sun Cluster Geographic Edition 软件中基于角色的访问控制 (RBAC)。它包含以下小节：

- 第 41 页中的 “设置和使用 RBAC”
- 第 42 页中的 “RBAC 权限配置文件”
- 第 42 页中的 “修改用户的 RBAC 特性”

设置和使用 RBAC

Sun Cluster Geographic Edition 软件的 RBAC 配置文件以 Sun Cluster 软件中使用的 RBAC 权限配置文件为基础。有关通过 Sun Cluster 软件设置并使用 RBAC 的一般信息，请参阅《Sun Cluster System Administration Guide for Solaris OS》中的第 2 章 “Sun Cluster and RBAC”。

Sun Cluster Geographic Edition 软件会将以下新 RBAC 实体添加到 `/etc/security` 目录下的相应文件中：

- `auth_attr`：RBAC 授权名称
- `prof_attr`：RBAC 执行配置文件
- `exec_attr`：RBAC 执行属性

注 - auth_attr 和 prof_attr 数据库的默认搜索顺序为 files nis（这在 /etc/nsswitch.conf 文件中定义）。如果您已在自己的环境下自定义了搜索顺序，请确认搜索列表中存在 files。将 files 包含在搜索列表中可使您的系统找到 Sun Cluster Geographic Edition 所定义的 RBAC 条目。

RBAC 权限配置文件

Sun Cluster Geographic Edition 的 CLI 和 GUI 使用 RBAC 权限控制最终用户对操作的访问。表 4-1 介绍了关于这些权限的通用约定。

表 4-1 Sun Cluster Geographic Edition RBAC 权限配置文件

权限配置文件	包含的授权	角色标识权限
Geo 管理	solaris.cluster.geo.read	阅读有关 Sun Cluster Geographic Edition 实体的信息
	solaris.cluster.geo.admin	使用 Sun Cluster Geographic Edition 软件执行管理任务
	solaris.cluster.geo.modify	修改 Sun Cluster Geographic Edition 软件的配置
基本 Solaris 用户	Solaris 授权	执行基本 Solaris 用户角色标识可以执行的相同操作
	solaris.cluster.geo.read	阅读有关 Sun Cluster Geographic Edition 实体的信息

修改用户的 RBAC 特性

要修改用户的 RBAC 权限，您必须以超级用户身份登录，或使用一个分配有主管理员权限配置文件的角色。

例如，您可以使用如下方法为用户 admin 指定 Geo 管理 RBAC 配置文件：

```
# usermod -P "Geo Management" admin
# profiles admin
Geo Management
Basic Solaris User
#
```

有关如何修改用户的 RBAC 属性的更多信息，请参阅《Sun Cluster System Administration Guide for Solaris OS》中的第 2 章“Sun Cluster and RBAC”。

使用安全性证书配置安全群集通信

必须对 Sun Cluster Geographic Edition 软件进行配置以便在伙伴群集之间进行安全通信。这种配置必须是彼此照应的。因此，必须将群集 `cluster-paris` 配置为信任其伙伴群集 `cluster-newyork`，同时将群集 `cluster-newyork` 配置为信任其伙伴群集 `cluster-paris`。

如果要使用 GUI 管理 Sun Cluster Geographic Edition 软件，则两个伙伴群集的所有节点上的超级用户密码都必须相同。

有关为伙伴群集设置安全证书的信息，请参见第 47 页中的“配置伙伴群集间的信任关系”。

有关群集配置示例，请参见第 31 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 群集配置示例”。

使用 IPsec 配置安全群集通信

您可以使用 IP 安全性体系结构 (IPsec) 来配置伙伴群集之间的安全通信。IPsec 允许您使用 IP 在相互通信的计算机之间设置安全策略（即允许或要求进行安全数据报验证，或进行实际数据加密，或两者均进行）。对于以下群集通信，请考虑使用 IPsec：

- 安全的 Sun StorageTek Availability Suite 通信（如果使用 Sun StorageTek Availability Suite 软件进行数据复制）
- 安全的 TCP/UDP 心跳通信

Sun Cluster 软件和 Sun Cluster Geographic Edition 软件仅使用手动密钥来支持 IPsec。必须在群集节点上为服务器和客户机 IP 地址的每种组合手动存储密钥。还必须在每个客户机上手动存储这些密钥。

有关 IPsec 配置参数的完整描述，请参阅《System Administration Guide: IP Services》。

▼ 如何为安全群集通信配置 IPsec

在 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构中，逻辑主机的主机名与群集名称完全一样。逻辑主机名是一种特殊的 HA 资源。根据群集配置情况，您必须为 Sun Cluster Geographic Edition 的各种组件设置多个不同的 IP 地址。

在每个伙伴群集上，必须配置加密和授权，以便在物理节点和逻辑主机名地址之间交换传入和外包。在伙伴群集之间，这些地址上的 IPsec 配置参数值必须保持一致。

IPsec 使用两个配置文件：

- **IPsec 策略文件** /etc/inet/ipsecinit.conf，包含了用于支持授权和加密心跳的指导性规则。在具有伙伴关系的两个群集上，该文件的内容是不同的。
- **IPsec 密钥文件** /etc/init/secret/ipseckeys，包含了特定授权和加密算法的密钥文件。在具有伙伴关系的两个群集上，该文件的内容是完全相同的。

以下过程将配置群集 `cluster-paris` 与另一个群集 `cluster-newyork` 进行 IPsec 安全通信。两个群集均运行 Solaris OS 版本 9。该过程假定 `cluster-paris` 上的本地逻辑主机名为 `lh-paris-1`，远程逻辑主机名为 `lh-newyork-1`。传入的消息将被发送至 `lh-paris-1`，传出的消息将被发送至 `lh-newyork-1`。

在 `cluster-paris` 的每个节点上执行以下过程。

- 1 作为超级用户登录至主群集的第一个节点 `phys-paris-1`。

有关哪个节点是 `phys-paris-1` 的提示信息，请参见第 31 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 群集配置示例”。

- 2 在 IPsec 策略文件中为本地地址和远程地址设置一个条目。

策略文件位于 `/etc/inet/ipsecinit.conf`。此文件的权限应为 644。有关此文件的更多信息，请参见 `ipseconf(1M)` 手册页。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件支持的名称和值的信息，请参见附录 B。

- a. 配置通信策略。

`tcp_udp` 插件的默认端口为 2084。您可以在 `etc/cacao/instances/default/modules/com.sun.cluster.geocontrol.xml` 文件中指定此值。

以下命令配置了一个没有设置任何授权或加密算法首选项的策略：

```
# {raddr lh-newyork-1 rport 2084} ipsec {auth_algs any encr_algs any \
sa shared} {laddr lh-paris-1 lport 2084} ipsec {auth_algs any encr_algs \
any sa shared}
```

当您在辅助群集 `cluster-newyork` 上配置通信策略时，必须使用相反的策略。

```
# {laddr lh-newyork-1 lport 2084} ipsec {auth_algs any encr_algs \
any sa shared} {raddr lh-paris-1 rport 2084} ipsec {auth_algs any encr_algs \
any sa shared}
```

- b. 通过重新引导节点或运行以下命令的方式添加策略。

```
# ipseconf -a /etc/inet/ipsecinit.conf
```

- 3 设置传入和外发通信的加密和授权密钥。

通信文件位于 `/etc/init/secret/ipseckeys`。此文件的权限应为 600。

添加密钥：

```
# ipseckey -f /etc/init/secret/ipseckey
```

密钥条目具有以下常规格式：

```
# inbound to cluster-paris
add esp spi <paris-encr-spi> dst lh-paris-1 encr_alg <paris-encr-algorithm> \
encrkey <paris-encrkey-value>
add ah spi <newyork-auth-spi> dst lh-paris-1 auth_alg <paris-auth-algorithm> \
authkey <paris-authkey-value>
```

```
# outbound to cluster-newyork
add esp spi <newyork-encr-spi> dst lh-newyork-1 encr_alg \
<newyork-encr-algorithm> encrkey <newyork-encrkey-value>
add ah spi <newyork-auth-spi> dst lh-newyork-1 auth_alg \
<newyork-auth-algorithm> authkey <newyork-authkey-value>
```

有关通信文件的更多信息，请参阅 ipsecconf(1M) 手册页。

管理群集伙伴关系

本章介绍了如何管理已启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件的两个群集之间的伙伴关系。

本章包含以下几节：

- 第 47 页中的 “配置伙伴群集间的信任关系”
- 第 49 页中的 “创建和修改伙伴关系”
- 第 53 页中的 “加入现有伙伴关系”
- 第 55 页中的 “脱离或删除伙伴关系”
- 第 56 页中的 “重新同步伙伴关系”

配置伙伴群集间的信任关系

在两个群集之间创建伙伴关系之前，必须配置 Sun Cluster Geographic Edition 软件，使其能在这两个群集之间进行安全通信。这种配置必须是彼此照应的。例如，必须配置群集 `cluster-paris` 信任群集 `cluster-newyork`，同时必须配置群集 `cluster-newyork` 信任群集 `cluster-paris`。

▼ 如何配置两个群集间的信任关系

开始之前 确保满足以下条件：

- 您打算在其上创建伙伴关系的群集正在运行。
- 已在该群集和伙伴群集上运行 `geoadm start` 命令。有关使用 `geoadm start` 命令的更多信息，请参见第 34 页中的 “启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件”。
- 伙伴群集的群集名称为已知。
- 必须在本地主机文件中对伙伴群集的主机信息进行了定义。本地群集必须知道如何根据名称访问伙伴群集。

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 将公钥从远程群集导入到本地群集。

在本地群集的某个节点上运行下面的命令可将密钥从远程群集导入到本地群集的某个节点。

```
# geops add-trust -c remotepartnerclustername
```

```
-c remotepartnerclustername
```

指定与其组成伙伴关系的群集的逻辑主机名。逻辑主机名由 Sun Cluster Geographic Edition 软件使用，并映射到远程伙伴群集的名称。例如，远程伙伴群集名可能与以下格式类似：

```
cluster-paris
```

当您在 `add-trust` 或 `remote-trust` 子命令中使用此选项时，可指定远程群集上公钥的存储位置的别名。远程群集上的证书的别名具有以下形式：

```
remotepartnercluster.certificate[0-9]*
```

只有属于远程群集的密钥才应具有这种形式的别名。

有关 `geops` 命令的更多信息，请参阅 `geops(1M)` 手册页。

3 在远程伙伴群集的某个节点上重复以上步骤。

如果选择使用 Sun Cluster Manager，请跳过此步骤。Sun Cluster Manager 可在一次操作中处理所有节点。

4 从每个群集的一个节点上检验信任关系。

```
# geops verify-trust -c remotepartnerclustername
```

此命令将检验您运行该命令的节点与伙伴群集所有节点之间的信任关系。如果选择使用 Sun Cluster Manager，此命令将检验本地群集所有节点与伙伴群集所有节点之间的信任关系。

另请参见 有关如何配置和加入伙伴关系的完整示例，请参见示例 5-4。

▼ 如何删除两个群集间的信任关系

开始之前 确保满足以下条件：

- 要删除其上信任关系的群集正在运行。
- 伙伴群集的群集名称为已知。

- 必须在本地主机文件中对伙伴群集的主机信息进行了定义。本地群集必须知道如何根据名称访问伙伴群集。

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 如果两个群集间配置有伙伴关系，则解除该伙伴关系。

在两个群集上均执行以下命令：

```
# geops leave
```

3 在两个群集的所有节点上，将所有远程群集密钥从本地节点的 truststore 文件中删除。

```
# geops remove-trust -c remotepartnerclustername
```

请在本地群集的所有节点上执行此步骤，然后在伙伴群集的所有节点上重复此步骤。

-cremotepartnerclustername

指定要从中删除密钥的群集的逻辑主机名。远程群集的名称必须与您使用 `geops add-trust` 命令添加信任关系时所指定的群集名称一致。如果可使用名称的一部分访问远程群集，则无需指定全限定名。

当您在 `add-trust` 或 `remote-trust` 子命令中使用此选项时，可指定远程群集上公钥的存储位置的别名。远程群集上的证书的别名具有以下形式：

```
remotepartnercluster.certificate[0-9]*
```

只有属于远程群集的密钥才应具有这种形式的别名。

有关 `geops` 命令的更多信息，请参阅 `geops(1M)` 手册页。

如果选择使用 Sun Cluster Manager，它会在一次操作中处理一个群集的所有节点。

4 在远程伙伴群集的某个节点上重复以上步骤。

创建和修改伙伴关系

Sun Cluster Geographic Edition 软件可使群集之间形成伙伴关系，从而在发生灾难时相互保护。处于伙伴关系中的群集可通过互相发送心跳消息来监视对方（类似于单个群集中节点与节点之间发送消息）。与本地群集不同的是，处于伙伴关系中的群集使用公共网络发送消息，同时也支持其他插件机制。

使用 `geops(1M)` 命令只能在两个特定群集之间建立一个伙伴关系。创建伙伴关系后，您可以使用此命令修改该伙伴关系的属性。

创建伙伴关系时，应确保伙伴关系中所有群集的名称唯一。例如，如果您的群集整个在域 `.france` 中，可使用诸如 `paris` 和 `grenoble` 之类的主机名。但是，如果群集跨域，您必须对主机名进行足够的限定，以便在网络中对它们进行有效的标识。您可以将 `paris` 和 `munich` 与主机名 `paris.france` 和 `munich.germany` 相关联，群集名称仍为 `paris` 和 `munich`。

您不能在群集 `paris.france` 和 `paris.texas` 之间建立伙伴关系，因为它们的群集名称都是 `paris`，会发生冲突。

两个伙伴群集上由 Sun Cluster Geographic Edition 软件所管理的应用程序资源组的名称必须相同。您可以手动或使用 `scsnapshot` 命令配置这些资源组的名称。

`scsnapshot` 命令可复制未配置资源组、资源类型以及资源的群集上的配置数据。`scsnapshot` 命令从发出该命令的群集上检索配置数据，然后生成一个名为 `scriptfile` 的脚本。编辑脚本，使其符合您要在其中复制配置数据的群集的特定特性。例如，您可能需要更改脚本中的 IP 地址和主机名。从您要在其中复制配置数据的群集中的任一节点上启动脚本。有关使用此命令的更多信息，请参阅 `scsnapshot(1M)` 手册页。

两个特定群集之间只能定义一个伙伴关系。单个群集可以和不同的群集形成不同的伙伴关系。

▼ 如何创建伙伴关系

开始之前 确保满足以下条件：

- 您希望创建伙伴关系的群集已启动，并正在运行。
- `geoadm start` 命令必须已在该群集以及伙伴群集上运行。有关使用 `geoadm start` 命令的更多信息，请参见第 34 页中的“启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件”。
- 伙伴群集的群集名称为已知。
- 必须在本地主机文件中对伙伴群集的主机信息进行了定义。本地群集必须知道如何根据名称访问伙伴群集。
- 已通过安装相应的证书在两个群集上配置了安全性。
有关更多信息，请参见第 47 页中的“配置伙伴群集间的信任关系”。

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 创建伙伴关系。

```
# geops create -c remotepartnerclustername [-h heartbeatname] \  
[-p propertysetting [-p...]] partnershipname
```

```
-c remotepartnerclustername
```

指定将会加入伙伴关系的远程群集的名称。

此名称必须与远程群集上 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构所使用的逻辑主机名相匹配。

-h *heartbeatname*

指一个在伙伴关系中使用的自定义心跳，以便监视伙伴群集的可用性。

如果您省略此选项，则将使用默认 Sun Cluster Geographic Edition 心跳。

仅为特定的环境提供自定义的心跳，所以需要仔细配置。如果您的系统需要使用自定义心跳，请咨询 Sun 专家以便获得帮助。有关配置自定义心跳的更多信息，请参见第 6 章。

如果要创建自定义心跳，必须至少添加一个插件，以防止伙伴关系仍处于降级模式。

在运行 `geops` 命令之前，必须先配置您在此选项中提供的自定义心跳。

注 - 自定义心跳可阻止在创建伙伴关系的过程中使用默认心跳。如果希望为伙伴关系使用默认心跳，必须在运行 `geops create` 命令之前先删除自定义心跳。

-p *propertysetting*

使用多个 `property=value` 语句来指定伙伴关系属性的值。

将伙伴关系的描述指定为 `Description` 属性。

您可以使用 `Notification_emailaddr` 和 `Notification_actioncmd` 属性配置心跳丢失通知。有关配置心跳丢失通知的更多信息，请参见第 69 页中的“配置心跳丢失通知”。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

partnershipname

指定伙伴关系的名称。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件支持的名称和值的信息，请参见附录 B。

有关 `geops` 命令的更多信息，请参阅 `geops(1M)` 手册页。

3 验证是否已创建伙伴关系以及该伙伴关系的状态。

```
# geoadm status
```

示例 5-1 创建伙伴关系

本示例将在 `cluster-paris` 群集上创建 `paris-newyork-ps` 伙伴关系。

```
# geops create -c cluster-newyork -p Description=Transatlantic \
-p Notification_emailaddr=sysadmin@companyX.com paris-newyork-ps
# geoadm status
```

另请参见 有关如何配置和加入伙伴关系的完整示例，请参见示例 5-4。

▼ 如何修改伙伴关系属性

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 修改伙伴关系属性。

```
# geops set-prop -p propertysetting [-p...] partnershipname
```

`-p propertysetting` 使用多个 `property=value` 语句来指定伙伴关系属性的值。

将伙伴关系的描述指定为 `Description` 属性。

您可以使用 `Notification_emailaddrs` 和 `Notification_actioncmd` 属性配置心跳丢失通知。有关配置心跳丢失通知的更多信息，请参见第 69 页中的“配置心跳丢失通知”。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

`partnershipname` 指定伙伴关系的名称。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件支持的名称和值的信息，请参见附录 B。

有关 `geops` 命令的更多信息，请参阅 `geops(1M)` 手册页。

3 验证修改是否正确。

```
# geops list
```

示例 5-2 修改伙伴关系的属性

本示例将修改 `cluster-paris` 群集的通知电子邮件地址。

```
# geops set-prop -p Notification_emailaddrs=operations@companyX.com \  
paris-newyork-ps  
# geops list
```

加入现有伙伴关系

定义和配置伙伴关系时，伙伴关系会指定另一个要成为该伙伴关系成员的群集。然后，您必须对这第二个群集加以配置，以使其加入伙伴关系。

▼ 如何加入伙伴关系

开始之前 确保满足以下条件：

- 启用本地群集运行 Sun Cluster Geographic Edition 软件。
- 另一群集 (cluster-paris) 已定义并配置您希望其加入的伙伴关系，且本地群集 (cluster-newyork) 已指定为此伙伴关系的成员。
- 已通过安装相应的证书在群集上配置了安全性。
有关更多信息，请参见第 43 页中的“使用安全性证书配置安全群集通信”。

1 登录到要加入伙伴关系的群集中的某一节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 确认是否可通过逻辑主机名访问最初建立该伙伴关系的远程群集 cluster-paris。

```
# ping lh-paris-1
```

有关群集逻辑主机名的信息，请参见第 34 页中的“如何启用 Sun Cluster Geographic Edition 软件”。

3 加入该伙伴关系。

```
# geops join-partnership [-h heartbeatname] remoteclustername partnershipname
```

`-h heartbeatname` 指一个在伙伴关系中使用的自定义心跳，以便监视伙伴群集的可用性。

如果您省略此选项，则将使用默认的 Sun Cluster Geographic Edition 心跳。

仅为特定的环境提供自定义的心跳，所以需要仔细配置。如果您的系统需要使用自定义心跳，请咨询 Sun 专家以便获得帮助。有关配置自定义心跳的更多信息，请参见第 6 章。

如果要创建自定义心跳，必须至少添加一个插件，以防止伙伴关系仍处于降级模式。

在运行 `geops` 命令之前，必须先配置您在此选项中提供的自定义心跳。

remoteclustername 指定正在加入的伙伴关系的当前某一成员群集的名称。该群集用于检索伙伴关系配置信息。

partnershipname 指定伙伴关系的名称。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件支持的名称和值的信息，请参见附录 B。

有关 `geops` 命令的更多信息，请参阅 `geops(1M)` 手册页。

4 验证是否已将群集添加至伙伴关系，以及是否已正确定义了伙伴关系属性。

```
# geops list
# geoadm status
```

示例 5-3 加入伙伴关系

本示例将群集 `cluster-newyork` 加入示例 5-1 中在群集 `cluster-paris` 上创建的伙伴关系。

```
# geops join-partnership cluster-paris paris-newyork-ps
# geops list
# geoadm status
```

示例 5-4 创建并加入与其他域中某个远程群集之间的伙伴关系

本示例将在群集 `cluster-paris.france` 与 `cluster-newyork.usa` 之间创建并配置 `paris-newyork-ps` 伙伴关系。

1. 在群集 `cluster-paris.france` 的某个节点上，为此伙伴关系配置信任关系。

```
phys-paris-1# geops add-trust -c cluster-newyork.usa
```

2. 在群集 `cluster-newyork.usa` 的某个节点上，为此伙伴关系配置信任关系。

```
phys-newyork-1# geops add-trust -c cluster-paris.france
```

3. 在两个群集的每一节点上检验是否已正确设置信任关系，包括本地群集与伙伴群集之间以及本地群集的各个节点之间。

```
phys-newyork-1# geops verify-trust -c cluster-paris.france
phys-newyork-2# geops verify-trust -c cluster-paris.france
phys-newyork-1# geops verify-trust
phys-newyork-2# geops verify-trust
phys-paris-1# geops verify-trust -c cluster-newyork.usa
phys-paris-2# geops verify-trust -c cluster-newyork.usa
phys-paris-1# geops verify-trust
phys-paris-2# geops verify-trust
```

4. 在群集 `cluster-paris.france` 上创建伙伴关系 `paris-newyork-ps`。

```
cluster-paris# geops create -c cluster-newyork.usa -p Description=Transatlantic \
-p Notification_emailaddr=sysadmin@companyX.com paris-newyork-ps
```

5. 在群集 cluster-newyork.usa 上加入伙伴关系 paris-newyork-ps。

```
cluster-newyork# geops join-partnership cluster-paris.france paris-newyork-ps
```

6. 检验是否已成功创建伙伴关系。

```
# geops list
# geoadm status
```

脱离或删除伙伴关系

您也可以使用 `geops` 命令从伙伴关系中删除群集，并释放与该伙伴关系相关联的所有资源。

由于此命令可以破坏本地伙伴关系配置信息，所以当最后一个成员脱离伙伴关系时，伙伴关系将不复存在。

▼ 如何脱离伙伴关系

开始之前 确保满足以下条件：

- 本地群集是您希望脱离的伙伴关系的成员。
- 此伙伴关系不包含任何保护组。

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC](#)”。

2 验证伙伴关系是否不包含任何保护组。

```
# geopp list
```

如果发现伙伴关系中包含保护组，请使用 `geopp delete` 命令将其删除。有关删除保护组的信息，请参见以下数据复制指南之一：

- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何删除 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“如何删除 Hitachi TrueCopy 保护组”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“如何删除 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组”

- 3 在伙伴关系群集成员的某一节点上删除该伙伴关系。

```
# geops leave-partnership partnershipname
partnershipname    指定伙伴关系的名称。
```

注 - `geops leave-partnership` 命令可以删除为伙伴关系配置的心跳，包括自定义心跳。

有关更多信息，请参阅 `geops(1M)` 手册页。

示例 5-5 脱离伙伴关系

在本示例中，`cluster-paris` 群集将脱离 `paris-newyork-ps` 伙伴关系。

```
phys-paris-1# geops leave-partnership paris-newyork-ps
```

示例 5-6 删除伙伴关系

当 `cluster-paris` 群集脱离 `paris-newyork-ps` 伙伴关系后（如上一示例所述），伙伴关系中剩余的唯一成员就是 `cluster-newyork` 群集。您可以通过强制 `cluster-newyork` 群集脱离 `paris-newyork-ps` 伙伴关系来删除该伙伴关系。

```
phys-newyork-1# geops leave-partnership paris-newyork-ps
```

接下来的操作 对伙伴关系中的另一群集重复执行此过程。

重新同步伙伴关系

发生灾难时，如果伙伴群集断开连接，可能会迫使管理员对伙伴群集所共享的某个保护组执行接管操作。当双方群集都再次进入联机状态时，两个伙伴群集均有可能报告自己是保护组的主群集。您必须使用从伙伴群集处检索到的配置信息来重新同步本地保护组的配置信息。

如果为伙伴关系成员的群集出现故障，在群集重新启动时，群集可以检测到发生故障期间是否修改了伙伴关系参数。需要您决定保留何种伙伴关系配置信息：发生故障的群集上的信息，或者是故障转移群集上的信息。然后，相应地重新同步伙伴关系的配置。

如果原来的辅助群集先关闭，然后又恢复运行，则您无需在此后重新同步配置信息。

使用 `geoadm status` 命令检查是否需要重新同步伙伴关系。如果 `Configuration` 状态为 `Synchronization Status Error`，则需要重新同步伙伴关系。如果 `Local status` 为 `Partnership Error`，则不要重新同步伙伴关系。请等到发生心跳交换后再同步。

▼ 如何重新同步伙伴关系

开始之前 确保满足以下条件：

- 本地群集启用了 Sun Cluster Geographic Edition。
- 发生故障前，本地群集为伙伴关系的活动成员。



注意 - 重新同步伙伴关系将会覆盖群集上的伙伴关系配置，此处的群集指的是使用来自伙伴群集的信息发出重新同步命令的群集。

- 1 登录到一个需要用从伙伴群集上检索到的信息进行重新同步的群集节点。
要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

- 2 重新同步伙伴关系。

```
# geops update partnershipname  
partnershipname 指定伙伴关系的名称。
```

示例 5-7 重新同步伙伴关系

本示例将重新同步伙伴关系。

```
# geops update paris-newyork-ps
```


管理心跳

通过在公共网络中使用心跳，Sun Cluster Geographic Edition 软件使得各个参与伙伴关系的群集可检测伙伴站点的群集故障。心跳监视器使用插件模块来查询其伙伴的心跳状态。

本章包含以下几节：

- 第 59 页中的 “心跳介绍”
- 第 60 页中的 “创建心跳”
- 第 61 页中的 “创建心跳插件”
- 第 62 页中的 “修改心跳插件属性”
- 第 63 页中的 “删除心跳和心跳插件”
- 第 64 页中的 “显示心跳配置信息”
- 第 64 页中的 “调整心跳属性”
- 第 66 页中的 “创建使用自定义心跳插件的心跳”
- 第 69 页中的 “配置心跳丢失通知”

心跳介绍

Sun Cluster Geographic Edition 中的心跳是一种收集心跳插件的容器。每个心跳都有一个名称和一个可调属性（即 `Query_interval`）。`Query_interval` 属性指出了心跳状态请求之间的延迟。

心跳插件的使用可简化实际的物理监视活动。插件由必需的查询命令或查询库、可选请求程序和响应程序代理、类型和 `Plugin_properties` 字符串进行定义。

Sun Cluster Geographic Edition 产品提供了以下几个默认插件：

- `tcp_udp_plugin` — 对群集逻辑主机 IP 地址进行简单的心跳检查。如果 `tcp_udp_plugin` 无法使用 UDP 端口 2084，则插件将会尝试使用 TCP 端口 2084。

注 - 互联网号码分配机构 (Internet Assigned Numbers Authority, IANA) 官方指定的用于 Sun Cluster Geographic Edition 心跳的端口号为 2084。

- ping_plugin — 对远程群集上的群集逻辑主机名执行 Ping 操作。

每次在未指定自定义心跳时运行 `geops create` 或 `geops join` 都会创建使用默认心跳插件的默认心跳。默认心跳的名称为 `hb_localclustername~remoteclustername`。有关 `geops` 命令的更多信息，请参阅 `geops(1M)` 手册页。

您可以创建自定义的心跳插件，并使其与现有默认心跳或新的自定义心跳相关联。

注 - 仅为特定的环境提供自定义的心跳，所以需要仔细配置。如果您的系统需要使用自定义心跳，请咨询 Sun 专家以便获得帮助。

如果要创建自定义心跳，必须至少添加一个插件，以防止伙伴关系仍处于降级模式。

创建心跳

本节介绍了创建心跳的过程。

▼ 如何创建心跳

使用此过程创建新的心跳。要在伙伴关系中使用心跳，必须在创建伙伴关系之前先创建心跳。如果在创建自定义心跳之前创建伙伴关系，则该伙伴关系所使用的默认心跳将阻止创建自定义心跳。

如果要创建自定义心跳，必须至少添加一个插件，以防止伙伴关系仍处于降级模式。

自定义心跳可阻止在创建伙伴关系的过程中使用默认心跳。如果您希望为伙伴关系使用默认心跳，必须在运行 `geops create` 命令之前删除自定义心跳。

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 创建心跳。

```
# geohb create -r remoteclustername \  
[-p propertysetting [-p...]] heartbeatname
```

-r remoteclustername 指定远程的辅助伙伴群集的名称。

-p propertysetting 指定一个使用 `name=statement` 对赋值的心跳属性。可通过使用多个语句实现一次设置多个属性。

heartbeatname 有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。
指定心跳的标识符。
如果要创建自定义心跳，必须至少添加一个插件，以防止伙伴关系仍处于降级模式。



注意 - 相同伙伴关系中各群集上的自定义心跳不能相同。选择一个可唯一标识心跳的名称，例如 `cluster-paris` 上的 `paris-to-newyork` 和 `cluster-newyork` 上的 `newyork-to-paris`。

有关 `geohb` 命令的更多信息，请参阅 `geohb(1M)` 手册页。

示例 6-1 创建心跳

此示例创建了一个名为 `paris-to-newyork` 的心跳。

```
# geohb create -r cluster-newyork paris-to-newyork
```

创建心跳插件

本节介绍了创建心跳插件的过程。

▼ 如何创建心跳插件

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 将心跳插件添加到现有心跳。

```
# geohb add-plugin heartbeatname pluginname \  
[-p propertysetting [-p...]]
```

heartbeatname 指定本地群集上心跳的标识符。

pluginname 指定心跳插件的名称。

`-ppropertysetting` 指定一个使用 `name=statement` 对赋值的心跳插件属性。可通过使用多个语句实现一次设置多个属性。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

有关 `geohb` 命令的更多信息，请参阅 `geohb(1M)` 手册页。

示例 6-2 创建心跳插件

此示例创建了一个名为 `command1` 的心跳插件。

```
# geohb add-plugin paris-to-newyork command1 -p Query_cmd=/usr/bin/hb/
```

修改心跳插件属性

本节介绍了修改心跳插件属性的过程。修改插件属性后，属性更改将立即生效。

▼ 如何修改心跳插件的属性

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 修改心跳插件的属性。

```
# geohb modify-plugin -p propertysetting \  
[-p...] pluginname heartbeatname
```

heartbeatname 指定心跳的标识符。

pluginname 指定心跳插件的名称。

`-p propertysetting` 指定一个使用 `name=statement` 对赋值的心跳插件属性。可通过使用多个语句实现一次设置多个属性。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

注 - 您不能编辑默认插件的某些属性。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件支持的名称和值的信息，请参见附录 B。

有关 `geohb` 命令的更多信息，请参阅 `geohb(1M)` 手册页。

示例 6-3 修改心跳插件的属性

本示例将默认 TCP/UDP 插件 `tcp_udp_plugin` 的设置修改为仅使用 TCP。

```
# geohb modify-plugin -p Plugin_properties=paris-cluster/TCP/2084 \  
tcp_udp_plugin hb_cluster-paris-cluster-newyork
```

删除心跳和心跳插件

本节介绍了删除心跳和心跳插件的过程。

▼ 如何删除心跳

- 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

- 2 删除心跳。

```
# geohb delete heartbeatname
```

heartbeatname 指定心跳设置的标识符。

有关 `geohb` 命令的更多信息，请参阅 `geohb(1M)` 手册页。

示例 6-4 删除心跳

此示例删除了一个名为 `paris-to-newyork` 的心跳。

```
# geohb delete paris-to-newyork
```

▼ 如何从心跳中删除插件

- 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

- 2 从心跳中删除插件。

```
# geohb remove-plugin pluginname heartbeatname
```



注意 - 请勿删除默认心跳插件 `tcp_upd_plugin` 和 `ping_plugin`。

pluginname 指定自定义心跳插件的名称

heartbeatname 指定包含此插件的心跳的标识符

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件支持的名称和值的信息，请参见附录 B。

有关 `geohb` 命令的更多信息，请参阅 `geohb(1M)` 手册页。

示例 6-5 从心跳中删除插件

本示例将从名为 `paris-to-newyork` 的心跳中删除名为 `command1` 的插件。

```
# geohb remove-plugin command1 paris-to-newyork
```

显示心跳配置信息

本节介绍了显示心跳配置信息的具体过程。

▼ 如何显示心跳配置信息

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“[Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC](#)”。

2 显示特定心跳或整个心跳子系统的当前配置信息。

```
# geohb list [heartbeatnamelist]
```

heartbeatnamelist 指定本地群集上要显示配置信息的心跳的名称。

如果不指定心跳名称列表，此命令将显示所有已配置心跳的信息。

有关 `geohb` 命令的更多信息，请参阅 `geohb(1M)` 手册页。

示例 6-6 显示心跳配置信息

此示例显示了 `paris-to-newyork` 心跳的相关信息。

```
# geohb list paris-to-newyork
```

调整心跳属性

创建伙伴关系时也创建默认心跳。如果计划使用自定义心跳，则需要在创建伙伴关系之前创建自定义心跳。您可以使用 `geohb set-prop` 命令修改默认心跳和自定义心跳的属性。有关此命令的更多信息，请参阅 `geohb(1M)` 手册页。

注 – 仅为特定的环境提供自定义的心跳，所以需要仔细配置。如果您的系统需要使用自定义心跳，请咨询 Sun 专家以便获得帮助。

如果要修改 `Query_interval` 属性的默认值，请确保足够长的时间间隔。时间间隔过短会导致在逻辑主机名资源可用之前发生超时和心跳丢失事件。只要有两次未响应的心跳请求，即导致故障转移。如果将 `query_interval` 的默认值设置为 120 秒，将 `heartbeat.retries` 参数的默认值设置为 3，则对等群集可在 6 分钟 ($120 * 3$) 内保持未响应状态，且不会误报故障消息。

`heartbeat.retries` 参数在 `com.sun.cluster.agent.geocontrol.xml` 文件中指定。

如果调节 `Query_interval` 属性的延迟设置，请确保满足以下条件：

`Query_interval > worst-case logical-host failover time / 2`

必须依靠经验确定故障主机的逻辑主机故障转移的时间。

为避免报告假故障，以下内容必须为真：

`Query_interval > worst-case logical-host failover time / 3`

您不能更改 `heartbeat.retries` 值。如果要更改 `heartbeat.retries` 属性的默认值，请与 Sun 服务代表联系。

▼ 如何修改心跳属性

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 修改心跳属性。

```
# geohb set-prop -p propertysetting \  
[-p...] heartbeatname
```

`-p propertysetting` 设置心跳的默认属性。

心跳属性由 `name=statement` 对赋值。使用多个语句可以一次设置多种属性。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

`heartbeatname` 指定心跳设置的标识符。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件支持的名称和值的信息，请参见附录 B。

有关 `geohb` 命令的更多信息，请参阅 `geohb(1M)` 手册页。

示例 6-7 修改默认心跳的属性

此示例修改了 `cluster-paris` 与 `cluster-newyork` 之间的默认心跳的设置。

```
# geohb set-prop -p Query_interval=60 hb_cluster-paris~cluster-newyork
```

创建使用自定义心跳插件的心跳

您可以创建一个自定义的心跳插件，然后将现有的默认心跳或新的自定义心跳配置为使用此自定义心跳插件。

仅为特定的环境提供自定义的心跳，所以需要仔细配置。如果您的系统需要使用自定义心跳，请咨询 Sun 专家以便获得帮助。

注 - 如果您计划配置自定义心跳，请确保您自定义心跳的名称不同于伙伴群集上自定义心跳的名称。



注意 - 自定义心跳的存在可以阻止在创建伙伴关系的过程中使用默认心跳。如果您希望为伙伴关系使用默认心跳，必须在运行 `geops create` 命令之前删除自定义心跳。

创建自定义心跳插件

创建心跳后，Sun Cluster Geographic Edition 软件会向您的自定义心跳插件传输以下参数：

<i>queryinterval</i>	Query-interval 属性的值，用于定义延迟时间（以秒为单位），超过该时间即报告心跳状态请求发生故障。
<i>mode</i>	插件启动模式，可以是 Normal 或 Emergency。
<i>pluginpropertyvalues</i>	给心跳插件（如果有）配置的 Plugin-properties 属性的值。 有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

自定义心跳插件会检测辅助群集上的心跳，并返回以下值之一：

- 零 — 如果成功，将返回零值，表示辅助群集处于活动状态
- 非零 — 如果失败，将返回非零值，表示辅助群集未对心跳检查作出响应

▼ 如何将自定义心跳插件添加至现有默认心跳

- 1 登录到主群集上的一个节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

- 2 将自定义心跳插件添加至默认心跳。

```
# geohb add-plugin -p propertysetting [-p...] \
pluginname hb_localclustername-remoteclustername
```

`-p propertysetting`

使用 `name=statement` 对指定心跳插件的属性。

使用 `Query_cmd` 属性指定自定义心跳插件的路径。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

`pluginname`

指定自定义心跳插件的名称。

`hb_localclustername-remoteclustername`

指定要向其中添加自定义心跳插件的默认心跳的名称。

- 3 验证您的更改是否正确。

```
# geoadm status
```

- 4 在辅助群集的某个节点上重复以上步骤。

示例 6-8 将自定义心跳插件添加至默认心跳

本示例会将自定义心跳插件 `command1` 添加到默认心跳 `hb_cluster-paris~cluster-newyork` 中。

```
# geohb add-plugin -p query_cmd=/usr/bin/hb command1 \
hb_cluster-paris-cluster-newyork
# geoadm status
```

▼ 如何创建自定义心跳插件并将其添加至自定义心跳

- 1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 创建新的自定义心跳。

```
# geohb create -r remoteclustername \  
[-p propertysetting [-p...]] heartbeatname
```

-r *remoteclustername* 指定远程的辅助伙伴群集的名称。

-p *propertysetting* 指定心跳的默认属性。

心跳属性由 *name=statement* 对赋值。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

heartbeatname 指定心跳设置的标识符。



注意 – 相同伙伴关系中各群集上的自定义心跳不能相同。选择一个可唯一标识心跳的名称，例如，群集 `cluster-paris` 上的 `paris-to-newyork` 和群集 `cluster-newyork` 上的 `newyork-to-paris`。

有关 `geohb` 命令的更多信息，请参阅 `geohb(1M)` 手册页。

3 将自定义心跳插件添加至心跳。

```
# geohb add-plugin -p propertysetting [-p...] \  
pluginname heartbeatname
```

-p *propertysetting* 使用 *name=statement* 对指定心跳插件的属性。

使用 `Query_cmd` 属性指定自定义心跳插件的路径。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

pluginname 指定自定义心跳插件的名称。

heartbeatname 指定心跳的标识符。

4 创建将使用您在以上步骤所创建心跳的伙伴关系。

```
# geops create -c remoteclustername -h heartbeatname \  
[-p propertysetting [-p...]] partnershipname
```

-c *remoteclustername* 指定要加入伙伴关系的远程群集的名称。

此名称必须与远程群集上 Sun Cluster Geographic Edition 基础结构所使用的逻辑主机名相匹配。

-h *heartbeatname* 指定要在伙伴关系中使用的自定义心跳，以便监视伙伴群集的可用性。

-p *propertysetting* 使用 *name=statement* 对语句设置伙伴关系属性的值。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

partnershipname 指定伙伴关系的名称。

有关使用 `geops create` 命令创建伙伴关系的更多信息，请参见第 50 页中的“如何创建伙伴关系”。

5 验证您的更改是否正确。

```
# geoadm status
```

示例 6-9 将自定义心跳插件添加至新的自定义心跳

本示例将创建一个使用自定义心跳插件的心跳 `paris-to-newyork`，并将该心跳与一个新的伙伴关系关联。

```
# geohb create -r cluster-newyork paris-to-newyork
# geohb add-plugin -p query_cmd=/usr/bin/hb/ command1 paris-to-newyork
# geops create -c cluster-newyork -h paris-to-newyork paris-newyork-ps
# geoadm status
```

配置心跳丢失通知

您可以配置 Sun Cluster Geographic Edition 软件在遇到心跳丢失时发送电子邮件通知并运行一个操作脚本。可使用可选的 `Notification_emailaddr` 和 `Notification_actioncmd` 属性来配置心跳丢失通知。

如果在您使用心跳的 `Query_interval` 属性配置的时间间隔后，心跳仍然出现故障，系统将会发出心跳丢失通知。每隔 `Query_interval` 时间，心跳监视器都会向逻辑主机上的响应程序发送心跳请求。如果在 `Query_interval` 时间段内未收到响应，内部计数将增加。如果重新计数达到了 `heartbeat.retries` 属性中指定的数值，则该心跳将被视为失败。

例如，您可以使用 `Query_interval` 的默认值 120 秒和 `heartbeat.retries` 的默认值 3。这样，心跳丢失事件可最迟在收到最后一条来自伙伴群集的心跳响应的 10 分钟后发出。

```
120sec (delay since last query) + 3*120sec (wait for normal response)
+ 120 sec (wait for retry response)
```

在生成心跳丢失事件与触发心跳丢失通知之间可能会有延迟。

注 - 心跳丢失事件并不一定表明远程群集已崩溃。

以下几节将介绍如何配置心跳丢失通知属性，以及如何创建在发生心跳丢失事件后 Sun Cluster Geographic Edition 软件所运行的自定义操作脚本。

配置心跳丢失通知属性

您可以使用 `Notification_emailaddrs` 和 `Notification_actioncmd` 这两个伙伴关系属性来配置心跳丢失通知。这两个属性可通过 `geops` 命令指定。

您可以在创建伙伴关系的过程中给默认心跳指定这两个属性。有关更多信息，请参见第 50 页中的“如何创建伙伴关系”。此外，您也可以按照第 65 页中的“如何修改心跳属性”中介绍的步骤修改这些属性。

如果您希望通过电子邮件通知心跳丢失事件，请设置 `Notification_emailaddrs` 属性。您可以逗号分隔指定电子邮件地址的列表。如果要使用电子邮件通知，则必须将群集节点配置为电子邮件客户机。有关配置电子邮件服务的更多信息，请参见 *Solaris System Administration Guide: Network Services*。

如果您希望执行一条命令以便对心跳丢失作出响应，请设置 `Notification_actioncmd` 属性。

示例 6-10 给现有伙伴关系配置心跳丢失通知

本示例将为伙伴关系 `paris-newyork-ps` 指定一个通知电子邮件地址和一个自定义通知脚本。

```
phys-paris-1# geops set-prop \  
-p Notification_emailaddrs=ops@paris.com,ops@newyork.com \  
-p Notification_actioncmd=/opt/hb_action.sh paris-newyork-ps
```

给心跳丢失事件创建操作 shell 脚本

您可以创建一个操作 shell 脚本，以便在本地群集检测出伙伴群集中的心跳丢失事件时运行该脚本。该脚本在运行时具有超级用户权限。因此，该文件必须具有超级用户所有权和执行权限，但脚本不应具有写权限。

如果您已配置 `Notification_actioncmd` 属性，该操作命令运行时会在以下命令行中附带一些可提供事件信息的参数：

```
# customactioncommandpath -c localclustername -r remotecclustername -e 1 \  
-n nodename -t time
```

`customactioncommandpath` 指定您已创建的操作命令的路径。

`-c localclustername` 指定本地群集的名称。

<code>-p remoteclustername</code>	指定远程伙伴群集的名称。
<code>-e 1</code>	指定 <code>HBLOST=1</code> ，这表示发生了心跳丢失事件。由于 Sun Cluster Geographic Edition 软件仅支持心跳丢失通知，因此 <code>-e 1</code> 是唯一可以传递到操作 shell 脚本中的值。
<code>-n nodename</code>	指定发出心跳丢失事件通知的群集节点的名称。
<code>-t timestamp</code>	从 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 (GMT) 算起，以毫秒为单位指定心跳丢失事件发生的时间。



注意 – 您可以使用该脚本在辅助群集上执行自动接管操作。不过此类自动操作存在风险。如果心跳丢失通知由主群集和辅助群集上所有心跳连通性全部丢失所致，此类自动操作可能导致存在两个主群集的情况。

示例 6-11 通知操作脚本如何解析 Sun Cluster Geographic Edition 软件提供的命令行信息

此示例显示了正在通知操作 shell 脚本中解析的命令行中所提供的的事件信息。

```
#!/bin/sh

set -- 'getopt abo: $*'
if [ $? != 0 ]
then
    echo $USAGE
    exit 2
fi
for i in $*
do

    case $i in
    -p)    PARTNER_CLUSTER=$1; shift;;
    -e)    HB_EVENT=$2; shift;;
    -c)    LOCAL_CLUSTER=$3; shift;;
    -n)    EVENT_NODE=$4; shift;;
    esac
done
```


管理保护组

本章介绍了创建和配置无需数据复制的保护组的过程。本章包括以下各节：

- 第 73 页中的“保护组简介”
- 第 74 页中的“创建无需数据复制的保护组”

保护组简介

保护组通过管理服务的资源组，可以使一组群集克服灾难并实现灾后恢复。保护组只能存在于伙伴关系中。因此必须先创建一个伙伴关系，然后才能为该伙伴关系创建保护组。保护组包含应用程序资源组和用于管理这些应用程序资源组之间数据复制的属性。

您可以在伙伴群集上复制应用程序资源组配置。伙伴群集上的保护组配置是完全相同的，因此伙伴群集必须在其配置中定义保护组的应用程序资源组。Sun Cluster Geographic Edition 软件在伙伴群集之间传播保护组配置。

您可以在保护组中指定一种数据复制类型，以表明用于在伙伴群集之间进行数据复制的机制。为通过数据复制使服务免受灾难影响，保护组还需包含复制资源组。保护组将资源组中的应用程序链接到应该复制的应用程序数据。通过这种链接和复制，能够使应用程序从一个群集无缝地故障转移到另一个群集。

有关如何创建需要数据复制的保护组的信息，请参见以下数据复制指南：

- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的第 2 章“管理 Sun StorageTek Availability Suite 保护组”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的第 2 章“管理 Hitachi TrueCopy 保护组”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的第 2 章“管理 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组”

创建无需数据复制的保护组

有些保护组不需要数据复制。如果您仅将 Sun Cluster Geographic Edition 软件用于管理资源组，则可创建无需数据复制的保护组。`geoadm status` 命令显示上述保护组处于 `Degraded` 状态。本节介绍了如何配置保护组不使用数据复制。

注 – 您不能将设备组添加到不使用数据复制的保护组中。

▼ 如何创建配置为不使用数据复制的保护组

开始之前 在创建保护组之前，请确保满足以下条件：

- 本地群集是伙伴关系的成员。
- 您要创建的保护组还不存在。

注 – 保护组的名称在全局的 Sun Cluster Geographic Edition 名称空间中是唯一的。不能在同一系统的多个伙伴关系中使用相同的保护组名称。

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 使用 `geopg create` 命令创建一个新的保护组。

此命令可在本地群集上创建一个保护组。

```
# geopg create -s partnershipname -o localrole \
[-p property [-p...]] \
protectiongroupname
```

`-s partnershipname` 指定伙伴关系的名称。

`-o localrole` 指定此保护组在本地群集上的角色，即 `primary` 或 `secondary`。

`-p propertysetting` 指定保护组的属性。

可指定以下属性：

- `Description` – 描述保护组。
- `Timeout` – 以秒为单位指定保护组的超时时限。根据数据复制配置的复杂性，您可将超时时限从默认值更改为其他值。有关设置超时时限的更多信息，请参见表 A-4。
- `RoleChange_ActionArgs` – 指定调用角色更改回调命令后，命令行结尾处系统定义参数后紧跟的字符串。

- `RoleChange_ActionCmd` – 指定可执行命令的路径。当新主群集启动该保护组后，系统会在新主群集发生切换或接管操作期间调用该脚本。当数据复制角色从辅助变为主，且应用程序资源组尚未联机时，系统会在新主群集上调用该脚本。如果数据复制角色更改失败，则不会调用该脚本。

该路径必须对可容纳保护组的所有伙伴群集上的所有节点均有效。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

`protectiongroupname` 指定保护组的名称。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件所支持的名称和值的信息，请参见附录 B。

有关 `geopg` 命令的更多信息，请参阅 `geopg(1M)` 手册页。

示例 7-1 创建并配置不使用数据复制的保护组

本示例将创建一个配置为不使用数据复制的保护组。

```
# geopg create -s paris-newyork-ps -o primary example-pg
```

接下来的操作 有关向保护组添加资源组的信息，请参见以下指南之一。

- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“管理 Sun StorageTek Availability Suite 应用程序资源组”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“管理 Hitachi TrueCopy 应用程序资源组”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“管理 EMC Symmetrix Remote Data Facility 应用程序资源组”

监视和验证 Sun Cluster Geographic Edition 软件

本章介绍了可用于监视和验证 Sun Cluster Geographic Edition 软件的文件与工具。

本章包含以下几节：

- 第 77 页中的 “监视 Sun Cluster Geographic Edition 软件的运行时状态”
- 第 82 页中的 “查看 Sun Cluster Geographic Edition 日志消息”
- 第 82 页中的 “显示伙伴关系和保护组的配置信息”

监视 Sun Cluster Geographic Edition 软件的运行时状态

您可以使用 `geoadm status` 命令来显示本地启用了 Sun Cluster Geographic Edition 的群集的运行时状态。运行此命令时，显示的输出将由以下几部分构成：

- 群集 – 提供本地群集的名称
- 伙伴关系 – 提供关于伙伴关系的信息，包括伙伴群集的名称、同步状态、本地心跳以及本地心跳插件
- 保护组 – 提供关于保护组状态的信息，包括关于本地群集和远程群集的信息
- 正在进行的操作 – 提供所有正在进行的事务进程的相关状态信息

为运行 `geoadm status` 命令，必须为您指定 Basic Solaris User RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的 “Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

例如，如果管理员在 `cluster-paris` 群集上运行 `geoadm status` 命令，将显示如下信息：

```
phys-paris-1# geoadm status

Cluster: cluster-paris

Partnership "paris-newyork-ps": OK
```

```

Partner clusters      : cluster-newyork
Synchronization      : OK
ICRM Connection      : OK

Heartbeat "paris-to-newyork" monitoring "cluster-newyork": OK
  Heartbeat plug-in "ping_plugin"      : Inactive
  Heartbeat plug-in "tcp_udp_plugin"    : OK

Protection group "tcpg"      : OK
Partnership                 : "paris-newyork-ps"
Synchronization             : OK

Cluster cluster-paris      : OK
Role                         : Primary
PG activation state         : Activated
Configuration               : OK
Data replication            : OK
Resource groups             : OK

Cluster cluster-newyork    : OK
Role                         : Secondary
PG activation state         : Activated
Configuration               : OK
Data replication            : OK
Resource groups             : OK

Pending Operations
Protection Group           : "tcpg"
Operation                   : start
    
```

显示的信息表明，主群集 `cluster-paris` 和辅助群集 `cluster-newyork` 均已激活保护组 `tcpg`。系统正在伙伴群集之间复制数据，并且两个伙伴群集均已同步。

下表描述了每种状态值的含义。

表 8-1 状态值描述

字段	值描述
Partnership	<p>OK – 已连接伙伴群集。</p> <p>Error – 伙伴群集之间的连接丢失。</p> <p>Degraded – 已成功创建伙伴关系，但尚未建立与伙伴群集的连接。如果创建了伙伴关系但尚未配置伙伴群集，则会出现此状态值。</p>

表 8-1 状态值描述 (续)

字段	值描述
Synchronization	<p>OK – 已在伙伴群集之间同步了配置信息。</p> <p>Error – 伙伴群集之间的配置信息不同。对于伙伴关系同步错误，需要重新同步伙伴关系；对于保护组同步错误，需要重新同步保护组。有关重新同步伙伴关系的信息，请参见第 56 页中的“重新同步伙伴关系”。</p> <p>有关重新同步保护组的信息，请参见以下数据复制指南之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“重新同步 Sun StorageTek Availability Suite 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“重新同步 Hitachi TrueCopy 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“重新同步 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组” <p>Mismatch – 配置信息是在不同群集上各自单独创建的。必须使用伙伴群集配置信息的副本替换该配置信息。您可以使用 <code>geogg get</code> 命令同步保护组的配置。</p> <p>Unknown – 由于伙伴关系双方已断开连接，或者无法访问保护组的某些组件，因此无法获取信息。</p>
ICRM Connection	<p>OK – Intercluster Resource Management (ICRM) 模块正在正常运行。</p> <p>Error – 本地群集上的 ICRM 模块无法与远程群集上的 ICRM 模块进行通信。</p>
Heartbeat	<p>OK – 心跳检查正在运行，且伙伴群集在指定超时和重试限期内作出响应。</p> <p>Offline – 心跳检查未在运行。</p> <p>Error – 心跳检查正在运行，但伙伴群集未作出响应，且重试已超时。</p> <p>Degraded – 心跳检查正在运行，但其中一个主插件被降级或未在运行。</p>
Heartbeat plug-in	<p>OK – 正在接收来自伙伴群集的响应。</p> <p>Inactive – 插件未在使用中，但处于待机状态。一旦其他插件未能获得响应，该插件即用于重新联络伙伴群集。</p> <p>No-Response – 伙伴群集不响应。</p>

表 8-1 状态值描述 (续)

字段	值描述
Protection group (保护组的整体状态)	<p>OK – 同步状态为 OK，每个群集上的保护组状态为 OK。</p> <p>Degraded – 同步状态为 OK。伙伴关系一方或双方群集上的保护组状态为 Degraded。</p> <p>Unknown – 无法获知同步状态或一方或双方群集上的保护组状态。保护组可以处于联机或脱机状态。</p> <p>Error – 同步状态或者一方或双方群集上的保护组状态为 Error。保护组可以处于联机或脱机状态。</p>
Protection group > Cluster (每个群集上保护组的状态)	<p>OK – 群集上所有保护组组件（如配置数据、数据复制或资源组）的状态为 OK、NONE 或 N/A。</p> <p>Degraded – 群集上一个或多个保护组组件的状态为 Degraded。</p> <p>Unknown – 无法获知某些保护组组件（如配置数据、数据复制或资源组）的状态。</p> <p>Error – 某些保护组组件（如配置数据、数据复制或资源组）的状态为 Error。</p>
Protection group > Cluster > Role	<p>Primary – 该群集是此保护组的 Primary 群集（主群集）。</p> <p>Secondary – 该群集是此保护组的 Secondary 群集（辅助群集）。</p> <p>Unknown – 由于伙伴关系双方已断开连接，或者无法访问保护组的某些组件，因此无法获取信息。</p>
Protection group > Cluster > PG activation state	<p>Activated – 已激活保护组。</p> <p>Deactivated – 已取消激活保护组。</p> <p>Unknown – 由于伙伴关系双方已断开连接，或者无法访问某些保护组组件，因此无法获取信息。</p>
Protection group > Cluster > Configuration	<p>OK – 已在群集上成功验证保护组的配置。</p> <p>Error – 在群集上验证保护组配置时发生错误。您需要重新验证保护组。有关验证保护组的信息，请参见以下数据复制指南之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“如何验证 Sun StorageTek Availability Suite 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“验证 Hitachi TrueCopy 保护组” ■ 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“验证 EMC Symmetrix Remote Data Facility 保护组” <p>Unknown – 由于伙伴关系双方已断开连接，或者无法访问某些保护组组件，因此无法获取信息。</p>

表 8-1 状态值描述 (续)

字段	值描述
Protection group > Cluster > Data replication	<p>None – 未配置数据复制。</p> <p>OK – 激活保护组后，数据复制正在运行，且数据依据伙伴群集进行同步。取消激活保护组会暂停复制操作。该状态仅代表此群集上数据复制的情况，并不反映整体的数据复制状态。此状态映射自数据复制子系统系统中的相应状态。</p> <p>Degraded – 激活保护组后，数据并未进行复制，也未依据伙伴群集进行同步。会成功写入新数据，但不会复制新数据。该状态仅代表此群集上数据复制的情况，并不反映整体的数据复制状态。此状态映射自数据复制子系统系统中的相应状态。</p> <p>Error – 如果数据复制子系统报告错误，或取消激活保护组后数据复制未暂停，则从主群集到辅助群集的数据复制呈错误状态。该状态仅代表此群集上数据复制的情况，并不反映整体的数据复制状态。此状态映射自数据复制子系统系统中的相应状态。</p> <p>Unknown – 由于伙伴关系双方已断开连接，或者无法访问某些保护组组件，因此无法获取信息。</p> <p>N/A – 无法映射保护组的数据复制状态。数据复制本身处于有效状态，但对于保护组来说处于 Error 状态。只有在使用 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制时才会出现这种状态。</p>
Protection group > Cluster > Resource groups	<p>None – 没有任何资源组受此保护组的保护。</p> <p>OK – 如果群集具有 Primary 角色，则所有资源组在保护组被激活后都处于联机状态，在保护组被取消激活后处于不受管理状态。如果群集具有 Secondary 角色，则所有资源组均不受管理。</p> <p>Error – 如果群集具有 Primary 角色，则并非所有资源组都在保护组被激活后处于联机状态，也并非所有资源组都在保护组被取消激活后处于不受管理状态。如果群集具有 Secondary 角色，则并非所有资源组都处于不受管理状态。</p> <p>Unknown – 由于伙伴关系双方已断开连接，或者无法访问某些保护组组件，因此无法获取信息。</p>

有关检查复制运行时状态的更多具体信息，请参见以下数据复制指南之一：

- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Sun StorageTek Availability Suite）》中的“查看 Sun StorageTek Availability Suite 数据复制的运行时状态”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 Hitachi TrueCopy）》中的“检查 Hitachi TrueCopy 数据复制的运行时状态”
- 《Sun Cluster Geographic Edition 数据复制指南（适用于 EMC Symmetrix Remote Data Facility）》中的“检查 EMC Symmetrix Remote Data Facility 数据复制的运行时状态”

查看 Sun Cluster Geographic Edition 日志消息

所有 Sun Cluster Geographic Edition 组件生成的日志消息都存储在日志文件中。

有关在通用代理容器中加载、运行和停止 Sun Cluster Geographic Edition 组件的信息均记录在以下日志文件中。最新消息依次记录在文件 0、1、2 中。

- /var/cacao/instances/default/logs/cacao.0
- /var/cacao/instances/default/logs/cacao.1
- /var/cacao/instances/default/logs/cacao.2

系统日志消息存储在 /var/adm/messages 目录下的日志文件中。

每个群集节点上都保存着以前日志文件的单独副本。所有群集节点上的日志文件组合在一起就形成了当前登录信息的完整快照。Sun Cluster Geographic Edition 模块的日志消息会在 Sun Cluster Geographic Edition 软件当前处于活动状态的那个节点上进行更新。当前数据复制资源处于 Online 状态的节点上的数据复制控制日志消息得以更新。

显示伙伴关系和保护组的配置信息

您可以显示本地群集的当前伙伴关系配置，包括在本地群集与远程群集之间定义的所有伙伴关系的列表。

您也可以显示群集上定义的特定保护组或所有保护组的当前配置。

▼ 如何显示伙伴关系的配置信息

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Basic Solaris User RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 显示有关伙伴关系的信息。

```
# geops list partnershipname
```

partnershipname 指定伙伴关系的名称。如果不指定伙伴关系，geops list 命令将显示所有伙伴关系的信息。

有关 Sun Cluster Geographic Edition 软件支持的名称和值的信息，请参见附录 B。

示例 8-1 显示伙伴关系配置信息

本示例显示了本地 cluster-paris 和远程 cluster-newyork 之间的伙伴关系配置信息。

```
# geops list paris-newyork-ps
```

▼ 如何显示保护组的配置信息

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Basic Solaris User RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 显示保护组的相关信息。

```
# geopg list [protectiongroupname]
```

protectiongroupname 指定保护组的名称。

如果不指定保护组，该命令将列出您系统上配置的所有保护组的相关信息。

示例 8-2 显示保护组的配置信息

本示例显示了 cluster-paris 上配置的 avspg 的配置信息。

```
# geopg list avspg
```


自定义切换和接管操作

本章介绍了如何创建一个在保护组角色从辅助变为主时运行的脚本。本章包括以下各节：

- 第 85 页中的“创建角色更改操作脚本”
- 第 87 页中的“配置保护组在发生切换或接管时运行脚本”

创建角色更改操作脚本

您可以对 Sun Cluster Geographic Edition 软件加以配置，使其在保护组中某个群集的角色从 secondary 变为 primary 时运行一条命令。这种角色更改可能是切换或接管操作的结果。

当新主群集启动保护组后，系统会在该群集发生切换或接管操作期间运行该操作命令。当数据复制角色从辅助变为主，且应用程序资源组尚未联机，系统会在新主群集上调用该脚本。如果数据复制角色更改失败，则不会调用该脚本。

该脚本的路径必须对可容纳保护组的所有伙伴群集上的所有节点均有效。

以下命令行即运行该脚本：

```
# custom-action-command-path -o primary -c clustername \  
-s partnershipname protectiongroupname userarguments
```

<i>customactioncommandpath</i>	指定您已创建的操作命令的路径。
<i>-o primary</i>	指定群集担当的角色为 primary。
<i>-c clustername</i>	指定新担当主群集角色的辅助群集的名称。
<i>-s partnershipname</i>	指定容纳保护组的伙伴关系的名称。
<i>protectiongroupname</i>	指定正在经历角色更改的保护组的名称。

userarguments

指定在 Sun Cluster Geographic Edition 提供的所有选项后传递的静态参数。

这种格式自由的字符串可根据需要由脚本进行解析。例如，您可以指定一系列 `key=value` 对，如 `name=sun.com, ip=10.1.2.3`。您还可以指定选项序列，如 `-n sun.com -a 10.1.2.3.4`。上述参数的格式不受 Sun Cluster Geographic Edition 软件的限制。

角色更改操作脚本的退出状态是作为 `geopg switchover` 或 `geopg takeover` 命令结果的一部分加以报告的。如果成功启动该操作脚本，退出状态为零。非零的退出状态表明出现了错误或故障。退出状态的值不会影响角色更改操作的其他方面。无论操作脚本的退出状态如何，切换或接管操作均会继续使保护组中的应用程序资源组进入联机状态。

Sun Cluster Geographic Edition 软件会等待脚本返回，然后再处理诸如使应用程序资源组联机这样的操作。因此，在创建操作脚本时您必须预先知道运行脚本所需的时间，以便相应地设置保护组的超时时限。设置的超时时限应包含足够的时间来完成脚本，从而避免因切换或接管超时而导致应用程序资源组在新的主群集上脱机。

示例 9-1 用于更新 DNS 的切换操作脚本

本示例脚本使用 `nsupdate` 命令来重新配置主机名，以指向新的群集。有关 `nsupdate` 命令的更多信息，请参阅 `nsupdate(1M)` 手册页。

名称服务使尝试连接 `companyX.com` 的客户机指向保护组主群集 `cluster-paris` 的地址。当主群集未能响应时，管理员将执行使保护组切换到备用群集 `cluster-newyork` 的操作。

```
#!/bin/ksh
# sample script to update dns
# Assumes each cluster has an entry with name "lh-paris-1" in /etc/hosts
# but different value for the IP in each cluster
# for forward DNS (A) entry: will delete old entry for "lh-paris-1"
# and add one that is correct for "this cluster"
#
# For reverse (PTR) DNS entry, will just add one for this cluster.
# Will NOT delete PTR record left over from old cluster. So
# eventually you will just have reverse lookup for the IP for both clusters
# doing reverse resolution to the same name (lh-paris-1.odyssey.com)
# This should be fine, as long as the forward resolution stays "correct"
#
# The blank line of input at the end of nsupdate is REQUIRED
#
# A short TTL is put on the new records (600 = 10 minutes)
# but you can't really control what kind of caching goes on on
```

示例 9-1 用于更新 DNS 的切换操作脚本 (续)

```
# the client side

# get IP corresponding to name "lh-paris-1" on THIS Cluster
NEWIP=$(getent hosts lh-paris-1|cut -f1)

# this bit splits out the octets in order to add the reverse PTR entry
IFS=.
set $NEWIP
unset IFS

/usr/sbin/nsupdate <<ENDNSUPDATE
update delete ora-lh.odyssey.com A
update add ora-lh.odyssey.com 600 A $NEWIP
update add $4.$3.$2.$1.in-addr.arpa 600 PTR ora-lh.odyssey.com.

ENDNSUPDATE
```

配置保护组在发生切换或接管时运行脚本

创建了脚本以后，您必须对保护组进行配置以在发生切换或接管时运行该脚本。一旦发生切换或接管，系统会在即将成为新主群集的群集上运行该脚本。

▼ 如何配置保护组在发生切换或接管时运行脚本

1 登录到一个群集节点。

要完成此过程，必须为您指定 Geo Management RBAC 权限配置文件。有关 RBAC 的更多信息，请参见第 41 页中的“Sun Cluster Geographic Edition 软件和 RBAC”。

2 配置保护组的 RoleChange_ActionCmd 和 RoleChange_ActionArgs 属性。

```
# geopg set-prop -p RoleChange_ActionCmd=fullyqualifiedscript -p RoleChange_ActionArgs=scriptarguments
-p propertysetting
```

指定保护组的属性。

使用 RoleChange_ActionCmd 属性指定命令的路径。该路径必须对可容纳保护组的所有伙伴群集上的所有节点均有效。

使用 RoleChange_ActionArgs 属性运行操作命令时，定义希望附加至命令行的参数。

有关可设置的属性的更多信息，请参见附录 A。

protectiongroupname 指定保护组的名称。

示例 9-2 配置保护组在发生群集切换或接管时运行一条命令

本示例将一个保护组配置为运行名为 `newDNS` 的自定义命令。

```
# geopg set-prop -p RoleChange_ActionCmd=/usr/bin/newDNS \  
-p RoleChange_ActionArgs=domain=companyx.com,ip=1.2.3.4 avspg
```


标准 Sun Cluster Geographic Edition 属性

本附录介绍了 Sun Cluster Geographic Edition 心跳、心跳插件、伙伴关系、保护组以及数据复制设备组的标准属性。

本附录包括以下部分：

- 第 89 页中的 “心跳常规属性”
- 第 90 页中的 “心跳插件常规属性”
- 第 91 页中的 “伙伴关系属性”
- 第 91 页中的 “保护组的常规属性”

注 – 属性的名称和值（如 `Query_interval`、`True` 和 `False`）是不区分大小写的。

心跳常规属性

下表介绍了 Sun Cluster Geographic Edition 软件定义的心跳属性。

表 A-1 心跳常规属性

属性名	说明
<code>Query_interval</code> （整数）	指定心跳状态请求之间的延迟时间（以秒为单位）。 调整建议：此属性的值是在创建时指定的，可在运行时进行调整。 类别：可选 默认值：120 秒

心跳插件常规属性

下表介绍了 Sun Cluster Geographic Edition 软件定义的心跳插件常规属性。

表 A-2 心跳插件常规属性

属性	说明
Plugin_properties (字符串)	<p>为此插件指定一个特定的属性字符串。</p> <p>调整建议：此属性的值是在创建时指定的，可在运行时进行调整。</p> <p>类别：可选</p> <p>默认值：无，但使用默认心跳插件 tcp_udp_plugin 和 ping-plugin 的心跳除外。</p> <p>对于 tcp_udp_plugin 插件，此字符串的格式已预定义为 <i>remoteIPaddress /UDP/2084/ipsec, remoteIPaddress /TCP/2084/ipsec</i>。其中，<i>remote_IP_address</i> 参数指定了伙伴群集的 IP 地址。可选的 <i>ipsec</i> 参数指定了该插件是否使用 IPsec，该参数的值为布尔值 <i>true</i> 或 <i>false</i>。</p> <p>对于 ping-plugin，该字符串的格式已预定义为 <i>remote_IP_address</i>，其中 <i>remote_IP_address</i> 指定了伙伴群集的 IP 地址。</p>
Query_cmd (字符串)	<p>指定心跳状态请求命令的路径。</p> <p>调整建议：此属性的值是在创建时指定的，可在运行时进行调整。</p> <p>类别：如果插件未指定预定义的插件，则此属性为必需的属性。</p> <p>默认值：无</p>
Requester_agent (字符串)	<p>指定请求程序代理的绝对路径。</p> <p>调整建议：此属性的值是在创建时指定的，可在运行时进行调整。但默认插件的 Requester_agent 属性永远无需调整，除非用于测试目的。</p> <p>类别：可选</p> <p>默认值：无</p>
Responder_agent (字符串)	<p>指定响应程序代理的绝对路径。</p> <p>调整建议：此属性的值是在创建时指定的，可在运行时进行调整。但默认插件的 Responder_agent 属性永远无需调整，除非用于测试目的。</p> <p>类别：可选</p> <p>默认值：无</p>

表 A-2 心跳插件常规属性 (续)

属性	说明
Type (枚举)	<p>指定插件的类型。设置为 <code>primary</code> 或 <code>backup</code>。</p> <p>调整建议：此属性的值是在创建时指定的，可在运行时进行调整。</p> <p>类别：必需的</p> <p>默认值：无，但名为 <code>ping_plugin</code> 的默认心跳除外。如果使用该插件，则默认值为 <code>backup</code>。</p>

伙伴关系属性

下表介绍了 Sun Cluster Geographic Edition 软件定义的伙伴关系属性。

表 A-3 伙伴关系属性

属性	说明
Description (字符串)	<p>描述伙伴关系。</p> <p>调整建议：此属性的值是在创建时指定的，可在运行时进行调整。</p> <p>类别：可选</p> <p>默认值：空字符串</p>
Notification_ActionCmd (字符串)	<p>提供了操作脚本的路径。该脚本可在发出心跳丢失通知时触发。</p> <p>调整建议：此属性的值是在创建时指定的，可在运行时进行调整。</p> <p>类别：可选</p> <p>默认值：空字符串</p>
Notification_EmailAddrs (字符串数组)	<p>列出发出心跳丢失通知后电子邮件的发送地址。列表中的内容以逗号隔开。</p> <p>调整建议：此属性的值是在创建时指定的，可在运行时进行调整。</p> <p>类别：可选</p> <p>默认值：空字符串</p>

保护组的常规属性

下表介绍了 Sun Cluster Geographic Edition 软件定义的保护组属性。

表 A-4 保护组的常规属性

属性	说明
Description (字符串)	<p>描述该保护组。</p> <p>调整建议：该属性可随时进行调整。</p> <p>类别：可选</p> <p>默认值：空字符串</p>
RoleChange_ActionArgs (字符串)	<p>定义一个含若干参数的字符串。该字符串会在系统运行角色更改操作命令 RoleChange_ActionCmd 时附在命令行的末尾。</p> <p>调整建议：该属性可随时进行调整。</p> <p>类别：可选</p> <p>默认值：空字符串</p>
RoleChange_ActionCmd (字符串)	<p>指定可执行命令的路径。当新主群集启动保护组后，系统会在新主群集发生切换或接管操作期间调用该脚本。当数据复制角色从辅助变为主，且应用程序资源组尚未联机时，系统会在新主群集上调用该脚本。如果数据复制角色更改失败，则不会调用该脚本。</p> <p>该路径必须对可容纳保护组的所有伙伴群集上的所有节点均有效。</p> <p>调整建议：该属性可随时进行调整。</p> <p>类别：可选</p> <p>默认值：空字符串</p>

表 A-4 保护组的常规属性 (续)

属性	说明
Timeout (整数)	<p>指定保护组的超时时限（以秒为单位）。超时时限就是当您运行 <code>geopg</code> 命令（如 <code>geopg start</code>、<code>geopg stop</code>、<code>geopg switchover</code> 和 <code>geopg takeover</code>）后，Sun Cluster Geographic Edition 等待响应的最长时间。如果命令在超时时限内无响应，Sun Cluster Geographic Edition 软件将报告操作超时（即使底层命令最终成功完成）。</p> <p>您应当明确在数据复制过程中执行角色颠倒所需的时间，并将超时值设置为该数值的 150% 到 200% 以确保有足够的时间完成角色颠倒。</p> <p>要确保远程群集上的操作已完成，请在超时后检查系统状态，然后再重新执行该操作。有关更多信息，请参见第 102 页中的“迁移问题故障排除”。</p> <p>超时时限应用于基于群集的所有操作。对于本地范围操作，如果在指定超时时限内未完成，该操作会超时。</p> <p>而全局范围操作则是由在本地群集上执行的操作和在远程群集上执行的操作组成的。本地操作和远程操作分别计时，因而，全局范围操作在以下某种情形下超时：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 本地操作在指定的超时时限内未完成。 ■ 远程操作在指定的超时时限内未完成。 <p>调整建议：仅当保护组处于脱机状态时，才能调整此属性。</p> <p>类别：可选</p> <p>范围：20-1000000 秒</p> <p>默认值：200</p>

Sun Cluster Geographic Edition 实体合法的名称和值

本附录列举了对 Sun Cluster Geographic Edition 实体名称和值中所包含的合法字符的要求。

本附录包括以下部分：

- 第 95 页中的 “合法的 Sun Cluster Geographic Edition 实体名称”
- 第 96 页中的 “合法的 Sun Cluster Geographic Edition 实体值”

合法的 Sun Cluster Geographic Edition 实体名称

Sun Cluster Geographic Edition 实体名称由以下几部分组成：

- 主机名
- 伙伴关系名称
- 保护组名称
- 自定义心跳名称

所有名称必须遵守以下规则：

- 必须是 ASCII 码。
- 必须以字母开头。
- 可包含大小写字母、数字、短划线 (-) 和下划线 (_)。
- 不能超过 255 个字符。

合法的 Sun Cluster Geographic Edition 实体值

Sun Cluster Geographic Edition 实体值分为两类：属性值和说明值。这两类值都要遵守以下规则：

- 值必须为 ASCII 码
- 值的最大长度为 4 MB 减 1，即 4,194,303 字节
- 值中不能包含换行和分号

接管后的情况

本附录详细介绍了执行完 `geopg takeover` 命令后，主群集和辅助群集的状态信息。

本附录包括以下部分：

- 第 97 页中的“可以访问伙伴群集时接管的结果”
- 第 98 页中的“无法访问伙伴群集时的接管结果”

可以访问伙伴群集时接管的结果

本节介绍了执行 `geopg takeover` 命令前后，主群集和辅助群集的激活状态。本节所描述的结果均假定可以访问伙伴群集。

下表描述了当您在辅助群集 `cluster-newyork` 上执行 `geopg takeover` 命令时群集的状态。

表 C-1 在辅助群集上执行 `geopg takeover` 命令所产生的接管结果

执行接管前的群集角色和状态	执行接管后的群集角色和状态
cluster-paris: 主, 已取消激活 cluster-newyork: 辅助, 已取消激活	cluster-paris: 辅助, 已取消激活 cluster-newyork: 主, 已取消激活
cluster-paris: 主, 已激活 cluster-newyork: 辅助, 已取消激活	cluster-paris: 辅助, 已取消激活 cluster-newyork: 主, 已取消激活
cluster-paris: 主, 已取消激活 cluster-newyork: 辅助, 已激活	cluster-paris: 辅助, 已取消激活 cluster-newyork: 主, 已激活, 数据复制已停止

表 C-1 在辅助群集上执行 geopg takeover 命令所产生的接管结果 (续)

执行接管前的群集角色和状态	执行接管后的群集角色和状态
cluster-paris: 主, 已激活	cluster-paris: 辅助, 已取消激活
cluster-newyork: 辅助, 已激活	cluster-newyork: 主, 已激活, 数据复制已停止

下表描述了当您在主群集 cluster-paris 上执行 geopg takeover 命令时, 双方群集的状态。

表 C-2 在主群集上执行 geopg takeover 命令所产生的接管结果

执行接管前的群集角色和状态	执行接管后的群集角色和状态
cluster-paris: 主, 已取消激活	cluster-paris: 主, 已取消激活
cluster-newyork: 辅助, 已取消激活	cluster-newyork: 辅助, 已取消激活
cluster-paris: 主, 已激活	cluster-paris: 主, 已激活, 数据复制已停止
cluster-newyork: 辅助, 已取消激活	cluster-newyork: 辅助, 已取消激活
cluster-paris: 主, 已取消激活	cluster-paris: 主, 已取消激活
cluster-newyork: 辅助, 已激活	cluster-newyork: 辅助, 已取消激活
cluster-paris: 主, 已激活	cluster-paris: 主, 已激活, 数据复制已停止
cluster-newyork: 辅助, 已激活	cluster-newyork: 辅助, 已取消激活

无法访问伙伴群集时的接管结果

本节介绍了无法访问伙伴群集或伙伴群集上的保护组处于忙碌状态时, 执行 geopg takeover 命令前后主群集和辅助群集的激活状态。

下表描述了无法访问主群集或主群集上的保护组处于忙碌状态时, 在辅助群集 cluster-newyork 上执行 geopg takeover 命令时的状态。

注 - 该表中列出的接管后的群集角色和状态仅适用于伙伴群集可再次访问的情况。

表 C-3 无法访问主群集时，在辅助群集上执行 geopg takeover 命令所产生的接管结果

执行接管前的群集角色和状态	执行接管后的群集角色和状态
cluster-paris: 主, 已取消激活, 同步状态为 Unknown cluster-newyork: 辅助, 已取消激活, 同步状态为 Unknown	cluster-paris: 主, 已取消激活, 同步状态为 Error cluster-newyork: 主, 已取消激活, 同步状态为 Error
cluster-paris: 主, 已激活, 同步状态为 Unknown cluster-newyork: 辅助, 已取消激活, 同步状态为 Unknown	cluster-paris: 主, 已激活, 同步状态为 Error cluster-newyork: 主, 已取消激活, 同步状态为 Error
cluster-paris: 主, 已取消激活, 同步状态为 Unknown cluster-newyork: 辅助, 已激活, 同步状态为 Unknown	cluster-paris: 主, 已取消激活, 同步状态为 Error cluster-newyork: 主, 已激活, 数据复制已停止, 同步状态为 Error
cluster-paris: 主, 已激活, 同步状态为 Unknown cluster-newyork: 辅助, 已激活, 同步状态为 Unknown	cluster-paris: 主, 已激活, 同步状态为 Error cluster-newyork: 主, 已激活, 数据复制已停止, 同步状态为 Error

下表描述了无法访问辅助群集或辅助群集上的保护组处于忙碌状态时，在主群集 cluster-paris 上执行 geopg takeover 命令时的状态。

表 C-4 无法访问辅助群集时，在主群集上执行 geopg takeover 命令后所产生的接管结果

执行接管前的群集角色和状态	执行接管后的群集角色和状态
cluster-paris: 主, 已取消激活, 同步状态为 Unknown cluster-newyork: 辅助, 已取消激活, 同步状态为 Unknown	cluster-paris: 主, 已取消激活, 同步状态为 OK、Error 或 Mismatch cluster-newyork: 辅助, 已取消激活, 同步状态为 OK、Error 或 Mismatch
cluster-paris: 主, 已激活, 同步状态为 Unknown cluster-newyork: 辅助, 已取消激活, 同步状态为 Unknown	cluster-paris: 主, 已激活, 数据复制已停止, 同步状态为 OK、Error 或 Mismatch cluster-newyork: 辅助, 已取消激活, 同步状态为 OK、Error 或 Mismatch

表 C-4 无法访问辅助群集时，在主群集上执行 `geopg takeover` 命令后所产生的接管结果
(续)

执行接管前的群集角色和状态	执行接管后的群集角色和状态
cluster-paris: 主, 已取消激活, 同步状态为 Unknown cluster-newyork: 辅助, 已激活, 同步状态为 Unknown	cluster-paris: 主, 已取消激活, 同步状态为 OK、Error 或 Mismatch cluster-newyork: 辅助, 已激活, 同步状态为 OK、Error 或 Mismatch
cluster-paris: 主, 已激活, 同步状态为 Unknown cluster-newyork: 辅助, 已激活, 同步状态为 Unknown	cluster-paris: 主, 已激活, 数据复制已停止, 同步状态为 OK、Error 或 Mismatch cluster-newyork: 辅助, 已激活, 同步状态为 OK、Error 或 Mismatch

Sun Cluster Geographic Edition 软件故障排除

本附录介绍了对 Sun Cluster Geographic Edition 软件应用程序进行故障排除的具体过程。

本附录包括以下部分：

- 第 101 页中的“监视和日志记录故障排除”
- 第 102 页中的“迁移问题故障排除”
- 第 103 页中的“群集启动或重新启动操作的故障排除”

监视和日志记录故障排除

本节介绍了有关设置日志记录的信息，以及在监视 Sun Cluster Geographic Edition 软件的过程中可能遇到的问题。

对记录程序文件进行配置以避免过多的跟踪

根据您要记录的消息对记录程序文件 `/etc/cacao/instances/default/private/logger.properties` 进行配置，如下所示：

- 若仅选择 `WARNING` 和 `SEVERE` 消息，则文件第一行的内容应如下：

```
com.sun.cluster.level=WARNING
```

- 若要启用所有 `geocontrol` 消息，则文件第二行的内容应如下：

```
com.sun.cluster.agent.geocontrol.level=ALL
```

已启用的跟踪将会复制到 `/var/cacao/instances/default/logs/cacao.0` 文件中。

对日志文件进行配置以避免接收来自 gcr 代理的详细消息

如果您不希望在日志文件中包含来自 gcr 代理的过于详细的消息，请在记录程序文件 `/etc/cacao/instances/default/private/logger.properties` 中包含类似于以下内容的条目：

```
com.sun.cluster.level=WARNING
com.sun.cluster.agent.geocontrol.gcr.level=INFO
com.sun.cluster.agent.geocontrol.level=ALL
```

该属性文件会在您每次重新安装 SUNwscmasa 软件包时进行更新。

对日志文件进行配置以避免 jmx 远程跟踪

要避免 jmx 远程跟踪，请在 `logger.properties` 文件开头添加以下几行：

```
javax.management.remote.level=OFF
com.sun.jmx.remote.level=OFF
java.io.level=OFF
```

迁移问题故障排除

本节介绍了使用 Sun Cluster Geographic Edition 软件迁移服务时可能遇到的问题。

与存储设备的通信中断时解决应用程序资源组的故障转移问题

当某个节点（应用程序在其上处于联机状态）与存储设备之间发生通信中断时，某些应用程序资源组可能无法正常地向可访问该存储设备的节点进行故障转移。结果，应用程序资源组的状态可能是 `ERROR_STOP_FAILED`。

解决方案或解决方法

当卷或其底层设备发生 I/O 错误时，Sun Cluster 基础结构不会启动切换操作。由于未发生切换和故障转移，因此该节点上的设备服务仍保持联机，尽管存储设备已呈现不可访问。

如果发生此问题，请使用标准的 Sun Cluster 操作过程在正确的节点上重新启动应用程序资源组。请参阅《Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS》中的“Clearing the STOP_FAILED Error Flag on Resources”，以了解如何从 `ERROR_STOP_FAILED` 状态恢复以及如何重新启动应用程序。

Sun Cluster Geographic Edition 软件可检测出应用程序资源组中的状态变化，并在 `geoadm status` 命令的输出结果中显示这些状态。有关使用该命令的更多信息，请参见第 77 页中的“[监视 Sun Cluster Geographic Edition 软件的运行时状态](#)”。

群集启动或重新启动操作的故障排除

本节介绍了如何解决启动和重新启动 Sun Cluster Geographic Edition 软件时可能遇到的问题。

验证保护组处于错误状态

当群集重新引导后，保护组配置可能会处于错误状态。此问题可能是由于重新引导后启动保护组时，通用代理容器进程在某一群集节点上不可用造成的。

解决方案或解决方法

要修复配置错误，请对处于错误状态的保护组使用 `geopg validate` 命令。

重新启动通用代理容器

Sun Cluster 软件仅在安装 Sun Cluster 软件的过程中启用通用代理容器。因此，如果您在安装后的任意时刻禁用了通用代理容器，它会一直保持禁用状态。

解决方案或解决方法

要在节点重新引导后启用通用代理容器，请使用 `/usr/lib/cacao/bin/cacaoadm enable` 命令。

索引

E

/etc/inet/ipsecinit.conf, 43-45
/etc/init/secret/ipseckeys, 43-45

G

geo-clustername, 33-34
geo-clusterstate, 33-34
geo-failovercontrol, 33-34
geo-hbmonitor, 33-34
geo-infrastructure, 33-34
geoadm show, 39
geoadm status, 77-81

I

IPsec, 43-45
 策略文件, 43-45
 密钥文件, 43-45

N

notification_actioncmd, 69-71
notification_emailaddrs, 69-71

R

RBAC, 41-43
 权限配置文件, 42

RBAC (续)

 设置和使用, 41-42
 修改权限, 42-43

S

solaris.cluster.geo.admin, 42
solaris.cluster.geo.modify, 42
solaris.cluster.geo.read, 42
Sun Cluster
 管理概念, 23-25
 资源, 23
Sun Cluster Geographic Edition
 禁用, 36-38
 启用, 34-36
 应用修补程序, 39-40
Sun Cluster Manager, 18
Sun StorageTek Availability Suite, IPsec, 43-45

安

安全性
 IPsec, 43-45
 管理, 41-45
 配置证书, 43

保

保护组
 常规属性, 91-93

保护组 (续)

- 管理, 73-75
- 配置
 - 角色更改操作, 87-88
- 未复制
 - 创建, 74-75
- 状态, 77-81

操

操作, 状态, 77-81

超

超时, 描述, 91-93

创

创建

- partnerships, 50-52
- 保护组
 - 未复制, 74-75
- 角色更改操作脚本, 85-87
- 心跳, 60-61

调

调整, 心跳属性, 64-66

管

管理

- 安全性, 41-45
- 保护组, 73-75
- 访问, 41-45
- 心跳, 59-71
- 管理任务, 25-31
 - Sun Cluster, 23-25
 - Sun Cluster Geographic Edition, 26-31
- 先决条件, 26

伙

伙伴关系

- 创建, 50-52
- 加入, 53-55
- 删除, 55-56
- 属性, 91
- 脱离, 55-56
- 显示配置信息, 82-83
- 修改, 52
- 重新同步, 56-57
- 状态, 77-81

基

基于角色的访问控制, 请参见RBAC

激

激活 Sun Cluster Geographic Edition, 34-36

加

加入, 伙伴关系, 53-55

监

监视, 基础结构资源组, 33-34
监视 Sun Cluster Geographic Edition, 77-81

脚

脚本

- 切换和接管操作, 85-88
- 自定义心跳丢失操作, 70-71

角

角色更改操作脚本, 85-88
创建, 85-87

角色更改操作脚本 (续)

配置保护组, 87-88

接

接管, 自定义操作脚本, 85-88

禁

禁用 Sun Cluster Geographic Edition, 36-38

逻

逻辑主机名, 配置, 24-25

命

命令行界面, 概述, 18-19

配**配置**

IPsec, 43-45

RBAC, 41-42

安全性证书, 43

保护组

未复制, 74-75

角色更改操作脚本, 87-88

逻辑主机名, 24-25

启

启用 Sun Cluster Geographic Edition, 34-36

切

切换, 自定义操作脚本, 85-88

群**群集**

管理概念, 23-25

配置示例, 31

引导, 39

状态, 77-81

群集配置示例, 31

日

日志, 82

删**删除**

从心跳删除插件, 63-64

伙伴关系, 55-56

心跳, 63

设

设备组, 概述, 25

属**属性**

常规保护组, 91-93

常规心跳, 89

常规心跳插件, 90-91

调整心跳, 64-66

伙伴关系, 91

图

图形用户界面 (GUI), 概述, 18

脱

脱离, 伙伴关系, 55-56

显

显示

- 伙伴关系配置, 82-83
- 心跳配置, 64

心

心跳

- IPsec 安全性, 43-45
- 常规属性, 89
- 创建, 60-61
- 调整属性, 64-66
- 丢失通知, 69-71
- 管理, 59-71
- 介绍, 59-60
- 删除, 63
- 删除插件, 63-64
- 显示配置, 64
- 心跳插件常规属性, 90-91
- 自定义操作脚本, 70-71

心跳插件

- 从心跳删除, 63-64
- 修改属性, 62

心跳丢失通知, 69-71

- 创建操作 shell 脚本, 70-71
- 属性, 70

修

修补程序, 应用, 39-40

修改

- RBAC 权限, 42-43
- 伙伴关系, 52
- 心跳插件属性, 62
- 心跳属性, 65-66

引

引导群集, 39

应

应用程序的适用性, 20-21

运

运行时状态, Sun Cluster Geographic Edition, 77-81

灾

灾难恢复概述, 19-20

证

证书, 配置, 43

重

重新同步, 伙伴关系, 56-57

状

状态, Sun Cluster Geographic Edition, 39

状态描述, 77-81

资

资源, 配置, 23

资源组

- Sun Cluster Geographic Edition 基础结构, 33-34
- 配置, 23

自

自定义心跳操作脚本, 70-71

自定义心跳插件

- 创建心跳, 66-69
- 添加到默认心跳, 67
- 添加到自定义心跳, 67-69