



# Solaris 9 安装指南

---

Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054  
U.S.A.

部件号码: 816-3907-10  
2002 年 5 月

版权所有 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

本产品或文档受版权保护。其使用、复制、发行和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其授权者事先的书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品及其文档的任何部分。包括字体技术在内的第三方软件受 Sun 供应商的版权保护和许可证限制。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是通过 X/Open Company, Ltd. 在美国和其它国家/地区独家获准授权的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2、JumpStart、Solaris Web Start、Power Management 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标、注册商标或服务标记。所有 SPARC 商标均按许可证使用，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标。带有 SPARC 商标的产品均以 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构为基础。

OPEN LOOK 和 Sun™ Graphical User Interface 是由 Sun Microsystems, Inc. 为其用户及许可证持有者开发的。Sun 对于 Xerox 在为计算机行业研究和开发可视图形用户界面概念方面所做的开拓性工作表示感谢。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证。该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其它方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

联邦采购：商业软件-政府用户应遵守标准许可证条款。

本文档按“原样”提供，对所有明示或暗示的条件、陈述和担保，包括任何适销性、适用于特定用途和非侵权的暗示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

---

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la d'écompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, JumpStart, Solaris Web Start, Power Management, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REpondre A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



020403@3688



# 内容

---

序 15

- 1 规划 Solaris 安装或升级 (主题) 19
- 2 规划 Solaris 安装或升级 (概述) 21
  - 任务图: 安装或升级 Solaris 软件 21
  - 初始安装还是升级? 22
    - 初始安装 22
    - 升级 23
  - 系统要求 23
    - 内存要求 23
    - 使用 Solaris 9 Installation CD 时的要求 24
  - 从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装? 24
  - 使用 DVD 媒体 24
- 3 选择 Solaris 安装方法 (概述) 25
  - Solaris Web Start 安装程序 25
  - Solaris suninstall Program 26
  - 定制 JumpStart 安装方法 26
  - Web Start Flash 安装功能 26
  - Solaris Live Upgrade 方法 27
  - 出厂设置 JumpStart 安装方法 27

4	准备 Solaris 的安装或升级 (主题)	29
5	磁盘空间分配原则 (规划)	31
	通用磁盘空间规划和建议	31
	软件组的磁盘空间建议	32
6	在安装或升级前收集信息 (规划)	33
	安装核对表	33
	安装工作表	34
	升级核对表	37
	升级工作表	37
7	预先配置系统信息 (任务)	41
	预先配置系统信息的优点	41
	预先配置系统信息的方法	42
	用 sysidcfg 文件进行预先配置	43
	sysidcfg 文件的语法规则	43
	sysidcfg 文件关键字	44
	▼ 创建 sysidcfg 配置文件	46
	用名称服务进行预先配置	47
	▼ 使用 NIS 预先配置语言环境	47
	▼ 使用 NIS+ 预先配置语言环境	49
	预先配置 Power Management 信息	50
8	升级 Solaris 操作环境 (计划)	51
	升级	51
	使用 Solaris Live Upgrade	52
	使用定制 JumpStart 升级	52
	使用磁盘空间重新分配来进行升级	52
	升级前备份系统	53
9	准备从网络安装 (主题)	55
10	准备从网络安装 (概述)	57
	网络安装规划介绍	57

- 网络安装所需的服务器 57
- 使用 DHCP 提供网络安装参数 59
  
- 11 准备使用 DVD 媒体从网络安装 (任务) 61**
  - 任务图：准备使用 DVD 媒体从网络安装 Solaris 软件 61
  - 使用 DVD 媒体创建安装服务器 62
    - ▼ 使用 DVD 媒体创建安装服务器 62
  - 使用 DVD 映像在网上创建引导服务器 65
    - ▼ 使用 DVD 映像在网上创建引导服务器 65
  - 添加将被从网络安装的系统 66
    - ▼ 要用 `add_install_client` 从服务器添加将要网络被安装的系统 67
  
- 12 准备使用 CD 媒体从网络安装 (任务) 69**
  - 任务图：准备使用 CD 媒体从网络安装 69
  - 使用 CD 媒体创建安装服务器 70
    - ▼ 使用 CD 媒体创建安装服务器 70
  - 使用 CD 映像在网上创建引导服务器 74
    - ▼ 使用 CD 映像在网上创建引导服务器 74
  - 添加将从网络安装的系统 76
    - ▼ 用 `add_install_client` 从服务器添加要从网络安装的系统 76
  
- 13 准备从网络安装 (命令参考) 79**
  
- 14 使用 Solaris Web Start 程序 (任务) 81**
  - Solaris Web Start 程序 GUI 或 CLI 81
  - 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级 82
    - 任务图：执行 Solaris Web Start 安装 82
    - ▼ 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级 83
  - Solaris Web Start 安装和升级后任务 85
    - ▼ 升级后修正本地修改 85
  
- 15 使用 Solaris suninstall Program (任务) 87**
  - Solaris suninstall Program 87
  - 使用 Solaris suninstall Program 执行安装或升级 87
    - 任务映射：执行 Solaris suninstall Program 安装 88
    - ▼ 使用 Solaris suninstall Program 执行安装或升级 88

	Solaris suninstall Program 后升级任务	89
	▼ 升级后更正本地修改	90
<b>16</b>	<b>Web Start Flash 安装功能 ( 主题 )</b>	<b>91</b>
<b>17</b>	<b>Web Start Flash ( 概述和规划 )</b>	<b>93</b>
	Web Start Flash 介绍	93
	规划 Web Start Flash 安装	94
	设计主系统的安装	94
	规划 Web Start Flash 归档文件的创建	95
	规划 Web Start Flash 归档文件的安装	96
<b>18</b>	<b>创建 Web Start Flash 归档文件 ( 任务 )</b>	<b>99</b>
	任务图: 创建 Web Start Flash 归档文件	99
	创建 Web Start Flash 归档文件任务	99
	▼ 安装主系统	99
	▼ 创建 Web Start Flash 归档文件	100
<b>19</b>	<b>安装 Web Start Flash 归档文件 ( 任务 )</b>	<b>101</b>
	使用 Solaris Live Upgrade 安装 Web Start Flash 归档文件	101
	使用 Solaris Web Start 程序安装 Web Start Flash 归档文件	101
	▼ 使用 Solaris Web Start 程序安装 Web Start Flash 归档文件	102
	使用 Solaris suninstall Program 安装 Web Start Flash 归档文件	103
	▼ 使用 Solaris suninstall Program 安装 Web Start Flash 归档文件	103
	使用定制 JumpStart 安装 Web Start Flash 归档文件	104
	▼ 使用定制 JumpStart 安装 Web Start Flash 归档文件	104
	Web Start Flash 定制 JumpStart 配置文件示例	105
<b>20</b>	<b>Web Start Flash ( 参考 )</b>	<b>107</b>
	Web Start Flash 归档文件段	107
	Web Start Flash 关键字	108
	一般关键字	108
	标识段的关键字	108
	Web Start Flash 命令	110
	flarcreate	110
	flar	112

21	定制 JumpStart 安装 (主题)	115
22	定制 JumpStart (概述)	117
	定制 JumpStart 介绍	117
	JumpStart 程序如何安装 Solaris 软件	118
23	准备定制 JumpStart 安装 (任务)	123
	任务图: 准备定制 JumpStart 安装	123
	为联网的系统创建配置文件服务器	125
	▼ 在服务器上创建 JumpStart 目录	125
	▼ 允许所有系统访问配置文件服务器	126
	为独立系统创建配置文件盘	128
	▼ 创建配置文件盘	128
	创建 rules 文件	130
	rules 文件的语法	130
	▼ 创建 rules 文件	130
	rules 文件示例	132
	创建配置文件	132
	配置文件语法	133
	▼ 创建配置文件	133
	配置文件示例	134
	测试配置文件	135
	▼ 创建用来测试配置文件的临时 Solaris 9 环境	136
	▼ 测试配置文件	137
	配置文件测试示例	138
	验证 rules 文件	139
	▼ 验证 rules 文件	139
24	使用可选的定制 JumpStart 功能 (任务)	141
	创建开始脚本	141
	关于开始脚本的重要信息	141
	用开始脚本创建派生配置文件	142
	创建结束脚本	143
	关于结束脚本的重要信息	143
	▼ 使用结束脚本添加文件	143
	使用结束脚本添加软件包或修补程序	144
	使用结束脚本定制根环境	145

	使用结束脚本设置系统的超级用户口令	145
	使用结束脚本与 Web Start 安装程序一起安装软件	146
	创建压缩的配置文件	147
	▼ 创建压缩的配置文件	147
	压缩的配置文件示例	148
	创建磁盘配置文件	148
	▼ 创建磁盘配置文件	148
	磁盘配置文件示例	149
	使用站点特定的安装程序	150
<b>25</b>	<b>创建自定义规则和探测关键字 (任务)</b>	<b>151</b>
	探测关键字	151
	创建 custom_probes 文件	152
	custom_probes 文件的语法	152
	custom_probes 中的函数名称的语法	152
	▼ 创建 custom_probes 文件	153
	custom_probes 文件和关键字的示例	153
	验证 custom_probes 文件	154
	▼ 验证 custom_probes 文件	154
<b>26</b>	<b>执行定制 JumpStart 安装 (任务)</b>	<b>157</b>
	执行定制 JumpStart 安装	157
	任务图: 针对定制 JumpStart 安装设置系统	157
	▼ 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级	158
<b>27</b>	<b>使用定制 JumpStart 进行安装 (示例)</b>	<b>161</b>
	示例站点安装	161
	创建安装服务器	162
	创建市场营销系统的引导服务器	163
	创建 JumpStart 目录	164
	共享 JumpStart 目录	164
	创建工程设计组的配置文件	164
	创建市场营销组的配置文件	165
	更新 rules 文件	165
	验证 rules 文件	166
	设置工程设计系统从网络安装	166
	设置市场营销系统从网络安装	166



	引导系统和安装 Solaris 9 软件	167
<b>28</b>	<b>定制 JumpStart (参考)</b>	<b>169</b>
	规则关键字和值	169
	配置文件关键字和值	173
	配置文件关键字一览	173
	配置文件关键字说明和示例	174
	定制 JumpStart 环境变量	194
	探测关键字和值	196
<b>29</b>	<b>Solaris Live Upgrade (主题)</b>	<b>199</b>
<b>30</b>	<b>Solaris Live Upgrade (概述)</b>	<b>201</b>
	Solaris Live Upgrade 介绍	201
	Solaris Live Upgrade 过程	202
<b>31</b>	<b>Solaris Live Upgrade (计划)</b>	<b>211</b>
	Solaris Live Upgrade 的系统要求	211
	Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求	212
	用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序	212
	必需的软件包	212
	检查系统修补程序级别	213
	关于用 lucreate 命令创建文件系统的指南	213
	关于为文件系统选择片的指南	214
	关于为根 (/) 文件系统选择片的指南	214
	关于为根 (/) 镜像和元设备选择片的指南	214
	关于为 swap 文件系统选择片的指南	215
	关于为可共享文件系统选择片的指南	215
	从远程系统使用 Solaris Live Upgrade	216
<b>32</b>	<b>使用 Solaris Live Upgrade 创建引导环境 (任务)</b>	<b>217</b>
	关于 Solaris Live Upgrade 接口	217
	使用 Solaris Live Upgrade 菜单	217
	任务映射: 安装 Solaris Live Upgrade 并创建引导环境	219
	安装 Solaris Live Upgrade	219
	▼ 安装 Solaris Live Upgrade	219

启动和停止 Solaris Live Upgrade (字符界面)	220
▼ 启动 Solaris Live Upgrade 菜单	220
▼ 停止 Solaris Live Upgrade 菜单	221
创建新引导环境	221
▼ 创建引导环境 (字符界面)	222
▼ 第一次创建引导环境 (命令行界面)	226
▼ 创建引导环境并合并文件系统 (命令行界面)	228
▼ 创建引导环境并分割文件系统 (命令行界面)	229
▼ 创建引导环境并重新配置交换 (命令行界面)	231
▼ 创建引导环境并使用列表重新配置交换 (命令行界面)	232
▼ 创建引导环境并复制可共享文件系统 (命令行界面)	234
▼ 从另一个源创建引导环境 (命令行界面)	235
▼ 为 Flash 归档文件创建引导环境 (命令行接口)	236
<b>33 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级 (任务)</b>	<b>239</b>
任务图: 升级引导环境	239
升级引导环境	240
升级元设备和卷	240
使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序	241
▼ 在引导环境中升级操作系统映像 (字符界面)	242
▼ 在引导环境中升级操作系统映像 (命令行界面)	243
▼ 从多张 CD 升级操作系统映像 (命令行界面)	243
在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件	244
升级元设备和卷	245
▼ 在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件 (字符界面)	246
▼ 在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件 (命令行界面)	247
激活引导环境	248
▼ 激活引导环境 (字符界面)	249
▼ 激活引导环境 (命令行界面)	250
▼ 激活引导环境并同步文件 (命令行界面)	250
故障恢复: 退回到原始引导环境 (命令行界面)	251
▼ 在成功创建新的引导环境后退回	251
▼ 从失败的引导环境激活中退回	252
▼ 使用 DVD、CD 或网络安装映像退回到原始引导环境	253
<b>34 维护 Solaris Live Upgrade 引导环境 (任务)</b>	<b>255</b>
Solaris Live Upgrade 维护概述	255

显示所有引导环境的状态	256
▼ 显示所有引导环境的状态 (字符接口)	256
▼ 显示所有引导环境的状态 (命令行界面)	257
更新以前配置的引导环境	257
▼ 更新以前配置的引导环境 (字符界面)	258
▼ 更新以前配置的引导环境 (命令行界面)	258
取消预定的创建、升级或复制作业	259
▼ 取消预定的创建、升级或复制作业 (字符界面)	259
▼ 取消预定的创建、升级或复制作业 (命令行界面)	259
比较引导环境	260
▼ 比较引导环境 (字符界面)	260
▼ 比较引导环境 (命令行界面)	260
删除不活动的引导环境	261
▼ 删除不活动的引导环境 (字符界面)	261
▼ 删除不活动的引导环境 (命令行接口)	261
显示活动引导环境的名称	262
▼ 显示活动引导环境的名称 (字符界面)	262
▼ 显示活动引导环境的名称 (命令行界面)	262
更改引导环境的名称	263
▼ 更改不活动引导环境的名称 (字符界面)	263
▼ 更改不活动引导环境的名称 (命令行界面)	263
添加或更改与引导环境名称关联的说明	264
▼ 使用文本添加或更改引导环境的说明	264
▼ 使用文件添加或更改引导环境名称的说明	264
▼ 从文本说明确定引导环境名称	265
▼ 从文件中的说明确定引导环境名称	265
▼ 从名称确定引导环境说明	266
查看引导环境的配置	266
▼ 查看每个不活动引导环境的配置 (字符界面)	266
▼ 查看引导环境的配置 (命令行界面)	267
<b>35 Solaris Live Upgrade ( 示例 )</b>	<b>269</b>
使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的示例 ( 命令行接口)	269
在活动引导环境中安装 Live Upgrade	269
创建引导环境	270
升级不活动的引导环境	270
检查引导环境是否可引导	270

激活不活动的引导环境	270
返回到源引导环境	271
使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的示例 (字符接口)	272
在活动引导环境中安装 Live Upgrade	272
创建引导环境	272
升级不活动的引导环境	274
激活不活动的引导环境	274
<b>36 Solaris Live Upgrade (命令参考)</b>	<b>277</b>
<b>37 Solaris 软件参考 (主题)</b>	<b>279</b>
<b>38 Solaris 9 媒体的结构 (参考)</b>	<b>281</b>
Solaris 9 媒体	281
Solaris 9 媒体的目录组织	282
Solaris 9 DVD 目录结构	282
Solaris 9 Installation CD 目录结构	284
Solaris 9 Software CD 目录结构	284
Solaris 9 Languages CD 目录结构	285
<b>39 平台名称和组 (参考)</b>	<b>287</b>
<b>40 语言环境值 (参考)</b>	<b>289</b>
<b>A 疑难解答 (任务)</b>	<b>297</b>
设置网络安装时的问题	297
引导系统时的问题	298
从媒体引导: 错误信息	298
从媒体引导: 一般问题	299
从网络引导: 错误信息	299
一般问题 -> 从网络引导	301
Solaris 9 操作环境的初始安装	301
升级 Solaris 9 操作环境	302
错误信息 -> 升级	302
一般问题 -> 升级	302

▼ 在升级失败后继续进行升级	303
在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级时，系统将发出应急信息	304
<b>B 远程安装或升级（任务）</b>	<b>307</b>
使用 Solaris Web Start 程序从远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 安装或升级	307
▼ 从远程 DVD-ROM 和 CD-ROM 安装或升级	307
<b>C 附加 SvR4 封装要求（参考）</b>	<b>311</b>
封装要求概述	311
定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 替换根 (/) 要求	312
\$PKG_INSTALL_ROOT 和 \$BASEDIR 之间的差异概述	313
Solaris Live Upgrade 替换引导环境顺应性	314
与定制 JumpStart 程序的升级顺应性	315
<b>D 升级到 Solaris Update 发行版（任务）</b>	<b>317</b>
升级到 Solaris Update 发行版	317
▼ 运行 analyze_patches 脚本	318
▼ 查看修补程序分析器输出	318
术语汇编	321
索引	329



# 序

---

《Solaris 9 安装指南》描述如何在联网的和非联网的 SPARC™ 系统上安装和升级 Solaris™ 9 操作环境。

本书不包括关于如何设置系统硬件或其它外围设备的说明。

---

## 本书的适用对象

本书适用于负责安装 Solaris 操作环境的系统管理员。本书同时提供以下两种类型的信息。

- 高级 Solaris 安装信息，适用于在联网环境中管理多台 Solaris 机器的企业系统管理员。
- 基本 Solaris 安装信息，适用于不经常执行 Solaris 安装或升级的系统管理员。

---

## 相关书籍

表 P-1 列出在安装 Solaris 软件时所需要的相关信息。

表 P-1 相关信息

信息	说明
《System Administration Guide: Basic Administration》	描述如何备份系统文件

表 P-1 相关信息 (续下)

信息	说明
《Solaris 9 (SPARC 平台版) 联机发行说明》	描述所有错误、已知问题、正被停止使用的软件以及与 Solaris 发行版相关的修补程序
《Solaris 9 Sun 硬件平台指南》	包含有关所支持的硬件的信息
《Solaris 9 Package List》	列出并描述 Solaris 9 操作环境中的软件包

## 联机访问 Sun 文档

通过 docs.sun.com<sup>SM</sup> Web 站点, 您可以联机访问 Sun 技术文档。您可以浏览 docs.sun.com 归档文件或查找具体的书名或主题。URL 为 <http://docs.sun.com>。

## 印刷惯例

下表描述本书中使用的不同印刷字体。

表 P-2 印刷惯例

字样或符号	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称; 屏幕上的计算机输出	编辑 .login 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。  machine_name% you have mail.
<b>AaBbCc123</b>	您键入的内容, 区别于屏幕上的计算机输出	machine_name% <b>su</b> Password:
<i>AaBbCc123</i>	命令行占位符: 用真实的名称或值替换	要删除一个文件, 请键入 <b>rm 文件名</b> 。
<i>AaBbCc123</i>	书名、新词、术语或要强调的词。	请参阅《 <b>用户指南</b> 》的第六章。 这些称为 <b>类</b> 选项。  要执行此操作, 您必须是 <b>超级用户</b> 。



---

## 命令示例中的 shell 提示符

以下表格显示了 C shell、Bourne shell 和 K shell 的缺省系统提示符和超级用户提示符。

表 P-3 Shell 提示符

Shell	提示符
C shell 提示符	machine_name%
C shell 超级用户提示符	machine_name#
Bourne shell 和 K shell 提示符	\$
Bourne shell 和 K shell 超级用户提示符	#



## 第 1 章

---

# 规划 Solaris 安装或升级（主题）

---

本部分将引导您完成规划 Solaris 操作环境的安装或升级的过程。

第 2 章	提供有关在安装或升级之前所要做出的决定的信息。
第 3 章	提供有关不同 Solaris 安装技术的详细信息，以帮助您选择最适于您的环境的方法。



## 第 2 章

# 规划 Solaris 安装或升级（概述）

本章向您提供有关在安装或升级 Solaris 操作环境之前需要做出的决定的信息。本章包含以下几个部分：

- 第 21 页“任务图：安装或升级 Solaris 软件”
- 第 22 页“初始安装还是升级？”
- 第 23 页“系统要求”
- 第 24 页“从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装？”
- 第 24 页“使用 DVD 媒体”

**注意：**本书采用片这一术语，但某些 Solaris 文档和程序可能将片称为分区。

## 任务图：安装或升级 Solaris 软件

以下任务图是安装或升级 Solaris 操作环境的必要步骤的概述。使用此任务图可标识为使您的环境安装过程效率最高而要做出的所有决定。

表 2-1 任务图：安装或升级 Solaris 软件

任务	说明	参考指南
选择初始安装或升级。	决定您是要执行初始安装还是升级。	第 22 页“初始安装还是升级？”
检查系统要求。	确定您的系统是否符合安装或升级的最低要求。	第 23 页“系统要求”
选择安装方法。	Solaris 操作环境提供了若干种安装或升级方法。选择最适合于您的环境的安装方法。	第 3 章

表 2-1 任务图：安装或升级 Solaris 软件 (续下)

任务	说明	参考指南
规划和分配磁盘空间。	在您的系统上，为要安装的 Solaris 操作环境组件分配磁盘空间。	第 5 章
选择安装位置。	您可以从本地媒体或网络安装 Solaris 软件。决定最适合于您的环境的安装位置。	第 24 页“从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装？”
收集关于您的系统的信息。	使用检查清单并完成工作表以收集在安装或升级时需要的全部信息。	第 6 章
(可选) 预配置系统信息。	您可以预配置系统信息以避免在安装或升级时被提示输入该信息。	第 7 章
(可选) 准备从网络安装 Solaris 软件。	如果您选择从网络安装 Solaris 软件，则要创建一个安装服务器，并创建一个引导服务器（如有必要），然后将系统设置为从网络安装。	第 12 章
(仅限于升级) 执行升级前的任务。	备份您的系统，确定您是否进行需要重新分配磁盘空间的升级并查找 Solaris 更新发行版可能覆盖的修补程序。	第 8 章
安装或升级。	使用所选的 Solaris 安装方法来安装或升级 Solaris 软件。	提供安装方法详细说明的章节

## 初始安装还是升级？

您可以选择执行初始安装，而如果您的系统已经在运行 Solaris 操作环境，则还可升级您的系统。

### 初始安装

初始安装将用 Solaris 操作环境的新版本覆盖系统磁盘。如果您的系统目前没有运行 Solaris 操作环境，则您必须执行初始安装。

如果系统已经在运行 Solaris 操作环境，则您可以选择执行初始安装。如果要保存任何本地修改，则必须在安装之前对这些本地修改进行备份。这样在完成安装后，您就可以恢复这些本地修改。

您可以使用任何 Solaris 安装方法来执行初始安装。有关不同的 Solaris 安装方法的详细信息，请参考第 3 章。

## 升级

升级会将 Solaris 操作环境的新版本与系统磁盘上的现有文件合并在一起。升级将最大限度地保存您对 Solaris 操作环境的前一版本所做的修改。

您可以升级任何正在运行 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 软件的系统。键入以下命令可查看正在您的系统上运行的 Solaris 软件的版本：

```
$ uname -a
```

您可以使用任何安装方法来升级 Solaris 操作环境。有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的限制，请参见第 211 页“Solaris Live Upgrade 的系统要求”。

---

**注意：**使用 `smosservice patch` 来升级无盘客户机。有关详细说明，请参考《*System Administration Guide: Basic Administration*》或 `smosservice(1M)`。

---

您不能将您的系统升级为该系统未安装的软件组。例如，如果您已在您的系统上安装了最终用户 Solaris 软件组，您就不能使用升级选项来升级到开发者 Solaris 软件组。但在升级过程中，您可以将软件添加到不属于当前已安装的软件组的系统中。

如果您已经在运行 Solaris 9 操作环境，并且已安装了个别修补程序，则升级到 Solaris 9 Update 发行版本时将产生以下结果：

- 任何作为 Solaris 9 更新发行版本的一部分提供的修补程序都将重新应用于您的系统。您不能回退这些修补程序。
- 任何已在您的系统上安装且不包含在 Solaris 9 更新发行版本中的修补程序都将被删除。

您可以使用修补程序分析程序来确定在升级到 Solaris 9 更新发行版本后将删除哪些修补程序。有关使用修补程序分析程序的详细说明，请参考第 317 页“升级到 Solaris Update 发行版”。

---

## 系统要求

检验您的系统是否满足安装或升级到 Solaris 操作环境的要求。

### 内存要求

要安装或升级到 Solaris 操作环境，建议的内存大小应大于或等于 128 MB，至少为 96 MB。

---

**注意：**某些可选的安装特征只在内存足够大时才被启用。例如，如果从内存大小为 96 MB 的 DVD 安装，则要通过 Solaris Web Start 安装程序的命令行界面来安装，而不是通过 Web Start 图形用户界面来安装。

---

## 使用 Solaris 9 Installation CD 时的要求

在使用 Solaris 9 Installation CD 和 Solaris Web Start 程序进行升级时，磁盘上必须有一个尚未存储文件的片。首选使用 swap 片，但您也可以使用在 /etc/vfstab 中列出的任何“可升级”根片中找不到的任何片。该片大小必须至少为 512 MB。

---

## 从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装？

Solaris 软件是在 DVD 或 CD 媒体上分发的，以便您可以安装或升级可访问 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统。

如果您的系统没有本地 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器，或者如果您正在安装若干个系统并且不希望向每个本地驱动器中插入光盘来安装 Solaris 软件，则可以将系统设置为从远程 DVD 或 CD 映像来安装。

您可以使用所有 Solaris 安装方法来从网络上安装系统。但是，通过使用 Web Start Flash 安装特征或定制 JumpStart 安装从网络安装系统，可以使您在一个大型企业中集中处理和自动完成安装进程。有关不同安装方法的更多详细信息，请参考第 3 章。

从网络安装 Solaris 软件时需要进行初始设置。有关如何准备从网络安装的详细说明，请参考第 12 章。

---

## 使用 DVD 媒体

如果您正在使用 DVD 媒体，并且系统要求您从 ok 提示符引导，请总是键入以下命令：

```
ok boot cdrom
```



## 第 3 章

---

# 选择 Solaris 安装方法（概述）

---

本章描述不同的安装技术。Solaris 操作环境提供多种安装或升级方法。每种安装技术都提供了不同的适用于特定安装要求和环境的功能。请选择最适合于您的环境的技术。

- 第 25 页“Solaris Web Start 安装程序”
- 第 26 页“Solaris suninstall Program”
- 第 26 页“定制 JumpStart 安装方法”
- 第 26 页“Web Start Flash 安装功能”
- 第 27 页“Solaris Live Upgrade 方法”
- 第 27 页“出厂设置 JumpStart 安装方法”

---

## Solaris Web Start 安装程序

Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 上的 Solaris Web Start 安装程序可以使用图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 运行。Solaris Web Start 程序引导您分步骤安装或升级 Solaris 软件和附加软件。您可以使用缺省选项安装，也可以使用定制选项以便只安装所需的软件。

如果您刚刚接触 Solaris 操作环境或 UNIX<sup>®</sup>，Solaris Web Start 程序使您能够在安装过程中很容易地向前和向后移动以进行必要的更改。安装任务被划分成多个面板，这些面板为您提供缺省值以便进行选择。

由于 Solaris Web Start 程序提示您输入信息，您必须与安装程序进行交互。因此，当您必须安装或升级几个系统时，该安装方法可能不是最有效的方法。对于大量系统的批处理安装，请使用定制 JumpStart 或 Web Start Flash 安装功能。

有关详细说明，请参阅第 14 章。

---

## Solaris suninstall Program

Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的 Solaris suninstall program 使用命令行界面 (CLI) 运行。Solaris suninstall program 引导您分步骤安装或升级到 Solaris 9 软件。如果您正在运行 96 MB 的最小内存并且在国际语言环境下运行，则该安装方法是适合的。

Solaris suninstall program 仅安装 Solaris 操作环境软件。该程序不能识别第三方应用程序或网络可下载软件。安装了 Solaris 操作环境以后，您必须安装第三方应用程序。而且，在安装过程中还要提示您输入系统配置信息，所以 suninstall 不是用于安装多个系统的最有效的安装方法。Solaris Web Start 程序使您能够安装第三方应用程序。或者，对于大量系统的批处理安装，使用定制 JumpStart 或 Web Start Flash 安装功能。

有关详细说明，请参阅第 15 章。

---

## 定制 JumpStart 安装方法

定制 JumpStart 安装方法是一个命令行界面，它使您能够基于所创建的配置文件，自动安装或升级多个系统。配置文件定义特定的软件安装要求。您还可以结合使用 shell 脚本以包括预安装和后安装任务。选择安装或升级所使用的配置文件和脚本。随后，定制 JumpStart 安装方法安装或升级系统。

如果您了解 Solaris 操作环境和 shell，并且有多个系统要安装，则定制 JumpStart 安装方法可能是您用来安装系统的最有效的方法。

如果您计划只安装几个系统，则该安装方法的效率会降低。创建定制 JumpStart 环境可能非常耗费时间，以至于使用该安装方法并不能节省时间。

有关详细说明，请参阅第 23 章。

---

## Web Start Flash 安装功能

基于您在主系统上安装的配置，Web Start Flash 安装功能使您可以安装多个系统。安装和配置主系统以后，您需要从主系统创建 Web Start Flash 归档文件。您可以根据需要创建任意多个 Web Start Flash 归档文件。选择要在各个不同系统中安装的 Web Start Flash 归档文件。该安装方法使您能够使用同一软件和配置有效地安装多个系统。

当您使用任何一种 Solaris 安装方法并且您未选择安装 Web Start Flash 归档文件时，安装方法将分别安装每个 Solaris 包。基于包的安装方法是很耗费时间的，原因是该安装方法必须为每个包更新包映射。Web Start Flash 归档文件在系统中的安装速度要比您分别安装各个 Solaris 包快得多。

每种 Solaris 安装方法都使您能够安装 Web Start Flash 归档文件。Solaris Web Start 安装方法和 Solaris suninstall program 提示您选择想要安装的 Web Start Flash 归档文件。如果您要执行定制 JumpStart 安装，则在配置文件中指定您想要安装的 Web Start Flash 归档文件。如果您要执行 Solaris Live Upgrade，则指定您要在非活动引导环境中安装的 Web Start 快闪归档文件。

如果您具有许多要在系统上安装的不同配置，则需要用于每个系统的 Web Start Flash 归档文件。Web Start Flash 归档文件是较大的文件，需要大量的磁盘空间。而且，当创建 Web Start Flash 归档文件以后，您将不能更改归档文件。如果您有许多不同的安装配置，或者您需要具有更改安装配置的灵活性，则可以考虑使用定制 JumpStart 安装方法。

有关详细说明，请参阅第 17 章。

---

## Solaris Live Upgrade 方法

使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的方法允许在活动引导环境依然运行时升级重复的引导环境，因而消除了生产环境的停机时间。Solaris Live Upgrade 可以与 GUI 或 CLI 一起运行。首先创建重复的引导环境。创建了重复的引导环境以后，您可以在非活动引导环境中升级或安装 Web Start 快闪归档文件。当您准备就绪时，激活非活动引导环境，在下次重新引导时，非活动引导环境将切换为活动引导环境。如果发生故障，您可以使用简单的激活和重新引导来恢复原始的引导环境。

有关详细概述和说明，请参阅第 29 章。

---

## 出厂设置 JumpStart 安装方法

当您把 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 插入到驱动器中并打开系统时，JumpStart 安装方法在新的 SPARC 系统上自动安装 Solaris 软件。选择基于系统型号和磁盘大小的缺省配置文件。该配置文件确定哪些软件组件被安装在系统上。不会提示您输入系统配置信息，并且您不能选择要安装哪些软件。

使用此安装方法所需的 JumpStart 引导映像被预安装在所有基于 SPARC 的新系统上。如果您有较早的基于 SPARC 的系统，您可以通过使用 re-preinstall(1M) 命令向系统添加 JumpStart 安装方法。



## 第 4 章

---

# 准备 Solaris 的安装或升级（主题）

---

本部分提供有关如何准备安装或升级 Solaris 操作环境的说明。

第 5 章	提供一些指南，以帮助您规划安装或升级 Solaris 操作环境所需的磁盘空间。
第 6 章	提供在开始 Solaris 安装之前需要获取的全面的系统信息列表。
第 7 章	说明如何使用 <code>sysidcfg</code> 文件来指定在 Solaris 安装过程中需要用到的系统信息。
第 8 章	提供升级 Solaris 操作环境的详细要求。



## 第 5 章

# 磁盘空间分配原则（规划）

本章描述规划磁盘空间的一般原则，您需要这些磁盘空间来安装或升级 Solaris 操作环境。本章包含下列几小节：

- 第 31 页“通用磁盘空间规划和建议”
- 第 32 页“软件组的磁盘空间建议”

## 通用磁盘空间规划和建议

在安装 Solaris 9 软件之前，您可以通过进行一些高级规划来确定您的系统是否有足够的磁盘空间。如果在安装之前规划您的磁盘空间需要，如果在您安装 Solaris 9 软件前需要它们，您可以向系统添加更多磁盘。如果您要升级，请查看第 52 页“使用磁盘空间重新分配来进行升级”。

如何规划磁盘空间因人而异。规划磁盘空间时通常需要考虑以下几点：

- 为选择要安装的每种语言（如中文、日文、韩文）分配额外的磁盘空间。
- 如果打算支持打印或邮件，请在 `/var` 文件系统中分配额外的磁盘空间。
- 如果打算使用故障转储功能 `savecore (1M)`，请在 `/var` 文件系统中分配双倍数量的物理内存。
- 如果服务器为其它系统上的用户提供了起始目录文件系统，请在此服务器上分配额外的磁盘空间。缺省情况下，起始目录通常位于 `/export` 文件系统中。
- 至少分配 512 MB 的交换空间。
- 为要安装的 Solaris 软件组分配空间。适用于软件组的推荐磁盘空间在表 5-1 中。当规划磁盘空间时，请记住可以向选择的软件组添加或从其中删除个别的软件包。
- 创建数量最少的文件系统。缺省情况下，Solaris 安装方法只创建 `root (/)` 和 `/swap`。当为 OS 服务分配了空间后，还将创建 `/export` 目录。对于您创建的每个文件系统，分配比您需要的磁盘空间多 30 % 的空间，以便使您能够升级到未来的 Solaris 版本。每个新的 Solaris 版本需要的磁盘空间比前一个版本多大约 10 %。通

过为每个文件系统分配额外的 30 % 的磁盘空间，使得在需要对系统重新分区之前可以进行数次 Solaris 升级。

- 为其他软件或第三方软件分配额外的磁盘空间。

如果要使用 Solaris Live Upgrade，请参见第 212 页“Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求”。

---

## 软件组的磁盘空间建议

Solaris 软件组是 Solaris 软件包的集合。每个软件组包括对不同功能和硬件驱动程序的支持。根据要在系统上执行的功能来选择要安装的软件组。

- End User Solaris Software Group – 包含引导和运行联网的 Solaris 系统和“通用桌面环境”所必需的最少代码。
- Developer Solaris Software Group – 包含 End User Software Group 以及对软件开发的附加支持。附加的软件开发支持包括库、包含文件、手册页和程序设计工具。不包括编译器。
- Entire Solaris Software Group – 包含 Developer Solaris Software Group 和服务器需要的附加软件。
- Entire Solaris Software Group Plus OEM Support – 包含 Entire Solaris Software Group 以及附加的硬件驱动程序，包括安装时系统上没有的硬件的驱动程序。

当安装 Solaris 软件时，您可以选择向您选定的 Solaris 软件组添加或从其中删除软件包。当选择要添加或删除的软件包时，您需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方法。

下表列出了 Solaris 软件组和安装每个组所需要的建议磁盘空间量。

---

**注意：**推荐的磁盘空间中包含交换空间。

---

表 5-1 软件组的磁盘空间建议

软件组	推荐的磁盘空间
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support	2.9 GB
Entire Solaris Software Group	2.7 GB
Developer Solaris Software Group	2.4 GB
End User Solaris Software Group	2.0 GB



## 第 6 章

---

# 在安装或升级前收集信息（规划）

---

本章包含帮助您收集安装或升级系统所需的全部信息的核对表和工作表。

- 第 33 页“安装核对表”
- 第 34 页“安装工作表”
- 第 37 页“升级核对表”
- 第 37 页“升级工作表”

---

## 安装核对表

使用下列核对表为安装 Solaris 操作环境做准备。

- 如果想通过 `tip(1)` 行在系统上安装 Solaris 软件，请确保窗口显示至少有 80 列宽、24 行长。  
要确定 `tip` 窗口的当前尺寸，请使用 `stty` 命令。有关更多信息，请参阅手册页 `stty(1)`。
- 如果系统是网络的一部分，请检验系统中是否插入了以太网连接器或类似的网络适配器。
- 如果通过 Solaris 9 Installation CD 使用 Solaris Web Start 程序进行安装，请查看第 24 页“使用 Solaris 9 Installation CD 时的要求”。
- 检验是否有足够的磁盘空间。有关更多信息，请参考第 5 章。
- 当使用 DVD 媒体并被要求从 `ok` 提示符启动时，请始终键入下列命令：`boot cdrom .`
- 查看 *Solaris 9 发行说明* 和供应商发行说明，确保新的 Solaris 发行版支持您所使用的软件。
- 查看 *Solaris 9 Sun 硬件平台指南*，确保您的硬件受支持。
- 查看系统附带的文档，确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。

## 安装工作表

使用下列工作表收集安装 Solaris 操作环境所需的信息。并不需要收集工作表中要求的全部信息。只需收集应用于系统的信息。

**注意：**如果是安装独立的非联网系统，请忽略带阴影的行。

表 6-1 安装工作表

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
网络	系统连接到了网络吗?	是/否
DHCP	系统能够使用“动态主机配置协议”(DHCP) 配置其网络接口吗?	是/否
主机名	您为系统选择的主机名。	
IP 地址	如果没有使用 DHCP，请为系统提供 IP 地址。 例如：129.200.9.1	
子网	如果没有使用 DHCP，系统是子网的一部分吗? 如果是，子网的网络掩码是什么? 例如：255.255.0.0	是/否
IPv6	您想在此机器上启用 IPv6 吗?	是/否
Kerberos	您想在此机器上配置 Kerberos 安全性吗? 如果想，收集此信息：  缺省区域： 管理服务器： 第一个 KDC： (可选)附加 KDC：	是/否
名称服务	此系统应该使用哪个名称服务?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/无
域名	如果系统使用了名称服务，请提供系统驻留的域的名称。	

表 6-1 安装工作表 (续下)

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
NIS+ 和 NIS	<p>您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个？</p> <p>如果想指定一个名称服务器，请提供下列信息。</p> <p style="text-align: right;">服务器的主机名：</p> <p style="text-align: right;">服务器的 IP 地址：</p>	指定一个/查找一个
DNS	<p>提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址，但最多可以输入三个地址。</p> <p style="text-align: right;">服务器的 IP 地址：</p> <p>当进行 DNS 查询时，可以输入要查找的域列表。</p> <p style="text-align: right;">查找域：</p> <p style="text-align: right;">查找域：</p> <p style="text-align: right;">查找域：</p>	
LDAP	<p>提供下列有关 LDAP 配置文件的信息。</p> <p style="text-align: right;">配置文件名：</p> <p style="text-align: right;">配置文件服务器：</p> <p style="text-align: right;">IP 地址：</p>	
缺省路由器	<p>您想指定一个缺省 IP 路由器（网关）还是想让 Solaris Web Start 安装程序查找一个？</p> <p>如果想指定一个缺省路由器，请提供下列信息。</p> <p style="text-align: right;">路由器 IP 地址：</p>	指定一个/查找一个
时区	您想如何指定缺省时区？	地理区域 GMT 时差 时区文件
语言环境	您想安装对哪个地理区域的支持？	
电源管理	您想使用“电源管理”吗？	是/否
代理服务器配置 (仅在 Solaris Web Start 程序中可用)	<p>您是具有到因特网的直接连接还是需要使用代理服务器获得对因特网的访问？</p> <p>如果使用代理服务器，请提供下列信息。</p> <p style="text-align: right;">主机：</p> <p style="text-align: right;">端口：</p>	直接连接/代理服务器

表 6-1 安装工作表 (续下)

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
自动重新引导或弹出 CD/DVD	<p>软件安装后是否自动重新引导?</p> <p>软件安装后是否自动弹出 CD/DVD?</p>	<p>是/否</p> <p>是/否</p>
软件组	您想安装哪个 Solaris Software Group?	<p>Entire Plus OEM</p> <p>Entire</p> <p>Developer</p> <p>End User</p> <p>Core</p>
定制包选择	<p>您想在 Solaris Software Group 中添加或删除软件包吗?</p> <p><b>注意：</b>当选择要添加或删除的包时，需要了解软件相关性以及 Solaris 软件的打包方式。</p>	
64 位	您想安装对 64 位应用程序的支持吗?	是/否
选择磁盘	<p>您想在哪个磁盘上安装 Solaris 软件?</p> <p>例如：c0t0d0</p>	
保留数据	您想保留安装 Solaris 软件的磁盘上的任何已有数据吗?	是/否
自动布局文件系统	<p>您希望安装程序在磁盘上自动布局文件系统吗?</p> <p>如果想，哪些文件系统可用于自动布局?</p> <p>例如：/, /opt, /var</p> <p>如果不想，则必须提供文件系统的配置信息。</p>	是/否
<p>安装远程文件系统</p> <p>(仅在 Solaris suninstall program 中可用)</p>	<p>此系统需要访问其他文件系统上的软件吗?</p> <p>如果是，请提供下列有关远程文件系统的信息。</p> <p>服务器：</p> <p>IP 地址：</p> <p>远程文件系统：</p> <p>本地安装点：</p>	是/否

---

## 升级核对表

使用下面的核对表为升级 Solaris 操作环境做准备。

- 如果想通过 `tip(1)` 行在系统上升级 Solaris 软件，请确保窗口显示至少有 80 列宽、24 行长。  
要确定 `tip` 窗口的当前尺寸，请使用 `stty` 命令。有关更多信息，请参阅手册页 `stty(1)`。
- 如果系统是网络的一部分，请检验系统中是否连接了以太网连接器或类似的网络适配器。
- 如果从 Solaris 9 Installation CD 使用 Solaris Web Start 程序，请验证磁盘上有一个 512 兆字节的片。
- 如果使用 Solaris Live Upgrade，确定创建新的引导环境和将其升级的资源要求。有关详细信息，请参考第 31 章。
- 如果与 Solaris 卷管理器一起使用 Solaris Live Upgrade，请关闭根镜像。有关详细信息，请参考第 214 页“关于为文件系统选择片的指南”。
- 检验是否有足够的磁盘空间。有关更多信息，请参考第 5 章。
- 当您使用 DVD 媒体并被要求从 `ok` 提示符启动时，请始终键入下列命令：`boot cdrom .`
- 查看 *Solaris 9 发行说明* 和供应商发行说明，确保新的 Solaris 发行版仍支持您所使用的软件。
- 查看 *Solaris 9 Sun 硬件平台指南*，确保您的硬件受支持。
- 查看系统附带的文档，确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。
- 查看供应商及第三方软件文档，了解其它的升级说明。
- 检查您可能需要的所有可用的修补程序。<http://sunsolve.sun.com> 上提供了最新的修补程序列表。
- 检查系统是否具有“快速服务”软件。如果您通过用 `init 0` 命令关闭系统来开始升级过程，则可能会丢失数据。有关关机说明，请参考“快速服务”文档。

---

## 升级工作表

使用下面的工作表收集升级 Solaris 操作环境所需的信息。并不需要收集工作表中要求的所有信息。只需收集应用于系统的信息。如果您在网络上执行升级，安装程序将基于当前的系统配置为您提供信息。

您不能改变基本系统标识，如主机名或 IP 地址。安装程序可能会提示您输入基本系统标识，但是您必须输入初始值。如果您使用 Solaris Web Start 程序升级，当您试图改变这些值中的任何一个时，升级将失败。

---

**注意：**如果要升级一个独立的非联网系统，请忽略带阴影的行。

---

表 6-2 升级工作表

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
网络	系统连接到了网络吗?	是/否
DHCP	系统能够使用“动态主机配置协议”(DHCP) 配置其网络接口吗?	是/否
主机名	您为系统选择的主机名。	
IP 地址	如果您没有使用 DHCP，请为系统提供 IP 地址。 例如：129.200.9.1	
子网	如果您没有使用 DHCP，系统是子网的一部分吗? 如果是，子网的网络掩码是什么? 例如：255.255.0.0	是/否
IPv6	您想在此机器上启用 IPv6 吗?	是/否
Kerberos	您想在此机器上配置 Kerberos 安全性吗? 如果想，请收集此信息：  缺省领域： 管理服务器： 第一个 KDC： (可选) 附加 KDC：	是/否
名称服务	此系统应该使用哪个名称服务?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/无
域名	如果系统使用了名称服务，则请提供系统驻留的域的名称。	
NIS+ 和 NIS	您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个? 如果想指定一个名称服务器，请提供下列信息。  服务器的主机名：  服务器的 IP 地址：	指定一个/查找一个

表 6-2 升级工作表 (续下)

安装所需的信息	说明/示例	在此处输入您的回答：
DNS	<p>提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址，但最多可以输入三个地址。</p> <p style="text-align: right;">服务器的 IP 地址：</p> <p>当进行 DNS 查询时，可以输入要查找的域列表。</p> <p style="text-align: right;">查找域：</p>	
LDAP	<p>提供下列有关 LDAP 配置文件的信息。</p> <p style="text-align: right;">配置文件名：</p> <p style="text-align: right;">配置文件服务器：</p> <p style="text-align: right;">IP 地址：</p>	
缺省路由器	<p>您想指定一个缺省 IP 路由器（网关）还是想让 Solaris Web Start 安装程序查找一个？</p> <p>如果想指定一个缺省路由器，请提供下列信息。</p> <p style="text-align: right;">路由器 IP 地址：</p>	指定一个/查找一个
时区	您想如何指定缺省时区？	地理区域 GMT 时差 时区文件
语言环境	您想安装对哪个地理区域的支持？	
电源管理	您想使用“电源管理”吗？	是/否
代理服务器配置 (仅在 Solaris Web Start 程序中可用)	<p>您拥有到因特网的直接连接还是需要使用代理服务器获得对因特网的访问？</p> <p>如果使用代理服务器，请提供下列信息。</p> <p style="text-align: right;">主机：</p> <p style="text-align: right;">端口：</p>	直接连接/代理服务器
自动重新引导或弹出 CD/DVD	<p style="text-align: center;">软件安装后是否自动重新引导？</p> <p style="text-align: center;">软件安装后是否自动弹出 CD/DVD？</p>	是/否 是/否
磁盘空间重新分配	<p>您希望安装程序在磁盘上自动重新布局文件系统吗？</p> <p>如果想，哪些文件系统可用于自动布局？</p> <p>例如： /, /opt, /var</p> <p>如果不想，则必须提供文件系统配置信息。</p>	是/否
64 位	您想安装对 64 位应用程序的支持吗？	是/否





## 第 7 章

---

# 预先配置系统信息（任务）

---

本章描述如何预先配置系统信息。预先配置有助于您在安装 Solaris 操作环境时避免系统提示您输入该信息。本章还描述如何预先配置 Power Management™ 信息。本章包含以下几部分：

- 第 41 页“预先配置系统信息的优点”
- 第 42 页“预先配置系统信息的方法”
- 第 43 页“用 `sysidcfg` 文件进行预先配置”
- 第 47 页“用名称服务进行预先配置”
- 第 50 页“预先配置 Power Management 信息”

---

## 预先配置系统信息的优点

各种安装方法都需要有关系统的配置信息，如外围设备、主机名、网际协议 (IP) 地址和名称服务。在安装工具提示您输入配置信息之前，它们会首先依次在 `sysidcfg` 文件和名称服务数据库中检查该信息。

如果 Solaris Web Start 程序、Solaris `suninstall` program 或定制 JumpStart 安装程序检测到预先配置的系统信息，则安装程序将不会提示您输入该信息。例如，您有若干个系统，并且不希望每次在一个系统上安装 Solaris 9 软件时都提示输入时区。您可以在 `sysidcfg` 文件中或在名称服务数据库中指定时区。这样在安装 Solaris 9 软件时，安装程序就不会提示您键入时区了。

## 预先配置系统信息的方法

您可以选择以下方法之一来预先配置系统信息。您可以将系统配置信息添加到以下任何一个位置中。

- 远程系统或软盘上的 `sysidcfg` 文件
- 本地站点可用的名称服务数据库

使用下表来确定使用哪种方法来为您的系统预先配置系统信息。

表 7-1 预先配置系统信息的方法

可预先配置的系统信息	可用 <code>sysidcfg</code> 文件预先配置吗？	可用名称服务预先配制吗？
名称服务	可以	可以
域名	可以	不可以
名称服务器	可以	不可以
网络接口	可以	不可以
主机名	可以 <sup>1</sup>	可以
网际协议 (IP) 地址	可以 <sup>1</sup>	可以
网络掩码	可以	不可以
DHCP	可以	不可以
IPv6	可以	不可以
缺省路由器	可以	不可以
超级用户口令	可以	不可以
安全策略	可以	不可以
用来显示安装程序和桌面的语言（语言环境）	可以	如果是 NIS 或 NIS +，则可以 如果是 DNS 或 LDAP，则不可以
终端类型	可以	不可以
时区	可以	可以
日期和时间	可以	可以
Power Management（自动停机） <sup>2</sup>	不可以	不可以

1. 由于该信息是特定于系统的，因此请编辑名称服务，而不是为每个系统创建一个不同的 `sysidcfg` 文件。

2. 您不能通过 `sysidcfg` 文件或名称服务来预先配置该系统配置信息。第 50 页“预先配置 Power Management 信息”包含详细信息。

---

## 用 `sysidcfg` 文件进行预先配置

您可以在 `sysidcfg` 文件中指定一组关键字来预先配置一个系统。这些关键字在表 7-2 中进行了描述。

您必须为每一个需要不同配置信息的系统创建一个唯一的 `sysidcfg` 文件。如果希望为所有系统指定相同的时区，则可以使用同一个 `sysidcfg` 文件在一组系统上预先配置时区。但是，如果要为其中每个系统预先配置一个不同的根（超级用户）口令，则需要为每个系统创建一个唯一的 `sysidcfg` 文件。

您可以将 `sysidcfg` 文件放在下面的一个位置中。

- NFS 文件系统 – 如果您将 `sysidcfg` 文件放在共享 NFS 文件系统中，则在将系统设置为从网络安装时必须使用 `add_install_client(1M)` 命令的 `-p` 选项。`-p` 选项指定在安装 Solaris 9 软件时系统可以在何处找到 `sysidcfg` 文件。
- UFS 软盘 – 将 `sysidcfg` 文件放在该软盘的根 (`/`) 目录中。

---

**注意：**如果您正在执行定制 JumpStart 安装，并且希望使用软盘上的 `sysidcfg` 文件，则必须将 `sysidcfg` 文件放在配置文件软盘上。要创建配置文件软盘，请参见第 128 页“为独立系统创建配置文件盘”。

---

您可以在一个目录或一张软盘上只放置一个 `sysidcfg` 文件。如果您创建了多个 `sysidcfg` 文件，则必须将每个文件放在不同的目录或软盘中。

## `sysidcfg` 文件的语法规则

您可以在 `sysidcfg` 文件中使用以下两种类型的关键字：独立关键字和依赖关键字。依赖关键字只在独立关键字中被保证是唯一的。依赖关键字只有在通过其关联的独立关键字进行标识时才存在。

在本示例中，`name_service` 是独立关键字，而 `domain_name` 和 `name_server` 则是依赖关键字：

```
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
name_server=connor(129.152.112.3)}
```

语法规则	示例
独立关键字可以按任意顺序列出。	<pre>pointer=MS-S display=ati {size=15-inch}</pre>
关键字不区分大小写。	<pre>TIMEZONE=US/Central</pre>
将所有依赖关键字用花括号 ({} ) 括起来以使其与关联的独立关键字绑定在一起。	<pre>name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com name_server=connor(129.152.112.3)}</pre>
您还可以将值括在单引号 (') 或双引号 (") 中。	<pre>network_interface='none'</pre>
一个关键字只有一个实例有效。但如果多次指定一个关键字, 则仅使用该关键字的第一个实例。	<pre>network_interface=none network_interface=le0</pre>

## sysidcfg 文件关键字

下表描述了在 `sysidcfg` 文件中可以使用的关键字。

表 7-2 在 `sysidcfg` 中可以使用的关键字

配置信息	关键字	值或示例
名称服务、域名、名称服务器	<pre>name_service=NIS, NIS+, DNS, LDAP, NONE</pre> <p>NIS 和 NIS+ 选项: {domain_name =domain_name name_server=hostname(ip_address)}</p>	<pre>name_service=NIS {domain_name =west.arp.com name_server=timber (129.221.2.1)}  name_service=NIS+ {domain_name =west.arp.com. name_server=timber (129.221.2.1)}</pre>

表 7-2 在 sysidcfg 中可以使用的关键字 (续下)

配置信息	关键字	值或示例
	DNS 选项: {domain_name=domain_name name_server=ip_address, ip_address, ip_address (最多三个) search=domain_name, domain_name, domain_name, domain_name, domain_name (最多六个, 总长度小于或等于 250 个字符)}	name_service=DNS {domain_name=west.arp.com name_server=10.0.1.10, 10.0.1.20 search=arp.com, east.arp.com}  <b>注意:</b> 只选择一个 name_service 值。根据需要, 可包含 domain_name 和 name_server 这两个关键字中的任何一个, 也可同时包含这两者, 或者两者都不包含。如果这两个关键字都不用, 则省略花括号 {}。
	LDAP 选项: {domain_name=domain_name profile=profile_name profile_server= ip_address}	name_service=LDAP {domain_name=west.arp.com profile=default profile_server=129.221.2.1}
网络接口、主机名、网际协议 (IP) 地址、网络掩码、DHCP、IPv6	network_interface=NONE、PRIMARY 或 value  其中: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NONE 可关闭联网</li> <li>■ PRIMARY 是在系统中找到的第一个已启用?? 的、非回送接口。顺序与“ifconfig.”相同。如果没有启用任何接口, 则使用第一个非回送接口。如果没有找到任何非回送接口, 则系统将被设置为 NON-NETWORKED。</li> <li>■ value 指定一个接口, 如 le0 或 hme0。</li> </ul>	network_interface=primary {dhcp protocol_ipv6=yes}  network_interface=le0 {hostname=feron default_route=129.146.88.1 ip_address=129.146.88.210 netmask=255.255.0.0 protocol_ipv6=no}
	如果 <b>确实</b> 要使用 DHCP, 则请指定: {dhcp protocol_ipv6= yes_or_no}	
	如果不使用 DHCP, 则请指定: {hostname=host_name default_route=ip_address ip_address= ip_address netmask=netmask protocol_ipv6= yes_or_no}	<b>注意:</b> 只选择一个 network_interface 值。根据需要, 可包含 hostname、ip_address 和 netmask 这三个关键字的任意组合, 或者三者都不包含。如果不使用这三个关键字中的任何一个, 则请省略花括号 ({}).  <b>注意:</b> 如果不使用 DHCP, 则不必指定 protocol_ipv6 和 default_route。但 JumpStart 安装需要立即指定 protocol_ipv6。否则稍后就会以交互方式提示您输入它。
超级用户口令	root_password= root_password	从 /etc/shadow 加密。

表 7-2 在 `sysidcfg` 中可以使用的关键字 (续下)

配置信息	关键字	值或示例
安全策略	<code>security_policy=kerberos, NONE</code> Kerberos 选项: { <code>default_realm=FQDN</code> <code>admin_server=FQDN kdc=FQDN1,</code> <code>FQDN2, FQDN3</code> } ( FQDN 是一个完全限定域名)	<code>security_policy=kerberos</code> <code>{default_realm=Yoursite.COM</code> <code>admin_server=krbadmin.Yoursite.COM</code> <code>kdc=kdcl.Yoursite.COM,</code> <code>kdc2.Yoursite.COM}</code> <b>注意:</b> 您最多可以列出三个密钥分发中心 (KDC), 但至少需要列出一个。
显示用于显示安装程序和桌面的语言	<code>system_locale=locale</code>	<code>/usr/lib/locale</code> 目录或第 40 章 提供有效的语言环境值。
终端类型	<code>terminal=terminal_type</code>	<code>/usr/share/lib/terminfo</code> 目录中的子目录提供有效的终端值。
时区	<code>timezone=timezone</code>	<code>/usr/share/lib/zoneinfo</code> 目录中的目录和文件提供有效的时区值。时区值是相对于 <code>/usr/share/lib/zoneinfo</code> 目录的路径的名称。例如, 美国山地标准时间的时区值为 <code>US/Mountain</code> 。日本的时区值为 <code>Japan</code> 。您还可以指定任何有效的 Olson 时区。
日期和时间	<code>timeserver=localhost, hostname, ip_addr</code>	如果您将 <code>localhost</code> 指定为时间服务器, 则假定系统时间正确。如果您没有运行名称服务, 并且指定了某个系统的 <code>hostname</code> 或 <code>ip_addr</code> , 则该系统的时间将用于设置时间。

## ▼ 创建 `sysidcfg` 配置文件

1. 使用文本编辑器创建一个名为 `sysidcfg` 的文件。
2. 键入所需要的 `sysidcfg` 关键字。
3. 保存 `sysidcfg` 文件。

---

**注意:** 如果创建了多个 `sysidcfg` 文件, 则必须将每个文件分别保存在不同的目录中或不同的软盘上。

---

4. 通过以下方法使 `sysidcfg` 文件可由各客户机使用:
  - 共享 NFS 文件系统。使用带 `-p` 选项的 `add_install_client(1M)` 来设置将从网络安装的系统。
  - UFS 软盘上的根 (`/`) 目录。

## sysidcfg 文件示例

下面是 `sysidcfg` 文件的示例。这些系统的主机名、IP 地址和网络掩码已通过编辑名称服务得到预先配置。由于所有系统配置信息都是在该文件中预先配置的，因此您可以使用定制 JumpStart 配置文件来执行定制 JumpStart 安装。

```
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
                  name_server=connor(129.152.112.3) }
root_password=m4QPOWNY
```

---

## 用名称服务进行预先配置

下表对名称服务数据库进行了高级概述，您需要编辑和填充这些数据库来预先配置系统信息。

要预先配置的系统信息	名称服务数据库
主机名和网际协议 (IP) 地址	hosts
日期和时间	hosts. 在为所安装的系统提供日期和时间的系统的主机名旁边指定 timehost 假名。
时区	timezone
网络掩码	netmasks

您不能用 DNS 或 LDAP 名称服务来预先配置系统的语言环境。如果使用 NIS 或 NIS+ 名称服务，则请遵循该名称服务的过程来预先配置系统的语言环境：

- 第 47 页“使用 NIS 预先配置语言环境”
- 第 49 页“使用 NIS+ 预先配置语言环境”

### ▼ 使用 NIS 预先配置语言环境

1. 首先成为名称服务器上的超级用户。
2. 更改 `/var/yp/Makefile` 以添加本地映射。
  - a. 在最后一个 `variable .time shell` 过程后面插入以下 `shell` 过程。

```
locale.time: $(DIR)/locale
             -@if [ -f $(DIR)/locale ]; then \
```

```

sed -e "/^#/d" -e s/#.*$$// $(DIR)/locale \
| awk '{for (i = 2; i<=NF; i++) print $$i, $$0}' \
| $(MAKEDBM) - $(YPDBDIR)/$(DOM)/locale.byname; \
touch locale.time; \
echo "updated locale"; \
if [ ! $(NOPUSH) ]; then \
    $(YPPUSH) locale.byname; \
    echo "pushed locale"; \
else \
: ; \
fi \
else \
    echo "couldn't find $(DIR)/locale"; \
fi

```

- b. 查找字符串 `all`: 并且在变量列表的末尾插入 `locale` 一词。

```

all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \
    netgroup bootparams aliases publickey netid netmasks c2secure \
    timezone auto.master auto.home locale

```

- c. 在接近该文件末尾处和其类型的最后一项后面，另起一行插入字符串 `locale: locale.time`。

```

passwd: passwd.time
group: group.time
hosts: hosts.time
ethers: ethers.time
networks: networks.time
rpc: rpc.time
services: services.time
protocols: protocols.time
netgroup: netgroup.time
bootparams: bootparams.time
aliases: aliases.time
publickey: publickey.time
netid: netid.time
passwd.adjunct: passwd.adjunct.time
group.adjunct: group.adjunct.time
netmasks: netmasks.time
timezone: timezone.time
auto.master: auto.master.time
auto.home: auto.home.time
locale: locale.time

```

- d. 保存该文件。

3. 创建文件 `/etc/locale` 并为每个域或特定系统生成一项：

*locale domain\_name*

或

*locale system\_name*



---

**注意：**第 40 章 包含一个有效语言环境列表。

---

例如，下面这项指定法语为 `worknet.com` 域中使用的缺省语言：

```
fr worknet.com
```

下面这项指定比利时法语为名为 `charlie` 的系统所使用的缺省语言环境：

```
fr_BE charlie
```

---

**注意：**语言环境可从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 中获得。

---

#### 4. 建立映射：

```
# cd /var/yp; make
```

通过域指定的系统或分别在 `locale` 映射中指定的系统现在被设置为使用缺省语言环境。所指定的缺省语言环境将在安装过程中使用，并在重新引导系统之后由桌面使用。

## ▼ 使用 NIS+ 预先配置语言环境

以下过程假定已经设置 NIS+ 域。对 NIS+ 域的设置被记录在《*System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*》中。

#### 1. 以超级用户或 NIS+ 管理组中用户的身份登录到名称服务器。

#### 2. 创建 `locale` 表：

```
# nistbladm -D access=og=rmcd,nw=r -c locale_tbl name=SI,nogw=
locale=,nogw= comment=,nogw= locale.org_dir.`nisdefaults -d`
```

#### 3. 将所需项添加到 `locale` 中。

```
# nistbladm -a name=name locale=locale comment=comment
locale.org_dir.`nisdefaults -d`
```

<i>name</i>	要为其预先配置缺省语言环境的域名或特定系统名。
<i>locale</i>	要在系统上安装并在重新引导系统之后在桌面上使用的语言环境。 第 40 章包含一个有效语言环境列表。
<i>comment</i>	注释字段。使用双引号来标记多于一个词的注释的开头和结尾。

---

**注意：**语言环境可从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 中获得。

---

通过域指定的系统或分别在 `locale` 表中指定的系统现在设置为使用缺省语言环境。所指定的缺省语言环境将在安装过程中使用，并在重新引导系统之后由桌面使用。

---

## 预先配置 Power Management 信息

您可以使用在 Solaris 环境中提供的 *Power Management* 软件来自动保存系统的状态，并在其空闲 30 分钟后将其关闭。如果您是在符合 EPA 的能源之星指南的第 2 版的系统（如 sun4u 系统）上安装 Solaris 9 软件，则会在默认情况下安装 *Power Management* 软件。然后，系统会在重新引导之后提示您启用还是禁用 *Power Management* 软件。

如果您正在执行交互式安装，则无法预先配置 *Power Management* 信息并避免出现提示。但是，通过使用定制 JumpStart 安装，您可以预先配置 *Power Management* 信息，方法是使用结束脚本在系统上创建 `/autoshtutdown` 或 `/noautoshtutdown` 文件。当系统重新引导时，`/autoshtutdown` 文件将启用 *Power Management*，而 `/noautoshtutdown` 文件将禁用 *Power Management*。

例如，结束脚本中的以下行将启用 *Power Management* 软件并防止在系统重新引导之后显示提示信息。

```
touch /a/autoshtutdown
```

结束脚本在第 143 页“创建结束脚本”中进行了描述。

## 第 8 章

---

# 升级 Solaris 操作环境（计划）

---

本章提供有关在升级到 Solaris 操作环境之前必须执行的任务的特定信息和说明。

- 第 51 页“升级”
- 第 52 页“使用 Solaris Live Upgrade”
- 第 52 页“使用定制 JumpStart 升级”
- 第 52 页“使用磁盘空间重新分配来进行升级”
- 第 53 页“升级前备份系统”

---

## 升级

升级是将 Solaris 操作环境与系统盘上的现有文件进行合并。升级尽可能多的保存您对 Solaris 操作环境早期版本所做的修改。

可以升级运行 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 软件的任何系统。要查看系统上运行的 Solaris 软件的版本，请键入下列命令：

```
$ uname -a
```

可以使用任何一种安装方法升级 Solaris 操作环境。有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的限制，请参阅第 211 页“Solaris Live Upgrade 的系统要求”。。

---

**注意：**使用 `smosservice patch` 升级无盘客户机。有关详细说明，请参考 *System Administration Guide: Basic Administration* 或者 `smosservice(1M)`。

---

不能将系统升级为系统上未安装的软件组。例如，如果以前在系统上安装了 End User Solaris Software Group，则不能使用升级选项升级为 Developer Solaris Software Group。不过，在升级期间可以向系统添加不属于当前已安装的软件组的软件。

如果您已在运行 Solaris 9 操作环境并且安装了单独的修补程序，则升级到 Solaris 9 Update 发行版会导致如下结果：

- 任何作为 Solaris 9 Update 发行版的一部分提供的修补程序被重新应用于您的系统。无法取消这些修补程序。
- 以前安装在您的系统上但未包括在 Solaris 9 Update 发行版中的任何修补程序都将被删除。

您可以使用“修补程序分析器”决定将通过升级到 Solaris 9 Update 发行版被删除的修补程序（如果有）。有关使用“修补程序分析器”的详细说明，请参考第 317 页“升级到 Solaris Update 发行版”。

---

## 使用 Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade 能够在复制的不活动操作环境上升级，这减少了操作系统升级的停机时间。

有关如何计划和使用 Solaris Live Upgrade 的说明，请参阅第 29 章。

---

## 使用定制 JumpStart 升级

可以使用 JumpStart 安装方法升级。在定制 JumpStart 配置文件中指定 `install_type upgrade`。

升级前必须根据系统的磁盘配置和当前安装的软件，对定制 JumpStart 配置文件进行测试。使用正在升级的系统上的 `pfinstall - D` 命令测试配置文件。不能使用磁盘配置文件测试升级配置文件。有关测试升级选项的更多信息，请参考第 135 页“测试配置文件”。

---

## 使用磁盘空间重新分配来进行升级

Solaris Web Start 安装方法、Solaris `suninstall program` 和定制 JumpStart 程序中的升级选项，提供了重新分配磁盘空间的能力。如果当前文件系统没有足够的空间用于升级，您可以重新分配磁盘空间。文件系统可能由于下列原因需要更多空间：

- 当前系统上安装的 Solaris 软件组包含新发行版中的新软件。软件组中包括的任何新软件被自动选定为在升级期间安装。

- 系统上现有软件的大小在新的发行版中已经增加。

自动布局功能尝试重新分配磁盘空间以适应文件系统新的大小要求。首先，自动布局尝试基于一套缺省约束重新分配空间。如果自动布局不能重新分配空间，您就必须更改文件系统的约束。

---

**注意：**自动布局没有增大文件系统的能力。自动布局重新分配空间的方法是：备份需要更改的文件系统，基于文件系统的更改重新分区磁盘，然后在升级发生前恢复文件系统。

---

- 如果您使用了 Solaris Web Start 程序，自动布局将无法确定如何重新分配磁盘空间，这时您必须使用 Solaris suninstall program 或 JumpStart 程序升级。
- 如果您使用了 Solaris suninstall program，自动布局将无法确定如何重新分配磁盘空间，这时您必须指定可以移动或更改的文件系统，并且再次运行自动布局。
- 如果您使用定制 JumpStart 方法升级并且创建了升级配置文件，磁盘空间可能是一个需要关注的问题。如果当前文件系统中没有足够的磁盘空间用于升级，您可以使用 backup\_media 和 layout\_constraint 关键字重新分配磁盘空间。有关在配置文件中 使用 backup\_media 和 layout\_constraint 关键字的示例，请参考实例 23-4。

---

## 升级前备份系统

升级到 Solaris 操作环境前备份现有文件系统。如果将文件系统复制到可移动媒体（如磁带），就可以保护数据以防数据丢失、损坏或破坏。有关备份系统的详细说明，请参考 *System Administration Guide: Basic Administration*。



## 第 9 章

---

### 准备从网络安装（主题）

---

本部分提供有关如何将系统设置为从网络而不是从 DVD 或 CD 媒体安装 Solaris 软件的说明。

第 10 章	提供有关从安装服务器安装 Solaris 软件的概述和规划信息。
第 11 章	提供有关将 Solaris 软件从 DVD 媒体复制到安装服务器的分步说明。
第 12 章	提供有关将 Solaris 软件从 CD 媒体复制到安装服务器的分步说明。
第 13 章	描述用于设置网络安装命令。





## 第 10 章

# 准备从网络安装（概述）

---

本章介绍如何设置建立网络和系统从网络（而不是从 DVD 或 CD 媒体）安装 Solaris 软件。

---

## 网络安装规划介绍

本节提供在能够从网络执行安装之前所需的信息。网络安装使您可以从能够访问 Solaris 9 磁盘映像的系统（称作安装服务器）安装 Solaris 软件。您将 Solaris 9 DVD 或 CD 媒体的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后，您可以通过任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。

## 网络安装所需的服务器

要从网络安装 Solaris 操作环境，要安装的系统要求网络上存在下列服务器。

- **安装服务器** – 一个包含 Solaris 9 磁盘映像的联网系统，通过这些映像，您可以在网络中的其他系统上安装 Solaris 9 软件。您通过从下列媒体复制映像来创建安装服务器：
  - Solaris 9 DVD
  - Solaris 9 Software 1 of 2 CD 和 Solaris 9 Software 2 of 2 CD从 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 和 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 中复制了映像后，如果安装要求，还可以从 Solaris 9 Installation CD 和 Solaris 9 Languages CD 中复制映像。

通过将磁盘映像复制到安装服务器的硬盘上，可以使单个安装服务器能够为不同的 Solaris 版本 提供磁盘映像。

有关如何创建安装服务器的详细信息，请参考下列各节。

- 第 62 页“使用 DVD 媒体创建安装服务器”
- 第 70 页“使用 CD 媒体创建安装服务器”
- **引导服务器** – 一个服务器系统，为同一网络子网上的客户机系统提供为安装操作环境而进行引导所需要的信息。引导服务器和安装服务器通常是同一个系统。然而，如果将安装 Solaris 9 软件的系统与安装服务器位于不同的子网，并且您没有使用 DHCP，则该子网需要一个引导服务器。

---

**注意：**当使用 DHCP 时，不必创建单独的引导服务器。有关更多信息，请参见第 59 页“使用 DHCP 提供网络安装参数”。

---

有关如何创建引导服务器的详细信息，请参考下列各节：

- 第 65 页“使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器”
- 第 74 页“使用 CD 映像的子网上创建引导服务器”
- **(可选) 名称服务器** – 一个管理包含网络上的系统信息的分布式网络数据库（如 DNS、NIS、NIS+ 或 LDAP）的系统。


有关如何创建名称服务器的详细信息，请参考 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*。

---

**注意：**安装服务器和名称服务器可以是相同的系统，也可以是不同的系统。

---

图形 10-1 阐释了通常用于网络安装的服务器。



图形 10-1 网络安装服务器

## 使用 DHCP 提供网络安装参数

当使用动态主机配置协议 (DHCP) 时，无需创建单独的引导服务器。已经创建了安装服务器后，用 `add_install_client` 命令和 `-d` 选项将客户机添加到网络。`-d` 选项使您可以通过使用 DHCP 设置用于从网络安装 Solaris 的客户机系统。DHCP 提供安装所需的网络参数。有关安装参数的 DHCP 选项的信息，请参见“Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in *System Administration Guide: IP Services*。



## 第 11 章

# 准备使用 DVD 媒体从网络安装（任务）

本章描述如何使用 DVD 媒体设置网络和系统从网络安装 Solaris 软件。网络安装使您可以从能够访问 Solaris 9 磁盘映像的系统（称作安装服务器）向网络上的其它系统安装 Solaris 软件。您将 Solaris 9 DVD 媒体的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后，您可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。本章包括下列主题：

- 第 61 页“任务图：准备使用 DVD 媒体从网络安装 Solaris 软件”
- 第 62 页“使用 DVD 媒体创建安装服务器”
- 第 65 页“使用 DVD 映像在网上创建引导服务器”
- 第 66 页“添加将被从网络安装的系统”

## 任务图：准备使用 DVD 媒体从网络安装 Solaris 软件

表 11-1 任务图：使用 DVD 媒体设置安装服务器

任务	说明	具体操作
创建安装服务器。	使用 <code>setup_install_server(1M)</code> 命令将 Solaris 9 DVD 复制到安装服务器的硬盘上。	第 62 页“使用 DVD 媒体创建安装服务器”
（可选）创建引导服务器。	如果要从网络安装的系统与安装服务器不在同一个子网上，必须在子网上创建一个引导服务器来引导系统。使用带 <code>-b</code> 选项的 <code>setup_install_server</code> 命令来设置引导服务器。如果您使用的是动态主机配置协议 (DHCP)，则不必创建引导服务器。	第 65 页“使用 DVD 映像在网上创建引导服务器”

表 11-1 任务图：使用 DVD 媒体设置安装服务器 (续下)

任务	说明	具体操作
添加将从网络被安装的系统。	使用 <code>add_install_client</code> 命令设置要从网络安装的每个系统。想要安装的每个系统都需要在网络上找到安装服务器、引导服务器和配置信息。	第 66 页“添加将被从网络安装的系统”

## 使用 DVD 媒体创建安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导服务器。

- 如果使用 DHCP 设置安装参数或者安装服务器和客户机在同一个子网上，则不需要引导服务器。
- 如果您的安装服务器和您的客户机不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则您必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。可以为每个子网创建一个安装服务器，但是安装服务器需要更多的磁盘空间。

### ▼ 使用 DVD 媒体创建安装服务器

---

**注意：**使用的系统不能运行在 Solaris 2.3 之前发布的 SunOS 版本上。

---



---

**注意：**此过程假设系统在运行卷管理器。如果您没有使用卷管理器来管理媒体，请参阅 *System Administration Guide: Basic Administration* 中有关不用卷管理器来管理可移动媒体的详细信息。

---

1. 在要成为安装服务器的系统上，成为超级用户。

该系统必须包括一个 DVD-ROM 驱动器，并成为站点的网络和名称服务的一部分。如果使用了名称服务，该系统必须已经在服务中，如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。如果没有使用名称服务，则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。

2. 在系统的驱动器中插入 Solaris 9 DVD。

3. 创建一个目录来包含 DVD 映像。

```
# mkdir -p install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 DVD 映像将被复制到的目录

4. 更改到已安装的磁盘上的 `Tools` 目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

5. 将驱动器中的 DVD 映像复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 DVD 映像将被复制到的目录

---

**注意：** `setup_install_server` 命令指示您是否有足够的硬盘空间用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间，使用 `df -k1` 命令。

---

6. 确定是否需要使安装服务器可用于装载。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。前进到 步骤 7。
- 如果安装服务器与将要被安装的系统不在同一个子网中，且您没有使用 DHCP，则必须与引导服务器共享安装映像，并启动 NFS 守护程序。继续。

a. 验证安装服务器映像的路径是否被正确地共享。

```
# share | grep install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 DVD 映像被复制到的安装映像的路径

- 如果显示了安装服务器目录的路径，且 `anon=0` 显示在选项中，则前进到 步骤 7。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径，或者不希望 `anon=0` 出现在选项中，则继续。

b. 将此项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件，以使安装服务器可用于引导服务器。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

c. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。

```
# ps ef | grep nfsd
```

d. 启动 `nfsd` 守护程序并共享安装服务器。

- 如果 `nfsd` 守护程序没有运行，将其启动。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- 如果 `nfsd` 守护程序在运行，则共享安装服务器。

```
# shareall
```

7. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

8. 弹出 Solaris 9 DVD。

9. 确定是否想修补网络安装映像（由 `setup_install_server` 创建）中位于 `miniroot` (`/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot`) 中的文件。如果一个引导映像存在问题，则必须修补文件。

- 如果不想，继续。
- 如果想，使用 `patchadd -C` 命令修补位于 `miniroot` 中的文件。



---

小心：在阅读《修补自述》中的指导或联系您当地的 Sun 支持办事处之前，不要使用 `patchadd -C`。

---

10. 确定您是否需要创建引导服务器。

- 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，则不需要创建引导服务器。前进到第 66 页“添加将被从网络安装的系统”。
- 如果您没有使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上，则必须创建引导服务器。前进到第 65 页“使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器”。

实例 11-1 使用 DVD 媒体创建安装服务器

下面的示例阐明如何通过将 Solaris 9 DVD 复制到安装服务器的 `/export/home/s9dvdsparc` 目录来创建安装服务器：

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc
```

如果需要单独的引导服务器，添加这些步骤：

向 `/etc/dfs/dfstab` 文件添加下列路径并启动 NFS：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvdsparc
# ps ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start# cd /
```

在此示例中，每个 DVD 先于每个命令被插入并自动装载。在每个命令之后，DVD 被取出。



---

## 使用 DVD 映像在网上创建引导服务器

要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导服务器。引导服务器包含足够从网络引导系统的软件，然后安装服务器完成 Solaris 软件的安装。

- 如果您是使用 DHCP 来设置安装服务器的安装参数或者客户机与安装服务器在同一个子网上，则不需要引导服务器。前进到第 66 页“添加将被从网络安装的系统”。
- 如果您的安装服务器和您的客户机不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则您必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。可以为每个子网创建一个安装服务器；然而，安装服务器需要更多的磁盘空间。

### ▼ 使用 DVD 映像在网上创建引导服务器

1. 在打算使其成为子网的引导服务器的系统上，登录并成为超级用户。

该系统必须能够访问远程 Solaris 9 磁盘映像，该映像正常情况下是安装服务器。如果使用了名称服务，则该系统也应该在一个名称服务中。如果没有使用名称服务，则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。

2. 从安装服务器装载 Solaris 9 DVD。

```
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
```

*server\_name: path* 是安装服务器的名称和磁盘映像的绝对路径

3. 为引导映像创建目录。

```
# mkdir -p boot_dir_path
```

*boot\_dir\_path* 指定引导软件将被复制到的目录

4. 更改到 Solaris 9 DVD 映像上的 Tools 目录。

```
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
```

5. 将引导软件复制到引导服务器上。

```
# ./setup_install_server -b boot_dir_path
```

*-b* 指定将该系统设置为引导服务器

*boot\_dir\_path*

指定引导软件将被复制到的目录

---

**注意：** `setup_install_server` 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于映像。要确定可用的磁盘空间，使用 `df -k1` 命令。

---

## 6. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

## 7. 卸载安装映像。

```
# umount /mnt
```

您现在可以设置将从网络安装的系统。请参见第 66 页“添加将从网络安装的系统”。

### 实例 11-2 在子网上创建引导服务器

下面的示例阐明如何在子网上创建引导服务器。这些命令将引导软件从 Solaris 9 DVD 映像复制到系统的本地磁盘上的 `/export/home/s9dvdsparc`。

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/s9dvdsparc /mnt
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/home/s9dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
```

在此示例中，每个 DVD 先于每个命令被插入并自动装载。在每个命令之后，DVD 被取出。

---

## 添加将从网络安装的系统

创建了安装服务器和引导服务器（如果必要）之后，必须设置每个要从网络安装的系统。每个想要安装的系统都需要找到下列内容：

- 安装服务器
- 如果必要，引导服务器
- `sysidcfg` 文件，如果使用 `sysidcfg` 文件来预先配置系统信息
- 名称服务器，如果使用名称服务来预先配置系统信息
- 配置文件服务器上的 `JumpStart` 目录中的配置文件，如果使用的是定制 `JumpStart` 安装方法

使用下列 `add_install_client` 过程设置安装服务器和客户机。另外，请参阅下列示例过程：

- 如果使用 DHCP 设置安装参数，请参见 实例 11-3。
- 如果安装服务器和客户机在同一个子网上，请参见 实例 11-4。
- 如果安装服务器和客户机不在同一个子网上，且您没有使用 DHCP，请参见 实例 11-5。

有关可与此命令一起使用的更多选项，请参见手册页 `add_install_client(1M)`。

## ▼ 要用 `add_install_client` 从服务器添加将从网络被安装的系统

如果您有引导服务器，确保已经共享了安装服务器安装映像并启动了适当的守护程序。请参见 步骤 6。

1. 在安装服务器或引导服务器上，成为超级用户。
2. 如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务，确定下列关于要安装的系统的信息已经添加到名称服务中：
  - 主机名
  - IP 地址
  - 以太网地址

有关名称服务的更多信息，请参见 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*。

3. 更改到 `Tools` 目录，该目录在安装服务器的 Solaris 9 DVD 映像上：

```
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
```

`install_dir_path`                    指定 `Tools` 目录的路径

4. 设置一个将从网络安装的系统。该系统可以是安装服务器或引导服务器。

```
# ./add_install_client [-d] [-s install_server:install_dir_path] \
[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p sysid_server:path] \
[-t boot_image_path] client_name platform_group
```

`-d`                                    指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。

`-s install_server:install_dir_path`    指定安装服务器的名称和路径。

- `install_server` 是安装服务器的主机名
- `install_dir_path` 是 Solaris 9 DVD 映像的绝对路径

<code>-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path</code>	为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 目录。 <i>jumpstart_server</i> 是 JumpStart 目录所在的服务器的主机名。 <i>jumpstart_dir_path</i> 是 JumpStart 目录的绝对路径。
<code>-p sysid_server:path</code>	指定用于预先配置系统信息的 <code>sysidcfg</code> 文件的路径。 <i>sysid_server</i> 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。 <i>path</i> 是包含 <code>sysidcfg</code> 文件的目录的绝对路径。
<code>-t boot_image_path</code>	如果要使用 Solaris 9 网络安装映像、CD 或 DVD 上的工具目录中的引导映像以外的引导映像，则指定另一个引导映像的路径。
<i>client_name</i>	是将来自网络安装的系统的名称。该名称 <b>不是</b> 安装服务器的主机名。
<i>platform_group</i>	是要安装的系统的平台组。有关详细信息，请参阅第 39 章。

#### 实例 11-3 在使用 DHCP 时在安装服务器上添加安装客户机

下面的示例阐明如何在使用 DHCP 时添加安装客户机以在网络上设置安装参数。名为 `basil` 的安装客户机，它是一个 Ultra™ 5 系统。文件系统 `/export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools` 包含 `add_install_client` 命令。

```
install_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
```

#### 实例 11-4 在网络中添加与服务器在同一个子网上的安装客户机

下面的示例阐明如何添加与安装服务器在同一个子网上的安装客户机。安装服务器的名称为 `basil`，它是一个 Ultra™ 5 系统。文件系统 `/export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools` 包含 `add_install_client` 命令。

```
install_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u
```

#### 实例 11-5 在只有一个引导服务器的网络上添加安装客户机

下面的示例阐明如何向引导服务器添加一个安装客户机。安装客户机的名称是 `rose`，它是一个 Ultra™ 5 系统。在引导服务器上运行此命令。 `-s` 选项用于指定名为 `basil` 的安装服务器，它包含一个 Solaris 9 DVD 映像，在 `/export/home/s9dvdsparc` 中。

```
boot_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s basil:/export/home/s9dvdsparc rose sun4u
```

## 第 12 章

# 准备使用 CD 媒体从网络安装（任务）

本章描述如何使用 CD 媒体设置网络和系统从网络安装 Solaris 软件。网络安装使您可以从能够访问 Solaris 9 磁盘映像的系统（称作安装服务器）向网络上的其它系统安装 Solaris 软件。您将 CD 媒体的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后，您可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。本章包括下列主题：

- 第 69 页“任务图：准备使用 CD 媒体从网络安装”
- 第 70 页“使用 CD 媒体创建安装服务器”
- 第 74 页“使用 CD 映像的子网上创建引导服务器”
- 第 76 页“添加将从网络安装的系统”

## 任务图：准备使用 CD 媒体从网络安装

表 12-1 任务图：使用 CD 媒体设置安装服务器

任务	说明	具体操作
创建安装服务器。	<p>使用 <code>setup_install_server(1M)</code> 命令将 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 复制到安装服务器的硬盘上。</p> <p>使用 <code>add_to_install_server(1M)</code> 命令将 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 和 Solaris 9 Languages CD 复制到安装服务器的硬盘上。</p> <p>使用 <code>modify_install_server(1M)</code> 命令将 Solaris Web Start 用户界面软件添加到网络安装映像。</p>	第 70 页“使用 CD 媒体创建安装服务器”

表 12-1 任务图：使用 CD 媒体设置安装服务器 (续下)

任务	说明	具体操作
(可选) 创建引导服务器。	如果您想从网络安装的系统与安装服务器不在同一个子网上，则必须在子网上创建一个引导服务器来引导系统。如果您使用的是动态主机配置协议 (DHCP)，则不必创建引导服务器。	第 74 页“使用 CD 映像在网上创建引导服务器”
添加将从网络安装的系统。	使用 <code>add_install_client</code> 命令设置要从网络安装的每个系统。想要安装的每个系统都需要在网络上找到安装服务器、引导服务器和配置信息。	第 76 页“添加将从网络安装的系统”

## 使用 CD 媒体创建安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置一个单独的引导服务器。

- 如果您是使用 DHCP 来设置安装参数或者您的安装服务器和客户机在同一个子网上，则不需要单独的引导服务器。
- 如果您的安装服务器和您的客户机不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。您可以为每个子网创建一个安装服务器，但是安装服务器需要更多的磁盘空间。

### ▼ 使用 CD 媒体创建安装服务器

---

**注意：**使用的系统不能运行在 Solaris 2.3 之前发布的 SunOS 版本上。

---



---

**注意：**此过程假设系统在运行卷管理器。如果您没有使用卷管理器来管理媒体，请参考 *System Administration Guide: Basic Administration* 中有关不用卷管理器来管理可移动媒体的详细信息。

---

#### 1. 在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。

该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器，并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果您使用名称服务，该系统必须已经在名称服务中，如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。如果您不使用名称服务，则必须遵循站点的政策来发布关于该系统的信息。

2. 将 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 插入系统的驱动器。

3. 为 CD 映像创建一个目录。

```
# mkdir -p install_dir_path
```

*install\_dir\_path*                   指定 CD 映像将被复制到的目录

4. 更改到已安装的磁盘上的 Tools 目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

5. 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

*install\_dir\_path*                   指定 CD 映像将被复制到的目录

---

注意：setup\_install\_server 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 9 Software 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间，使用 df -kl 命令。

---

6. 确定是否需要使安装服务器可用于装载。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。前进到 步骤 7。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网中，并且您没有使用 DHCP，则必须与引导服务器共享安装映像，并启动 NFS 守护程序。继续。

a. 验证安装服务器安装映像的路径是否被正确共享。

```
# share | grep install_dir_path
```

*install\_dir\_path*                   指定引导服务器安装映像的路径

- 如果显示了安装服务器目录的路径，且 anon=0 显示在选项中，则前进到 步骤 7。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径，或者不希望 anon=0 出现在选项中，则继续。

b. 将此项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件，以使引导服务器可以访问安装服务器。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

c. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。

```
# ps ef | grep nfsd
```

d. 启动 `nfsd` 守护程序并共享安装服务器。

- 如果 `nfsd` 守护程序没有运行，将其启动。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- 如果 `nfsd` 守护程序在运行，则共享安装服务器。

```
# shareall
```

7. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

8. 弹出 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD。

9. 在系统的 CD-ROM 驱动器中插入 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。

10. 更改到已装载的 CD 上的 `Tools` 目录：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

11. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

*install\_dir\_path*                    指定 CD 映像将被复制到的目录

12. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

13. 弹出 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。

14. 将 Solaris 9 Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。

15. 更改到已装载的 CD 上的 `Tools` 目录：

```
# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools
```

16. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

*install\_dir\_path*                    指定 CD 映像将被复制到的目录

17. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```



18. 确定是否想使用户能够使用 Solaris Web Start 安装方法来引导系统和从网络安装 Solaris 9 软件。

- 如果不想，弹出 Solaris 9 Languages CD 并前进到 步骤 22。
- 如果想，弹出 Solaris 9 Languages CD 并继续。

19. 将 Solaris 9 Installation CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。

20. 更改到在已装载的 CD 中包含 `modify_install_server` 的目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0
```

21. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器：

```
# ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path
```

`-p` 将现有映像的 miniroot 保存到 `install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig`

`install_dir_path` 指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录。

`installer_miniroot_path` 指定 CD 上将从中复制 Solaris Web Start 界面的目录

22. 确定是否想修补网络安装映像（由 `setup_install_server` 创建）中位于 **miniroot** (`/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot`) 中的文件。如果引导映像存在问题，则必须修补文件。

- 如果不想，继续。
- 如果想，使用 `patchadd -C` 命令修补位于 miniroot 中的文件。



---

小心：在阅读《修补自述》中的指导或联系您当地的 Sun 支持办事处之前，不要使用 `patchadd -C`。

---

23. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一个子网上，则不需要创建引导服务器。前进到 第 66 页“添加将被从网络安装的系统”。
- 如果您 **没有** 使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上，则必须创建引导服务器。前进到 第 65 页“使用 DVD 映像在网上创建引导服务器”。

实例 12-1 使用 CD 媒体创建安装服务器

下面的示例阐明如何通过将下列 CD 复制到安装服务器的 `/export/home/s9cdsparc` 目录来创建安装服务器。

- Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2)
- Solaris 9 Software CD 2 (1 of 2)
- Solaris 9 Languages CD

### 实例 12-1 使用 CD 媒体创建安装服务器 (续下)

```
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9cdsparc
```

如果您由单独的引导服务器，添加这些步骤：

```
将下列路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件：
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/s9cdsparc
# ps ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
继续下列步骤。
```

如果您不需要引导服务器或者已经为单独的引导服务器添加了步骤，继续：

```
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/s0
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0
```

在此示例中，每个 CD 先于每个命令被插入并自动装载。在每个命令之后，CD 被取出。

---

## 使用 CD 映像的子网上创建引导服务器

要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导服务器。引导服务器包含足够从网络引导系统的软件，然后安装服务器完成 Solaris 软件的安装。

- 如果使用 DHCP 设置安装服务器或安装参数或者客户机与安装服务器在同一个子网上，则不需要引导服务器。前进到第 76 页“添加将从网络安装的系统”。
- 如果安装服务器与客户机不在同一个子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。可以为每个子网创建一个安装服务器；然而，安装服务器需要的磁盘空间要多得多。

### ▼ 使用 CD 映像的子网上创建引导服务器

1. 在打算使其成为子网的引导服务器的系统上，登录并成为超级用户。

该系统必须包括一个本地 CD-ROM 驱动器或者能够访问远程 Solaris 9 磁盘映像，该映像正常情况下在安装服务器上。如果使用了名称服务，则该系统应该在名称服务中。如

果没有使用名称服务，则必须遵守站点的政策来发布关于该系统的信息。

## 2. 从安装服务器装载 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 映像。

```
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
```

*server\_name: path* 是安装服务器的名称和磁盘映像的绝对路径

## 3. 创建引导映像的目录。

```
# mkdir -p boot_dir_path
```

*boot\_dir\_path* 指定引导软件将被复制到的目录

## 4. 更改到 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 映像上的 Tools 目录。

```
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
```

## 5. 将引导软件复制到引导服务器。

```
# ./setup_install_server -b boot_dir_path
```

*-b* 指定将系统设置为引导服务器

*boot\_dir\_path* 指定引导软件将被复制到的目录

---

注意：setup\_install\_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于映像。要确定可用的磁盘空间，使用 df -k1 命令。

---

## 6. 将目录更改到根 (/)。

```
# cd /
```

您现在可以设置要从网络安装的系统了。请参见 第 76 页“添加将从网络安装的系统”。

### 实例 12-2 使用 CD 媒体在子网上创建引导服务器

下面的示例阐明如何在子网上创建引导服务器。这些命令将引导软件从 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2) 映像复制到系统的本地磁盘上的 /export/install/boot。另外，Solaris Web Start 界面软件被复制到安装服务器。

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p boot_dir_path
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
```

实例 12-2 使用 CD 媒体在子网上创建引导服务器 (续下)

在此示例中，磁盘先于命令插入并自动装载。在命令之后，磁盘被取出。

---

## 添加将从网络安装的系统

创建了安装服务器和引导服务器（如果需要）之后，必须设置每个要从网络安装的系统。每个要安装的系统都需要找到下列内容：

- 安装服务器
- 如果需要，引导服务器
- sysidcfg 文件，如果使用 sysidcfg 文件预先配置系统信息
- 名称服务器，如果使用名称服务预先配置系统信息
- 配置文件服务器上的 JumpStart 目录中的配置文件，如果使用的是定制 JumpStart 安装方法

使用下列 `add_install_client` 过程设置安装服务器和客户机。另外，请参阅下列的示例过程：

- 如果使用 DHCP 设置安装参数，请参见 实例 12-3。
- 如果您的安装服务器和客户机在同一个子网上，请参见 实例 12-4。
- 如果您的安装服务器和客户机不在同一个子网上，且您没有使用 DHCP，请参见 实例 12-5。

### ▼ 用 `add_install_client` 从服务器添加要从网络安装的系统

如果您有引导服务器，确保已经共享了安装服务器安装映像。请参见 步骤 6。

1. 在安装服务器或引导服务器上，成为超级用户。
2. 如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务，确定下列关于要安装的系统的信息已经添加到名称服务中：
  - 主机名
  - IP 地址
  - 以太网地址

有关名称服务的更多信息，请参见 *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*。

3. 更改到 `Tools` 目录，该目录在安装服务器的 Solaris 9 CD 映像上：

```
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
```

*install\_dir\_path*                    指定 Tools 目录的路径

#### 4. 设置一个将从网络安装的系统。该系统可以是安装服务器或引导服务器。

```
# ./add_install_client [-d] [-s install_server:install_dir_path] \  
[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p server:path] \  
[-t boot_image_path] client_name platform_group
```

<code>-d</code>	指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。
<code>-s install_server:install_dir_path</code>	指定安装服务器的名称和路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ <i>install_server</i> 是安装服务器的主机名</li><li>■ <i>install_dir_path</i> 是 Solaris 9 CD 映像的绝对路径</li></ul>
<code>-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path</code>	为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 目录。 <i>jumpstart_server</i> 是 JumpStart 目录所在的服务器的主机名。 <i>jumpstart_dir_path</i> 是 JumpStart 目录的绝对路径。
<code>-p sysid_server:path</code>	指定用于预先配置系统信息的 <i>sysidcfg</i> 文件的路径。 <i>sysid_server</i> 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。 <i>path</i> 是包含 <i>sysidcfg</i> 文件的目录的绝对路径。
<code>-t boot_image_path</code>	如果想使用 Solaris 9 网络安装映像、CD 或 DVD 上的工具目录中的引导映像以外的引导映像，则指定另一个引导映像的路径。
<i>client_name</i>	是从网络安装的系统名称。该名称 <b>不是</b> 安装服务器的主机名。
<i>platform_group</i>	是要安装的系统平台组。一个详细的平台组列表出现在第 39 章中。

##### 实例 12-3 在使用 DHCP 时在安装服务器上添加安装客户机 (CD)

下面的示例阐明如何在使用 DHCP 时添加安装客户机以在网络上设置安装参数。安装客户机的名称是 *basil*，它是一个 Ultra™ 5 系统。文件系统 `/export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools` 包含 `add_install_client` 命令。

```
install_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools  
install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
```

##### 实例 12-4 在网络中添加与服务器在同一个子网上的安装客户机 (CD)

下面的示例阐明如何添加与安装服务器在同一个子网上的安装客户机。安装服务器的名称是 *basil*，它是一个 Ultra™ 5 系统。文件系统 `/export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools` 包含 `add_install_client` 命令。

实例 12-4 在网络中添加与服务器在同一个子网上的安装客户机 (CD) (续下)

```
install_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u
```

实例 12-5 在只有一个引导服务器的网络上添加安装客户机 (CD)

下面的示例阐明如何向引导服务器添加一个安装客户机。安装客户机的名称是 *rose*，它是一个 Ultra™ 5 系统。在引导服务器上运行此命令。-s 选项用于指定名为 *basil* 的安装服务器，它包含一个 Solaris 9CD 映像，在 */export/home/s9cdsparc* 中。

```
boot_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
boot_server# ./add_install_client -s basil:/export/home/s9cdsparc rose sun4u
```

## 第 13 章

# 准备从网络安装（命令参考）

本章列出了用于设置网络安装的命令。

表 13-1 网络安装命令

命令	说明
<code>add_install_client</code>	一个将统的网络安装信息添加到安装服务器或引导服务器以便从网络进行安装。命令。 <code>add_install_client(1M)</code> 手册页中包含更多信息。
<code>setup_install_server</code>	一个将 Solaris 9 DVD 或 CD 复制到安装服务器的本地磁盘或将引导软件复制到引导服务器的脚本。 <code>setup_install_server(1M)</code> 手册页中包含更多信息。
<code>add_to_install_server</code> (只适用于 CD 媒体)	一个将 CD 上产品树内的附加软件包复制到现有安装服务器的本地磁盘上的脚本。 <code>add_to_install_server(1M)</code> 手册页中包含更多信息。
<code>modify_install_server</code> (只适用于 CD 媒体)	一个将 Solaris Web Start 用户界面软件复制到现有引导服务器上的 Solaris 9 CD 映像中的脚本。这个脚本使您得以使用 Solaris Web Start 程序来引导系统和从网络安装 Solaris 9 软件。 <code>modify_install_server(1M)</code> 手册页中包含更多信息。一个 RAM 等于或低于 64 MB 的系统将没有足够的内存来用 Solaris Web Start 安装机器。
安装	一个允许文件系统安装并显示已安装的文件系统（包括 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 和 Solaris 9 Languages CD 上的文件系统）的命令。 <code>mount(1M)</code> 手册页中包含更多信息。
<code>uname -i</code>	一个用于确定系统的平台名称（例如 SUNW、SPARCstation-5）的命令。当安装 Solaris 软件时，可能需要系统的平台名称。 <code>uname(1)</code> 手册页中包含更多信息。

表 13-1 网络安装命令 (续下)

命令	说明
<p>patchadd -C <i>net_install_image</i></p>	<p>一个向位于 <code>miniroot Solaris_9/Tools/Boot</code> (在由 <code>setup_install_server</code> 创建的 DVD 或 CD 的网络安装映像上) 中的文件添加修补程序的命令。此工具使您得以修补 Solaris 安装命令和 <code>miniroot</code> 特有的其它命令。<code>net_install_image</code> 是网络安装映像的绝对路径名。<code>patchadd (1M)</code> 手册页中包含更多信息。</p> <p><b>小心：</b>在使用 <code>patchadd -C</code> 之前，请先阅读《修补自述》中的指导或联系您当地的 Sun 支持办事处。</p>
<p>重置</p>	<p>一个用于重置系统并重引导机器的 <code>Open Boot prom</code> 命令。或者，如果您引导并发现一系列关于 I/O 中断的错误信息，同时按下 <code>Stop</code> 和 <code>A</code> 键，并在 <code>ok</code> 或 <code>&gt; PROM</code> 提示符处键入 <code>reset</code>。</p>
<p>标题</p>	<p>一个显示系统信息 (如型号名称、以太网地址和已安装的内存) 的 <code>Open Boot prom</code> 命令。可以只在 <code>ok</code> 或 <code>&gt; PROM</code> 提示符处发出此命令。</p>



## 第 14 章

---

# 使用 Solaris Web Start 程序（任务）

---

本章解释如何使用 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 上的 Solaris Web Start 程序安装或升级 Solaris 软件。

---

**注意：** 如果想在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的机器或域上安装 Solaris 操作环境，可以使用连接到另一台机器上的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。有关详细说明，请参考附录 B。

---

本章包含下列主题。

- 第 81 页“Solaris Web Start 程序 GUI 或 CLI”
- 第 82 页“使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级”
- 第 85 页“Solaris Web Start 安装和升级后任务”

---

## Solaris Web Start 程序 GUI 或 CLI

可以使用 GUI 或 CLI 运行 Solaris Web Start 程序。

- GUI –需要本地或远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器或网络连接、视频适配器、键盘、显示器和足够的内存。
- CLI –需要本地或远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器或网络连接、键盘和显示器。可以使用 `tip` 命令运行 Solaris Web Start 安装 CLI。有关更多信息，请参阅手册页 `tip(1)`。

如果 Solaris Web Start 程序为系统检测到一个视频适配器，则自动显示 GUI。如果 Solaris Web Start 程序未检测到视频适配器，则自动显示 CUI。GUI 和 CUI 两者中指令的内容和顺序通常相同。

# 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级

可以通过使用 Solaris Web Start 程序安装或升级 Solaris 操作环境，该程序在 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 上。

---

**注意：**如果从 Solaris 9 Installation CD 安装，请参考第 24 页“使用 Solaris 9 Installation CD 时的要求”了解特殊要求。

---

对于安装，请确保具有下列内容：

- 对于 DVD 安装，Solaris 9 DVD
- 对于 CD 安装：
  - Solaris 9 Installation CD。
  - Solaris 9 Software CD 1（1 of 2）。
  - Solaris 9 Software CD 2（1 of 2）–如果需要，安装程序会提示您插入此 CD。
  - Solaris 9 Languages CD –如果需要支持特定地理区域的语言，安装程序会提示您插入此 CD。

## 任务图：执行 Solaris Web Start 安装

表 14-1 执行 Solaris Web Start 安装任务图

任务	说明	具体操作
检验系统要求。	检验系统是否满足用 Solaris Web Start 程序安装或升级的要求。	第 23 页“系统要求”
收集必要的信息。	请遵从核对表并完成工作表，确保具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。	第 6 章
（可选）预先配置系统信息。	使用 <code>sysidcfg</code> 文件或名称服务预先为系统配置安装信息（例如 <code>locale</code> ）。预先配置系统信息可阻止安装程序在安装期间提示您。	第 7 章
（仅对于升级）准备升级系统。	备份系统。	<i>System Administration Guide: Basic Administration</i>
（可选）设置系统以从网络安装。	要从远程 DVD 或 CD 网络安装映像安装系统，需要设置系统从安装服务器或引导服务器引导并安装。	第 12 章

表 14-1 执行 Solaris Web Start 安装任务图 (续下)

任务	说明	具体操作
安装或升级。	引导系统并按照提示安装或升级 Solaris 软件。	第 83 页“使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级”
(仅对于升级) 执行升级后任务。	更正升级期间丢失的任何本地修改。	第 85 页“升级后修正本地修改”

## ▼ 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级

1. 决定是要通过使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装软件还是通过使用网络映像安装软件。
  - 如果使用的是 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器，请插入 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD。
  - 如果使用的是网络安装映像，请将目录更改为安装媒体所在的位置。可能需要向网络管理员查询此位置。下列命令是一个示例。

```
% cd /net/install-svr/export/s9/sparc
```

2. 引导系统。

- 如果系统是新的，刚从包装盒中拿出来，则打开系统。
- 如果想安装或升级现有系统，则关闭系统。
  - 要从本地 DVD 或 CD 引导，请键入：

```
ok boot cdrom [- nowin]
```

- 要从网络上的安装服务器引导，请键入：

```
ok boot net [- nowin]
```

nowin    指定以 CLI 模式运行 Solaris Web Start 程序。

Solaris Web Start 安装开始。

3. 如果向您提问，请回答系统配置问题。
  - 如果您预先配置了全部系统信息，Solaris Web Start 程序则不提示您输入任何配置信息。前进到步骤 7。
  - 如果您没有预先配置系统信息，请使用第 34 页“安装工作表”或第 37 页“升级工作表”帮助您回答系统配置问题。

如果使用的是 GUI，在您确认系统配置信息后，Solaris Web Start “安装展台”和“欢迎使用 Solaris”对话框出现。如果系统内存不足，则 Kiosk 不显示。



图形 14-1 Solaris Web Start Kiosk 菜单

您可以单击 Kiosk 菜单上的任一链接。

---

**注意：**在有些情况下，Kiosk 可能覆盖一个对话框。要显示一个隐藏的对话框，请在 Kiosk 菜单上选择“发送 Kiosk 到后台”。

---

“安装程序问题”屏幕出现。

4. 决定是想自动重新引导系统还是想自动弹出光盘。单击“下一步”。  
“指定媒体”屏幕出现。
5. 指定用与安装的媒体：CD 或 DVD、网络、HTTP、FTP 或本地磁带。
6. 决定是想执行初始安装还是升级。

Solaris Web Start 程序确定系统是否可以升级。您必须有现有的 Solaris 根 (/) 文件系统。如果您正在使用 Solaris 9 Installation CD 升级，则必须有一个 512 兆字节的

片。Solaris Web Start 程序检测必要的条件，然后升级系统。

7. 按照屏幕上的说明安装 Solaris 软件和系统上任何附加的软件。

当 Solaris Web Start 程序完成安装 Solaris 软件后，系统自动重新引导或提示您手动重新引导。

安装完成后，安装日志保存在一个文件中。在下列目录中可以找到安装日志：

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

8. 如果要升级 Solaris 软件，可能需要更正一些未保留的本地修改。有关详细说明，请参考第 85 页“升级后修正本地修改”。

---

## Solaris Web Start 安装和升级后任务

安装或升级 Solaris 操作环境后，可能需要执行如下任务。

### ▼ 升级后修正本地修改

在您升级时，Solaris Web Start 程序将现有系统的本地软件修改与新的 Solaris 软件进行合并。然而，在某些情况下，不可能进行合并。在您完成系统的升级后，可能需要更正一些未保留的本地修改。



---

小心：如果您不更正未保留的本地修改系统可能不引导。

---

1. 审阅下列文件的内容决定您是否需要更正 Solaris Web Start 程序未能保留的本地修改。

/a/var/sadm/system/data/upgrade\_cleanup

2. 更正任何未保留的本地修改。

3. 重新引导系统。

```
# reboot
```



## 第 15 章

---

# 使用 Solaris suninstall Program (任务)

---

本章讲述如何使用 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的 Solaris suninstall program 来安装或升级 Solaris 软件。

- 第 87 页“Solaris suninstall Program ”
- 第 87 页“使用 Solaris suninstall Program 执行安装或升级”
- 第 89 页“Solaris suninstall Program 后升级任务”

---

## Solaris suninstall Program

您可以使用 CLI 运行 Solaris suninstall program。Solaris suninstall program 需要一个本地或远程 CD-ROM 驱动器或网络连接、键盘和监视器。您可以使用 `tip` 命令运行 Solaris suninstall program。有关更多信息，请参见手册页 `tip(1)`。

---

**注意：**要浏览文本，可使用 Control-U 向上移动一页，使用 Control-D 向下移动一页。

---

---

## 使用 Solaris suninstall Program 执行安装或升级

通过使用 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的 Solaris suninstall program，您可以在您的系统上安装或升级 Solaris 操作环境。您不能使用 Solaris suninstall program 安装任何其它软件。

确保您有以下 CD：

- Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2) .
- Solaris 9 Software CD 2 (1 of 2) – 如有必要，安装程序将提示您提供该 CD。
- Solaris 9 Languages CD – 如果必要，安装程序将提示您提供该 CD 以支持特定地理区域的语言。

## 任务映射：执行 Solaris suninstall Program 安装

表 15-1 任务映射：执行 Solaris suninstall program 安装

任务	说明	参考指南
收集所需的信息。	遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。	第 6 章
(仅限于升级) 准备升级系统。	备份系统。	《System Administration Guide: Basic Administration》
(可选) 预配置系统配置信息。	使用 sysidcfg 文件或名称服务预配置系统的安装信息，例如 locale。预配置系统信息可防止安装程序在安装过程中提示您提供信息。	第 7 章
(可选) 设置系统以便从网络进行安装。	要从远程 Solaris 9 Software CD 映像安装系统，您需要设置系统以使其从安装服务器或引导服务器进行引导和安装。	第 12 章
安装或升级。	引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。	第 88 页“使用 Solaris suninstall Program 执行安装或升级”
(仅限于升级) 执行后升级任务。	更正升级过程中丢失的任何本地修改。	第 89 页“Solaris suninstall Program 后升级任务”

### ▼ 使用 Solaris suninstall Program 执行安装或升级

#### 1. 确定您是希望使用 CD-ROM 驱动器还是使用网络映像来安装软件。

- 如果要使用 CD-ROM 驱动器，请插入 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2)
- 如果要使用网络安装映像，请如下例所示将目录更改到安装媒体所在的位置。您可能需要向网络管理员核实该位置。以下命令是一个示例。

```
% cd /net/install-svr/export/s9/sparc
```

#### 2. 引导系统。

- 如果系统是新的并且非常先进，则打开该系统。



- 如果您想安装或更新现有系统，则关闭该系统。

- 若要从本地 CD 引导，请键入：

```
ok boot cdrom
```

- 若要从网络上的安装服务器引导，请键入：

```
ok boot net
```

Solaris suninstall program 开始执行。

### 3. 如有提示，请回答系统配置问题。

如果您预配置了全部系统配置信息，则 Solaris suninstall program 不会提示您输入任何配置信息。

如果您没有预配置系统配置信息，请使用第 34 页“安装工作表”或第 37 页“升级工作表”来帮助您回答系统配置问题。

### 4. 按照屏幕上的说明在系统上安装 Solaris 软件。

当 Solaris suninstall program 完成 Solaris 软件的安装时，系统自动重新引导或提示您手动重新引导。

安装完成后，安装日志保存在文件中。您可以在下列目录中找到安装日志：

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

### 5. 如果您要升级 Solaris 软件，则可能需要更正一些未保存的本地修改。有关详细说明，请参阅第 89 页“Solaris suninstall Program 后升级任务”。

### 6. (可选) 若要安装附加软件，请参阅《System Administration Guide: Basic Administration》。

---

## Solaris suninstall Program 后升级任务

在您升级时，Solaris suninstall program 将现有系统的本地软件修改与新的 Solaris 软件进行合并。但是，在某些情况下，不可能进行合并。系统升级完成后，您可能需要更正一些未保存的本地修改。



---

小心：如果您不更正未保存的本地修改，则系统可能不引导。

---

## ▼ 升级后更正本地修改

1. 检查下列文件的内容以确定您是否需要更正 **Solaris suninstall program** 未能保存的本地修改。

```
/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
```

2. 更正未保存的任何本地修改。

3. 重新引导系统。

```
# reboot
```

## 第 16 章

# Web Start Flash 安装功能（主题）

---

本节提供创建 Web Start Flash 归档文件和使用 Web Start Flash 归档文件在多个系统上安装 Solaris 操作环境的说明。

第 17 章	提供有关创建和安装 Web Start Flash 归档文件的概述和规划信息。
第 18 章	提供创建 Web Start Flash 归档文件的逐步说明。
第 19 章	提供使用 Web Start Flash 归档文件安装系统的逐步说明。
第 20 章	描述 <code>flarcreate</code> 和 <code>flar</code> 命令的语法和选项。描述 Web Start Flash 归档文件信息的关键字。



## 第 17 章

---

# Web Start Flash（概述和规划）

---

本章提供对 Web Start Flash 安装功能的介绍。本章还包括在您的环境中规划 Web Start Flash 安装所需的信息。

- 第 93 页“Web Start Flash 介绍”
- 第 94 页“规划 Web Start Flash 安装”

---

## Web Start Flash 介绍

Web Start Flash 安装功能使您能够在称为主系统的系统上创建 Solaris 操作环境的单个参考安装。然后您可以将此安装复制到许多系统上，这些系统被称为克隆系统。使用 Web Start Flash 安装克隆系统的过程分为三部分。

1. 安装主系统。选择一个系统并使用任何一种 Solaris 安装方法安装 Solaris 操作环境和其它任何软件。
2. 创建 Web Start Flash 归档文件。Web Start Flash 归档文件包含主系统上所有文件的副本。
3. 在克隆系统上安装 Web Start Flash 归档文件。当您安装 Web Start Flash 归档文件到某个系统上时，该归档文件中的所有文件都被复制到该系统上。新安装的系统现在具有与原始主系统一样的安装配置，因此它被称为克隆系统。

---

**注意：**不能使用 Web Start Flash 安装功能升级一个运行 Solaris 操作环境的系统。只能执行一个初始安装。

---

---

# 规划 Web Start Flash 安装

在创建和安装 Web Start Flash 归档文件之前，必须就如何在系统上安装 Solaris 操作环境做出一些决策。

## 设计主系统的安装

Web Start Flash 安装过程中的第一个任务是安装一个系统——主系统——它具有您希望每个克隆系统都具有的配置。可以使用任何 Solaris 安装方法在主系统上安装 Solaris 操作环境的子集或完整安装。完成安装后，可以添加或删除软件或修改任何配置文件。

主系统和克隆系统必须具有相同的内核结构。例如，可以使用一个从只具有 sun4u 体系结构的主系统创建的 Web Start Flash 归档文件来安装其它具有 sun4u 体系结构的系统。

安装的主系统必须具有您希望使用从此主系统创建的 Web Start Flash 归档文件安装的每个系统都具有的精确配置。您设计主系统的安装时所做的决策取决于以下因素：

- 您要在克隆系统上安装的软件
- 连接到主系统和克隆系统的外围设备
- 主系统和克隆系统的体系结构

## 在主系统上定制 Solaris 安装

使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装了 Solaris 操作环境后，可以根据需要添加或删除软件以及修改系统配置信息。

- 删除软件。可以删除确定没有必要安装在克隆系统上的软件。要查看安装在主系统上的软件的列表，请使用“产品注册表”。有关详细说明，请参考 *System Administration Guide: Basic Administration*。
- 添加软件。您可以安装包含在 Solaris 发行版中的软件和不属于 Solaris 操作环境的软件。您安装在主系统上的所有软件都包含在 Web Start Flash 归档文件中并被安装到克隆系统上。
- 修改配置文件。您可以更改主系统上的配置文件。例如，您可以修改 `/etc/inet/inetd.conf` 文件以限制系统运行的守护程序。您所做的所有修改都被作为 Web Start Flash 归档文件的一部分保存并安装在克隆系统上。

---

**注意：**将 Web Start Flash 归档文件安装在克隆系统上之后，一些主机特定的文件将被删除并为克隆计算机重新创建。安装程序使用 `sys-unconfig(1M)` 命令和 `sysidtool(1M)` 程序删除和重新创建主机特定的网络配置文件。重新创建的文件包括 `/etc/hosts`、`/etc/defaultrouter` 和 `/etc/defaultdomain` 等文件。

---

## 支持在主系统上找不到的外围设备

您安装的主系统可能具有不同于克隆系统的外围设备。如果安装的主系统具有 Core、End User、Developer 或 Entire Software Group，则主系统只支持在安装时附加到主系统的外围设备。

例如，如果在具有 cg6 帧缓冲区的主系统上安装 Entire Software Group，则安装只包含对 cg6 帧缓冲区的支持。因此，只能安装在具有 cg6 帧缓冲区或没有帧缓冲区的克隆系统上从此系统创建的归档文件。如果使用此归档文件安装具有 Elite 3D 帧缓冲区的克隆系统，由于不会安装必需的驱动程序，因此 Elite 3D 将不可用。

您的克隆系统可能具有主系统没有的外围设备。您可以在主系统上安装对这些外围设备的支持，即使主系统并没有这些设备。您从此主系统创建的 Web Start Flash 归档文件包含对克隆系统上的外围设备的支持。

如果您打算安装的克隆系统具有不同于主系统的外围设备，您可以通过下列方法之一，在主系统上安装对这些外围设备的支持：

- 安装 Entire Plus OEM Software Group – Entire Plus OEM Software Group 是可用的最大软件组，包含 Solaris 操作环境中的所有软件包。如果您在主系统上安装 Entire Plus OEM Software Group，则主系统包括 Solaris 发行版中包含的所有驱动程序。从与 Entire Plus OEM Software Group 一起安装的主系统创建的 Web Start Flash 归档文件，在任何具有已安装的 Solaris 操作环境版本支持的外围设备的克隆系统上均有效。  
安装具有 Entire Plus OEM Software Group 的主系统保证了与其它外围配置的兼容性。然而，Entire Plus OEM Software Group 需要超过 1 GB 的磁盘空间。克隆系统可能不具有安装 Entire Plus OEM Software Group 所需的空。
- 安装选定的软件包 – 当安装主系统时，可以只安装需要用于主系统和克隆系统的软件包。通过选择特定的软件包，可以只安装对已知存在于主系统或克隆系统上的外围设备的支持。

## 规划 Web Start Flash 归档文件的创建

安装主系统后，Web Start Flash 安装过程中的下一个任务是创建 Web Start Flash 归档文件。主系统中的所有文件与各种标识信息一起被复制到 Web Start Flash 归档文件。当主系统以多用户模式或单用户模式运行时，您可以创建 Web Start Flash 归档文件。从下面的媒体之一引导后，也可以创建 Web Start Flash 归档文件：

- Solaris 9 DVD
- Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD
- Solaris 9 Software 和 Solaris 9 Languages CD 的映像

尽可能在系统处于静态状态时创建归档文件。

## 归档文件标识信息

除了将安装在克隆系统上的主系统中的实际文件外，Web Start Flash 归档文件还包含归档文件标识信息。您需要为 Web Start Flash 归档文件指定名称。您可以指定的、关于归档文件的其它信息包括：

- 归档文件的作者
- 归档文件的创建日期
- 用于创建归档文件的主系统的名称

有关您可以指定的归档文件标识信息的完整列表，请参考第 108 页“标识段的关键字”。

使用 `flar` 命令检索关于归档文件的信息。有关详细说明，请参考第 112 页“`flar`”。

## Web Start Flash 归档文件的存储位置

创建了 Web Start Flash 归档文件后，可以将其保存在主系统的硬盘上或者保存在磁带上。保存了归档文件后，可以将其复制到选定的任何文件系统或媒体。

- 网络文件系统 (NFS)
- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- 磁带
- CD、DVD
- 磁盘
- 您要安装的克隆系统的本地驱动器

## 压缩归档文件

创建 Web Start Flash 归档文件时，可以指定使用 `compress(1)` 公用程序将归档文件保存为压缩文件。归档文件压缩后，需要的磁盘存储空间更小，并且当您在网络上安装归档文件时堵塞的可能性也更小。

## 规划 Web Start Flash 归档文件的安装

Web Start Flash 安装过程的最终任务是将 Web Start Flash 归档文件安装在克隆系统上。

## 确定如何安装 Web Start Flash 归档文件

可以使用任何一种 Solaris 安装方法将 Web Start Flash 归档文件安装在克隆系统上。

Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 上的 Solaris Web Start 程序使您能够安装存储在下列媒体上的 Web Start Flash 归档文件：



- 磁盘 (DVD 或 CD)
- NFS 服务器
- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- 本地磁带

Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的 Solaris suninstall program 使您能够安装存储在下列媒体上的 Web Start Flash 归档文件：

- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备，包括 CD

定制 JumpStart 安装程序使您能够安装存储在下列媒体上的 Web Start Flash 归档文件：

- NFS 服务器
- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- 本地磁带
- 本地设备，包括 DVD 或 CD
- 本地文件

Solaris Live Upgrade 使您能够安装存储在下列媒体上的 Web Start Flash 归档文件：

- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备，包括 DVD 或 CD

## 安装分层 Web Start Flash 归档文件

Web Start Flash 安装功能提供了对 Web Start Flash 归档文件进行分层的能力。可以创建以各种方法安装的部分 Web Start Flash 归档文件。

例如，可以创建三个归档文件，第一个包含 Solaris 操作环境文件的归档文件，第二个包含运行 Web 服务器所需的文件，而第三个包含 NFS 服务器的文件。可以将第一个和第二个归档文件安装到一个系统以创建 Web 服务器。可以将第一个和第三个归档文件安装到另一个系统以创建 NFS 服务器。

通过使用分层归档文件，可以减少存储 Web Start Flash 归档文件所需要的磁盘空间，同时提高 Web Start Flash 安装的灵活性。当将分层归档文件安装到克隆系统时，其中的一个归档文件必须包含 Solaris 操作环境。

---

**注意：**如果使用分层 Web Start Flash 归档文件将附加软件安装到独立于 Solaris 操作环境的克隆系统上，则 Solaris 软件包数据库中将有附加软件的记录。

---

## 第 18 章

# 创建 Web Start Flash 归档文件（任务）

本章提供创建 Web Start Flash 归档文件的步骤。

- 第 99 页“任务图：创建 Web Start Flash 归档文件”
- 第 99 页“创建 Web Start Flash 归档文件任务”

## 任务图：创建 Web Start Flash 归档文件

表 18-1 任务图：创建 Web Start Flash 归档文件

任务	说明	具体操作
将您选择的配置安装在主系统上。	确定该配置是否符合您的需要并使用任何一种 Solaris 安装方法来安装主系统。	第 2 章
创建 Web Start Flash 归档文件。	使用 <code>flarcreate</code> 命令创建归档文件。	第 100 页“创建 Web Start Flash 归档文件”

## 创建 Web Start Flash 归档文件任务

本节提供安装主系统然后从此主系统创建 Web Start Flash 归档文件的步骤。

### ▼ 安装主系统

安装具有您希望其它系统也具有的配置的主系统。使用任何一种 Solaris 安装方法在此主系统上安装 Solaris 操作环境。

1. 确定要安装的系统配置。
2. 使用 Solaris 安装方法，在主系统上安装 Solaris 操作环境。有关不同安装方法的讨论，请参考第 3 章。
3. 以下列任何方法定制您的 Solaris 安装：
  - 删除软件
  - 添加软件
  - 修改配置文件
  - 添加对克隆系统上的外围设备的支持

## ▼ 创建 Web Start Flash 归档文件

在安装了主系统后，创建一个 Web Start Flash 归档文件以用于安装其它系统。

1. 引导主系统，然后尽可能在不活动的状态下运行它。

当可能时，在单用户模式下运行该系统。如果不可能，请关闭要归档的所有应用程序和需要大量操作系统资源的所有应用程序。

当主系统在多用户模式、单用户模式或从下列这些系统之一引导时，您可以创建 Web Start Flash 归档文件：

  - Solaris 9 DVD。
  - Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD。
  - Solaris 9 Software 的映像。如果使用的是 CD 媒体，如果需要，该映像可以包括 Solaris 9 Languages CD。
2. 要创建归档文件，请使用 `flarcreate` 命令。

```
# flarcreate -n name options path/filename
```

<i>name</i>	您赋予归档文件的名称。您指定的 <i>name</i> 是 <code>content_name</code> 关键字的值。
<i>path</i>	要将归档文件保存到的目录的路径。如果您没有指定保存归档文件的路径，则 <code>flarcreate</code> 将把归档文件保存在当前目录中。
<i>filename</i>	归档文件的名称。

有关命令行选项的列表，请参阅第 110 页“`flarcreate`”。

如果归档文件创建成功，则 `flarcreate` 命令返回退出代码 0。如果归档文件创建失败，则 `flarcreate` 命令返回一个非零的退出代码。

## 第 19 章

---

# 安装 Web Start Flash 归档文件（任务）

---

本章提供在克隆系统上安装 Web Start Flash 归档文件的步骤。可以使用任何一种 Solaris 安装方法来安装 Web Start Flash 归档文件。

- 第 101 页“使用 Solaris Live Upgrade 安装 Web Start Flash 归档文件”
- 第 101 页“使用 Solaris Web Start 程序安装 Web Start Flash 归档文件”
- 第 103 页“使用 Solaris suninstall Program 安装 Web Start Flash 归档文件”
- 第 104 页“使用定制 JumpStart 安装 Web Start Flash 归档文件”

---

## 使用 Solaris Live Upgrade 安装 Web Start Flash 归档文件

有关使用 Solaris Live Upgrade 安装 Web Start Flash 归档文件的过程，请参见第 244 页“在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件”。

---

## 使用 Solaris Web Start 程序安装 Web Start Flash 归档文件

本节提供使用 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD 上的 Solaris Web Start 程序来安装存储在下列媒体上的 Web Start Flash 归档文件的步骤：

- 磁盘（DVD 或 CD）
- NFS 服务器
- HTTP 服务器

- FTP 服务器
- 本地磁带

## ▼ 使用 Solaris Web Start 程序安装 Web Start Flash 归档文件

1. 按照 第 14 章 中的说明开始 Solaris Web Start 安装。
2. 在“指定媒体”面板上，选择 Web Start Flash 归档文件的位置。  
根据您选择的媒体，Solaris Web Start 程序提示您继续。
3. 键入提示您输入的信息。

选择的媒体	提示符
DVD 或 CD	插入 Web Start Flash 归档文件所在的磁盘。
网络文件系统	指定 Web Start Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。也可以指定归档文件的名称。
HTTP	指定访问 Web Start Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。
FTP	指定 FTP 服务器和 Web Start Flash 归档文件的路径。指定使您可以访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。
本地磁带	指定本地磁带设备和 Web Start Flash 归档文件在磁带上的位置。

如果您选择从 DVD、CD 或 NFS 服务器安装归档文件，则将显示“选择 Flash 归档文件”面板。

4. 对于存储在磁盘或 NFS 服务器上的归档文件，在“选择 Flash 归档文件”面板上选择要安装的一个或多个 Web Start Flash 归档文件。
5. 在“Flash 归档文件摘要”面板上，确认选定的归档文件，然后单击“下一步”。
6. 在“附加 Flash 归档文件”面板上，可以通过指定附加归档文件所在的媒体，选择安装分层 Web Start Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件，选择“无”，然后单击“下一步”继续安装。

---

## 使用 Solaris suninstall Program 安装 Web Start Flash 归档文件

本节提供使用 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的 Solaris suninstall program 来安装存储在下列媒体上的 Web Start Flash 归档文件的步骤：

- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备，包括 CD

### ▼ 使用 Solaris suninstall Program 安装 Web Start Flash 归档文件

1. 按照 第 15 章 中的说明开始 Solaris suninstall program。
2. 在“Flash 归档文件检索方法”屏幕上，选择 Web Start Flash 归档文件的位置。  
根据您选择的媒体，Solaris suninstall program 安装会提示您继续。
3. 键入提示您输入的信息。

选择的媒体	提示符
HTTP	指定访问 Web Start Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。
FTP	指定 FTP 服务器和 Web Start Flash 归档文件的路径。指定使您可以访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。
网络文件系统	指定 Web Start Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。也可以指定归档文件的名称。
本地文件	指定 Web Start Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。
本地磁带	指定本地磁带设备和 Web Start Flash 归档文件在磁带上的位置。
本地设备	指定本地设备、Web Start Flash 归档文件的路径以及 Web Start Flash 归档文件所在的文件系统的类型。

4. 在“Flash 归档文件选择”屏幕上，可以通过选择“新建”来选择安装分层 Web Start Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件，按“继续”完成安装。

---

## 使用定制 JumpStart 安装 Web Start Flash 归档文件

本节提供使用定制 JumpStart 安装方法来安装存储在下列媒体上的 Web Start Flash 归档文件的步骤：

- NFS 服务器
- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- 本地磁带
- 本地设备，包括 CD 或 DVD
- 本地文件

### ▼ 使用定制 JumpStart 安装 Web Start Flash 归档文件

1. 在安装服务器上，创建定制 **JumpStart** rules 文件。  
有关创建定制 JumpStart 文件的详细说明，请参阅第 23 章。
2. 在安装服务器上，创建定制 **JumpStart** 配置文件。
  - a. 将关键字 `install_type` 的值设置为 `flash_install`。
  - b. 通过使用新的 `archive_location` 关键字添加 Web Start Flash 归档文件的路径。  
有关 `archive_location` 关键字的详细信息，请参阅第 174 页“`archive_location` 关键字”。
  - c. 指定文件系统配置。  
Web Start Flash 归档文件提取过程不支持分区的自动布局。
  - d. (可选) 如果要在克隆系统上安装分层 Web Start Flash 归档文件，请为要安装的每个归档文件添加一个 `archive_location` 行。

---

注意：如果正在执行定制 JumpStart 安装，在配置文件中指定您想要安装的 Web Start Flash 归档文件。第 23 章

- `fileSYS` – 不能将 `fileSYS` 关键字设置为值 `auto`。
  - `install_type` (必需)。
  - `partitioning` – 只能将 `partitioning` 关键字设置为值 `explicit` 或 `existing`。
-



3. 在安装服务器上，添加要与 Web Start Flash 归档文件一起安装的客户程序。  
有关详细说明，请参考第 76 页“添加将从网络安装的系统”。
4. 在克隆系统上执行定制 JumpStart 安装。  
有关详细说明，请参考第 26 章。

## Web Start Flash 定制 JumpStart 配置文件示例

下面是可用于与定制 JumpStart 安装方法一起安装 Web Start Flash 归档文件的配置文件示例。

在下面的示例中，配置文件指示定制 JumpStart 程序从 HTTP 服务器检索 Web Start Flash 归档文件。

**实例 19-1** 从 HTTP 服务器安装 Web Start Flash 归档文件

```
install_type flash_install
archive_location http installserver /flasharchive/solaris9archive
partitioning explicit
fileys c0t1d0s0 4000 /
fileys c0t1d0s1 512 swap
fileys c0t1d0s7 free /export/home
```

在下面的示例中，配置文件指示定制 JumpStart 程序从 NFS 服务器检索 Web Start Flash 归档文件。

**实例 19-2** 从 NFS 服务器安装 Web Start Flash 归档文件

```
install_type flash_install
archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive
partitioning explicit
fileys rootdisk.s0 6000 /
fileys rootdisk.s1 512 swap
fileys rootdisk.s7 free /export/home
```



## 第 20 章

# Web Start Flash (参考)

---

Web Start Flash 安装功能提供了管理 Web Start Flash 归档文件的工具。创建归档文件后，您可以提取归档文件信息、将归档文件分成段或者合并归档文件段。

- 第 107 页“Web Start Flash 归档文件段”
- 第 108 页“Web Start Flash 关键字”
- 第 110 页“Web Start Flash 命令”

---

## Web Start Flash 归档文件段

Web Start Flash 归档文件至少包含三段。这些段既包括归档文件标识信息，也包括从主系统复制以安装到克隆系统的实际文件。

1. 归档文件 Cookie 段 – Web Start Flash 归档文件的第一段包含一个 `cookie`，它将文件标识为 Web Start Flash 归档文件。`cookie` 必须存在，一个归档文件才有效。
2. 归档文件标识段 – 第二段包含带有提供归档文件标识信息值的关键字。
3. 用户定义段 – 根据归档文件标识部分，您可以定义和插入段。Web Start Flash 归档文件不处理您插入的任何段。用户定义段必须进行线路定向并用换行 (ASCII 0x0a) 符终止。个别行的长度没有限制。如果用户定义段包含二进制数据，必须使用 Base64 或相似的算法对其进行编码。  
用户定义段的名称必须以 “X” 打头，并且可以包含换行符、等号、空字符和右斜杠 (/) 以外的任何字符。例如，“X-department” 是一个有效的用户定义段的名称。
4. 归档文件段 – 归档文件段包含从主系统保存的文件。

---

## Web Start Flash 关键字

关键字和值由单个等号分隔，每行只有一对。个别行可以为任意长度。关键字不区分大小写。

### 一般关键字

每个 Web Start Flash 归档文件段的开始和结束由 `section_begin` 和 `section_end` 关键字定义。下表描述了 `section_begin` 和 `section_end` 关键字的值。

表 20-1 `section_begin` 和 `section_end` 关键字的值

归档文件段	<code>section_begin</code> 和 <code>section_end</code> 关键字的值
归档文件 <code>cookie</code>	<code>cookie</code>
归档文件标识	<code>identification</code>
用户定义段	<code>section_name</code>
归档文件	<code>archive</code>

### 标识段的关键字

本节描述归档文件标识段使用的关键字以及可以为它们定义的值。

下表解释了描述归档文件的关键字。

表 20-2 标识段的关键字

关键字	值定义
<code>content_name</code> (必需)	Web Start Flash 归档文件部署工具使用 <code>content_name</code> 关键字的值标识归档文件。该值不能长于 256 个字符。  您可能想用 <code>content_name</code> 关键字的值来描述归档文件的功能和作用，因为在归档文件选择和提取过程中 <code>content_name</code> 值可能会提供给用户。
<code>creation_date</code>	<code>creation_date</code> 关键字的值是一个文本时间标记，它表示您创建归档文件的时间。该值的格式必须为 <code>YYYYMMDDhhmmss</code> 。例如，20000131221409 代表 2000 年一月三十一日下午 10:14:09。如果您不指定创建日期，将按格林威治标准时间 (GMT) 设置缺省日期。

表 20-2 标识段的关键字 (续下)

关键字	值定义
creation_master	creation_master 关键字的值是您用于创建归档文件的主系统的名称。如果您不为 creation_master 指定值, flarcreate 使用由 uname - n 报告的系统名称。
content_type	您定义 content_type 关键字的值以指定归档文件的种类。在部署过程中, Web Start Flash 归档文件部署工具显示 content_type 关键字的值。
content_description	您定义 content_description 关键字的值以提供归档文件内容的描述。此关键字的值没有长度限制。
content_author	您定义 content_author 关键字的值以标识归档文件的创建者。建议的值包括创建者的全名和创建者的电子邮件地址。
content_architectures	content_architectures 关键字的值是归档文件支持的内核结构的逗号分隔列表。创建 Web Start Flash 归档文件时, 归档文件生成 content_architectures 关键字的值。  如果归档文件包含此关键字, 则 Web Start Flash 归档文件部署工具将根据归档文件支持的体系结构列表来验证克隆系统的内核体系结构。如果归档文件不支持克隆系统的内核结构, 部署就会失败。如果此关键字不存在, 部署工具不验证克隆系统的体系结构。
creation_node	从 uname - n 返回的值。如果创建的 Web Start Flash 归档文件的根目录不是 /, 则 flarcreate 使用 nodename(4) 文件的内容。
creation_hardware_class	从 uname - m 返回的值。如果创建的 Web Start Flash 归档文件的根目录不是 /, 则 flarcreate 插入字符串 UNKNOWN。
creation_platform	从 uname - i 返回的值。如果创建的 Web Start Flash 归档文件的根目录不是 /, 则 flarcreate 插入字符串 UNKNOWN。
creation_processor	从 uname - p 返回的值。如果创建的 Web Start Flash 归档文件的根目录不是 /, 则 flarcreate 插入字符串 UNKNOWN。
creation_release	从 uname - r 返回的值。如果创建的 Web Start Flash 归档文件的根目录不是 /, 则 flarcreate 尝试使用 root_directory/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE 的内容。如果 flarcreate 无法读取此文件, 它便插入字符串 UNKNOWN。
creation_os_name	从 uname - s 返回的值。如果创建的 Web Start Flash 归档文件的根目录不是 /, 则 flarcreate 尝试使用 root_directory/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE 的内容。如果 flarcreate 无法读取该文件, 它便插入字符串 UNKNOWN。
creation_os_version	从 uname - v 返回的值。如果创建的 Web Start Flash 归档文件的根目录不是 /, 则 flarcreate 插入字符串 UNKNOWN。

除了 Web Start Flash 归档文件定义的关键字之外，您还可以定义关键字。Web Start Flash 归档文件忽略用户定义的关键字，但您可以提供处理标识段和使用用户定义的关键字的脚本和程序。用户定义的关键字的名称必须以“X”打头，并且可以包含换行符、等号和空字符以外的任何字符。例如，X-department 是有效的用户定义关键字的名称。

---

## Web Start Flash 命令

使用 Web Start Flash 命令创建和管理 Web Start Flash 归档文件。

### flarcreate

使用 flarcreate 命令从主系统创建 Web Start Flash 归档文件。当主系统以多用户或单用户模式运行时，您可以使用此命令。当主系统是从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 或从 Solaris 9 Software 和 Solaris 9 Languages CD 的映像引导时，您还可以使用 flarcreate。当您创建 Web Start Flash 归档文件时，主系统应该尽可能处于稳定状态。此命令的语法如下：

```
flarcreate -n name [-R root] [-S] [-H] [-c] [-x exclude] [-t [-p posn ]
[-b blocksize]] [-i date] [-m [- u section [-d dir]] [-f file_list] [-F] [-U
key=val] master] [-a author] [-e descr:-E descr_file] [-T type] path/filename
```

在此命令行中，*path* 是您用来保存归档文件的目录，*filename* 是该归档文件的名称。如果您不指定路径，则 flarcreate 将归档文件保存在当前目录中。

表 20-3 flarcreate 的命令行选项

选项	说明
必需的选项	
-n <i>name</i>	此标志的值是归档文件的名称。您指定的 <i>name</i> 是 content_name 关键字的值。
压缩选项	
-c	通过使用 compress(1) 压缩归档文件。
用于目录和大小的选项	
-R <i>root</i>	从文件系统的根处创建归档文件。如果您不指定此选项，flarcreate 将从文件系统的 / 处创建归档文件。
-s	不在归档文件中包括大小调整信息。

表 20-3 flarcreate 的命令行选项 (续下)

选项	说明
-H	不生成散列标识符。
用于排除文件和目录的选项	
-x <i>exclude</i>	从文档中排除文件和目录 <i>exclude</i> 。如果您使用 -R <i>root</i> 指定文件系统，则 <i>exclude</i> 目录的路径被假定为相对于 <i>root</i> 。
与用户定义段一起使用的选项	
-u <i>section</i>	包括用户定义段。要包括一个以上的用户定义段， <i>section</i> 必须是一个空格分隔的段名称列表。
-d <i>dir</i>	从 <i>dir</i> 中检索用 -u 指定的段文件。
与磁带归档文件一起使用的选项	
-t	在磁带设备上创建归档文件。 <i>filename</i> 变量是磁带设备的名称。
-p <i>posn</i>	仅与 -t 选项一起使用。在磁带设备上指定供 flarcreate 存储归档文件的位置。如果您不使用此选项，flarcreate 会将归档文件放置在磁带的当前位置。
-b <i>blocksize</i>	指定 flarcreate 在创建归档文件时使用的块大小。如果您不指定块大小，flarcreate 将使用 64k 的缺省块大小。
用于指定文件的选项	
-f <i>file_list</i>	将文件 <i>file_list</i> 中的文件添加到归档文件中。  <i>file_list</i> 文件必须每行包含一个文件。每个文件的路径必须相对于替代根目录或者是绝对目录。  如果您使用 "-" 作为 <i>file_list</i> 的值，flarcreate 将使用 stdin 的输出作为文件列表。当您使用值 "-" 时，不计算归档文件大小。
-F	仅使用 <i>file_list</i> 中的文件创建归档文件。
用于归档文件标识的选项	
-U <i>key=val</i>	在归档文件标识段中包括用户定义的关键字和值。
-i <i>date</i>	使用 <i>date</i> 作为 <i>creation_date</i> 关键字的值。如果您不指定日期，flarcreate 将使用当前系统的时间和日期。
-m <i>master</i>	使用 <i>master</i> 作为您在其上为 <i>creation_master</i> 关键字创建了归档文件的主系统的名称。如果您不指定 <i>master</i> ，flarcreate 将使用由 <code>uname -n</code> 报告的系统名称。
-e 说明	使用 <i>descr</i> 作为 <i>content_description</i> 关键字的值。使用 -E 选项时不能使用此选项。
-E <i>descr_file</i>	从文件 <i>descr_file</i> 中检索 <i>content_description</i> 关键字的值。使用 -e 选项时不能使用此选项。

表 20-3 flarcreate 的命令行选项 (续下)

选项	说明
-a <i>author</i>	使用 <i>author</i> 作为 <code>content_author</code> 关键字的归档文件标识段中的作者名。如果您不指定作者, <code>flarcreate</code> 将不在归档文件标识段中包括 <code>content_author</code> 关键字。
-T <i>type</i>	使用 <i>type</i> 作为 <code>content_type</code> 关键字的值。如果您不指定类型, <code>flarcreate</code> 将不包括 <code>content_type</code> 关键字。

## flar

`flar` 命令允许您管理归档文件。您可以用 `flar` 命令完成下列任务。

- 第 112 页“从归档文件中提取信息”
- 第 112 页“分割归档文件”
- 第 113 页“合并归档文件”

## 从归档文件中提取信息

使用带 `-i` 选项的 `flar` 命令获得有关已创建归档文件的信息。命令的语法如下：

```
flar -i:info [- l] [-k keyword] [- t [-p posn] [- b blocksize]] filename
```

表 20-4 `flar -i` 的命令行选项

选项	说明
-k <i>keyword</i>	仅返回关键字 <i>keyword</i> 的值。
-l	列出归档文件段中的全部文件。

## 分割归档文件

带 `-s` 选项的 `flar` 命令将 Web Start Flash 归档文件分割为段。`flar` 命令在当前或指定目录中将每个段复制为一个单独的文件。文件按段命名, 例如归档文件 `cookie` 保存在一个名为 `cookie` 的文件中。您可以指定 `flar` 命令仅保存一段。命令的语法如下：

```
flar -s:split[- d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
```



表 20-5 flar -s 的命令行选项

选项	说明
-d <i>dir</i>	检索要从 <i>dir</i> 而不是从当前目录复制的段。
-u <i>section</i>	如果您不使用此选项，flar 将复制当前目录中的所有段。如果您使用此选项，flar 将复制“Cookie”、“标识”、“归档文件”和 <i>section</i> 段。您可以指定单个段名称或以空格分隔的段名称列表。
-f <i>archive</i>	将“归档文件”段提取到名为 <i>archive</i> 的目录中，而不是将其放在名为 <i>archive</i> 的文件中。
-S <i>section</i>	仅从归档文件中复制名为 <i>section</i> 的段。

## 合并归档文件

带 -c 选项的 flar 命令从各个段创建 Web Start Flash 归档文件。假定每个段在一个单独的文件中，其名称为段名称。至少，“归档文件 Cookie” (cookie)、“归档文件标识” (identification) 和“归档文件” (archive) 段必须存在。如果 archive 是个目录，flar 命令在将其包括进合并的归档文件中之前使用 cpio 将其归档。如果“归档文件标识”段指定要压缩归档文件，则 flar 压缩新合并的归档文件的内容。

```
flar -c:combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
```

**注意：**不对任何段执行验证。具体说来，“归档文件标识”段中没有字段被验证或更新。

表 20-6 flar -c 的命令行选项

选项	说明
-d <i>dir</i>	检索要从 <i>dir</i> 而不是从当前目录合并的段。
-u <i>section</i>	如果您不使用该选项，flar 将合并当前目录中的所有段。如果您使用此选项，flar 仅合并“Cookie”、“标识”、“归档文件”和 <i>section</i> 段。您可以指定单个段名称或以空格分隔的段名称列表。



## 第 21 章

# 定制 JumpStart 安装（主题）

---

本节提供了有关创建、准备和执行定制 JumpStart 安装的说明。

第 22 章	提供定制 JumpStart 安装方法的介绍和概述。
第 23 章	提供有关如何在您的站点（您将使用定制 JumpStart 安装方法从该站点以及在该站点安装 Solaris 9 软件）准备系统的说明。
第 24 章	描述可用于为定制 JumpStart 安装创建附加工具的可选特征。
第 25 章	提供用于创建您自己的定制规则和定制探测关键字的信息和过程。
第 26 章	描述如何执行定制 JumpStart 安装。您需要在想要安装 Solaris 9 软件的系统上遵循这些步骤。
第 27 章	提供一个通过使用定制 JumpStart 安装方法来设置和安装 Solaris 软件的示例。
第 28 章	包含要在 rules 文件、配置文件、begin 脚本和 finish 脚本中使用的关键字和值的列表。



## 第 22 章

---

# 定制 JumpStart（概述）

---

本章提供了定制 JumpStart 安装过程的介绍和概述。

- 第 117 页“定制 JumpStart 介绍”
- 第 118 页“JumpStart 程序如何安装 Solaris 软件”

---

## 定制 JumpStart 介绍

定制 JumpStart 安装方法是一个命令行界面，该界面使您能够基于所创建的配置文件来自动安装或升级多个系统。配置文件定义特定的软件安装要求。您还可以结合使用 shell 脚本以包含预安装和后安装任务。选择安装或升级所使用的配置文件和脚本。定制 JumpStart 安装方法根据您选择的配置文件和脚本来安装或升级系统。而且，您可以使用 `sysidcfg` 文件指定配置信息，以便使定制 JumpStart 安装完全不需要手动干预。

可以使用方案示例来描述定制 JumpStart 进程。在此方案示例中，需要使用以下参数设置系统：

- 在 100 个新系统中安装 Solaris。
- 其中的 70 个系统属于工程设计组，并需要安装为具有供开发者使用的 Solaris 操作环境软件组的独立系统。
- 剩余的 30 个系统属于市场组，并需要安装为具有供最终用户使用的 Solaris 操作环境软件组的独立系统。

首先，系统管理员必须为每组系统创建一个 `rules` 文件和一个配置文件。`rules` 文件是一个文本文件，包含针对您要安装 Solaris 软件的每组系统或单个系统的规则。每个规则区分一组系统，这组系统基于一个或多个系统属性。每个规则还将各个组链接到一个配置文件。

配置文件是一个文本文件，它定义如何将 Solaris 软件安装在组中的各个系统上。`rules` 文件和配置文件都必须位于 JumpStart 目录中。

对于该方案示例，系统管理员创建一个包含两个不同规则的 `rules` 文件，其中一个规则用于工程设计组，另一个用于市场组。对于每个规则，系统的网络号用于区分工程设计组和市场组。

各个规则还包含到适当配置文件的链接。例如，在工程设计组的规则中，添加一个指向为工程设计组创建的 `eng_profile` 配置文件的链接。在市场组的规则中，添加一个指向为市场组创建的 `market_profile` 配置文件的链接。

您可以将 `rules` 文件和配置文件保存在软盘上或服务器上。

- 当希望在非联网的独立系统上执行定制 `JumpStart` 安装时，需要一个配置文件软盘。
- 当希望在可以访问服务器的联网系统上执行定制 `JumpStart` 安装时，使用配置文件服务器。


创建 `rules` 文件和配置文件后，使用 `check` 脚本验证这些文件。如果 `check` 脚本成功运行，则创建 `rules.ok` 文件。`rules.ok` 是 `JumpStart` 程序用来安装 Solaris 软件的 `rules` 文件的生成版本。

---

## JumpStart 程序如何安装 Solaris 软件


验证 `rules` 文件和配置文件后，就可以开始进行定制 `JumpStart` 安装了。`JumpStart` 程序读取 `rules.ok` 文件。然后，`JumpStart` 程序搜索第一个具有所定义的系统属性（该系统属性与 `JumpStart` 程序正尝试在其上安装 Solaris 软件的系统相匹配）的规则。如果存在匹配项，`JumpStart` 程序将使用在该规则中指定的配置文件来在系统上安装 Solaris 软件。

图形 22-1 说明定制 `JumpStart` 安装如何在独立的、非联网系统上工作。系统管理员在 Pete 的系统上启动定制 `JumpStart` 安装。`JumpStart` 程序访问系统的软盘驱动器中的软盘上的规则文件。`JumpStart` 程序将 `rule 2`（规则 2）与系统匹配。`rule 2`（规则 2）指定 `JumpStart` 程序使用 Pete 的配置文件来安装 Solaris 软件。`JumpStart` 程序读取 Pete 的配置文件，然后根据系统管理员在 Pete 的配置文件中指定的指令来安装 Solaris 软件。



图形 22-1 定制 JumpStart 安装的工作原理：非联网示例


图形 22-2 说明定制 JumpStart 安装是如何在一个网络的多个系统上工作的。系统管理员设置不同的配置文件，并将这些配置文件保存在单台服务器上。系统管理员在一个工程设计系统上启动定制 JumpStart 安装。JumpStart 程序访问服务器上 JumpStart/ 目录中的规则文件。JumpStart 程序将工程设计系统与 rule 1 (规则 1) 匹配。规则 1 指定 JumpStart 程序使用工程设计组的配置文件安装 Solaris 软件。JumpStart 程序读取工程设计组的配置文件，然后根据系统管理员在工程设计组的配置文件中指定的指令来安装 Solaris 软件。



图形 22-2 定制 JumpStart 安装的工作原理：联网示例

图形 22-3 描述 JumpStart 程序搜索定制 JumpStart 文件的顺序。





图形 22-3 定制 JumpStart 安装过程中发生的事情



## 第 23 章

# 准备定制 JumpStart 安装（任务）

本章提供有关如何在您的站点准备系统，以便使用定制 JumpStart 安装方法从其安装以及在其中安装 Solaris 9 软件的分步说明。

- 第 123 页“任务图：准备定制 JumpStart 安装”
- 第 125 页“为联网的系统创建配置文件服务器”
- 第 128 页“为独立系统创建配置文件盘”
- 第 130 页“创建 rules 文件”
- 第 132 页“创建配置文件”
- 第 135 页“测试配置文件”
- 第 139 页“验证 rules 文件”

## 任务图：准备定制 JumpStart 安装

表 23-1 任务图：准备定制 JumpStart 安装

任务	说明	参考指南
在系统上安装有 Solaris 软件的早期版本的情况下，决定如何升级系统	如果系统上安装了 Solaris 的早期发行版，您需要确定如何升级系统。请确保您了解在升级系统前后应该做什么。规划有助于您创建配置文件、开始脚本和结束脚本。	第 8 章

表 23-1 任务图：准备定制 JumpStart 安装 (续下)

任务	说明	参考指南
创建 JumpStart 目录	<p><b>在服务器上</b></p> <p>如果您要在连接到网络的系统上执行定制 JumpStart 安装，则您必须创建一个配置文件服务器。配置文件服务器包含定制 JumpStart 文件的 JumpStart 目录。</p> <p><b>在软盘上</b></p> <p>如果您要在未连接到网络的系统上执行定制 JumpStart 安装，则您必须创建一个配置文件软盘。配置文件软盘包含定制 JumpStart 文件。</p>	<p>第 125 页“为联网的系统创建配置文件服务器”</p> <p>第 128 页“为独立系统创建配置文件盘”</p>
向 rules (规则) 文件添加规则	<p>在决定想要如何安装各组系统或单个系统之后，请为您要安装的每个组创建一条规则。根据一个或多个系统属性，每条规则区分一个组。规则将每个组链接到一个配置文件。</p>	第 130 页“创建 rules 文件”
为每个规则创建一个配置文件	<p>配置文件是一个文本文件，它定义如何安装 Solaris 软件，例如在系统上安装哪个软件组。每个规则分别指定一个配置文件，定义当规则被匹配时如何在系统上安装 Solaris 软件。通常为每个规则创建不同的配置文件。但是，同一配置文件可以用在多个规则中。</p>	第 132 页“创建配置文件”
(可选) 测试配置文件	<p>创建配置文件之后，在使用该配置文件安装或升级系统之前，请使用 <code>pfinstall(1M)</code> 命令测试配置文件。</p>	第 135 页“测试配置文件”
验证 rules 文件	<p><code>rules.ok</code> 文件是 <code>rules</code> 文件 (JumpStart 程序使用该文件匹配要通过配置文件安装的系统) 的生成版本。必须使用 <code>check</code> 脚本验证 <code>rules</code> 文件。</p>	第 139 页“验证 rules 文件”

---

## 为联网的系统创建配置文件服务器

当为网络上的系统设置定制 JumpStart 安装时，需要在服务器上创建一个称为 JumpStart 目录的目录。JumpStart 目录包含所有必要的定制 JumpStart 文件，例如 rules 文件、rules.ok 文件和配置文件。必须在配置文件服务器的根 (/) 目录中保存 JumpStart 目录。

包含 JumpStart 目录的服务器称为配置文件服务器。配置文件服务器可以是与安装服务器或引导服务器相同的系统，或者该服务器可以是一个完全不同的服务器。

---

**注意：**创建配置文件服务器之后，您必须允许系统访问该服务器。有关详细说明，请参见第 126 页“允许所有系统访问配置文件服务器”。

---

### ▼ 在服务器上创建 JumpStart 目录

---

**注意：**本过程假定系统正在运行卷管理器。如果您未使用“卷管理器”管理磁盘，那么请参考《System Administration Guide: Basic Administration》以获得有关在不使用“卷管理器”的情况下管理可移动媒体的详细信息。

---

1. 以超级用户身份登录到要在其上创建 JumpStart 目录的服务器。
2. 在服务器上的任意位置创建 JumpStart 目录。

```
# mkdir -m 755 jumpstart_dir_path
```

在该命令中，`jumpstart_dir_path` 是 JumpStart 目录的绝对路径。

例如，下面的命令在根 (/) 目录中创建一个称为 `jumpstart` 的目录并将权限设置为 755：

```
# mkdir -m 755 /jumpstart
```

3. 通过添加下面的项来编辑 `/etc/dfs/dfstab` 文件。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path
```

例如，下面的项共享 `/jumpstart` 目录。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

4. 键入 `shareall` 然后按 `Enter` 键。
5. 确定是否要将定制 JumpStart 文件示例复制到您的 JumpStart 目录。
  - 如果否，请转到步骤 8。

- 如果是，请使用下面的判定表确定下一步做什么。

示例位置	说明
用于您的平台的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD	将 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 插入服务器的 CD-ROM 驱动器中。 卷管理器会自动安装 CD。
适用于您的平台的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 在本地磁盘上的映像	将目录更改到 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 映像的位置。例如，键入下面的命令： <code>cd /export/install</code>

#### 6. 将定制 JumpStart 文件示例复制到配置文件服务器上的 JumpStart 目录。

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

*media\_path*   CD、DVD 或本地磁盘上的映像的路径

*jumpstart\_dir\_path*   配置文件服务器上放置定制 JumpStart 文件示例的路径

例如，下面的命令将 `jumpstart_sample` 目录复制到配置文件服务器上的 `/jumpstart` 目录中。

```
cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
```

#### 7. 更新 JumpStart 文件示例以便这些文件可以在您的环境中工作。

#### 8. 请确保 root 拥有 JumpStart 目录并且权限被设置为 755。

#### 9. 允许网络上的系统访问配置文件服务器。

有关详细说明，请参见第 126 页“允许所有系统访问配置文件服务器”。

### ▼ 允许所有系统访问配置文件服务器

当您创建配置文件服务器时，您必须确保系统在定制 JumpStart 安装期间可以访问配置文件服务器上的 JumpStart 目录。使用下列方法之一确保访问：

- `add_install_client` 命令 – 每次为网络安装添加系统时，请使用带 `-c` 选项的 `add_install_client` 命令。有关详细说明，请参考第 76 页“添加将从网络安装的系统”。
- `boot` 命令 – 当启动系统时指定配置文件服务器上 JumpStart 目录的位置。必须将定制 JumpStart 配置文件压缩为一个文件。然后，将压缩的配置文件保存在 NFS 服务器、HTTP 服务器或系统可以从本地访问的媒体上。有关详细说明，请参考第 147 页“创建压缩的配置文件”。

当您引导系统以启动定制 JumpStart 安装时，请指定压缩文件的位置。有关详细说明，请参考第 158 页“使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级”中的步骤 5。

- /etc/bootparams 文件 – 在 /etc/bootparams 文件中使用通配符。请使用下列步骤在 etc/bootparams 文件中添加通配符。

---

**注意：**如果将 JumpStart 目录保存在软盘上，或者如果要在引导系统时指定配置文件服务器的位置，则不需要执行下面的过程。

---

仅在将网络安装信息存储在 /etc/bootparams 文件中时，下面的过程才有效。您还可以将网络安装信息存储在下列位置之一：

- 名称服务数据库 – 如果将网络安装信息存储在名称服务 bootparams 数据库中，则您必须用步骤 3 中显示的项更新 bootparams 数据库。
- DHCP 服务器 – 如果将网络安装信息存储在 DHCP 服务器上，请使用 boot 命令指定定制 JumpStart 程序使用 DHCP 服务器。有关详细说明，请参考第 158 页“使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级”中的步骤 5。

1. 在安装或引导服务器上，以超级用户身份登录。
2. 使用文本编辑器打开 /etc/bootparams。
3. 添加此项。

```
* install_config=server:jumpstart_dir_path
```

*	一个通配符，它指定所有系统都具有访问权限
server	JumpStart 目录所在的配置文件服务器的主机名
jumpstart_dir_path	JumpStart 目录的绝对路径

例如，下面的项允许所有系统访问名为 sherlock 的配置文件服务器上的 /jumpstart 目录：

```
* install_config=sherlock:/jumpstart
```



---

**小心：**在引导安装客户端时使用此过程可能产生下面的错误信息：

警告：getfile: RPC 失败：错误 5：（RPC 超时）。

第 299 页“从网络引导：错误信息”包含有关此错误信息的详细信息。

---

所有的系统现在都可以访问配置文件服务器。

---

## 为独立系统创建配置文件盘

包含 JumpStart 目录的软盘称为配置文件盘。未连接到网络的系统不具有对配置文件服务器的访问权限。因此，如果系统未连接到网络，则必须在软盘上创建一个 JumpStart 目录。您创建配置文件盘时所在的系统必须具有软盘驱动器。

JumpStart 目录包含所有必要的定制 JumpStart 文件，例如 rules 文件、rules.ok 文件和配置文件。必须将 JumpStart 目录保存在配置文件盘的根 (/) 目录中。

### ▼ 创建配置文件盘

---

**注意：**本过程假定系统正在运行“卷管理器”。如果您未使用卷管理器管理软盘、CD 和 DVD，请参考《*System Administration Guide: Basic Administration*》以获得有关在不使用卷管理器的情况下管理可移动媒体的详细信息。

---

1. 以超级用户的身份登录到向其附加软盘驱动器的系统。
2. 插入一张空白软盘或可在软盘驱动器中覆盖的软盘。
3. 安装该软盘。

```
# volcheck
```

4. 确定该软盘是否包含 UNIX 文件系统 (UFS)。

检查系统上的 /etc/mnttab 文件的内容以确定是否包含如下项：

```
/vol/dev/diskette0/scrap /floppy/scrap ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040
```

- 如果该项存在，则转到步骤 7。
- 如果该项不存在，则转到下一步。

5. 格式化该软盘。



---

**小心：**格式化时将清除该软盘上的全部数据。

---

```
# fdformat -U
```

6. 在该软盘上创建 UFS。

```
# newfs /vol/dev/aliases/floppy0
```



7. 确定您是否要将定制 JumpStart 文件示例复制到 JumpStart 目录。

- 如果否，请转到步骤 10。
- 如果是，请使用以下判定表来确定下一步的工作。

示例位置	说明
Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2)	将 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2) 插入到服务器的 CD-ROM 驱动器中。 “卷管理器”会自动安装 CD。
Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2) 在本地磁盘上的映像	更改 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2) 映像位置的目录。例如，键入以下命令：  <code>cd /export/install</code>

8. 将定制 JumpStart 文件示例复制到配置文件软盘上的 JumpStart 目录中。

```
# cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
```

<i>media_path</i>	CD、DVD 或本地磁盘上的映像的路径
<i>jumpstart_dir_path</i>	要放置定制 JumpStart 文件示例的配置文件盘的路径

---

注意：您必须将所有定制 JumpStart 安装文件都放在该软盘的根 (/) 目录中。

---

例如，以下命令将 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2) 上的 `jumpstart_sample` 的内容复制到名为 `scrap` 的配置文件盘的根 (/) 目录中：

```
cp -r /cdrom/sol_9_sparc/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
```

9. 更新配置文件盘上的 JumpStart 文件示例，以使这些文件可以在您的环境中工作。

10. 确保 root 拥有 JumpStart 目录，并且权限被设置为 755。

11. 弹出该软盘。

```
# eject floppy
```

您已经完成配置文件盘的创建。您现在可以更新 `rules` 文件，并在配置文件盘上创建配置文件以执行定制 JumpStart 安装。若要继续，请转到第 130 页“创建 `rules` 文件”。

---

## 创建 rules 文件

rules 文件是一个文本文件，该文件针对每组要安装 Solaris 操作环境的系统都包含一条规则。每条规则区分一组建立在一个或多个系统属性基础之上的系统。每条规则还将相应的系统组链接到一个配置文件上。配置文件是一个文本文件，该文件定义如何在组中的各个系统上安装 Solaris 软件。例如，以下规则指定 JumpStart 程序使用 basic\_prof 配置文件中的信息来安装 sun4u 平台组中的任何系统。

```
karch sun4u - basic_prof -
```

rules 文件用于创建 rules.ok 文件，而后者则是定制 JumpStart 安装所必需的。

---

**注意：**如果使用第 128 页“为独立系统创建配置文件盘”或第 125 页“为联网的系统创建配置文件服务器”中的过程设置 JumpStart 目录，则 JumpStart 目录中将存在一个 rules 文件示例。该 rules 文件样例包含文档和一些规则示例。如果使用 rules 文件样例，则请确保将不想使用的规则示例注释掉。

---

## rules 文件的语法

rules 文件必须具有以下属性：

- 该文件的名称必须指定为 rules。
- 该文件必须至少包含一条规则。

rules 文件可以包含以下任何内容：

- 注释文本  
一行中 # 符号后面包含的任何文本均被 JumpStart 视为注释文本。如果某行以 # 符号开头，则整个行将被视为注释。
- 一个或多个空白行
- 一条或多条多行规则  
要使一条规则另起一行，请先包含一个反斜杠字符 (\)，然后按回车键。

## ▼ 创建 rules 文件

1. 使用文本编辑器创建一个名为 rules 的文本文件。或者，打开所创建的 JumpStart 目录中的 rules 文件样例。
2. 在 rules 文件中，为要安装 Solaris 软件的每一组系统添加一条规则。  
有关 rules 文件关键字和值的列表，请参见第 169 页“规则关键字和值”。

rules 文件中的规则必须符合以下语法：

```
[!]rule_keyword rule_value [&& [!]rule_keyword rule_value] ... begin profile finish
```

表 23-2 规则的语法元素

元素	说明
!	用在关键字前面表示否定的符号。
rule_keyword	一个预定义的词法单位或词，用来描述一般系统属性，如主机名 <code>hostname</code> 或内存大小 <code>memsize</code> 。 <code>rule_keyword</code> 与规则值一起用来将一个具有相同属性的系统与某个配置文件相匹配。有关规则关键字的列表，请参见第 169 页“规则关键字和值”。
rule_value	一个值，该值为相应的规则关键字提供特定的系统属性。规则值在第 169 页“规则关键字和值”中进行了描述。
&&	一个符号，您必须使用该符号将同一个规则中的规则关键字和规则值对连接起来（逻辑“与”）。在定制 JumpStart 安装过程中，一个系统必须首先匹配规则中的每个值对，然后才能匹配该规则。
begin	一个可选的 Bourne shell 脚本的名称，该脚本可以在安装开始前执行。如果没有开始脚本，则您必须在该字段中键入一个减号 (-)。所有开始脚本都必须位于 JumpStart 目录中。  第 141 页“创建开始脚本”中提供了关于如何创建开始脚本的信息。
profile	一个文本文件的名称，该文件定义当一个系统与该规则匹配时如何在该系统上安装 Solaris 软件。配置文件中的信息包括配置文件关键字及其相应的配置文件值。所有配置文件都必须位于 JumpStart 目录中。  <b>注意：</b> 使用 <code>profile</code> 字段的可选方法在第 150 页“使用站点特定的安装程序”和第 142 页“用开始脚本创建派生配置文件”中进行了描述。
finish	一个可选 Bourne shell 脚本的名称，该脚本可以在安装完成后执行。如果没有结束脚本，则您必须在该字段中键入一个减号 (-)。所有结束脚本都必须位于 JumpStart 目录中。  第 143 页“创建结束脚本”中提供了关于如何创建结束脚本的信息。

每条规则必须至少包含以下内容：

- 一个关键字、一个值和一个相应的配置文件
- 如果未指定任何开始或结束脚本，则要在 `begin` 和 `finish` 字段中包含一个减号 (-)

3. 将 rules 文件保存到 JumpStart 目录中。

4. 确保 root 拥有 rules 文件，并且权限被设置为 644。

## rules 文件示例

以下示例显示了一个 rules 文件中的若干个规则示例。每一行都包含一个规则关键字和该关键字的一个有效值。JumpStart 程序从上到下扫描 rules 文件。

如果 JumpStart 程序将一个规则关键字和值与一个已知系统相匹配，则该 JumpStart 程序将安装由 profile 字段中列出的配置文件指定的 Solaris 软件。

实例 23-1 rules 文件

```
# rule keywords and rule values      begin script      profile      finish script
# -----
hostname eng-11                      -              basic_prof  -
network 192.43.34.0 && !model \
'SUNW,SPARCstation-20'2              -              net_prof   -
model SUNW,SPARCstation-LX3         -              lx_prof    complete
network 193.144.2.0 && karch sun4u  setup4         4u_prof      done
memsize 64-128 && arch sparc5       -              prog_prof  -
any6 -                               -              generic_prof -
```

1. 如果系统的主机名为 eng-1，则规则将匹配。basic\_prof 配置文件用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。
2. 如果系统位于子网 192.43.34.0 上，并且系统不是 SPARCstation™ 20 (SUNW, SPARCstation-20)，则规则将匹配。net\_prof 配置文件用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。该规则还提供了一个规则换行（这在第 130 页“rules 文件的语法”中进行了定义）的示例。
3. 如果系统是 SPARCstation LX，则该规则将匹配。lx\_prof 配置文件和 complete 结束脚本用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。
4. 如果系统位于子网 193.144.2.0 上，并且是一个 sun4u 系统，则该规则将匹配。setup 开始脚本、4u\_prof 配置文件和 done 结束脚本用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。
5. 如果系统内存介于 64 MB 和 128 MB 之间，则该规则将匹配。prog\_prof 配置文件用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。
6. 该规则与任何不和前面的规则匹配的系统匹配。generic\_prof 配置文件用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。如果使用了 any，则它应该总是 rules 文件中的最后一条规则。

---

## 创建配置文件

配置文件是一个文本文件，该文件定义如何在一个系统上安装 Solaris 软件。配置文件定义安装要素，例如要安装的软件组。每条规则指定一个配置文件，该配置文件定义如何安装一个系统。您可以为每条规则创建不同的配置文件，也可以在多条规则中使用同一个配置文件。

配置文件由一个或多个配置文件关键字及其值组成。每个配置文件关键字都是一个命令，该命令对 JumpStart 程序如何在一个系统上安装 Solaris 软件的某个方面加以控制。例如，以下配置文件关键字和值指定 JumpStart 程序将系统安装为一个服务器：

```
system_type server
```

---

**注意：**如果使用在第 128 页“为独立系统创建配置文件盘”或第 125 页“为联网的系统创建配置文件服务器”中描述的过程创建 JumpStart 目录，则样例配置文件已经存在于 JumpStart 目录中。

---

## 配置文件语法

一个配置文件必须包含以下内容：

- `install_type` 配置文件关键字用作第一项
- 每行一个关键字
- 如果正通过该配置文件升级的系统包含多个可升级的根 ( / ) 文件系统，则需包含 `root_device` 关键字

一个配置文件可以包含以下内容：

- 注释文本  
一行中 # 符号后面包含的任何文本均被 JumpStart 程序视为注释文本。如果某行以 # 符号开头，则整个行将被视为注释。
- 一个或多个空白行

## ▼ 创建配置文件

1. 使用文本编辑器创建一个文本文件。为该文件提供一个描述性的名称。或者，打开所创建的 JumpStart 目录中的样例配置文件。

---

**注意：**确保配置文件的名称能够反映出您要使用该配置文件在一个系统上安装 Solaris 软件的方式。例如，您可以将配置文件命名为 `basic_install`、`eng_profile` 或 `user_profile`。

---

2. 向该配置文件中添加配置文件关键字和值。  
有关配置文件关键字和值的列表，请参见第 173 页“配置文件关键字和值”。

---

注意：配置文件关键字及其值区分大小写。

---

3. 将配置文件保存到 **JumpStart** 目录中。
4. 确保 `root` 拥有该配置文件，并且权限被设置为 **644**。
5. 测试配置文件（可选）。  
第 135 页“测试配置文件”包含有关测试配置文件的说明。

## 配置文件示例

以下配置文件示例显示了如何使用不同的配置文件关键字和配置文件值来控制在一个系统上安装 Solaris 软件的方式。第 173 页“配置文件关键字和值”包含对配置文件关键字和值的说明。

实例 23-2 安装远程文件系统以及添加和删除软件包

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           initial_install1
system_type            standalone2
partitioning           default3
filesystems            any 512 swap # specify size of /swap
cluster                SUNWCprog4
package                SUNWman delete5
cluster                SUNWCacc
```

1. `install_type` 关键字是每个配置文件中所必需的。
2. `system_type` 关键字定义该系统将安装为一个独立的系统。
3. 文件系统由通过 `default` 值安装的软件来确定。swap 的大小设置为 512 MB，并安装在任何磁盘上（值为 `any`）。
4. 开发者 Solaris 软件组 `SUNWCprog` 安装在系统上。
5. 标准手册页从网络上的文件服务器 `s_ref` 安装，手册页软件包不安装在系统上。选择包含系统记帐公用程序的软件包将其安装在系统上。

实例 23-3 指定安装文件系统的位置

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           initial_install
system_type            standalone
partitioning           explicit1
filesystems            c0t0d0s0 auto /
filesystems            c0t3d0s1 auto swap
```

### 实例 23-3 指定安装文件系统的位置 (续下)

```
filesys          any auto usr
cluster         SUNWCall2
```

1. 文件系统片由 `filesys` 关键字和 `explicit` 值来确定。根 (/) 的大小基于所选的软件和值 `auto`，并安装在 `c0t0d0s0` 上。`swap` 的大小设置为所需的大小，并安装在 `c0t3d0s1` 上。`usr` 基于所选的软件，并且安装程序将根据 `any` 值确定在何处安装 `usr`。
2. 整个 Solaris 软件组 `SUNWCall` 安装在系统上。

### 实例 23-4 重新为升级分配磁盘空间

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           upgrade1
root_device            c0t3d0s22
backup_media           remote_filesystem timber:/export/scratch3
layout_constraint      c0t3d0s2 changeable 1004
layout_constraint      c0t3d0s4 changeable
layout_constraint      c0t3d0s5 movable
package                SUNWbcp delete5
package                SUNWxwman add6
cluster                SUNWCacc add
locale                 de7
```

1. 该配置文件通过重新分配磁盘空间来升级系统。在本例中，磁盘空间必须重新分配，因为系统上的某些文件系统没有足够的空间用来升级。
2. `c0t3d0s2` 上的根文件系统被升级。
3. 名为 `timmer` 的远程系统被用来在磁盘空间重新分配期间对数据进行备份。
4. `layout_constraint` 关键字指定自动布局在尝试重新分配磁盘空间以便升级时可以执行以下任务。
  - 更改片 2 和 4。这两个片可移动到其它位置，并且大小可以更改。
  - 移动片 5。该片可移动到其它位置，但其大小不能更改。
5. 在升级后，不将二进制兼容性软件包 `SUNWbcp` 安装在系统上。
6. 这些代码确保如果 X 窗口系统手册页和系统记帐公用程序尚未安装到系统上，则会安装它们。系统上已有的所有软件包都会被自动升级。
7. 德语本地化软件包将被安装在系统上。

---

## 测试配置文件

在创建一个配置文件后，可使用 `pfinstall(1M)` 命令对该配置文件进行测试。在使用该配置文件来安装或升级一个系统之前，对该配置文件进行测试。如果您正在创建重新分配磁盘空间的升级配置文件，则对配置文件进行测试会特别有用。

通过查看由 `pfinstall` 生成的安装输出，您可以很快确定一个配置文件是否在按预期方式工作。例如，使用配置文件可在对一个系统执行升级前，确定该系统是否有足够的磁盘空间来升级到新的 Solaris 软件发行版。

`pfinstall` 使您能够针对以下方面来测试一个配置文件：

- 运行 `pfinstall` 的系统的磁盘配置。
- 其它磁盘配置。使用一个磁盘配置文件，该文件表示磁盘的结构，如磁盘每扇区的字节数、标志和片。创建磁盘配置文件的进程在第 148 页“创建磁盘配置文件”中进行了描述。

---

**注意：**您不能使用磁盘配置文件来测试用来升级系统的配置文件。相反，必须根据系统的实际磁盘配置以及该系统上当前已安装的软件来测试配置文件。

---

## ▼ 创建用来测试配置文件的临时 Solaris 9 环境

要成功而准确地测试某一特定 Solaris 发行版的配置文件，您必须在相同发行版的 Solaris 环境中对配置文件进行测试。例如，如果要测试 Solaris 9 初始安装配置文件，可在运行 Solaris 9 的系统上运行 `pfinstall` 命令。

如果要在以下某种情况下测试配置文件，则需要创建一个临时安装环境：

- 您要在运行上一版本 Solaris 软件的系统上测试 Solaris 9 升级配置文件。
- 您尚未安装 Solaris 9 系统以便测试 Solaris 9 初始安装配置文件。

### 1. 从下面一种媒体的映像引导系统：

- Solaris 9 DVD
- Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2)

---

**注意：**如果要测试升级配置文件，请引导正在升级的系统。

---

### 2. 对系统标识问题加以响应。

### 3. 从安装程序中退出。

- 如果您正在使用 Solaris 9 DVD，则请在以下提示符处键入！：  
`Solaris Web Start` 将帮助您安装 Solaris 软件。<按 ENTER 键继续> {按“!”退出}
- 如果您正在使用 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD，则请选择 Solaris `suninstall` program 作为安装 Solaris 9 操作环境的程序。在显示的第一个屏幕上，选择“退出”。

### 4. 从 shell 执行 `pfinstall` 命令有关使用 `pfinstall` 命令的详细信息，请参见第 137 页“测试配置文件”中的步骤 7。



## ▼ 测试配置文件

1. 定位要在其上测试配置文件的系统。  
如果您正在测试一个升级配置文件，则必须在要升级的实际系统上测试该配置文件。
2. 使用以下判定表来确定下一步的工作。

测试方案	说明
测试初始安装配置文件，并且具有运行 Solaris 9 软件的系统	成为该系统的超级用户，并转到步骤 5。
测试升级配置文件，或者您没有运行 Solaris 9 的系统以便测试初始安装配置文件	创建临时 Solaris 9 环境以测试配置文件。有关详细信息，请参见第 136 页“创建用来测试配置文件的临时 Solaris 9 环境”。然后，请转到步骤 3。

3. 创建一个临时安装点。

```
# mkdir /tmp/mnt
```

4. 安装包含要测试的配置文件的目录。

安装方案	键入指令
为网络上的系统安装远程 NFS 文件系统	<pre>mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt</pre>
安装 UFS 格式的软盘	<pre>mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt</pre>

5. 要测试具有特定系统内存大小的配置文件，请将 `SYS_MEMSIZE` 设置为该特定内存大小（以 MB 为单位）。

```
# SYS_MEMSIZE=memory_size  
# export SYS_MEMSIZE
```

6. 您是否已在步骤 4 安装了一个目录？

- 如果已安装，则将该目录更改为 `/tmp/mnt`。

```
# cd /tmp/mnt
```

- 如果未安装，则将该目录更改为配置文件所在的目录，通常为 JumpStart 目录。

```
# cd jumpstart_dir_path
```

7. 使用 `pfinstall(1M)` 命令测试配置文件。

```
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file [-c path] profile
```



---

**小心：**您必须包括 `-d` 或 `-D` 选项。如果这两个选项都未包括，则 `pfinstall` 将使用所指定的配置文件来安装 Solaris 9 软件。系统上的所有数据都会被覆盖。

---

<code>-D</code>	<code>pfinstall</code> 使用当前系统的磁盘配置来测试配置文件。您必须使用 <code>-D</code> 选项来测试升级配置文件。
<code>-d disk_config_file</code>	<code>pfinstall</code> 使用磁盘配置文件 <code>disk_config_file</code> 来测试配置文件。如果 <code>disk_config_file</code> 不在运行 <code>pfinstall</code> 的目录中，则您必须指定路径。  有关如何创建磁盘配置文件的说明，请参见第 148 页“创建磁盘配置文件”。  <b>注意：</b> 您不能对升级配置文件和 <code>install_type upgrade</code> 使用 <code>-d disk_config_file</code> 选项。您必须总是根据系统的磁盘配置对升级配置文件进行测试，也就是说，您必须使用 <code>-D</code> 选项。
<code>-c path</code>	Solaris 9 软件映像的路径。例如，如果系统正在使用卷管理器来安装您的平台的 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD，则使用该选项。  <b>注意：</b> 如果您从平台的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 映像引导，则不需要使用 <code>-c</code> 选项。DVD 或 CD 映像作为引导进程的一部分安装在 <code>/cdrom</code> 上。
<code>profile</code>	要测试的配置文件的名称。如果 <code>profile</code> 不在运行 <code>pfinstall</code> 的目录中，则必须指定路径。

## 配置文件测试示例

下例显示了如何使用 `pfinstall` 来测试名为 `basic_prof` 的配置文件。该配置文件根据安装有 Solaris 9 软件的系统上的磁盘配置进行测试。`basic_prof` 配置文件位于 `/jumpstart` 目录中，并且由于使用 Volume Manager，因此指定了 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2) 映像的路径。

实例 23-5 使用 Solaris 9 系统进行配置文件测试

```
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof
```

下例显示了如何使用 `pfinstall` 在 Solaris 9 系统上测试名为 `basic_prof` 的配置文件。该测试将根据 `535_test` 磁盘配置文件来执行。该测试将检查是否有 64 MB 的系统内存。该示例将使用位于 `/export/install` 目录中的 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2) 映像。

实例 23-6 使用磁盘配置文件进行配置文件测试

```
# SYS_MEMSIZE=64
# export SYS_MEMSIZE
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
```

---

## 验证 rules 文件

在您可以使用配置文件和 rules 文件之前，您必须运行 check 脚本来验证这些文件是否已正确设置。如果所有规则和配置文件都已正确设置，则将创建 rules.ok 文件，该文件是定制 JumpStart 安装软件在将系统与配置文件相匹配时所必需的。

表 23-3 描述 check 脚本的功能。

表 23-3 使用 check 脚本时发生的事情

阶段	说明
1	检查 rules 文件的语法是否正确。  check 检验规则关键字是否合法，以及是否为每一条规则都指定了 <i>begin</i> 、 <i>class</i> 和 <i>finish</i> 字段。 <i>begin</i> 和 <i>finish</i> 字段可能包含一个减号 (-) 而不是文件名。
2	如果 rules 文件中没有错误，则检查在规则中指定的各个配置文件的语法是否正确。
3	如果没有找到任何错误，则 check 将从 rules 文件创建 rules.ok 文件、删除所有注释和空白行、保留所有规则并在末尾添加以下注释行：  # version=2 checksum=num

### ▼ 验证 rules 文件

1. 确保 check 脚本位于 JumpStart 目录中。

---

注意：check 脚本位于 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的 Solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample 目录中。

---

2. 将该目录更改为 JumpStart 目录。
3. 运行 check 脚本来验证 rules 文件：

```
$ ./check [-p path -r file_name]
```

- `-p path` 请使用 Solaris 9 软件映像中的 `check` 脚本而不是使用正在使用的系统中的 `check` 脚本来验证 `rules`。`path` 是本地磁盘或已安装的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的映像。
- 如果您的系统正在运行上一版本的 Solaris，则使用该选项运行最近版本的 `check`。
- `-r file_name` 指定一个名称不是 `rules` 的规则文件。您可以使用该选项在将某个规则集成到 `rules` 文件中之前测试该规则的有效性。

在 `check` 脚本运行时，该脚本将报告 `rules` 文件和各个配置文件的有效性检查情况。如果没有遇到任何错误，则该脚本将报告：`The custom JumpStart configuration is ok.`

#### 4. 确保 root 拥有 `rules.ok` 文件，并且权限被设置为 644。

在验证 `rules` 文件之后，您可以在第 24 章中了解到有关可选的定制 JumpStart 特征的更多信息。您可以在第 26 章中了解如何执行定制 JumpStart 安装。

## 第 24 章

---

# 使用可选的定制 JumpStart 功能（任务）

---

本章描述可用于创建附加的定制 JumpStart 安装工具的可选功能。

- 第 141 页“创建开始脚本”
- 第 143 页“创建结束脚本”
- 第 147 页“创建压缩的配置文件”
- 第 148 页“创建磁盘配置文件”
- 第 150 页“使用站点特定的安装程序”

---

## 创建开始脚本

开始脚本是您在 `rules` 文件中指定的用户定义 Bourne 外壳程序脚本。开始脚本在 Solaris 软件被安装到系统之前执行任务。只有在使用定制 JumpStart 安装 Solaris 软件时才可以使用开始脚本。

使用开始脚本可以执行下列任务之一：

- 创建派生配置文件
- 在升级前备份文件

## 关于开始脚本的重要信息

- 不要在初始或升级安装期间在开始脚本中指定可能会妨碍文件系统安装到 `/a` 上的内容。如果 JumpStart 程序无法将文件系统安装到 `/a` 上，将发生错误且安装失败。
- 从开始脚本输出的内容储存在 `/var/sadm/begin.log` 中。
- 确保 `root` 拥有开始脚本以及权限被设置为 `644`。
- 可以在开始脚本中使用定制 JumpStart 环境变量。有关环境变量的列表，请参见第 194 页“定制 JumpStart 环境变量”。

- 将开始脚本保存在 JumpStart 目录中。

## 用开始脚本创建派生配置文件

派生配置文件是一个由开始脚本在定制 JumpStart 安装期间动态创建的配置文件。当不能设置 rules 文件以使特定的系统与配置文件相匹配时，就需要派生配置文件。例如，可能需要将派生配置文件用于具有不同硬件组件的相同系统型号，如包含不同的帧缓存器的系统。

要设置使用派生配置文件的规则，必须执行下列任务：

- 将配置文件字段设为等号 (=) 而不是配置文件。
- 将开始字段设为创建派生配置文件的开始脚本，该派生配置文件取决于打算安装 Solaris 的系统。

当系统匹配一个配置文件字段为等号 (=) 的规则时，开始脚本创建用于在系统上安装 Solaris 软件的派生配置文件。

以下是一个开始脚本的示例，该脚本每次都创建相同的派生配置文件。您可以编写一个开始脚本，根据规则的评估创建不同的派生配置文件。

### 实例 24-1 创建派生配置文件的开始脚本

```
#!/bin/sh
echo "install_type      initial_install"> ${SI_PROFILE}
echo "system_type      standalone">> ${SI_PROFILE}
echo "partitioning     default">> ${SI_PROFILE}
echo "cluster          SUNWCprog">> ${SI_PROFILE}
echo "package          SUNWman      delete">> ${SI_PROFILE}
echo "package          SUNWolman    delete">> ${SI_PROFILE}
echo "package          SUNWxwman    delete">> ${SI_PROFILE}
```

在此示例中，开始脚本必须将 SI\_PROFILE 环境变量用作派生配置文件的名称，该派生配置文件缺省情况下设为 /tmp/install.input。

---

**注意：**如果使用开始脚本来创建派生配置文件，则要确保该脚本没有任何错误。派生配置文件不由 check 脚本验证，这是因为派生配置文件直到开始脚本执行后才创建。

---

---

## 创建结束脚本

结束脚本是一个您在 `rules` 文件中指定的用户定义 Bourne 外壳程序脚本。结束脚本在 Solaris 软件安装在系统上之后但在系统重新引导之前执行任务。只有在使用定制 JumpStart 安装 Solaris 时才可以使用结束脚本。

可以使用结束脚本执行的任务包括：

- 添加文件
- 添加个别的软件包或修补程序，以补充安装在特定软件组中的软件包或修补程序
- 定制根环境
- 设置系统的超级用户口令
- 安装附加软件

## 关于结束脚本的重要信息

- Solaris `suninstall` program 将系统的文件系统安装在 `/a` 上。文件系统保持安装在 `/a` 上，直到系统重新引导。通过修改与 `/a` 相对应的文件系统，可以使用结束脚本添加、更改或删除新安装的文件系统结构中的文件。
- 结束脚本的输出保存在 `/var/sadm/finish.log` 中。
- 确保 `root` 拥有结束脚本并且权限设置为 `644`。
- 您可以在自己的结束脚本中使用定制 JumpStart 环境变量。有关环境变量的列表，请参见第 194 页“定制 JumpStart 环境变量”。
- 将结束脚本保存在 JumpStart 目录中。

## ▼ 使用结束脚本添加文件

通过结束脚本，可以将文件从 JumpStart 目录添加到已安装的系统。可以添加文件是因为 JumpStart 目录安装在 `SI_CONFIG_DIR` 变量指定的目录中。缺省情况下，该目录设置为 `/tmp/install_config`。

---

**注意：**也可以替换文件，方法是将文件从 JumpStart 目录复制到已安装系统中已存在的文件。

---

1. 将添加到已安装系统的所有文件复制到 JumpStart 目录中。
2. 对于希望复制到新安装的文件系统结构中的每个文件，在结束脚本中插入下行：

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/file_name /a/path_name
```

例如，假设您有一个为站点上所有用户开发的特殊应用程序 `site_prog`。如果您将 `site_prog` 的副本放到 `JumpStart` 目录中，则结束脚本中的下行会将 `site_prog` 从 `JumpStart` 目录复制到系统的 `/usr/bin` 目录中：

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/site_prog/a/usr/bin
```

## 使用结束脚本添加软件包或修补程序

可以创建一个结束脚本在 Solaris 软件安装在系统上之后自动添加软件包或修补程序。通过使用结束脚本添加软件包，可减少时间并确保安装在站点上不同系统中的软件包和修补程序的一致性。

当使用结束脚本中的 `pkgadd(1M)` 或 `patchadd(1M)` 命令时，使用 `-R` 选项将 `/a` 指定为根路径。

实例 24-2 显示了添加软件包的结束脚本示例。

### 实例 24-2 使用结束脚本添加软件包

```
#!/bin/sh

BASE=/a
MNT=/a/mnt
ADMIN_FILE=/a/tmp/admin

mkdir ${MNT}
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}1
cat>${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK2
mail=root
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
DONT_ASK

/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz3
umount ${MNT}
rmdir ${MNT}
```

1. 将目录安装在包含要安装的软件包的服务器上。
2. 创建一个临时软件包管理文件 `admin`，强迫 `pkgadd(1M)` 命令在安装软件包时不执行检查或提示问题。当添加软件包时，请使用临时软件包管理文件以便不用干预安装。
3. 添加软件包，使用 `-a` 选项指定软件包管理文件，使用 `-R` 选项指定根路径。



---

**注意：**以前，`chroot(1M)` 命令和结束脚本环境中的 `pkgadd` 和 `patchadd` 命令一起使用。在极少情况下，一些软件包或修补程序无法与 `-R` 选项一起工作。在发出 `chroot` 命令前，必须在 `/a` 根路径中创建一个伪 `/etc/mnttab` 文件。

要创建伪 `/etc/mnttab` 文件，将下行添加到结束脚本中：

```
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
```

---

## 使用结束脚本定制根环境

也可以使用结束脚本定制已安装在系统上的文件。例如，实例 24-3 中的结束脚本通过将信息附加到根 (`/`) 目录中的 `.cshrc` 文件来定制根环境。

**实例 24-3** 使用结束脚本定制根环境

```
#!/bin/sh
#
# Customize root's environment
#
echo "***adding customizations in /.cshrc"
test -f a/.cshrc || {
cat>> a/.cshrc <<EOF
set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@\`uname -n`> "
alias cp cp -i
alias mv mv -i
alias rm rm -i
alias ls ls -FC
alias h history
alias c clear
unset autologout
EOF
}
```

## 使用结束脚本设置系统的超级用户口令

Solaris 软件安装在系统上之后，系统重新引导。在引导过程完成前，系统提示输入超级用户口令。除非有人键入口令，否则系统无法完成引导。

名为 `set_root_pw` 的结束脚本保存在 `auto_install_sample` 目录中。结束脚本显示如何自动设置超级用户口令，而无需提示。`set_root_pw` 显示在实例 24-4 中。

**实例 24-4** 使用结束脚本设置系统的超级用户口令

```
#!/bin/sh
#
#          @(#)set_root_pw 1.4 93/12/23 SMI
#
```

#### 实例 24-4 使用结束脚本设置系统的超级用户口令 (续下)

```
# This is an example Bourne shell script to be run after installation.
# It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD.
# The encrypted password is obtained from an existing root password entry
# in /etc/shadow from an installed machine.

echo "setting password for root"

# set the root password
PASSWD=dK05IBkSF42lw
#create a temporary input file1
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig2

mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
nawk -F: '{
    if ( $1 == "root" )3
        printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n", $1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
    else
        printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n", $1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
}' passwd="$PASSWD" /a/etc/shadow.orig> /a/etc/shadow
#remove the temporary file
rm -f /a/etc/shadow.orig4
# set the flag so sysidroot won't prompt for the root password
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE}> /tmp/state.$$5
mv /tmp/state.$$ ${SI_SYS_STATE}
```

1. 将变量 PASSWD 设置为从系统 /etc/shadow 文件中的现有项获取的加密超级用户口令。
2. 创建 /a/etc/shadow 的临时输入文件。
3. 在 /etc/shadow 文件中更改新安装的系统的超级用户项，使用 \$PASSWD 作为口令字段。
4. 删除临时 /a/etc/shadow 文件。
5. 在状态文件中将项从 0 更改为 1，这样将不提示用户输入超级用户口令。状态文件通过变量 SI\_SYS\_STATE 访问，该变量的当前值为 /a/etc/.sysidtool.state。为了避免在此值更改时脚本出现问题，请使用 \${SI\_SYS\_STATE} 以便始终引用此文件。此处显示的 sed 命令在 0 之后和 1 之后包含一个制表符。

---

**注意：**如果使用结束脚本设置系统的超级用户口令，则用户可能会尝试通过结束脚本中的加密口令来发现超级用户口令。确保有相应的措施防止用户试图确定超级用户口令。

---

## 使用结束脚本与 Web Start 安装程序一起安装软件

安装了 Solaris 操作环境后，可以使用结束脚本来安装附加软件。有些软件程序由 Solaris Web Start 程序安装，在安装期间它会提示您输入信息。要使安装不受干扰，可以使用 -nodisplay 或 -noconsole 选项运行 Solaris Web Start 程序。

表 24-1 Solaris Web Start 选项

选项	说明
-nodisplay	运行安装程序，但没有图形用户界面。使用缺省产品安装，除非安装已被 <code>-locales</code> 选项修改。
-noconsole	运行安装，但没有任何交互式文本控制台设备。当与 <code>-nodisplay</code> 一起用于 UNIX 脚本时很有用。

有关更多信息，请参见手册页 `installer (1M)`。

---

## 创建压缩的配置文件

可以在引导系统时指定定制 JumpStart 配置文件的位置，而不是使用 `add_install_client` 命令来指定其位置。但是，在发出 `boot` 命令时只能指定一个文件的名称。因此，必须将所有的定制 JumpStart 配置文件压缩为一个文件。压缩的配置文件可以是下列类型之一：

- `tar`
- 压缩的 `tar`
- `zip`
- `bzip tar`

### ▼ 创建压缩的配置文件

1. 将目录更改到配置文件服务器上的 JumpStart 目录。

```
# cd jumpstart_dir_path
```

2. 使用压缩工具将定制 JumpStart 配置文件压缩为一个文件。

---

**注意：**压缩的配置文件不能包含相对路径。定制 JumpStart 配置文件必须与压缩文件位于同一目录中。

---

压缩的配置文件必须包含下列文件：

- 配置文件
- 规则
- `rules.ok`

也可以将 `sysidcfg` 文件包含在压缩的配置文件中。

3. 将压缩的配置文件保存在 NFS 服务器、HTTP 服务器或本地硬盘中。

## 压缩的配置文件的示例

下面的示例说明如何使用 `tar` 命令创建一个名为 `config.tar` 的压缩配置文件。定制 JumpStart 配置文件位于 `/jumpstart` 目录中。

实例 24-5 创建压缩的配置文件

```
# cd /jumpstart
# tar -cvf config.tar *
a profile 1K
a rules 1K
a rules.ok 1K
a sysidcfg 1K
```

---

## 创建磁盘配置文件

本节描述如何创建单磁盘和多磁盘配置文件。磁盘配置文件使您能够从单个系统中使用 `pfinstall (1M)` 针对不同的磁盘配置测试配置文件。

### ▼ 创建磁盘配置文件

1. 找到包含要测试的磁盘的系统。
2. 成为超级用户。
3. 将 `prtvtoc(1M)` 命令的输出重定向到一个文件以创建单磁盘配置文件。

```
# prtvtoc /dev/rdisk/device_name > disk_config_file
```

`/dev/rdisk/device_name`

系统磁盘的设备名称。 `device_name` 的形式必须是 `cwtxy s2` 或 `cx d ys2`。

`disk_config_file`

磁盘配置文件的名称。

4. 确定是否在多个磁盘上测试 Solaris 软件的安装。
  - 如果不是，则停止。操作完成。
  - 如果是，并置单磁盘配置文件并将输出保存到一个新文件中。

```
# cat disk_file1 disk_file2>multi_disk_config
```

此新文件即成为多磁盘配置文件，如下面的示例所示：

```
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test
```

#### 5. 确定磁盘设备名称中的目标号码在前一个步骤中创建的多磁盘配置文件中是否唯一。

- 如果是，则停止。操作完成。
- 如果不是，使用文本编辑器打开此文件并使目标号码在磁盘设备名称中是唯一的。例如，假设对于不同的磁盘设备名称，此文件包含同一目标号码 t0，如下所示：

```
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
将第二个目标号码更改为 t2，如下所示：
* /dev/rdisk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdisk/c0t2d0s2 partition map
```

## 磁盘配置文件示例

下面的示例显示如何在具有 104 兆字节磁盘的系统中创建单磁盘配置文件 104\_test。

### 实例 24-6 创建磁盘配置文件

将 prtvtoc 命令的输出重定向到名为 104\_test 的单磁盘配置文件：

```
# prtvtoc /dev/rdisk/c0t3d0s2>104_test
```

104\_test 文件的内容与下面的内容相似：

```
* /dev/rdisk/c0t3d0s2 partition map
*
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   72 sectors/track
*   14 tracks/cylinder
*   1008 sectors/cylinder
*   2038 cylinders*   2036 accessible cylinders
* Flags:
*   1: unmountable
*   10: read-only
*
*
* Partition  Tag  Flags      First      Sector      Last
* Partition  Tag  Flags      Sector      Count      Sector  Mount Directory
*   1         2    00         0      164304     164303  /
*   2         5    00         0     2052288     2052287
*   3         0    00     164304     823536     987839  /disk2/b298
*   5         0    00     987840     614880     1602719 /install/298/sparc/work
*   7         0    00    1602720     449568     2052287  /space
```

#### 实例 24-6 创建磁盘配置文件 (续下)

您创建了磁盘配置文件。第 135 页“测试配置文件”包含关于使用磁盘配置文件测试配置文件的信息。

---

## 使用站点特定的安装程序

您也可以使用开始和结束脚本创建自己的安装程序来安装 Solaris 软件。

当您在配置文件字段中使用减号 (-) 时，开始和结束脚本（而不是配置文件和 Solaris `suninstall program`）控制 Solaris 软件在系统上的安装方式。

例如，如果下面的规则匹配系统，则 `x_install.beg` 开始脚本和 `x_install.fin` 结束脚本将 Solaris 软件安装在名为 `clover` 的系统上：

```
hostname clover x_install.beg - x_install.fin
```

## 第 25 章

# 创建自定义规则和探测关键字（任务）

---

本章提供了创建您自己的定制规则和探测关键字的信息和步骤。

- 第 151 页“探测关键字”
- 第 152 页“创建 custom\_probes 文件”
- 第 154 页“验证 custom\_probes 文件”

---

## 探测关键字

要理解什么是探测关键字，首先需要回顾一下什么是规则关键字。规则关键字是一个预定义的词法单元或单词，它描述一般的系统属性，如主机名 `hostname` 或内存大小 `memsize`。规则关键字和它们的关联值使您能够将一个具有相同属性的系统与一个配置文件进行匹配。这种系统属性的匹配定义如何在组中的每个系统上安装 Solaris 软件。

在开始脚本和结束脚本中使用的定制 `JumpStart` 环境变量按需要设置。例如，只有使用了 `installed` 规则关键字之后，有关系统上已安装的操作系统的信息在 `SI_INSTALLED` 中才可用。

在某些情况下，出于匹配系统和运行配置文件以外的目的，您可能需要在开始或结束脚本中提取同样的信息。探测关键字提供了解决方法。探测关键字提取属性信息并消除了设置匹配条件和运行配置文件的需要。

有关探测关键字和值的列表，请参见第 196 页“探测关键字和值”。

---

## 创建 custom\_probes 文件

如果第 169 页“规则关键字和值”和第 196 页“探测关键字和值”中描述的规则和探测关键字的精确度不能满足您的需要，您可以通过创建 `custom_probes` 文件来定义您自己的定制规则或探测关键字。

`custom_probes` 文件是一个 Bourne shell 脚本，它包含两种函数类型。您必须将 `custom_probes` 文件保存在保存了 `rules` 文件的同一 `JumpStart` 目录中。您可以在 `custom_probes` 文件中定义两种函数类型如下：

- **Probe** – 收集您需要的信息或进行实际的工作并设置您定义的相应 `SI_` 环境变量。探测函数成为探测关键字。
- **Comparison** – 调用相应的探测函数，比较探测函数的输出，如果关键字匹配则返回 0，如果关键字不匹配则返回 1。比较函数成为规则关键字。

## custom\_probes 文件的语法

`custom_probes` 文件可以包含任何有效的 Bourne shell 命令、变量或算法。

---

**注意：**您可以在 `custom_probes` 文件中定义需要单个变量的探测和比较函数。当您在 `rules` 文件中使用相应的定制探测关键字时，关键字后面的变量将被解释（为 `$1`）。

当您在 `rules` 文件中使用相应的定制规则关键字时，该变量在关键字之后被解释为起始，在下一个 `&&` 或开始脚本（以先出现的为准）之前被解释为终止。

---

`custom_probes` 文件必须符合下列要求：

- 具有名称 `custom_probes`
- 将 `root` 作为它的属主
- 为可执行文件并将权限设置为 755
- 包含至少一个探测函数和一个相应的比较函数

为提高明确性和改善结构，请首先在文件的顶部定义所有的探测函数，后跟所有的比较函数。

## custom\_probes 中的函数名称的语法

探测函数的名称必须以 `probe_` 开头。比较函数的名称必须以 `cmp_` 开头。

以 `probe_` 开头的函数定义新的探测关键字。例如，函数 `probe_tcx` 定义新的探测关键字 `tcx`。以 `cmp_` 开头的函数定义新的规则关键字。例如，`cmp_tcx` 定义新的规则关键字 `tcx`。



## ▼ 创建 custom\_probes 文件

1. 使用文本编辑器创建 **Bourne shell** 脚本文本文件。将该文件命名为 `custom_probes`。
2. 在 `custom_probes` 文本文件中，定义您的探测和比较函数。

---

**注意：**您可以在 `custom_probes` 文件中定义需要变量的探测和比较函数。当您在 `rules` 文件中使用相应的定制探测关键字时，关键字后面的变量将依次被解释为（`$1`、`$2` ... 以此类推）。

当您在 `rules` 文件中使用相应的定制规则关键字时，关键字之后和下一个 `&&` 或开始脚本（以先出现的为准）之前的变量被依次解释。

---

3. 将 `custom_probes` 文件保存在 **JumpStart** 目录中的 `rules` 文件旁边。
4. 确保 `root` 拥有 `rules` 文件并且权限设置为 `644`。

## custom\_probes 文件和关键字的示例

在下列目录中可以找到探测和比较函数的其他示例：

- `/usr/sbin/install.d/chkprobe`（在安装了 Solaris 软件的系统上）
- `/Solaris_9/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/chkprobe`（在 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上）

下列 `custom_probes` 文件包含测试 TCX 图形卡是否存在的探测和比较函数。

实例 25-1 custom\_probes 文件

```
#!/bin/sh
#
# custom_probe script to test for the presence of a TCX graphics card.
#
#
# PROBE FUNCTIONS
#
probe_tcx() {
    SI_TCX=`modinfo | grep tcx | nawk '{print $6}'`
    export SI_TCX
}

#
# COMPARISON FUNCTIONS
#
cmp_tcx() {
    probe_tcx
```

实例 25-1 custom\_probes 文件 (续下)

```
if [ "X${SI_TCX}" = "X${1}" ]; then
    return 0
else
    return 1
fi
}
```

下面的示例 rules 文件显示如何使用前面的示例 tcx 中定义的探测关键字。如果 TCX 图形卡已安装并在系统中被找到，则运行 profile\_tcx。否则，运行 profile。

---

**注意：**始终将探测关键字放在 rules 文件的开头或接近开头的位置，以确保能够在其它可能依赖这些探测关键字的规则关键字之前读取和运行这些关键字。

---

实例 25-2 定制在 rules 文件中使用的探测关键字

```
probe tcx
tcx      tcx      -      profile_tcx      -
any      any      -      profile           -
```

---

## 验证 custom\_probes 文件

在可以使用配置文件（rules 和 custom\_probes 文件）之前，必须运行 check 脚本来验证是否已正确安装了这些文件。如果所有的配置文件、规则以及探测和比较函数已正确安装，则创建 rules.ok 和 custom\_probes.ok 文件。表 25-1 说明 check 脚本所进行的操作。

表 25-1 使用 check 脚本时会发生什么

阶段	说明
1	check 搜索 custom_probes 文件。
2	如果该文件存在，则 check 从 custom_probes 文件创建 custom_probes.ok 文件、删除所有的注释行和空白行，并保留所有的 Bourne shell 命令、变量和算法。然后，check 在结尾添加下列注释行：  # version=2 checksum=num

### ▼ 验证 custom\_probes 文件

1. 验证 check 脚本是否位于 JumpStart 目录中。

---

注意：check 脚本位于 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的 Solaris\_9/Misc/jumpstart\_sample 目录中。

---

2. 更改到 JumpStart 目录。

3. 运行 check 脚本来验证 rules 和 custom\_probes 文件。

```
$ ./check [-p 路径 -r file_name]
```

-p 路径	使用来自平台的 Solaris 9 软件映像的 check 脚本而不是来自您使用的系统的 check 脚本来验证 custom_probes 文件。路径是本地磁盘或已安装的 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 上的映像。  如果您的系统正在运行早期版本的 Solaris，则使用该选项来运行最新版本的 check。
-r file_name	指定一个文件名（名为 custom_probes 的排除在外）。通过使用 -r 选项，可以在将一组函数集成到 custom_probes 文件中之前验证这些函数的有效性。

当 check 脚本运行时，该脚本报告 rules 和 custom\_probes 文件以及每个配置文件的有效性。如果没有出现任何错误，则该脚本将报告：“定制 JumpStart 配置没有问题”并在 JumpStart 目录中创建 rules.ok 和 custom\_probes.ok 文件。

4. 确定 custom\_probes.ok 文件是否为可执行文件。

- 如果是，请转到 步骤 5。
- 如果不是，请键入下列命令：

```
chmod +x custom_probes
```

5. 确保 root 拥有 custom\_probes.ok 文件并且权限设置为 755。



## 第 26 章

# 执行定制 JumpStart 安装（任务）

本章描述如何执行定制 JumpStart 安装。在打算安装 Solaris 9 软件的系统上需要遵循这些步骤。

## 执行定制 JumpStart 安装

### 任务图：针对定制 JumpStart 安装设置系统

在定制 JumpStart 安装过程中，JumpStart 程序尝试使安装的系统与 `rules.ok` 文件中的规则相匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。当安装的系统匹配规则中定义的所有系统属性时则匹配。一旦系统匹配规则，JumpStart 程序即停止读取 `rules.ok` 文件，然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。

表 26-1 任务图：针对定制 JumpStart 安装设置系统

任务	说明	操作说明
检查系统是否受支持	检查 Solaris 9 环境中的系统支持硬件文档。	<i>Solaris 9 Sun 硬件平台指南</i>
检查系统是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 9 软件	验证是否已计划了足够的空间在系统上安装 Solaris 软件。	第 5 章
(可选) 预配置系统配置信息	可以使用 <code>sysidcfg</code> 文件或名称服务预配置系统的安装信息。如果预配置了系统信息，安装程序在安装过程中不会提示您提供这些信息。	第 7 章

表 26-1 任务图：针对定制 JumpStart 安装设置系统 (续下)

任务	说明	操作说明
为定制 Jumpstart 安装准备系统	创建并验证 rules 文件和配置文件。	第 23 章
(可选) 准备可选的定制 JumpStart 功能	如果使用了开始脚本、结束脚本或其它可选功能，请准备这些脚本或文件。	第 24 章 和 第 25 章
(可选) 设置系统通过网络安装	要从远程 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software CD 映像安装系统，需要设置系统从安装服务器或引导服务器引导和安装。	第 12 章
安装或升级	引导系统初始化安装或升级。	第 158 页“使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级”

## ▼ 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级

1. 如果系统是网络的一部分，请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
2. 如果安装的系统是通过 tip(1) 行，请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行长。  
要确定提示窗口的当前尺寸，请使用 stty(1) 命令。
3. 如果使用了系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件，请将 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software CD 1 ( 1 of 2 ) 插入驱动器。
4. 如果使用了配置文件软盘，请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。
5. 引导系统。
  - 如果系统是新的，刚从包装箱中拿出来，请打开系统。
  - 如果要安装或升级现有的系统，请关闭系统。在 ok 提示符处，键入下列命令：

```
ok boot cdrom:net - install [url:ask] [dhcp] [nowin]
```

cdrom                    指定从 CD 或 DVD 引导。  
对于使用老式 EEPROM 的系统，请用 sd(0,6,2) 替换 cdrom 以从系统的 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器引导。

net                        指定从网络上的安装服务器引导。

<i>url</i>	<p>指定定制 JumpStart 文件的位置。可以为位于下列位置的文件指定 URL：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本地硬盘 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file</code></li> </ul> </li> <li>■ NFS 服务器 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file</code></li> </ul> </li> <li>■ HTTP 服务器 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file&amp;proxy_info</code></li> </ul> </li> </ul> <p>如果将一个 <code>sysidcfg</code> 文件放置在了压缩配置文件中，必须指定包含此文件的服务器的 IP 地址，如下面的示例所示：</p> <pre>http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar</pre> <p>如果将压缩配置文件保存在了位于防火墙后面的 HTTP 服务器上，则在引导过程中必须使用一个代理说明符。不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。必须指定代理服务器的 IP 地址，如下面的示例所示：</p> <pre>http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&amp;proxy=131.141.6.151</pre>
<i>ask</i>	<p>指定在系统引导并连接到网络后，安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。</p> <p>如果您按回车键跳过了该提示，安装程序将以交互方式配置网络参数。安装程序然后提示您键入压缩配置文件的位置。如果您按回车键跳过了该提示，则 Solaris <code>suninstall program</code> 开始。</p>
<i>dhcp</i>	<p>指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。</p> <p>如果您没有指定使用 DHCP 服务器，则系统使用 <code>/etc/bootparams</code> 文件或名称服务 <code>bootparams</code> 数据库。</p>
<i>nowin</i>	<p>指定不开始 X 程序。您不需要使用 X 程序来执行定制 JumpStart 安装，因此可以使用 <code>nowin</code> 选项来缩短安装时间。</p>

---

**注意：**系统检查硬件和系统组件以及您的系统引导区。引导过程将持续几分钟时间。

---

6. 如果您没有预配置 `sysidcfg` 文件中的系统信息，当提示时，请回答有关系统配置的问题。

7. 按照屏幕上的说明安装软件。

当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后，系统将自动重新引导。

安装完成后，安装日志被保存在一个文件中。在下列目录中可以找到安装日志：

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs



## 第 27 章

# 使用定制 JumpStart 进行安装（示例）

---


本章提供了一个使用定制 JumpStart 安装设置和安装 Solaris 软件的示例。

- 第 161 页“示例站点安装”
- 第 162 页“创建安装服务器”
- 第 163 页“创建市场营销系统的引导服务器”
- 第 164 页“创建 JumpStart 目录”
- 第 164 页“共享 JumpStart 目录”
- 第 164 页“创建工程设计组的配置文件”
- 第 165 页“创建市场营销组的配置文件”
- 第 165 页“更新 rules 文件”
- 第 166 页“验证 rules 文件”
- 第 166 页“设置工程设计系统从网络安装”
- 第 166 页“设置市场营销系统从网络安装”
- 第 167 页“引导系统和安装 Solaris 9 软件”

---

## 示例站点安装

图形 27-1 显示了该示例的站点安装。



图形 27-1 示例站点安装

在此示例站点上，条件如下：

- 工程设计组位于它自己的子网上。这个组使用 系统进行软件开发。
- 市场营销组位于它自己的子网上。这个组使用 系统运行文字处理程序、电子表格和其它办公生产工具。
- 该站点使用 NIS。以太网地址、IP 地址和系统的主机名已在 NIS 映射中进行了预配置。该站点的子网掩码、日期和时间以及地理范围也已在 NIS 映射中进行了预配置。

---

**注意：**市场营销系统的外围设备已在 `sysidcfg` 文件中进行了预配置。

---

- 工程设计系统和市场营销系统都将通过 Solaris 9 软件从网络安装。

## 创建安装服务器

由于这两个组都需要从网络安装 Solaris 9 软件，因此您使 `server-1` 成为这两个组的安装服务器。您使用 `setup_install_server(1M)` 命令将映像复制到 `server-1` 本地磁盘（位于 `/export/install` 目录中）。从 Solaris 9 Software CD 和 Solaris 9 Languages CD 或从 Solaris 9 DVD 复制映像。

您必须将映像从磁盘复制到一个空目录，在这些示例中为 `sparc_9` 目录。

#### 实例 27-1 复制 Solaris 9 CD

将 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2) 插入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器, 然后键入下列命令:

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

将 Solaris 9 Software CD 2 (1 of 2) 插入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器, 然后键入下列命令:

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

将 Solaris 9 Languages CD 插入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器, 然后键入下列命令:

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

#### 实例 27-2 复制 Solaris 9 DVD

将 Solaris 9 DVD 插入连接到 server-1 的 DVD-ROM 驱动器, 然后键入下列命令:

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

---

## 创建市场营销系统的引导服务器

系统无法从不同子网上的安装服务器引导, 所以您使 server-2 成为市场营销组子网上的引导服务器。您使用 `setup_install_server(1M)` 命令将引导软件从 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 复制到 server-2 本地磁盘 (在 `/export/boot` 目录中)。

如果您将 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 插入连接到 server-2 的 CD-ROM 驱动器, 请键入下列命令:

```
server-2# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

如果您将 Solaris 9 DVD 插入连接到 server-2 的 DVD-ROM 驱动器, 请键入下列命令:

```
server-2# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

在 `setup_install_server` 命令中, `-b` 指定 `setup_install_server` 要将引导信息复制到名为 `/export/boot` 的目录中。

---

## 创建 JumpStart 目录

您已经设置了安装服务器和引导服务器，现在请在 `server-1` 上创建一个 JumpStart 目录。您可以使用网络上的任何系统。该目录保存 Solaris 软件的定制 JumpStart 安装所需的文件。设置该目录的方法是从 Solaris 9 DVD 映像或从已复制到 `/export/install` 的 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 映像复制示例目录：

```
server-1# mkdir /jumpstart
server-1# cp -r /export/install/sparc_9/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample /jumpstart
```

---

## 共享 JumpStart 目录

为使网络上的系统可以访问 `rules` 文件和配置文件，您共享 `/jumpstart` 目录。为启用目录共享，您将下行添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

然后，在命令行上，键入 `shareall` 命令：

```
server-1# shareall
```

---

## 创建工程设计组的配置文件

对于工程设计系统，在 `/jumpstart` 目录中创建一个名为 `eng_prof` 的文件。`eng_prof` 文件包含下列项，这些项定义要安装在工程设计组中的系统上的 Solaris 9 软件：

```
install_type  initial_install1
system_type   standalone2
partitioning  default3
cluster       SUNWCprog4
filesystems   any 512 swap5
```

1. 指定安装将被视为初始安装而不是升级。
2. 指定工程设计系统属于独立系统。
3. 指定 JumpStart 软件使用缺省的磁盘分区在工程设计系统上安装 Solaris 软件。
4. 指定将安装“开发者系统支持”软件组。
5. 指定工程设计组中的每个系统都将有 512 MB 的交换空间。

---

## 创建市场营销组的配置文件

对于市场营销系统，在 /jumpstart 目录中创建一个名为 marketing\_prof 的文件。marketing\_prof 文件包含下列项，这些项定义要安装在市场营销组中的系统上的 Solaris 9 软件：

```
install_type  initial_install1
system_type   standalone2
partitioning  default3
cluster       SUNWCuser4
package       SUNWaudio5
```

1. 指定该安装将被视为初始安装而不是升级。
2. 指定市场营销系统属于独立系统。
3. 指定 JumpStart 软件将使用缺省的磁盘分区在市场营销系统上安装 Solaris。
4. 指定将安装 End User Solaris Software Group。
5. 指定音频演示教程软件包将被添加到每个系统。

---

## 更新 rules 文件

现在您必须向 rules 文件添加规则。Solaris suninstall program 使用这些规则在定制 JumpStart 安装过程中为每个系统选择正确的安装（配置文件）。

在该站点上，每个部门都位于它自己的子网上并有它自己的网络地址。工程设计部位于子网 255.222.43.0 上。市场营销部位于 255.222.44.0 上。您可以使用这些信息来控制如何使用 Solaris 9 软件来安装工程设计系统和市场营销系统。在 /jumpstart 目录中，编辑 rules 文件，删除所有的示例规则并将下行添加到该文件中：

```
network 255.222.43.0 - eng_prof -
network 255.222.44.0 - marketing_prof -
```

这些规则基本上说明 255.222.43.0 网络上的系统将通过使用 eng\_prof 配置文件同 Solaris 9 软件一起安装。255.222.44.0 网络上的系统将通过使用 marketing\_prof 配置文件同 Solaris 9 软件一起安装。

---

**注意：**您可以使用这些示例规则，用网络地址标识分别通过使用 eng\_prof 和 marketing\_prof 与 Solaris 9 软件一起安装的系统。您还可以使用主机名、内存大小或模型类型作为规则关键字。表 28-1 包含您可以在 rules 文件中使用的关键字的完整列表。

---

---

## 验证 rules 文件

设置了 rules 和配置文件后，运行 check 脚本来检验这些文件是否正确。

```
server-1# cd /jumpstart
server-1# ./check
```

如果 check 脚本没有找到任何错误，则该脚本将创建 rules.ok 文件。

---

## 设置工程设计系统从网络安装

设置了 /jumpstart 目录和文件后，在安装服务器 server-1 上使用 add\_install\_client 命令设置工程设计系统从安装服务器安装 Solaris 9 软件。server-1 也是工程设计组的子网的引导服务器。

```
server-1# cd /export/install/sparc_9/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng1 sun4u
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng2 sun4u
```

在 add\_install\_client 命令中，所使用的选项具有下列含义：

-c	指定服务器 (server-1) 和 JumpStart 目录的路径 (/jumpstart)。
host-eng1	工程设计组中的一个系统的名称。
host-eng2	工程设计组中的另一个系统的名称。
sun4u	指定将 server-1 用作安装服务器的系统的平台组。该平台组是面向 Ultra 5 系统的。

---

## 设置市场营销系统从网络安装

接着，您在引导服务器 (server-2) 上使用 add\_install\_client 命令将市场营销系统设置为从引导服务器引导并从安装服务器 (server-1) 安装 Solaris 9 软件：

```
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools
server-2# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-mkt1 sun4u
server-2# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-mkt2 sun4u
```

在 add\_install\_client 命令中，所使用的选项具有下列含义：

<code>-c</code>	指定服务器 ( <code>server-1</code> ) 和 JumpStart 目录的路径 ( <code>/jumpstart</code> )。
<code>host-mkt1</code>	市场营销组中的一个系统的名称。
<code>host-mkt2</code>	市场营销组中的另一个系统的名称。
<code>sun4u</code>	指定将 <code>server-1</code> 用作安装服务器的系统的平台组。该平台组是面向 Ultra 5 系统的。

---

## 引导系统和安装 Solaris 9 软件

设置了服务器和文件后，您可以在每个系统出现 `ok (PROM)` 提示时使用下列 `boot` 命令引导系统：

```
ok boot net - install
```

Solaris 操作环境被自动安装在系统上。





## 第 28 章

# 定制 JumpStart (参考)

本章列出了您可以在 `rules` 文件、配置文件、开始和结束脚本中使用的关键字和值。

- 第 169 页“规则关键字和值”
- 第 173 页“配置文件关键字和值”
- 第 194 页“定制 JumpStart 环境变量”
- 第 196 页“探测关键字和值”

---

## 规则关键字和值

表 28-1 说明您可以在 `rules` 文件中使用的关键字和值。有关创建 `rules` 文件的详细说明，请参见第 130 页“创建 `rules` 文件”。

表 28-1 规则关键字和值的说明

关键字	值	匹配项
<code>any</code>	减号 (-)	任何事物。 <code>any</code> 关键字总是成功。
<code>arch</code>	<code>processor_type</code> <code>processor_type</code> 的有效值是 <code>sparc</code>	系统的处理器类型。 <code>uname -p</code> 命令报告系统的处理器类型。

表 28-1 规则关键字和值的说明 (续下)

关键字	值	匹配项
disksize	<p><i>actual_disk_name size_range</i></p> <p><i>actual_disk_name</i> — <i>cxyt dz</i> 形式的磁盘名称, 如 <i>c0t3d0</i>, 或特殊字 <i>rootdisk</i>。如果使用了 <i>rootdisk</i>, 则按以下顺序确定要匹配的磁盘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 包含预安装引导映像的磁盘, 该映像是一个安装了工厂 JumpStart 的新系统</li> <li>■ <i>c0t3d0s0</i> 磁盘 (如果该磁盘存在)</li> <li>■ 以内核探测顺序搜索到的第一个可用磁盘</li> </ul> <p><i>size_range</i> — 磁盘的大小, 必须指定为 MB 范围 (<i>x-x</i>)。</p>	<p>系统磁盘的名称和大小 (以 MB 为单位)。</p> <p>示例:</p> <pre>disksize c0t3d0 250-300</pre> <p>在该示例中, JumpStart 程序尝试匹配名为 <i>c0t3d0</i> 的系统磁盘。该磁盘可以保存 250 MB 到 300 MB 的信息。</p> <p>示例:</p> <pre>disksize rootdisk 750-1000</pre> <p>在该示例中, JumpStart 程序首先尝试匹配含有预安装引导映像的系统磁盘。如果该磁盘存在, 接下来 JumpStart 程序将尝试匹配 <i>c0t3d0s0</i> 磁盘。最后, JumpStart 程序尝试匹配第一个可保存 750 MB 到 1 GB 信息的可用磁盘。</p> <p><b>注意:</b> 计算 <i>size_range</i> 时, 记住 1 MB 等于 1,048,576 字节。磁盘可能会被宣称“535 MB”磁盘, 但它可能只有 510 MB 的磁盘空间。由于 <math>535,000,000 / 1,048,576 = 510</math>, 所以 JumpStart 程序将“535 MB”磁盘视为 510 MB 磁盘。“535 MB”磁盘不匹配等于 530-550 的 <i>size_range</i>。</p>
domainname	<i>actual_domain_name</i>	<p>系统的域名, 它控制名称服务确定信息的方式。</p> <p>如果已经安装了系统, <i>domainname</i> 命令将报告系统的域名。</p>
hostaddress	<i>actual_IP_address</i>	系统的 IP 地址。
hostname	<i>actual_host_name</i>	<p>系统的主机名。</p> <p>如果您已经安装了系统, <i>uname -n</i> 命令将报告系统的主机名。</p>

表 28-1 规则关键字和值的说明 (续下)

关键字	值	匹配项
installed	<p><i>slice version</i></p> <p><i>slice</i> - <i>cx txdy sz</i> 形式的磁盘片名称, 如 <i>c0t3d0s5</i>, 或特殊字 <i>any</i> 或 <i>rootdisk</i>。如果使用了 <i>any</i>, <i>JumpStart</i> 程序将尝试按照内核探测顺序来匹配所有的系统磁盘。如果使用了 <i>rootdisk</i>, 则按以下顺序确定要匹配的磁盘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 含有预安装引导映像的磁盘, 该映像是一个安装了工厂 <i>JumpStart</i> 的新系统</li> <li>■ <i>c0t3d0s0</i> 磁盘 (如果该磁盘存在)</li> <li>■ 按照内核探测顺序搜索到的第一个可用磁盘</li> </ul> <p><i>version</i> - 版本名称或特殊字 <i>any</i> 或 <i>upgrade</i>。如果使用了 <i>any</i>, 则会匹配任何 Solaris 或 SunOS 发行版。如果使用了 <i>upgrade</i>, 将匹配任何可升级的 Solaris 2.1 或兼容的发行版。</p> <p>如果 <i>JumpStart</i> 程序找到 Solaris 发行版但无法确定版本, 则返回的版本为 <i>SystemV</i>。</p>	<p>一个磁盘, 它含有与特定版本的 Solaris 软件相对应的根 (/) 文件系统。</p> <p>示例:</p> <pre>installed c0t3d0s1 Solaris_9</pre> <p>在该示例中, <i>JumpStart</i> 程序尝试匹配在 <i>c0t3d0s1</i> 上含有 Solaris 9 根 (/) 文件系统的系统。</p>
karch	<p><i>actual_platform_group</i></p> <p>有效值为 <i>sun4m</i>、<i>sun4u</i> 和 <i>prep</i>。在《Solaris 9 Sun 硬件平台指南》中提供了若干系统及其相应平台组的列表。</p>	<p>系统的平台组。</p> <p>如果您已经安装了系统, <i>arch -k</i> 命令或 <i>uname -m</i> 命令将报告系统的平台组。</p>
memsize	<p><i>physical_mem</i></p> <p>该值必须是 MB 值范围 <i>x-x</i> 或单个 MB 值。</p>	<p>系统的物理内存大小 (以 MB 为单位)。</p> <p>示例:</p> <pre>memsize 64-128</pre> <p>该示例尝试匹配物理内存大小介于 64 MB 和 128 MB 之间的系统。</p> <p>如果已经安装了系统, <i>prtconf</i> 命令输出的第 2 行将报告系统的物理内存大小。</p>
model	<p><i>actual_platform_name</i></p>	<p>系统的平台名称。有关有效平台名称的列表, 请参见《Solaris 9 Sun 硬件平台指南》。</p> <p>要找到已安装的系统平台名称, 请使用 <i>uname -i</i> 命令或 <i>prtconf</i> 命令输出的第 5 行。</p> <p>注意: 如果 <i>actual_platform_name</i> 包含空格, 则必须使用下划线 (<i>_</i>) 来代替空格。</p> <p>示例:</p> <pre>SUNW,Sun_4_50</pre>

表 28-1 规则关键字和值的说明 (续下)

关键字	值	匹配项
network	<i>network_num</i>	<p>系统的网络号，由 JumpStart 程序通过在系统的 IP 地址和子网掩码之间执行逻辑“与”加以确定。</p> <p>示例： network 193.144.2.8</p> <p>如果子网掩码是 255.255.255.0，则该示例尝试匹配 IP 地址为 193.144.2.8 的系统。</p>
osname	<i>Solaris_x</i>	<p>已经安装在系统上的某个版本的 Solaris 软件。</p> <p>示例： osname Solaris_9</p> <p>在该示例中，JumpStart 程序尝试匹配已经安装了 Solaris 9 操作环境的系统。</p>
probe	<i>probe_keyword</i>	<p>有效的 probe 关键字或有效的定制 probe 关键字。</p> <p>示例： probe disks</p> <p>该示例以 MB 为单位并按内核探测顺序返回系统磁盘的大小，例如 c0t3d0s1、c0t4d0s0。JumpStart 程序设置 SI_DISKLIST、SI_DISKSIZE、SI_NUMDISKS 和 SI_TOTALDISK 环境变量。</p> <p><b>注意：</b>probe 关键字是独特的，这是因为它不尝试匹配属性和运行配置文件。probe 关键字返回一个值。因而，您不能使用 probe 规则关键字指定开始脚本、配置文件和结束脚本。</p> <p>Probe 关键字在第 25 章中描述。</p>

表 28-1 规则关键字和值的说明 (续下)

关键字	值	匹配项
totaldisk	size_range 该值必须指定为 MB 范围 (x- x)。	<p>系统上的总磁盘空间 (以 MB 为单位)。总磁盘空间包括连接到系统上的所有可操作磁盘。</p> <p>示例:</p> <pre>totaldisk 300-500</pre> <p>在该示例中, JumpStart 程序尝试匹配总磁盘空间在 300 MB 到 500 MB 之间的系统。</p> <p><b>注意:</b> 计算 <i>size_range</i> 时, 务必记住 1 MB 等于 1,048,576 字节。磁盘可能会被宣称“535 MB”磁盘, 但它可能只有 510 MB 的磁盘空间。由于 <math>535,000,000 / 1,048,576 = 510</math>, 所以 JumpStart 程序将“535 MB”磁盘视为 510 MB 磁盘。“535 MB”磁盘不匹配等于 530-550 的 <i>size_range</i>。</p>

## 配置文件关键字和值

本部分描述可在配置文件中使用的配置文件关键字和值。有关创建配置文件的详细说明, 请参见第 132 页“创建配置文件”。

### 配置文件关键字一览

表 28-2 提供了一种根据安装方案来快速确定可使用哪些关键字的方法。除非在关键字说明中另有说明, 否则该关键字只能用于初始安装选项。

表 28-2 配置文件关键字概述

配置文件关键字	安装方案				
	独立系统 (非联网的)	独立系统 (联网的) 或服务器	OS 服务器	升级	重新分配磁盘空间的升级
archive_location	✓	✓			
backup_media					✓
boot_device	✓	✓	✓		

表 28-2 配置文件关键字概述 (续下)

配置文件关键字	安装方案				
	独立系统 (非联网的)	独立系统 (联网的) 或服务器	OS 服务器	升级	重新分配磁盘空间的升级
client_arch			✓		
client_root			✓		
client_swap			✓		
cluster (添加软件组)	✓	✓	✓		
cluster (添加或删除簇)	✓	✓	✓	✓	✓
dontuse	✓	✓	✓		
filesystem (安装远程文件系统)		✓	✓		
filesystem (创建本地文件系统)	✓	✓	✓		
geo	✓	✓	✓	✓	✓
install_type	✓	✓	✓	✓	✓
isa_bits	✓	✓	✓	✓	✓
layout_constraint					✓
locale	✓	✓	✓	✓	✓
num_clients			✓		
package	✓	✓	✓	✓	✓
partitioning	✓	✓	✓		
root_device	✓	✓	✓	✓	✓
system_type	✓	✓	✓		
usedisk	✓	✓	✓		

## 配置文件关键字说明和示例

### archive\_location 关键字

`archive_location retrieval_type location`

`retrieval_type` 和 `location` 的值取决于 Web Start Flash 归档文件的存储位置。以下部分包含可用于 `retrieval_type` 和 `location` 的值以及如何使用 `archive_location` 关键字的示例。

- 第 175 页“NFS 服务器”
- 第 175 页“HTTP 服务器”
- 第 176 页“FTP 服务器”
- 第 177 页“本地磁带”
- 第 178 页“本地设备”
- 第 179 页“本地文件”

## NFS 服务器

如果归档文件存储在 NFS 服务器上，则对 `archive_location` 关键字使用以下语法。

```
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n
```

<i>server_name</i>	存储归档文件的服务器的名称。
<i>path</i>	要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果路径含有 <code>\$HOST</code> ，则 Web Start Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 <code>\$HOST</code> 。
<i>filename</i>	Web Start Flash 归档文件的名称。
<i>retry n</i>	可选的关键字。 <i>n</i> 是 Web Start Flash 公用程序尝试安装归档文件的最大次数。

示例：

```
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
```

```
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
```

## HTTP 服务器

如果归档文件存储在 HTTP 服务器上，则对 `archive_location` 关键字使用以下语法。

```
archive_location http://server_name:port path/filename optional_keywords
```

<i>server_name</i>	存储归档文件的服务器的名称。 <i>server_name</i> 可以是一个端口号或其端口号在运行时确定的 TCP 服务的名称。
<i>port</i>	可选的端口。如果不指定端口，则 Web Start Flash 安装公用程序使用缺省 HTTP 端口号 80。
<i>path</i>	要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果该路径含有 <code>\$HOST</code> ，则 Web Start Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 <code>\$HOST</code> 。

<i>filename</i>	Web Start Flash 归档文件的名称。
<i>optional_keywords</i>	在您从 HTTP 服务器检索 Web Start Flash 归档文件时可以指定的可选关键字。

表 28-3 用于 archive\_location http 的可选关键字

关键字	值定义
<code>auth basic user_name password</code>	<p>如果归档文件位于用口令保护的 HTTP 服务器上，则配置文件中必须包括访问 HTTP 服务器所需的用户名和口令。</p> <p><b>注意：</b>在准备与定制 JumpStart 一起使用的配置文件中，使用这种鉴别方法是很危险的。未经授权的用户有可能访问到包含口令的配置文件。</p>
<code>timeout min</code>	<p><code>timeout</code> 关键字使您能够以分钟为单位，指定在无法接收到来自服务器的数据的情形下允许 Web Flash 安装实用程序等待的最大时间长度。<code>timeout</code> 的时间长度指：从断开连接的时刻开始，到 Web Flash 关闭、重新打开并恢复连接的时刻为止，其间所经历的时间。如果您指定 <code>timeout</code> 值为 0（零），则不能重新打开该连接，因为该连接是不活动的。</p> <p>如果发生超时重新连接，则 Web Start Flash 安装公用程序尝试在归档文件中的上一个已知位置处恢复安装。如果 Web Start Flash 安装公用程序不能在上一个已知位置处恢复安装，则从归档文件的开头重新引导检索，并且废弃在超时之前检索到的数据。</p>
<code>proxy host:port</code>	<p><code>proxy</code> 关键字允许您指定代理主机和代理端口。您可以使用代理主机从防火墙的另一侧检索 Web Start Flash 归档文件。指定 <code>proxy</code> 关键字时必须提供代理端口。</p>

示例：

```
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
```

`auth basic user_name password` 关键字示例：

```
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
```

## FTP 服务器

如果归档文件存储在 FTP 服务器上，则对 `archive_location` 关键字使用以下语法。

```
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords
```

<i>user_name:password</i>	在配置文件中访问 FTP 服务器所需的用户名和口令。
<i>server_name</i>	存储归档文件的服务器的名称。 <i>server_name</i> 可以是一个端口号或其端口号在运行时确定的 TCP 服务的名称。



<i>port</i>	A 是可选端口。如果不指定端口，则 Web Start Flash 安装公用程序使用缺省 FTP 端口号 21。
<i>path</i>	要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果路径含有 \$HOST，则 Web Start Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 \$HOST。
<i>filename</i>	Web Start Flash 归档文件的名称。
<i>optional_keywords</i>	在从 FTP 服务器检索 Web Start Flash 归档文件时可以指定的可选关键字。

表 28-4 用于 archive\_location ftp 的可选关键字

关键字	值定义
<i>timeout min</i>	<p><i>timeout</i> 关键字使您能够以分钟为单位，指定在无法接收到来自服务器的数据的情形下允许 Web Flash 安装实用程序等待的最大时间长度。<i>timeout</i> 的时间长度指：从断开连接的时刻开始，到 Web Flash 关闭、重新打开并恢复连接的时刻为止，其间所经历的时间。如果您指定 <i>timeout</i> 值为 0（零），则不能重新打开该连接，因为该连接是不活动的。</p> <p>如果发生超时重新连接，则 Web Start Flash 安装公用程序尝试在归档文件中的上一个已知位置处恢复安装。如果 Web Start Flash 安装公用程序不能在上一个已知位置处恢复安装，则从归档文件的开头重新引导检索，并且废弃在超时之前检索到的数据。</p>
<i>proxy host:port</i>	<i>proxy</i> 关键字允许您指定代理主机和代理端口。您可以使用代理主机从防火墙的另一侧检索 Web Start Flash 归档文件。指定 <i>proxy</i> 关键字时必须提供一个代理端口。

示例：

```
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
```

## 本地磁带

如果归档文件存储在磁带上，则对 *archive\_location* 关键字使用以下语法。

```
archive_location local_tape device position
```

<i>device</i>	存储 Web Start Flash 归档文件的磁带机的名称。如果设备名称是标准路径，则 Web Start Flash 安装公用程序从设备节点的路径检索归档文件。如果您提供的设备名称不是标准路径，则 Web Start Flash 安装公用程序将 /dev/rmt/ 添加到该路径中。
---------------	---

*position* 指定磁带上存储归档文件的位置。如果您不提供位置，则 Web Start Flash 安装公用程序从磁带机上的当前位置检索归档文件。通过指定 *position*，您可以将开始脚本或 `sysidcfg` 文件放置于磁带上归档文件前面的位置上。

示例：

```
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
```

```
archive_location local_tape 0n 5
```

## 本地设备

如果将 Web Start Flash 归档文件存储在面向文件系统的、可随机访问的设备（如软盘或 CD-ROM）上，则您可以从本地设备检索 Web Start Flash 归档文件。对于 `archive_location` 关键字，使用以下语法。

---

**注意：**通过使用本地磁带语法，您可以从面向流的设备（如磁带）中检索归档文件。

---

```
archive_location local_device device path/filename file_system_type
```

*device* 存储 Web Start Flash 归档文件的驱动器的名称。如果设备名称是标准路径，则直接安装该设备。如果您提供的设备名称不是标准路径，则 Web Start Flash 安装公用程序将 `/dev/dsk/` 添加到该路径中。

*path* Web Start Flash 归档文件的路径，相对于指定设备上的文件系统的根。如果路径该含有 `$HOST`，则 Web Start Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代 `$HOST`。

*filename* Web Start Flash 归档文件的名称。

*file\_system\_type* 指定设备上文件系统的类型。如果您不提供文件系统类型，则 Web Start Flash 安装公用程序尝试安装 UFS 文件系统。如果 UFS 安装失败，则 Web Start Flash 安装公用程序尝试安装 HSFS 文件系统。

示例：

要从格式化为 UFS 文件系统的本地硬盘驱动器上检索归档文件，使用以下命令：

```
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
```

要从含有 HSFS 文件系统的本地 CD-ROM 上检索归档文件，使用以下命令：

```
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
```

## 本地文件

您可以检索作为本地文件存储在从中引导克隆系统的 `miniroot` 中的归档文件。执行定制 `JumpStart` 安装时，从 CD-ROM 或基于 NFS 的 `miniroot` 引导系统。安装软件从该 `miniroot` 装入和运行。因而，存储在 CD-ROM 或基于 NFS 的 `miniroot` 中的 Web Start Flash 归档文件可以作为本地文件访问。对于 `archive_location` 关键字，使用以下语法。

```
archive_location local_file path/filename
```

*path* 归档文件的位置。当从 Solaris 9 Installation CD 或者从 Solaris 9 DVD 引导系统时，路径必须可由系统作为本地文件访问。当从 Solaris 9 Installation CD 或者从 Solaris 9 DVD 引导系统时，系统不能访问 `/net`。

*filename* Web Start Flash 归档文件的名称。

示例：

```
archive_location local_file /archives/usrarchive
```

```
archive_location local_file /archives/usrarchive
```

## backup\_media 配置文件关键字

```
backup_media type path
```

---

**注意：**当需要进行磁盘空间重新分配时，您只能将 `backup_media` 用于升级选项。

---

如果在升级过程中由于磁盘空间不足而需要重新分配磁盘空间，`backup_media` 定义用于备份文件系统的媒体。如果备份需要多个磁带或软盘，则在升级过程中会提示您插入磁带或软盘。

有效的 <i>type</i> 值	有效的 <i>path</i> 值	定义
<code>local_tape</code>	<code>/dev/rmt/ n</code>	被升级系统上的本地磁带机。 <i>path</i> 必须是磁带机的字符（原始）设备路径。 <i>n</i> 是磁带机的编号。
<code>local_diskette</code>	<code>/dev/rdiskette n</code>	被升级系统上的本地软盘驱动器。 <i>path</i> 必须是该软盘驱动器的字符（原始）设备路径。 <i>n</i> 是软盘驱动器的编号。  用于备份的软盘必须是格式化的。

有效的 <i>type</i> 值	有效的 <i>path</i> 值	定义
local_filesystem	<i>/dev/dsk/c wtx dys z</i> <i>/file_system</i>	被升级系统上的本地文件系统。您不能指定将被升级更改的本地文件系统。 <i>path</i> 可以是磁盘片的块设备路径。例如, <i>/dev/dsk/c wtx dys z</i> 中的 <i>tx</i> 可能是不需要的。或者, <i>path</i> 可以由 <i>/etc/vfstab</i> 文件安装的文件系统的绝对路径。
remote_filesystem	<i>host :/file_system</i>	远程系统上的 NFS 文件系统。 <i>path</i> 必须包含远程系统 <i>host</i> 的名称或 IP 地址以及 NFS 文件系统的绝对路径 <i>file_system</i> 。NFS 文件系统必须具有读/写访问。
remote_system	<i>user @host :/ directory</i>	可通过远程 shell <i>rsh</i> 到达的远程系统上的目录。被升级的系统必须能够通过远程系统的 <i>.rhosts</i> 文件访问该远程系统。 <i>path</i> 必须包含远程系统 <i>host</i> 的名称和目录的绝对路径 <i>directory</i> 。如果未指定用户登录 ID <i>user</i> , 则缺省使用 <i>root</i> 。

示例:

```

backup_media local_tape /dev/rmt/0

backup_media local_diskette /dev/rdiskette1

backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4

backup_media local_filesystem /export

backup_media remote_filesystem system1:/export/temp

backup_media remote_system user1@system1:/export/temp

```

## boot\_device 配置文件关键字

`boot_device device eeprom`

`boot_device` 指定 JumpStart 程序安装根 (/) 文件系统的设备和系统的引导设备。

如果您没有在配置文件中指定 `boot_device` 关键字, 则默认情况下, 将在安装过程中指定以下 `boot_device` 关键字: `boot_device any update`.

*device* – 使用下列值之一。

- *cw txdy sz* 或 *cxdy sz* – JumpStart 程序放置根 (/) 文件系统的磁盘片, 例如 *c0t0d0s0*。
- *existing* – JumpStart 程序将根 (/) 文件系统放在系统的现有引导设备上。
- *any* – JumpStart 程序选择放置根 (/) 文件系统的位置。JumpStart 程序尝试使用系统的现有引导设备。如有必要, JumpStart 程序可能选择一个不同的引导设备。

*eeeprom* – 选择更新或保存系统的 EEPROM。

在您希望将系统的 EEPROM 更新或保存到指定的引导设备时，选择之。

- *update* – JumpStart 程序将系统的 EEPROM 更新到指定的引导设备，以便已安装的系统自动从中引导。
- *preserve* – 系统 EEPROM 中的引导设备值未更改。如果您指定了新的引导设备而没有更改系统的 EEPROM，则需要手动更改系统的 EEPROM 以便它能够从新的引导设备自动引导。

---

**注意：**如果您更改了系统的当前引导设备，*eeeprom* 值还允许您更新系统的 EEPROM。通过更新系统的 EEPROM，系统可以从新的引导设备自动引导。

---

示例：

```
boot_device c0t0d0s2 update
```

---

**注意：***boot\_device* 必须匹配任何指定根 (/) 文件系统的 *filesys* 关键字和 *root\_device* 关键字（如果指定的话）。

---

## client\_arch 配置文件关键字

```
client_arch karch_value ...
```

*client\_arch* 指定操作系统服务器将支持与该服务器所用平台组不同的平台组。如果不在配置文件中指定 *client\_arch*，则任何使用操作系统服务器的无盘客户机必须包含与服务器相同的平台组。必须指定您希望操作系统服务器支持的每个平台组。

*karch\_value* 的有效值是 *sun4m* 和 *sun4u*。有关平台名称和各种系统的详细列表，请参见《Solaris 9 Sun 硬件指南》。

---

**注意：**只有当 *system\_type* 被指定为 *server* 时，才可以使用 *client\_arch*。

---

## client\_root 配置文件关键字

```
client_root root_size
```

*client\_root* 定义要为每个客户机分配的根空间数量 *root\_size*（以 MB 为单位）。如果不在服务器的配置文件中指定 *client\_root*，则安装软件将为每个客户机分配 15 MB 的根空间。客户机根区域的大小和 *num\_clients* 关键字组合使用以确定要为 */export/root* 文件系统保留多大的空间。

---

**注意：**只有当 `system_type` 被指定为 `server` 时，才可以使用 `client_root`。

---

## client\_swap 配置文件关键字

`client_swap swap_size`

`client_swap` 定义要为每个无盘客户机分配的交换空间数量 `swap_size`（以 MB 为单位）。如果不在配置文件中指定 `client_swap`，则默认情况下，将分配 32 MB 的交换空间。

示例：

```
client_swap 64
```

该示例指定每个无盘客户机将具有 64 MB 的交换空间。

---

**注意：**只有当 `system_type` 被指定为 `server` 时，才可以使用 `client_swap`。

---

## 确定 swap 大小的方式

如果配置文件不指定 `swap` 的大小，则 `JumpStart` 程序将根据系统的物理内存确定交换空间的大小。表 28-5 说明在定制 `JumpStart` 安装过程中如何确定 `swap` 的大小。

表 28-5 确定 swap 大小

物理内存（以 MB 为单位）	交换空间（以 MB 为单位）
16-64	32
64-128	64
128-512	128
大于 512	256

`JumpStart` 程序使 `swap` 的大小不超过 `swap` 所在磁盘的百分之二十，除非该磁盘在安排了其它文件系统以后仍包含空闲空间。如果存在空闲空间，`JumpStart` 程序将空闲空间分配给 `swap`，并且如果可能，分配表 28-5 中显示的数量。

---

**注意：**物理内存和交换空间的总和必须最少为 32 MB。

---

## cluster 配置文件关键字（添加软件组）

`cluster group_name`

`cluster` 指定要添加到系统的软件组。每个软件组的 `group_name` 列于下表中。

软件组	group_name
Core	SUNWCreq
End User Solaris Software Group	SUNWCuser
Developer Solaris Software Group	SUNWCprog
Entire Solaris Software Group	SUNWCall
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support	SUNWCXall

您只能在一个配置文件中指定一个软件组。软件组必须在其它 `cluster` 和 `package` 项之前指定。如果不在配置文件中指定 `cluster` 指定软件组，则最终用户软件组 `SUNWCuser` 被安装于系统上。

## cluster 配置文件关键字（添加或删除簇）

`cluster cluster_name add_delete_switch`

---

**注意：**`cluster`（添加或删除簇）可以与初始安装和升级选项一起使用。

---

`cluster` 指定是否要在要安装到系统上的软件组中添加或删除簇。

`cluster_name` 的形式必须是 `SUNWCname`。要查看有关簇及其名称的详细信息，请在已安装的系统上启动 `Admintool` 并从“浏览”菜单中选择“软件”。

`add_delete_switch` 代表选项 `add` 或 `delete`。使用 `add_delete_switch` 指示是否要添加或删除指定的簇。如果不指定 `add_delete_switch`，则缺省使用 `add`。

在升级过程中使用 `cluster`（添加或删除簇）时，以下情况适用：

- 系统上已有的所有簇被自动升级。
- 如果指定 `cluster_name add`，并且 `cluster_name` 未安装在系统上，则安装该簇。
- 如果指定 `cluster_name delete`，并且 `cluster_name` 已经安装在系统上，则在升级开始前删除该软件包。

## dontuse 配置文件关键字

`dontuse disk_name ...`

缺省情况下，当指定 `partitioning default` 时，JumpStart 程序使用系统上的所有可操作磁盘。dontuse 指定您不希望 JumpStart 程序使用的一个或多个磁盘。disk\_name 必须以 `cxt ydz` 形式指定，例如 `c0t0d0`。

---

**注意：**您不能在同一配置文件中同时指定 dontuse 关键字和 usedisk 关键字。

---

## filesystem 配置文件关键字（安装远程文件系统）

`filesystem server:path server_address mount_pt_name [mount_options]`

通过将 filesystem 和所列的值一起使用，JumpStart 程序将已安装的系统设置为在系统引导时自动安装远程文件系统。您可以多次指定 filesystem。

示例：

```
filesystem sherlock:/export/home/user2 - /home
```

*server:* - 远程文件系统所在的服务器的名称，后跟一个冒号。

*path* - 远程文件系统的安装点名称。例如，`/usr` 或 `/export/home`。

*server\_address* - 在 *server:path* 中指定的服务器的 IP 地址。如果网络上未运行名称服务，则可以使用 *server\_address* 值在 `/etc/hosts` 文件中填充服务器的主机名和 IP 地址。如果没有指定服务器的 IP 地址，则必须指定一个减号 (-)。例如，如果网络上有正在运行的名称服务，则不需要指定服务器的 IP 地址。

*mount\_pt\_name* - 要安装远程文件系统的安装点的名称。

*mount\_options* - 一个或多个安装选项，与 `mount(1M)` 命令的 `-o` 选项相同。安装选项被添加到指定的 *mount\_pt\_name* 的 `/etc/vfstab` 项。

---

**注意：**如果需要指定多个安装选项，则安装选项必须用逗号隔开并且不留空格（例如，`ro,quota`）。

---

## filesystem 配置文件关键字（创建本地文件系统）

`filesystem slice size [file_system optional_parameters]`

通过将 filesystem 和所列的值一起使用，JumpStart 程序在安装过程中创建本地文件系统。您可以多次指定 filesystem。

片 - 使用下列值之一：



- `any` – JumpStart 程序将文件系统放置于任意磁盘。

---

**注意：**当 `size` 的值为 `existing`、`all`、`free`、`start:size`，或 `ignore` 时，不能指定 `any` 选项。

---

- `cw txdy sz` – JumpStart 程序放置文件系统的磁盘片，例如 `c0t0d0s0` 或 `c0d0s0`。
- `rootdisk.sn` – 包含系统根磁盘（它由 JumpStart 程序确定，如第 192 页“如何确定系统的根磁盘”中所述）的值的变量。`sn` 后缀指示磁盘上的特定片。

`size` – 使用以下值之一：

- `num` – 文件系统的大小设置为 `num`（以 MB 为单位）。
- `existing` – 使用现有文件系统的当前大小。

---

**注意：**在使用 `existing` 值时，您可以通过将 `file_system` 指定为不同的 `mount_pt_name` 来更改现有片的名称。

---

- `auto` – 根据所选的软件，自动确定文件系统的大小。
- `all` – 指定的 `slice` 将整个磁盘用于该文件系统。当您指定 `all` 值时，不能将其它文件系统放置于指定的磁盘上。
- `free` – 将磁盘上剩余的未用空间用于该文件系统。

---

**注意：**如果将 `free` 用作 `filesys` 的值，则 `filesys` 项必须是该配置文件中的最后一项。

---

- `start:size` – 文件系统被明确分区。`start` 是片的起始柱面。`size` 是片的柱面个数。

`file_system` – `file_system` 值是可选的，并且在 `slice` 被指定为 `any` 或 `cw txd ysz` 时使用。如果未指定 `file_system`，则按缺省情况设置 `unnamed`。如果设置了 `unnamed`，则不能指定 `optional_parameters` 值。使用下面的值之一：

- `mount_pt_name` – 文件系统的安装点名称，例如 `/var`。
- `swap` – 将指定的 `slice` 用作 `swap`。
- `overlap` – 将指定的 `slice` 定义为磁盘区域表示。VTOC 值是 `V_BACKUP`。缺省情况下，片 2 是重叠片，它表示整个磁盘。

---

**注意：**您仅可以在下列情况下指定 `overlap`，当 `size` 是 `existing`、`all` 或 `start:size`。

---

- `unnamed` – 指定的 `slice` 被定义为原始片，因而 `slice` 没有安装点名称。如果不指定 `file_system`，则按照缺省情况使用 `unnamed`。
- `ignore` – 指定的 `slice` 不由 `JumpStart` 程序使用或识别。您可以使用该选项指定希望在安装过程中忽略磁盘上的一个文件系统。`JumpStart` 程序在同一磁盘上创建一个新的同名的文件系统。只有在指定了 `partitioning existing` 时，才可以使用 `ignore`。

`optional_parameters` – 使用下面的值之一：

- `preserve` – 指定的 `slice` 上的文件系统被保留。

---

**注意：**只有当 `size` 是 `existing` 并且 `slice` 是 `cwt xdays z` 时，才可指定 `preserve`。

---

- `mount_options` – 一个或多个安装选项，与 `mount(1M)` 命令的 `-o` 选项相同。安装选项被添加到指定的 `mount_pt_name` 的 `/etc/vfstab` 项。

---

**注意：**如果需要指定多个安装选项，安装选项必须用逗号隔开并且不留空格（例如，`ro,quota`）。

---

## geo 配置文件关键字

`geo locale`

---

**注意：**您可以将 `geo` 与初始安装和升级选项。

---

`geo` 指定要在系统上安装或要在升级系统时添加的一个或多个地区性语言环境。您可以为 `locale` 指定的值列于下表中。

---

值	说明
<code>N_Africa</code>	北非，包括埃及

---

值	说明
C_America	中美, 包括哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马
N_America	北美, 包括加拿大、美国
S_America	南美, 包括阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉
Asia	亚洲, 包括日本、韩国、中华人民共和国、中国台湾地区、泰国
Ausi	澳洲, 包括澳大利亚、新西兰
C_Europe	中欧, 包括奥地利、捷克共和国、德国、匈牙利、波兰、斯洛伐克、瑞士
E_Europe	东欧, 包括阿尔巴尼亚、波斯尼亚、保加利亚、克罗地亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛文尼亚、土耳其
N_Europe	北欧, 包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典
S_Europe	南欧, 包括希腊、意大利、葡萄牙、西班牙
W_Europe	西欧, 包括比利时、法国、英国、爱尔兰、荷兰
M_East	中东, 包括以色列

在第 40 章中描述了组成以上列出的每个区域性语言环境的语言环境组件值的完整列表。

**注意：**您可以为需要添加到系统的每个语言环境指定一个 geo 关键字。

## install\_type 配置文件关键字

`install_type initial_upgrade_flash_switch`

`install_type` 定义是在系统上清除然后安装新的 Solaris 操作环境、更新系统上的现有 Solaris 环境还是在系统上安装 Web Start Flash 归档文件。

**注意：**您必须在配置文件中指定 `install_type`，并且 `install_type` 在每个配置文件中必须是第一个配置文件关键字。

对于 `initial_upgrade_flash_switch`，必须使用以下选项之一：

- `initial_install` – 指定执行 Solaris 操作环境的初始安装。
- `upgrade` – 指定执行 Solaris 操作环境的升级。

- `flash_install` – 指定安装 Web Start Flash 归档文件。

---

**注意：**某些配置文件关键字只能用于 `initial_install` 选项。某些配置文件关键字只能用于 `upgrade` 选项。某些配置文件关键字只能用于 `flash_install` 选项。

---

## `isa_bits` 配置文件关键字

`isa_bits bit_switch`

`isa_bits` 指定是要安装 64 位还是 32 位 Solaris 9 软件包。

`bit_switch` 代表选项 64 或 32，它用于指示是要安装 64 位还是 32 位 Solaris 9 软件包。如果不在配置文件中设置该关键字，则 JumpStart 程序按以下方式安装系统：

- 在 UltraSPARC™ 系统上安装 64 位软件包
- 在所有其它系统上安装 32 位软件包

---

**注意：**如果使用 `isa_bits` 关键字，则您还必须使用最新的 `check` 脚本，它位于 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 或 Solaris 9 DVD 上的 `solaris_9/Misc/jumpstart_sample` 目录中。

---

## `layout_constraint` 配置文件关键字

`layout_constraint slice constraint [minimum_size]`

---

**注意：**只有在进行升级时需要重新分配磁盘空间的情况下，才需将 `layout_constraint` 用于升级选项。

---

`layout_constraint` 指定当自动布局在升级过程中由于空间问题而需要重新分配空间时，自动布局对文件系统指定的约束条件。

如果不指定 `layout_constraint` 关键字，则 JumpStart 程序按以下方式安排磁盘：

- 将需要更多升级空间的文件系统标记为可更改的。
- 将与需要更多空间的文件系统位于同一磁盘上以及通过 `/etc/vfstab` 文件安装的文件系统标记为可更改的。
- 将剩余的文件系统标记为固定的，原因是自动布局不能更改这些文件系统。

如果指定一个或多个 `layout_constraint` 关键字，则 JumpStart 程序按以下方式安排磁盘：

- 将需要更多升级空间的文件系统标记为可更改的。

- 使用指定的约束标记为其指定了 `layout_constraint` 关键字的文件系统。
- 将剩余的文件系统标记为固定的。

您不能更改需要更多升级空间的文件系统上的约束，因为这些文件系统必须标记为可更改的。您可以使用 `layout_constraint` 关键字更改需要更多升级空间的文件系统上的 `minimum_size` 值。

---

**注意：**要帮助自动布局重新分配空间，请将更多文件选择为可更改的或可移动的，尤其是那些与需要更多升级空间的文件系统位于同一磁盘上的文件系统。

---

`slice - slice` 指定要对其指定约束的文件系统的磁盘片。必须以 `cwtxd ysz` 形式指定系统的磁盘片。

`constraint` - 对指定的文件系统使用以下约束之一：

- `changeable` - 自动布局可将文件系统移动到另一个位置并且它可以更改文件系统的大小。`changeable` 约束只能在通过 `/etc/vfstab` 文件安装的文件系统上指定。可以通过指定 `minimum_size` 值来更改文件系统的大小。

在将一个文件系统标记为可更改的并且未指定 `minimum_size` 时，文件系统的最小值被设置为比所需的最小值大百分之十。例如，如果文件系统的最小值是 100 MB，则更改的大小是 110 MB。如果指定了 `minimum_size`，则将任何剩余的空闲空间（原始大小减去最小值）用于其它文件系统。

- `movable` - 自动布局可以将该文件系统移动到同一磁盘或不同磁盘上的另一个片中。文件系统的大小保持不变。
- `available` - 自动布局可以使用文件系统上的所有空间来重新分配空间。文件系统的所有数据将丢失。`available` 约束只能在不是通过 `/etc/vfstab` 文件安装的文件系统上指定。
- `collapse` - 自动布局将指定的文件系统移动和折叠到父文件系统中。作为升级的一部分，您可以使用 `collapse` 选项来减少系统上文件系统的数目。例如，如果系统具有 `/usr` 和 `/usr/share` 文件系统，则在折叠 `/usr/share` 文件系统时会将其移动到父文件系统 `/usr` 中。您只能在通过 `/etc/vfstab` 文件安装的文件系统上指定 `collapse` 约束。

`minimum_size` - 指定在自动布局重新分配空间后文件系统的大小。`minimum_size` 选项使您能够更改文件系统的大小。如果将未分配的空间添加到文件系统中，则文件系统的大小可能会更大。但是，大小永远不会小于您指定的值。`minimum_size` 值是可选的。只有在已将文件系统标记为可更改时才使用该值，并且最小值不能小于文件系统需要用于现有文件系统内容的大小。

示例：

```
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
```

```
layout_constraint c0t3d0s4 movable
```

```
layout_constraint c0t3d1s3 available
```

```
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
```

## locale 配置文件关键字

```
locale locale_name
```

---

**注意：**您可以将 `locale` 用于初始安装和升级选项。

---

`locale` 指定在升级时想要安装或添加的由 `locale_name` 标识的语言环境软件包 `locale_name` 值与那些用于 `$LANG` 环境变量的值相同。第 40 章包含有效语言环境值的列表。

当使用 `local` 关键字时，请考虑以下情况：

- 如果您已经预先配置了一个缺省语言环境，则自动安装该语言环境。缺省情况下，安装英语语言软件包。
- 可以为每个需要添加到系统中的语言环境指定 `locale` 关键字。

## num\_clients 配置文件关键字

```
num_clients client_num
```

当安装了服务器时，为每个无盘客户机的根 (/) 和 `swap` 文件系统分配空间。`num_clients` 定义服务器支持的无盘客户机的数目 `client_num`。如果不在配置文件中指定 `num_clients`，则按照缺省情况分配五个无盘客户机。

---

**注意：**只有当 `system_type` 被指定为 `server` 时，才可以使用 `num_clients`。

---

## package 配置文件关键字

```
package package_name [add_delete_switch]
```

---

**注意：**您可以将 `package` 用于初始安装和升级选项。

---

`package` 指定是要在准备安装到系统中的软件组中添加还是删除软件包。

必须以 `SUNWname` 形式指定 `package_name`。要查看有关软件包及其名称的详细信息，请在已安装的系统上使用 `pkginfo -l` 命令。

`add_delete_switch` 代表选项 `add` 或 `delete`，它用于指示是要添加还是删除指定的软件包。如果不指定 `add_delete_switch`，则按照缺省情况使用 `add`。

---

**注意：**某些软件包是必需的并且不能删除。您不能使用 `package` 配置文件关键字来单个地添加或删除本地化软件包。要添加本地化软件包，请使用 `locale` 配置文件关键字。

---

当为升级使用 `package` 时，`JumpStart` 程序执行以下操作：

- 自动升级系统上已有的所有软件包。
- 如果指定 `package_name add`，并且 `package_name` 未安装在系统上，则安装该软件包。
- 如果指定 `package_name delete`，并且 `package_name` 已安装在系统上，则在升级开始之前删除该软件包。
- 当指定 `package_name delete` 并且 `package_name` 未安装在系统上时，如果该软件包是指定要安装的簇的一部分，则不安装该软件包。

## partitioning 配置文件关键字

`partitioning type`

`partitioning` 定义在安装过程中如何将磁盘划分为文件系统片。

`type` – 使用以下值之一：

- `default` – `JumpStart` 程序选择磁盘并创建要安装指定软件的文件系统（任何由 `filesys` 关键字指定的文件系统除外）。首先选择 `rootdisk`。如果指定的软件不适合 `rootdisk`，则 `JumpStart` 程序使用其它磁盘。
- `existing` – `JumpStart` 使用系统磁盘上的现有文件系统。保留除 `/`、`/usr`、`/usr/openwin`、`/opt` 和 `/var` 以外的所有文件系统。`JumpStart` 程序使用文件系统超级块中的上一个安装点字段来确定片所代表的文件系统安装点。

---

**注意：**当同时使用 `filesys` 和 `partitioning existing` 配置文件关键字时，必须将大小 `size` 设置为 `existing`。

---

- `explicit` – `JumpStart` 使用磁盘并创建由 `filesys` 关键字指定的文件系统。如果只使用 `filesys` 关键字指定根 (`/`) 文件系统，则所有 Solaris 软件都被安装在根 (`/`) 文件系统中。

---

**注意：**如果使用 `explicit` 配置文件值，则必须使用 `filesys` 关键字指定要使用的磁盘和要创建的文件系统。

---

如果不在配置文件中指定 `partitioning`，则按照缺省情况使用 `default` 类型的分区。

## root\_device 配置文件关键字

`root_device slice`

---

**注意：**您可以将 `root_device` 用于初始安装和升级选项。

---

`root_device` 指定系统的根磁盘。第 192 页“如何确定系统的根磁盘”包含附加信息。

升级系统时，`root_device` 指定要升级的根 (/) 文件系统和通过其 `/etc/vfstab` 文件安装的文件系统。如果可以在系统上升级多个根 (/) 文件系统，则必须指定 `root_device`。必须以 `cw txdy sz` 形式指定 `slice`。

示例：

```
root_device c0t0d0s2
```

当使用 `root_device` 关键字时，请考虑以下情况：

- 如果在只有一个磁盘的系统上指定 `root_device`，`root_device` 和磁盘必须匹配。而且，任何指定根 (/) 文件系统的 `filesys` 关键字必须与 `root_device` 相匹配。
- 如果您正在升级镜像，则为 `root_device` 指定的值应该是该镜像的一个面。该镜像的另一面自动升级。

## 如何确定系统的根磁盘

系统的根磁盘是系统上包含根 (/) 文件系统的磁盘。在配置文件中，您可以使用 `rootdisk` 变量来代替磁盘名，`JumpStart` 程序将其设置为系统的根磁盘。表 28-6 描述 `JumpStart` 程序如何为安装确定系统的根磁盘。

---

**注意：**`JumpStart` 程序只在初始安装过程中确定系统的根磁盘大小。您不能在升级过程中更改系统的根磁盘大小。

---

表 28-6 `JumpStart` 确定系统根磁盘的方式（初始安装）

阶段	操作
1	如果在配置文件中指定了 <code>root_device</code> 关键字，则 <code>JumpStart</code> 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为根设备。



表 28-6 JumpStart 确定系统根磁盘的方式 (初始安装) (续下)

阶段	操作
2	如果没有设置 <code>rootdisk</code> 并且在配置文件中指定了 <code>boot_device</code> 关键字, 则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为根设备。
3	如果没有设置 <code>rootdisk</code> 并且在配置文件中指定了一个 <code>filesys cwt x dys z size /</code> 项, 则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为在该项中指定的磁盘。
4	如果没有设置 <code>rootdisk</code> 并且在配置文件中指定了 <code>rootdisk.sn</code> 项, 则 JumpStart 程序以内核探测顺序在系统磁盘中查找指定片上的现有根文件系统。如果找到一个磁盘, 则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为找到的磁盘。
5	如果没有设置 <code>rootdisk</code> 并且在配置文件中指定了 <code>partitioning existing</code> , 则 JumpStart 程序以内核探测顺序在系统的磁盘中查找现有的根文件系统。如果找不到根文件系统或找到多个根文件系统, 则发生错误。如果找到一个根文件系统, 则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为找到的磁盘。
6	如果没有设置 <code>rootdisk</code> , 则 JumpStart 程序将 <code>rootdisk</code> 设置为安装根 ( <code>/</code> ) 文件系统的磁盘。

## system\_type 配置文件关键字

`system_type type_switch`

`system_type` 定义要安装 Solaris 环境的系统类型。

`type_switch` 代表选项 `standalone` 或 `server`, 它用于指示要安装 Solaris 软件的系统类型。如果没有在配置文件中指定 `system_type`, 则按缺省情况使用 `standalone`。

## usedisk 配置文件关键字

`usedisk disk_name ...`

缺省情况下, 当指定了 `partitioning default` 时, JumpStart 程序将使用系统上的所有可操作磁盘。usedisk 配置文件关键字指定希望 JumpStart 程序使用的一个或多个磁盘。必须以 `cxydz` 或 `cydz` 形式指定 `disk_name`, 例如 `c0t0d0` 或 `c0d0s0`。

如果在配置文件中指定 `usedisk`, 则 JumpStart 程序只使用在 `usedisk` 关键字之后指定的磁盘。

---

**注意:** 您不能在同一配置文件中指定 `dontuse` 关键字和 `usedisk` 关键字。

---

---

## 定制 JumpStart 环境变量

您可以在开始和结束脚本中使用环境变量。例如，开始脚本可以提取磁盘大小 `SI_DISKSIZE`，并根据该脚本提取的实际磁盘大小在系统上安装或不安装特定的软件包。

所收集的关于系统的信息被存储在这些环境变量中，通常根据您在 `rules` 文件中使用的规则关键字和值来决定是否设置这些变量。

例如，关于系统上已经安装哪个操作系统的信息只有在使用了 `installed` 关键字之后才能在 `SI_INSTALLED` 中获得。

表 28-7 描述这些变量和它们的值。

表 28-7 安装环境变量

环境变量	值
<code>CHECK_INPUT</code>	JumpStart 目录中 <code>rules</code> 文件的路径，它安装在 <code>/tmp/install_config/rules</code> 上。
<code>HOME</code>	安装过程中根的起始目录，为 <code>/tmp/root</code> 。
<code>PATH</code>	安装过程中的 shell 搜索路径，为 <code>/sbin:/usr/sbin/install.d:/usr:/usr/sbin:/usr/bin</code> 。
<code>SI_ARCH</code>	安装客户机的硬件体系结构。当在 <code>rules</code> 文件中使用 <code>arch</code> 关键字时，设置 <code>SI_ARCH</code> 变量。
<code>SI_BEGIN</code>	开始脚本的名称（如果使用了开始脚本）。
<code>SI_CLASS</code>	用于安装“安装客户机”的配置文件的名称。
<code>SI_CONFIG_DIR</code>	JumpStart 目录的路径，它安装在 <code>/tmp/instal_config</code> 上。
<code>SI_CONFIG_FILE</code>	JumpStart 目录中 <code>rules</code> 文件的路径，它安装在 <code>/tmp/install_config/rules</code> 上。
<code>SI_CONFIG_PROG</code>	<code>rules</code> 文件。
<code>SI_CUSTOM_PROBES_FILE</code>	<code>custom_probes.ok</code> 文件，您可以在该文件中定义自己的规则和探测关键字。如果创建了 <code>custom_probes.ok</code> 文件，您可以使用该文件扩展缺省规则关键字列表，如第 169 页“规则关键字和值”中所述。您还可以使用该文件扩展缺省探测关键字列表，如第 196 页“探测关键字和值”中所述。
<code>SI_DISKLIST</code>	安装客户机上以逗号分隔的磁盘名称列表。当在 <code>rules</code> 文件中使用并匹配了 <code>disksize</code> 关键字时，设置 <code>SI_DISKLIST</code> 变量。 <code>SI_DISKLIST</code> 和 <code>SI_NUMDISKS</code> 变量用于确定 <code>rootdisk</code> 所使用的物理磁盘。 <code>rootdisk</code> 在第 192 页“如何确定系统的根磁盘”中描述。

表 28-7 安装环境变量 (续下)

环境变量	值
SI_DISKSIZE	安装客户机上以逗号分隔的磁盘大小列表。当在 rules 文件中使用并匹配了 disksize 关键字时，设置 SI_DISKSIZE 变量。
SI_DOMAINNAME	域名。当在 rules 文件中使用并匹配了 domainname 关键字时，设置 SI_DOMAINNAME 变量。
SI_FINISH	结束脚本的名称（如果使用了结束脚本）。
SI_HOSTADDRESS	安装客户机的 IP 地址。
SI_HOSTID	安装客户机的以太网地址。
SI_HOSTNAME	安装客户机的主机名。当在 rules 文件中使用并匹配了 hostname 关键字时，设置 SI_HOSTNAME 变量。
SI_INSTALLED	具有特定操作系统（例如 Solaris、SunOS 或 System V）的磁盘的设备名。当在 rules 文件中使用并匹配了 installed 关键字时，设置 SI_INSTALLED 变量。SI_INST_OS 和 SI_INST_VER 用于确定 SI_INSTALLED 的值。
SI_INST_OS	操作系统的名称。SI_INST_OS 和 SI_INST_VER 用于确定 SI_INSTALLED 的值。
SI_INST_VER	操作系统的版本。SI_INST_OS 和 SI_INST_VER 用于确定 SI_INSTALLED 的值。
SI_KARCH	安装客户机的内核体系结构。当在 rules 文件中使用并匹配了 karch 关键字时，设置 SI_KARCH 变量。
SI_MEMSIZE	安装客户机上的物理内存数量。当在 rules 文件中使用并匹配了 memsize 关键字时，设置 SI_MEMSIZE 变量。
SI_MODEL	安装客户机的型号名。当在 rules 文件中使用并匹配了 model 关键字时，设置 SI_MODEL 变量。
SI_NETWORK	安装客户机的网络号。当在 rules 文件中使用并匹配了 network 关键字时，设置 SI_NETWORK 变量。
SI_NUMDISKS	安装客户机上的磁盘数目。当在 rules 文件中使用并匹配了 disksize 关键字时，设置 SI_NUMDISKS 变量。SI_NUMDISKS 和 SI_DISKLIST 变量用于确定 rootdisk 所使用的物理磁盘。rootdisk 在第 192 页“如何确定系统的根磁盘”中描述。
SI_OSNAME	Solaris 9 软件映像上的操作系统发行版。例如，如果您是在基于 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 映像上的操作系统版本的系统中安装 Solaris 软件，则可以在脚本中使用 SI_OSNAME 变量。
SI_PROFILE	已安装的 JumpStart 目录中的配置文件的路径。该路径为 /tmp/install_config/profile_name。如果正在创建派生配置文件，则 SI_PROFILE 被设置为 /tmp/install.input 文件。
SI_ROOTDISK	由逻辑名称 rootdisk 代表的磁盘的设备名。当在 rules 文件中将 disksize 或 installed 关键字设置为 rootdisk 时，设置 SI_ROOTDISK 变量。

表 28-7 安装环境变量 (续下)

环境变量	值
SI_ROOTDISKSIZE	由逻辑名称 <code>rootdisk</code> 代表的磁盘的大小。当在 <code>rules</code> 文件中将 <code>disksize</code> 或 <code>installed</code> 关键字设置为 <code>rootdisk</code> 时, 设置 <code>SI_ROOTDISKSIZE</code> 变量。
SI_SYS_STATE	<code>/a/etc/.sysIDtool.state</code> 文件。可以在结束脚本中编辑该文件以防止 <code>sysidroot</code> 程序在系统重新引导前提示输入超级用户口令。
SI_TOTALDISK	安装客户机上的磁盘空间总量。当在 <code>rules</code> 文件中使用并匹配了 <code>totaldisk</code> 关键字时, 设置 <code>SI_TOTALDISK</code> 变量。
SHELL	安装过程中的缺省 shell, 它是 <code>/sbin/sh</code> 。
TERM	安装客户机的终端类型。
TZ	缺省时区, 如 NIS 或 NIS+ 名称服务中所指定。

## 探测关键字和值

表 28-8 描述每个规则关键字及其等效探测关键字。

**注意:** 总是将探测关键字放置在 `rules` 文件的开头或开头附近。

表 28-8 探测关键字的说明

规则关键字	等效探测关键字	探测关键字的说明
<code>any</code>	无	
<code>arch</code>	<code>arch</code>	确定内核体系结构 SPARC 并设置 <code>SI_ARCH</code> 。
<code>disksize</code>	<code>disks</code>	以 MB 为单位、按内核探测顺序 <code>c0t3d0s0</code> 、 <code>c0t3d0s1</code> 、 <code>c0t4d0s0</code> 返回系统磁盘的大小。 <code>disksize</code> 设置 <code>SI_DISKLIST</code> 、 <code>SI_DISKSIZE</code> 、 <code>SI_NUMDISKS</code> 和 <code>SI_TOTALDISK</code> 。
<code>domainname</code>	<code>domainname</code>	返回系统的 NIS 或 NIS+ 域名或空白, 并设置 <code>SI_DOMAINNAME</code> 。 <code>domainname</code> 关键字返回 <code>domainname(1M)</code> 的输出。
<code>hostaddress</code>	<code>hostaddress</code>	返回系统的 IP 地址, 即 <code>ifconfig(1M) -a</code> 的输出中列出的第一个不是 <code>lo0</code> 的地址, 并且设置 <code>SI_HOSTADDRESS</code> 。
<code>hostname</code>	<code>hostname</code>	返回系统的主机名 (它是 <code>uname(1) -n</code> 的输出), 并设置 <code>SI_HOSTNAME</code> 。

表 28-8 探测关键字的说明 (续下)

规则关键字	等效探测关键字	探测关键字的说明
installed	installed	<p>返回安装于系统上的 Solaris 操作环境的版本名称，并设置 SI_ROOTDISK 和 SI_INSTALLED。</p> <p>如果 JumpStart 程序找到 Solaris 发行版，但无法确定版本，则返回的版本是 SystemV。</p>
karch	karch	<p>返回系统的平台组，例如 sun4m 和 sun4，并设置 SI_KARCH。有关平台名称的列表，请参见《Solaris 9 Sun 硬件平台指南》。</p>
memsize	memsize	<p>以 MB 为单位返回系统上的物理内存大小并设置 SI_MEMSIZE。</p>
model	model	<p>返回系统的平台名称并设置 SI_MODEL。有关平台名称的列表，请参见《Solaris 9 Sun 硬件平台指南》。</p>
network	network	<p>返回系统的网络号，它由 JumpStart 程序通过在系统的 IP 地址和子网掩码之间执行逻辑“与”来确定。系统的 IP 地址和子网掩码是从 ifconfig(1M) -a 的输出中列出的第一个不是 lo0 的地址中提取的。network 关键字设置 SI_NETWORK。</p>
osname	osname	<p>返回在 CD 上找到的 Solaris 操作环境的版本和操作系统名称，并设置 SI_OSNAME。</p> <p>如果 JumpStart 程序找到一个 Solaris 发行版但无法确定版本，则返回的版本为 SystemV。</p>
	rootdisk	<p>返回系统的根磁盘的名称和大小（以 MB 为单位），并设置 SI_ROOTDISK。</p>
totaldisk	totaldisk	<p>返回系统上的总磁盘空间（以 MB 为单位）并设置 SI_TOTALDISK。总磁盘空间包括连接到系统上的所有可操作的磁盘。</p>



## 第 29 章

# Solaris Live Upgrade (主题)

---

本部分提供如何使用 Solaris Live Upgrade 创建和升级一个不活动的引导环境，然后将其切换为活动引导环境的说明。

第 30 章	提供有关 Solaris Live Upgrade 进程的概述信息。
第 31 章	提供在创建引导环境之前需要了解的信息。
第 32 章	提供安装 Solaris Live Upgrade、使用菜单和创建引导环境的分步说明。
第 33 章	提供有关操作系统升级或在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件、切换引导环境以使其成为活动引导环境以及快速从失败的升级中迅速恢复的分步说明。
第 34 章	提供有关维护引导环境和查看状态分步说明。
第 35 章	提供 Solaris Live Upgrade 的示例。
第 36 章	列出 Solaris Live Upgrade 命令。





## 第 30 章

# Solaris Live Upgrade (概述)

---

本章描述 Solaris Live Upgrade 过程。

---

**注意：**本书使用了术语片，但某些 Solaris 文档和程序可能将片称为分区。

---

---

## Solaris Live Upgrade 介绍

Solaris Live Upgrade 提供了一种升级方法，可以显著减少与操作系统升级关联的常见服务中断。您可以复制当前运行的引导环境，然后可以在原始引导环境继续运行的同时升级该副本。或者，如果您不愿意升级，可以在引导环境中安装一个 Web Start Flash 归档文件。原始系统配置仍保持完全正常运行，不受升级或安装 Web Start Flash 归档文件的影响。当重新引导系统时，复制的引导环境于是被激活，成为活动引导环境。如果出现故障，您还有一个安全网。只需重新引导就可以快速恢复为原始引导环境，从而消除了由标准测试和评估所引起的停机时间。

Solaris Live Upgrade 使您能够在不影响当前运行系统的情况下，创建引导环境的副本以执行下列操作：

- 升级系统
- 将新引导环境上的磁盘配置更改为不同的文件系统类型、大小和布局
- 维护许多具有不同映像的引导环境。例如，您可以创建一个包含当前修补程序的引导环境，并创建一个包含更新版本的引导环境。

在使用 Solaris Live Upgrade 之前，有必要对基本系统管理做一些了解。有关系统管理任务（如管理文件系统、安装、引导和管理交换）的背景信息，请参阅 *System Administration Guide: Basic Administration*。

# Solaris Live Upgrade 过程

下面是创建不活动引导环境、将其升级和切换为活动引导环境所需的任务的概述。

## 创建引导环境概述

创建引导环境提供了一种将重要文件系统从活动引导环境复制到新引导环境的方法。磁盘在必要时被重新组织，文件系统被定制，而关键文件系统则被复制到新的引导环境中。

## 文件系统概述

Solaris Live Upgrade 区分两种文件系统类型：关键文件系统和可共享文件系统。关键文件系统对于 Solaris 操作环境是必需的，并且在活动和不活动引导环境的 `vfstab` 中是不同的安装点。根 (/)、`/usr`、`/var` 或 `/opt` 就属于这类文件系统。这些文件系统始终从源复制到不活动引导环境。关键文件系统有时被称作**不可共享**。可共享文件系统是用户定义的文件，如 `/export`，它在活动和不活动引导环境的 `vfstab` 中包含相同的安装点。因此，在活动引导环境中更新共享文件也会更新不活动引导环境中的数据。当您创建一个新的引导环境时，缺省情况下，可共享文件系统将被共享。但是您可以指定一个目标片，然后文件系统被复制。有关可共享文件的详细信息，请参阅第 215 页“关于为可共享文件系统选择片的指南”。

交换是可共享文件系统的一种特殊情况。与可共享文件系统一样，缺省情况下，所有交换片都被共享。但如果您为交换指定一个目标目录，交换片将被复制。实现此目的的方法是使用字符用户接口或在命令行使用带 `-m` 选项的 `lucreate (1M)`。分割与合并交换片的一个限制是：交换片不能正被当前引导环境之外的任何引导环境使用，或者如果使用了 `-s` 选项，则不能正被源引导环境之外的任何引导环境使用。如果交换片正被任何其它引导环境使用，则引导环境的创建将失败，无论片中包含的是交换、`ufs` 还是任何其它文件系统。交换片不是必需的。有关重新配置交换的过程，请参阅过程“创建引导环境（字符接口）”步骤 9 或第 231 页“创建引导环境并重新配置交换（命令行界面）”。

---

**注意：**为引导环境创建文件系统的规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您在关键文件系统进行无效配置。例如，您可以输入 `lucreate` 命令，它会为根 (/) 和 `/kernel`—根 (/) 的一个无效部分—创建单独的文件系统。

---

## 复制文件系统

创建新的引导环境要求将关键文件系统复制到另外的片中。在创建新的引导环境之前，可能需要准备磁盘。检查磁盘，确保它以正确格式化：

- 标识出足够大的片以容纳将要复制的文件系统。

- 标识出包含您希望在引导环境之间共享而不是复制的目录的文件系统。如果您希望某个目录被共享，需要创建一个新的引导环境，其中的目录被分割到它成为文件系统的片中。从这时开始，这个新片就可以与将来的引导系统共享。有关创建单独的共享文件系统的详细信息，请参阅第 215 页“关于为可共享文件系统选择片的指南”。

创建新的引导环境的过程从标识未用的片开始，关键文件系统可以复制到这个片中。如果片不可用，或片无法满足最低要求，则需要格式化一个新片。有关从菜单格式化片的过程，请参阅“创建引导环境（字符接口）”步骤 6。

定义了片之后，可以在文件系统被复制到目录中之前，在新的引导环境上重新配置文件系统。您通过分割和合并文件系统来重新配置它们，这提供了一种编辑 `vfstab` 以连接和断开文件系统目录的简单方法。通过指定同一个安装点，可以将文件系统合并到它们的父目录，而通过指定不同的安装点，可以将文件系统从父目录中分割出来。

有关分割和合并文件系统的过程，请参阅下列过程：


- “创建引导环境（字符接口）”步骤 8 或 步骤 7
- 第 229 页“创建引导环境并分割文件系统（命令行界面）”
- 第 228 页“创建引导环境并合并文件系统（命令行界面）”

在不活动引导环境上配置了文件系统后，您开始自动复制。关键文件系统被复制到指定目录中。可共享文件系统不被复制，但是被共享（除非您已经指定了一些要复制的文件系统）。当文件系统从活动引导环境复制到不活动引导环境时，文件被定向到新定义的目录，并且活动引导环境不发生任何变化。有关创建新引导环境的过程，请参阅第 221 页“创建新引导环境”。

下图显示了创建新引导环境的不同方法。

- 图形 30-1 显示了已被复制到磁盘的其它片上以创建新引导环境的关键文件系统根 (/)。活动引导环境在一个片上包含根 (/)。新的引导环境是一个精确的副本，其根 (/) 在一个新片上。文件系统 `/swap` 和 `/export/home` 被活动和不活动引导环境共享。

### 创建引导环境 – 从根 (/) 向根 (/) 复制




- 当前发行版 X  
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 Y  
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- ▨ 共享文件系统

图形 30-1 创建不活动引导环境 — 从根 (/) 复制到根 (/)

- 图形 30-2 显示了被分割并复制到磁盘的片上以创建新引导环境的关键文件系统。活动引导环境在一个片上包含根 (/)。在那个片上，根 (/) 中包含 /usr、/var 和 /opt 目录。在新的引导环境中，根 (/) 被分割，/usr 和 /opt 被放在不同的片上。文件系统 /swap 和 /export/home 被两个引导环境共享。

创建引导环境 – 分割文件系统




- 当前发行版 X  
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 Y  
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- ▨ 共享文件系统

图形 30-2 创建不活动引导环境 — 分割文件系统

- 图形 30-3 显示了被合并并复制到磁盘的片上以创建新引导环境的关键文件系统。活动引导环境中包含根 (/)、/usr、/var 和 /opt，每个都在自己的片上。在新的引导环境中，/usr 和 /opt 在一个片上被合并到根 (/) 中。文件系统 /swap 和 /export/home 被两个引导环境共享。

## 创建引导环境 – 合并文件系统




- 当前发行版 X  
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 Y  
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- ▨ 共享文件系统

图形 30-3 创建不活动引导环境 — 合并文件系统

## 升级引导环境概述

创建了引导环境后，它在您准备升级前一直保持不变。您可以随时在引导环境中执行升级。升级并不影响活动引导环境中的任何文件。准备好后，您可以激活到新版本。图形 30-4 显示了到不活动引导环境的升级。有关升级引导环境的过程，请参阅第 33 章。

## 升级引导环境




- 当前发行版 X  
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 Y  
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- ▨ 共享文件系统

图形 30-4 升级不活动引导环境

如果不想升级，可以在引导环境中安装一个 Web Start Flash 归档文件。Web Start Flash 安装特性使您能够在在一个被称为主系统的系统上创建 Solaris 操作环境的单个参考安装。然后您可以在许多被称为克隆系统的系统上复制该安装。在这里，不活动引导环境就是一个克隆。有关 Web Start Flash 安装特性的详细信息，请参阅第 16 章。

当您在系统上安装 Web Start Flash 归档文件时，它会像初始安装那样替换现有引导环境中的所有文件。图形 30-5 显示了在不活动引导环境上的 Web Start Flash 归档文件安装。有关安装 Web Start Flash 归档文件的过程，请参阅第 244 页“在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件”。

## 安装 Flash 归档文件




图形 30-5 安装 Web Start Flash 归档文件

## 激活引导环境概述

当您准备好切换并使新的引导环境活动，只需激活新的引导环境并重新引导。激活新的引导环境会将其修改为可引导。当您第一次引导一个新创建的引导环境时，文件在引导环境之间同步。“同步”这里是指某些系统文件和目录从上次活动的引导环境复制到正在被引导的引导环境中。重新引导系统时，在新的引导环境中安装的配置仍是活动的。原始引导环境于是变成不活动引导环境。图形 30-6 显示了重新引导后从不活动引导环境到活动引导环境的切换。有关激活引导环境的过程，请参阅第 248 页“激活引导环境”。



## 激活引导环境



- 当前发行版 X  
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 Y  
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- ▨ 共享文件系统

图形 30-6 激活不活动引导环境

## 返回原始引导环境概述

如果发生故障，可以通过激活和重新引导迅速回到初始引导环境。如果新的引导环境无法引导，或者它能够引导但不能完全正常地工作，或者您对结果不满意，这时您需要返回到原始引导环境。


使用返回只需要重新引导系统的时间，比备份并恢复到原始环境要快得多。未能引导的新引导环境被保留，并且失败可以被分析。您只能返回到由 `luactivate` 用来激活新引导环境的引导环境。

您以如下几种方式返回到以前的引导环境：

- 如果新的引导环境成功引导，但您对结果不满意，只需用前一个引导环境的名称来运行 `luactivate` 命令并重新引导。
- 如果新的引导环境无法引导，则您在单用户模式下引导要返回的引导环境，运行 `luactivate` 命令并重新引导。
- 如果您不能在单用户模式下引导，则必须从媒体或网络安装映像引导，在返回的引导环境上安装根 (/) 文件系统，运行 `luactivate` 命令并重新引导。

有关返回的过程，请参阅第 251 页“故障恢复：返回到原始引导环境（命令行界面）”。

图形 30-7 显示了您重新引导以返回时的切换。



- 当前发行版 X  
关键文件系统根 (/)
- 不活动发行版 Y  
关键文件系统根 (/) /usr /opt
- ▨ 共享文件系统

图形 30-7 返回到原始引导环境

## 维护引导环境概述

您还可以进行多种维护操作，如重命名或删除引导环境。有关维护过程，请参阅第 34 章。

## 第 31 章

---

# Solaris Live Upgrade (计划)

---

本章提供在安装和使用 Solaris Live Upgrade 之前供查看的指南和要求。您还应该查看关于在第 37 页“升级核对表”中升级的常规信息。本章包含以下几节：

- 第 211 页“Solaris Live Upgrade 的系统要求”
- 第 212 页“Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求”
- 第 212 页“用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序”
- 第 214 页“关于为文件系统选择片的指南”
- 第 216 页“从远程系统使用 Solaris Live Upgrade”

---

## Solaris Live Upgrade 的系统要求

- 您可以从 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 操作环境升级到 Solaris 8 或 Solaris 9 操作环境。
- 您不能升级到 Solaris 7 操作环境。
- 您必须升级到与您在当前运行系统上安装的 Solaris Live Upgrade 软件相同的版本。例如，如果在当前的操作系统上从 Solaris 9 版本安装 Solaris Live Upgrade，则必须升级到 Solaris 9 版本。

Solaris Live Upgrade 包括在 Solaris 9 软件中，但如果您想从以前的版本升级，则需要当前的操作环境上安装 Solaris Live Upgrade 软件包。您可以从下列途径安装 Solaris Live Upgrade 软件包：

- Solaris 9 DVD、Solaris 9 Software 2 of 2 CD 或网络安装映像上的安装程序。
- pkgadd 命令。如果您使用 pkgadd 命令，则软件包为 SUNWlur 和 SUNWluu，并且它们应该以这个顺序安装。

有关安装 Solaris Live Upgrade 软件的说明，请参阅第 219 页“安装 Solaris Live Upgrade”。

---

## Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求

升级时请遵从常规磁盘空间要求。请参阅第 5 章。

要估计创建引导环境所需的文件系统大小，请开始创建新的引导环境。大小计算出来后，您就可以终止创建。

新的引导环境上的磁盘必须能够用作引导设备。一些系统限定哪些磁盘可用作引导设备。请参考您的系统文档，确定是否有任何引导限制。

---

## 用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序

以下各节列出了 Solaris Live Upgrade 所需的软件包并提供了关于推荐的修补程序的信息。有关使用 Solaris Live Upgrade 添加软件包和修补程序的信息，请参阅第 241 页“使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序”。



---

**小心：**当升级、添加和删除软件包或修补程序时，Solaris Live Upgrade 需要遵守 SVR4 高级封装指南的软件包或修补程序。Sun 的软件包符合这些指南，但 Sun 不能保证第三方供应商的软件包遵守这些指南。一个不遵守这些指南的软件包可能在升级期间导致软件包添加失败，更糟的话还会改变活动引导环境。

有关用 Solaris Live Upgrade 添加或删除软件包的更多信息，请参阅手册页 `luupgrade(1M)`。有关封装要求的更多信息，请参阅附录 C。

---

### 必需的软件包

检查您当前的操作环境中是否有下表中列出的软件包，它们都是使用 Solaris Live Upgrade 所必需的。如果列中缺少适用于您的版本的软件包，请使用 `pkgadd` 命令来添加。

表 31-1 Solaris Live Upgrade 所需的软件包

Solaris 2.6 发行版	Solaris 7 发行版	Solaris 8 发行版
SUNWadmap	SUNWadmap	SUNWadmap

表 31-1 Solaris Live Upgrade 所需的软件包 (续下)

Solaris 2.6 发行版	Solaris 7 发行版	Solaris 8 发行版
SUNWadmfw	SUNWadm	SUNWadm
SUNWadm	SUNWlibC	SUNWlibC
SUNWmfrun		SUNWbzip
SUNWloc		
SUNWlibC		

## ▼ 检查系统上的软件包

- 键入下列内容以列出系统上的软件包。

```
% pkginfo [软件包名称]
```

```
软件包名称          列出要检查的软件包
```

## 检查系统修补程序级别

Solaris Live Upgrade 软件被设计为在 Solaris 操作环境的多个版本上安装并运行。Solaris Live Upgrade 的正确操作需要适用于指定 OS 版本的最新推荐修补程序和安全修补程序。请参考 <http://sunsolve.sun.com>，了解适用于所运行的 Solaris 发行版的修补程序群集的正确修订级别。

# 关于用 lucreate 命令创建文件系统的指南

lucreate 命令与 -m 选项一起使用，指定要在新的引导环境中创建哪些文件系统以及要创建的文件系统数。您必须通过重复该选项指定要创建的文件系统的确切数目。例如，使用一次 -m 选项指定在何处放置所有文件系统；您将原始引导环境中的所有文件系统合并为一个由 -m 选项指定的文件系统。如您指定两次 -m 选项，则创建两个文件系统。当用 -m 选项来创建文件系统时，请遵从以下指南：

- 必须为新引导环境的根 (/) 文件系统指定一个 -m 选项。如果运行 lucreate 但没有使用 -m 选项，则会显示“配置”菜单。“配置”菜单使您得以通过将文件重定向到新的安装点来定制新的引导环境。
- 任何存在于当前引导环境中并且没有在 -m 选项中指定的关键文件系统都被合并到所创建的下一级文件系统中。

- 只有 `-m` 选项所指定的文件系统会在新的引导系统上创建。如果当前的引导环境中包含多个文件系统，并且您希望所具有的文件系统数与新创建的引导环境中相同，则必须为每个要创建的文件系统指定一个 `-m` 选项。例如，如果您有适用于根 (`/`)、`/opt` 和 `/var` 的文件系统，则应该为新引导环境上的每个文件系统使用一个 `-m` 选项。
- 不要复制安装点。例如，不能有两个根 (`/`) 文件系统。

---

## 关于为文件系统选择片的指南

为引导环境创建文件系统的规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则完全相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您为关键文件系统创建无效配置。例如，您可以输入一个 `lucreate` 命令，它会为根 (`/`) 和 `/kernel`—根 (`/`) 的一个无效部分—创建单独的文件系统。

在为磁盘重新切片的时候，不要重叠片。如果存在这种情况，新的引导环境显得已经被创建，但当激活时，该引导环境却无法引导。重叠的文件系统可能已损坏。

要让 Solaris Live Upgrade 正常工作，活动引导环境上的 `vfstab` 文件必须有有效内容并且必须有至少一个根 (`/`) 项。

## 关于为根 (`/`) 文件系统选择片的指南

当您创建不活动引导环境时，需要标识出根 (`/`) 文件系统将被复制到哪个片。当您为根 (`/`) 文件系统选择片时，使用下列指南。片 必须遵守下列条件：

- 必须是系统可以从中引导的片。
- 必须满足推荐的最小值。
- 不能是 Veritas VxVM 卷。
- 可以在不同的物理磁盘上，或者在活动根 (`/`) 文件系统所在的同一个磁盘上。
- 如果您有一个 `sun4m` 系统，则根 (`/`) 文件系统不能大于 2 千兆字节。

“选项”菜单显示可用于创建不活动引导环境的大多数空闲片。有些片是空闲的，但不可用，因此不显示在“选项”菜单中，如 Veritas VxVM 卷或 Solaris 卷管理器元设备。

## 关于为根 (`/`) 镜像和元设备选择片的指南

可以在当前使用 Solaris 卷管理器元设备或 Veritas Volume Manager VxVM 卷的系统上使用 Solaris Live Upgrade。源引导环境可以包含在物理磁盘片、Solaris 卷管理器元设备或 Veritas Volume Manager 卷的任意组合上。当创建新的引导环境时，为新引导环境的根 (`/`) 文件系统选择的片可以是一个物理磁盘片或 Solaris 卷管理器元设备。如果您为根文件系统选择一个 Solaris 卷管理器元设备，该元设备必须是只有单个磁盘的带区或单个磁盘带区上的镜像。有关详细信息，请参阅 `metaroot(1M)`。

当创建新的引导环境时，对根 (/) 文件系统**不能**使用 Veritas VxFS 卷。对于根 (/) 文件系统以外的任何其它文件系统，可以使用物理磁盘片、Solaris 卷管理器元设备或 Veritas VxFS 卷。

表 31-2 描述了在使用元设备或卷时用于创建引导环境的可接受磁盘配置。

表 31-2 元设备或卷可接受的片

产品	源片	如果目标是一个用于根 (/) 文件系统的元设备	如果目标不是根 (/) 文件系统，而是用于 /usr、/var或/opt
Solaris 卷管理器	对于根 (/) 文件系统，源可以是一个元设备或物理片	根 (/) 文件系统 <b>必须</b> 是一个只有单个磁盘的带区或单个磁盘带区上的镜像	其它文件系统可以是一个物理片或元设备
Veritas VxVM Volume Manager	对于根 (/) 文件系统，源可以是一个卷或物理片	根 (/) 文件系统 <b>不能</b> 是 VsVM 卷；根 (/) 必须是一个物理片	其它文件系统可以是一个物理片或卷

当创建新的引导环境时，`lucreate - m` 命令只识别下列三种类型的设备：

- 以 `/dev/dsk/cnum tnumdnums num` 形式出现的物理片
- 以 `/dev/md/dsk/d num` 形式出现的 Solaris 卷管理器元设备
- 以 `/dev/vx/dsk/ volume_name` 形式出现的 Veritas VxFS 卷

使用带有元设备或卷的引导环境在升级或安装 flash 归档文件时有一些特殊考虑，详细信息请参阅第 240 页“升级元设备和卷”。

---

**注意：**如果您在用 Veritas VxVM 升级时遇到问题，请参阅第 304 页“在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级时，系统将发出应急信息”。

---

## 关于为 swap 文件系统选择片的指南

交换片不能正在被当前引导环境以外的任何引导环境使用，或者如果使用 `-s` 选项，则除源引导环境之外。如果交换片正在被任何其它引导环境使用，则引导环境的创建将失败，无论片中包括交换、`ufs` 或任何其它文件系统。

## 关于为可共享文件系统选择片的指南

Solaris Live Upgrade 将片的整个内容复制到指定的新引导环境片。您可能希望该片上有些大的文件系统可在引导环境之间共享（而不是复制），以节省空间和复制时间。必须复制对操作环境很重要的文件系统（如根 (/) 和 /var）。诸如 /home 之类的文件系统不是关键文件系统，可以在引导环境之间共享。可共享的文件系统必须是用户定义的文件系统，并且在活动引导环境和新的引导环境上都必须位于单独的交换片上。您可以根据需要以几种方式重新配置磁盘。

- 您可以在创建新的引导环境之前重新切片磁盘，并将可共享的文件系统放在自己的片上。例如，如果根 (/)、/var 和 /home 都在同一个片上，则重新配置磁盘并将 /home 放在它自己的片上。当您创建任何新的引导环境时，缺省情况下，/home 与新的引导环境共享。
- 如果您想共享一个目录，这个目录必须被分割到自己的片上。这样，该目录就是一个可以与其它引导环境共享的文件系统。您可以使用 `lucreate` 命令和 `-m` 选项来创建一个新的引导环境并将一个目录分割到它自己的片上。但是，新的文件系统还是不能与原始引导环境共享。您需要再次运行 `lucreate` 命令和 `-m` 选项来创建另一个引导环境。这样，两个新的引导环境就可以共享该目录了。

例如，如果您想从 Solaris 8 升级到 Solaris 9 发行版，并共享 /home，您可以运行 `lucreate` 命令和 `-m` 选项来创建带有 /home 的 Solaris 8 发行版，作为自己片上的一个单独的文件系统。然后再次运行 `lucreate` 命令和 `-m` 来复制该引导环境。这第三个引导环境然后可以被升级到 Solaris 9 发行版。/home 在 Solaris 8 和 Solaris 9 发行版之间共享。

有关可共享和关键文件系统的说明，请参阅第 202 页“创建引导环境概述”。

---

## 从远程系统使用 Solaris Live Upgrade

当远程查看字符接口时（例如通过提示行），可能需要将 `TERM` 环境变量设置为 `VT220`。另外，当使用通用桌面环境 (CDE) 时，请将变量 `TERM` 的值设为 `dtterm`，而不是 `xterm`。



## 第 32 章

---

# 使用 Solaris Live Upgrade 创建引导环境（任务）

---

本章解释如何安装 Solaris Live Upgrade，如何使用菜单以及如何创建引导环境。本章包含以下几节：

- 第 217 页“关于 Solaris Live Upgrade 接口”
- 第 217 页“使用 Solaris Live Upgrade 菜单”
- 第 219 页“任务映射：安装 Solaris Live Upgrade 并创建引导环境”
- 第 219 页“安装 Solaris Live Upgrade”
- 第 220 页“启动和停止 Solaris Live Upgrade (字符界面)”
- 第 221 页“创建新引导环境”

---


## 关于 Solaris Live Upgrade 接口

您可以使用字符用户接口 (CUI) 或命令行接口 (CLI) 运行 Solaris Live Upgrade。CUI 和 CLI 指令的内容和顺序通常相同。以下几节介绍了 CUI 和 CLI 的过程。CUI 并不提供对所有 Solaris Live Upgrade 功能的访问。请参阅第 36 章中的命令列表，另请参阅相应的关联手册页，这些手册页更为充分地记录了各个功能。

CUI 在多字节和 8 位语言环境中不运行。

---

## 使用 Solaris Live Upgrade 菜单



图形 32-1 Solaris Live Upgrade 主菜单

浏览 Solaris Live Upgrade 字符用户接口菜单要求使用箭头键和功能键。使用箭头键上下浏览，然后进行选择或将光标放在字段中。要执行任务，请使用功能键。在菜单底部，您可以看到表示键盘功能键的黑色矩形。第一个黑色矩形表示 F1，第二个表示 F2，依次类推。活动矩形中有一个表示任务（如“保存”）的字。“配置”菜单表示功能键编号和任务，而不是矩形。

- F3 始终表示“保存”并完成该菜单的任务。
- F6 始终表示“取消”并在不保存更改的情况下退出菜单。
- 其它功能键的任务因菜单而异。

如果功能键未能正确的映射到 Solaris Live Upgrade 菜单上的功能键，当系统要求您在下列过程中按某个功能键时，请使用 Control-F 加上相应的数字。

---

## 任务映射：安装 Solaris Live Upgrade 并创建引导环境

表 32-1 任务映射：使用 Solaris Live Upgrade

任务	说明	具体操作
安装 Solaris Live Upgrade 软件包	在 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 操作环境中安装软件包	第 219 页“安装 Solaris Live Upgrade”
启动 Solaris Live Upgrade	启动 Solaris Live Upgrade 主菜单	第 220 页“启动和停止 Solaris Live Upgrade (字符界面)”
创建引导环境	复制文件系统并将其重新配置为不活动引导环境	第 221 页“创建新引导环境”

---

## 安装 Solaris Live Upgrade

如果从 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 操作环境升级，需要在当前操作环境中安装 Solaris Live Upgrade 软件包。

### ▼ 安装 Solaris Live Upgrade

1. 插入 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
2. 运行所使用的媒体的安装程序。
  - 如果使用的是 Solaris 9 DVD，请将目录更改为安装程序并运行该安装程序。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tool/Installers
# ./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。
  - 如果使用的是 Solaris 9 Software 2 of 2 CD，则运行该安装程序。

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。
3. 从“安装”面板的“选择类型”中，单击“定制”。
4. 在“语言环境选择”面板上，单击要安装的语言。

5. 选择要安装的软件。
  - 对于 DVD，在“组件选择”面板上，单击“下一步”安装软件包。
  - 对于 CD，在“产品选择”面板上，单击“Solaris Live Upgrade 的缺省安装”并单击其它软件选项以撤消选择它们。
6. 遵循 Solaris Web Start 安装程序面板上的说明来安装该软件。

---

## 启动和停止 Solaris Live Upgrade (字符界面)

此过程启动和停止 Solaris Live Upgrade 菜单程序。

### ▼ 启动 Solaris Live Upgrade 菜单

---


**注意：**当远程查看字符接口（如通过提示行）时，可能需要将 TERM 环境变量设置为 VT220。此外，当使用通用桌面环境 (CDE) 时，将 TERM 变量的值设置为 dtterm 而不是 xterm。

---

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/lu
```

Solaris Live Upgrade 主菜单随即显示。



图形 32-2 Solaris Live Upgrade 主菜单

## ▼ 停止 Solaris Live Upgrade 菜单

- 从主菜单中，选择“退出”。

## 创建新引导环境

可以通过菜单或命令行接口 (CLI) 来使用 Solaris Live Upgrade。这两个接口的过程已编成文档。这些过程并未详尽说明使用 Solaris Live Upgrade 的各种可能性。有关命令的更多信息，请参阅第 36 章和相应的手册页（这些手册页更为全面的记录了 CLI）。

创建引导环境提供了一种方法，即将重要文件系统从活动引导环境复制到新引导环境。“创建”菜单、“配置”子菜单和 `lucreate` 命令使得能够重新组织磁盘（如有必要）、定制文件系统以及将重要文件系统复制到新引导环境。

在将文件系统复制到新引导环境之前，可对这些文件系统定制，以便将重要的文件系统目录合并到它们的父目录或同父目录分开。缺省情况下，用户定义（可共享）的文件系统在引导环境间共享。但在需要时可以复制可共享的文件系统。交换（一个可共享的文件系统）也可以被拆分和合并。有关重要和可共享文件系统的概述，请参阅第 202 页“创建引导环境概述”。

本节包含下列过程：

- 第 222 页“创建引导环境 (字符界面)”
- 第 226 页“第一次创建引导环境 (命令行界面)”
- 第 228 页“创建引导环境并合并文件系统 (命令行界面)”
- 第 229 页“创建引导环境并分割文件系统 (命令行界面)”
- 第 231 页“创建引导环境并重新配置交换 (命令行界面)”
- 第 232 页“创建引导环境并使用列表重新配置交换 (命令行界面)”
- 第 234 页“创建引导环境并复制可共享文件系统 (命令行界面)”
- 第 235 页“从另一个源创建引导环境 (命令行界面)”
- 第 236 页“为 Flash 归档文件创建引导环境 (命令行接口)”

## ▼ 创建引导环境 (字符界面)

1. 从主菜单中，选择“创建”。

系统显示“创建引导环境”子菜单。

2. 键入活动引导环境（如有必要）和新引导环境的名称并确认。首次创建引导环境时，只需键入活动引导环境的名称。


引导环境名称的长度不能超过 30 个字符，只能包含字母数字字符，不能包含多字节字符。

当前引导环境的名称：`solaris8`

新引导环境的名称：`solaris9`

3. 要保存更改，请按 F3。

配置菜单随即显示。



图形 32-3 Solaris Live Upgrade 配置菜单

“配置”菜单包含以下几部分：

- 原始引导环境 位于屏幕上部，而要创建的引导环境位于屏幕下部。
- “设备”字段包含下列信息：
  - 磁盘设备名称的格式为 `/dev/dsk/c numdnumtnums num`。
  - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 `/dev/md/dsk/dnum`
  - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 `/dev/vx/dsk/volume_name`
  - 在您选择重要文件系统之前，选择关键文件系统的区域一直是空的。关键文件系统（如 `/usr`、`/var` 或 `/opt`）可以同根（`/`）文件系统分离或合并。
  - 可共享文件系统（如 `/export` 或交换）显示在“设备”字段中。这些文件系统在源和目标引导环境中包含的安装点相同。缺省情况下，交换是共享的，但您也可以分割和合并（添加和删除）交换盘片。

有关重要和可共享文件系统的概述，请参阅第 202 页“创建引导环境概述”。
- FS\_Type 字段使您能够更改文件系统类型。文件系统类型可以为以下类型之一：
  - `vxf`s，表示 Veritas 文件系统
  - `swap`，表示交换文件系统
  - `ufs`，表示 UFS 文件系统

#### 4. （可选）下列任务可随时执行：

- 要将屏幕上的信息打印到 ASCII 文件，请按 F5。
  - 要在文件系统列表中滚动，请按 Control-X。
- 然后，可以在活动和新的引导环境的文件系统之间进行切换和滚动。

- 要随时退出“配置”菜单，请按 F6。
  - 如果位于“配置”菜单中，则不保存更改，并且不更改文件系统。
  - 如果位于“配置”子菜单中，则应返回到“配置”菜单。

**5. 按 F2 可选择可用盘片。**

“选项”菜单向光标所在的字段显示系统中的可用盘片。菜单显示“盘片”字段和文件系统 FS\_Type 字段。

**a. 使用箭头键将光标放在字段中以选择盘片或文件系统类型。**

- 将光标放在“盘片”字段中时，将显示所有可用盘片。对于根 (/)， “选项”只显示符合根 (/) 文件系统限制的可用盘片。请参阅第 214 页“关于为根 (/) 文件系统选择片的指南”。
- 将光标放在 FS\_Type 字段中时，将显示所有可用的文件系统类型。
- 对当前文件系统可选择粗体盘片。盘片大小的估算方法是文件系统的大小加上 30 % 以满足升级需要。
- 非粗体盘片太小，无法支持给定的文件系统。要对磁盘进行重新划分，请参阅步骤 6。

**b. 按“返回”选择一个盘片。**

盘片显示在“盘片”字段中，或者 FS\_Type 字段中的文件系统类型更改。

**6. (可选) 如果可用盘片不能满足最低要求，则要重新划分任何可用磁盘的盘片大小，这时请按 F4。**

Solaris Live Upgrade“盘片配置”菜单随即显示。

format 命令运行，从而使您能够创建新盘片。按照屏幕上的指示创建新盘片。有关 format 命令的更多信息，请参阅 format 手册页。

要浏览此菜单，请使用箭头键在“设备”字段和 FS\_Type 字段之间移动。“大小”（兆字节）字段在选择设备的同时自动完成。

**a. 要释放设备，请按 Control-D。**

盘片现在可用，并在“选项”菜单中显示。

**b. 要返回到“配置”菜单，请按 F3。**

**7. (可选) 对关键文件系统进行分割即将这些文件系统放在不同的安装点上。要对文件系统进行分割，请执行下列操作：**

(要合并文件系统，请参阅步骤 8)。

**a. 选择要分割的文件系统。**

可以将文件系统（如 /usr、 /var 或 /opt）同它们的父目录分割开或从父目录中排除。



---

**注意：**为引导环境创建文件系统的规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法阻止您在关键文件系统中生成无效配置。例如，您可以输入 `lucreate` 命令，该命令会为根 (/) 和 `/kernel`—（根 (/) 的无效部分）创建不同的文件系统。

---

b. 按 F8。

c. 键入新引导环境的文件系统名，例如：

输入将作为新引导环境中的单独文件系统的目录： `/opt`

对新文件系统验证后，将向屏幕上添加一个新行。

d. 要返回到“配置”菜单，请按 F3。

“配置”菜单随即显示。

8. (可选) 合并是指将文件系统放在同一安装点上。要将文件系统合并到它的父目录中：  
(要对文件系统进行分割，请参阅步骤 7。)

a. 选择要合并的文件系统。

可以将文件系统（如 `/usr`、`/var` 或 `/opt`）合并到它们的父目录中。

b. 按 F9。

将要合并的文件系统随即显示，例如：

`/opt` 将合并到 `/` 中。

c. 按回车键。

d. 要返回到“配置”菜单，请按 F3。

“配置”菜单随即显示。

9. (可选) 决定是要添加还是要删除交换盘片。

- 如果要分割交换盘片并将它放在新盘片上，请继续执行步骤 10。
- 如果要删除交换盘片，请继续步骤 11。

10. (可选) 要对交换盘片进行分割，请执行下列操作：

a. 在“设备”字段中，选择要分割的交换盘片。

b. 按 F8。

c. 在提示符下，键入：

在新 BE 上键入将作为单独文件系统的目录： `swap`

d. 按 F2 选项。

“选项”菜单列出可用的交换盘片。

- e. 选择将交换放置到其上的盘片。  
盘片出现在“设备”字段中，于是您便拥有一个新交换盘片。

11. (可选) 要删除交换盘片，请执行下列操作：

- a. 在“设备”字段中，选择要删除的交换盘片。
- b. 按 F9。
- c. 在提示符下，键入 **y**。

```
Slice /dev/dsk/c0t4d0s0 将不作为交换分区。  
请确认? [y, n]: y  
交换盘片不再存在。
```

12. 决定是要立即创建引导环境还是将创建安排到以后进行：

- 按 F3 可立即创建新引导环境。  
保存配置，然后您将退出配置屏幕。复制文件系统，使引导环境成为可引导的，并创建不活动引导环境。  
创建引导环境可能需要一个小时或更多的时间，具体情况将视系统配置而定。  
Solaris Live Upgrade 主菜单随即显示。
- 如果要将创建安排到以后进行，请键入 **y**，然后键入开始时间和电子邮件地址（如本例所示）。

```
要安排复制时间吗? y  
以“at”格式输入时间以安排创建时间: 8:15 PM  
输入复制日志应发送到的地址: someone@anywhere.com
```

系统通过电子邮件通知您已完成。

有关时间格式的信息，请参阅 at (1) 手册页。

一次只能安排一个工作的时间。

创建完成后，不活动引导环境准备升级。请参阅 第 33 章。

## ▼ 第一次创建引导环境 (命令行界面)

与 -m 选项一起使用的 `lucreate` 命令指定要在新引导环境中创建的文件系统和文件系统数。必须通过重复该选项来指定要创建的文件系统的确切数目。例如，使用 -m 选项一次将指定所有文件系统的存放位置；将所有文件系统从原始的引导环境合并到一个由 -m 选项指定的文件系统。如果指定 -m 选项两次，则创建两个文件系统。当使用 -m 选项创建文件系统时，请遵循以下指南：

- 必须为新引导环境的根 (/) 文件系统指定一个 -m 选项。如果不带 -m 选项运行 `lucreate`，则显示“配置”菜单。“配置”菜单将文件重定向到新安装点，从而使您能够定制新引导环境。

- 存在于当前引导环境中并且没有在 `-m` 选项中指定的任何关键文件系统都合并到创建的下一级文件系统中。
- 只有由 `-m` 选项指定的文件系统才能在新引导环境中创建。如果当前引导环境包含多个文件系统，而且您希望在创建的新引导环境中包含相同数目的文件系统，则您必须对创建的每个文件系统都指定一个 `-m` 选项。例如，如果您具有根 (`/`)、`/opt` 和 `/var` 等文件系统，应在新引导环境上的每个文件系统都使用一个 `-m` 选项。
- 不要复制安装点。例如，不能有两个根 (`/`) 文件系统。

### 1. 以超级用户的身份登录。

### 2. 要创建新引导环境，请键入：

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -c BE_name \
-m mountpoint:device:fs_type [-m mountpoint:device:fs_type] -n BE_name
```

- |   |   |
|---|---|
| <code>-A 'BE_description'</code>                  | (可选) 启用与引导环境名 ( <code>BE_name</code> ) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。   |
| <code>-c BE_name</code>                           | 为活动引导环境指定名称 <code>BE_name</code> 。该选项仅在创建第一个引导环境时需要。如果第一次运行 <code>lucreate</code> 并省略了 <code>-c</code> ，则系统提示您对活动引导环境进行命名。如果在第一次创建引导环境后使用 <code>-c</code> 选项，则将收到一个错误信息。  |
| <code>-m mountpoint:device:fs_type [-m...]</code> | 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式指定为 <code>-m</code> 的文件系统可以位于同一磁盘上，也可分布到多个磁盘上。根据需要多次使用该选项以创建所需数目的文件系统。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>mountpoint</code> 可以是任何有效的安装点或指示交换分区的 <code>-</code> (连字符)。</li> <li>■ <code>device</code> 字段可以为下列字段之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 磁盘设备的名称，格式为 <code>/dev/dsk/c numdnumtnums num</code></li> <li>■ Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 <code>/dev/md/dsk/dnum</code></li> <li>■ Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 <code>/dev/vx/dsk/volume_name</code></li> <li>■ 关键字 <code>merged</code>，指示指定安装点处的文件系统要与其父级合并</li> </ul> </li> <li>■ <code>fs_type</code> 字段可以为下列字段之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>ufs</code>，它表示 UFS 文件系统。</li> <li>■ <code>vxfs</code>，它表示 Veritas 文件系统。</li> <li>■ <code>swap</code>，它表示交换文件系统。交换安装点必须为 <code>-</code> (连字符)。</li> </ul> </li> </ul> |
| <code>-n BE_name</code>                           | 要创建的引导环境的名称。 <code>BE_name</code> 在系统中必须唯一。   |

#### 实例 32-1 创建引导环境 (命令行)

在本例中，活动引导环境名为 `first_disk`。文件系统的安装点通过使用 `-m` 选项表示。创建两个文件系统，根 (`/`) 和 `/usr`。新引导环境名为 `second_disk`。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名称 `second_disk` 关联。新引导环境 `second_disk` 中的交换自动与源 `first_disk` 共享。

实例 32-1 创建引导环境 (命令行) (续下)

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参阅 第 33 章。

## ▼ 创建引导环境并合并文件系统 (命令行界面)

---

**注意：**与 `-m` 选项一起使用的 `lucreate` 命令指定要在新引导环境中创建的文件系统以及文件系统的数目。必须通过重复该选项来指定要创建的文件系统的确切数目。例如，使用 `-m` 选项一次可指定所有文件系统的存放位置；将所有文件系统从原始的引导环境合并到一个文件系统。如果指定 `-m` 选项两次，则创建两个文件系统。

---

1. 以超级用户的身份登录。

2. 键入：

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \
[-m mountpoint:device:fs_type] -m mountpoint:merged:fs_type -n BE_name
```

`-A BE_description` (可选) 启用与引导环境名 (`BE_name`) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。

- `-m mountpoint:device:fs_type [-m...]` 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式指定为 `-m` 的文件系统可以位于同一磁盘上，也可分布到多个磁盘上。根据需要多次使用该选项创建所需数目的文件系统。
- `mountpoint` 可以是任何有效的安装点或指示交换分区的 -（连字符）。
  - `device` 字段可以为下列字段之一：
    - 磁盘设备的名称，格式为 `/dev/dsk/c numdnumtnums num`
    - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 `/dev/md/dsk/dnum`
    - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 `/dev/vx/dsk/volume_name`
    - 关键字 `merged`，指示指定安装点处的文件系统要与其父级合并
  - `fs_type` 字段可以为下列字段之一：
    - `ufs`，表示 UFS 文件系统。
    - `vxfs`，表示 Veritas 文件系统。
    - `swap`，表示交换文件系统。交换安装点必须为 -（连字符）。
- `-n BE_name` 要创建的引导环境的名称。`BE_name` 在系统中必须唯一。

#### 实例 32-2 创建引导环境并合并文件系统 (命令行界面)

在本例中，当前引导环境中的文件系统是根 (/)、`/usr` 和 `/opt`。`/opt` 文件系统与其父文件系统 `/usr` 合并。新引导环境名为 `second_disk`。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名称 `second_disk` 关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
-m /usr/opt:merged:ufs -n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参阅第 33 章。

## ▼ 创建引导环境并分割文件系统 (命令行界面)

---

**注意：**当为引导环境创建文件系统时，其规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法禁止您在关键文件系统中生成无效配置。例如，您可以输入 `lucreate` 命令，该命令会为根 (/) 和 `/kernel`—（根 (/) 的无效部分）创建不同的文件系统。

---

当将目录分割成多个安装点时，在各个文件系统中不维护硬链接。例如，如果将 `/usr/stuff1/file` 硬链接到 `/usr/stuff2/file`，并且将 `/usr/stuff1` 和 `/usr/stuff2` 分割成单独的文件系统，则文件之间的链接将不再存在。`lucreate` 发出警告消息，并创建一个符号链接以替换丢失的硬链接。

1. 以超级用户的身份登录。

2. 键入：

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \  
[-m mountpoint:device:fs_type] -n new_BE
```

<code>-A 'BE_description'</code>	(可选) 启用与引导环境名 (BE_name) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。
<code>-m mountpoint:device:fs_type [-m...]</code>	指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式指定为 <code>-m</code> 的文件系统可以位于同一磁盘上，也可分布到多个磁盘上。根据需要多次使用该选项以创建所需个数的文件系统。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ <code>mountpoint</code> 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 - (连字符)。</li><li>■ <code>device</code> 字段可以为下列字段之一：<ul style="list-style-type: none"><li>■ 磁盘设备的名称，格式为 <code>/dev/dsk/c numdnumtnums num</code></li><li>■ Solaris 卷管理器元设备，格式为 <code>/dev/md/dsk/dnum</code></li><li>■ Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 <code>/dev/vx/dsk/volume_name</code></li><li>■ 关键字 <code>merged</code>，表示指定安装点处的文件系统要与其父级合并</li></ul></li><li>■ <code>fs_type</code> 字段可以为下列字段之一：<ul style="list-style-type: none"><li>■ <code>ufs</code>，它表示 UFS 文件系统。</li><li>■ <code>vxfs</code>，它表示 Veritas 文件系统。</li><li>■ <code>swap</code>，它表示交换文件系统。交换安装点必须为 - (连字符)。</li></ul></li></ul>
<code>-n BE_name</code>	要创建的引导环境的名称。BE_name 在系统中必须唯一。

### 实例 32-3 创建引导环境并分割文件系统 (命令行界面)

在本例中，前面的命令在新引导环境中的多个磁盘片中分割根 (/) 文件系统。假设存在一个源引导环境，其 `/usr`、`/var` 和 `/opt` 均在根 (/)：`/dev/dsk/c0t0d0s0 /` 上。

在新引导环境中，分隔 `/usr`、`/var` 和 `/opt`，将这些文件系统安装到它们各自的盘片上，如下所示：

```
/dev/dsk/c0t1d0s0 /  
/dev/dsk/c0t1d0s1 /var  
/dev/dsk/c0t1d0s7 /usr  
/dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
```

说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与根环境名 `second_disk` 关联。

实例 32-3 创建引导环境并分割文件系统 (命令行界面) (续下)

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \  
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs \  
-m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \  
-n second_disk
```

当新根环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参阅第 33 章。

## ▼ 创建引导环境并重新配置交换 (命令行界面)

缺省情况下，交换盘片在引导环境之间共享。**无需**使用 `-m` 选项指定交换，当前和新的引导环境便可共享同一交换盘片。如果要重新配置新引导环境的交换，请使用 `-m` 选项在新环境中添加或删除交换盘片。

---

**注意：**除当前引导环境或源引导环境（如果使用 `-s` 选项）以外，交换盘片不能由任何其它引导环境使用。如果交换盘片由任何其它引导环境使用（无论它是交换、`ufs` 还是任何其它文件系统），则引导环境创建将失败。

您可以使用现有的交换盘片创建引导环境，然后在创建后编辑 `vfstab` 文件。

---

1. 以超级用户的身份登录。

2. 键入：

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \  
-m -device:swap -n BE_name
```

`-A 'BE_description'` (可选) 启用与引导环境名 (`BE_name`) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。

- `-m mountpoint:device:fs_type [-m...]` 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式指定为 `-m` 的文件系统可以位于同一磁盘上，也可分布到多个磁盘上。根据需要多次使用该选项以创建所需个数的文件系统。
- `mountpoint` 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 -（连字符）。
  - `device` 字段可以为下列字段之一：
    - 磁盘设备的名称，格式为 `/dev/dsk/c numdnumt num s num`
    - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 `/dev/md/dsk/dnum`
    - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 `/dev/vx/dsk/volume_name`
    - 关键字 `merged`，指示指定安装点处的文件系统要与其父级合并
  - `fs_type` 字段可以为下列字段之一：
    - `ufs`，它表示 UFS 文件系统。
    - `vxf s`，它表示 Veritas 文件系统。
    - `swap`，它表示交换文件系统。交换安装点必须为 -（连字符）。
- `-n BE_name` 要创建的引导环境的名称。 `BE_name` 必须唯一。

新引导环境通过将交换移动到另一个盘片或设备而创建。

#### 实例 32-4 创建引导环境并重新配置交换 (命令行界面)

在本例中，当前引导环境包含 `/dev/dsk/c0t0d0s0` 上的根 (`/`)，且交换位于 `/dev/dsk/c0t0d0s1` 上。新引导环境将根 (`/`) 复制到 `/dev/dsk/c0t4d0s0` 并使用 `/dev/dsk/c0t0d0s1` 和 `/dev/dsk/c0t4d0s1` 作为交换盘片。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与根环境名 `second_disk` 关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk
```

这些交换赋值只有在从 `second_disk` 引导后才有效。如果有一个长交换盘片列表，则使用 `-M` 选项将有所帮助。请参阅第 232 页“创建引导环境并使用列表重新配置交换 (命令行界面)”。

当新根环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参阅第 33 章。

## ▼ 创建引导环境并使用列表重新配置交换 (命令行界面)

如果有一个长交换盘片列表，则创建一个交换列表。 `lucreate` 在新引导环境中使用此交换盘片列表。



---

**注意：**除当前引导环境或源引导环境（如果使用 `-s` 选项）以外，交换盘片不能由任何其它引导环境使用。如果交换盘片由任何其它引导环境使用（无论交换盘片包含交换、`ufs` 还是任何其它文件系统），则引导环境创建将失败。

---

1. 创建要在新引导环境中使用的交换盘片列表。此文件的位置和名称是用户定义的。在本例中，`/etc/lu/swapslices` 文件的内容是设备和盘片的列表：

```
./dev/dsk/c0t3d0s2:swap
./dev/dsk/c0t3d0s2:swap
./dev/dsk/c0t4d0s2:swap
./dev/dsk/c0t5d0s2:swap
./dev/dsk/c1t3d0s2:swap
./dev/dsk/c1t4d0s2:swap
./dev/dsk/c1t5d0s2:swap
```

2. 键入：

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \
-M slice_list -n BE_name
```

`-A 'BE_description'` (可选) 启用与引导环境名 (`BE_name`) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。

`-m mountpoint:device:fs_type [-m...]` 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式指定为 `-m` 的文件系统可以位于同一磁盘上，也可分布到多个磁盘上。根据需要多次使用该选项以创建所需个数的文件系统。

- `mountpoint` 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 `-`（连字符）。
- `device` 字段可以为下列字段之一：
  - 磁盘设备的名称，格式为 `/dev/dsk/c numdnumt num s num`
  - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 `/dev/md/dsk/dnum`
  - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 `/dev/vx/dsk/volume_name`
  - 关键字 `merged`，表示指定安装点处的文件系统要与其父级合并
- `fs_type` 字段可以为下列字段之一：
  - `ufs`，它表示 UFS 文件系统。
  - `vxfs`，它表示 Veritas 文件系统。
  - `swap`，它表示交换文件系统。交换安装点必须为 `-`（连字符）。

`-M slice_list`                    `-m` 选项的列表，它被收集到文件 `slice_list` 中。以为 `-m` 指定的格式指定这些变量。以散列标记 (#) 开头的注释行被忽略。如果引导环境包含一个长文件系统列表，则 `-M` 选项很有用。注意，可以组合 `-m` 和 `-M` 选项。例如，可以将交换盘片存储在 `slice_list` 中并使用 `-m` 指定根 (/) 和 `/usr` 盘片。

`-m` 和 `-M` 选项支持列出特定安装点的多个盘片。在处理这些盘片的过程中，`lucreate` 跳过任何不可用盘片并选择第一个可用盘片。

`-n BE_name`                    要创建的引导环境的名称。`BE_name` 必须唯一。

#### 实例 32-5 创建引导环境并使用列表重新配置交换 (命令行界面)

在本例中，新引导环境中的交换是 `/etc/lu/swapslices` 文件中标记的盘片列表。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名称 `second_disk` 关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
-M /etc/lu/swapslices -n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参阅第 33 章。

## ▼ 创建引导环境并复制可共享文件系统 (命令行界面)

如果想将可共享文件系统复制到新引导环境，使用 `-m` 选项指定要复制的安装点。否则，缺省情况下，可共享文件系统是共享的并维护与 `vfstab` 文件中的同一安装点。适用于可共享文件系统的任何更新均同时适用于这两个引导环境。

1. 以超级用户的身份登录。
2. 创建引导环境。

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \
[-m ]mountpoint:device:fs_type -n BE_name
```

`-A 'BE_description'`            (可选) 启用与引导环境名 (`BE_name`) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。

- `-m mountpoint:device:fs_type [-m...]` 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式指定为 `-m` 的文件系统可以位于同一磁盘上，也可分布到多个磁盘上。根据需要多次使用该选项以创建所需个数的文件系统。
- `mountpoint` 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 `-`（连字符）。
  - `device` 字段可以为下列字段之一：
    - 磁盘设备的名称，格式为 `/dev/dsk/c numdnumtnums num`
    - Solaris 卷管理器元设备的名称，格式为 `/dev/md/dsk/dnum`
    - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 `/dev/vx/dsk/volume_name`
    - 关键字 `merged`，指示指定安装点处的文件系统要与其父级合并
  - `fs_type` 字段可以为下列字段之一：
    - `ufs`，它表示 UFS 文件系统。
    - `vxfs`，它表示 Veritas 文件系统。
    - `swap`，它表示交换文件系统。交换安装点必须为 `-`（连字符）。
- `-n BE_name` 要创建的引导环境的名称。`BE_name` 必须唯一。

#### 实例 32-6 创建引导环境并复制可共享文件系统 (命令行界面)

在本例中，当前引导环境包含两个文件系统，根 (/) 和 /home。在新引导环境中，根 (/) 分割成两个文件系统 `root (/)` 和 `/usr`。将 /home 文件系统复制到新引导环境。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与引导环境名 `second_disk` 相关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活（使之可以引导）。请参阅第 33 章。

## ▼ 从另一个源创建引导环境 (命令行界面)

`lucreate` 命令基于活动引导环境中的文件系统创建引导环境。如果想要基于引导环境而不是活动引导环境创建引导环境，请使用带 `-s` 选项的 `lucreate`。

---

**注意：**如果激活新引导环境并需要后退，则您引导回上次激活的引导环境而非源引导环境。

---

1. 以超级用户的身份登录。
2. 创建引导环境。

```
# lucreate [-A 'BE_description'] -s source_BE_name
-m mountpoint:device:fs_type -n BE_name
```

- A 'BE\_description' (可选) 启用与引导环境名 (BE\_name) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制，并且可以包含任何字符。
- s source\_BE\_name 为新引导环境指定源引导环境。源不会为活动引导环境。
- m mountpoint:device:fs\_type [-m...] 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式指定为 -m 的文件系统可以位于同一磁盘上，也可分布到多个磁盘上。根据需要多次使用该选项以创建所需个数的文件系统。
- *mountpoint* 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 - (连字符)。
  - *device* 字段可以为下列字段之一：
    - 磁盘设备的名称，格式为 /dev/dsk/c numdnumtnums num
    - Solaris 卷管理器元设备，格式为 /dev/md/dsk/dnum
    - Veritas Volume Manager 卷的名称，格式为 /dev/vx/dsk/volume\_name
    - 关键字 merged，表示指定安装点处的文件系统要与其父级合并
  - *fs\_type* 字段可以为下列字段之一：
    - ufs，它表示 UFS 文件系统。
    - vxfs，它表示 Veritas 文件系统。
    - swap，它表示交换文件系统。交换安装点必须为 - (连字符)。
- n BE\_name 要创建的引导环境的名称。BE\_name 在系统中必须唯一。

实例 32-7 从另一个源中创建引导环境 (命令行界面)

在本例中，基于名为 `third_disk` 的源引导环境中的根 (/) 文件系统创建引导环境。`Third_disk` 不是活动引导环境。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名为 `second_disk` 的新引导环境关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -s third_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n second_disk
```

当新引导环境的创建完成后，可将它升级和激活 (使之可以引导)。请参阅第 33 章。

## ▼ 为 Flash 归档文件创建引导环境 (命令行接口)

`lucreate` 命令基于活动引导环境中的文件系统创建引导环境。带 `-s` 选项的 `lucreate` 命令非常快速地创建一个可用于安装 flash 归档文件的空引导环境。

1. 以超级用户的身份登录。
2. 创建空引导环境。

```
# lucreate -A 'BE_name' -s - \
-m mountpoint:device:fs_type -n BE_name
```

- A '*BE\_description*' (可选) 启用与引导环境名 (*BE\_name*) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制, 并且可以包含任何字符。
- s - 指定应创建空引导环境。
- m *mountpoint:device:fs\_type* [-m...] 指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式指定为 -m 的文件系统可以位于同一磁盘上, 也可分布到多个磁盘上。根据需要多次使用该选项以创建所需个数的文件系统。
  - *mountpoint* 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 - (连字符)。
  - *device* 字段可以为下列字段之一:
    - 磁盘设备的名称, 格式为 */dev/dsk/c numdnumtnums num*
    - Solaris 卷管理器元设备的名称, 格式为 */dev/md/dsk/dnum*
    - Veritas Volume Manager 卷的名称, 格式为 */dev/vx/dsk/volume\_name*
    - 关键字 *merged*, 指示指定安装点处的文件系统要与其父级合并
  - *fs\_type* 字段可以为下列字段之一:
    - *ufs*, 它表示 UFS 文件系统。
    - *vxfst*, 它表示 Veritas 文件系统。
    - *swap*, 它表示交换文件系统。交换安装点必须为 - (连字符)。
- n *BE\_name* 要创建的引导环境的名称。 *BE\_name* 在系统中必须唯一。

实例 32-8 为 Flash 归档文件创建引导环境 (命令行接口)

在本例中, 创建了引导环境但不包含文件系统。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名为 *second\_disk* 的新引导环境关联。

```
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -s - \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n second_disk
```

当空引导环境的创建完成后, 可安装和激活 (使之可以引导) Flash 归档文件。请参阅第 33 章。



## 第 33 章

# 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级（任务）

本章解释如何使用 Solaris Live Upgrade 来升级并激活非活动引导环境。本章还解释如何从激活失败中恢复。本章包含以下几个部分：

- 第 239 页“任务图：升级引导环境”
- 第 240 页“升级引导环境”
- 第 244 页“在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件”
- 第 248 页“激活引导环境”
- 第 251 页“故障恢复：退回到原始引导环境（命令行界面）”

可以通过菜单或命令行界面 (CLI) 来使用 Solaris Live Upgrade。本章同时针对这两种界面介绍了过程。这些过程并未涵盖使用 Solaris Live Upgrade 的所有可能情况。有关命令的更多信息，请参见第 36 章中的命令和相关手册页（其中更完整地介绍了 CLI）。

## 任务图：升级引导环境

表 33-1 任务图：使用 Solaris Live Upgrade 进行升级

任务	说明	参考指南
升级引导环境或安装 Web Start Flash 归档文件	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 使用操作环境映像升级非活动引导环境</li><li>■ 在非活动引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 第 240 页“升级引导环境”</li><li>■ 第 244 页“在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件”</li></ul>
激活非活动引导环境	使更改生效并将非活动引导环境切换到活动引导环境	第 248 页“激活引导环境”
（可选）如果激活时失败则切换回去	如果失败则重新激活到原始引导环境	第 251 页“故障恢复：退回到原始引导环境（命令行界面）”

---

## 升级引导环境

使用“升级”菜单或 `luupgrade` 命令升级引导环境。本部分提供了从位于以下媒体中的文件升级非活动引导环境的过程：

- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备，包括 DVD 或 CD

---

**注意：**如果安装需要多张 CD，则必须使用命令行界面过程来升级。请参见第 243 页“从多张 CD 升级操作系统映像（命令行界面）”。

---

当升级具有最新操作环境的引导环境时，不会影响活动引导环境。新文件与非活动引导环境的关键文件系统合并，但可共享的文件系统并没有更改。

如果已创建 Web Start Flash 归档文件，则可在非活动引导环境中安装归档文件，而不是进行升级。新文件覆盖非活动引导环境的关键文件系统，但共享文件没有更改。请参见第 244 页“在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件”。

## 升级元设备和卷

若要在新的引导环境中升级或安装 Flash 归档文件，则设备必须为物理片。如果引导环境具有一个安装在 Solaris 卷管理器元设备或 Veritas 文件系统 (VxFS) 卷中的文件系统，则 Flash 归档文件的升级或安装将失败。若要在这样一个引导环境中升级或安装 Flash 归档文件，则必须手动更改引导环境以使所有片均为物理磁盘片。可以使用 `lucreate` 命令创建另一个引导环境或者拆分元设备或卷。

若要使用 `lucreate` 命令来制作引导环境的副本，则应将引导环境副本放在物理磁盘片上。例如，如果当前引导环境的磁盘配置如下：

根 (/)	安装在 /dev/md/dsk/d10 上
/usr	安装在 /dev/md/dsk/d20 上
/var	安装在 /dev/dsk/c0t3d0s0 上
空闲片	c0t4d0s0
空闲片	c0t4d0s3



空闲片                    c0t4d0s4

那么，您可以使用下面的 `lucreate` 命令将引导环境复制到物理磁盘片上。然后，可以使用 Flash 归档文件升级或安装引导环境。在此示例中，当前引导环境被命名为 `currentBE`，而新的引导环境被命名为 `nextBE`。

```
# lucreate -s currentBE -n nextBE -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \  
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs
```

然后，您将能够在新的引导环境中升级或安装 Flash 归档文件、将其激活并以手动方式重新镜像或封装。

如果选择手动拆分元设备或卷，则需要执行以下操作：

- 手动安装引导环境
- 编辑 `/etc/vfstab` 文件以将所有元设备或卷更改为物理磁盘片
- 使用 Solaris 卷管理器或 Veritas 软件拆分元设备或卷
- 卸载引导环境

然后，可以使用 Flash 归档文件升级或安装引导环境。

## 使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序

可以使用 Solaris Live Upgrade 将修补程序和软件包添加到系统中。与升级计算机一样，使用 Live Upgrade 可将修补程序添加到计算机，系统引起的唯一的停机时间是重新引导时的停机时间。您可以使用 `luupgrade` 命令将修补程序和软件包直接添加到引导环境。或者，您可以使用 Live Upgrade 将修补程序和软件包应用于一个主系统并将该系统的 Web Start Flash 归档文件应用于引导环境。

若要将修补程序直接添加到引导环境，请创建一个新的引导环境并使用带有 `-t` 选项的 `luupgrade` 命令。若要将软件包添加到引导环境，请使用带有 `-p` 选项的 `luupgrade` 命令。有关更多信息，请参见手册页 `luupgrade(1M)`。

或者，您可以使用 Solaris Live Upgrade 安装包含引导环境（该引导环境已包括新的软件包和修补程序）完整副本的 Web Start Flash 归档文件。这个完整的引导环境或单引用系统称为主系统。创建 Web Start Flash 归档文件的过程从创建主系统开始。创建主系统后，添加任何想要安装的修补程序和软件包。然后，创建主系统的 Web Start Flash 归档文件。使用 Solaris Live Upgrade 将该归档文件安装在新的引导环境中。可以根据需要多次复制、更改和分布引导环境。有关如何创建 Web Start Flash 归档文件的详细信息，请参见第 18 章。有关使用 Solaris Live Upgrade 安装 Web Start Flash 归档文件的信息，请参见第 244 页“在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件”。



---

**小心：**当升级、添加和删除软件包或修补程序时，Solaris Live Upgrade 要求软件包或修补程序符合 SVR4 高级封装标准。虽然 Sun 软件包符合这些标准，但 Sun 不能保证来自第三方供应商的软件包也符合标准。不符合标准的软件包可导致软件包添加软件在升级期间失败，更严重的是可能改变活动引导环境。

有关使用 Solaris Live Upgrade 添加和删除软件包的更多信息，请参见手册页 `luupgrade(1M)`。有关封装要求的更多信息，请参见附录 C。

---

## ▼ 在引导环境中升级操作系统映像（字符界面）

若要使用此过程进行升级，必须仅使用一张 CD、一张 DVD 或一个组合安装映像。对于需要多张 CD 的安装，必须使用以下过程：第 243 页“从多张 CD 升级操作系统映像（命令行界面）”。

1. 从 **Solaris Live Upgrade** 主菜单上，选择“升级”。  
即显示“升级”菜单屏幕。
2. 键入新的引导环境的名称。
3. 键入 **Solaris** 安装映像所在位置的路径。

---

安装媒体类型	说明
网络文件系统	指定安装映像所在的网络文件系统的路径。
本地文件	指定安装映像所在的本地文件系统的路径。
本地磁带	指定本地磁带设备和安装映像在磁带上的位置。
本地设备、DVD 或 CD	指定本地设备和安装映像的路径。

---

- 如果您正在使用 DVD 或一张 CD，则键入该光盘的路径，如本例所示：  
软件包媒体：`/cdrom/solaris9/s0`
- 如果您在网络上有一个组合映像，则键入网络文件系统的路径，如本例所示：  
软件包媒体：`/net/installmachine/export/solaris9/os_image`

4. 若要升级，请按 **F3** 键。
5. 升级完成后，即显示主菜单。

## ▼ 在引导环境中升级操作系统映像（命令行界面）

若要使用此过程进行升级，则必须仅使用一张 CD、一张 DVD 或一个组合安装映像。如果安装需要多张 CD，则必须使用如下过程：第 243 页“从多张 CD 升级操作系统映像（命令行界面）”。

1. 以超级用户身份登录。
2. 通过键入下面的内容来指示要升级的引导环境和安装软件的路径：

```
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
```

-u	在引导环境中升级操作系统映像
-n BE_name	指定要升级的引导环境的名称
-s os_image_path	指定包含操作系统映像的目录的路径名

实例 33-1 在引导环境中升级操作系统映像（命令行界面）

在本例中，升级了 second\_disk 引导环境。

```
# luupgrade -u -n second_disk \  
-s /net/installmachine/export/solaris9/OS_image
```

## ▼ 从多张 CD 升级操作系统映像（命令行界面）

如果操作系统映像驻留在两张或更多张 CD 上，则请使用该升级过程。

1. 以超级用户身份登录。
2. 通过键入下面的内容来指示要升级的引导环境和安装软件的路径：

```
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
```

-u	在引导环境中升级操作系统映像
-n BE_name	指定要升级的引导环境的名称
-s os_image_path	指定包含操作系统映像的目录的路径名

3. 当安装程序完成第一张 CD 内容的安装时，请插入第二张 CD。
4. 此步骤与前一步骤相同，但其中 -u 选项被 -i 选项取代。另外，通过菜单或文本选择运行第二张 CD 上的安装程序。
  - 此命令使用菜单运行第二张 CD 上的安装程序。

```
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
```

- 此命令使用文本运行第二张 CD 上的安装程序并且无需用户交互。

```
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
```

-i	在指定的媒体上查找安装程序并运行该程序。安装程序使用 -s 指定。
-n BE_name	指定要升级的引导环境的名称。
-s os_image_path	指定包含操作系统映像的目录的路径名。
-O '-nodisplay -noconsole'	(可选) 以文本模式运行第二张 CD 上的安装程序并且无需用户交互。

引导环境已经做好激活准备。请参见第 248 页“激活引导环境”。

实例 33-2 从多张 CD 升级操作系统映像（命令行界面）

在本例中，second\_disk 引导环境得到升级并且安装映像位于两张 CD 上：Solaris 9 Software 1 of 2 CD 和 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。-u 选项确定是否有 CD 组上全部软件包所需的足够空间。带有 -nodisplay 与 -noconsole 选项的 -O 选项防止在对第二张 CD 进行读取后显示字符用户界面，并且将不提示用户输入信息。忽略这些选项可显示该界面。

插入 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 并键入：

```
# luupgrade -u -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0/s0
```

插入 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 并键入：

```
# luupgrade -i -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
```

---

注意：使用带 -i 选项的 luupgrade 命令安装任何附加 CD。

---

## 在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件

本部分提供了使用 Solaris Live Upgrade 安装存储于以下媒体中的 Web Start Flash 归档文件的过程：

- HTTP 服务器
- FTP 服务器 — 仅从命令行使用此路径

- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备，包括 DVD 或 CD

---

**注意：**有关与归档文件存储关联的路径的正确语法示例，请参见第 174 页“archive\_location 关键字”。

---

安装 Web Start Flash 归档文件时将覆盖新引导环境中除共享文件外的所有文件。

若要使用 Web Start Flash 安装特征，需要先安装主系统并创建 Web Start Flash 归档文件。有关 Web Start Flash 的更多信息，请参见第 16 章。

## 升级元设备和卷

若要在新的引导环境中升级或安装 Flash 归档文件，设备必须为物理片。如果您的引导环境具有一个安装在 Solaris 卷管理器元设备或 Veritas 文件系统 (VxFS) 卷中的文件系统，则 Flash 归档文件的升级或安装将失败。若要在这样一个引导环境中升级或安装 Flash 归档文件，则必须手动更改引导环境以使所有片均为物理磁盘片。可以使用 `lucreate` 命令创建另一个引导环境或者可以拆分元设备或卷。

若要使用 `lucreate` 命令制作引导环境的副本，则应将引导环境副本放在物理磁盘片上。例如，如果当前引导环境的磁盘配置如下所示：

根 (/)	安装在 /dev/md/dsk/d10 上
/usr	安装在 /dev/md/dsk/d20 上
/var	安装在 /dev/dsk/c0t3d0s0 上
空闲片	c0t4d0s0
空闲片	c0t4d0s3
空闲片	c0t4d0s4

那么，您可以使用下面的 `lucreate` 命令将引导环境复制到物理磁盘片上。然后，可以使用 Flash 归档文件升级或安装引导环境。在本例中，当前引导环境被命名为 `currentBE`，而新的引导环境被命名为 `nextBE`。

```
# lucreate -s currentBE -n nextBE -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs
```

然后，您将能够在新的引导环境中升级或安装 Flash 归档文件、将其激活并以手动方式重新镜像或封装它。

如果您选择手动拆分元设备或卷，则需要执行下面的操作：

- 手动安装引导环境
- 编辑 `/etc/vfstab` 文件以将所有元设备或卷更改为物理磁盘片
- 使用 Solaris 卷管理器或 Veritas 软件拆分元设备或卷
- 卸载引导环境

然后，可以使用 Flash 归档文件升级或安装引导环境。

## ▼ 在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件（字符界面）

1. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单中选择“Flash”。

即显示“Flash 非活动引导环境”菜单。???

2. 键入您想在其中安装 Web Start Flash 的引导环境的名称以及安装媒体的位置：

引导环境的名称：`solaris_9`

软件包媒体：`/net/install-svr/export/s9/latest`

3. 按 F1 键添加归档文件。

“归档文件选择”子菜单显示一个空列表、单个归档文件的名称或多个归档文件的列表。如果列出了多个归档文件，则您具有分层的归档文件。有关分层归档文件的说明，请参见第 97 页“安装分层 Web Start Flash 归档文件”。

您可在该列表中添加和删除归档文件。下面的示例显示一个空列表。

```
Location                - Retrieval Method
<No Archives added> - Select ADD to add archives
```

- 若不帶任何更改地安装该列表，请转到 步骤 4。
- 如果 Web Start Flash 归档文件列表为空或包含您不想安装的归档文件，请转到 步骤 a。

- a. 您可以添加或删除归档文件。

- 按 F1 键可将归档文件添加到该列表。请转到 步骤 b。

---

**注意：**如果该列表中有多个归档文件，则您具有分层归档文件。有关更多信息，请参见第 97 页“安装分层 Web Start Flash 归档文件”。

---

显示“选择检索方法”子菜单。

```
HTTP
NFS
本地文件
本地磁带
本地设备
```

- 按 F2 键可从该列表中删除归档文件。请转到 步骤 e。

- b. 在“选择检索方法”子菜单中选择 Web Start Flash 归档文件的位置。

所选媒体	提示符
HTTP	指定访问 Web Start Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。
NFS	指定 Web Start Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。您还可以指定归档文件的名称。
本地文件	指定 Web Start Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。
本地磁带	指定本地磁带设备以及 Web Start Flash 归档文件在磁带上的位置。
本地设备	指定本地设备、Web Start Flash 归档文件的路径和 Web Start Flash 归档文件所在的文件系统的类型。

即显示“检索”子菜单，它与下面的示例相似，具体取决于您选择的媒体。

NFS 位置：

- c. 键入归档文件的路径，如下例所示。

NFS 位置：`host:/path/to archive.flar`

- d. 按 F3 键将归档文件添加到该列表。

- e. 当该列表包含您要安装的归档文件时，按 F6 键退出。

4. 按 F3 键安装归档文件或分层归档文件。

Web Start Flash 归档文件或分层归档文件被安装在引导环境中。除可共享的文件外，引导环境中的所有文件都被覆盖。

引导环境已做好激活准备。请参见第 249 页“激活引导环境（字符界面）”。

## ▼ 在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件（命令行界面）

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入：

```
# luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'profile'
```

必须指定下列选项之一：-a、-j 或 -J。

-f 指定从 Flash 归档文件升级操作系统。

-n <i>BE_name</i>	指定要升级的引导环境的名称。
-s <i>os_image_path</i>	指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装媒体上，如 DVD-ROM、CD-ROM，也可以是 NFS 或 UFS 目录。
-J ' <i>profile</i> '	为 Flash 安装配置的 JumpStart 配置文件中的项。有关 JumpStart 软件的信息，请参见 <code>pfinstall(1M)</code> 和第 21 章。必须指定 -a、-j 或 -J 中的一个。
-j <i>profile_path</i>	为 Flash 安装配置的 JumpStart 配置文件的路径。有关 JumpStart 软件的信息，请参见 <code>pfinstall(1M)</code> 和第 21 章。必须指定 -a、-j 或 -J 中的一个。
-a <i>archive</i>	当 Flash 归档文件在本地文件系统中可用时该归档文件的路径。必须指定 -a、-j 或 -J 中的一个。

### 实例 33-3 在引导环境中安装 Web Start Flash 归档文件（命令行界面）

在本例中，Flash 归档文件安装在 `second_disk` 引导环境中。-J 选项用于检索归档文件。除可共享文件外，`second_disk` 上的所有文件都被覆盖。

```
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
```

---

## 激活引导环境

激活引导环境时将使它在下次系统重新引导时可引导。如果在引导新的活动引导环境过程中失败，您还可以迅速切换回原始引导环境。请参见第 251 页“故障恢复：退回到原始引导环境（命令行界面）”。

若要成功激活一个引导环境，该引导环境必须满足下列条件：

- 该引导环境必须具有“完整”状态。若要检查状态，请参见第 256 页“显示所有引导环境的状态”。
- 如果该引导环境不是当前引导环境，则您将无法使用 `lumount(1M)` 或 `mount(1M)` 安装该引导环境的分区。
- 您要激活的引导环境不能参与比较操作。请参见第 260 页“比较引导环境”。

---

**注意：**如果您希望重新配置交换，请在引导非活动引导环境之前进行此项更改。默认情况下，所有引导环境共享同一交换设备。若要重新配置交换，请参见“创建新的引导环境”步骤 9 或第 231 页“创建引导环境并重新配置交换（命令行界面）”。

---



## ▼ 激活引导环境（字符界面）

第一次从新创建的引导环境中引导时，Solaris Live Upgrade 软件将新的引导环境与上一个活动引导环境同步。该活动引导环境并不一定是新创建的引导环境的源引导环境。”在这里，“同步”的意思是：某些系统文件和目录被从上一个活动引导环境复制到正在引导的引导环境中。除非您在系统询问“您是否希望强制执行 Live Upgrade 同步操作”问题时键入 **yes**，否则，在此初始引导后，Solaris Live Upgrade 不会执行此同步。

如果您强制执行同步，则 Solaris Live Upgrade 将检查要同步的文件之间是否存在冲突。当引导新的引导环境并检测到冲突时，将发出警告，而且不对文件进行同步。尽管有这样的冲突，激活仍可成功完成。例如，如果您执行以下操作之一，则可能发生冲突：

- 将当前引导环境升级到新的操作系统
- 将非活动引导环境升级到新的操作系统并在原始引导环境中修改文件
- 同时在两个引导环境中修改系统文件，如 `/etc/passwd`

使用此选项时要特别小心，因为您可能没有注意到或者无法控制在上一个活动引导环境中可能已经发生的更改。例如，如果您正在当前引导环境中运行 Solaris 9 软件并且通过强制同步引导回 Solaris 2.6 发行版，则文件可能在 Solaris 2.6 发行版上更改。由于文件依赖于操作环境的发行版，并且由于 Solaris 9 文件可能与 Solaris 2.6 文件不兼容，因此引导到 Solaris 2.6 发行版可能失败。

1. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单中选择“激活”。

2. 键入要激活的引导环境的名称：

```
引导环境的名称: solaris_9
您是否希望强制执行 Live Upgrade 同步操作: no
```

3. 您可以继续，也可以强制执行文件同步。

- 按回车键继续。  
引导环境第一次引导时，文件将自动同步。
- 您可以强制执行文件同步，但在使用此特征时要特别小心。每个引导环境中的操作系统必须与被同步的文件相兼容。若要强制执行文件同步，请键入：  
您是否希望强制执行 Live Upgrade 同步操作: **yes**

4. 按 F3 键开始激活进程。

5. 按回车键继续。

在下次重新引导时新的引导环境即被激活。

6. 若要激活非活动引导环境，请重新引导：

```
# init 6
```

## ▼ 激活引导环境（命令行界面）

1. 以超级用户身份登录。
2. 若要激活引导环境，请键入：

```
# /usr/sbin/luactivate BE_name
```

*BE\_name*                      指定要激活的引导环境的名称。

3. 重新引导。

```
# init 6
```



---

小心：仅使用 `init` 或 `shutdown` 命令重新引导。不要使用 `reboot`、`halt` 或 `uadmin` 命令，否则系统将不切换引导环境。上一个活动引导环境再次引导。

---

### 实例 33-4 激活引导环境（命令行界面）

在本例中，`second_disk` 引导环境在下次重新引导时激活。

```
# /usr/sbin/luactivate second_disk  
# init 6
```

## ▼ 激活引导环境并同步文件（命令行界面）

第一次从新创建的引导环境引导时，Solaris Live Upgrade 软件将新的引导环境与上一个活动引导环境同步。该活动引导环境并不一定是新创建的引导环境的源引导环境。“在这里，“同步”意思是：某些系统文件和目录被从上一个活动引导环境复制到正在引导的引导环境中。除非您使用带有 `-s` 选项的 `luactivate`，否则在此初始引导之后，Solaris Live Upgrade 将不执行此项同步。

如果您使用 `-s` 选项强制执行同步，则 `luactivate` 将检查要同步的文件之间是否存在冲突。当引导新的引导环境并检测到冲突时，将发出警告，并且不对文件进行同步。尽管有这样的冲突，激活仍可成功完成。例如，如果您执行以下操作则可能发生冲突：

- 将当前引导环境升级到新的操作系统
- 将非活动引导环境升级到新的操作系统并在原始引导环境中修改文件
- 同时在两个引导环境中修改系统文件，如 `/etc/passwd`

使用此选项时要特别小心，因为您可能没有注意到或者无法控制在上一个活动引导环境中可能已发生的更改。例如，如果您正在当前引导环境中运行 Solaris 9 软件并且通过强制同步引导回 Solaris 2.6 发行版，则文件可能在 Solaris 2.6 发行版上发生更改。由于文件依赖于操作环境的发行版，并且由于 Solaris 9 文件可能与 Solaris 2.6 文件不兼容，因此引导到 Solaris 2.6 发行版可能失败。

1. 以超级用户身份登录。

2. 若要激活引导环境，请键入：

```
# /usr/sbin/luactivate -s BE_name
```

*BE\_name* 指定要激活的引导环境的名称。

`-s` 在上一个活动引导环境和新的引导环境之间进行文件同步。

`-s` 选项用于在第一次激活引导环境后同步文件。第一次激活一个引导环境时，引导环境之间的文件被同步，但在随后的激活中文件将不会被同步。使用此选项时要特别小心，因为您可能没有注意到或者无法控制在上一个活动引导环境中可能已发生的更改。

3. 重新引导。

```
# init 6
```

实例 33-5 激活引导环境（命令行界面）

在本例中，`second_disk` 引导环境在下次重新引导时被激活并且文件被同步。

```
# /usr/sbin/luactivate -s second_disk  
# init 6
```

---

## 故障恢复：退回到原始引导环境（命令行界面）

如果在升级后检测到故障或者如果应用程序与已升级的组件不兼容，则使用以下过程之一（取决于您的平台）退回到原始引导环境。第一个过程运行 `luactivate` 切换回原始引导环境。如果第一个过程失败，则使用第二个过程从 DVD-ROM、CD-ROM 或网络映像引导。

### ▼ 在成功创建新的引导环境后退回

当您成功地激活新的引导环境但对结果不满意时，请使用此过程。

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入：

```
# /usr/sbin/luactivate BE_name
```

*BE\_name* 指定要激活的引导环境的名称

### 3. 重新引导。

```
# init 6
```

上一个有效的引导环境成为活动引导环境。

## ▼ 从失败的引导环境激活中退回

- 如果在引导新的引导环境时发生失败，并且可以以单用户模式引导原始引导环境，则使用此过程退回到原始引导环境。
- 如果需要从媒体或网络安装映像引导，请参见第 253 页“使用 DVD、CD 或网络安装映像退回到原始引导环境”。

### 1. 在 OK 提示符处，从 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Installation CD、网络或本地磁盘将机器引导到单用户状态：

```
OK boot cdrom -s
或
OK boot net -s
或
OK boot device_name -s
```

*device\_name* 指定可以从其引导系统的设备的名称，例如 /dev/dsk/c0t0d0s0

### 2. 键入：

```
# /sbin/luactivate BE_name
```

*BE\_name* 指定要激活的引导环境的名称

- 如果此命令未能显示提示符，请转到第 253 页“使用 DVD、CD 或网络安装映像退回到原始引导环境”。
- 如果显示了提示符，则继续。

### 3. 在提示符处，键入：

您要退回以激活引导环境 <磁盘名称> 吗 (yes 或 no) ? **yes**  
出现一条消息显示退回激活成功。

### 4. 重新引导。

```
# init 6
```

上一个有效的引导环境成为活动引导环境。

## ▼ 使用 DVD、CD 或网络安装映像退回到原始引导环境

使用此过程从 DVD、CD 或网络安装映像引导。您需要从上一个活动引导环境安装根 (/) 片。然后运行 `luactivate` 命令，该命令执行切换操作。当重新引导时，上一个活动引导环境被引导并再次运行。

1. 在 OK 提示符处，从 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Installation CD、网络或本地磁盘将机器引导到单用户状态：

```
OK boot cdrom -s
```

或

```
OK boot net -s
```

或

```
OK boot device_name -s
```

*device\_name* 指定操作系统副本所驻留的磁盘和片的名称，例如 `/dev/dsk/c0t0d0s0`

2. 如有必要，检查退回引导环境根 (/) 的文件系统的完整性。

```
# fsck device_name
```

*device\_name*

指定您要退回到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名的输入形式为：`/dev/dsk/c numtnum dnum s num`。

3. 将活动引导环境根 (/) 片安装到某些目录（如 `/mnt`）：

```
# mount device_name /mnt
```

*device\_name*

指定您要退回到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名的输入形式为：`/dev/dsk/c numtnum dnum s num`。

4. 从活动引导环境根 (/) 片键入：

```
# /mnt/sbin/luactivate
```

`luactivate` 激活上一个有效的引导环境并指示结果。

5. 卸载 `/mnt`

```
# umount /mnt
```

6. 重新引导。

```
# init 6
```

上一个有效的引导环境成为活动引导环境。

## 第 34 章

# 维护 Solaris Live Upgrade 引导环境（任务）

本章阐释各种维护任务，例如使引导环境文件系统保持最新或删除引导环境。本章包含以下各节：

- 第 255 页“Solaris Live Upgrade 维护概述”
- 第 256 页“显示所有引导环境的状态”
- 第 257 页“更新以前配置的引导环境”
- 第 259 页“取消预定的创建、升级或复制作业”
- 第 260 页“比较引导环境”
- 第 261 页“删除不活动的引导环境”
- 第 262 页“显示活动引导环境的名称”
- 第 263 页“更改引导环境的名称”
- 第 264 页“添加或更改与引导环境名称关联的说明”
- 第 266 页“查看引导环境的配置”

## Solaris Live Upgrade 维护概述

表 34-1 Solaris Live Upgrade 维护概述

任务	说明	具体操作
(可选) 查看状态	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 查看引导环境是已激活的、正被激活、已经安排要激活还是正在比较中</li><li>■ 比较活动和不活动的引导环境</li><li>■ 显示活动引导环境的名称</li><li>■ 查看引导环境的配置</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 第 256 页“显示所有引导环境的状态”</li><li>■ 第 260 页“比较引导环境”</li><li>■ 第 262 页“显示活动引导环境的名称”</li><li>■ 第 266 页“查看引导环境的配置”</li></ul>

表 34-1 Solaris Live Upgrade 维护概述 (续下)

任务	说明	具体操作
(可选) 更新不活动的引导环境	再次从活动引导环境中复制文件系统，但不更改文件系统的配置	第 257 页“更新以前配置的引导环境”
(可选) 其它任务	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 删除引导环境</li> <li>■ 更改引导环境的名称</li> <li>■ 添加或更改与引导环境名称关联的说明</li> <li>■ 取消预定工作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 第 261 页“删除不活动的引导环境”</li> <li>■ 第 263 页“更改引导环境的名称”</li> <li>■ 第 264 页“添加或更改与引导环境名称关联的说明”</li> <li>■ 第 259 页“取消预定的创建、升级或复制作业”</li> </ul>

## 显示所有引导环境的状态

使用“状态”菜单或 `lustatus` 命令显示有关引导环境的信息。如果未指定引导环境，则显示系统上所有引导环境的状态信息。

显示每个引导环境的下列详细信息：

- 名称 – 每个引导环境的名称。
- 完成 – 指示不存在正在进行的复制或创建操作，引导环境可以引导。任何当前的活动或者创建或升级操作的失败都将导致引导环境是未完成的。例如，如果复制操作正在进行，或已针对引导环境进行了预定，则该引导环境将被视为是未完成的。
- 活动 – 指示这是否是活动引导环境。
- ActiveOnReboot – 指示引导环境在系统下次重引导时是否成为活动引导环境。
- CopyStatus – 指示引导环境的创建或复制是预定的、活动的还是正在进行升级。SCHEDULED 状态禁止您执行即时升级复制、重命名或升级操作。

### ▼ 显示所有引导环境的状态（字符接口）

- 从主菜单中，选择“状态”。

显示一个类似如下所示的表：

```

BE_name           Complete Active ActiveOnReboot CopyStatus
-----
disk_a_s7         yes      yes      yes              -
disk_b_s7database yes      no       no               COPYING
disk_b_s8         no       no       no               -
    
```



---

**注意：**在本示例中，您不能对 `disk_b_S8`（因为它尚未完成）或 `disk_b_S7database`（因为即时升级操作正在进行）执行复制、重命名或升级操作。

---

## ▼ 显示所有引导环境的状态 (命令行界面)

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# lustatus BE_name
```

*BE\_name*

指定要查看其状态的不活动引导环境的名称。如果省略 *BE\_name*，则 `lustatus` 显示系统中所有引导环境的状态。

在本示例中，显示所有引导环境的状态。

```
# lustatus
```

BE_name	Complete	Active	ActiveOnReboot	CopyStatus
disk_a_S7	yes	yes	yes	-
disk_b_S7database	yes	no	no	COPYING
disk_b_S8	no	no	no	-

---

**注意：**您不能对 `disk_b_S8`（因为它尚未完成）或 `disk_b_S7database`（因为即时升级操作正在进行）执行复制、重命名或升级操作。

---

---

## 更新以前配置的引导环境

通过“复制”菜单或 `lumake` 命令，可以更新以前配置的引导环境的内容。将文件系统从活动（源）引导环境复制到目标引导环境，并销毁目标引导环境上的数据。引导环境的状态必须为“完成”才能从中进行复制。请参阅第 256 页“显示所有引导环境的状态”以确定引导环境的状态。

可将复制作业安排到以后进行，一次只能安排一个作业。要取消预定复制，请参阅第 259 页“取消预定的创建、升级或复制作业”。

## ▼ 更新以前配置的引导环境 (字符界面)

1. 从主菜单中，选择“复制”。
2. 键入要更新的不活动引导环境的名称：

```
Name of Target Boot Environment: solaris8
```

3. 继续进行复制或复制安排到以后进行：

- 要继续进行复制，按回车键。  
不活动引导环境随即更新。
- 要将复制安排到以后进行，键入 **y**、时间（通过使用 `at` 命令格式）以及将结果发送到的电子邮件地址：

```
是否要安排复制? y  
以“at”格式输入时间以安排复制: 8:15 PM  
输入复制日志应发送到的地址:  
someone@anywhere.com
```

有关时间格式的信息，请参阅 `at(1)` 手册页。

不活动引导环境随即更新。

要取消预定复制，请参阅第 259 页“取消预定的创建、升级或复制作业”。

## ▼ 更新以前配置的引导环境 (命令行界面)

此过程复制源文件以覆盖以前创建的引导环境中的过期文件。

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# lumake -n BE_name [-s source_BE] [-t time] [-m email_address]
```

<code>-n BE_name</code>	指定包含要替换的文件系统的引导环境的名称。
<code>-s source_BE</code>	（可选）指定包含要复制到目标引导环境的文件系统的源引导环境的名称。如果省略该选项，则 <code>lumake</code> 使用当前引导环境作为源引导环境。
<code>-t time</code>	（可选）设置批作业在指定的时间覆盖指定引导环境中的文件系统。时间以手册页 <code>at(1)</code> 指定的格式提供。
<code>-m email_address</code>	（可选）使您能够在命令完成时将 <code>lumake</code> 输出通过电子邮件发送到指定的地址。不检查 <code>email_address</code> 。该选项只能与 <code>-t</code> 一起使用。

实例 34-1 更新以前配置的引导环境 (命令行界面)

在本示例中，`first_disk` 中的文件系统被复制到 `second_disk`。当作业完成时，向 `anywhere.com` 处的 Joe 发送一个电子邮件。

```
# lumake -n second_disk -s first_disk -m joe@anywhere.com
```

`first_disk` 中的文件被复制到 `second_disk`，并发送电子邮件作为通知。要取消预定复制，请参阅第 259 页“取消预定的创建、升级或复制作业”。

---

## 取消预定的创建、升级或复制作业

引导环境的预定创建、升级或复制作业可以在作业即将开始前被取消。在 GUI 中通过“创建引导环境”、“升级引导环境”或“复制引导环境”菜单，可以将作业安排在特定的时间进行。在 CLI 中，可通过 `lumake` 命令来安排作业。无论何时，在系统上只能安排一个作业。

### ▼ 取消预定的创建、升级或复制作业 (字符界面)

1. 从主菜单中，选择“取消”。
2. 要查看可取消的引导环境的列表，按 F2。
3. 选择要取消的引导环境。  
作业不再在指定的时间执行。

### ▼ 取消预定的创建、升级或复制作业 (命令行界面)

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# lucancel
```

作业不再在指定的时间执行。

---

## 比较引导环境

使用“比较”菜单或 `lucompare` 来检查活动引导环境和其它引导环境之间的差异。要进行比较，不活动引导环境必须处于完成状态，且不能有待决的复制作业。请参阅第 256 页“显示所有引导环境的状态”。

指定的引导环境不能有任何使用 `lumount` 或 `mount` 安装的分区。

### ▼ 比较引导环境 (字符界面)

1. 从主菜单中，选择“比较”。
2. 选择“与原始引导环境比较”或“与活动引导环境比较”。
3. 按 F3。
4. 键入原始（活动）引导环境、不活动引导环境的名称和文件路径：

```
父级名称: solaris8
子级名称: solaris8-1
“存储输出”的文件的完整路径名: /tmp/compare
```

5. 要保存到文件，按 F3。  
“比较”菜单显示下列文件属性：
  - 模式。
  - 链接数。
  - 属主。
  - 组。
  - 校验和 – 仅当指定引导环境中的文件的所有上述字段与活动引导环境中的文件匹配时才计算校验和。如果所有内容都匹配，但校验和不同，则不同的校验和将附加到比较文件的项中。
  - 大小。
  - 文件是否只存在于一个引导环境中。
6. 要返回到“比较”菜单，按 F3。

### ▼ 比较引导环境 (命令行界面)

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/lucompare -i infile (or) -t -o outfile BE_name
```

<code>-i infile</code>	比较 <i>infile</i> 中列出的文件。要比较的文件应为绝对文件名。如果文件中的项是目录，则比较将递归到该目录。使用该选项或 <code>-t</code> ，但不要同时使用两者。
<code>-t</code>	只比较非二进制文件。此比较对每个文件使用 <code>file(1)</code> 命令以确定该文件是否为文本文件。使用该选项或 <code>-i</code> ，但不要同时使用两者。
<code>-o outfile</code>	将差异输出重定向到 <i>outfile</i> 。
<i>BE_name</i>	指定与活动引导环境进行比较的引导环境的名称。

#### 实例 34-2 比较引导环境 (命令行界面)

在本示例中，将 `first_disk` 引导环境（源）与 `second_disk` 引导环境进行比较，并将结果发送到文件。

```
# /usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
```

## 删除不活动的引导环境

使用“删除”菜单或 `ludelete`。不能删除活动引导环境或在下次重引导时激活的引导环境。要删除的引导环境必须是已完成的。已完成的引导环境是所参加的操作不会更改其状态的引导环境。使用第 256 页“显示所有引导环境的状态”确定引导环境的状态。此外，不能删除包含用 `lumount` 安装的文件系统的引导环境。

### ▼ 删除不活动的引导环境 (字符界面)

1. 从主菜单中，选择“删除”。
2. 键入要删除的不活动引导环境的名称：

```
引导环境的名称: solaris8
删除不活动的引导环境。
```

### ▼ 删除不活动的引导环境 (命令行接口)

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# ludelete BE_name
```

*BE\_name*                      指定要删除的不活动引导环境的名称。

**实例 34-3** 删除不活动的引导环境 (命令行接口)

在本示例中，将删除引导环境 `second_disk`。

```
# ludelete second_disk
```

---

## 显示活动引导环境的名称

使用“当前”菜单或 `lucurr` 命令显示当前运行的引导环境的名称。如果在系统中未配置任何引导环境，则将显示信息“未定义任何引导环境”。注意，`lucurr` 只报告当前引导环境的名称，而不是在下次重引导时处于活动状态的引导环境。请参阅第 256 页“显示所有引导环境的状态”以确定引导环境的状态。

### ▼ 显示活动引导环境的名称 (字符界面)

- 从主菜单中，选择“当前”。  
活动引导环境的名称或信息“未定义任何引导环境”随即显示。

### ▼ 显示活动引导环境的名称 (命令行界面)

- 键入：

```
# /usr/sbin/lucurr
```

**实例 34-4** 显示活动引导环境的名称 (命令行界面)

在本示例中，显示当前引导环境的名称。

```
# /usr/sbin/lucurr  
solaris8
```

---

## 更改引导环境的名称

当您将引导环境从一个 Solaris 版本升级到另一个时，对引导环境进行重命名通常很有用。例如，在操作系统升级之后，可以将引导环境 `solaris7` 重命名为 `solaris8`。使用“重命名”菜单或 `lurename` 命令更改不活动引导环境的名称。

新名称只能包含单字节的 8 位字符。此外，新名称必须符合下列条件：

- 长度不超过 30 个字符。
- 只能由字母数字字符和非 UNIX Shell 专用的 ASCII 字符组成。请参阅 `sh(1)` 的“引用”部分。
- 只包含单字节的 8 位字符。
- 在系统中唯一。

在重命名引导环境之前，其状态必须是“完成”。请参阅第 256 页“显示所有引导环境的状态”以确定引导环境的状态。不能重命名包含用 `lumount` 或 `mount` 安装的文件系统的引导环境。

### ▼ 更改不活动引导环境的名称 (字符界面)

1. 从主菜单中，选择“重命名”。
2. 键入要重命名的引导环境，然后键入新名称。
3. 要保存更改，请按 F3。

### ▼ 更改不活动引导环境的名称 (命令行界面)

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# lurename -e BE_name -n new_name
```

`-e BE_name`                    指定要更改的不活动引导环境的名称

`-n new_name`                   指定不活动引导环境的新名称

在本示例中，`second_disk` 被重命名为 `third_disk`。

```
# lurename -e second_disk -n third_disk
```

---

## 添加或更改与引导环境名称关联的说明

可以将说明与引导环境名称相关联。说明永远不能替代名称。尽管引导环境名称在长度和字符方面受到限制，但说明可以为任意长度并且可以包含任何内容。说明可以是简单文本，也可以同 gif 文件一样复杂。可以在以下时间创建此说明：

- 当使用 `lucreate` 命令创建引导环境并使用 `-A` 选项时
- 在使用 `ludesc` 命令创建引导环境之后。

有关使用带 `-A` 选项的 `lucreate` 的更多信息，请参阅第 226 页“第一次创建引导环境(命令行界面)”。有关在创建完引导环境后创建说明的更多信息，请参阅下列过程或手册页 `ludesc(1M)`。

### ▼ 使用文本添加或更改引导环境的说明

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name 'BE_description'
```

`-n BE_name 'BE_description'` 指定引导环境名称和与此名称关联的新说明

实例 34-5 使用文本向引导环境名称中添加说明

在本示例中，将引导环境说明添加到名为 `second_disk` 的引导环境。该说明是括在单引号中的文本文件。

```
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 9 test build, January 2001.'
```

### ▼ 使用文件添加或更改引导环境名称的说明

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name -f file_name
```

`-n BE_name` 指定引导环境名称和与此名称关联的新说明



`-f` 指定与引导环境名称关联的文件  
`file_name`

#### 实例 34-6 使用文件向引导环境名称中添加说明

在本示例中，将引导环境说明添加到名为 `second_disk` 的引导环境中。该说明包含在 `gif` 文件中。

```
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
```

## ▼ 从文本说明确定引导环境名称

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/ludesc -A 'BE_description'
```

`-A 'BE_description'` 显示与说明关联的引导环境名称

#### 实例 34-7 从说明确定引导环境名称

在本示例中，引导环境 `second_disk` 的名称是通过使用 `-A` 选项确定的。

```
# /usr/sbin/ludesc -A 'Solaris 9 test build, January 2001.'  
second_disk
```

## ▼ 从文件中的说明确定引导环境名称

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/ludesc -f file_name
```

`-f file_name` 显示与位于文件中的说明关联的引导环境名称

#### 实例 34-8 从文件中的说明确定引导环境名称

在本示例中，引导环境 `second_disk` 的名称是通过使用 `-f` 选项和包含说明的文件名称确定的。

```
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif  
second_disk
```

## ▼ 从名称确定引导环境说明

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name
```

```
-n BE_name          显示与引导环境名称关联的说明
```

实例 34-9 从名称确定引导环境说明

在本示例中，说明是通过对引导环境名称使用 `-n` 选项确定的。

```
# /usr/sbin/ludesc -n second_diskSolaris 9 test build, January 2001
```

---

## 查看引导环境的配置

使用“列表”菜单或 `lufslist` 命令列出引导环境的配置。输出包含磁盘片（文件系统）、文件系统类型和每个引导环境安装点的文件系统大小。

## ▼ 查看每个不活动引导环境的配置 (字符界面)

1. 从主菜单中，选择“列表”。
2. 要查看引导环境的状态，键入名称。

引导环境的名称：`solaris8`

3. 按 **F3**。

下面的示例显示一个列表。

Filesystem	fstype	size(Mb)	Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s1	swap	512.11	-
/dev/dsk/c0t4d0s3	ufs	3738.29	/
/dev/dsk/c0t4d0s4	ufs	510.24	/opt

4. 要返回到“列表”菜单，按 **F6**。

## ▼ 查看引导环境的配置 (命令行界面)

1. 以超级用户的身份登录。
2. 键入：

```
# lufslist
```

*BE\_name*                      指定引导环境的名称以查看文件系统说明

下面的示例显示一个列表。

Filesystem	fstype	size(Mb)	Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s1	swap	512.11	-
/dev/dsk/c0t4d0s3	ufs	3738.29	/
/dev/dsk/c0t4d0s4	ufs	510.24	/opt



## 第 35 章

# Solaris Live Upgrade (示例)

---

本章提供创建引导环境，然后使用字符用户接口 (CUI) 或命令行接口 (CLI) 升级和激活该环境的示例。此外，还提供切换回原始引导环境的示例。

---

## 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的示例 (命令行接口)

在本示例中，通过在运行 Solaris 2.6 发行版的系统上使用 `lucreate` 命令创建一个新引导环境。通过使用 `luupgrade` 命令将这个新引导环境升级到 Solaris 9 发行版。通过使用 `luactivate` 命令激活已升级的引导环境。此外，还提供了返回到原始引导环境的示例。

### 在活动引导环境中安装 Live Upgrade

1. 插入 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
2. 遵循所使用的媒体的步骤。
  - 如果您使用的是 Solaris 9 DVD，请将目录更改到安装程序并运行安装程序。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tool/Installers
# ./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

- 如果您使用的是 Solaris 9 Software 2 of 2 CD，请运行安装程序。

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

3. 从“选择安装类型”面板中，单击“定制”。
4. 在“语言环境选择”面板上，单击要安装的语言。
5. 选择要安装的软件。
  - 对于 DVD，在“组件选择”面板上，单击“下一步”安装软件包。
  - 对于 CD，在“产品选择”面板上，单击“Solaris Live Upgrade 的缺省安装”并单击其它软件选项以撤消选择它们。
6. 遵循 Solaris Web Start 安装程序面板上的说明来安装该软件。

## 创建引导环境

使用 `-c` 选项将源引导环境命名为 `c0t4d0s0`。当首次在系统上使用 Solaris Live Upgrade 创建引导环境时，必须命名源引导环境。随后的任何引导环境创建不需要使用 `-c` 选项。

将新引导环境命名为 `c0t15d0s0`。`-A` 选项创建一个与引导环境名关联的说明。

将根 (`/`) 文件系统复制到新引导环境，并创建一个新交换盘片而不是共享源引导环境的交换盘片。

```
# lucreate -A 'BE_description' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs \
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0
```

## 升级不活动的引导环境

将不活动的引导环境命名为 `c0t15d0s0`。从网络中获取用于升级的操作系统映像。

```
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins3-svr/export/s9/combined.s9s_wos
```

## 检查引导环境是否可引导

`lustatus` 命令报告引导环境创建是否已完成，且引导环境是否可引导。

```
# lustatus
```

BE_name	Complete	Active	ActiveOnReboot	CopyStatus
c0t4d0s0	yes	yes	yes	-
c0t15d0s0	yes	no	no	-

## 激活不活动的引导环境

使用 `luactivate` 命令使 `c0t15d0s0` 引导环境成为可引导的。然后，重新引导系统，于是 `c0t15d0s0` 便成为活动的引导环境。`c0t4d0s0` 引导环境现在处于不活动状态。

```
# luactivate c0t15d0s0
# init 6
```

## 返回到源引导环境

三个返回步骤取决于新引导环境的激活情况：

- 激活成功，但您希望返回到原始引导环境。请参阅第 271 页“在忽略引导环境创建成功的情况下返回”。
- 激活失败，而您可以引导回原始引导环境。请参阅第 271 页“从失败的引导环境激活中返回”。
- 激活失败，且您必须通过使用媒体或网络安装映像引导回原始引导环境。请参阅第 271 页“使用 DVD、CD 或网络安装映像返回到原始引导环境”。

## 在忽略引导环境创建成功的情况下返回

在本示例中，原始 c0t4d0s0 引导环境在已成功激活的情况下仍重新启用为活动引导环境。设备名称为 first\_disk。

```
# /usr/sbin/luactivate first_disk
# init 6
```

## 从失败的引导环境激活中返回

在本示例中，新引导环境是不可引导的，您必须返回到 OK 提示符，然后在单用户模式下从原始引导环境 c0t4d0s0 中引导。

```
OK boot net -s
# /sbin/luactivate first_disk
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
# init 6
```

原始引导环境 c0t4d0s0 成为活动引导环境。

## 使用 DVD、CD 或网络安装映像返回到原始引导环境

在本示例中，新引导环境不可引导。您无法从原始引导环境中引导，因此必须使用媒体或网络安装映像。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。原始引导环境 c0t4d0s0 成为活动引导环境。

```
OK boot net -s
# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
# /mnt/sbin/luactivate
```

```
# umount /mnt
# init 6
```

---

## 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的示例（字符接口）

在本示例中，在运行 Solaris 2.6 发行版的系统上创建新引导环境。将新引导环境升级到 Solaris 9 发行版。然后，激活升级的引导环境。

### 在活动引导环境中安装 Live Upgrade

1. 插入 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。
2. 运行所使用的媒体的安装程序。
  - 如果您使用的是 Solaris 9 DVD，请将目录更改到安装程序并运行安装程序。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tool/Installers
# ./liveupgrade20
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。
  - 如果使用的是 Solaris 9 Software 2 of 2 CD，则运行该安装程序。

```
% ./installer
```

Solaris Web Start 安装程序随即显示。
3. 从“安装”面板的“选择类型”中，单击“定制”。
4. 在“语言环境选择”面板上，单击要安装的语言。
5. 选择要安装的软件。
  - 对于 DVD，在“组件选择”面板上，单击“下一步”安装软件包。
  - 对于 CD，在“产品选择”面板上，单击“Solaris Live Upgrade 的缺省安装”并单击其它软件选项以撤消选择它们。
6. 遵循 Solaris Web Start 安装程序面板上的说明来安装该软件。


### 创建引导环境

在本示例中，将源引导环境命名为 c0t4d0s0。将根 (/) 文件系统复制到新引导环境，并创建一个新交换盘片而不是共享源引导环境的交换盘片。

1. 显示字符接口：



```
# /usr/sbin/lu
```




图形 35-1 Solaris Live Upgrade 主菜单

2. 从主菜单中，选择“创建”。

当前引导环境的名称： c0t4d0s0

新引导环境的名称： c0t15d0s0

3. 按 F3。



图形 35-2 Solaris Live Upgrade 配置菜单

4. 从“配置”菜单中，按 F2 以显示“选项”菜单。
5. 为根 (/) 选择磁盘 c0t15d0 中的盘片 0。
6. 从“配置”菜单中，通过选择要分割的交换盘片，在 c0t15d0 上创建一个新交换盘片。
7. 按 F2 以显示“选项”菜单。
8. 为新交换盘片选择磁盘 c0t15d0 中的盘片 1。
9. 按 F3 以创建新引导环境。

## 升级不活动的引导环境

从网络中获取用于升级的操作系统映像。

1. 从主菜单中，选择“升级”。

新引导环境的名称：**c0t15d0s0**

软件包媒体：`/net/ins3-svr/export/s9/combined.s9s_wos`

2. 按 F3。

## 激活不活动的引导环境

使 c0t15d0s0 引导环境成为可引导的。然后，重新引导系统，于是 c0t15d0s0 便成为活动引导环境。c0t4d0s0 引导环境现在处于不活动状态。

1. 从主菜单中，选择“激活”。

引导环境的名称：`c0t15d0s0`

是否要强制进行 Live Upgrade 同步操作：`no`

2. 按 F3。
3. 按回车键。
4. 键入：

```
# init 6
```

如果必须返回，请使用上一个示例中的命令行步骤：第 271 页“返回到源引导环境”。



## 第 36 章

# Solaris Live Upgrade（命令参考）

下面的列表显示了可以在命令行键入（而不是使用菜单）的命令。Solaris Live Upgrade 中包括所有列出的命令行 公用程序的手册页。

表 36-1 Solaris Live Upgrade 命令行选项

任务	命令
激活不活动的引导环境	luactivate(1M)
取消预定的复制或创建作业。	lucancel(1M)
将活动引导环境与不活动引导环境进行比较。	lucompare( 1M)
重新复制文件系统以更新不活动引导环境。	lucopy
创建引导环境。	lucreate (1M)
命名活动引导环境。	lucurr(1M)
删除引导环境。	ludelete (1M)
在引导环境名中添加说明。	ludesc(1M)
列出每个引导环境的重要文件系统。	lufslist(1M)
允许装载引导环境中的所有文件系统。该命令使您能够在引导环境不活动时修改其中的文件。	lumount( 1M)
重命名引导环境。	lurename (1M)
列出所有引导环境的状态。	lustatus(1M)
允许卸载引导环境中的所有文件系统。该命令使您能够在引导环境不活动时修改其中的文件。	luumount( 1M)
在不活动引导环境上升级操作环境或安装 Flash 归档文件。	luupgrade (1M)



## 第 37 章

# Solaris 软件参考（主题）

---

本节提供有关 Solaris CD、语言环境和软件包的参考信息。

第 38 章	描述 Solaris 9 的媒体工具包中包括的主要 DVD 和 CD。
第 39 章	包含平台名和不同硬件平台组的列表。
第 40 章	包含设置配置文件中的 locale 关键字或预先配置语音环境所需的值的列表。





## 第 38 章

# Solaris 9 媒体的结构（参考）

本章描述 Solaris 9 软件的媒体工具包中包含的主要 DVD 和 CD 媒体。

## Solaris 9 媒体

以下各表列出了 Solaris 9 发行版的主要 DVD 和 CD 媒体。您收到一个多语言媒体工具包，它包含英语、其它语言和语言环境软件的 DVD 或 CD 媒体。

表 38-1 多语言 DVD 媒体

DVD 标题	说明
Solaris 9 DVD	包含以下内容： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 用于安装 Solaris 产品和所有部分语言环境的软件、工具和配置信息。</li><li>■ 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件</li><li>■ 安装程序</li><li>■ 一些第三方公共领域软件的源代码</li><li>■ 已本地化的界面软件和文档。</li><li>■ 英语、欧洲语言和包括日语在内的亚洲语言的 Solaris 文档集</li></ul> 有关目录结构，请参见 图形 38-1。

表 38-2 多语言 CD 媒体


CD 标题	说明
您收到下列这些 CD 之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Solaris 9 Installation CD</li> <li>■ Solaris 9 Multilingual Installation CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 包含如何安装 Solaris 软件的脚本。有关目录结构，请参见图形 38-2。</li> <li>■ 包含如何安装 Solaris 软件 and 所有部分语言环境的脚本。有关目录结构，请参见图形 38-2。</li> </ul>
Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2)	包含用于安装 Solaris 产品的软件、工具和配置信息。有关目录结构，请参见图形 38-3。
Solaris 9 Software CD 2 (1 of 2)	包含以下内容： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 一定数量的软件包，软件在必要时会提示您安装它们</li> <li>■ 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件</li> <li>■ 安装程序</li> <li>■ 一些第三方公共领域软件的源代码</li> </ul> 有关目录结构，请参见图形 38-4。 如果需要，安装程序会提示您安装这张 CD。
Solaris 9 Languages CD	包含已本地化的界面软件和文档。有关目录结构，请参见图形 38-5。 如果需要，安装程序会提示您安装这张 CD 以支持特定地理区域的语言。
Solaris 9 Documentation 1 of 2 CD	包含英语和欧洲语言的 Solaris 文档集。
Solaris 9 Documentation 2 of 2 CD	包含包括日语在内的亚洲语言的 Solaris 文档集。

## Solaris 9 媒体的目录组织

本节描述每张 DVD 和 CD 上的顶级目录。

### Solaris 9 DVD 目录结构

下图显示了 Solaris 9 DVD 上的目录结构。




图形 38-1 Solaris 9 DVD

- 0 号盘片 (s0) 包含 Copyright 和 Solaris\_9 目录。Solaris\_9 目录包含安装 Solaris 9 软件产品所需的所有工具、软件和配置信息。0 号盘片包含下列目录：
  - ExtraValue – 两个子目录：
    - CoBundled – 完全受支持的 Solaris 产品，不直接属于包括 Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 和 SunScreen 3.2 的 Solaris 操作环境
    - EarlyAccess – 基本的评测软件
  - 杂项 – jumpstart\_sample 目录，包括一个规则文件、一个检查脚本、配置文件、开始脚本、结束脚本以及其它的 JumpStart 软件和文件。
  - 修补程序 – 在发行此版本时可用的所有 Solaris 9 修补程序。
  - 产品 – Solaris 9 软件包和控制文件。
  - 工具 – Solaris 9 安装工具，包括下列内容：
    - 引导子目录，包含 Solaris 9 miniroot。
    - 脚本 add\_install\_client、dial、rm\_install\_client 和 setup\_install\_server。
    - 包含 Solaris Live Upgrade 的安装程序的 Installer 子目录。当安装 Solaris 软件时，Solaris Live Upgrade 会自动安装。然而，为了能使用 Live Upgrade 从前一 Solaris 版本升级，需要首先在当前版本上安装这些软件包。有关如何安装 Solaris Live Upgrade 的说明，请参见第 219 页“安装 Solaris Live Upgrade”。
  - 1of2\_Doc\_CD – 英语和欧洲语言的文档
  - 2of2\_Doc\_CD – 亚洲语言的文档
- 1 号盘片 (s1) 包含 Solaris 9 miniroot。

## Solaris 9 Installation CD 目录结构

下图显示了 Solaris 9 Multilingual Installation CD 或 Solaris 9 Installation CD 上的目录结构。




图形 38-2 Solaris 9 Installation CD

- 0 号盘片 (s0) 包含安装 Solaris 软件的脚本和包含 Solaris miniroot 的 Boot 子目录。这些脚本包括：
  - add\_install\_client
  - modify\_install\_server
  - rm\_install\_client
- 1 号盘片 (s1) 包含 Solaris 9 miniroot。

## Solaris 9 Software CD 目录结构

以下各图显示了 Solaris 9 Software CD 上的目录结构。




图形 38-3 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2)

- 0 号盘片 (s0) 包含 版权 和 Solaris\_9 目录。Solaris\_9 目录包含安装至少包括“核心 Solaris 软件”和“最终用户 Solaris 软件组”的 Solaris 9 软件产品所需要的所有工具、软件和配置信息。0 号盘片包含下列目录：
  - 文档 – 一个空目录。

- 杂项 – jumpstart\_sample 目录，包含一个规则文件、一个检查脚本、配置文件、开始脚本、结束脚本以及其它的 JumpStart 软件 and 文件。
- 修补程序 – 在创建 Solaris 9 Software CD 1 (1 of 2) 时可用的所有 Solaris 9 修补程序。
- 产品 – Solaris 9 软件包和控制文件。
- 工具 – Solaris 9 安装工具，包括 add\_install\_client、dial、rm\_install\_client 和 setup\_install\_server。
- 1 号盘片 (s1) 包含 Solaris 9 miniroot。

下图显示了 Solaris 9 Software CD 2 (1 of 2) 上的目录。



图形 38-4 Solaris 9 Software CD 2 (1 of 2)

sol\_9\_sparc\_2 目录包含 版权、Solaris Web Start Installer 以及 Solaris\_9 目录。Solaris\_9 目录包含以下内容：

- ExtraValue – 两个子目录：
  - CoBundled – 完全受支持的 Solaris 产品，不直接属于包括 Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 和 SunScreen 3.2 的 Solaris 操作环境
  - EarlyAccess – 基本的评测软件
- 产品 – 一定数量的软件包，包括 Developer Solaris Software、Entire Solaris Software 和 Entire Solaris Software Plus OEM Support Groups
- 工具 – Solaris 9 安装工具，包括以下内容：
  - add\_to\_install\_server 脚本。
  - 包含 Solaris Live Upgrade 的安装程序的 Installer 子目录。当安装 Solaris 软件时，Solaris Live Upgrade 会自动安装，但若使用 Live Upgrade 从前一 Solaris 版本升级，则需要首先在当前版本上安装这些软件包。有关如何安装 Solaris Live Upgrade 的说明，请参见第 219 页“安装 Solaris Live Upgrade”。

## Solaris 9 Languages CD 目录结构

下图显示了 Solaris 9 Languages CD 的目录结构。



图形 38-5 Solaris 9 Languages CD

`sol_9_lang_sparc` 目录包含 Solaris Web Start 安装程序，它安装 Solaris 语言和语言环境软件。`sol_9_lang_sparc` 目录包含以下这些目录：

- 组件 – 简体中文、法语、德语、意大利语、日语、韩语、西班牙语、瑞典语和繁体中文语言环境软件包和由所有语言环境共享的软件包
- 版权 – 版权页
- 安装程序 – Solaris Web Start 安装程序
- 工具 – 用于创建安装服务器的 `add_to_install_server` 脚本

有关语言环境软件的更多信息，请参见 [国际语言环境指南](#)。

## 第 39 章

# 平台名称和组（参考）

---

如果您要为进行网络安装而添加客户端，则需要了解系统的体系结构；如果您要编写定制 JumpStart 安装规则文件，则需要了解平台名称。

下面是平台名称和组的一些示例。有关完整的系统列表，请参阅《Solaris 9 Sun 硬件平台指南》。

表 39-1 平台名称和组的示例

系统	平台名称	平台组
Ultra 5	SUNW,Ultra-5_10	sun4u
SPARCstation 20	SUNW,SPARCstation-20	sun4m

---

**注意：**您还可以在当前运行的系统上使用 `uname -i` 命令确定系统的平台名称，或者使用 `uname -m` 命令确定系统的平台组。

---





## 第 40 章

# 语言环境值（参考）

下面的表列出了在配置文件中设置 locale 关键字或预配置语言环境所需的值。

locale 确定如何用特定语言在特定地区显示联机信息。一种语言可能包含多个语言环境以适应区域差异的需要（如日期和时间格式、数字和货币惯例以及拼写等方面的差异）。有关语言环境的其他信息，请参阅[国际语言环境指南](#)。

表 40-1 亚洲

语言环境	用户界面	地域	编码集	语言支持
hi_IN.UTF-8	英语	印度	UTF-8 <sup>1</sup>	印地语 (UTF-8) Unicode 3.1
ja	日语	日本	eucJP <sup>2</sup>	日语 (EUC) JIS X 0201-1976 JIS X 0208-1990 JIS X 0212-1990
ja_JP.eucJP	日语	日本	eucJP	日语 (EUC) JIS X 0201-1976 JIS X 0208-1990 JIS X 0212-1990
ja_JP.PCK	日语	日本	PCK <sup>3</sup>	日语 (PC kanji) JIS X 0201-1976 JIS X 0208-1990
ja_JP.UTF-8	日语	日本	UTF-8	日语 (UTF-8) Unicode 3.1

<sup>1</sup>UTF-8 是在 ISO/IEC 10646-1:2000 和 Unicode 3.1 中定义的 UTF-8。

<sup>2</sup>eucJP 表示日语 EUC 编码集。ja\_JP.eucJP 语言环境规范符合 UL\_OSF 日语环境执行协议 1.1 版，而 ja 语言环境符合过去的 Solaris 发行版中的传统规范。

<sup>3</sup>PCK 也称为 Shift\_JIS (SJIS)。

表 40-1 亚洲 (续下)

语言环境	用户界面	地域	编码集	语言支持
ko_KR.EUC	朝鲜语	朝鲜	1001	朝鲜语 (EUC) KS X 1001
ko_KR.UTF-8	朝鲜语	朝鲜	UTF-8	朝鲜语 (UTF-8) Unicode 3.1
th_TH.UTF-8	英语	泰国	UTF-8	泰语 (UTF-8) Unicode 3.1
th_TH.TIS620	英语	泰国	TIS620.2533	泰语 TIS620.2533
zh_CN.EUC	简体中文	中国	gb2312 <sup>4</sup>	简体中文 (EUC) GB2312-1980
zh_CN.GBK	简体中文	中国	GBK <sup>5</sup>	简体中文 (GBK)
zh_CN.GB18030	简体中文	中国	GB18030-2000	简体中文 (GB18030-2000) GB18030-2000
zh_CN.UTF-8	简体中文	中国	UTF-8	简体中文 (UTF-8) Unicode 3.1
zh_HK.BIG5HK	繁体中文	香港	Big5+HKSCS	繁体中文 (BIG5+HKSCS)
zh_HK.UTF-8	繁体中文	香港	UTF-8	繁体中文 (UTF-8) Unicode 3.1
zh_TW.EUC	繁体中文	台湾	cns11643	繁体中文 (EUC) CNS 11643-1992
zh_TW.BIG5	繁体中文	台湾	BIG5	繁体中文 (BIG5)
zh_TW.UTF-8	繁体中文	台湾	UTF-8	繁体中文 (UTF-8) Unicode 3.1

<sup>4</sup>gb2312 表示简体中文 EUC 编码集，它包含 GB 1988-80 和 GB 2312-80。

<sup>5</sup>GBK 表示 GB 扩展。该扩展包含所有 GB 2312-80 字符和 ISO/IEC 10646-1 的所有统一汉字字符以及日语平假名和片假名字符。它还包含许多中文、日语、朝鲜语字符集字符以及 ISO/IEC 10646-1 字符。

表 40-2 澳大利亚

语言环境	用户界面	地域	编码集	语言支持
en_AU.ISO8859-1	英语	澳大利亚	ISO8859-1	英语 (澳大利亚)
en_NZ.ISO8859-1	英语	新西兰	ISO8859-1	英语 (新西兰)

表 40-3 中美洲

语言环境	用户界面	地域	编码集	语言支持
es_CR.ISO8859-1	西班牙语	哥斯达黎加	ISO8859-1	西班牙语 (哥斯达黎加)
es_GT.ISO8859-1	西班牙语	危地马拉	ISO8859-1	西班牙语 (危地马拉)
es_NI.ISO8859-1	西班牙语	尼加拉瓜	ISO8859-1	西班牙语 (尼加拉瓜)
es_PA.ISO8859-1	西班牙语	巴拿马	ISO8859-1	西班牙语 (巴拿马)
es_SV.ISO8859-1	西班牙语	萨尔瓦多	ISO8859-1	西班牙语 (萨尔瓦多)

表 40-4 中欧

语言环境	用户界面	地域	编码集	语言支持
cs_CZ.ISO8859-2	英语	捷克共和国	ISO8859-2	捷克语 (捷克共和国)
de_AT.ISO8859-1	德语	奥地利	ISO8859-1	德语 (奥地利)
de_AT.ISO8859-15	德语	奥地利	ISO8859-15	德语 (奥地利、ISO8859-15 - 欧洲)
de_CH.ISO8859-1	德语	瑞士	ISO8859-1	德语 (瑞士)
de_DE.UTF-8	德语	德国	UTF-8	德语 (德国、Unicode 3.1)
de_DE.ISO8859-1	德语	德国	ISO8859-1	德语 (德国)
de_DE.ISO8859-15	德语	德国	ISO8859-15	德语 (德国、ISO8859-15 - 欧洲)
fr_CH.ISO8859-1	法语	瑞士	ISO8859-1	法语 (瑞士)
hu_HU.ISO8859-2	英语	匈牙利	ISO8859-2	匈牙利语 (匈牙利)
pl_PL.ISO8859-2	英语	波兰	ISO8859-2	波兰语 (波兰)
pl_PL.UTF-8	英语	波兰	UTF-8	波兰语 (波兰、Unicode 3.1)
sk_SK.ISO8859-2	英语	斯洛伐克	ISO8859-2	斯洛伐克语 (斯洛伐克)

表 40-5 东欧

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
bg_BG.ISO8859-5	英语	保加利亚	ISO8859-5	保加利亚语 (保加利亚)
et_EE.ISO8859-15	英语	爱沙尼亚	ISO8859-15	爱沙尼亚语 (爱沙尼亚)
hr_HR.ISO8859-2	英语	克罗地亚	ISO8859-2	克罗地亚语 (克罗地亚)
lt_LT.ISO8859-13	英语	立陶宛	ISO8859-13	立陶宛语 (立陶宛)
lv_LV.ISO8859-13	英语	拉脱维亚	ISO8859-13	拉脱维亚语 (拉脱维亚)
mk_MK.ISO8859-5	英语	马其顿	ISO8859-5	马其顿语 (马其顿)
ro_RO.ISO8859-2	英语	罗马尼亚	ISO8859-2	罗马尼亚语 (罗马尼亚)

表 40-5 东欧 (续下)

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
ru_RU.KOI8-R	英语	俄罗斯	KOI8-R	俄语 (俄罗斯、KOI8-R)
ru_RU.ANSI1251	英语	俄罗斯	ansi-1251	俄语 (俄罗斯、ANSI 1251)
ru_RU.ISO8859-5	英语	俄罗斯	ISO8859-5	俄语 (俄罗斯)
ru_RU.UTF-8	英语	俄罗斯	UTF-8	俄语 (俄罗斯、Unicode 3.1)
sh_BA.ISO8859-2@bosnia	英语	波斯尼亚	ISO8859-2	波斯尼亚语 (波斯尼亚)
sl_SI.ISO8859-2	英语	斯洛文尼亚	ISO8859-2	斯洛文尼亚语 (斯洛文尼亚)
sq_AL.ISO8859-2	英语	阿尔巴尼亚	ISO8859-2	阿尔巴尼亚语 (阿尔巴尼亚)
sr_YU.ISO8859-5	英语	塞尔维亚	ISO8859-5	塞尔维亚语 (塞尔维亚)
tr_TR.ISO8859-9	英语	土耳其	ISO8859-9	土耳其语 (土耳其)
tr_TR.UTF-8	英语	土耳其	UTF-8	土耳其语 (土耳其、Unicode 3.1)

表 40-6 中东

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
He	英语	以色列	ISO8859-8	希伯来语 (以色列)

表 40-7 北非

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
ar_EG.UTF-8	英语	埃及	UTF-8	阿拉伯语 (埃及)
Ar	英语	埃及	ISO8859-6	阿拉伯语 (埃及)

表 40-8 北美

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
en_CA.ISO8859-1	英语	加拿大	ISO8859-1	英语 (加拿大)

表 40-8 北美 (续下)

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
en_US.ISO8859-1	英语	美国	ISO8859-1	英语 (美国)
en_US.ISO8859-15	英语	美国	ISO8859-15	英语 (美国、ISO8859-15 - 欧洲)
en_US.UTF-8	英语	美国	UTF-8	英语 (美国、Unicode 3.1)
fr_CA.ISO8859-1	法语	加拿大	ISO8859-1	法语 (加拿大)
es_MX.ISO8859-1	西班牙语	墨西哥	ISO8859-1	西班牙语 (墨西哥)

表 40-9 北欧

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
da_DK.ISO8859-1	英语	丹麦	ISO8859-1	丹麦语 (丹麦)
da_DK.ISO8859-15	英语	丹麦	ISO8859-15	丹麦语 (丹麦、ISO8859-15-欧洲)
fi_FI.ISO8859-1	英语	芬兰	ISO8859-1	芬兰语、Unicode 3.1)
fi_FI.ISO8859-15	英语	芬兰	ISO8859-15	芬兰语 (芬兰、ISO8859-15-欧洲)
fi_FI.UTF-8	英语	芬兰	UTF-8	芬兰语 (芬兰)
is_IS.ISO8859-1	英语	冰岛	ISO8859-1	冰岛语 (爱尔兰)
no_NO.ISO8859-1@bokmal	英语	挪威	ISO8859-1	挪威语 (挪威-博克马尔)
no_NO.ISO8859-1@nyorsk	英语	挪威	ISO8859-1	挪威语 (挪威-尼诺斯克)
sv_SE.ISO8859-1	瑞典语	瑞典	ISO8859-1	瑞典语 (瑞典)
sv_SE.ISO8859-15	瑞典语	瑞典	ISO8859-15	瑞典语 (瑞典、ISO8859-15-欧洲)
sv_SE.UTF-8	瑞典语	瑞典	UTF-8	瑞典语 (瑞典、Unicode 3.1)

表 40-10 南美

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
es_AR.ISO8859-1	西班牙语	阿根廷	ISO8859-1	西班牙语 (阿根廷)
es_BO.ISO8859-1	西班牙语	玻利维亚	ISO8859-1	西班牙语 (玻利维亚)
es_CL.ISO8859-1	西班牙语	智利	ISO8859-1	西班牙语 (智利)
es_CO.ISO8859-1	西班牙语	哥伦比亚	ISO8859-1	西班牙语 (哥伦比亚)

表 40-10 南美 (续下)

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
es_EC.ISO8859-1	西班牙语	厄瓜多尔	ISO8859-1	西班牙语 (厄瓜多尔)
es_PE.ISO8859-1	西班牙语	秘鲁	ISO8859-1	西班牙语 (秘鲁)
es_PY.ISO8859-1	西班牙语	巴拉圭	ISO8859-1	西班牙语 (巴拉圭)
es_UY.ISO8859-1	西班牙语	乌拉圭	ISO8859-1	西班牙语 (乌拉圭)
es_VE.ISO8859-1	西班牙语	委内瑞拉	ISO8859-1	西班牙语 (委内瑞拉)
pt_BR.ISO8859-1	英语	巴西	ISO8859-1	葡萄牙语 (巴西)
pt_BR.UTF-8	英语	巴西	UTF-8	葡萄牙语 (巴西、Unicode 3.1)

表 40-11 南欧

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
ca_ES.ISO8859-1	英语	西班牙	ISO8859-1	加泰罗尼亚语 (西班牙)
ca_ES.ISO8859-15	英语	西班牙	ISO8859-15	加泰罗尼亚语 (西班牙、ISO8859-15 - 欧洲)
el_GR.ISO8859-7	英语	希腊	ISO8859-7	希腊语 (希腊)
es_ES.ISO8859-1	西班牙语	西班牙	ISO8859-1	西班牙语 (西班牙)
es_ES.ISO8859-15	西班牙语	西班牙	ISO8859-15	西班牙语 (西班牙、ISO8859-15 - 欧洲)
es_ES.UTF-8	西班牙语	西班牙	UTF-8	西班牙语 (西班牙、Unicode 3.1)
it_IT.ISO8859-1	意大利语	意大利	ISO8859-1	意大利语 (意大利)
it_IT.ISO8859-15	意大利语	意大利	ISO8859-15	意大利语 (意大利、ISO8859-15 - 欧洲)
it_IT.UTF-8	意大利语	意大利	UTF-8	意大利语 (意大利、Unicode 3.1)
pt_PT.ISO8859-1	英语	葡萄牙	ISO8859-1	葡萄牙语 (葡萄牙)
pt_PT.ISO8859-15	英语	葡萄牙	ISO8859-15	葡萄牙语 (葡萄牙、ISO8859-15 - 欧洲)

表 40-12 西欧

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
en_GB.ISO8859-1	英语	大不列颠	ISO8859-1	英语 (大不列颠)

表 40-12 西欧 (续下)

语言环境	用户界面	领土	编码集	语言支持
en_IE.ISO8859-1	英语	爱尔兰	ISO8859-1	英语 (爱尔兰)
fr_BE.ISO8859-1	法语	比利时-瓦龙	ISO8859-1	法语 (比利时-瓦龙、Unicode 3.1)
fr_BE.UTF-8	法语	比利时-瓦龙	UTF-8	法语 (比利时-瓦龙、Unicode 3.1)
fr_FR.ISO8859-1	法语	法国	ISO8859-1	法语 (法国)
fr_FR.UTF-8	法语	法国	UTF-8	法语 (法国、Unicode 3.1)
nl_BE.ISO8859-1	英语	比利时-佛兰德	ISO8859-1	荷兰语 (比利时-佛兰德)
nl_NL.ISO8859-1	英语	荷兰	ISO8859-1	荷兰语 (荷兰)





## 附录 A

---

### 疑难解答（任务）

---

本章包含您在安装 Solaris 9 软件时可能遇到的特定错误信息和一般问题的列表。本章还说明如何解决这些问题。首先使用以下章节列表确定安装过程中出现问题的地方。

- 第 297 页“设置网络安装时的问题”
- 第 298 页“引导系统时的问题”
- 第 301 页“Solaris 9 操作环境的初始安装”
- 第 302 页“升级 Solaris 9 操作环境”

---

**注意：**当您看到短语“可引导媒体”时，这表示以下安装程序中的一个：Solaris suninstall program、Solaris Web Start 程序或定制 JumpStart。

---

---

### 设置网络安装时的问题

未知的客户机 `\host_name`

**原因：**add\_install\_client 命令中的 `host_name` 参数不是名称服务中的主机。

将主机 `host_name` 添加到名称服务中并再次执行 add\_install\_client 命令。

---

# 引导系统时的问题

## 从媒体引导：错误信息

1e0: 无载波 - 收发器电缆问题

**原因：**系统未连接到网络。

**解决办法：**如果这是非联网的系统，请忽略该信息。如果这是联网系统，确保安全地连接了以太网电缆。

刚装入的文件不是可执行文件

**原因：**系统无法找到合适的引导媒体。

**解决办法：**请验证是否已经正确地设置系统，以从网络或从安装服务器安装 Solaris 9。例如，确保在设置系统时为系统指定了正确的平台组。

或者，如果您未将 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD、Solaris 9 Software 2 of 2 和 Solaris 9 Languages CD 的映像复制到安装服务器，确保在安装服务器上安装了 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 并且可以访问。

引导：无法打开 /kernel/unix

**原因：**当您通过显式地将 boot - file 设置为 /kernel/unix 从而覆盖其位置时，将发生此错误。

**解决办法：**

- 请将 PROM 中的 boot -file 重新设置为 ""（空白）。
- 确保将 diag-switch 设置为 off 和 true。

无法从 file/device 引导

**原因：**安装媒体找不到可引导媒体。

**解决办法：**确保满足下列条件：

- 正确地安装并打开 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。
- 将 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 插入到驱动器中。
- 磁盘未受损坏且未弄脏。

警告：时钟快 xxx 天 -- 检查并重置日期！

**描述：**这是参考性信息。

**解决办法：**忽略此信息，并继续进行安装。

## 从媒体引导：一般问题

系统不引导。

**描述：**在最初设置定制 JumpStart 服务器时，您可能遇到不返回错误信息的引导问题。要验证有关系统以及系统引导方式的信息，请运行带 `-v` 选项的引导命令。当您使用 `-v` 选项时，引导命令将在屏幕上显示冗余调试信息。

---

**注意：**如果不提供该标志，则仍显示信息，但将输出定向到系统日志文件。有关更多信息，请参见 `syslogd(1M)`。

---

**解决办法：**在 `ok` 提示符下，键入下列内容：`ok boot net -v - install`。

在具有 Toshiba SD-M 1401 DVD-ROM 的系统上，从 DVD 媒体引导将失败。如果系统的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的固件为修订版 1007，则系统无法从 Solaris 9 DVD 引导。

**解决办法：**应用修补程序 111649-03 或更高版本以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 驱动器的固件。修补程序 111649-03 包含在 Solaris 9 增补 CD 中。

## 从网络引导：错误信息

**警告：** `getfile: RPC 失败: 错误 5 (RPC 超时)`。

**描述：**当网络上有两个或更多个服务器响应安装客户机的引导请求时，将发生此错误。安装客户机与错误的引导服务器连接，安装挂起。下列特定原因可能导致发生该错误：

**原因：**原因 1： `/etc/bootparams` 文件可能存在于具有此安装客户机项的不同服务器上。

**解决办法：**原因 1：确保网络上的服务器没有针对该安装客户机拥有多个 `/etc/bootparams` 项。如果它们有多个项，请删除所有安装服务器和引导服务器上的 `/etc/bootparams` 文件中的重复客户机项（安装客户机要使用的服务器除外）。

**原因：**原因 2：此安装客户机可能存在多个 `/tftpboot` 或 `/rplboot` 目录项。

**解决办法：**原因 2：确保网络上的服务器没有多个用于安装客户机的 `/tftpboot` 或 `/rplboot` 目录项。如果它们有多个项，请从所有安装服务器上的 `/tftpboot` 或 `/rplboot` 目录中删除重复的客户机项并引导服务器（安装客户机要使用的服务器除外）。

**原因：**原因 3：一个安装客户机项可能存在于服务器上的 `/etc/bootparams` 文件中，一项可能存在于另一个使所有系统都能访问配置文件服务器的 `/etc/bootparams` 文件中。这样的项与以下内容类似：

```
* install_config=profile_server:path
```

类似于 NIS 或 NIS+ bootparams 表中的前一个项的行也可引起该错误。

**解决办法：原因 3：**如果名称服务 bootparams 映射或表中存在通配符（例如 \*install\_config=），则删除它并将它添加到引导服务器上的 /etc/bootparams 文件中。

没有网络引导服务器。无法安装系统。请参阅安装说明。

**原因：**此错误发生在您试图从网络安装的系统上。系统设置错误。

**解决办法：**确保正确地将系统设置为从网络安装。请参阅第 76 页“添加将从网络安装的系统”。

prom\_panic: 无法安装文件系统

**原因：**当您正从网络安装 Solaris 9，但引导软件无法定位下列内容时将发生此错误：

- Solaris 9 DVD（此 DVD 或安装服务器上的 DVD 映像的副本）
- Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 映像（Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 或安装服务器上 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 映像的副本）

**解决办法：**确保安装并共享了安装软件。

- 如果要从安装服务器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器中安装 Solaris 9，确保 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 已插入到 CD-ROM 驱动器中，已安装并在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享。
- 如果从安装服务器磁盘上的 Solaris 9 DVD 映像或 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 映像的副本中进行安装，则确保在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享该副本的目录路径。

请参阅手册页 install\_server。

等待 ARP/RARP 包时发生超时...

**原因：原因 1：**客户机试图从网络引导，但它找不到知道该客户机的系统。

**解决办法：原因 1：**请检验系统的主机名是否在 NIS 或 NIS+ 名称服务中。此外，请检验引导服务器的 /etc/nsswitch.conf 文件中的 bootparams 搜索顺序。

例如，/etc/nsswitch.conf 文件中的下行指示 JumpStart 或 Solaris suninstall program 首先在 NIS 映射中查找 bootparams 信息。如果程序未找到任何信息，则 JumpStart 程序或 Solaris suninstall program 查看引导服务器的 /etc/bootparams 文件。

bootparams: nis 文件

**原因：原因 2：**客户机的以太网地址不正确。

**解决办法：原因 2：**在安装服务器的 /etc/ethers 文件中检验以太网地址是否正确。

**原因：**原因 3：在定制 JumpStart 安装中，`add_install_client` 命令指定将指定的服务器作为安装服务器的平台组。如果在使用 `add_install_client` 的同时使用了错误的体系结构值，则您将看到此问题。例如，要安装的机器是 `sun4u`，但您却改用了 `sun4m`。

**解决办法：**原因 3：重新运行具有正确体系结构值的 `add_install_client`。

## 一般问题 -> 从网络引导

系统从网络引导，但却从指定的安装服务器以外的系统中引导。

**原因：**`/etc/bootparams` 以及可能的 `/etc/ethers` 项存在于另一个客户机系统上。

**解决办法：**在名称服务器上，更新正在安装的系统的 `/etc/bootparams` 项。该项应符合下列语法：

```
install_system root=boot_server:path install=install_server:path
```

此外，确保安装客户机的子网中只有一个 `bootparams` 项。

在您设置安装服务器并将系统配置为从网络安装 Solaris 9 之后，该系统仍然不引导。

**原因：**`tftpd` 可能不会在安装服务器上运行。

**解决办法：**确保 `tftpd` 守护程序正在安装服务器上运行。键入以下命令：

```
# ps -ef | grep tftpd
```

如果此命令不返回一个指示 `tftpd` 守护程序正在运行的行，则编辑 `/etc/inetd.conf` 文件并将注释 (`#`) 字符从下行中删除：

```
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \  
-s /tftpboot
```

完成此更改之后，请再次尝试引导系统。

---

## Solaris 9 操作环境的初始安装

初始安装失败

**解决办法：**如果 Solaris 安装失败，则您必须重新启动安装。要重新启动安装，请从 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Installation CD、Solaris 9 Software 1 of 2 CD 或网络中引导系统。

不能在部分安装 Solaris 软件之后卸载该软件。必须从备份中恢复系统或再次开始 Solaris 安装过程。

/cdrom/Solaris\_9/SUNW xxx/reloc.cpio: 中断的管道

**描述：**此错误信息并不影响安装。

**解决办法：**忽略此信息，并继续进行安装。

---

## 升级 Solaris 9 操作环境

### 错误信息 -> 升级

没有可升级磁盘

**原因：** /etc/vfstab 文件中的交换项导致升级失败。

**解决办法：**注释掉 /etc/vfstab 文件中的下行：

- 未升级磁盘上的所有交换文件和片
- 不再存在的交换文件
- 任何未使用的交换片

未找到 usr/bin/bzczt

**原因：** Solaris Live Upgrade 因需要修补程序群集而失败。

**解决办法：**安装 Solaris Live Upgrade 需要修补程序。转到 <http://sunsolve.sun.com> 以获取修补程序。

### 一般问题 -> 升级

即使存在一个可在系统上升级的 Solaris 软件版本，升级选项也不显示。

**原因：**原因 1： /var/sadm 目录是符号链接，或从另一个文件系统进行的安装。

**解决办法：**原因 1：将 /var/sadm 目录移动到根 ( / ) 或 /var 文件系统中。

**原因：**原因 2：缺少 /var/sadm/softinfo/INST\_RELEASE 文件。

**解决办法：**原因 2：用下列模板创建新的 INST\_RELEASE 文件：

```
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
```

`x` 是系统上的 Solaris 软件的版本

**原因：**原因 3：/var/sadm/softinfo 中缺少 SUNWusr

**解决办法：**解决方案 3：您需要执行初始安装。Solaris 软件是不可升级的。

无法关闭或初始化 md 驱动程序

**解决办法：**

- 如果不是镜像，则 vsftab 文件中注释掉。
- 如果是镜像，则中断该镜像并进行重新安装。

因 Solaris 安装程序无法安装文件系统而导致升级失败。

**原因：**在升级过程中，脚本试图安装正在升级的根 (/) 文件系统上的系统 /etc/vfstab 文件中列出的所有文件系统。如果安装脚本无法安装文件系统，则它将失败并退出。

确保系统的 /etc/vfstab 文件中的所有文件系统都可进行安装。在 /etc/vfstab 文件中注释掉任何无法安装或可能引起问题的文件系统，以便 Solaris suninstall program 在升级过程中不会试图安装它们。任何包含要升级的软件且基于系统的文件系统（例如 /usr）都无法注释掉。

升级失败

**描述：**系统没有足够的升级空间。

**原因：**检查第 5 章以找出空间问题并查明能否在不使用自动布局来重新分配空间的情况下解决该问题。

升级镜像根时遇到的问题

**解决办法：**如果在使用 Solaris 卷管理程序镜像根进行升级时遇到问题，请参阅“Troubleshooting Solaris Volume Manager” in *Solaris Volume Manager Administration Guide*。

## ▼ 在升级失败后继续进行升级

升级失败，系统无法进行软引导。失败是因控制以外的原因造成的，如电源断电或网络连接失败。

1. 从 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Installation CD、Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 或网络中重引导系统。

2. 选择安装的升级选项。

Solaris 安装程序确定系统是否已经部分升级并继续进行升级。

## 在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级时，系统将发出应急信息

如果在升级并运行 Veritas VxVM 的同时使用 Solaris Live Upgrade，则如果您不使用下列过程进行升级，系统在重引导时将发出应急信息。如果软件包不符合 Solaris 高级封装原则，则将出现问题。

1. 创建不活动引导环境。请参阅第 221 页“创建新引导环境”。
2. 在升级不活动引导环境之前，必须禁止不活动引导环境上的现有 Veritas 软件。

- a. 安装不活动引导环境。

```
# lumount inactive_boot_environment_name mount_point
```

例如：

```
# lumount solaris8 /.alt.12345
```

- b. 更改为包含 vfstab 的目录，例如：

```
# cd /.alt.12345/etc
```

- c. 生成不活动引导环境的 vfstab 文件的副本，例如：

```
# cp vfstab vfstab.501
```

- d. 在复制的 vfstab 中注释掉所有 Veritas 文件系统项，例如：

```
# sed vfstab.novxfs> vfstab < '/vx\dsk/s/^/#/g'
```

将每行的第一个字符更改为 #，这使该行成为注释行。注意，该注释行不同于系统文件注释行。

- e. 复制更改后的 vfstab 文件，例如：

```
# cp vfstab.novxfs vfstab
```

- f. 将目录更改为不活动引导环境的系统文件，例如：

```
# cd /.alt.12345/etc
```

- g. 生成不活动引导环境的系统文件的副本，例如：

```
# cp system system.501
```

- h. 注释掉所有“forceload:”包含 drv/vx 的项。

```
# sed '/forceload: system.novxfs> system < drv/vx/s/^/*/'
```

将每行的第一个字符改为 \*，这使该行成为注释行。注意，该注释行不同于 vfstab 文件注释行。

- i. 将目录更改为不活动引导环境上的 install-db 文件，例如：

```
# cd /.alt.12345/etc
```



j. 创建 Veritas `install-db` 文件，例如：

```
# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
```

k. 卸载不活动引导环境。

```
# luumount inactive_boot_environment_name mount_point
```

3. 升级不活动引导环境。请参阅第 33 章。

4. 激活不活动引导环境。请参阅第 248 页“激活引导环境”。

5. 关闭系统。

```
# init 0
```

6. 以单用户模式引导不活动引导环境：

```
OK boot -s
```

显示几个包含“vxvm”或“VXVM”的消息和错误信息，可以忽略它们。不活动引导环境成为活动引导环境。

7. 升级 Veritas。

a. 将 Veritas `VRTSvmsa` 包从系统中删除，例如：

```
# pkgrm VRTSvmsa
```

b. 将目录更改为 Veritas 包。

```
# cd /location_of_Veritas_software
```

c. 将最新的 Veritas 包添加到系统中：

```
#pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmmman VRTSvmdev
```

8. 恢复原始的 `vfstab` 和系统文件：

```
# cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
# cp /etc/system.original /etc/system
```

9. 重引导系统。

```
# init 6
```



## 附录 B

---

# 远程安装或升级（任务）

---

本附录描述如何使用 Solaris Web Start 程序在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的机器或域上安装或升级 Solaris 操作环境。

---

**注意：**如果您要在一个多域服务器上安装或升级 Solaris 操作环境，在开始安装过程前请参考系统控制器或系统服务处理器文档。

---

---

## 使用 Solaris Web Start 程序从远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 安装或升级

如果您想在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的机器或域上安装 Solaris 操作环境，可以使用接在另一台机器上的驱动器。两台机器必须连接在同一子网中。使用下列说明完成安装。

### ▼ 从远程 DVD-ROM 和 CD-ROM 安装或升级

---

**注意：**本过程假定系统正在运行“卷管理器”。如果您未使用“卷管理器”管理媒体，请参阅 *System Administration Guide: Basic Administration*，了解有关在不使用“卷管理器”的情况下管理可移动媒体的详细信息。

---

在下列过程中，具有 DVD-ROM 或 CD-ROM 的远程系统被标识为 *remote system*。要安装客户机的系统被标识为 *client system*。

1. 标识一个运行 Solaris 操作环境并有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统。

2. 在具有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的 *remote system* 上，在驱动器中插入 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD。

“卷管理器”安装该光盘。

3. 在远程系统上，将目录更改到 `add_install_client` 命令所在的 DVD 或 CD。

- 对于 DVD 媒体，请键入：

```
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
```

- 对于 CD 媒体，请键入：

```
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0
```

4. 在远程系统上添加希望作为客户机安装的系统。

- 对于 DVD 媒体，请键入：

```
remote system# ./add_install_client \
client_system_name arch
```

- 对于 CD 媒体，请键入：

```
remote system# ./add_install_client -s remote_system_name: \
/cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch
```

<i>remote_system_name</i>	具有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统的名称
<i>client_system_name</i>	要安装的机器的名称
<i>arch</i>	要安装的机器的平台组，例如 <code>sun4u</code> 。在要安装的系统上，通过使用 <code>uname -m</code> 命令找到该平台组。

5. 引导要安装的 *client system*。

```
client system: ok boot net
```

Solaris Web Start 安装开始。

6. 如果需要，按照说明键入系统配置信息。

- 如果使用的是 DVD 媒体，请按照屏幕上的说明完成安装。安装随即完成。
- 如果使用的是 CD 媒体，则机器重新引导，然后 Solaris 安装程序开始。“欢迎”面板之后，“指定媒体”面板出现，其中“网络文件系统”被选定。前进到步骤 7。

7. 在“指定媒体”面板上，单击“下一步”。

“指定网络文件系统路径”面板出现，并且文本字段中包含安装路径。

```
client_system_ip_address:/cdrom/cdrom0/s0
```

8. 在安装 DVD 或 CD 的远程系统上，将目录更改到 `root`。

```
remote system# cd /
```

9. 在远程系统上，检查已被共享的片的路径。

```
remote system# share
```

10. 在远程系统上，通过使用在步骤 9 中找到的路径停止共享 Solaris 9 DVD 或 Solaris 9 Installation CD。如果路径指向两个片，则 unshare 两个片。

```
remote system# unshare absolute_path
```

*absolute\_path* 是 share 命令中显示的绝对路径

在此示例中，片 0 和片 1 被停止共享。

```
remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
```

```
remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s1
```

11. 弹出 Solaris 9 Installation CD。

```
remote system# eject cdrom
```

12. 在远程系统上的 CD-ROM 驱动器中插入 Solaris 9 Software 1 of 2 CD。

13. 在远程系统上，导出 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD。

```
remote system# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
```

14. 在正在安装的客户机系统上，单击“下一步”继续 Solaris 安装。

15. 如果 Solaris Web Start 程序提示您插入 Solaris 9 Software 2 of 2 CD，请重复步骤 9 到步骤 14 以停止共享 Solaris 9 Software 1 of 2 CD CD 然后导出并安装 Solaris 9 Software 2 of 2 CD。

16. 如果 Solaris Web Start 程序提示您插入 Solaris 9 Languages CD，请重复步骤 9 到步骤 14 以停止共享 Solaris 9 Software 2 of 2 CD 然后导出并安装 Solaris 9 Languages CD。

当您导出 Solaris 9 Languages CD 时，装有 CD-ROM 的机器上出现一个安装程序窗口。安装 Solaris 9 Languages CD 时忽略安装程序窗口。完成 Solaris 9 Languages CD 的安装后，关闭安装程序窗口。



## 附录 C

---

### 附加 SvR4 封装要求（参考）

---

本附录适用于需要使用定制 JumpStart 程序或 Solaris Live Upgrade 来安装或删除软件包（特别是第三方软件包）的系统管理员。遵循这些封装要求可使定制 JumpStart 安装具有非交互性，并可防止修改当前正在运行的系统，从而可以使用 Solaris Live Upgrade 进行升级。

---

**注意：**替换根 (/) 是操作环境的副本，而不是当前正在运行的系统的副本。

---

---

### 封装要求概述

要使定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 正常工作，软件包必须符合 SvR4 封装要求。《应用程序封装开发者指南》提供了有关封装要求和术语定义的更具体信息，请特别参见以下章节：“Advanced Package Creation Techniques” in *Application Packaging Developer's Guide*

有关添加和删除软件包以及安装管理文件的基本信息，请参见“Managing Software (Overview)” in *System Administration Guide: Basic Administration*。请参见特定的手册页。

有关在本附录中引用的命令的详细信息，请参见手册页 `dircmp(1)`、`fssnap(1M)`、`ps(1)` 或 `truss(1)`。

表 C-1 列出了适用于 Solaris Live Upgrade 或定制 JumpStart 程序的信息。

表 C-1 要求信息

安装方法	记录在案的要求
Solaris Live Upgrade	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 请参见《应用程序封装开发者指南》中的 SvR4 封装要求</li> <li>■ 请参见第 312 页“定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 替换根 (/) 要求”。</li> <li>■ 请参见第 314 页“Solaris Live Upgrade 替换引导环境顺应性”</li> </ul>
定制 JumpStart 程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 请参见《应用程序封装开发者指南》中的 SvR4 封装要求</li> <li>■ 请参见第 312 页“定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 替换根 (/) 要求”。</li> <li>■ 请参见第 315 页“与定制 JumpStart 程序的升级顺应性”</li> </ul>

## 定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 替换根 (/) 要求

替换根 (/) 是操作环境的副本，而不是当前正在运行的系统的副本。由 Live Upgrade 或定制 JumpStart 程序使用的软件包必须遵循以下这些要求：

- 在没有用户交互的情况下启用定制 JumpStart 安装或升级
- 不对当前正在运行的系统进行任何修改，这一点在使用 Solaris Live Upgrade 时是非常必要的

以下列表解释了替换根 (/) 顺应性的要求。

- 要成功安装一个操作系统，软件包必须识别并正确遵从替换根 (/) 说明符。  
软件包可以在其 pkgmap 文件（包映射）中包括绝对路径。如果这些文件存在，则将相应于 pkgadd 命令的 -R 选项来写它们。同时包含绝对路径和相对（可重定位）路径的软件包还可安装到替换根 (/) 中。\$PKG\_INSTALL\_ROOT 被用作绝对文件和可重定位文件的前缀，以便所有路径在通过 pkgadd 安装时都可以正确解析。
- 正在使用 pkgadd -R 选项安装或使用 pkgrm -R 选项删除的软件包不得更改当前正在运行的系统。  
正在使用 pkgadd 命令 -R 选项安装或使用 pkgrm 命令 -R 选项删除的软件包所随附的任何过程脚本均不得更改当前正在运行的系统。您所提供的任何安装脚本都必须引用任何前缀为 \$PKG\_INSTALL\_ROOT 变量的目录或文件。软件包必须写所有带有 \$PKG\_INSTALL\_ROOT 前缀的目录和文件。软件包不得删除不带 \$PKG\_INSTALL\_ROOT 前缀的目录。表 C-2 提供了正确的脚本撰写语法的示例。



表 C-2 安装脚本语法示例

脚本类型	正确的语法	错误的语法
Bourne 外壳程序“if”语句段	<pre>if [ -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf ] ; then</pre>	<pre>if [ -f /etc/myproduct.conf ]\ ; \ then</pre>
删除文件	<pre>/bin/rm -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre>	<pre>/bin/rm -f /etc/myproduct.conf</pre>
更改文件	<pre>echo "test=no" \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre>	<pre>echo "test=no"\ /etc/myproduct.conf</pre>

## \$PKG\_INSTALL\_ROOT 和 \$BASEDIR 之间的差异概述

\$PKG\_INSTALL\_ROOT 表示您要向其添加软件包的机器的根 (/) 文件系统的位置。它被设置为 pkgadd 命令的 -R 参数。例如，如果调用以下命令：

```
# pkgadd -R /a SUNWvsvm
```

则 \$PKG\_INSTALL\_ROOT 就会在软件包安装过程中被置于 /a 之前。

\$BASEDIR 指向安装可重定位的软件包对象的 **可重定位** 基目录。在此仅安装可重定位的对象。不可重定位的对象（即那些在 pkgmap 文件中具有**绝对**路径的对象）的安装实际上总是相对于替换根 (/)，而不是相对于 \$BASEDIR。如果一个软件包没有可重定位的对象，则该软件包被称为绝对软件包（或不可重定位的软件包），同时 \$BASEDIR 将是未定义的，因而不可用于软件包过程脚本。

例如，假定一个软件包的 pkgmap 文件包含以下两个项：

```
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
```

并且 pkginfo 文件包含一个 \$BASEDIR 定义：

```
BASEDIR=/opt
```

如果该软件包使用以下命令安装：

```
# pkgadd -R /a SUNWtest
```

则 ls 就会被安装在 /a/opt/sbin/ls 中，而 ls2 被安装为 /a/sbin/ls2。

---

## Solaris Live Upgrade 替换引导环境顺应性

在使用 Solaris Live Upgrade 以及创建新的引导环境时，请遵循以下这些准则以避免出现问题。

- 您的软件包过程脚本必须独立于当前活动的操作环境。过程脚本定义在软件包安装和删除过程中的特定时刻所发生的操作。可以使用以下这些预定义的名称创建四个过程脚本：`preinstall`、`postinstall`、`preremove` 和 `postremove`。软件包过程脚本必须独立于当前活动的操作环境，这是因为可能使用 Solaris Live Upgrade 来切换替换引导环境。
  - 这些脚本不得启动或停止任何进程，或者依赖于某些命令（如 `ps` 或 `truss`）的输出，因为这些命令都是与操作系统有关的，并且会报告关于当前正在运行的系统的信息。
  - 过程脚本可自由使用其它标准 UNIX 命令，如 `expr`、`cp` 和 `ls` 以及其它有助于 shell 脚本撰写的命令。但不得修改当前替换根（/），除非遵循第 312 页“定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 替换根（/）要求”部分中所概述的规则。
  - 所有脚本都必须在 Bourne 外壳程序（`/bin/sh`）中撰写。Bourne 外壳程序是 `pkgadd` 命令用来执行过程脚本的解释程序。
  - 软件包过程脚本不得调用在 2.6 发行版以前的各版本中不存在的命令。例如，软件包过程脚本不能调用 `pgrep` 命令。自从 2.6 发行版问世以来，许多命令都增加了附加特征。软件包过程脚本不得使用任何在 2.6 发行版中不存在的命令选项。例如，`-f` 选项是 `umount` 命令的新增选项。
- 所有软件包都必须通过 `pkgchk` 验证。在创建软件包之后以及安装它之前，必须使用以下命令对其进行检查。

```
# pkgchk -d dir_name pkg_name
```

*dir\_name* 指定该软件包所驻留的目录的名称

*pkg\_name* 指定该软件包的名称

例如，如果软件包位于 `/export/SUNWvxvm`，则您将发出以下命令。

```
# pkgchk -d /export SUNWvxvm
```

不应显示任何错误。

在创建一个软件包之后，必须通过使用 `pkgadd` 的 `-R dir_name` 选项将该软件包安装到替换根（/）位置来对其进行测试。完成这一步以后，必须使用 `pkgchk` 检查该软件包的正确性，如本示例所示。

```
# pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm
```

```
# pkgchk -R /a SUNWvxvm
```

不应显示任何错误。

- 同时，软件包不得执行由软件包本身交付的命令。这样做是为了维护无盘兼容性，同时避免运行可能需要尚未安装的共享库的命令。

这些创建、修改和删除文件的要求可使用各种命令进行检验。例如，`dircmp` 或 `fssnap` 命令可用于检验软件包是否运行正常。同时，`ps` 命令可用于测试守护程序的顺应性，方法是确保守护程序未被该软件包停止或启动。`truss` 和 `pkgadd` 命令可测试运行时软件包安装顺应性，但可能不会在所有情况下都有效。在以下示例中，`truss` 命令除去所有只读的非 `$BASEDIR` 访问，而仅显示对不在指定的替换根 (/) 中的路径的非只读访问。

```
# BASEDIR=/a; export BASEDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${BASEDIR} SUNWvxxvm \
2>&1> /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("${BASEDIR}
```

有关本部分所引用的命令的详细信息，请参见手册页 `dircmp(1)`、`fssnap(1M)`、`ps(1)` 或 `truss(1)`。

---

## 与定制 JumpStart 程序的升级顺应性

定制 JumpStart 程序顺应性能够确保软件包可作为传统 Solaris 安装公用程序的一部分被添加和删除，这些公用程序包括：

- 定制 JumpStart 程序
- Solaris `suninstall` program
- Solaris Web Start 安装方法

定制 JumpStart 程序顺应性还可确保软件包可参与 Solaris 升级。要获得定制 JumpStart 程序顺应性，软件包还必须遵循在 第 312 页“定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 替换根 (/) 要求”中概述的替换根 (/) 要求。

为了能够有效地使用定制 JumpStart 程序，软件包必须在不提示用户输入信息的情况下添加或删除。为了禁止用户交互，请使用 `pkgadd` 命令 `-a` 选项来设置一个新的管理文件。`-a` 选项将定义一个安装管理文件，该文件用来替代缺省的管理文件。使用缺省文件时可能会导致提示用户输入更多信息。您可以创建一个管理文件，该文件指示 `pkgadd` 应绕过这些检查，并在用户确认后安装软件包。以下示例显示了如何使用 `pkgadd` 管理文件。

- 如果未提供任何管理文件，则 `pkgadd` 将使用 `/var/sadm/install/admin/default`。使用该文件可能会导致发生用户交互。

```
# pkgadd
```

- 如果在命令行上提供了一个相对管理文件，则 `pkgadd` 将在 `/var/sadm/install/admin` 中查找文件名并使用该文件。在本示例中，相对管理文件名为 `nocheck`，并且 `pkgadd` 将查找 `/var/sadm/install/admin/nocheck`。

```
# pkgadd -a nocheck
```

- 如果提供的是一个绝对文件，则 `pkgadd` 将使用该文件。在本示例中，`pkgadd` 将在 `/tmp/nocheck` 中查找。

```
# pkgadd -a /tmp/nocheck
```

下面是一个安装管理文件的示例，该文件可防止 `pkgadd` 在安装软件包之前提示用户加以确认。

```
mail=  
instance=overwrite  
partial=nocheck  
runlevel=nocheck  
idepend=nocheck  
space=nocheck  
setuid=nocheck  
conflict=nocheck  
action=nocheck  
basedir=default
```

有关详细信息，请参见手册页 `admin(4)` 或 `pkgadd(1M)`。

# 升级到 Solaris Update 发行版（任务）

---

本章提供有关升级到 Solaris 操作环境的更新之前检查修补程序的说明。

---

## 升级到 Solaris Update 发行版

如果您已在运行 Solaris 9 操作环境并且安装了单独的修补程序，则升级到 Solaris 9 Update 发行版会导致如下结果：

- 作为 Solaris 9 Update 发行版的一部分提供的任何修补程序都将被重新应用于您的系统。无法取消这些修补程序。
- 以前安装在系统上但未在 Solaris 9 Update 发行版中包括的任何修补程序都将被删除。

“修补程序分析器”在您的系统上执行分析以决定通过升级到 Solaris 9 Update 发行版将要删除哪些修补程序（如果有）。“修补程序分析器”有以下几种形式。

- 如果使用 Solaris Web Start 程序进行升级，则“修补程序分析器”对话框出现。选择“是”执行分析。
- 如果使用 Solaris suninstall program 进行升级，则选择“修补分析”对话框中的“分析”执行分析。
- 如果使用定制 JumpStart 安装或 Solaris Live Upgrade 进行升级，则运行 `analyze_patches` 脚本执行分析。有关详细说明，请参阅第 318 页“运行 `analyze_patches` 脚本”。

执行分析后，请参考第 318 页“查看修补程序分析器输出”以获得有关修补程序分析结果的详细信息。

## ▼ 运行 analyze\_patches 脚本

---

注意：要运行 `analyze_patches` 脚本，已安装的系统或 Solaris 9 DVD、Solaris 9 Software CD 或网络映像必须可由脚本通过 NFS 或本地安装的媒体访问。

---

### 1. 更改到 Misc 目录。

- 如果映像位于本地安装的媒体上，则键入：

```
# cd /cdrom/sol_9_Update_sparc/s9/Solaris_9/Misc
```

在此命令中，`Update` 是实际的“更新”标识符。

- 如果映像可以在 NFS 文件系统中得到，则键入：

```
# cd /NFS_mount_directory/Solaris_9/Misc
```

### 2. 运行 analyze\_patches 脚本：

```
# ./analyze_patches [-R rootdir] [-N netdir] [-D databasedir]
```

<code>-R rootdir</code>	<code>rootdir</code> 是已安装系统的根。缺省值为 <code>/</code> 。
<code>-N netdir</code>	<code>netdir</code> 是要安装的 OS 映像的根的路径。缺省值为 <code>/cdrom/cdrom0</code> 。 <code>netdir</code> 是包含 <code>solaris_9</code> 目录的目录的路径。如果从 NFS 安装点运行 <code>patch_analyzer</code> ，则必须使用此选项。
<code>-D databasedir</code>	如果脚本从 OS 映像中 <code>Misc/</code> 目录之外的目录调用，则程序无法找到用于修补程序分析的数据库。使用 <code>-D</code> 选项提供数据库的路径。没有此数据库（它位于 OS 映像上 <code>Solaris_9/Misc/database</code> 中），脚本不能正常工作。

## ▼ 查看修补程序分析器输出

执行了分析后，请使用以下步骤查看输出。

### 1. 查看“修补程序分析器”的输出。

“修补程序分析器”提供了将被其它修补程序删除、降级、积累或废弃的修补程序列表。修补程序积累类似于修补程序升级。积累的修补程序被删除，它的修复由一个新的修补程序传送。显示如下的信息：

```
将要删除修补程序 105644-03。  
修补程序 105925 将从 -02 降级为 -01。  
修补程序 105776-01 将由修补程序 105181-05 积累/废弃。
```

如果“修补程序分析器”程序不提供列表，则不会对系统上以前安装的任何修补程序采取任何操作。

### 2. 确定修补程序替换和删除是否可以接受。

- 如果是，则升级系统。
- 如果不，则不升级系统。

对于更新发行版，不是进行升级，而是可以使用 Solaris 9 Maintenance Update 发行版仅应用修补程序到您的系统上。

---

**注意：**从 CD 上或通过下载可以得到 Solaris 9 Maintenance Update。维护更新安装指南中提供了应用修补程序的说明。

---





# 术语汇编

---

活动引导环境	当前引导的引导环境。
替代根 ( <i>l</i> ) 文件系统	操作环境（而不是当前运行的系统）的一个副本。
归档文件	一个文件，包含从主系统复制的全部文件。该文件还包含归档文件的标识信息，如名称和归档文件的创建日期。当您选择在系统上安装一个归档文件时，系统于是会包含您创建该归档文件所使用的主系统的确切配置。
箭头键	数字小键盘上的四个方向键之一。
开始脚本	用户定义的 Bourne 外壳程序脚本，在 <code>rules</code> 文件中指定，该脚本在 Solaris 软件安装在系统上之前执行任务。只能对定制 JumpStart 安装使用开始脚本。
引导	将系统软件装入内存中并启动它。
引导环境	一个可引导的 Solaris 环境，其中包括一套磁盘片以及适当的安装点和文件系统。这些磁盘片可能在一磁盘上或者分布在多个磁盘上。
引导服务器	一个服务器系统，它为同一网络子网上的客户机系统提供程序和启动它们所需的信息。如果安装服务器与将要安装 Solaris 软件的系统在不同的子网上，则必须有引导服务器才能从网络安装。
校验和	一组用于对组进行检查的数据项的相加结果。数据项可以是数字或其它在计算校验和时被看作数字的字符串。校验和的值用于检验两个设备间的通信是否成功。
客户机	在用于通信的客户机-服务器模型中，客户机是一个从远程访问计算机服务器资源（如计算机电源和大内存容量）的进程。
克隆系统	一个通过使用 Web Start Flash 归档文件安装的系统。克隆系统具有与主系统相同的安装配置。
群集	包（软件模块）的逻辑集合。软件分为 <b>软件组</b> ，其中每一个都由群集和包组成。

<b>命令行</b>	一个字符串，以命令开始，其后常跟变量（包括选项、文件名和其它表达式），以行尾字符结束。
<b>Core</b>	一个软件组，包含在系统上引导和运行 Solaris 操作环境所需的最小软件。Core 包括一些运行通用桌面环境 (CDE) 桌面所需的联网软件和驱动程序。它不包括 CDE 软件。
<b>关键文件系统</b>	Solaris 操作环境必需的文件系统。当您使用 Solaris Live Upgrade 时，在活动和不活动引导环境的 <code>vfstab</code> 中，这些文件系统是独立的安装点。 <code>root (/)</code> 、 <code>/usr</code> 、 <code>/var</code> 和 <code>/opt</code> 即属于这类文件系统。这些文件系统总是从源被复制到不活动的引导环境。
<b>定制 JumpStart</b>	一种安装类型，在此类安装中，Solaris 9 软件基于用户定义的配置文件自动安装在系统上。您可以为不同类型的用户和系统创建定制的配置文。定制 JumpStart 安装是一个由您创建的安装。
<b>定制探测文件</b>	一个必须与 <code>rules</code> 文件位于同一个 JumpStart 目录中的文件，它是一个 Bourne 外壳程序脚本，包含两种类型的函数：探测和比较。探测函数收集您想要的信息或者做实际的工作，并设置一个由您定义的相应 <code>SI_</code> 环境变量。探测函数成为探测关键字。比较函数调用相应的探测函数，比较探测函数的输出，如果关键字匹配则返回 0，如果关键字不匹配则返回 1。比较函数成为规则关键字。另见 <b>规则文件</b> 。
<b>派生的配置文件</b>	一种在定制 JumpStart 安装中由开始脚本动态创建的配置文件。
<b>Developer Solaris Software Group</b>	一个软件组，包含 End User Solaris Software Group 以及用于开发软件的库、包含文件、手册页和程序设计工具。
<b>DHCP</b>	动态主机配置协议是一个应用层协议，它使 TCP/IP 网络上的个别计算机（即客户机）可以从一台或多台指定的和集中维护的 DHCP 服务器上提取 IP 地址和其它网络配置信息。此工具减少了维护和管理大型 IP 网络的费用。
<b>光盘</b>	光盘，与磁盘相对，与 CD（压缩光盘）市场上的常见拼写一致。例如，CD-ROM 是一种光盘。
<b>磁盘</b>	一个或一套磁化媒体的圆盘，组织成同心的磁轨和扇区，用于存储文件等数据。另见光盘。
<b>磁盘配置文件</b>	表示磁盘结构（例如字节/扇区、标志、盘片）的文件。磁盘配置文件使您能够使用 <code>pfinstall</code> 从单个系统测试不同大小磁盘上的配置文件。
<b>无盘客户机</b>	网络上的一种客户机，它的所有磁盘存储均依赖于服务器。
<b>域</b>	因特网命名结构的一部分。域表示本地网络上的一组共享管理文件的系统。
<b>域名</b>	分配给局域网上一组共享管理文件的系统的名称。网络信息服务 (NIS) 数据库必须有它才能正常工作。域名包括一系列以句点分隔的组成名称（例如 <code>tundra.mpk.ca.us</code> ）。在一个域名中，越靠右的组件名称所标识的网域范畴越广（通常指远程区域）。

<b>End User Solaris Software Group</b>	一个软件组，包含 Core 软件组以及向最终用户推荐的软件，包括通用桌面环境 (CDE) 和台式软件。
<b>Entire Solaris Software Group</b>	包含完整 Solaris 9 发行版的软件组。
<b>Entire Solaris Software Group Plus OEM Support</b>	包含完整 Solaris 9 发行版的软件组，外加对 OEM 的额外硬件支持。在基于 SPARC 的服务器上安装 Solaris 软件时建议使用该软件组。
<b>/etc</b>	包含关键系统配置文件和维护命令的目录。
<b>/export</b>	OS 服务器上与网络上的其它系统共享的文件系统。例如， <code>/export</code> 文件系统可以包含无盘客户机的根文件系统和交换空间以及网络上用户的起始目录。无盘客户机的引导和运行依赖于 OS 服务器上的 <code>/export</code> 文件系统。
<b>回退</b>	向以前运行的环境的返回。当您正在激活一个环境并且指定用于引导的引导环境失败（或显示一些不希望出现的行为）时，使用回退。
<b>文件服务器</b>	为网络上的系统提供软件和文件存储的服务器。
<b>文件系统</b>	在 SunOS™ 操作系统中，您可以访问的文件和目录的树结构网络。
<b>结束脚本</b>	一个用户定义的 Bourne 外壳程序脚本，在 <code>rules</code> 文件中指定，该脚本在 Solaris 软件安装在系统上之后、系统重新引导之前执行任务。只能对定制 JumpStart 安装使用结束脚本。
<b>格式</b>	将数据放入结构或将磁盘分成接收数据的扇区。
<b>功能键</b>	标注为 F1、F2、F3 等的 10 个或更多个键盘键之一，这些键映射到特定的任务。
<b>硬链接</b>	引用磁盘上的文件的目录项。可以有一个以上的这类目录项引用同一物理文件。
<b>主机名</b>	网络上的其它系统得以知道某一系统的名称。该名称在具体某个域内（通常意味着在任何单个组织内）的所有系统中必须是唯一的。主机名可以是字母、数字和减号 (-) 的任意组合，但不能以减号开头或结束。
<b>HTTP</b>	（超文本传输协议）(n.) 从远程主机提取超文本对象的因特网协议。该协议基于 TCP/IP。
<b>不活动的引导环境</b>	任何当前未被引导和未被指定在下次重新引导时激活的引导环境。
<b>初始安装选项</b>	一个由 Solaris Web Start 程序和 Solaris <code>suninstall program</code> 显示的选项，它用新的 Solaris 版本覆写磁盘。系统为可以升级的系统显示初始安装选项。然而，如果您选择初始安装选项，则包含旧版 Solaris 软件（包括本地修改）的磁盘被覆盖。
<b>安装服务器</b>	提供 Solaris 9 CD 映像的服务器，网络上的其它系统可以从它安装 Solaris（也称为 <b>媒体服务器</b> ）。通过将 Solaris 9 CD 映像复制到安装服务器的硬盘上可以创建安装服务器。

## IP 地址

因特网协议地址。TCP/IP 中标识网络中的每个主机的唯一 32 位数字。由四个以句点分隔的数字组成的 IP 地址（例如 192.9.9.1）。IP 地址的每一部分通常是一个 0 到 225 之间的数字。然而，第一个数字必须小于 224，最后一个数字不能是 0。

IP 地址在逻辑上分为两部分：网络（类似于电话的区号）和网络上的本地系统（类似于电话号码）。例如，A 类 IP 地址中的数字表示“网络.本地.本地.本地”，C 类 IP 地址中的数字表示“网络.网络.网络.本地”。

类	范围（xxx 是一个 0 到 255 的数字）	可用 IP 地址的数量
A 类	1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx	一千六百万个以上
B 类	128.0.xxx.xx 1x - 191.255.xxx.xxx	65,000 个以上
C 类	192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx	256 个

## IPv6

IPv6 是因特网协议 (IP) 的新版本（第 6 版），是从当前版本 IPv4（第 4 版）演化的版本。IPv6 是 IPv4 的增强版。使用定义的转移机制部署 IPv6 不会破坏当前的操作。此外，IPv6 为新的因特网功能提供了一个平台。

“IPv6 (Overview)” in *System Administration Guide: IP Services* 对 IPv6 进行了更详细的描述。

## 作业

将由计算机系统完成的用户定义任务。

## JumpStart 目录

当对定制 JumpStart 安装使用配置文件软盘时，JumpStart 目录是软盘上包含全部基本定制 JumpStart 文件的根目录。当对定制 JumpStart 安装使用配置文件服务器时，JumpStart 目录是服务器上包含全部基本定制 JumpStart 文件的目录。

## JumpStart 安装

一种安装类型，在此类安装中，Solaris 9 软件通过使用工厂安装的 JumpStart 软件自动安装在系统上。

## Kerberos

一种网络认证协议，它使用强大的密钥加密，使客户机和服务器能够在不安全的网络连接上向彼此标识自己。

## 语言环境

享有同样的语言、风俗和文化习俗的地理或政治区域或社区（美国英语是 en\_US，英国英语是 en\_UK）。

## 主系统

用于创建 Web Start Flash 归档文件的系统。系统配置保存在归档文件中。

## 媒体服务器

请参阅[安装服务器](#)。

## 元设备

请参阅[卷](#)。

## miniroot

最小的可能可引导 Solaris root 文件系统。Miniroot 包含一个内核和仅够用来在硬盘上安装 Solaris 环境的软件。Miniroot 是在初始安装中复制到机器上的文件系统。

安装	访问目录的过程，该目录可以在挂接到正在做出安装请求的机器上的磁盘中，也可以是网络上的远程磁盘。要安装文件系统，需要本地系统上的安装点和将要安装的文件系统的名称（例如 /usr）。
安装点	将存在于远程机上的文件系统安装到的工作站目录。
名称服务器	向网络上的系统提供名称服务的服务器。
名称服务	一个分布式网络数据库，它包含网络上所有系统的关键系统信息，以便系统能够彼此通信。使用名称服务，可以在网络范围的基础上维护、管理和访问系统信息。Sun 支持下列名称服务：NIS 和 NIS+。如果没有名称服务，则每个系统必须维护各自的系统信息副本（在本地 /etc 文件中）。
联网系统	为了通信和共享信息而通过软硬件连接起来的一组系统（称为主机）。称为局域网 (LAN)。系统联网时通常需要一个或多个服务器。
网络安装	一种通过网络安装软件的方式—从具有 CD-ROM 驱动器的系统到没有 CD-ROM 驱动器的系统。网络安装需要名称服务器和安装服务器。
NIS	SunOS™ 4.0（最小版本）网络信息服务。一种分布式网络数据库，包含有关网络上的系统和用户的关键信息。NIS 数据库存储在主服务器和全部从属服务器上。
NIS+	SunOS 5.0（最小版本）网络信息服务。NIS+ 取代了 NIS，即 SunOS 4.0（最小版本）网络信息服务。
非联网系统	未连接到网络或不依赖于其它系统的系统。
/opt	包含第三方和非随附软件的安装点的文件系统。
OS 服务器	对网络上的系统提供服务的系统。为服务于无盘客户机，服务器必须有专用于每个无盘客户机的根文件系统和交换空间的磁盘空间 (/export/root, /export/swap)。
包	组合成单个实体以进行模块化安装的软件集合。Solaris 9 软件分为软件组，每一个软件组由群集和包组成。
修补程序分析器	可以手动运行或作为 Solaris suninstall program 或 Solaris Web 启动程序的一部分运行的脚本。修补程序分析器在您的系统上执行分析，决定通过升级到 Solaris 9 Update 将被删除的修补程序（如果有）。
平台组	供应商出于分发特定软件的目的定义的硬件平台组。i86pc 和 sun4u 都属于有效的平台组。
平台名称	uname -i 命令的输出。例如，Ultra 60 的平台名称是 SUNW, Ultra-60。
电源管理	自动保存系统状态并在系统空闲 30 分钟后将其关闭的软件。当您在符合美国环境保护署的 Energy Star 标准第二版的系统—例如，Sun4u SPARC 系统—上安装 Solaris 软件时，会缺省安装“电源管理”软件。接下来的重新引导之后，系统会提示您启用或禁止“电源管理”软件。

	Energy Star 标准要求系统或显示器在不活动之后自动进入“休眠状态”（功耗 30 瓦或更低）。
探测关键字	不需要设置匹配条件和按规则的要求运行配置文件，就可以提取属性信息的语法元素。另见 <b>规则</b> 。
配置文件	定义如何安装 Solaris 软件的文本文件（例如安装哪个软件组）。每个规则指定一个在规则匹配时定义系统如何安装的配置文件。您通常为每个规则创建一个不同的配置文件。然而，同一配置文件可以在不止一个规则中使用。另见 <b>rules 文件</b> 。
配置文件软盘	根目录（JumpStart 目录）中包含全部基本定制 JumpStart 文件的软盘。
配置文件服务器	JumpStart 目录中包含全部基本定制 JumpStart 文件的服务器。
/(根)	由多项组成的分层机构中的最顶层的一项，所有其它项均通过该项向下派生而成。在分层结构中，根项的上面没有其它项。/ 是所有其它目录直接或间接源自的基目录。根目录包含对于系统操作至关重要的目录和文件，例如内核、设备驱动器和用于启动（引导）系统的程序。
规则	给配置文件指定一个或多个系统属性的一系列值。
rules 文件	为您希望自动安装的每组系统（或单个系统）包含一个规则的文本文件。每个规则根据一个或多个系统属性区分一组系统。rules 文件将每个组链接到一个配置文件，此配置文件是定义 Solaris 9 软件如何安装在该组中的每个系统上的文本文件。另见 <b>配置文件</b> 。
rules.ok 文件	生成的 rules 文件版本。定制 JumpStart 安装软件需要使用 rules.ok 文件将系统与配置文件进行匹配。要创建 rules.ok 文件，必须使用 check 脚本。
服务器	管理资源并给客户机提供服务的网络设备。
可共享文件系统	文件系统，是用户定义的文件，如 /export/home 和 /swap。当您使用 Solaris Live Upgrade 时，这些文件系统在活动和不活动引导环境之间共享。可共享文件系统在活动和不活动引导环境的 vfstab 中包含同一安装点。更新活动引导环境中的共享文件还会更新不活动引导环境中的数据。可共享文件系统缺省情况下是共享的，但是您可以指定目标盘片，于是将复制该文件系统。
片	软件将磁盘空间分成的单元。
软件组	Solaris 软件的逻辑分组（群集和包）。在 Solaris 安装期间，您可以安装下列软件组之一：Core、End User Solaris Software、Developer Solaris Software 或 Entire Solaris Software 和 Entire Solaris Software Group Plus OEM Support。
Solaris 9 CD 映像	安装在系统上的 Solaris 9 软件，可以在 Solaris 9 CD 或 Solaris 9 CD 映像被复制到的安装服务器硬盘上访问它。
Solaris suninstall program	一个命令行接口 (CLI)、菜单驱动的交互式脚本，使您能够设置一个系统并在其上安装 Solaris 9 软件。

<b>Solaris Web Start 程序</b>	一个图形用户界面 (GUI) 或命令行接口 (CLI) 安装程序, 它使用向导面板指导您一步步安装 Solaris 9 软件和第三方软件。
<b>独立</b>	不需要任何其它机器支持的计算机。
<b>子网</b>	为了简化路由将单个逻辑网络分为较小物理网络的工作方案。
<b>子网掩码</b>	用于从因特网地址中选择用于子网寻址的位的位掩码。掩码长 32 位, 它选择因特网地址的网络部分和本地部分的 1 位或更多位。
<b>交换空间</b>	临时保留内存区内容直到它被装回内存的盘片或文件。也称为 /swap 或 swap 文件系统。
<b>sysidcfg 文件</b>	一个文件, 在其中可以指定一套预先配置系统的特殊系统配置关键字。
<b>时区</b>	地球表面 24 个经度分区中的任何一个, 它们每一个都有一个标准时间。
<b>卸载</b>	取消对目录的访问权的过程, 该目录可以在挂接到某个机器上的磁盘中, 或者在网络上的远程磁盘中。
<b>升级选项</b>	由 Solaris Web Start 程序 Solaris suninstall program 显示的选项。升级过程将新版 Solaris 和磁盘上存在的文件合并。升级还尽可能多地保存自 Solaris 上次安装后的本地修改。
<b>/usr</b>	独立系统或服务器上包含许多标准 UNIX 程序的文件系统。与服务器共享大型 /usr 文件系统而不是维护本地副本, 这最小化了在系统上安装和运行 Solaris 9 软件所需的总磁盘空间。
<b>公用程序</b>	一个标准程序, 通常在购买计算机时免费装备, 用以进行计算机的内务处理。
<b>/var</b>	(独立系统上的) 一种文件系统或目录, 包含可能在系统的生命周期内不断更改或增长的系统文件。这些文件包括系统日志、vi 文件、邮件文件和 uucp 文件。
<b>卷</b>	一组物理片, 可以通过并置、条带化、镜像、设置 RAID5 卷或记录物理设备作为单个逻辑设备访问。卷被创建后, 用起来就像片一样。卷将逻辑块地址映射到物理设备之一上的正确位置。映射类型取决于具体卷的配置。  在标准 UNIX 术语中也称为伪设备或虚拟设备。
<b>卷管理器</b>	一个程序, 提供管理 CD-ROM 和软盘上的数据和获得对这些数据的访问的机制。
<b>Web Start Flash</b>	一个 Solaris 安装功能, 使您能够在在一个系统 (称为主系统) 上创建文件的归档文件。然后您可以使用此归档文件安装其它系统, 使其它系统的配置与主系统相同。





# 索引

---

## 数字和符号

- #
  - 在 rules 文件中, 130
  - 在配置文件中, 133
- ! (感叹号) 规则字段, 131
- & 号 (&&) 规则字段, 131
- (/) 文件系统
  - 由 JumpStart 设置的值, 192
- && (& 号) 规则字段, 131
- “RPC 超时”信息, 127
- “更改缺省引导设备”信息, 302

## A

- add\_install\_client 命令
  - JumpStart 目录访问, 126
  - 安装服务器设置
    - 用 CD 媒体, 76
    - 用 DVD 媒体, 67
  - 示例
    - CD 媒体的同一个子网, 77
    - DVD 媒体的同一个子网, 68
    - 用 CD 媒体的 DHCP, 77
    - 用 DVD 媒体的 DHCP, 68
    - 用于 CD 媒体的引导服务器, 78
- add\_install\_client 命令
  - 示例
    - 用于 DVD 媒体的引导服务器, 68
- add\_install\_client 命令
  - 说明, 79
- add\_to\_install\_server. 说明, 79
- AND rule field, 131

## any

- 规则关键字
  - 说明和值, 169, 196
  - 探测关键字
    - 说明和值, 197
- arch 规则关键字, 169, 196
- arch 探测关键字, 196
- archive\_location 关键字, 174
- auto\_install\_sample 目录
  - check 脚本, 139, 155
  - set\_root\_pw 结束脚本, 145, 146
  - 将文件复制到 JumpStart 目录, 126, 129

## B

- setup\_install\_server 命令的 -b 选项, 163
- backup\_media 关键字, 53, 179
- begin.log 文件, 141
- begin 规则字段, 描述, 131
- boot\_device 关键字, 180
- bootparams 文件
  - 更新, 301
  - 启用 JumpStart 命令访问, 127

## C

- c 选项
  - pfinstall 命令, 138
  - add\_install\_client 命令, 77, 166, 167
- check 脚本
  - custom\_probes.ok 文件创建, 154

check 脚本 (续下)  
  custom\_probes 文件验证, 154, 155  
  rules.ok 文件创建, 139  
  rules 文件验证, 155  
  rules 文件验证, 139, 140  
  测试规则, 140, 155  
  派生配置文件和, 142  
client\_arch 关键字, 181  
client\_name, 说明, 77  
client\_root 配置文件关键字, 181  
cluster 配置文件关键字  
  示例, 134  
  说明和值, 183  
Core Solaris Software Group, 183  
CPU (处理器)  
  规则关键字, 169, 196  
  探测关键字, 196  
.cshrc 文件, 145  
custom\_probes.ok 文件  
  创建, 154  
  描述, 154  
custom\_probes 文件  
  测试 custom\_probes, 155  
  命名, 152  
  使用 check 验证, 154, 155  
  要求, 152

## D

-d 选项, add\_install\_client 命令, 77  
Developer Solaris Software Group, 183  
  大小, 32  
  说明, 32  
dfstab 文件, 125, 164  
DHCP (动态主机配置协议), 预先配置, 42  
disks 探测关键字, 说明和值, 196  
disksize 规则关键字  
  说明和值, 170, 196  
domainname 规则关键字, 170  
domainname 探测关键字, 196  
dontuse 配置文件关键字, 184, 193

## E

End User Solaris Software Group, 183  
  大小, 32

End User Solaris Software Group (续下)  
  说明, 32  
eng\_profile 示例, 164  
Entire Solaris Software Group, 183  
Entire Solaris software group, 大小, 32  
Entire Solaris Software Group, 说明, 32  
Entire Solaris Software Group Plus OEM  
  Support, 183  
  大小, 32  
  说明, 32  
/etc/bootparams 文件  
  启用 JumpStart 目录访问, 127, 301  
/etc/dfs/dfstab 文件, 125, 164  
/etc/locale 文件, 48  
/etc/mnttab 文件, 128  
existing 分区值, 191  
explicit 分区值, 191  
/export 文件系统, 31

## F

fdformat 命令, 128  
filesys 关键字, 184  
filesys 配置文件关键字  
  示例, 134  
  说明和值, 184  
finish.log 文件, 143  
finish 规则字段, 描述, 131  
flar 命令, 112  
flarcreate 命令, 110  
Flash  
  请参见 Web Start Flash

## G

geo 关键字, 186  
getfile: RPC 失败: 错误 5: "RPC 超时" 信息, 127

## H

hostaddress 规则关键字, 170, 196  
hostaddress 探测关键字, 196  
hostname 规则关键字  
  示例, 169  
  说明和值, 170, 196

hostname 探测关键字, 说明和值, 196

## I

install\_config 命令, 127  
install\_type 关键字, 187  
install\_type 配置文件关键字  
  测试配置文件, 137, 138  
  示例, 134  
  要求, 133, 134  
installed 规则关键字  
  说明和值, 171, 197  
installed 探测关键字, 说明和值, 197  
IP 地址  
  规则关键字, 170, 196  
  探测关键字, 196  
  预先配置, 42  
IPv6, 预先配置, 42  
isa\_bits 关键字, 188

## J

JumpStart 目录  
  rules 文件示例, 130  
  创建  
    服务器, 125  
    软盘, 128  
    示例, 164  
  复制文件  
    安装文件, 126, 129  
    使用结束脚本, 143  
  共享, 125, 164  
  权限, 125, 128  
  使用结束脚本添加文件, 143, 144

## K

karch 规则关键字, 171, 197  
karch 探测关键字, 197  
Kerberos  
  配置的信息, 34  
  预先配置, 42

## L

layout\_constraint 关键字, 53, 188  
le0: 无载波 - 收发器电缆问题信息, 298  
Live Upgrade  
  请参见Solaris Live Upgrade  
locale.org\_dir 表, 添加项, 49  
locale 关键字, 190  
locale 文件, 48  
logical AND rule field, 131

## M

Makefile 文件, 47  
marketing\_profile 示例, 165  
memsize 规则关键字  
  说明和值, 171, 197  
memsize 探测关键字, 说明和值, 197  
mnttab 文件, 128  
model 规则关键字  
  说明和值, 171, 197  
model 探测关键字, 说明和值, 197  
modify\_install\_server, 说明, 79

## N

network 规则关键字  
  说明和值, 172, 197  
network 探测关键字, 说明和值, 197  
nistbladm 命令, 49, 50  
num\_clients 配置文件关键字, 190

## O

osname 规则关键字, 172, 197  
osname 探测关键字, 197

## P

check 脚本的 -p 选项, 140, 155  
package 配置文件关键字, 说明和值, 190  
partitioning  
  配置文件关键字, 191, 193  
partitioning 关键字, 191  
pfinstall 命令, 52, 135

Power Management, 42, 50  
probe 规则关键字, 说明和值, 172  
prtvtoc 命令, 创建磁盘配置文件, 148

## R

check 脚本的 -r 选项, 140, 155  
reset 命令, 80  
root\_device 关键字, 192  
rootdisk  
  定义, 192  
  由 JumpStart 设置的值, 192  
RPC 失败:错误 5:“RPC 超时”信息, 127  
rule\_keyword 规则字段, 131  
rule\_value 规则字段, 131  
rules  
  示例, 132  
  语法, 131  
  字段描述, 131  
rules.ok 文件  
  创建, 139  
  规则的匹配顺序, 132, 157  
  说明, 139  
rules 文件  
  测试规则, 140  
  创建, 130  
  定制 JumpStart 示例, 165  
  多行规则, 130  
  描述, 130  
  命名, 130  
  使用 check 来验证  
    定制 JumpStart 示例, 166  
  使用 check 验证, 140  
  示例, 130  
  添加规则, 130  
  语法, 131  
  注释, 130  
rules 文件中的多个行, 130  
rules 文件中的反斜杠, 130

## S

set\_root\_pw 结束脚本, 145, 146  
setup\_install\_server, 说明, 79  
share 命令  
  共享 JumpStart 目录, 125, 164

shareall 命令, 125, 164  
SI\_CONFIG\_DIR 变量, 143  
SI\_PROFILE 环境变量, 142  
size, 本地文件系统, 185  
Solaris 9 软件  
  发行版或版本  
    installed 规则关键字, 171, 197  
    installed 探测关键字, 197  
  组, 183  
    配置文件示例, 134  
    升级, 183  
    指定软件包, 190  
Solaris 9 软件的版本, installed 规则关键字, 171  
Solaris 9 软件的发行版  
  installed 规则关键字, 171, 197  
  installed 探测关键字, 197  
  osname 规则关键字, 172, 197  
  osname 探测关键字, 197  
Solaris Live Upgrade  
  安装, 219  
  安装 Web Start Flash 归档文件, 244  
  比较引导环境, 260  
  查看引导环境的配置, 266  
  创建引导环境, 202, 221  
  打印到文件, 223  
  复制  
    可共享文件系统, 234  
  概述, 202  
  更改引导环境的名称, 263  
  激活引导环境, 248  
  命令, 277  
  配置文件系统, 223  
  启动, 220  
  取消作业, 259  
  删除引导环境, 261  
  升级任务图, 239  
  升级失败恢复, 251  
  升级引导环境, 240  
  停止, 220  
  文件系统盘片, 224  
  显示引导环境的名称, 262  
Solaris Live Upgrade 的命令, 277  
Solaris suninstall program  
  安装 Web Start Flash 归档文件, 103  
  与其它安装方法比较, 26  
  运行方法, 87

Solaris Web Start  
 安装 Web Start Flash 归档文件, 101  
 安装程序, 81  
 命令行界面 (CUI), 81  
 图形用户界面 (GUI), 81  
 与其它安装方法比较, 25  
 运行方式, 81

Solaris 软件  
 发行版或版本  
   osname 规则关键字, 172, 197  
   osname 探测关键字, 197

Solaris 软件的版本  
   installed 规则关键字, 197  
   installed 探测关键字, 197  
   osname 规则关键字, 172, 197  
   osname 探测关键字, 197

stty 命令, 33, 37, 158

SUNWCall 组, 183

SUNWCprog 组, 183

SUNWCreq 组, 183

SUNWCuser 组, 183

SUNWCXall 组, 183

sysidcfg 文件  
   关键字, 44  
   如何创建, 46  
   语法, 43  
   准则和要求, 43

system\_type 配置文件关键字  
   示例, 134  
   说明和值, 193

## T

tftpd 守护程序, 301

totaldisk 规则关键字, 173, 197

totaldisk 探测关键字, 197

## U

UFS, 128

uname 命令, 79

upgrade\_log 文件, 89

usedisk 配置文件关键字, 说明和值, 193

## V

/var/sadm/begin.log 文件, 141

/var/sadm/finish.log 文件, 143

/var/sadm/install\_data/upgrade\_log 文件,  
 89

/var/yp/make 命令, 49

/var/yp/Makefile, 47

volcheck 命令, 128

## W

Web Start Flash  
 flar 命令  
   分割归档文件, 112  
   合并归档文件, 113  
   说明, 112  
   提取归档文件信息, 112

flarcreate 命令, 110

安装  
   安装方法, 96, 101  
   创建归档文件的方法, 100  
   分层归档文件, 97  
   关键字  
     section\_begin 和 section\_end, 108  
     定制 JumpStart, 174  
     段标识, 108  
   归档文件段描述, 107  
   说明, 93  
   与其它安装方法比较, 26  
   在 Live Upgrade 引导环境中安装, 244  
   主系统  
     安装方法, 99  
     说明, 94  
     外围设备, 95

## 安

安全策略, 预先配置, 42

安全性  
   超级用户口令, 145, 146

安装  
   通过 Solaris 9 安装, 143  
   磁盘空间建议, 31  
   方法比较, 25  
   开始脚本警告, 141  
   任务概述, 21

## 安装 (续下)

- 系统要求, 23
- 显示已安装的文件系统, 79
- 与升级比较, 22
- 远程文件系统, 184

## 安装服务器

- 适用的系统类型, 57
- 用 CD 媒体创建, 70
- 用 CD 媒体创建, 示例, 73
- 用 CD 媒体设置网络安装, 76
- 用 DVD 媒体创建, 62
- 用 DVD 媒体创建, 示例, 64
- 用 DVD 媒体设置网络安装, 67
- 在子网上, 64, 73

安装命令, 79

## 比

比较 Live Upgrade 引导环境, 260

## 变

### 变量

- SI\_CONFIG\_DIR, 143
- SI\_PROFILE, 142
- SYS\_MEMSIZE, 137

## 标

标题命令, 80

## 不

不是 UFS 文件系统信息, 298

## 测

### 测试

- 配置文件, 52, 136, 137, 138
- 验证 custom\_probes 文件
  - 测试 custom\_probes, 155
  - 使用 check, 154

## 验证 custom\_probes 文件 (续下)

- 验证 rules 文件
  - 测试规则, 140
  - 定制 JumpStart 示例, 166
- 验证 rules 文件
  - 使用 check, 155
- 验证 rules 文件
  - 使用 check, 139, 140
- 验证规则文件
  - 派生配置文件和, 142

## 超

- 超级用户口令, 预先配置, 42
- 超级用户口令, 使用结束脚本设置, 145

## 出

出厂设置 JumpStart, 与其它安装方法比较, 27

## 处

### 处理器

- 规则关键字, 169, 196
- 探测关键字, 196

## 创

### 创建

- /etc/locale 文件, 48
- custom\_probes.ok 文件, 154
- JumpStart 目录
  - 服务器, 125
- Live Upgrade 的引导环境, 221
- rules.ok 文件, 139
- rules.ok 文件, 154
- rules 文件, 130
- sysidcfg 文件, 46
- UFS, 128
- 本地文件系统, 184
- 磁盘配置文件, 148
- 配置文件
  - 派生, 142
  - 说明, 132

## 配置文件 (续下)

- 使用 CD 媒体安装服务器, 69
- 使用 CD 媒体创建安装服务器, 70
- 使用 DVD 媒体创建安装服务器, 61, 62
- 使用 DVD 媒体在子网上创建引导服务器, 65
- 用于 Live Upgrade 的引导环境, 202
- 子网上的引导服务器
  - 任务, CD 媒体, 70
  - 任务, DVD 媒体, 61
  - 用 CD 媒体, 74

## 磁

### 磁盘空间

- 规划, 31
- 软件组的要求, 32

### 磁盘配置文件

- 创建, 148
- 说明, 136, 148

## 大

### 大小

- 交换空间
  - 配置文件示例, 121
  - 无盘客户机, 182
  - 最大大小, 182
- 内存, 171, 197
- 提示窗口尺寸, 158
- 硬盘
  - 根空间, 181
  - 规则关键字, 170, 173, 196, 197
  - 可用空间, 63, 71, 75
  - 探测关键字, 196, 197

## 定

- 定制 JumpStart 安装, 157
- 安装 Web Start Flash 归档文件, 104
- 概述, 120
- 可选功能, 141
  - 概述, 141
  - 结束脚本, 143, 146
  - 开始脚本, 141, 142

## 可选功能 (续下)

- 站点特定的安装程序, 150
- 升级时, 52
- 示例, 161
  - check 脚本, 166
  - eng\_profile 创建, 164
  - JumpStart 目录, 164
  - marketing\_profile 创建, 165
  - rules 文件编辑, 165
- 独立系统, 118
  - 非联网, 118
  - 工程设计系统安装, 166
  - 联网, 119
  - 市场营销系统安装, 163
  - 引导和安装, 167
  - 站点安装, 161, 162
- 说明, 121
- 提示行 连接和, 158
- 引导和安装, 157
- 与其它安装方法比较, 26
- 准备, 121, 140

## 独

### 独立系统

- 定制 JumpStart 安装示例, 118
- 配置文件示例, 134

## 分

### 分区

- 排除磁盘, 184
- 示例, 134

## 服

### 服务器

- JumpStart 目录创建, 125
- 根空间, 181
- 网络安装要求, 57
- 用 CD 媒体设置网络安装
  - 独立安装, 76
- 用 DVD 媒体设置网络安装
  - 独立安装, 66

## 复

### 复制

- JumpStart 安装文件, 126, 129
- JumpStart 目录文件, 143
- Solaris Live Upgrade 文件系统, 257

## 感

- 感叹号 (!) 规则字段, 131

## 格

- 格式化软盘, 128

## 根

- 根 (/) 文件系统, 配置文件示例, 121
- 根 (/) 文件系统, 替换根 (/) 的软件包要求, 312
- 根磁盘, filesys 的片值, 185
- 根环境, 使用结束脚本定制, 145

## 更

- 更改 Solaris Live Upgrade 引导环境的名称, 263
- 更改目录
  - Solaris 9 软件在本地磁盘上的映像, 129
  - Solaris 9 软件在本地磁盘上的映像的, 126
  - 到 JumpStart 目录, 139, 155

## 共

- 共享 JumpStart 目录, 125, 164

## 关

- 关键文件系统, 定义, 202
- 关键字
  - sysidcfg 文件, 44
  - 定制 JumpStart
    - Web Start Flash 归档文件, 174

## 定制 JumpStart (续下)

- 探测, 151

## 规

### 规划

- 安装方法比较, 25
- 初始安装与升级比较, 22
- 磁盘空间, 31
- 任务概述, 21
- 通过网络安装, 24
- 系统要求, 23

### 规则

- rootdisk 匹配规则, 192
- 测试有效性, 140, 155
- 多行规则, 130
- 派生配置文件, 142
- 匹配顺序, 132, 157
- 字段描述, 131
- 规则关键字, 169
  - any
    - 说明和值, 169, 196
  - arch, 169, 196
  - disksize
    - 说明和值, 170, 196
  - domainname, 170
  - hostaddress, 170, 196
  - hostname, 169, 170, 196
  - installed
    - 说明和值, 171, 197
  - karch, 171, 197
  - memsize, 171, 197
  - model, 171, 197
  - network, 172, 197
  - osname, 172, 197
  - probe, 172
  - totaldisk, 173, 197
  - 域名, 196
- 规则文件
  - 验证通过使用 check
    - 派生配置文件和, 142
- 规则字段中的 Bourne shell 脚本, 131



## 归

归档文件

请参见Web Start Flash

## 激

激活一个引导环境用于 Live Upgrade, 概述,  
208

## 计

计划

Live Upgrade 的系统要求, 211  
为 Solaris Live Upgrade, 211

## 交

交换文件系统

Solaris Live Upgrade 的概述, 202  
大小确定, 182  
定制 Live Upgrade (命令行), 231  
定制 Live Upgrade (字符接口), 225  
内存大小和, 182  
配置文件示例, 121  
无盘客户机交换空间, 182

## 脚

脚本

规则字段中的 Bourne shell 脚本, 131  
结束脚本, 143, 146, 150  
开始脚本, 141, 142, 150

## 结

结构

Solaris 9 DVD, 282  
Solaris 9 Installation CD, 284  
Solaris 9 Languages CD, 285  
Solaris 9 Software CD, 284

结束脚本

定制根环境, 145

结束脚本 (续下)

规则字段, 131  
设置系统的超级用户口令, 145  
添加软件包和修补程序, 144  
添加文件, 143

## 警

警告: 更改缺省引导设备, 302  
警告: 时钟快 xxx 天信息, 298

## 卷

卷管理器, 复制, 128

## 开

开发者 Solaris 软件组, 配置文件示例, 134

开始脚本

创建派生配置文件, 142  
概述, 141  
规则字段, 131  
权限, 141  
站点特定的安装程序, 150

## 可

可共享文件系统, 定义, 202

## 口

口令, 超级用户, 145, 146

## 路

路径

check 脚本, 139, 155

## 名

### 名称/命名

- custom\_probes 文件, 152
- rules 文件, 130
- 派生配置文件名, 142
- 软件组, 183
- 系统平台名称确定, 79
- 系统型号名称, 171, 197
- 主机名, 77, 170, 196
- 名称服务, 预先配置, 42
- 名称服务器, 预先配置, 42

## 目

### 目录

#### JumpStart

- rules 文件示例, 130
- 创建目录, 164
- 复制安装文件, 126, 129
- 复制文件, 143
- 共享目录, 125, 164
- 权限, 125, 128
- 添加文件, 143, 144
- 为系统创建, 128
- 允许访问, 126

#### 更改

- Solaris 9 软件在本地磁盘上的映像的, 126, 129
- 到 JumpStart 目录, 139, 155

## 内

### 内存

- 规则关键字, 171, 197
- 交换空间大小和, 182
- 探测关键字, 197

## 派

- 派生配置文件, 142

## 盘

- 盘片, 定制 Live Upgrade 的文件系统, 224

## 配

### 配置

- Solaris Live Upgrade 文件系统, 223
- 创建磁盘配置文件, 148

### 配置文件

- 测试, 52, 137, 138
- 创建, 132
- 规则字段, 131
- 将系统匹配到, 132
- 命名, 133
- 派生配置文件, 142
- 匹配系统, 157
- 示例, 134
  - eng\_profile, 164
  - marketing\_profile, 165
- 说明, 132, 133
- 要求, 130, 133
- 注释, 133

### 配置文件关键字, 173, 193

- backup\_media, 174, 179
- boot\_device, 180
- client\_arch, 181
- client\_root, 181
- client\_swap, 182
- cluster
  - 示例, 134
  - 说明和值, 183
- dontuse
  - usedisk 和, 193
  - 说明和值, 184
- filesystem
  - 本地文件系统, 184
  - 示例, 134
  - 说明和值, 184
  - 远程文件系统, 184

### geo

- 说明和值, 186

### install\_type

- 示例, 134
- 说明和值, 187
- 要求, 133, 134

### isa\_bits

- 说明和值, 188

### layout\_constraint

- 说明和值, 188

### locale

- 说明和值, 190

- num\_clients, 190

## 配置文件关键字 (续下)

- package
  - 说明和值, 190
- partitioning
  - 说明和值, 191
  - 指定磁盘, 193
- root\_device, 192
- system\_type
  - 示例, 134
  - 说明和值, 193
- usedisk
  - 说明和值, 193
- 分区
  - 排除磁盘, 184
  - 示例, 134
  - 区分大小写, 173
- 配置文件字段中的 = (等号), 142
- 配置文件字段中的等号 (=), 142

## 匹

- 匹配
  - rootdisk 值, 192
  - 规则的顺序, 132, 157
  - 派生配置文件, 142

## 片

- 片
  - filesystem 值, 184
  - Live Upgrade 指南, 214
  - 规则关键字, 171, 197
  - 配置文件示例, 134
  - 探测关键字, 197

## 平

- 平台
  - 安装服务器设置, 77
  - 规则关键字, 171, 197
  - 名称确定, 79
  - 匹配系统属性和配置文件, 132, 157
  - 探测关键字, 197
  - 无盘客户机, 181
  - 系统型号名称, 171, 197

## 启

- 启动
  - check 脚本, 140
  - check 脚本, 139
  - tftpd 守护程序, 301

## 取

- 取消 Solaris Live Upgrade 作业, 259

## 权

- 权限
  - JumpStart 目录, 125, 128
  - 结束脚本, 143
  - 开始脚本, 141

## 缺

- 缺省路由器, 预先配置, 42
- 缺省值
  - partitioning, 191
    - 指定磁盘, 193
  - SI\_CONFIG\_DIR 变量, 143
  - 分区
    - 排除磁盘, 184
    - 派生配置文件名, 142
    - 已安装的软件组, 183

## 日

- 日期和时间, 预先配置, 42
- 日志文件
  - 结束脚本输出, 143
  - 开始脚本输出, 141
  - 升级安装, 85, 89

## 软

- 软件包
  - Solaris Live Upgrade 替换引导环境的要求, 314

## 软件包 (续下)

- 管理文件, 141
- 使用 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 时的要求, 311
- 使用 Live Upgrade 添加, 概述, 241
- 替换根 (/) 的要求, 312
- 添加, 使用 chroot, 145
- 添加, 使用结束脚本, 144

## 软件组

- 大小, 32
- 关于配置文件, 183
- 配置文件的, 183
- 配置文件示例, 134
- 升级, 23, 51, 183
- 说明, 32
- 指定软件包, 190

## 软盘

- JumpStart 目录访问, 127
- 格式化, 128

## 删

### 删除

- 簇 (升级时), 183
- 软件包 (在软件组中), 190

删除 Live Upgrade 引导环境, 261

## 升

### 升级

- 磁盘空间建议, 31
- 到 Solaris Update 发行版, 317
- 方法, 23, 51
- 方法比较, 25
- 任务概述, 21
- 使用 Solaris Live Upgrade, 240
- 系统要求, 23
- 以“磁盘空间重新分配”, 52
- 用 Live Upgrade, 概述, 206
- 用定制 JumpStart, 52
- 与初始安装比较, 23, 51

### 升级安装

- Solaris Live Upgrade 失败升级恢复, 251
- 定制 JumpStart 安装, 157
- 配置文件关键字, 183, 187, 191
- 日志文件, 85, 89

## 升级安装 (续下)

- 升级失败, 303
- 升级清除, 85, 90
- 升级日志文件, 85
- 升级失败
  - Solaris Live Upgrade 恢复, 251
  - 重新引导问题, 303

## 时

- 时间和日期, 预先配置, 42
- 时区, 预先配置, 42
- 时钟快 xxx 天信息, 298

## 收

- 收发器电缆问题信息, 298

## 守

- 守护程序, 301

## 输

### 输出文件

- 结束脚本日志, 143
- 开始脚本日志, 141
- 升级日志, 85, 89

## 探

### 探测关键字

- arch, 196
- disks, 196
- domainname, 196
- hostaddress, 196
- hostname, 196
- installed, 197
- karch, 197
- memsize, 197
- model, 197
- network, 197
- osname, 197

探测关键字 (续下)

rootdisk, 197

totaldisk, 197

## 提

提示行 连接和定制 JumpStart 安装, 158

## 替

替换安装程序, 150

## 添

添加

locale.org\_dir 表项, 49

安装服务器配置

用 CD 媒体, 76

用 DVD 媒体, 67

从网络添加系统, 62, 70

簇 (升级时), 183

规则到 rules 文件中, 130

软件包 (在软件组中), 190

使用结束脚本添加软件包和修补程序, 144

使用结束脚本添加文件, 143

无数据客户机

使用 CD 媒体, 76

用 DVD 媒体, 66

## 网

网络安装

定制 JumpStart 安装

示例, 119

使用 CD 媒体, 70, 74

使用 DHCP, 59

使用 DVD 媒体, 62, 65

说明, 57

要求, 57

准备, 57

网络号, 172, 197

网络接口, 预先配置, 42

网络掩码, 预先配置, 42

## 微

微处理器

规则关键字, 169, 196

探测关键字, 196

## 为

为安装做准备

安装前需要的信息, 34

升级前需要的信息, 38

为安装准备系统, 33

为升级准备系统, 37

## 未

未知的客户机错误信息, 297

## 文

文件和文件系统

Live Upgrade 的概述, 202

UFS 创建, 128

安装远程文件系统, 184

创建本地文件系统, 184

定制 Live Upgrade, 223

复制

JumpStart 安装文件, 126, 129

Solaris Live Upgrade 的可共享文件系统, 234

使用结束脚本复制 JumpStart 目录文件, 143

结束脚本输出, 143

开始脚本输出, 141

显示已安装的文件系统, 79

在 Live Upgrade 中共享文件系统, 概述, 215

## 无

无法从文件/设备中引导信息, 298

无法打开 /kernel/unix 信息, 298

无盘客户机

交换空间, 182

平台, 181

无载波 - 收发器电缆问题信息, 298

## 系

系统信息, 显示, 80

## 显

### 显示

平台名称, 79  
提示行 连接和定制 JumpStart 安装, 158  
系统信息, 80  
已安装的文件系统, 79

显示 Live Upgrade 引导环境的名称, 262

## 修

修补程序, 37

升级到更新发行版本时的限制, 23  
使用 Live Upgrade 添加, 概述, 241  
添加, 使用结束脚本, 144

修补程序分析器, 317

## 验

### 验证

custom\_probes 文件  
测试, 155  
使用 check, 155  
rules 文件  
测试规则, 140  
定制 JumpStart 示例, 166  
使用 check, 139, 140, 155  
规则文件  
派生配置文件和, 142  
配置文件, 137

## 要

### 要求

custom\_probes 文件, 152  
磁盘空间, 31  
内存, 24  
配置文件, 130, 133  
使用 Live Upgrade, 211  
使用 Solaris Web Start, 24

### 要求 (续下)

网络安装  
服务器, 57

## 疑

### 疑难解答

从错误的服务器引导, 301  
一般安装问题  
引导系统, 301

## 引

引导: 无法打开 /kernel/unix 信息, 298

### 引导服务器

使用 CD 媒体在子网上创建, 74  
说明, 58  
网络安装要求, 58  
用 CD 媒体创建, 示例, 75  
用 DVD 创建, 示例, 66  
在子网上创建  
用 DVD 媒体, 65

引导环境, 查看状态, 266

引导系统, 首先重置终端和显示器, 80

## 硬

### 硬盘

partitioning  
配置文件关键字, 191  
为 partitioning default 指定, 193  
rootdisk 值, 192  
安装, 184  
大小  
根空间, 181  
规则关键字, 170, 173, 196, 197  
可用空间, 63, 71, 75  
探测关键字, 196, 197  
分区  
示例, 134  
为 partitioning default 排除, 184  
交换空间  
配置文件示例, 121, 134  
无盘客户机, 182  
最大大小, 182

## 用

- 用于 Live Upgrade 的引导环境激活失败, 概述, 209
- 用于 Live Upgrade 的引导环境引导失败, 概述, 209

## 域

- 域
  - 规则关键字, 170, 196
  - 探测关键字, 196
- 域名, 预先配置, 42
- 域名规则关键字, 196

## 预

- 预先配置系统信息
  - Power Management, 50
  - 使用 NIS+ 预先配置语言环境, 49
  - 使用 NIS 预先配置语言环境, 47
  - 使用 sysidcfg 文件, 42
  - 使用名称服务, 42, 47
  - 选择方法, 42
  - 优点, 41

## 远

- 远程文件系统, 安装, 184

## 在

- 在 I/O 中断之后重置显示器和终端, 80
- 在 rules 文件中换行, 130

## 站

- 站点特定的安装程序, 150

## 终

- 终端类型, 预先配置, 42

## 主

- 主机名, 预先配置, 42
- 主系统
  - 请参见 Web Start Flash

## 注

- 注释
  - 在 rules 文件中, 130
  - 在配置文件中, 133

## 状

- 状态, 显示引导环境, 256

## 准

- 准备安装
  - 定制 JumpStart 安装, 121, 140
  - 预先配置系统信息
    - 方法, 42
    - 优点, 41

## 子

- 子网
  - 用 DVD 媒体在子网上创建, 65
  - 在子网上用 CD 媒体创建引导服务器, 74

