



Sun Java System Portal Server 7.2 管理指南



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件号码 820-4827
2008 年 5 月

版权所有 2008 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含一项或多项美国专利，以及在美国和其他国家/地区申请的一项或多项待批专利。

美国政府权利—商业软件。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Solaris 徽标、Java 咖啡杯徽标、docs.sun.com、Java 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有的 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 SunTM 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本出版物所介绍的产品以及所包含的信息受美国出口控制法制约，并应遵守其他国家/地区的进出口法律。严禁将本产品直接或间接地用于核设施、导弹、生化武器或海上核设施，也不能直接或间接地出口给核设施、导弹、生化武器或海上核设施的最终用户。严禁出口或转口到美国禁运的国家/地区以及美国禁止出口清单中所包含的实体，包括但不限于被禁止的个人以及特别指定的国家/地区的公民。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

目录

前言	21
第 1 部分 管理 Sun Java System Portal Server	27
1 了解 Portal Server 管理	29
了解 Portal Server 组件	29
使用 Portal Server 管理控制台	30
关于浏览器界面	31
▼ 登录到管理控制台	31
使用 Portal Server 管理标记库和 Portlet	32
使用 psadmin 命令行界面	32
2 管理门户和 Portal Server 实例	33
了解多个门户	33
设置门户	34
▼ 列出门户	35
▼ 创建门户	35
▼ 删除门户	36
▼ 导出门户数据	36
▼ 将门户数据导入到门户	37
设置 Portal Server 实例	38
▼ 列出 Portal Server 实例	38
▼ 创建 Portal Server 实例	39
▼ 删除 Portal Server 实例	40
3 管理组织、角色和用户	41
了解如何配合 Portal Server 使用 Access Manager	41

为 Portal Server 创建新组织	42
▼ 创建 Portal Server 使用的新组织	43
▼ 访问新组织	43
将门户服务添加到组织	43
▼ 向组织添加门户服务	44
▼ 为新用户指定所需的门户服务	45
导航到特定节点	46
了解地址栏	46
4 管理 Portal Server 桌面	49
了解 Portal Server 桌面管理	49
了解显示配置文件	49
了解桌面属性	50
管理 Portal Server 桌面内容	51
管理 Portlet	51
管理频道和容器	53
查看频道和容器	54
修改频道和容器属性	55
创建和删除频道和容器	59
创建选项卡	61
显示频道和容器	61
管理桌面属性	62
▼ 设置桌面属性	62
管理显示配置文件	64
▼ 下载显示配置文件	64
▼ 上载显示配置文件	65
▼ 删除显示配置文件	65
5 远程 Portlet 的 Web 服务	67
了解 WSRP 标准	67
管理生成方	68
创建支持注册的生成方	68
创建不支持注册的生成方	69
启用和编辑 WSRP 生成方属性	70
自定义注册验证类	71

生成注册句柄	71
管理使用方	72
添加已配置生成方	72
身份传播机制	73
配置摘要密码	74
使用 WebServices SSO Portlet 创建用户令牌配置文件	75
更新服务描述	75
将用户类别映射到角色	76
映射使用方属性	77
配置代理服务器	78
管理 WSRP 生成方	78
▼ 创建 WSRP 生成方	79
▼ 编辑 WSRP 生成方	79
▼ 创建使用方注册	80
▼ 编辑使用方注册	81
管理 WSRP 使用方	82
▼ 添加已配置生成方	82
▼ 编辑已配置生成方	82
▼ 指定使用方名称	83
▼ WSRP 频道故障排除	84
6 管理 Portal Server 最终用户行为跟踪	85
了解 Portal Server 用户行为跟踪	85
设置 Portal Server 用户行为跟踪	86
▼ 启用用户行为跟踪日志记录	86
▼ 生成用户行为跟踪报告	87
7 监视 Portal Server 活动	89
了解 Portal Server 监视	89
设置 Portal Server 监视	90
▼ 启用或禁用门户监视	90
▼ 查看桌面统计信息	90
▼ 查看频道统计信息	91
收集 Portal Server 监视数据	91
桌面统计信息	91

频道统计信息	92
8 管理 Portal Server 日志记录	93
了解 Portal Server 日志记录	93
管理 Portal Server 日志记录	93
▼ 管理日志查看器	94
▼ 自定义日志显示	95
▼ 管理通用记录器设置	95
▼ 管理特定记录器设置	96
9 管理 Portal Server 社区	99
了解 Portal Server 社区	99
管理访问控制	99
管理成员资格	101
管理社区状态	102
管理类别	102
了解社区模板	103
社区模板概述	103
模板的语法和语义	105
模板描述符文件	106
创建和修改模板	107
管理 Portal Server 社区	109
管理社区和用户	109
管理社区 Web 服务 URL	114
10 管理 Portal Server 订阅	115
了解 Portal Server 订阅	115
设置订阅	116
▼ 设置订阅	116
管理 Portal Server 讨论	120
了解讨论提供者	120
管理讨论提供者	121
DiscussionLite 频道	123

11 管理 Portal Server 单点登录适配器	125
单点登录适配器概述	125
管理元适配器	126
▼ 查看元适配器	126
▼ 创建元适配器	126
▼ 查看适配器	127
管理适配器	127
▼ 创建适配器	128
▼ 编辑适配器配置属性	128
创建匿名用户	129
▼ 创建匿名用户列表	129
12 管理 Portal Server Mobile Access	131
Mobile Access 简介	131
配置 Mobile Access	132
▼ 在 Portal Server 7.2 中配置 Mobile Access	132
▼ 启用 Mobile Access 匿名桌面	132
▼ 在成功 URL 中提及更改	132
Mobile Access 软件	133
管理移动设备	135
了解客户机检测	135
管理客户机数据库	136
使用客户机管理器	136
管理客户机类型数据	139
配置移动验证	146
NoPassword 验证	146
匿名验证	147
MSISDN 验证	147
管理移动 Portal 桌面	147
了解无线桌面调度程序	148
无线桌面调度程序属性	149
条件属性	149
频道状态属性	150

第 2 部分	设计桌面	151
13	管理桌面主题和布局	153
	了解桌面设计工具	153
	在哪里部署 DDT?	153
	什么是沙箱组织?	154
	DDT 有什么作用?	154
	使用桌面设计工具自定义桌面	154
	桌面设计工具布局	154
	桌面设计工具主题	155
	访问桌面设计工具	156
	▼ 通过桌面设计工具链接访问桌面设计工具	156
	▼ 从“Portal”选项卡访问桌面设计工具	156
14	设计页面布局	159
	使用桌面设计工具布局	159
	▼ 更改桌面页面布局	159
15	管理和自定义选项卡	161
	管理选项卡	161
	▼ 添加选项卡	161
	▼ 添加子选项卡	162
	▼ 编辑选项卡	163
	▼ 删除选项卡	163
	▼ 移动选项卡	163
	使用选项卡分类内容	164
	▼ 将选项卡设为启动选项卡	164
16	管理和自定义频道	165
	管理频道	165
	▼ 移动频道	165
	▼ 删除频道	166
	▼ 添加频道	166
	▼ 配置频道	166

▼ 设置频道工具栏属性	167
▼ 使频道对用户可见或不可见	167
将频道添加到用户定义选项卡	168
使用频道将内容添加到桌面	168
▼ 创建 URLScaper 频道	168
自定义频道刷新时间和容器高速缓存	169
自定义窗口首选项	169
▼ 自定义频道窗口首选项	170
▼ 从 Portal Server 管理控制台自定义频道窗口首选项	170
删除按钮	171
▼ 删除容器的所有频道中的按钮	171
▼ 从 Portal Server 管理控制台中删除容器的所有频道中的按钮	172
▼ 删除单个频道中的按钮	172
▼ 从 Portal Server 管理控制台中删除单个频道中的按钮	173
从频道删除标题栏	174
▼ 从频道删除标题栏	174
更改频道边界宽度和/或颜色	174
▼ 更改容器中所有频道的边界宽度和颜色	174
管理频道库	174
▼ 创建新的库频道	175
▼ 编辑库频道属性	175
▼ 删除库频道	176
▼ 部署 Portlet	176
17 管理 Google 小工具集成	177
在桌面启用 Google 小工具	177
▼ 获取 Portal Server 的 Google 小工具 API 密钥	178
▼ 授权门户最终用户设置 Google 小工具	178
▼ 为 2column 社区启用“添加 Google 小工具”链接	179
第 3 部分 管理搜索服务器	181
18 管理搜索服务器	183
了解搜索服务器	183

搜索数据库	183
数据库分类法类别	184
管理搜索服务器	184
▼ 创建搜索服务器	185
▼ 删除搜索服务器	185
数据库概述	185
导入数据库	186
编辑数据库模式	186
定义模式别名	187
查看数据库分析	187
重建数据库索引	187
使数据库到期	187
清除数据库	188
将数据库分区	188
管理数据库	188
▼ 创建数据库	189
▼ 创建导入代理	189
▼ 创建资源描述	190
▼ 管理资源描述	190
管理报告	191
▼ 查看报告	191
管理类别	191
▼ 创建类别	191
▼ 编辑类别	192
▼ 运行自动分类	192
▼ 编辑自动分类属性	192
19 管理搜索服务器 Robot	193
了解搜索服务器 Robot	193
Robot 的工作机理	194
Robot 配置文件	195
定义站点	196
控制 Robot 搜寻	196
使用 Robot 实用程序	197
制定 Robot 进度表	197

管理 Robot	197
▼ 启动 Robot	198
▼ 清除 Robot 数据库	198
▼ 创建站点定义	198
▼ 编辑站点定义	199
▼ 控制 Robot 搜寻和创建索引	199
▼ 运行模拟器	200
▼ 运行站点探测器实用程序	200
资源过滤流程	201
过滤流程的各个阶段	201
过滤器语法	202
过滤器指令	203
编写或修改过滤器	203
管理过滤器	204
▼ 创建过滤器	204
▼ 删除过滤器	205
▼ 编辑过滤器	205
▼ 启用或禁用过滤器	205
管理分类规则	206
▼ 创建分类规则	206
▼ 编辑分类规则	206
源和目标	207
安装阶段的可用源	207
元数据过滤阶段的可用源	207
数据阶段的可用源	208
枚举阶段、生成阶段及停止运行阶段的可用源	208
启用属性	209
安装函数	209
filterrules-setup	209
setup-regex-cache	209
setup-type-by-extension	210
过滤函数	210
filter-by-exact	210
filter-by-max	211
filter-by-md5	211
filter-by-prefix	212

filter-by-regex	212
filterrules-process	213
过滤支持函数	213
assign-source	213
assign-type-by-extension	213
clear-source	214
convert-to-html	214
copy-attribute	215
generate-by-exact	215
generate-by-prefix	216
generate-by-regex	216
generate-md5	217
generate-rd-expires	217
generate-rd-last-modified	217
rename-attribute	218
枚举函数	218
enumerate-urls	218
enumerate-urls-from-text	219
生成函数	219
extract-full-text	219
extract-html-meta	219
extract-html-text	220
extract-html-toc	220
extract-source	221
harvest-summarizer	221
停止运行函数	221
filterrules-shutdown	221
可修改的属性	222
robot.conf 文件范例	227
第 4 部分 管理委托管理	229
20 管理委托管理	231
Portal Server 委托管理简介	231
分配委托 Portal Server 管理员	232

▼ 分配委托管理员	232
▼ 删除委托管理员	232
21 使用 Portal Server 委托管理标记库	233
了解委托管理标记库	233
▼ 访问委托管理标记的参考	233
 索引	 235



图 19-1	Robot的工作机理	195
--------	------------------	-----

表

表 6-1	用户行为跟踪报告	85
表 19-1	常见元数据类型	201
表 19-2	元数据阶段 RAF 的可用源	207
表 19-3	数据阶段 RAF 的可用源	208
表 19-4	用户可修改的属性	222

示例

示例 9-1	范例 <i>communityTemplateBaseDir</i>	104
示例 9-2	范例描述符文件	107
示例 19-1	枚举文件语法	203

前言

《Sun Java™ System Portal Server 7.2 管理指南》提供有关管理 Sun Java System Portal Server 7.2 的信息和说明。

此处可[查看是否显示更改](#)。

目标读者

本书适用于使用 Sun Java System 服务器和软件管理门户服务器的 IT 管理员。

阅读本书之前

读者应熟悉以下产品和概念：

- Sun Java System Directory Server
- Sun Java System Access Manager
- 您的 Web 容器
 - Sun Java System Application Server 8.2
 - Sun Java System Web Server 7.0
- 您的操作系统
- 基本的 UNIX® 管理过程
- LDAP（Lightweight Directory Access Protocol，轻量目录访问协议）
- 远程 Portlet 的 Web 服务 (Web Services for Remote Portlets, WSRP)

本书的结构

本书的章节组织为三个部分：

- **第 1 部分**
 - **第 1 章**，概述如何管理 Portal Server。
 - **第 2 章**，说明设置和管理 Portal Server。包括有关创建和删除 Portal Server 实例的说明。

- 第 3 章，提供有关管理组织和用户，以及使用 LDAP 节点的说明。
- 第 4 章，说明使用 Portal Server 设置所提供最终用户内容的步骤。
- 第 5 章，提供有关使用远程 Portlet 的 Web 服务 (Web Services for Remote Portlets, WSRP) 的信息和说明。
- 第 6 章，说明如何对与最终用户活动和最终用户与各种门户系统组件交互操作有关的问题进行诊断、故障排除和分析。
- 第 7 章，说明如何获得关于桌面和 Sun Java System Secure Remote Access 服务器的运行时信息。
- 第 8 章，说明如何控制 Portal Server 日志记录。
- 第 10 章，说明如何配置和管理订阅。
- 第 11 章，提供有关使用 SSO 适配器的信息，SSO 适配器为门户的验证连接提供配置数据，而 SSO 适配器服务存储该数据。
- 第 12 章，提供有关配置和管理 Portal Server Mobile Access 的信息。
- 第 2 部分
 - 第 13 章，说明如何自定义和访问“桌面设计工具”。
 - 第 14 章，说明如何更改桌面布局。
 - 第 15 章，说明如何添加、删除、编辑和移动选项卡和子选项卡。
 - 第 16 章，说明如何管理和自定义频道。
 - 第 17 章，说明如何将 Google 小工具与桌面集成。
- 第 3 部分
 - 第 18 章，提供有关使用搜索类别和数据库进行工作的详细信息。
 - 第 19 章，说明搜索服务器 Robot 及其相应的配置文件。
- 第 4 部分
 - 第 20 章，说明如何分散管理功能。
 - 第 21 章，说明委托管理标记库有哪些可用的参考信息。

相关书籍

- 《Sun Java System Portal Server 7.1 Deployment Planning Guide》
- 《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Overview》
- 《Sun Java System Portal Server Secure Remote Access 7.2 管理指南》
- 《Sun Java System Portal Server 7.2 Command Line Reference》
- 《Tag Library for Delegated Administration》
- 《Sun Java System Portal Server 7.2 Notes》
- 《Sun Java System Portal Server 7.1 Community Sample Guide》
- 《Sun Java System Portal Server 7.1 Developer Sample Guide》
- 《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》
- 《Sun Java System Portal Server 7.2 Developer's Guide》

有关 Portal Server 概念和组件的简介，参见《Sun Java System Portal Server 7 Technical Overview》。

其他服务器文档

要获取其他服务器文档，请访问以下网址：

- Directory Server 文档，位于 (<http://docs.sun.com/coll/1224.1>) 及 (<http://docs.sun.com/coll/1606.1>)
- Access Manager 文档，位于 (<http://docs.sun.com/coll/1292.2>) 及 (<http://docs.sun.com/coll/1384.2>)
- Web Server 文档，位于 (<http://docs.sun.com/coll/1308.3>) 及 (<http://docs.sun.com/coll/1395.2>)
- Application Server 文档，位于 (<http://docs.sun.com/coll/1310.3>) 及 (<http://docs.sun.com/coll/1386.2>)
- Web Proxy Server 文档，位于 (<http://docs.sun.com/coll/1311.4>) 及 (<http://docs.sun.com/coll/1579.2>)

搜索 Sun 产品文档

除了从 Web 站点 docs.sun.com 搜索 Sun 产品文档以外，您还可以使用搜索引擎，方法是按照以下语法在搜索字段中键入内容：

```
search-term site:docs.sun.com
```

例如，要搜索 “broker”，键入以下命令：

```
broker site:docs.sun.com
```

若要在搜索中包含其他 Sun Web 站点（例如 java.sun.com、www.sun.com、developers.sun.com），则使用 “**sun.com**” 代替搜索字段中的 “**docs.sun.com**”。

相关第三方 Web 站点引用

本文档引用了第三方 URL，这些 URL 可提供附加的相关信息。

注 – Sun 对本文中提到的第三方 Web 站点的可用性不承担任何责任。对于此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、广告、产品或其他材料，Sun 并不表示认可，也不承担任何责任。对于因使用或依靠此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、产品或服务而造成或名义造成的或连带产生的实际或名义损坏或损失，Sun 概不负责，也不承担任何责任。

文档、支持和培训

Sun Web 站点提供关于以下附加资源的信息：

- 文档 (<http://www.sun.com/documentation/>)
- 支持 (<http://www.sun.com/support/>)
- 培训 (<http://www.sun.com/training/>)

印刷约定

以下表格说明本书使用的印刷约定。

表 P-1 印刷约定

字体	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；计算机屏幕输出	编辑 <code>.login</code> 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。 <code>machine_name% you have mail.</code>
AaBbCc123	用户键入的内容；与计算机屏幕输出的显示不同	<code>machine_name% su</code> Password:
<i>AaBbCc123</i>	占位符：使用实名或值替代	删除文件的命令是 <code>rm filename</code> 。
<i>AaBbCc123</i>	保留未译的新词或术语以及要强调的词	<i>Cache</i> 是存储在本地的副本。
新词术语强调	新词以及要强调的词	请勿保存该文件。
《书名》	书名	阅读《用户指南》的第 6 章。

命令示例中的 Shell 提示符

下表显示了 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的默认 UNIX 系统提示符和超级用户提示符。

表 P-2 Shell 提示符

Shell	提示符
C shell	machine_name%
C shell 超级用户	machine_name#
Bourne shell 和 Korn shell	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户	#

第 1 部分

管理 Sun Java System Portal Server

- 第 1 章
- 第 2 章
- 第 3 章
- 第 4 章
- 第 5 章
- 第 6 章
- 第 7 章
- 第 8 章
- 第 9 章
- 第 10 章
- 第 11 章
- 第 12 章

了解 Portal Server 管理

Portal Server 管理员管理各种功能，包括以下项目的任务：

- 多个门户和 Portal Server 实例
- 桌面
- 搜索服务器
- Secure Remote Access 服务器
- 单点登录 (Single Sign-On, SSO) 适配器

本章提供关于 Portal Server 组件以及门户管理方法的信息：

- 第 29 页中的 “了解 Portal Server 组件”
- 第 30 页中的 “使用 Portal Server 管理控制台”
- 第 32 页中的 “使用 Portal Server 管理标记库和 Portlet”
- 第 32 页中的 “使用 psadmin 命令行界面”

了解 Portal Server 组件

Portal Server 部署具有许多影响门户管理的组件。这些组件包括：

- **Common agent container** – 一个独立的 Java 程序，实现 Java 管理应用程序的容器。有关详细信息，参见《Solaris 10 新增功能》。
- **门户管理服务器** – 一个管理应用程序，对访问 Portal Server MBean 的用户执行验证和访问控制检查。此服务器使用 JMX™ 接口，并作为 common agent container 模块实现。每台安装 Portal Server 产品的主机上均运行门户管理服务器实例。
- **门户域系统信息库** – 一个分层数据存储库，包含关于如何组织 Portal Server MBean 的信息。有些 Portal Server MBean 还在此系统信息库中存储配置数据。默认的门户域系统信息库是 Access Manager 使用的同一 LDAP 服务器中的子树。

在独立网关安装的情况下，禁止通过网关与 LDAP 服务器进行通信。网关文件系统上的附加门户域系统信息库仅用于包含本地网关 MBean 信息。

- **门户数据存储库** – 后端存储，例如关系数据库管理系统 (Relational Database Management System, RDBMS) 或 LDAP 服务器，或者文件系统中，用于存储配置数据和其他有助于门户提供内容的 Portal Server 资源。
- **门户管理 MBean** – 由 common agent container 服务器中的门户管理服务器加载，以执行门户管理任务。
- **门户管理命令行界面 (psadmin)** – 为各种 Portal Server 组件提供管理工具。有关详细信息，参见第 32 页中的“使用 psadmin 命令行界面”。
- **门户管理控制台 (psconsole)** – 提供一个浏览器界面，用于管理各种门户服务器资源。有关详细信息，参见第 30 页中的“使用 Portal Server 管理控制台”。
- **监视 MBean** – 帮助捕获 Portal Server 运行时资源信息。有关详细信息，参见第 7 章，[监视 Portal Server 活动](#)。
- **本地文件系统数据** – 存储在本地文件系统中的门户数据。这些数据包括配置文件、基于提供者的模板和 JSP™ 语法文件、资源束文件以及自定义的基于提供者的 Java 类。

有关 Portal Server 组件的详细信息，参见《Sun Java™ System Portal Server 7.2 Deployment Planning Guide》。

使用 Portal Server 管理控制台

Portal Server 管理控制台简化了各种门户管理任务，它是一个 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE™) 应用程序，可以：

- 通过 Web 浏览器进行访问
- 根据配置的调试级别将消息记录到调试日志
- 记录设置更改，包括名称和值对
- 使用 Java Management Extensions (JMX) 技术与门户管理服务器中的门户管理 MBean 进行通信，以连接到门户数据存储库

管理控制台使门户管理员能够执行以下活动：

- 管理桌面和内容传送
- 跟踪用户行为，以帮助门户管理员对与最终用户活动以及最终用户如何与各种 Portal Server 组件进行交互式操作相关的问题进行诊断、故障排除和分析
- 获得关于 Portal Server 桌面和 Secure Remote Access 组件的运行时统计信息
- 记录关于 Portal Server 应用程序的信息

关于浏览器界面

管理控制台的用户界面将管理功能安排在各页面中。各页面的顶部是一个选项卡条。这些选项卡显示有组织地分组管理功能的页面。要在页面之间导航，管理员可单击选项卡。提供的选项卡如下：

- **常用任务** – 显示为门户管理员经常执行的任务提供直接访问的链接
- **Portal** – 按 Portal ID 列出部署的门户，以便门户管理员可以选择特定的门户
- **搜索服务器** – 列出特定搜索服务器的名称，以便门户管理员可以访问页面以管理特定的搜索服务器
- **安全远程访问** – 允许门户管理员管理远程用户如何通过 Internet 安全地访问门户及其服务
- **SSO 适配器** – 允许门户管理员管理最终用户在一次登录后如何获得应用程序的验证访问
- **委托** – 允许门户管理员将管理各种资源的职责委托给其他个体，这些个体称为委托管理员。

Portal Server 管理员可以通过定义特定最终用户的身份来提供和限制对门户内容的访问。您可以设置门户页面、属性和访问策略，以便门户内容对特定实体可用。这些实体包括以下各项：

- 特定的组织
- 特定的子组织
- 单个角色
- 单个最终用户

▼ 登录到管理控制台

只有具有“超级管理员”权限的管理员和委托管理员才能访问 Portal Server 管理控制台。用户可使用浏览器客户端通过特殊的统一资源标识符 (Uniform Resource Identifier, URI) 访问 Portal Server 管理控制台。

- 1 在浏览器中键入此 URL：**http://hostname:port/psconsole**
hostname 运行管理控制台的系统的名称。
port 安装过程中，指定给管理控制台的端口号。
- 2 在文本框中，输入“管理用户名”和“密码”。
管理用户应为顶级管理员。典型的“管理用户名”是 `amadmin`。
- 3 单击“登录”按钮。
会显示管理控制台的“常用任务”页面。

使用 Portal Server 管理标记库和 Portlet

Portal Server 提供管理标记库用于开发管理 Portlet，以便通过桌面而不是管理控制台来管理门户。管理员可使用此标记库执行以下操作：

- 修改已有的管理 Portlet
- 开发具有新的管理功能的 Portlet
- 支持提供者管理、Portlet 和 WSRP 管理任务
- 创建和管理基于 JSPProvider 的频道
- 编写具有自定义用户界面的自定义管理 Portlet
- 编写管理 Portlet 以管理任何自定义频道

管理员可使用管理 Portlet 向其他用户（称为委托管理员）授予委托管理状态。Portal Server 提供了管理 Portlet 的范例集，可用于设计委托管理员的基本桌面。

有关详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.1 Developer Sample Guide》和《Tag Library for Delegated Administration》。

使用 psadmin 命令行界面

Portal Server 软件提供一个命令行界面 (Command-Line Interface, CLI)。CLI 允许门户管理员执行以下操作：

- 通过将管理任务合并到脚本中，自动定期重复执行管理任务

CLI 提供许多用于管理门户任务的 psadmin 子命令。包括用于以下各项的子命令：

- 管理多个门户和门户实例
- 部署门户和 Portlet WAR 文件
- 管理搜索服务器
- 管理 Secure Remote Access 服务器
- 管理监视
- 管理门户日志记录

大多数子命令是特别编写的，用于模拟浏览器界面中的功能。对于没有特定命令的管理功能，管理员应使用标准 UNIX 命令。



注意 - 如果在 Sun Java System Application Server 9.1 或 GlassFish V2 Web 容器上安装了 Portal Server，则必须启动这些 Web 容器管理服务器之一和 cacao，然后才能调用 psadmin 命令。

有关所有 psadmin 子命令的信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》。

管理门户和 Portal Server 实例

本章说明多个门户以及如何管理门户和 Portal Server 实例。包括以下主题：

- 第 33 页中的“了解多个门户”
- 第 34 页中的“设置门户”
- 第 38 页中的“设置 Portal Server 实例”

了解多个门户

多个门户共享相同的用户集。多个门户具有下列特点：

- 门户通过 URL 进行识别。例如：<http://hr.xyz.com/portal> 或 <http://eng.xyz.com/portal>。
- 多个门户共享相同的用户系统信息库，也就是相同的 Access Manager 和 Directory Server。您使用 Access Manager 管理最终用户，而且不需要与其他系统信息库同步 LDAP 中的最终用户数据。与最终用户有关的所有数据都只保存在一台目录服务器上。
- 您可以在一台或多台主机上部署多个门户和 Portal Server 实例。例如，一台主机可能有两个 Portal Server 实例为一个门户提供内容，而三个 Portal Server 实例为另一个门户提供内容。每个 Portal Server 实例必须在不同的 Web 容器实例内运行。

所有的门户共享以下组件：

- 重写器 - 尽管此组件是共享的，但您可以为每个门户定义不同的规则集。
- SSO 适配器 - 尽管此组件是共享的，但您可以为每个门户定义不同的适配器。
- 所有 Secure Remote Access 服务。

以下组件与门户是一一对应的关系：

- 桌面 - 每个门户有一个独立的桌面。
- 订阅 - 此组件在每个门户的配置都不相同。
- WSRP - 生成方和使用方 - 每个门户使用独立的“生成方”和“配置的生成方”集合。

搜索与门户可为多对多的关系：

- 一个门户可以使用一个搜索服务器。
- 许多门户可以使用单个搜索服务器。
- 每个门户可以使用不止一个搜索服务器。

最终用户在不同的门户上看到不同的内容，并可以定制每个门户的桌面。可在门户之间单点登录。同时拥有一家公司的两个门户访问权限的最终用户通常将会经历以下顺序：

- 键入“门户一”的 URL，然后使用公司身份进行验证。
- 查看“门户一”上的个性化内容。
- 键入“门户二”的 URL，无需提供验证。
- 查看“门户二”上的个性化内容。

使用不同 Access Manager 的门户**不是**多个门户。它们是独立且无关的门户，每个均有其自己的用户集。

Access Manger 可以是其自身实例的集合，而所有实例均使用同一组 Directory Server 实例。不同的 Access Manager 是两个无关的 Access Manager，而不是同一 Access Manager 的不同实例。

设置门户

门户由一个或多个 Portal Server 实例构成，这些实例传送相同的内容并被映射到单个统一资源定位器 (Uniform Resource Locator, URL)。门户传送的内容和服务对于其所有实例来说是通用的。

多个门户共享相同的用户集。这些门户可以部署在一台或多台主机上，但它们均共享相同的用户系统信息库 — 相同的 Access Manager 和 Directory Server。

注 - 使用不同 Access Manager 的门户**不是**多个门户。它们是独立且无关的门户，每个均有其自己的用户集。

Access Manger 可以是其自身实例的集合，而所有实例均使用同一组 Directory Server 实例。不同的 Access Manager 是两个无关的 Access Manager，而不是同一 Access Manager 的不同实例。

本节说明如何完成以下任务：

- 第 35 页中的“列出门户”
- 第 35 页中的“创建门户”
- 第 36 页中的“删除门户”
- 第 36 页中的“导出门户数据”
- 第 37 页中的“将门户数据导入到门户”

▼ 列出门户

您可以查看已设置的 Portal Server 列表。

- 1 登录到 **Portal Server 管理控制台**。
- 2 选择 “Portal” 选项卡。

更多信息 等同的 `psadmin` 命令

```
psadmin list-portals
```

▼ 创建门户

在 Portal Server 安装过程中，会创建名为 `portal1` 的默认门户。也可以使用 “创建门户” 向导创建新的门户服务器。

- 1 登录到 **Portal Server 管理控制台**。
- 2 选择 “Portal” 选项卡。
- 3 单击 “新建 Portal” 按钮以启动该向导。
- 4 为 Portal Server 提供唯一的名称，例如 `portal5`。
- 5 键入 URI 使最终用户能够访问 Portal Server，例如 `/portal`。
- 6 输入 Web 容器信息。
可用类型如下：
 - Sun Java™ System Web Server 6.0
 - Sun Java System Web Server 7.x
 - Sun Java System Application Server 8.x
 - BEA WebLogic 8.1SP4/SP5
 - IBM WebSphere 5.1.1.6
- 7 （可选的）更改默认 Web 容器实例的属性。
有关详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.1 Configuration Guide》中的 “Creating a New Portal”。
- 8 验证您提供的信息。
- 9 单击 “完成” 以创建新门户。

- 10 (可选的) 查看日志文件以监视该进程。
 - a. 登录到创建门户的计算机。
 - b. 运行 `psadmin set-logger` 命令。

```
./psadmin set-logger -u uid -f password -m component-type -O logger-name
```

更多信息 等同的 `psadmin` 命令

```
psadmin create-portal
```

用于所支持 Web 容器的 `webcontainer.properties` 模板位于 `portal-install-dir/template` 目录。

▼ 删除门户

您可以删除所有主机上的某个门户的所有现有实例，并清除 Access Manager LDAP 目录中的门户数据。

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从门户列表选择要删除的门户，然后单击“删除 Portal”按钮。

更多信息 等同的 `psadmin` 命令

```
psadmin delete-portal
```

▼ 导出门户数据

您可以在 `par` 文件中归档以下门户数据：

- 存储在 Access Manager 目录中的数据
- 桌面文件系统文件，默认位置是 `/var/opt/SUNWportal/portals/portal-URI/desktop` 目录
- 桌面自定义类，默认位置是 `/var/opt/SUNWportal/portals/portal-URI/desktop/classes` 目录
- Portal Server Web 应用程序，默认位置是 `/var/opt/SUNWportal/portals/portal-URI/war` 目录
- Portal Server Web 源数据，默认位置是 `/var/opt/SUNWportal/portals/portal-URI/web-src` 目录

归档数据后，您可以将数据导入同一个门户或导入到不同的门户。要从 psconsole 导出门户：

- 1 登录到 **Portal Server 管理控制台**。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从表格中选择一个门户。
- 4 单击“导出”按钮。
- 5 指定 Portal Server 机器上的 par 文件的位置，以及想要导出的内容：
 - 所有桌面数据 — 导出的 par 包含文件系统数据和显示配置文件数据
 - 仅包含文件系统数据 — 导出的 par 文件仅包含桌面文件系统数据，即部署到 Portal 桌面和门户 web-src 的数据
 - 仅包含显示配置文件数据 — 导出的 par 仅包含显示配置文件数据

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin export
```

注 - 此命令不支持 Directory Server 中的用户数据。

▼ 将门户数据导入到门户

您可以将先前导出的任何门户数据导入到任何门户。

- 1 登录到 **Portal Server 管理控制台**。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从表格中选择一个门户。
出现“导入桌面数据”页面。
- 4 单击“导入”按钮，然后指定以下内容：
 - 导入数据的 par 文件路径。par 文件必须位于 Portal Server 系统上。
 - 如果门户的存储结构与想要导入的归档文件不匹配，是否继续导入。

5 重新部署门户 Web 应用程序。

a. 预定运行 `psadmin redeploy` 命令的时间。

计划在空闲时间或系统维护模式（当系统不生产时）执行此步骤。此操作会重新部署门户 `war` 文件，并注销正在运行桌面的用户，导致其工作丢失。

b. 运行 `psadmin redeploy` 命令。

```
psadmin redeploy -u amadmin -f passwordfile -p portalID --allwebapps
```

更多信息 等同的 `psadmin` 命令

```
psadmin import
```

注 - 此命令不支持 Directory Server 中的用户数据。

设置 Portal Server 实例

Portal Server 实例是部署到 Web 容器的 Web 应用程序。实例使用特定的 Portal Server 上下文 URI 为特定网络端口上的请求服务。每个 Portal Server 实例均与单个门户相关联。

服务器实例在与主机的一个 IP 地址或任意 IP 地址绑定的特定端口上侦听。对于 Portal Server，服务器实例对应于在端口上侦听并运行单个 Java™ 虚拟机（JVM™ 软件）的部署容器进程。

注 - Sun Java™ System Web Server 和 Sun Java™ System Application Server 支持多个实例。

本节说明如何完成以下任务：

- 第 38 页中的 “列出 Portal Server 实例”
- 第 39 页中的 “创建 Portal Server 实例”
- 第 40 页中的 “删除 Portal Server 实例”

▼ 列出 Portal Server 实例

您可以查看已设置的 Portal Server 实例列表。

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择 “Portal ” 选项卡。
- 3 从表格中单击 Portal Server 的名称。

- 4 选择“服务器实例”选项卡。
表格显示您选定的所有 Portal Server 实例。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin list-portals
```

▼ 创建 Portal Server 实例

- 开始之前
- 在 Web 容器实例中为现有的 Portal Server 创建新实例。
 - 启动 Web 容器实例。
 - 启动 Web 容器的管理服务器。

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台。

- 2 选择“Portal”选项卡。

- 3 选择 Portal Server 的名称。

- 4 选择“服务器实例”选项卡。

- 5 单击“新建实例”按钮以启动该向导。

- 6 提供门户标识符的名称。

- 7 输入 Web 容器信息。

- 8 (可选的)更改默认 Web 容器实例的属性。

有关详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.1 Configuration Guide》中的“Creating a Portal on the Same Node”。

- 9 验证您提供的信息，然后单击“完成”创建新的门户实例。
进度条会显示此过程的状态。完成后会显示结果页面。

- 10 单击“完成”创建新的门户实例。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin create-instance
```

▼ 删除 Portal Server 实例

您可以删除 Portal Server 的实例。

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 选择 Portal Server 的名称。
- 4 选择“服务器实例”选项卡。
- 5 从表格中选择想要删除的实例。
- 6 单击“删除实例”按钮。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin delete-instance
```


管理组织、角色和用户

Portal Server 管理员可以通过定义特定最终用户的身份来提供和限制对门户内容的访问。您可以设置门户页面、属性和访问策略，以便门户内容对特定实体可用。这些实体包括以下各项：

- 特定的组织
- 特定的子组织
- 单个角色
- 单个最终用户

要管理组织、角色和最终用户，Portal Server 管理员必须使用 Portal Server 管理控制台和 Sun Java™ System Access Manager 控制台。本章说明 Portal Server 管理员如何使用 Access Manager 做到这一点。本章提供以下主题：

- 第 41 页中的“了解如何配合 Portal Server 使用 Access Manager”
- 第 42 页中的“为 Portal Server 创建新组织”
- 第 43 页中的“将门户服务添加到组织”
- 第 46 页中的“导航到特定节点”

注 - 本章说明如何使用已安装且配置为支持“传统模式”的 Access Manager。有关“传统模式”和“领域模式”的信息，参见 Sun Java System Access Manager 管理指南

了解如何配合 Portal Server 使用 Access Manager

Portal Server 使用 Sun Java System Access Manager 服务来管理特定于 Portal Server 最终用户和应用程序的属性。您必须使用 Access Manager 控制台来管理与身份相关的任务。

要控制有权访问门户网站的人员，Portal Server 管理员必须使用以下工具：

- Portal Server 管理控制台是一个浏览器界面，它允许管理员管理以下各项：
 - 门户和门户实例

- 搜索
- 远程访问
- 单点登录
- 显示配置文件文档
- 容器和频道
- Sun Java System Access Manager 控制台是一个浏览器界面，它允许具有不同访问级别的管理员执行以下各项：
 - 创建和删除领域和组织
 - 在这些组织中创建和删除用户
 - 管理服务
 - 设置强制策略，保护和限制对组织资源的访问

Portal Server 管理员必须使用 Access Manager 执行以下任务：

- 管理基于身份的对象（包括用户、角色和组织），以用户在组织或子组织内部的角色来管理和指定相应的访问权限
- 通过授权最终用户管理组织、子组织、用户、策略、角色和频道，向特定的最终用户委托管理功能

Access Manager 使用轻量目录访问协议 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP)。

有关 Access Manager 管理的信息，参见《Sun Java System Access Manager 7.1 管理指南》。

为 Portal Server 创建新组织

新组织继承了在顶层 Access Manager 组织中注册的服务。新组织继承的典型服务包括：

- **Access Manager 配置**
 - 验证配置
- **验证模块**
 - 核心
 - LDAP
 - 策略配置

新组织使用 LDAP 验证，且 LDAP 服务设置从相应全局服务继承。

有关 Access Manager 管理的信息，参见《Sun Java System Access Manager 7.1 管理指南》。

▼ 创建 Portal Server 使用的新组织

- 1 登录到 Access Manager 控制台。
有关 Access Manager 管理的信息，参见《Sun Java System Access Manager 管理指南》。
- 2 在“身份管理”下，从“查看”菜单中选择“组织”。
- 3 单击“新建”创建一个新组织。
- 4 指定组织属性。
例如：
名称 TestOrganization
组织别名 TestOrganization
- 5 单击“确定”。

▼ 访问新组织

- 在浏览器中键入此 URL：
http://host:port/amserver/UI/Login?org=organizationalias
host 运行控制台的系统的名称。
port 安装过程中指定给控制台的端口号。
organizationalias 指定给“组织别名”属性字段的值。

将门户服务添加到组织

在门户可访问之前，您必须向组织添加一些服务。您必须添加到组织的服务包括：

- Portal Server 配置
 - portalID 桌面
 - portalID 订阅
 - SSO 适配器
 - portalID WSRP 使用方
- 移动应用程序配置
 - 移动通讯录
 - 移动日历
 - 移动邮件

您可以添加的可选服务包括：

- Secure Remote Access 配置
 - 访问列表
 - NetFile
 - Netlet
 - Proxylet

▼ 向组织添加门户服务

门户需要向组织添加一些服务，然后组织才能访问 Portal Server。将门户服务添加到组织之后，请使用 Portal Server 管理控制台来管理 Portal Server 设置。¹

1 登录到 Access Manager 控制台。

有关 Access Manager 管理的信息，参见《Sun Java System Access Manager 7.1 管理指南》。

2 在“身份管理”下，从“查看”菜单中选择“组织”。

3 单击您的组织。

例如：TestOrganization

4 在组织的“查看”菜单中，选择“服务”。

5 单击“添加”。

6 如果以下服务在您的部署中可用，请选择它们：

- 移动应用程序配置
 - 移动通讯录
 - 移动日历
 - 移动邮件
- Portal Server 配置
 - portalID 桌面
 - portalID 订阅
 - SSO 适配器
- 远程 Portlet (WSRP)
 - portalID WSRP 使用方

¹ 向组织或角色添加 PortalID 桌面服务时，它会指定默认设置。它不会从上层的组织或角色继承 PortalID 桌面服务设置。您应当根据需要使用 Portal 服务管理控制台来管理这些服务设置。

- Secure Remote Access 配置
 - 访问列表
 - NetFile
 - Netlet
 - Proxylet

7 单击“确定”。

▼ 为新用户指定所需的门户服务

当您将所有的门户服务添加到组织之后，您必须使用 Access Manager 控制台将服务添加到新创建的最终用户，以便他们可以访问 Portal 桌面及其需要的任何门户服务。

Access Manager 管理服务允许您指定哪些服务在创建时动态添加到最终用户条目。如果您的门户部署允许创建用户（例如“我要注册”功能），请在 Access Manager 控制台中为您的组织指定“必需服务”设置。

开始之前 将门户服务添加到组织。参见第 43 页中的“将门户服务添加到组织”。

1 登录到 Access Manager 控制台。

有关 Access Manager 管理的消息，参见《Sun Java System Access Manager 7.1 管理指南》。

2 添加管理服务。

a. 在“身份管理”下，从“查看”菜单中选择“组织”。

b. 单击您的组织。

例如：TestOrganization

c. 在组织的“查看”菜单中，选择“服务”。

d. 单击“添加”。

e. 选择“管理”服务，然后单击“确定”。

3 指定管理服务所需服务的设置。

此设置指定是否将所需服务列表中的所有服务指定给新的最终用户。

a. 选择“管理”服务设置。

b. 对于“必需服务”设置，请指定以下服务：

- SunPortalportalIDDesktopService
- SunPortalportalIDSubscriptionsService
- SunMobileAppABService
- SunMobileAppCalendarService
- SunMobileAppMailService
- SunSSOAdapterService

c. 单击“保存”。

4 从 Access Manager 控制台注销。

导航到特定节点

Portal Server 使用 Access Manager 服务来存储应用程序和特定于用户的属性。为使您能够管理 LDAP 目录节点 (DN) 与门户相关的功能，Portal Server 管理控制台在地 址 栏（选项卡行下面的横条）中提供 DN 的详细信息。

您可以使用地址栏执行以下各项操作：

- 识别当前选定的节点
- 查看最多 10 个组织 DN
- 更改为另一个目录名称

目录名称可以是组织、角色或用户名。

了解地址栏

地址栏提供以下功能：

- **选择 DN** – 使用此下拉菜单以显示下列目录节点类型：
 - 安装 Portal Server 时定义的默认组织。
 - 管理员使用“添加 DN”按钮设置的节点。
- **选定的 DN** – 标识当前选定了哪个 DN。
- **输入 DN** – 您能够通过键入其全名访问任何已经定义的 DN。

▼ 设置新的目录节点

您可以选择一个新的 DN 而不必将其添加到地址栏。

1 登录到 **Portal Server 管理控制台**。

- 2 选择地址栏旁边的“添加”按钮。
- 3 使用下列方法之一，选择DN的名称：
 - 选择窗口中列出的DN。
 - 使用搜索实用程序：
 - a. 键入搜索字符串。
您可以使用通配符。
搜索结果按短名称和相应的目录节点显示。
 - b. 单击“搜索”按钮。
- 4 单击“设置当前DN”按钮。
窗口关闭，并且“选定的DN”字段显示新的目录节点。目录节点没有添加到地址栏的选定对象中。

▼ 将目录节点添加到地址栏的选定对象中

将目录节点添加到地址栏菜单时，它会作为 cookie 存储，以便在多个会话期间，可在同一浏览器中使用该目录节点。

- 1 [登录到 Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 使用下列方法之一，选择DN的名称：
 - 使用“添加”按钮：
 - a. 单击“选择DN”菜单旁边的“添加”按钮。
将打开“添加至DN列表”弹出窗口，并显示可用目录节点的列表。
 - b. 选择想要的DN。
 - 使用搜索实用程序：
 - a. 使用“搜索”菜单选择对象类型。
 - b. 键入搜索字符串。
您可以使用通配符。
搜索结果按短名称和相应的DN显示。

c. 选择想要的 DN。

- 3 选择目录节点的名称。
- 4 （可选的）编辑短名称字段以更改下拉菜单中显示的目录节点名称。
- 5 单击“添加”按钮。
目录节点便添加到“选择 DN”菜单。

▼ 从地址栏的选定对象中删除目录节点

您可以从地址栏中显示的下拉列表中删除目录节点。目录节点本身不会被删除。要从 LDAP 数据库中删除目录名称，您必须使用 Access Manager。

您无法删除安装过程中定义的默认组织。

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 从“选择 DN”下拉菜单，选择想要删除的 DN。
- 3 单击“选择 DN”下拉菜单按钮旁边的“删除”按钮。
选定的目录节点即被删除。

▼ 显示目录节点的信息

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 使用以下方法之一，可显示关于目录节点的信息：
 - 在“输入 DN”文本框中键入目录节点的名称，然后单击“执行”按钮。
 - 从“选择 DN”菜单中选择目录节点的名称。

管理 Portal Server 桌面

本章说明 Sun Java™ System Portal Server 桌面以及如何管理它。

- 第 49 页中的 “了解 Portal Server 桌面管理”
- 第 51 页中的 “管理 Portal Server 桌面内容”
- 第 62 页中的 “管理桌面属性”
- 第 64 页中的 “管理显示配置文件”

了解 Portal Server 桌面管理

本节说明 Portal Server 桌面的重要组件。以下主题在讨论之列：

- 第 49 页中的 “了解显示配置文件”
- 第 50 页中的 “了解桌面属性”

了解显示配置文件

安装 Portal Server 时，您可以创建初始组织。安装程序接下来会根据您指定的输入参数，导入显示配置文件的全局级别文档和默认组织的显示配置文件。

此后，每次创建新的组织、子组织或角色时，显示配置文件不会自动加载。不过，新的组织、子组织或角色会继承其父项的已定义显示配置文件。如果新建的组织、子组织或角色有其他特定的条目，则您必须手动加载显示配置文件。

显示配置文件通过定义以下三项，为标准的桌面创建显示配置：

- | | |
|-------|---|
| 提供者定义 | 指定提供者的名称和 Java 类。提供者是一个模板，用于生成在频道中显示的内容。 |
| 频道定义 | 指定提供者类实例的运行时配置。频道是内容的单位，通常以行和列排列。也可以有包含频道的频道，称为 容器频道 。 |

提供者和频道属性定义 指定提供者和频道属性的值。在提供者中定义的属性通常为派生于提供者的频道指定默认值。频道的显示配置包括诸如标题、描述、频道宽度等属性。在频道中定义的属性通常为该频道指定与默认值不同的特定值。

容器属性定义关于如何显示容器中包含的频道的显示定义，包括：容器的布局（窄-宽、宽-窄或窄-宽-窄）；包含的频道的列表；频道的位置（行号和列号）；所包含频道的窗口状态（最小化或分离）。

显示配置文件仅用于为频道提供属性值。它实际上并未定义用户在其桌面上看到的整体布局或组织。但是，显示配置文件确实对频道显示的某些方面起到了间接控制作用，如表容器的列布局或表容器如何在表中绘制频道。

当尝试保存包含无效 XML 的显示配置文件文档时，系统将报告错误。错误消息显示为标题、消息和子消息。消息框的标题为“无效 XML 文档”。消息内容为以下某一项：

- 无法解析 XML...
- XML 中缺少 doctype
- 无法保存 DP...
- 无效 XML 输入...

如果您收到“无效 XML 文档”错误，则您必须修正错误才能保存 XML 文档。

显示文档的语法如下所示：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<DOCTYPE DisplayProfile SYSTEM " jar://resources/psdp.dtd">

<DisplayProfile version="1.0" priority="xxx">
  <Properties>
    ...
  </Properties>
  <Channels>
    ...
  </Channels>
  <Providers>
    ...
  </Providers>
</DisplayProfile>
```

了解桌面属性

桌面将用户的显示配置文件合并集内的所有文档合并在一起，并使用合并结果配置用户桌面。显示配置文件合并集由与用户相关的所有显示配置文件文档组成。显示配置

文件会在 Portal Server 组织树的不同级别中定义。通过合并或组合来自此树不同级别的显示配置文件文档可创建用户的显示配置文件。

例如，用户显示配置文件会与角色显示配置文件（如果存在）、组织显示配置文件以及全局显示配置文件进行合并，从而形成用户显示配置文件。

桌面显示配置文件和其他配置数据定义为服务属性，例如 Sun Java System Access Manager 服务管理框架下的 Portal 桌面服务的父容器、桌面类型和编辑容器。从 Sun Java System Access Manager 管理控制台为组织添加“Portal 桌面”服务时，此组织内的所有用户都会在其用户配置文件中继承“Portal 桌面”服务属性。这些属性由“Portal 桌面”查询，以确定信息在“Portal 桌面”中聚集和出现的方式。

参见第 62 页中的“管理桌面属性”

管理 Portal Server 桌面内容

本节说明如何管理桌面内容。有关桌面的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7 Technical Overview》中的“Understanding the Standard Desktop”。

- 第 51 页中的“管理 Portlet”
- 第 53 页中的“管理频道和容器”

管理 Portlet

本节说明如何部署和取消部署 Portlet，以及如何修改 Portlet 首选项。

Portlet 是 Web 应用程序，可处理请求并在门户的环境中生成内容。Portlet 由“Portlet 容器”（“JSR 168 专家组”定义的 Portlet 规范的一种实现方式）管理。

Portlet 只能在选定的 DN 节点上部署一次。如果已经在同一 DN 节点上部署了 Portlet，则您应取消部署该 Portlet，然后再部署它。如果想要 Portlet 位于多个子组织或角色上，那么将该 Portlet 部署在门户全局 DN 或父组织上。

- 第 51 页中的“部署 Portlet”
- 第 52 页中的“取消部署 Portlet”
- 第 53 页中的“修改 Portlet 首选项”

▼ 部署 Portlet

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台。
- 2 选择“Portal”选项卡。

- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 从“选择DN”下拉菜单，选择任意DN。
- 5 单击“部署Portlet”启动该向导。
 - a. 确保选定的门户和选定的DN是您想要部署Portlet的门户和DN，然后单击“下一步”。
 - b. 指定Portlet war文件、角色文件以及用户文件。

注-角色文件和用户文件是可选的。war文件、角色文件以及用户文件可以位于本地计算机上，也可以位于远程门户服务器系统上。

- c. 选择本地系统或远程门户服务器系统的按钮。
 - 如果上载的文件来自本地计算机，则使用浏览对话框从本地计算机选择文件。
 - 如果上载的文件来自远程门户服务器系统，则使用文件选择器对话框从远程计算机选择文件。
 - d. 确认提供的信息，然后单击“下一步”。
 - e. 当部署Portlet时，会显示一个信息页面。
- 6 按照说明部署Portlet。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin deploy-portlet
```

▼ 取消部署 Portlet

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 从“选择DN”下拉菜单，选择任意DN。
- 5 单击“取消部署Portlet”启动该向导。

- 6 根据需要修改配置属性。
- 7 单击“取消部署”以记录更改。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin undeploy-portlet
```

▼ 修改 Portlet 首选项

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 单击“常用任务”选项卡，然后从子菜单选择“管理频道和容器”。
- 3 选择要部署 Portlet 的门户和 DN。
将显示带有可用频道和 Portlet 的导航树。
- 4 从左侧框架的导航树中，选择 Portlet 频道。
首选项表格和属性表格显示在右侧框架中。
- 5 在首选项表格中，单击您要修改的首选项的“编辑值”链接。
- 6 在首选项向导中，在文本字段中键入新值，然后单击“确定”。
 - 要删除一个值，从列表中选择该值然后单击“删除”。
- 7 完成修改首选项后，单击“保存”。
- 8 单击“关闭”。

管理频道和容器

本节说明如何通过管理控制台管理门户服务器频道和容器。

以下主题在讨论之列：

- 第 54 页中的“查看频道和容器”
- 第 55 页中的“修改频道和容器属性”
- 第 59 页中的“创建和删除频道和容器”
- 第 61 页中的“创建选项卡”
- 第 61 页中的“显示频道和容器”

查看频道和容器

用户的桌面是通过启动桌面父容器来呈现的。您可以在每个组织、角色和用户 DN 中自定义父容器属性。通过重复选择为在桌面父容器内显示的子容器和频道，提供特定 DN 的桌面内容。

通常，桌面父容器包含几个选项卡或表容器。父容器选定节点列表下的每个选项卡容器将在用户桌面上显示一个选项卡。出现在选项卡下的频道是选项卡容器内的频道。

门户管理控制台中“频道和容器管理”左下方的框架有两个组件：

- “视图类型”菜单
- “频道和容器”树

“视图类型”菜单中的各项和树中显示的节点取决于合并的“显示配置文件 XML”的内容。

树包含容器和频道节点。有三种类型的频道为桌面提供内容：

- 提供者（本机）频道
- Portlet 频道
- 远程 Portlet 频道

您可以单击树中任何节点链接，以在右侧的框架中显示属性和操作。

“视图类型”菜单中有两种类型的项目：

- 显示配置文件 XML 树
- 桌面视图

参见第 55 页中的“查看显示配置文件 XML 树和桌面视图”

显示配置文件 XML 树

树在合并的显示配置文件 (Display Profile, DP) XML 中显示完整的频道和容器集。DP XML 树中的根元素为 DP_ROOT，它是显示配置文件所有频道和容器的父元素。您可以直接在 DP_ROOT 下创建频道，或在 DP_ROOT 下的容器中创建频道。

DP XML 树下列出的节点并非总是显示在桌面上。显示配置文件中的某些节点从不会被引用或包括在桌面容器的层次结构中。

例如，桌面默认的容器 JSPTabContainer 有两个容器：*tab1* 和 *tab2*。如果 *tab1* 包含 *ch1* 和 *ch2*，而 *tab2* 包含 *ch3* 和 *ch4*，则 DP XML 树中有五个定义的频道。DP XML 树在容器层次结构中引用 *ch1* 到 *ch4*，但不引用 *ch5*。因此，桌面上将只显示 *ch1* 到 *ch4*。

桌面视图

桌面视图是合并的显示配置文件中可用的顶层容器。您可以将每个桌面视图设为 DN 处桌面的父容器。当您选择桌面视图后，树将提供频道和容器的可视层次结构，该结构可为桌面呈现内容。

显示在桌面视图下的频道和容器有两个状态：

- 已选定且在桌面上可见
- 可供选择

注-在此状态下，频道和容器的图标显示为灰色。

您可以更改桌面视图中的频道和容器的状态，方法是单击右侧框架中的任务链接。要显示关于状态的工具提示，请将鼠标置于容器或频道图标之上。工具提示还显示节点的全限定名。

▼ 查看显示配置文件 XML 树和桌面视图

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择门户服务器，然后从“选择 DN”下拉菜单中选择任意 DN。
 - 您还可以从“管理容器和频道”页面中的“选择 DN”菜单选择组织。
- 4 在“任务”下，单击“管理容器和频道”。
- 5 从“视图类型”下拉菜单选择“DP XML 树”或“桌面视图”。

修改频道和容器属性

本节说明频道和容器的属性，以及如何修改它们。

您可以执行以下任务：

- 第 57 页中的“创建属性”
- 第 58 页中的“编辑列表”
- 第 53 页中的“修改 Portlet 首选项”
- 第 58 页中的“修改频道和容器属性”
- 第 65 页中的“上载显示配置文件”

了解属性

当您单击树中节点时显示的属性为顶层属性或频道级别属性。这些属性定义在提供者级别，您可以为频道自定义这些属性。不过，添加到频道的新属性无法添加到提供者。这就是您无法在频道级别添加新属性的原因。

属性表显示客户机类型和语言环境。没有显示属性类型的列，不过遵循以下约定：

字符串	值列拥有宽文本字段，最多为 30 个字符。
整数	值列拥有窄文本字段，最多为 5 个字符。
Boolean（布尔型）	值为单选按钮。
映射	名称为链接。
列表	值列拥有“编辑值”链接。单击此链接可打开一个向导来添加和删除值。
空集合	名称是显示“编辑值”链接的链接。可将名称和值对添加到空集合中以像映射一般运作，这样不再显示“编辑值”。如果使用“编辑值”向导将值添加到一个空集合，则集合成为一个列表且不再出现名称链接。

除了“名称”和“值”列，属性表还有两列：

类别 显示属性是高级还是基本。高级属性通常适用于有经验的管理员。

状态 属性可以为下三种状态之一：

- 默认 - 在提供者级别指定的值。
- 继承 - 在某上层级别修改的值。例如，如果当前节点为角色，则属性可能已在角色的组织中自定义。此组织可能为父组织，或父组织的父项。当属性为继承时，它是一个链接。单击此链接便会显示层次结构中该属性继承自的所有可能的父节点。
- 自定义 - 在此节点定义的值。

属性表中有以下按钮：

删除自定义	从显示配置文件中，删除在此节点定义的值。如果属性在层次结构中进行过自定义，此操作将导致从层次结构的某些父项继承属性。如果没有在层次结构的任何地方进行自定义，则显示在提供者级别定义的值，并且状态显示为“默认”。
保存	保存值的添加、删除和更改。
重置	忽略更改并将值重置为数据存储库中的上次保存状态。
清除所有排序	清除所有排序。

提示 - 表格可通过单击任意列标题进行排序。当您单击“名称”按钮时，首先按名称进行排序，“类别”和“状态”按钮旁边会显示一个+号。单击+号以应用下一个排序标准。

表格首选项 设置表格首选项。

除非经过修改，否则客户机类型和语言环境均设为默认。

▼ 创建属性

您可以通过“新建属性”向导编辑这些值并保存。您还可以添加新的成对名称和值。

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户。
- 4 从“选择DN”下拉菜单，选择任意DN。
- 5 在“任务”下，单击“管理频道和容器”。
- 6 在左侧框架的树中选择一个容器，以在右侧框架中显示“编辑属性”页面。
- 7 单击“表格首选项”按钮设置客户机和语言环境的属性。
- 8 单击“新建属性”按钮以启动该向导。
- 9 选择属性类型，然后单击“下一步”。
- 10 键入一个名称，选择一个值，然后指定该属性是否为高级。

注 - 当集合属性包含名称和值对时，其行为与映射类似。“集合”类型的属性可以嵌套。表格上方的属性路径将更改以显示当前的嵌套，而您可以导航回到上一层。

任何结尾值都是可选的。例如，值可以是 en 或 en_US，但不能仅仅是 US。应根据标准的 Java 格式指定语言环境。

- 11 单击“完成”创建该属性。
- 12 单击“关闭”，在表格中显示新属性。

▼ 编辑列表

当集合属性只包含值时，其行为与列表类似。

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
 - 2 选择“Portal”选项卡。
 - 3 从“Portal”选择一个门户。
 - 4 从“选择DN”下拉菜单，选择任意DN。
 - 5 在“任务”下，单击“管理频道和容器”。
 - 6 在左侧框架的树中选择一个容器，以在右侧框架中显示“编辑属性”页面。
 - 7 单击属性的“编辑值”链接以启动向导。
 - 8 进行更改。
 - 要添加一个值，在“新建值”文本框中键入值的名称，然后单击“添加”。
 - 要删除一个值，从“值”列表中选择该值，然后单击“删除”。
 - 9 单击“关闭”。
- 编辑属性页面会更新列表中值的数目。

▼ 修改频道和容器属性

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户。
- 4 从“选择DN”下拉菜单，选择任意DN。
- 5 在“任务”下，单击“管理频道和容器”。
- 6 在左侧框架的树中选择一个频道或容器，以在右侧框架中显示“编辑属性”页面。
- 7 更改属性，然后单击“保存”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin modify-dp
```

创建和删除频道和容器

本节说明如何通过门户管理控制台创建和删除频道和容器。

- 第 59 页中的 “创建频道或容器”
- 第 60 页中的 “删除频道或容器”

▼ 创建频道或容器

- 1 登录到 **Portal Server 管理控制台**。
- 2 选择 “Portal ” 选项卡。
- 3 从 “Portal ” 选择一个门户。
- 4 从 “选择 DN ” 下拉菜单，选择任意 DN。
- 5 在 “任务 ” 下，单击 “管理频道和容器 ”。
- 6 在左侧框架的树中选择一个容器，以在右侧框架中显示 “编辑属性 ” 页面。
- 7 在 “任务 ” 下，单击 “新建频道或容器 ” 以启动向导。
在向导中，确保选定的门户和选定的 DN 是您想要创建频道或容器的位置，然后单击 “下一步”。
- 8 通过向导创建容器或频道。
 - 要创建容器，请执行以下步骤：
 - a. 从 “容器提供者 ” 下拉菜单选择一个提供者，然后单击 “下一步”。
 - b. 在 “频道或容器名称 ” 文本字段中键入名称，然后单击 “下一步”。
 - c. 查看您的选项，然后单击 “完成”。
会有一条消息确认创建容器。
 - d. 单击 “关闭”。

- 要创建频道，请执行以下步骤：
 - a. 选择一个频道类型。
从以下三种类型中选择一种：
 - 如果您选择“提供者频道”，则显示提供者频道的列表。
 - 如果您选择“JSR 168 Portlet 频道”，则显示 Portlet 频道的列表。
 - 如果您选择“WSRP 远程 Portlet 频道”，则从下拉菜单中选择注册的生成方和远程 Portlet。
 - b. 在“频道或容器名称”文本字段中键入名称，然后单击“下一步”。
 - c. 查看您的选项，然后单击“完成”。
会有一条消息确认创建频道。
 - d. 单击“关闭”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin add-dp
```

▼ 删除频道或容器

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户。
- 4 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意 DN。
- 5 在“任务”下，单击“管理频道和容器”。
- 6 在左侧框架的树中选择一个容器，以在右侧框架中显示“编辑属性”页面。
- 7 在“任务”下，单击“选择要删除的容器或频道”。
- 8 在“类型”下，选择“频道或容器”。
会显示可用的频道和容器。
- 9 选择一个频道或容器，然后单击“删除”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin remove-dp
```

创建选项卡

本节说明如何通过门户服务器管理控制台创建选项卡。

▼ 创建选项卡

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户。
- 4 从“选择DN”下拉菜单，选择任意DN。
- 5 在“任务”下，单击“管理频道和容器”。
- 6 从左侧框架中的树中，选择JSPTabContainer。
- 7 在右侧框架中的“任务”下，单击“新建选项卡”以启动向导。

显示频道和容器

本节说明如何显示最终用户桌面上的频道和容器。频道和容器也可以在内容页面上提供，以便最终用户进行选择以将它们显示在桌面上。

▼ 在桌面上显示频道和容器

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户。
- 4 在“任务”下，单击“管理容器和频道”。
- 5 在左侧框架的树中选择一个容器，以在右侧框架中显示“编辑属性”页面。

- 6 在“任务”下，单击“在 Portal 桌面上显示或隐藏频道和容器”。
- 7 在“准备使用”下，选择一个频道或容器。
- 8 使用“添加”按钮，将频道移动到“内容页面”或“Portal 桌面”上显示。
 - 使用“删除”按钮，可将频道或容器移回“准备使用”。
- 9 单击“保存”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin modify-dp
```

管理桌面属性

本节说明如何管理桌面属性。有关详细信息，参见第 50 页中的“了解桌面属性”。

顶层组织的桌面属性与组织树中其他级别不同。可将地址栏更改为“TopLevel”以查看全局桌面属性，然后为组织或角色桌面属性选择其他标识名。

▼ 设置桌面属性

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个门户服务器，然后选择“桌面”。
- 4 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意 DN。
- 5 根据需要修改“桌面属性”下的配置属性。

可用的选项如下：

COS 优先级

为“桌面”服务模板设置冲突解决级别，用于在合并多个“桌面”模板时解决冲突。本属性只适用于“组织”和“角色”，不适用于“用户”和“全局 DN”。

父容器

标识当未指定的提供者调用“桌面”时呈现哪个默认容器。“父容器”的值可以是定义为 TopLevelContainer 的容器之一，它可以在门户页面上绘制页眉和页脚。如果显示配置文件属性 TopLevel 设置为 true，则容器为“顶层”容器。

编辑容器	指定当 URL 中没有指定编辑容器时使用哪个默认编辑容器来包装内容。当单击频道标题栏上的编辑链接时，父容器将使用此容器绘制编辑页面。
桌面类型	“桌面”查找操作在搜索模板和 JSP 时使用的以逗号分隔的列表。查找操作将从该列表中的第一个元素开始，并且每个元素均代表了“桌面”模板基目录下的一个子目录。例如，“sampleportal,foo”的查找顺序为 sampleportal 目录、foo 目录和默认目录。
桌面属性	指定对于与角色相关联的用户来说是否显示桌面属性。此动态属性主要用于管理标记库中基于角色的委托管理。启用此属性可以显示桌面内容，从而允许委托管理员管理从父组织继承的频道/容器。此属性只能应用于“组织”和“角色”。
显示配置文件优先级	设置显示配置文件文档的优先级。显示配置文件文档是从低优先级到高优先级进行合并。较小的数字代表较低的优先级。例如，1 是比 2 低的优先级。较高优先级文档会使用合并语义覆盖较低优先级文档中的值设置（除非较低优先级的文档锁定了合并的对象）。

注 - 显示配置文件优先级不作为桌面服务属性存储。

以下属性只能应用于全局（顶层）DN。

XML 解析验证	启用 XML 解析的验证。
联合	启用身份联合，使用户能够关联、连接或绑定多个 Internet 服务提供者的本地身份，从而使他们能够获得一个网络身份。
托管提供者 ID	指定提供用户网络身份的主机的唯一标识符。
会话记录间隔时间	指定会话的清除间隔时间（单位为秒）。
会话空闲时间	指定空闲时间（单位为秒），会话经过该时间后终止。
客户机会话的最大数目	指定在任意给定时间允许的最大客户机会话数。
匿名桌面	启用时，允许选定的门户使用匿名桌面。
已联合用户的匿名访问	阻止在托管提供者上拥有网络身份的用户通过提供用户名和密码来访问 Portal 桌面。
匿名桌面的有效 UID	被授权无需验证即可访问桌面的用户 ID 列表。

6 单击“保存”以记录更改。

否则，单击“重置”取消所有编辑内容。

注-要修改全局属性，请将地址栏下拉菜单中的 DN 更改为“TopLevel”。

更多信息 **等同的 psadmin 命令**

`psadmin undeploy-portlet`

管理显示配置文件

本节说明如何管理 Sun Java System Portal Server 显示配置文件。有关详细信息，参见第 49 页中的“了解显示配置文件”。

您可以通过门户管理控制台执行以下任务：

- 第 64 页中的“下载显示配置文件”
- 第 65 页中的“上载显示配置文件”
- 第 65 页中的“删除显示配置文件”

▼ 下载显示配置文件

您可以将显示配置文件下载到文件中。

- 1 登录到 **Portal Server 管理控制台**。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个门户服务器。
- 4 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意 DN。
- 5 单击“任务”下的“下载显示配置文件”。
会弹出浏览器的下载窗口。
- 6 选择位置然后单击“保存”。

注-此步骤可能因浏览器的不同而有所不同。

更多信息 **等同的 psadmin 命令**

`psadmin get-attribute`

▼ 上载显示配置文件

您可以将显示配置文件上载到文件中。

- 1 登录到 **Portal Server 管理控制台**。
- 2 选择 “Portal ” 选项卡。
- 3 在 “Portal ” 下选择一个门户服务器。
- 4 从 “选择 DN ” 下拉菜单，选择任意 DN。
- 5 单击 “任务 ” 下的 “上载显示配置文件 ”。
- 6 使用 “浏览 ” 按钮选择要上载的显示配置文件。

注 - 根据用户的浏览器设置，该文件应位于本地计算机中。

- 7 单击 “上载 ”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin modify-dp
```

▼ 删除显示配置文件

- 1 登录到 **Portal Server 管理控制台**。
- 2 选择 “Portal ” 选项卡。
- 3 在 “Portal ” 下选择一个门户服务器。
- 4 从 “选择 DN ” 下拉菜单，选择任意 DN。
- 5 单击 “任务 ” 下的 “删除显示配置文件 ”。
- 6 单击警告对话框中的 “确定 ” 以确认删除。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin remove-dp
```


远程 Portlet 的 Web 服务

Sun Java™ System Portal Server 支持远程 Portlet 的 Web 服务 (Web Services for Remote Portlets, WSRP)。本章介绍使用 WSRP 的指导和最佳做法。本章包含以下各节：

- 第 67 页中的 “了解 WSRP 标准”
- 第 68 页中的 “管理生成方”
- 第 72 页中的 “管理使用方”
- 第 78 页中的 “管理 WSRP 生成方”
- 第 82 页中的 “管理 WSRP 使用方”

了解 WSRP 标准

WSRP 1.0 是一种 OASIS 标准，它简化了远程应用程序和内容向门户的集成过程。WSRP 标准定义了面向展示的交互式 Web 服务，这些服务具有经过完整定义的通用接口和协议，可用于处理用户交互操作，还可提供适合于门户调解和聚合的展示片段以及发布、查找和绑定此类服务所用的各种约定。

由于 WSRP 接口是经过完整定义的通用接口，因此所有实现 WSRP 标准的 Web 服务可插入一切符合 WSRP 标准的门户 - 位于门户端的单个独立于服务的适配器足以集成任何 WSRP 服务。因此，WSRP 让内容和应用程序提供者不需再编写程序，就能将其服务提供给运行门户的组织。

有关详细信息，参见 WSRP 1.0 标准：

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrp

WSRP 1.0 标准在 Portal Server 中的实现包括 WSRP 使用方和 WSRP 生成方。WSRP 生成方的实现支持 JSR 168 Portlet 的发布，以供远程 WSRP 使用方使用。JSR 168 Portlet 本地部署在门户服务器上。这些 Portlet 可由 WSRP 生成方实例发布。

另一个门户服务器（通过其 WSRP 使用方）可订阅这些远程 Portlet。虽然本地 Portlet 可为门户提供大部分基本功能，但远程 Portlet 让您无需在当前使用的门户服务器上进行本地安装或运行代码即可绑定到多种远程 Portlet。

管理生成方

本节讨论以下主题：

- 第 68 页中的 “创建支持注册的生成方”
- 第 69 页中的 “创建不支持注册的生成方”
- 第 70 页中的 “启用和编辑 WSRP 生成方属性”
- 第 71 页中的 “自定义注册验证类”
- 第 71 页中的 “生成注册句柄”

如要将本地部署的 Portlet 远程提供给作为 WSRP 使用方的其他门户，应创建一个生成方。一个门户可以托管多个生成方。使用方可以导入生成方提供的远程 Portlet。根据想要提供给 WSRP 使用方的 Portlet，您可能会创建一个或多个生成方。生成方可以支持注册或不支持注册。如果生成方支持注册，则使用方必须注册才能使用生成方。

创建支持注册的生成方

注册用于在使用方和生成方之间建立技术或业务关系。创建生成方时，您可以定义以下任何一种注册机制：带内注册或带外注册：

如果生成方需要注册并启用带内注册：使用方可通过 WSRP 界面提供详细信息并向生成方注册。此外，使用方也可通过带外通信注册。也就是说，使用方可以提供通过带外通信获得的注册句柄。

如果生成方需要注册并启用带外注册：使用方应通过带外通信获得注册句柄，并在注册过程中提供注册句柄。带外注册通常需要人工介入，例如电话、电子邮件等。对于支持带外注册的生成方，生成方通过带外通信获得关于使用方的详细信息，然后为使用方创建一个注册句柄。注册句柄通过带外通信传递给使用方。

▼ 创建支持注册的生成方

- 1 登录到 **Portal Server** 管理控制台。
- 2 选择 “Portal” 选项卡。
- 3 从 “Portal” 选择一个门户服务器。
- 4 单击 “WSRP” 选项卡。
- 5 从 “选择 DN” 下拉菜单选择任意 DN，然后单击 “生成方” 选项卡。
“WSRP 生成方” 表格将会显示创建的所有生成方。

注 - 组织在 Sun Java System Identity Server 中创建。根据 Portlet 的可用性，选择组织或子组织的 DN。

- 6 单击“新建”创建新的生成方。
- 7 键入名称以标识该生成方。
- 8 选择“注册必需”。
- 9 选择“支持带内注册”。
- 10 要添加注册属性，单击“添加行”。输入值。然后输入注册属性的名称和说明。

注 - 注册属性是使用方向特定生成方注册时，您想要从使用方获得的详细信息。使用方输入的注册属性可以通过“注册验证”类进行验证。

- 11 如果您希望使用方通过带外通信（例如电话、电子邮件等）提供详细信息，则选择“支持带外注册”。
- 12 单击“下一步”。
“检查”屏幕会显示您输入的详细信息。检查详细信息。您可以单击“上一步”并更改您输入的详细信息。
- 13 单击“完成”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin create-producer
```

创建不支持注册的生成方

对于不需要注册的生成方，使用方不必输入或通过带外通信获取任何信息。这种情况下，使用方无法自定义（或编辑）生成方提供的 Portlet。不支持注册的生成方为使用方提供“只读”门户。

▼ 创建不支持注册的生成方

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。

- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 单击“WSRP”选项卡。
- 5 选择“DN”。
“配置的生成方”表格显示已经配置的所有生成方。
- 6 单击“新建”。
- 7 键入生成方的名称。
- 8 为注册选择“不需要”选项。
- 9 单击“完成”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin create-producer
```

启用和编辑 WSRP 生成方属性

可以禁用生成方。但是，所有注册到禁用生成方的使用方将无法访问生成方提供的 Portlet。

▼ 启用和编辑生成方的属性

- 1 在“生成方”选项卡中，单击生成方名称链接。
会显示“编辑属性”屏幕。该屏幕显示 WSDL（Web Services Definition Language，Web 服务定义语言）URL。WSDL URL 是特定生成方的唯一 URL，使用方通过它来访问生成方。
- 2 将一个或多个发布的 Portlet 添加到生成方。

注 - 生成方必须至少有一个发布的 Portlet 才能启用。屏幕上会显示所有发布的、与门户（生成方在其中创建）关联的 Portlet。

- 3 选择一个 Portlet，然后单击“添加”。
- 4 如有必要，编辑“注册验证类”字段。
“注册验证者”用于验证使用方输入的注册属性。您还可以根据需要自定义此类。

- 5 单击“保存”。现在，屏幕上会显示“启用”复选框并可进行编辑。选择“启用”并单击“保存”。

注- 您还可以编辑生成方的其他属性。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin set-attribute
```

自定义注册验证类

您可以自定义 `RegistrationValidator` 类。使用此类，您可以处理注册属性。例如，验证使用方的邮政编码。 `RegistrationValidator` 是在 WSRP 生成方中进行注册验证的 SPI。有关自定义验证类的详细信息，参见 <http://portal/portal/javadocs/>。您还可以参阅《Sun Java System Portal Server 7.2 Developer's Guide》中的“WSRP:Validating Registration Data”。

生成注册句柄

对于支持注册的生成方，需要为特定的使用方生成一个注册句柄。生成注册句柄后，需要将它传递给使用方，以便通过带外通信方式向生成方注册。使用方向生成方注册时，需要输入注册句柄。

▼ 生成注册句柄

- 1 单击“使用方注册”选项卡。

屏幕上会显示所有已经向特定生成方注册的使用方。

- 2 单击“新建”。

- 3 键入详细信息，例如名称、状态、使用方代理和方法。

使用方名称 标识使用方的唯一名称。

状态 可以为“启用”或“禁用”。

使用方代理 指定使用方供应商的名称和版本。“使用方代理名称”应为 `ProductName.MajorVersion.MinorVersion`，其中，`ProductName` 标识使用方安装用于其部署的产品，而 `majorVersion` 和 `minorVersion` 是供应商为其产品定义的版本识别码。此字符串可以包含任何产品或使用方想要提供的附加字/词。

方法 指定使用方是否以支持 HTML 标记（包含使用 `get` 方法的表单）的方式实现 Portlet URL。

- 4 单击“下一步”。
屏幕显示创建生成方时指定的注册属性值。
- 5 输入这些值，然后单击“下一步”。单击“完成”。

管理使用方

本节说明需要在使用方端执行的活动。

以下主题在讨论之列：

- 第 72 页中的“添加已配置生成方”
- 第 73 页中的“身份传播机制”
- 第 75 页中的“使用 WebServices SSO Portlet 创建用户令牌配置文件”
- 第 74 页中的“配置摘要密码”
- 第 75 页中的“使用 WebServices SSO Portlet 创建用户令牌配置文件”
- 第 75 页中的“更新服务描述”
- 第 76 页中的“将用户类别映射到角色”
- 第 77 页中的“映射使用方属性”
- 第 78 页中的“配置代理服务器”

添加已配置生成方

要与生成方提供的 Portlet 进行通信，使用方需要添加已配置生成方。如果生成方需要注册，请使用以下方法添加已配置生成方：

- 通过输入注册属性值（带内注册）
- 通过输入注册句柄（带外注册）

如果生成方无需注册，则使用方添加已配置生成方时无需输入任何详细信息。

▼ 添加已配置生成方

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 单击“WSRP”选项卡。
- 5 选择任意 DN，然后单击“新建”。

- 6 键入已配置生成方的名称。选择身份传播机制。默认情况下，已选择“无”。

注 - 身份传播机制允许使用方门户的用户向生成方门户提供其证书。用户可通过此机制在使用方门户和生成方门户之间联合其身份。

- 7 键入 WSDL URL，然后单击“下一步”。
- 8 如果生成方需要注册，可通过两种方法注册生成方：输入注册属性值（带内注册）或输入注册句柄（带外注册）。单击“下一步”。
- 9 如果您选择步骤 7 中的第一种方法，则输入注册属性并单击“下一步”。如果您选择第二种方法，则输入通过带外通信获得的注册句柄，然后单击“下一步”。
- 10 检查详细信息，然后单击“完成”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin create-configured-producer
```

身份传播机制

身份传播是一种机制，通过它 WSRP 使用方可向 WSRP 生成方 Web 服务提供用户的身份。它是一种联合机制，用户在使用方和生成方之间联合其身份。成功联合后，使用方门户将用户身份传播给生成方门户。从使用方接收用户证书后，WSRP 生成方会验证证书，并允许或拒绝访问指定的用户上下文中的资源。

用户对于每个门户拥有两个身份。其中，一个用于生成方门户，而另一个用于使用方门户。用户使用提供的身份传播机制联合这两个身份。这就为使用方和生成方门户提供了单点登录机制。当用户通过使用方门户登录到门户时，用户获得直接登录到生成方门户时获得的内容。用户使用联合身份时所做的更改，将在用户登录到生成方门户时生效。

Sun Java System WSRP 生成方支持以下身份传播：

- SSO 令牌：如果生成方门户和使用方门户均连接到同一 Access Manager 实例，那么选择它。通常建议用于生成方门户和使用方门户均部署于同一组织中的配置。
- WSS 用户名令牌配置文件（仅用户名）：使用 WSS 规范（用户名会作为 WS Security 标头从使用方门户传播到生成方门户）。
- WSS 用户名令牌配置文件（带密码摘要）：WS Security 标头发送以生成方为目标的用户 ID，并带有“摘要”格式的密码。
- WSS 用户名令牌配置文件（带密码文本）：WS Security 标头发送以生成方为目标的用户 ID，并带有“文本”格式的密码。

在上述列表中，最后三个选项实现 OASIS WSS 用户名令牌配置文件规范。此规范说明如何配合 Web 服务使用“用户名令牌”。WSS 规范说明 Web 服务使用方如何通过按照用户名验证请求者，以及选择性使用密码向 Web 服务生成方验证身份的方式，来提供“用户名令牌”。

注 - 许多门户供应商都支持和实现 OASIS WSS 用户名令牌配置文件规范。当需要互操作性时，请使用三个选项之一。

Portal Server 中有两级身份传播机制。首先，使用方门户的管理员发现生成方门户支持上述指定身份传播机制之一。则管理员可允许用户发送其身份。Portal Server 使用方支持所有上述提及的“身份传播机制”。

创建使用方后，管理员必须根据使用方支持的身份传播机制创建远程频道。频道在用户的“桌面”上可用之后，即准备好接受身份传播。

身份传播机制在生成方端自动设置。会先检查 Sun SSO 验证，接着是 OASIS 用户名令牌配置文件，然后是“无身份传播”模式。

配置摘要密码

只有新用户运行 `configuration` 命令将 LDAP 密码存储为纯文本格式后，才能使用“摘要密码”工具。

创建使用方应为“用户身份传播机制”选择“WSS 用户名令牌配置文件（带密码摘要）”选项。

必须编辑“WebServices SSO Portlet”以选择相应的 Web 服务 URL（生成方），并提供新的用户名和密码。

▼ 配置接受摘要密码

执行以下操作以配置 Sun Java System WSRP 生成方接受“摘要密码”。

- 1 运行命令 `/opt/SUNWdsee/ds6/bin/dscfg set-server-prop pwd-storage-scheme: CLEAR` 更改 Directory Server 的密码存储模式，以便存储纯文本密码。

注 - 假定 Directory Server 的默认安装位置为 `/opt/SUNWdsee`。

- 2 在 AM 控制台中创建一个新用户，以确保可使用“用户名令牌配置文件（带密码摘要）”。

更多信息 建议

- 当使用“WSS 用户名令牌配置文件（带密码摘要）”时，应保护生成方门户和使用方门户之间的通信安全，因为密码以纯文本格式在使用方和生成方之间发送。
- 指向相同生成方 URL 的两个不同使用方应使用相同的身份传播机制类型。

使用 WebServices SSO Portlet 创建用户令牌配置文件

如果用户使用身份传播机制，则您可以创建用户令牌配置文件来验证用户证书。您可以针对生成方提供的特定 Web 服务定义用户名和密码。

▼ 使用 WebServices SSO Portlet 提供用户证书

- 1 登录到 Portal Server 桌面。
 - 2 在 WebServices SSO Portlet 中，单击“编辑”按钮。
 - 3 在“创建新令牌配置文件”这一节中，选择您想要为其创建用户令牌配置文件的 WebService URL。
 - 4 键入用户名和密码。单击“添加”。
- 您还可以编辑或删除现有的用户令牌配置文件。

更新服务描述

使用方配置生成方后，以后可以使用“更新服务描述”选项来更新其后对生成方所做的任何更改。例如，添加新的 Portlet 或在注册后更改注册属性。

▼ 更新服务描述

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 单击“WSRP”选项卡。

- 5 选择 DN (Distinguished Name , 标识名) 。
- 6 单击已配置的生成方链接。
- 7 在“编辑已配置生成方”屏幕中, 单击“更新服务描述”。

更多信息 **等同的 psadmin 命令**

psadmin update-configured-producer-service-description

将用户类别映射到角色

WSRP 支持包含在生成方服务描述中的用户类别的概念。将用户类别映射到角色允许用户将使用方门户中定义的角色映射到 Portlet 中定义的角色。Sun Java System Portal Server 将 Java System Access Manager 的角色映射到 Portlet 的角色。这些角色可以映射到相应的 WSRP 用户类别。

您可以执行以下任务：

- [第 76 页中的“在 Portlet 中创建角色”](#)
- [第 77 页中的“将用户类别映射到角色”](#)

部署 Portlet 的同时, 可在 Portlet 中定义角色。

注 - Portlet 中定义的角色必须在生成方的 Access Manger 中存在。

▼ 在 Portlet 中创建角色

以下任务在 Sun Java System Access Manager 的 amconsole 和 Portlet 中创建一个角色。

- 1 登录到 Access Manager 控制台。
- 2 创建一个角色并向其添加一个用户。
- 3 在 Portlet 应用程序的 webxml 中, 添加以下代码：

```
<security-role>
<role-name>PS_TEST_DEVELOPER_ROLE<role-name>
</security-role>
```
- 4 在门户的 portlet.xml 中添加以下行。

```
<security-role-ref>
```

```
<role-name>PS_TEST_DEVELOPER_ROLE</role-name>
```

```
<role-link>PS_TEST_DEVELOPER_ROLE</role-link>
```

```
</security-role-ref>
```

5 创建 Portlet 应用程序 war 文件。

6 使用以下条目创建一个角色文件。

```
cn=AM_TEST_DEVELOPER_ROLE,o=DeveloperSample,dc=india,
dc=sun,dc=com=PS_TEST_DEVELOPER_ROLE
```

7 使用以下命令部署 Portlet。

```
/opt/SUNWportal/bin/psadmin deploy-portlet -u amadmin -f ps_password -d
"o=DeveloperSample,dc=india,dc=sun,dc=com" -p portal1 -i stockprice-8080 --rolesfile
rolesfile TestPortlet.war
```

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin deploy-portlet
```

▼ 将用户类别映射到角色

执行以下操作将用户类别映射到角色：

- 1 在“使用方”选项卡中，单击生成方名称链接。
“编辑已配置生成方”屏幕显示以下各项：用户类别：生成方 Portlet 中的角色。本地角色：在使用方的 Sun Java System Access Manager 中定义的角色。
- 2 在“用户类别到角色的映射”这一节中，将用户类别映射到在使用方端定义的角色，然后单击“确定”。

映射使用方属性

WSRP 使用方的 Sun Java System Portal Server 实现将存储在 Sun Java System Directory Server 用户条目中的普通用户属性映射到 WSRP 规范规定的标准用户属性集。

如果使用方 Portlet 使用任何未在 LDAP 模式中指定的属性，则创建一个自定义的对象类来存储这些属性，并将此对象类添加到用户条目。属性创建后，使用 Sun Java System Access Manager 管理控制台将 LDAP 属性映射到相应的 WSRP 属性。

配置代理服务器

需要为使用方和 Web 容器 XML 文件配置代理服务器。

您可以执行以下任务：

- 第 78 页中的 “在 Common Agent Container 中为使用方配置代理服务器”
- 第 78 页中的 “配置 Web 容器 XML 文件”

▼ 在 Common Agent Container 中为使用方配置代理服务器

- 1 运行 `./cacaoadm get-param java-flags`。
- 2 复制值并将其粘贴到 `./cacaoadm set-param java-flags`。
- 3 现在，向该命令添加以下内容：`-Dhttp.proxyHost=webcache.canada.sun.com`
`-Dhttp.proxyPort=8080 -Dhttp.proxyUser=Proxyuser -Dhttp.proxyPassword=Password`
- 4 按 **Enter** 键。
- 5 重新启动 **common agent container** 服务器。

▼ 配置 Web 容器 XML 文件

- 1 编辑以下文件：
`vi /var/opt/SUNWappserver/domains/domain1/config/domain.xml`
- 2 设置以下 JVM 选项：
 - `Dhttp.proxyHost`
 - `Dhttp.proxyPort`
 - `Dhttp.proxyUser`
 - `Dhttp.proxyPassword`

管理 WSRP 生成方

本节说明如何管理 Sun Java System Portal Server Web Services for Remote Portlets (WSRP) 服务。管理 WSRP 生成方的任务有：

- 第 79 页中的 “创建 WSRP 生成方”
- 第 79 页中的 “编辑 WSRP 生成方”
- 第 80 页中的 “创建使用方注册”

- 第 81 页中的 “编辑使用方注册”

▼ 创建 WSRP 生成方

使用以下内容创建 WSRP 生成方：

- 生成方实例的名称（对于整个门户服务器都必须是唯一的）
- 是否需要注册。如果需要注册，所有 WSRP 使用方必须先向此生成方实例进行注册，然后才能发出请求。未注册的 WSRP 使用方所发出的请求将被拒绝。
- 是否支持带内注册。带内注册允许 WSRP 使用方有计划地进行注册。否则，带外注册需要在 WSRP 使用方管理员与 WSRP 生成方管理员之间手动联系（如电子邮件或电话），以建立和交换对注册句柄的访问。

- 1 登录到 **Portal Server** 管理控制台。
- 2 选择 “Portal” 选项卡。
- 3 从 “Portal” 选择一个门户服务器。
- 4 单击 “WSRP”，然后从子菜单选择 “生成方”。
- 5 从 “选择 DN” 下拉菜单，选择任意 DN。
- 6 从 “WSRP 生成方” 单击 “新建” 以启动向导。
- 7 按照说明创建指定的生成方。

有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin create-producer
```

▼ 编辑 WSRP 生成方

可按以下步骤编辑 WSRP 生成方：

- 在发布的列表中添加或删除 Portlet
- 更改注册要求



注意 - 应为现有的生成方修改此选项。

- 启用或禁用带内注册
- 指定“注册验证者类”。注册验证者类由 WSRP 生成方使用，以验证 WSRP 使用方发送的值是否可接受。
- 添加新的注册属性。对属性的任意更改都将应用于之后向生成方注册的使用方。

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 单击“WSRP”，然后从子菜单选择“生成方”。
- 5 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意 DN。
- 6 选择一个 WSRP 生成方，并根据需要修改配置属性。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》
- 7 单击“保存”以记录更改。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin set-attribute
```

▼ 创建使用方注册

每个使用方注册代表一个已与 WSRP 生成方建立关系的远程 WSRP 使用方。一个 WSRP 生成方允许多个 WSRP 使用方向其注册。注册机制允许 WSRP 使用方向 WSRP 生成方描述其功能。

WSRP 使用方是以带外方式（如通过电子邮件或电话）进行添加。添加使用方注册时输入的信息必须与获取了注册句柄的 WSRP 使用方的功能匹配。使用方注册使 WSRP 生成方可以查看 WSRP 使用方在 WSRP 生成方上创建的辅件（例如 Portlet 首选项）。

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。

- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 单击“WSRP”，然后从子菜单选择“生成方”。
- 5 从“选择DN”下拉菜单，选择任意DN。
- 6 选择一个WSRP生成方，然后选择“使用方注册”。
- 7 单击“新建”以启动向导。
- 8 按照说明创建指定的使用方注册。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin create-consumer-registration
```

▼ 编辑使用方注册

可手动编辑现有使用方注册。注意：也可从 WSRP 使用方端通过带内注册实现此操作。确保没有同时使用带外和带内注册。

- 1 [登录到 Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 单击“WSRP”，然后从子菜单选择“生成方”。
- 5 从“选择DN”下拉菜单，选择任意DN。
- 6 选择生成方，然后选择 WSRP 生成方，再选择“使用方注册”。
- 7 选择一个使用方注册，并根据需要修改配置属性。
有关属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.1 Technical Reference》
- 8 单击“保存”以记录更改。

管理 WSRP 使用方

本节说明管理 WSRP 生成方的任务：

- 第 82 页中的“添加已配置生成方”
- 第 82 页中的“编辑已配置生成方”
- 第 83 页中的“指定使用方名称”
- 第 84 页中的“WSRP 频道故障排除”

▼ 添加已配置生成方

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 单击“WSRP”，然后从子菜单选择“生成方”。
- 5 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意 DN。
- 6 在“已配置生成方”下，单击“新建”以启动向导。
- 7 按照说明创建指定的已配置生成方。

有关属性的详细信息，参见《[Sun Java System Portal Server 7.1 Technical Reference](#)》

更多信息 等同的 `psadmin` 命令

```
psadmin create-configured-producer
```

▼ 编辑已配置生成方

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 单击“WSRP”，然后从子菜单选择“使用方”。

- 5 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意 DN。
- 6 选择一个已配置生成方，并根据需要修改配置属性。

注 - 使用“更新服务描述”选项更新对生成方所做的任何更改。参见第 75 页中的“更新服务描述”。

有关属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.1 Technical Reference》

- 7 单击“保存”以记录更改。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin set-attribute
```

▼ 指定使用方名称

WSRP 使用方将在注册期间将使用方名称发送给生成方。除非在组织或子组织级别指定使用方名称，否则将使用指定的使用方名称作为默认值。

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个门户服务器。
- 4 单击“WSRP”，然后从子菜单选择“使用方”。
- 5 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意 DN。
- 6 在“WSRP 使用方”下，单击“编辑”。
- 7 指定使用方名称。
- 8 单击“确定”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

```
psadmin set-attribute
```

▼ WSRP 频道故障排除

如果无法访问 WSRP 频道，检查是否打开并运行了 Derby。如果没有运行 Derby，则重新启动。如果在重新启动 Derby 之后仍然无法访问 WSRP 频道，则执行以下步骤来访问 WSRP 频道。

- 1 登录到 **Application Server** 管理控制台。
- 2 单击左侧窗格中的“资源”。
- 3 导航至 "JDBC" 并单击“连接池”。
- 4 单击 "WSRPDataSourcePool"。
右侧窗格显示“编辑连接池”页面。
- 5 通过选择“必需”来启用连接验证，并单击“保存”。
- 6 刷新 Portal 桌面，以查看 WSRP 频道。

管理 Portal Server 最终用户行为跟踪

本章说明如何跟踪 Sun Java™ System Portal Server 7.2 用户行为。

本章包含以下各节：

- 第 85 页中的 “了解 Portal Server 用户行为跟踪”
- 第 86 页中的 “设置 Portal Server 用户行为跟踪”

了解 Portal Server 用户行为跟踪

Portal Server 用户行为跟踪 (User Behavior Tracking, UBT) 提供一种跟踪 Portal Server 应用程序上的最终用户活动的途径。Portal 桌面上的用户活动均捕获到 ubt 日志文件中。ubt 日志文件以 W3C 标准扩展日志文件格式记录。通过此日志文件，您可以使用 Portal Server 控制台或 `psadmin generate-ubt-report` 命令创建各种最终用户行为跟踪报告。您还可以使用第三方工具（例如 AWStats）来生成 UBT 报告。

还可以从 `UBTConfig.properties` 文件启用 UBT。转至 `/var/opt/SUNWportal/portals/portalID/config/UBTConfig.properties` 并设置 `com.sun.portal.ubt.enable=true`。

该表格显示 UBT 报告的列表，包括报告的描述以及报告可用的格式。

表 6-1 用户行为跟踪报告

报告名称	报告描述	报告格式
门户用户身份报告	此报告列出了用户以及用户上次访问门户的时间。用户根据其访问的服务器、所属的域以及相关的 DN 进行分组。	HTML 或 PDF
门户用户登录率	此报告显示了门户的登录率。	

表 6-1 用户行为跟踪报告 (续)

报告名称	报告描述	报告格式
门户频道视图报告	此报告列出了正在查看频道的用户以及用户查看该频道的次数。这些频道按照其所属于的容器进行分组。	HTML 或 PDF
门户容器的用户自定义	此报告显示门户容器的自定义。容器自定义通常是指对桌面的内容、布局或主题的更改。	HTML 或 PDF
门户请求率	此报告显示了一段时间内各项层容器每小时的请求率。顶层容器请求被视为页面请求。	HTML 或 PDF
门户频道的用户自定义	此报告列出了最终用户及其在频道中执行的操作。用户按照他们访问的容器以及执行操作的频道进行分组。	HTML 或 PDF
Portlet 操作报告	此报告显示了门户中的 Portlet 操作请求率。	HTML 或 PDF
Portlet 转视报告	此报告显示了 Portlet 在特定窗口状态下以某种 Portlet 模式显示的次数。在“最小化”窗口状态下，不转视 Portlet，并且不显示此状态的计数。	HTML 或 PDF
门户用户登录率报告	此报告显示了门户的登录率。	HTML 或 PDF

设置 Portal Server 用户行为跟踪

本节说明如何启用用户行为跟踪和生成报告。

您可以通过门户服务器管理控制台执行以下任务：

- 第 86 页中的“启用用户行为跟踪日志记录”
- 第 87 页中的“生成用户行为跟踪报告”

▼ 启用用户行为跟踪日志记录

默认情况下，不启用 Portal Server 应用程序上的 UBT 日志记录。

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台。
- 2 选择“常用任务”选项卡。

- 3 在“报告和日志”下，单击“Portal 使用报告”以启动向导。
- 4 从“选择 Portal”下拉菜单选择一个门户实例，然后单击“确定”。
将显示“用户行为跟踪”页面。
- 5 单击“设置”子菜单，然后启用“通用属性”下的“UBT 日志记录”。
有关“通用属性”、“处理器属性”以及“事件设置”的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》

注 - 对于所有其他属性，均已设置默认值且足以供 UBT 运行。要将更改应用到所有 Portal Server 实例，请单击“应用到所有实例”按钮。否则，请单击“应用到选定的实例”按钮。

- 6 访问 Portal 桌面并确保已生成用户行为跟踪日志文件。
默认情况下，用户行为跟踪日志写入到
/PortalData-Dir/portals/PortalID/logs/instanceID/ubt.0.0.log 文件。

▼ 生成用户行为跟踪报告

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台。
- 2 选择“常用任务”选项卡。
- 3 在“报告和日志”下，单击“Portal 使用报告”以启动向导。
- 4 从“选择 Portal”下拉菜单选择一个门户实例，然后单击“确定”。
将显示“用户行为跟踪”页面。
- 5 单击“报告”子菜单。
将列出八个报告。所有这些报告均可生成为 PDF 或 HTML 格式。有关详细信息，参见表 6-1。

更多信息 **等同的 psadmin 命令**

```
psadmin generate-ubt-report
```


监视 Portal Server 活动

本章说明如何设置 Sun Java™ System Portal Server 监视。

本章包含以下各节：

- 第 89 页中的 “了解 Portal Server 监视”
- 第 90 页中的 “设置 Portal Server 监视”
- 第 91 页中的 “收集 Portal Server 监视数据”

了解 Portal Server 监视

监视可帮助记录关于门户服务器的运行时资源信息。桌面监视始终记录关于门户服务器接收到的有关内容、编辑和处理类型的请求的信息。它还记录有关门户服务器不同频道每种类型请求的最小、最大和平均响应时间的信息。

从监视门户活动收集的信息对于优化门户响应时间（通过将需要更高响应时间的频道移动到单独的次级选项卡，或根据高速缓存命中数设置桌面频道的超时属性）非常有用。

门户服务器中的 Java 虚拟机 (JVM) 收集有关桌面的监视数据。可通过门户服务器管理控制台查看监视信息，或使用 `psadmin` 监视子命令访问监视信息。参见《Sun Java System Portal Server 7.1 Command Line Reference》。

监视使用 Java Management Extension (JMX™ 技术) 并在门户服务器实例 `MBeansServer`（代表门户服务器桌面和 Portal 桌面频道）中注册管理 Bean (Management Bean, MBean)。每个 MBean 属性代表为一个资源收集的监视数据。门户管理控制台和 `psadmin` 监视子命令与 MBean 进行通信，以收集和显示门户服务器实例的监视数据。

设置 Portal Server 监视

可通过访问存储在

`/var/opt/SUNWportal/portals/portalID/config/instanceID/monitoring.properties` 文件中的监视属性来配置监视。默认情况下启用监视。要禁用监视，请将 `com.sun.portal.monitoring.MonitoringContext.monitoring.disable` 属性设为 `true`。当 JVM 重新启动后，监视即禁用。

您还可以通过门户管理控制台启用或禁用监视。

- 第 90 页中的“启用或禁用门户监视”
- 第 90 页中的“查看桌面统计信息”
- 第 91 页中的“查看频道统计信息”

▼ 启用或禁用门户监视

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个门户服务器。
- 4 单击“监视”选项卡。
- 5 单击“设置”子菜单。
- 6 选择一个门户服务器实例。
- 7 单击“启用监视”或“禁用监视”按钮。

▼ 查看桌面统计信息

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个门户服务器。
- 4 单击“监视”选项卡。
- 5 从子菜单单击“桌面请求/响应统计信息”。

▼ 查看频道统计信息

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个门户服务器。
- 4 单击“监视”选项卡。
- 5 从子菜单单击“频道操作统计信息”。
- 6 从“选择 DN”下拉菜单选择一个组织。
- 7 从“服务器实例”下拉菜单选择服务器。

收集 Portal Server 监视数据

监视收集桌面接收到的七种类型的数据请求。每种类型的请求均表示为 MBean（类型 DesktopRequestStatistic），MBean 名称属性为请求类型。例如，`type=DesktopRequestStatistics,name=Content` 名称属性可帮助识别桌面内容请求统计信息。

桌面统计信息

以下列表说明了七类请求：

Content	桌面成功响应内容请求的次数，及其花费的时间。
Edit	桌面成功响应编辑请求的次数，及其花费的时间。
Exception	由于请求处理过程中的某些异常，桌面无法响应请求的次数。异常信息记录到门户服务器日志文件中。
LocalAuth	桌面响应本地验证请求的次数。
Logout	用户从门户服务器注销的次数，以及注销花费的时间。
PreLogin	桌面响应预登录请求的次数。
Process	桌面处理编辑请求的次数，及其花费的时间。

您可以通过门户管理控制台查看桌面统计信息。

频道统计信息

每种类型的频道操作均表示为 MBean（类型 ChannelActionStatistic），并具有可标识该频道的附加名称属性。要了解 MBean 全名，请使用命令 `psadmin get-monitoring-mbean-names`。

Portal 桌面根据超时频道属性显示频道的高速缓存内容视图

以下列表说明为每个桌面频道监视的频道操作类型：

Content 频道提供者成功生成内容视图的次数，及其响应时间。

Edit 频道提供者成功显示编辑视图的次数，及其响应时间。

Process 频道提供者处理编辑视图的次数。

您可以通过门户管理控制台查看频道统计信息。

管理 Portal Server 日志记录

本章说明如何获得 Sun Java™ System Portal Server 日志信息。

本章包含以下各节：

- 第 93 页中的 “了解 Portal Server 日志记录”
- 第 93 页中的 “管理 Portal Server 日志记录”

了解 Portal Server 日志记录

Portal Server 支持在所有组件间进行日志记录。不同门户组件的日志和日志配置是统一的。有七种标准日志级别，范围从严重到轻微。日志可被发送至不同的文件或数据接收装置，并可包括单个或多个文件，即每个组件对应一个文件。

可为每个模块和子模块设置日志级别，并可针对每个组件内的每个模块和子模块，将日志发送到各自的文件。

管理 Portal Server 日志记录

您可以使用以下组件设置和管理 Portal Server 日志记录：

- 日志查看程序
- 通用记录器设置
- 特定记录器设置

您可以通过门户管理控制台管理门户日志记录。

- 第 94 页中的 “管理日志查看器”
- 第 95 页中的 “自定义日志显示”
- 第 95 页中的 “管理通用记录器设置”
- 第 96 页中的 “管理特定记录器设置”

▼ 管理日志查看器

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个门户服务器。
- 4 单击“记录”，然后单击子菜单中的“日志查看器”。
- 5 从“实例名称”下拉菜单，选择一个门户实例。
将显示日志查看器的“搜索条件”和“搜索结果”页面。
- 6 输入“搜索条件”的值，然后单击“搜索”。

可用的搜索选项如下：

日志文件名称 有日志内容的文件名。

日志级别 选定级别或更高级别的消息会在日志中显示。可用的级别有 SEVERE、WARNING、INFO、CONFIG、FINE、FINER 和 FINEST。默认的级别为 INFO，因此日志将包含 INFO、WARNING 和 SEVERE 级别的消息。

要确保您想要查看的消息在日志中显示，请首先在“特定记录器设置”页面设置相应的日志级别。

时间戳 显示特定时间段的日志消息。

您可以查看最近 100 条日志条目，或在“从”和“到”文本框中键入时间段。

如果您选择了“特定范围”：

- “起始日期”和“终止日期”均为必填值
- “起始日期”不能迟于“终止日期”
- “终止日期”不能迟于当天日期
- “起始时间”和“终止时间”值为可选。如果已指定“起始时间”值，则必须指定“终止时间”值。“时间”值的语法格式必须为 hh:mm:ss.SSS。SSS 表示毫秒。例如，18:20:10.000

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin set-logger”

▼ 自定义日志显示

您可以使用以下步骤自定义“搜索结果”页面：

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个 Portal Server。
- 4 单击“记录”，然后从“实例名称”下拉菜单选择一个门户服务器。
- 5 在“日志查看器结果”表格中，单击“时间戳”列标题以排序消息。
- 6 单击详细信息链接以在新窗口查看格式化的日志消息。

▼ 管理通用记录器设置

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个 Portal Server。
- 4 单击“记录”，然后单击子菜单中的“通用记录器设置”。
- 5 从“实例名称”下拉菜单，选择一个门户实例。
- 6 根据需要修改配置属性。

可用的选项如下：

常规

日志级别 — 通过选择日志级别设置，选择要在日志文件中查看的信息内容。

可供选择的日志级别包括：

- Severe - 用户可看见的错误
- Warning - 用户警告
- Info - 为用户提供的信息
- Config - 为开发者提供的静态设置信息
- Fine - 基本跟踪信息
- Finer - 详细跟踪信息
- Finest - 完整跟踪信息

- Off - 可用于关闭日志记录
- All - 表示应记录所有消息

文件处理器属性

- 限制 — 指定日志文件的大小（字节）。如果日志文件大小超过此值，则将根据文件计数轮转日志文件。默认值为 5 兆字节。
- 文件计数 — 当日志达到指定的大小（字节）时，创建一个新的空文件，其生成编号（“文件模式”中的 %g）每次加 1。默认值为 2。要关闭日志文件轮转，可将该值设置为 0。
- 附加 — 指定是否将新消息附加到现有文件。默认值为 true。
- 过滤器 — 您可以插入自定义日志过滤器，以过滤发送到目标（例如门户日志或自定义日志处理器指定的目标）的日志记录。自定义过滤器必须实现接口 `java.util.logging.Filter`。在该字段中键入过滤器的绝对类名称。还要将过滤器类置于 `Application Server` 类路径中，以便在服务器启动过程中安装该过滤器。

其他

- 自定义处理器 — 您可以插入自定义日志处理器，以将日志发送到门户日志以外的目标。自定义处理器必须扩展类 `java.util.logging.Handler`（JSR 047 兼容 API）。在该字段中键入处理器的绝对类名称。还要将处理器类置于 `Application Server` 类路径中，以便在服务器启动过程中安装该处理器。您可以指定多个处理器。使用逗号分隔多个名称。
- 使用 Web 容器日志文件 — 若要禁用门户日志记录管理并将所有日志传送到 Web 容器日志文件，选择“是”，否则选择“否”。默认值为“否”。

7 单击“应用到选定的实例”或“应用到所有实例”以记录更改。

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin set-logger”

▼ 管理特定记录器设置

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”选择一个 Portal Server。

4 单击“记录”，然后单击子菜单中的“特定记录器设置”。

5 从“实例名称”下拉菜单，选择一个门户实例。

6 根据需要修改配置属性。

可用的选项如下：

记录器设置

- 记录器名称 – 单击记录器名称获取记录器的配置详细信息。
- 日志级别 – 您可以通过选择日志级别设置或从父记录器继承日志级别来选择查看记录器的日志文件中的信息内容。例如，如果 `debug.com.sun.portal` 的日志级别为 `INFO`，而 `debug.com.sun.portal.desktop` 的设置是“继承父记录器级别”，则其值也为 `INFO`。
- 日志文件合并策略 – 对于记录器，您可以选择是要日志消息记录到与父记录器相同的日志文件（记录到父日志文件），还是日志应记录到单独的文件（记录到单独的日志文件）。
- 父处理器 – 对于记录器，如果“日志文件合并策略”设为“记录到单独的日志文件”，则您可以选择是将消息同时记录到单独的日志文件和父日志文件（继承父处理器）或只记录到单独的文件（不继承父处理器）。
- 父处理器 – 对于记录器，如果“日志文件合并策略”设为“记录到单独的日志文件”，则您可以选择是将消息同时记录到单独的日志文件和父日志文件（继承父处理器）或只记录到单独的文件（不继承父处理器）。
- 堆栈跟踪 – 对于记录器，您可以选择是想要记录所有级别的堆栈跟踪（打印所有级别的堆栈跟踪）还是只记录到 `WARNING` 日志级别（打印堆栈跟踪，直到警告级别）。

注 – 如果“日志文件合并策略”值为“记录到父日志文件”，则忽略“父处理器”和堆栈跟踪的值。如果“日志文件合并策略”的值为“记录到单独的日志文件”，并且“父处理器”的值为“继承父处理器”，则“堆栈跟踪”的值“打印所有级别的堆栈跟踪”无效。

7 单击“应用到选定的实例”或“应用到所有实例”以记录更改。

更多信息 等同的 `psadmin` 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“`psadmin set-logger`”

管理 Portal Server 社区

本章介绍如何管理社区及其用户。社区所有者可通过社区信息 Portlet 实现此功能。系统管理员还可通过 Portal Server 管理控制台和 psadmin 命令行界面来实现此功能。有关管理社区的命令行实用程序的信息，参阅《Technical Note: Managing Sun Java System Portal Server 7.2 Update 1 Communities》技术说明。

注- 如果需要为门户设置“社区属性”，可执行以下链接中的**添加社区范例**过程：
[http://docsview.sfbay/app/docs/doc/820-0043/gdsbd?l=en\[amp \]a=view](http://docsview.sfbay/app/docs/doc/820-0043/gdsbd?l=en[amp]a=view)。

本章包含以下各节：

- 第 99 页中的“了解 Portal Server 社区”
- 第 103 页中的“了解社区模板”
- 第 109 页中的“管理 Portal Server 社区”

了解 Portal Server 社区

本章包含以下部分：

- 第 99 页中的“管理访问控制”
- 第 101 页中的“管理成员资格”
- 第 102 页中的“管理社区状态”
- 第 102 页中的“管理类别”

管理访问控制

虽然“社区”通常意味着公开，并且每个人都能访问信息，但是仍然很有必要在社区中建立访问控制。在基于企业的社区中，可能需要限制特定社区，并保证发布到这些社区的数据的私有性和安全性。本节描述可用的访问控制设置及其常用配置。

可用设置

以下是可根据社区需求设置访问控制的三个社区部分。

成员资格访问

- 成员资格不受限（公开）：不限制成员资格的社区对所有用户开放。
- 成员资格受限（私有）：限制成员资格的社区需要用户向社区的所有者发出请求，然后等待所有者批准或拒绝其成员资格。或者，所有者可邀请或明确地添加一个或多个用户至社区。

社区列出

- 列出（公开）：社区在社区类别中注册，可供所有用户浏览和搜索。
- 未列出（私有）：无法在社区类别中搜索和浏览社区。

内容保护

- 未保护（公开）：非社区成员可搜索及访问在社区中发布的数据。
- 受保护（私有）：所有在社区中发布的数据都受到严格保护，只有社区成员才能对其进行搜索及访问。

常用配置

在创建社区期间或之后，社区所有者或系统管理员可以控制访问控制的各个部分。请注意，在第 100 页中的“可用设置”这一节中描述的各种设置都相互独立。也就是说，选择一个设置的选项不会影响其他设置的行为或选项。例如，可以不列出（不限制成员资格的）社区，同时可以保护其内容。社区所有者可以根据社区的特性自定义访问控制。这里介绍了两种最常用的配置。

公共社区

所有用户都可加入公共社区并获得其成员资格。社区在社区类别中列出，可供所有用户浏览和搜索。而且所有用户都可以搜索和访问在社区中发布的内容。

使用旧版 Portal Server 软件创建的社区被视为公共社区，且会在系统升级为此版本的 Portal Server 软件时被当作公共社区操作。

私有社区

私有社区是最安全的社区。它不会在社区类别中显示，因此无法对其进行浏览或搜索。私有社区是未列出且受保护的社区，此社区限制了成员资格。社区所有者可邀请或手动添加用户至社区。社区的内容受到保护，非社区成员无法查看或搜索任何发布的内容。

管理成员资格

可以在社区中为用户分配不同的角色。两种主要的角色是 OWNER 和 MEMBER。角色为 MEMBER 的用户拥有常规的成员权限。如果同时为其分配了 OWNER 角色，则此用户还会拥有管理社区的权限。用户所拥有的权限和可查看的内容，是通过合并每个分配给用户角色所对应的各种显示配置文件来控制的。系统管理员在为每个社区角色设计显示配置文件模板时必须非常仔细。有关详细信息，参见社区模板一章。

非社区成员用户实际上获得了 VISITOR 角色，因此非社区成员用户访问特定的社区页面时会合并 visitor.xml。如果用户没有明确的角色或只拥有 BANNED、INVITED、PENDING 和 REJECTED 等临时角色，则此用户为非社区成员。

受限成员资格工作流程

要加入私有社区或者限制了成员资格的社区，用户需要请求成员资格。然后由社区所有者批准或拒绝请求。如果得到批准，该用户可以立即成为社区的成员。如果请求被拒绝，用户会在登录到门户后收到拒绝通知，并在确认拒绝通知后返回访客状态。被拒绝的用户稍后可再次提交请求。如果所有者不希望用户再提交成员资格请求，也可将其禁止。

```
VISITOR --request membership--> PENDING/VISITOR--> approved--> MEMBER
VISITOR --request membership--> PENDING/VISITOR--> denied
|
-->REJECTED/VISITOR --acknowledges-->
```

邀请用户

社区所有者可邀请用户加入社区。受邀请的用户会在登录到门户时看到邀请。随后用户就可以接受或拒绝邀请。

```
VISITOR--> invited--> INVITED/VISITOR--> accepts--> MEMBER
VISITOR--> invited--> INVITED/VISITOR--> declines--> VISITOR
```

如果系统设置正确，会通过电子邮件向受邀请的用户发送邀请消息。为了通过电子邮件收到邀请，用户必须在门户中正确配置自己的电子邮件地址。

禁止用户

“禁止”是所有者的拒绝特定用户访问社区的过程。可以禁止社区成员、非社区成员甚至所有者访问社区，在限制了成员资格的社区，被禁止用户甚至无法提交加入社区的请求。

所有者可解禁被禁止的用户，并恢复其用户权限。如果用户被禁止前是社区成员，则解禁后会恢复为社区成员。同样，如果用户被禁止前是社区的所有者，则解禁后会重新成为社区的所有者。

MEMBER-->	banned-->	BANNED/VISITOR-->	unbanned-->	MEMBER
OWNER/MEMBER-->	banned-->	BANNED/VISITOR-->	unbanned-->	OWNER/MEMBER

管理社区状态

本节包含以下内容：

- 第 102 页中的“启用和禁用社区”
- 第 102 页中的“删除和恢复社区”

启用和禁用社区

门户管理员可使用 Portal Server 管理控制台或 psadmin CLI 禁用社区。同样，只有门户管理员可以重新启用被禁用的社区。所有用户（包括社区成员和所有者）都无法访问被禁用的社区。同样也无法搜索任何在被禁用的社区中发布的内容。新创建的社区在默认情况下是启用的。

可使用 disabled.xml 模板得知如何向用户显示被禁用的社区。有关社区模板的显示配置文件的详细信息，参见第 103 页中的“了解社区模板”。

删除和恢复社区

社区所有者或系统管理员可以删除社区。无法访问删除后的社区及其数据。但数据仍然留在后端存储器中，因此可以根据需要恢复社区。恢复被删除社区的任务由门户管理员完成。撤销功能旨在恢复被恶意删除或意外删除的社区。由于删除不是永久性的，因此无法创建名称相同的新社区。目前不能永久删除社区。但我们可以使用 psadmin 的子命令 destroy-community 来永久删除社区。

可使用 deleted.xml 模板得知如何向用户显示被删除的社区。有关社区模板的显示配置文件的详细信息，参见第 103 页中的“了解社区模板”。

管理类别

创建和浏览社区时使用的类别树由搜索服务器的分类法提供。有关如何对其进行管理的详细信息，参见第 191 页中的“管理类别”。

了解社区模板

本章包含以下部分：

- 第 103 页中的“社区模板概述”
- 第 105 页中的“模板的语法和语义”
- 第 106 页中的“模板描述符文件”
- 第 107 页中的“创建和修改模板”

社区模板概述

本节包含以下内容：

- 第 103 页中的“什么是社区模板？”
- 第 103 页中的“如何存储模板？”
- 第 105 页中的“如何管理模板？”

什么是社区模板？

社区模板由一组服务（通道）和可视布局组成。但是，社区模板不一定会指明布局，例如在 Wiki 社区模板中布局由 Wiki 自己指明。社区模板在角色显示配置文件文档中定义了可用于社区的服务的类型、每种服务的默认设置以及绑定服务的容器。

实际上，社区模板是由属性文件、图片以及一个或多个显示配置文件文档组成。每种社区角色（例如 OWNER、VISITOR 和 MEMBER）都拥有显示配置文件文档。每个角色模板定义了与特定角色相关的服务和布局（有关这些角色的详细信息，参见第 101 页中的“管理成员资格”）。显示配置文件文档中会显示角色模板的内容。实际上，社区模板包含处理不同角色（每个角色对应一个显示配置文件文档）以及依存于一个或多个角色的逻辑，您将获得一组不同的服务和不同的布局。将社区标记为删除 (deleted.xml) 或禁用 (disable.xml) 时，也会产生用于自定义内容的显示配置文件文档。

可通过社区模板创建社区。系统可以拥有任意数量的社区模板。在“企业范例”中，最终用户在创建社区后选择社区模板。

如何存储模板？

社区模板存储在文件系统中。社区模板存储在

PortalServer-DataDir/portals/portal-URI/communitytemplates 目录中（称为 *communityTemplateBaseDir*）。请注意，这表示每个门户（在多门户部署环境中）必须拥有一组自己的社区模板。*communityTemplateBaseDir* 中的资源包定义了与每个模板相关的元数据。此外，每个模板都拥有用于存储角色模板的目录。

示例 9-1 范例 *communityTemplateBaseDir*

```
communityTemplateBaseDir  -+-- template1  -+-- deleted.xml
                          |                |
                          |                +-- disabled.xml
                          |                |
                          |                +-- member.xml
                          |                |
                          |                +-- owner.xml
                          |                |
                          |                +-- visitor.xml
                          |
                          -+-- template2  -+-- deleted.xml
                          |                |
                          |                +-- disabled.xml
                          |                |
                          |                +-- member.xml
                          |                |
                          |                +-- owner.xml
                          |                |
                          |                +-- visitor.xml
                          |
                          -+-- template3  -+-- deleted.xml
                          |                |
                          |                +-- disabled.xml
                          |                |
                          |                +-- member.xml
                          |                |
                          |                +-- owner.xml
                          |                |
                          |                +-- visitor.xml
                          |
                          +-- template1.properties
                          |
                          +-- template1_en.properties
                          |
                          +-- template1_fr.properties
                          |
                          +-- template2.properties
                          |
                          +-- template3.properties
                          |
                          +-- template3_en_US.properties
                          |
                          +--      ...
```


显示配置文件 `disabled.xml` 和 `deleted.xml` 文件控制社区在被禁用或被标记为删除后的内容。有关详细信息，参见第 102 页中的“管理社区状态”。

如何管理模板？

门户管理员可以在系统中添加新的社区模板、更新现有社区模板、归档和恢复社区模板，也可以将社区模板从某个门户实例导出至其他实例，和/或使这些模板保持同步。

模板的语法和语义

每个模板都由一个或多个 XML 格式的角色模板（`member.xml`、`owner.xml`、`visitor.xml`、`deleted.xml`、`disabled.xml`）组成。模板目录包括它所服务的角色的 XML 文件，例如用于社区成员的 `member.xml`、用于社区所有者的 `owner.xml` 和用于社区访客的 `visitor.xml`。

每个角色模板都是该角色的社区用户的显示配置文件文档。文件必须基于显示配置文件 DTD。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE DisplayProfile SYSTEM "jar://resources/psdp.dtd">
<DisplayProfile version="1.0" priority="%COMMUNITY_DP_PRIORITY%">
  <Properties/>
  <Channels>
    <Container name="%COMMUNITY_CONTAINER%" provider="JSPTableContainerProvider">
      <Properties>
        <String name="title" value="%COMMUNITY_NAME%">
        <String name="description" value="%COMMUNITY_DESCRIPTION%">
        <Boolean name="compileToRealPath" value="true"/>
      </Properties>
      <Available>...</Available>
      <Selected>...</Selected>
      <Channels>...</Channels>
    </channels>
  <Providers/>
</DisplayProfile>
```

在创建社区时，模板引擎会使用实际值动态替换显示配置文件中的下述令牌（以 % 包括）。

<code>%COMMUNITY_NAME%</code>	为社区指定（用户友好）名称。例如， <code>tourists</code> 。
<code>%COMMUNITY_ID%</code>	指定标识社区的唯一字符串。该名称实际上是内部标识，并不会在用户界面上显示。例如， <code>jdo__tourists</code> 。

<code>%COMMUNITY_DESCRIPTION%</code>	包括社区的描述。
<code>%COMMUNITY_CONTAINER%</code>	指定社区的顶级容器。例如， <code>jdo__touristsContainer</code> 。
<code>%COMMUNITY_DP_PRIORITY%</code>	指定合并了产生社区显示配置文件的优先级的显示配置文件。每个角色都有不同的值。默认情况下，访客角色、成员角色和所有者角色的值分别为 1000、1005 和 1010。
<code>%COMMUNITY_SEARCH_URL%</code>	指定社区的搜索服务器 URL。
<code>%COMMUNITY_CONTENTS_SEARCH_DB%</code>	指定社区内容的搜索数据库。
<code>%COMMUNITY_DISCUSSIONS_SEARCH_DB%</code>	指定讨论数据库。
<code>%PORTAL_ID%</code>	指定门户的 ID。例如， <code>portal1</code> 。

模板描述符文件

每个模板都包含定义了与该模板相关的元数据的资源包属性文件。资源包称为描述符文件，可以进行本地化。每个模板描述符文件（必须）定义以下属性：

<code>id</code>	指定模板的唯一 ID。ID 必须与模板目录名称匹配。例如，如果某个模板目录的名称为 <code>Baseball</code> ，且该目录带有所有的三种支持的角色角色模板（或 XML 文件），则该目录的 ID 应该是 <code>Baseball</code> 。
<code>name</code>	在用户界面（Portal 桌面）中指定用户友好的名称来标识模板。例如， <code>Baseball Template</code> 。
<code>description</code>	详细描述模板及其所提供的服务。例如， <code>Baseball-themed template containing the following services: Player Statistics, Game Discussions, TV Schedule, and Online Chat</code> 。
<code>tokens</code>	包含模板角色文件中所用的令牌的列表。这仅供参考，而不是必需的。例如， <code>%COMUNITY_ID% %COMMUNITY_DESCRIPTION% %COMMUNITY_CONTAINER%</code> 。
<code>previewImageURI</code>	为门户上下文指定绝对 URI 或相对 URI。例如， <code>http://images.domain.com/images/baseball.jpg</code> 。相对 URI 必须对应于门户 <code>web-app</code> 上下文路径。

示例 9-2 范例描述符文件

```
id=Baseball
name=Baseball Template
description=Baseball-themed template containing the following services:
  Player Statistics, Game Discussions, TV Schedule, and Online Chat
tokens=%COMMUNITY_ID% %COMMUNITY_DESCRIPTION% %COMMUNITY_CONTAINER%
previewImageURI=http://images.domain.com/images/baseball.jpg
```

创建和修改模板

可按照本节中的指导创建新模板或修改现有模板。您可通过以下三种方式之一创建模板：

- 使用 `psadmin` 实用程序导出模板、添加内容和导入内容。
- 创建内容和导入内容以覆盖现有模板。
- 向现有模板添加新文件。

▼ 为单门户环境创建新模板

1 转至 `communityTemplateBaseDir`。

创建以下内容：

- 新模板的新目录
- 将现有模板复制到新的模板目录

例如，键入：

```
cd PortalServer-DataDir/portals/portal-URI/communitytemplates
mkdir NewTemplate
cp 2column/* NewTemplate/
```

2 根据需要在新的模板目录中修改基于角色的显示配置文件文档。

有关基于角色的显示配置文件文档的详细信息，参见第 105 页中的“模板的语法和语义”。

3 创建和编辑属性文件，以使其包含“模板描述符文件”中描述的属性，并保存文件。

例如，要为新模板创建新的属性文件，可键入：

```
cp 2colimn.properties NewTemplate.properties
```

或者，

```
touch NewTemplate.properties
```

注- 要查看新添加的模板，可注销所有当前的门户会话，并重新登录以查看更改。

▼ 自定义或修改单门户环境的现有模板

- 1 转至 `communityTemplateBaseDir/template` 目录，并打开要修改的文件。
- 2 注销所有当前的门户会话，并重新登录以查看更改。

▼ 为多门户环境创建模板

在多门户环境中（系统中有一个以上的门户），使用 PAR 机制（不是直接编辑 `communityTemplateBaseDir` 中的文件）以跨多个门户应用社区模板的更改。这将允许所有门户拥有一组相同的社区模板。如果不希望使用跨门户的同步环境，可参考第 107 页中的“为单门户环境创建新模板”中的指导。

- 1 可使用 `psadmin export --type desktop` 导出桌面数据（包含社区模板），然后将该数据导出以编辑内容；也可只使用社区模板（而不使用任何其他桌面数据）从头开始创建新的 PAR 结构。
请按照第 107 页中的“为单门户环境创建新模板”中的指导来编辑内容。

- 创建包含以下内容的新 PAR 文件：

```
--- META-INF -- MANIFEST.MF
|
+-- pbfiles +-- communityTemplateBaseDir +-- template1 +-- deleted.xml
|                                                    |
|                                                    +-- disabled.xml
|                                                    |
|                                                    +-- member.xml
|                                                    |
|                                                    +-- owner.xml
|                                                    |
|                                                    +-- visitor.xml
|
|
+-- template1.properties
|
+-- template1_en.properties
|
+-- template1_fr.properties
|
+-- ...

+-- static -- community -- images -- template1.gif
```

- 2 根据需要编辑或添加内容。
- 3 创建新的 PAR 文件。
- 4 使用 `psadmin import` 子命令跨所有门户导入 PAR 内容。

如果您导出所有桌面数据，请注意 `psadmin export` 子命令将导出所有桌面数据；如果您只使用社区模板从头开始创建新 PAR 结构，则该命令仅会导出社区模板。

提示 - 有关详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“`psadmin export`”。

管理 Portal Server 社区

本节介绍如何在 Sun Java™ System Portal Server 管理控制台中创建和管理社区及社区用户。

- 第 109 页中的“管理社区和用户”
- 第 114 页中的“管理社区 Web 服务 URL”

“社区管理”页面中的表格列出了门户中的社区。用户可以搜索社区、管理社区和社区用户。

社区管理表格包含以下信息：

- 社区名称
- 社区中的用户数量
- 指明是启用还是禁用社区
- 指明社区是活动的还是标记为删除
- 指明是列出还是未列出社区
- 指明社区是否限制成员资格
- 指明社区是否受保护

有关如何管理社区和用户的步骤，参见第 109 页中的“管理社区和用户”。

管理社区和用户

本节介绍如何在 Sun Java System Portal Server 管理控制台中管理社区和用户。

使用以下步骤管理社区和用户：

- 第 110 页中的“搜索社区”
- 第 110 页中的“创建社区”
- 第 110 页中的“管理社区用户”

- 第 112 页中的 “管理待定用户”
- 第 112 页中的 “启用社区”
- 第 112 页中的 “禁用社区”
- 第 113 页中的 “取消标记要删除的社区”
- 第 113 页中的 “标记要删除的社区”
- 第 113 页中的 “编辑社区”

▼ 搜索社区

- 1 在 “门户” 选项卡中单击某个门户。
- 2 单击 “社区” 选项卡。
显示 “社区管理” 页面。
- 3 在 “搜索社区” 文本框中键入社区的名称，然后单击 “搜索”。
列出符合搜索条件的社区。

提示 - 可以使用通配符进行搜索。例如，如果您的搜索条件是 ***blog**，则会列出所有名称中的任意位置处包含词语 “blog” 的社区。键入 * 将显示所有社区。

▼ 创建社区

- 1 在 “门户” 选项卡中单击某个门户。
- 2 单击 “社区” 选项卡。
显示 “社区管理” 页面。
- 3 单击 “新建” 按钮。
显示 “创建社区” 页面。
- 4 在文本框中键入值，并从下拉菜单中选择。
- 5 单击 “确定” 完成操作。

▼ 管理社区用户

- 1 在 “门户” 选项卡中单击某个门户。
- 2 单击 “社区” 选项卡。
显示 “社区管理” 页面。

3 选择社区。

注 - 一次只能管理一个社区

4 单击“管理当前用户”按钮。

显示“管理用户”页面。

5 单击“添加”按钮。

显示“添加社区用户”页面。

注 - 如果要更改现有用户的状态，请转至第 7 步。

6 在“用户 DN”文本框中键入用户名称，然后单击“添加”。

a. 如果您不知道用户名称，则单击“选择”。

显示“选择用户”页面。

b. 在“搜索用户”文本框中键入搜索条件，然后单击“搜索”。

提示 - 可以使用通配符进行搜索。例如，如果您的搜索条件是 `*user`，则会列出所有名称中的任意位置处包含词语“user”的用户 ID。键入 `*` 将显示所有用户。

c. 指定用户，然后单击“选择”。

“添加社区用户”页面中的“用户 DN”文本字段显示了所选择的用户名称。

d. 单击“添加”。

7 要更改现有用户的状态，可选择用户。

8 单击某个可用的选项按钮。

可用的选项如下：

- 删除 - 从社区中删除用户
- 分配所有权 - 为社区成员分配所有者权限
- 取消分配所有权 - 删除所有者权限
- 禁止 - 从社区禁止
- 取消禁止 - 取消从社区禁止

9 单击“返回”回到“社区管理”页面。

▼ 管理待定用户

- 1 在“门户”选项卡中单击某个门户。
- 2 单击“社区”选项卡。
显示“社区管理”页面。
- 3 选择社区，然后单击“管理待定用户”按钮。
显示“管理待定用户”页面。
- 4 从“等待通过成员资格审批”表格中选择某个用户，并单击“批准”或“拒绝”按钮。
- 5 单击“返回”回到“社区管理”页面。

▼ 启用社区

- 1 在“门户”选项卡中单击某个门户。
- 2 单击“社区”选项卡。
显示“社区管理”页面。
- 3 选择社区。

注-可以选择多个社区。

- 4 单击“启用”按钮。

▼ 禁用社区

- 1 在“门户”选项卡中单击某个门户。
- 2 单击“社区”选项卡。
显示“社区管理”页面。
- 3 选择社区。

注-可以选择多个社区。

- 4 单击“禁用”按钮。

▼ 取消标记要删除的社区

- 1 在“门户”选项卡中单击某个门户。
- 2 单击“社区”选项卡。
显示“社区管理”页面。
- 3 在“名称”下选择社区。

注 - 可以选择多个社区。

- 4 单击“取消删除标记”按钮。

▼ 标记要删除的社区

- 1 在“门户”选项卡中单击某个门户。
- 2 单击“社区”选项卡。
显示“社区管理”页面。
- 3 在“名称”下选择社区。

注 - 可以选择多个社区。

- 4 单击“标记为要删除”按钮。

注 - 要永久删除社区，请使用命令：`psadmin remove-community -u amadmin -f password_file -p portal --name community_name`

▼ 编辑社区

- 1 在“门户”选项卡中单击某个门户。
- 2 单击“社区”选项卡。
显示“社区管理”页面。
- 3 单击社区。
显示“编辑”页面。

- 4 更改社区的值和选项。
- 5 单击“保存”。

管理社区 Web 服务 URL

社区搜索和管理功能包括社区 Web 服务。默认情况下，社区 Web 服务 URL 包含与第一个门户实例相同的主机。在使用负载均衡器的多节点安装中，您可更改社区 Web 服务 URL 以使用负载均衡器主机。

▼ 获取和设置社区 Web 服务 URL

- 在终端窗口中键入以下内容：

```
./psadmin get-attribute -u amadmin -p portal-URI -m communities -a  
WebServicesURL
```

```
./psadmin set-attribute -u amadmin -p portal-URI -m communities -a  
WebServicesURL URL
```

amadmin 指定管理员的标识名。

portal-URI 指定门户 ID。

WebServicesURL 指定 WebServicesURL 属性的值。例如，URL 可以采用 `http://foo.com:8080/communitymanagerwebservices/communitymanagerwebservices` 的格式。请注意 URL 的 `communitymanagerwebservices/communitymanagerwebservices` 部分绝不能更改。

注 - WebServicesURL 属性没有默认值。默认情况下，空值表示将使用第一个门户实例的主机。

管理 Portal Server 订阅

本章说明 Sun Java™ System Portal Server 订阅组件以及如何管理它。本章包含以下主题：

- 第 115 页中的“了解 Portal Server 订阅”
- 第 116 页中的“设置订阅”
- 第 120 页中的“管理 Portal Server 讨论”

了解 Portal Server 订阅

订阅允许最终用户创建涵盖许多信息来源（包括类别、讨论和可搜索的文档）的配置文件。最终用户每次访问“订阅”频道时，都会用最新信息更新配置文件。“订阅”频道会概括出与最终用户为分类文档或讨论所定义每个配置文件条目相匹配的相关信息的项目数。

您可以使用搜索服务器匹配以下类型的内容：

- 指定日期范围内目标类别中的新文档
- 指定日期范围内讨论中的新相关评论
- 已保存搜索的文档命中数

结果显示为一个链接，该链接显示了与配置文件条目相匹配的信息数量。该链接把最终用户重定向至一个更详细的匹配视图。

在类别订阅中，链接将最终用户重定向至搜索频道，该搜索频道按照标准类别搜索结果格式汇总所需的特定文档。“订阅”频道起到了门的作用，将最终用户引导至更详细的视图。

“配置程序”功能在指定的相关内容发生更改时将提供电子邮件通知。“配置程序”通过 Access Manager 获得最终用户的订阅详细信息，通过“搜索服务器”提取结果，然后向最终用户发送电子邮件通知。您可以将“配置程序”预定为在特定的时间以组织级别运行。

设置订阅

您可以启用或禁用订阅。可在以下级别设置订阅：

- 根级别
- 组织级别
- 最终用户级别

▼ 设置订阅

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个门户服务器。
- 4 单击“订阅”选项卡。
- 5 通过选择以下各项之一设置订阅级别，然后设置默认值：
 - 从“选择 DN”下拉菜单，选择“TopLevel [Global]”。

注-在顶层管理订阅可设置每种类型（或类别、讨论和已保存的搜索）在系统范围内的默认最大订阅数。

类别订阅的最大数目	指定用户可以订阅的类别的最大数目。
讨论订阅的最大数目	指定用户可以订阅的讨论的最大数目。
已保存搜索的最大数目	指定可以保存的搜索的最大数目。

- 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意“组织”。

注-在组织级别管理订阅会覆写系统范围内每种类型（即类别、讨论和已保存的搜索）的默认最大订阅数。

配置程序 SMTP	充当 SMTP 服务器向最终用户传递电子邮件通知的主机系统。
配置程序电子邮件	订阅配置程序电子邮件地址，用户会收到此地址的电子邮件通知。电子邮件的格式应为 ID@domain。

配置程序提供者	“配置程序”频道的 URL，用于将电子邮件通知的内容呈现给用户。其格式应为 <code>http://HOST:PORT/portal/dt?provider=profiler&desktop.suid=UID_OF_AUTHLESSANONYMOUS_USER</code>
配置程序默认搜索	默认搜索服务器的 URL。“配置程序默认搜索”仅用于与使用 Portal Server 6.3.x 创建的用户配置文件的向下兼容。其格式应为 <code>http://HOST:PORT/search1/search</code>
配置程序最大命中数	组织中任何指定的最终用户订阅将在发送给用户的电子邮件中看到的最大结果命中数。例如，如果值为 5，则范围较大的已保存搜索（比如使用了“*”的搜索）被限制为最相关的五条结果。
类别订阅最大数	用户可以订阅的类别的最大数目。
讨论订阅最大数	用户可以订阅的讨论的最大数目。
保存搜索最大数	最终用户可以保存的搜索的最大数目。

- 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意“用户”。

注-在“组织用户”级别管理“订阅”可编辑用户的“订阅”设置。管理员可以维护用户的服务数据。

- 更新用户订阅
- 删除用户订阅

启用配置程序 允许用户通过选择“启用”接收电子邮件通知。

为每种订阅类型添加或删除订阅。各类订阅的格式如下：

类别订阅

```
label | target category | scope | lapsed time | rating | server | database | status
```

其中

label	是指为已编辑订阅提供的逻辑引用，必须为字符串。此字段是必填字段。
target category	必须是 <code>ABC:DEF:GHI</code> 格式的字符串
scope	指搜索查询的范围，必须为有效的搜索字符串（包括搜索运算符）格式。
lapsed time	必须为下列数字之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 = 永远 ■ 1 = 自昨天以来

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 = 自上周以来 ▪ 30 = 自上个月以来 ▪ 180 = 自半年前以来 ▪ 365 = 自去年以来
rating	<p>这是要被选为订阅匹配项的匹配文档应有的最小级别。</p> <p>值为数字</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ -1 = 不相关的 ▪ 0 = 例行的 ▪ 1 = 有趣的 ▪ 2 = 重要的 ▪ 3 = 必读的
server	<p>这是将被查询以查找匹配订阅条件的搜索服务器的 URL。</p>
database	<p>订阅搜索潜在匹配的目标搜索服务器数据库。这是一个单值数据库。</p>
status	<p>标记订阅是活动还是非活动的布尔值。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 活动意味着订阅将要被评估。 ▪ 非活动意味着订阅处于暂停状态。

讨论订阅

label | target discussion | scope | lapsed time | rating | server | database | status

其中：

label	<p>是指为已编辑订阅提供的逻辑引用，必须为字符串。此字段是必填字段。</p>
target discussion	<p>讨论线程的父节点，通过它订阅将尝试查找其他定义条件的匹配内容。</p>
scope	<p>指搜索查询的范围，必须为有效的搜索字符串（包括搜索运算符）格式。</p>
lapsed time	<p>必须为下列数字之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 = 永远 ▪ 7 = 自上周以来 ▪ 30 = 自上个月以来 ▪ 180 = 自半年前以来 ▪ 365 = 自去年以来

rating	<p>这是要被选为订阅匹配项的匹配文档应有的最小级别。</p> <p>值为数字</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ -1 = 不相关的 ▪ 0 = 例行的 ▪ 1 = 有趣的 ▪ 2 = 重要的 ▪ 3 = 必读的
server	这是将被查询以查找匹配订阅条件的搜索服务器的 URL。
database	订阅搜索潜在匹配的目标搜索服务器数据库。这是一个单值数据库。
status	<p>标记订阅是活动还是非活动的布尔值。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 活动意味着订阅将要被评估。 ▪ 非活动意味着订阅处于暂停状态。

保存的搜索

label | scope | lapsed time | rating | server | database | status

其中

label	是指为已编辑订阅提供的逻辑引用，必须为字符串。此字段是必填字段。
scope	指搜索查询的范围，必须为有效的搜索字符串（包括搜索运算符）格式。
lapsed time	<p>必须为下列数字之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 = 永远 ▪ 1 = 自昨天以来 ▪ 7 = 自上周以来 ▪ 30 = 自上个月以来 ▪ 180 = 自半年前以来 ▪ 365 = 自去年以来

rating 这是要被选为订阅匹配项的匹配文档应有的最小级别。

值为数字

- -1 = 不相关的
- 0 = 例行的
- 1 = 有趣的
- 2 = 重要的

- 3 = 必读的
- server 这是将被查询以查找匹配订阅条件的搜索服务器的 URL。
- database 订阅搜索潜在匹配的目标搜索服务器数据库。这是一个单值数据库。
- status 标记订阅是活动还是非活动的布尔值。
 - 活动意味着订阅将要被评估。
 - 非活动意味着订阅处于暂停状态。

6 单击“保存”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin set-attribute”

管理 Portal Server 讨论

本节说明讨论频道以及如何管理它。

本节包含以下内容：

- [第 120 页](#)中的“了解讨论提供者”
- [第 121 页](#)中的“管理讨论提供者”
- [第 123 页](#)中的“DiscussionLite 频道”

了解讨论提供者

“讨论”频道基于讨论提供者，类似于搜索频道的 JavaServer Pages™ (JSP™) 文件。讨论频道有一个查询部分和一个显示部分，并且使用桌面主题。

讨论提供者：

- 使用桌面主题
- 基于 JSP 技术
- 使用搜索标记库和 API，从后端“搜索”服务检索数据

讨论和评论存储为讨论数据库中不同的资源描述符 (Resource Descriptor, RD)。讨论提供者支持：

- 完整视图（使用“讨论”频道）和缩略视图（使用 DiscussionLite 频道）：
- 在讨论频道中开始一个新讨论
- 为现有讨论发布回复

- 通过搜索频道启动一个基于 Web 文档的新讨论
- 讨论列表：
 - 检索按上次修改日期排序的主发布内容
 - 带有页码，从而使用户可访问较早的讨论
- 一个讨论视图，该视图显示每个讨论子树。主项目以详细方式显示，并在主项目下显示子树。查看讨论包括：
 - 页面上的几个过滤器。可以基于过滤器显示文档，比如文档级别（不相关的、例行的、有趣的、重要的和必读的等）过滤器。
 - 显示首选项可以设置为以线程方式或者平型显示。
 - 展开阈值有助于控制子树中的显示项目。用户可选择仅展开高等级的文档，或选择全部展开或全部折叠。默认值为全部折叠。全部展开显示所有已过滤的评论，显示讨论的描述，提供用于讨论评级的菜单，并且允许用户发布回复。
 - 支持在讨论内部进行搜索。用户还可选择通过频道编辑页面来设置这些首选项。
- 对讨论进行评论和分级。例如，用户可以：
 - 在现有讨论上添加一条评论。
 - 确定所有讨论和评论的级别。用户确定的级别并不立即显示。级别会根据算法计算，任何评论的级别都是逐步上升的。例如，某一评论必须三次被评为重要后，才能被标记为重要。
 - 搜索所有讨论，并在某个讨论的内部进行搜索。这些功能被发送到搜索提供者。用户也可以根据级别在“高级搜索”中进行搜索。
 - 订阅。已验证的用户可以通过选择订阅链接来选择订阅特殊讨论。请求由订阅提供者处理。

管理讨论提供者

您可以创建“讨论提供者”频道并通过门户服务器管理控制台来管理它：

- [第 121 页中的“从讨论提供者创建频道”](#)
- [第 122 页中的“删除讨论提供者频道”](#)
- [第 123 页中的“配置讨论提供者频道”](#)

最终用户可使用频道编辑页面来配置讨论频道。

▼ 从讨论提供者创建频道

- 1 [第 31 页中的“登录到管理控制台”](#)。
- 2 选择“Portal”选项卡。

- 3 在“Portal”下选择一个门户服务器。
- 4 从“选择DN”下拉菜单，选择任意DN。
- 5 选择您想要创建频道的容器。
右边的窗格中将显示容器“任务和属性”。
- 6 在“任务”下，单击“新建频道或容器”以启动向导。
 - a. 从“选择Portal”下拉菜单，选择一个门户服务器。
 - b. 从“选择DN”下拉菜单，选择任意DN。
 - c. 在“类型”下，选择频道，然后单击“下一步”。
 - d. 在“频道类型”下，选择“提供者频道”，然后单击“下一步”。
 - e. 从“提供者”下拉菜单，选择“讨论提供者”，然后单击“下一步”。
 - f. 在文本框中键入频道的名称，然后单击“下一步”。
 - g. 检查频道信息，然后单击“完成”。
 - h. 单击“关闭”。已创建基于讨论提供者的频道。

▼ 删除讨论提供者频道

- 1 [第 31 页](#)中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个门户服务器。
- 4 从“选择DN”下拉菜单，选择讨论提供者频道所在的DN。

提示 - 在下拉菜单中选择“DP XML 树”作为“视图类型”，以列出 DP_ROOT 下所有频道和容器。

- 5 选择频道所在的容器。
将显示容器的“任务和属性”页面。

- 6 单击“选择要删除的频道或容器”。
- 7 选择“讨论提供者”频道。
- 8 单击“删除”。

▼ 配置讨论提供者频道

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 在“Portal”下选择一个门户服务器。
- 4 从“选择 DN”下拉菜单选择讨论提供者频道所在的 DN 组织。

提示 - 在下拉菜单中选择“DP XML 树”作为“视图类型”，以列出 DP_ROOT 下所有频道和容器。

- 5 选择您要配置的讨论提供者频道。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.1 Technical Reference》。

DiscussionLite 频道

DiscussionLite 频道显示最近 20 个讨论的标题和日期。讨论将按创建日期（上次修改日期）进行排序，并首先显示最新的讨论。可以重新配置标题。

DiscussionLite 频道视图有执行以下操作的链接：

- 查看每个讨论。
- 查看所有目标为“讨论频道”的讨论。
- 开始讨论。

默认情况下，在单个容器中显示频道，而且所有链接都出自 JSPDynamicSingleContainer。

可通过管理控制台配置属性。默认情况下，最终用户无法编辑此频道的属性。

管理 Portal Server 单点登录适配器

本章说明如何配置单点登录 (Single Sign-On, SSO) 适配器以调整最终用户可用的选项。本章包含以下各节：

- 第 125 页中的“单点登录适配器概述”
- 第 126 页中的“管理元适配器”
- 第 127 页中的“管理适配器”
- 第 129 页中的“创建匿名用户”

单点登录适配器概述

单点登录适配器服务允许最终用户使用一些应用程序（如门户服务器提供者或其他任何 Web 应用程序），从而在登录一次后即可获得各种资源服务器的经验证的访问权。可访问的资源服务器取决于系统中可用的“SSO 适配器”接口的实现。

Portal Server 为下列资源服务器提供了“SSO 适配器”：“通讯录”、“日历”和“邮件”。“Instant Messaging”频道的“单点登录”不是通过“SSO 适配器”实现，而是使用 Sun Java System Portal Server 验证方法实现的。有关此方法的信息，参见“Instant Messaging Channel”中的 authMethod 属性。“通讯录”、“日历”和“邮件”服务可通过下列产品获得：

- Sun Java System Calendar Server 5.1.1, 6.0, 6 2006Q2
- Sun Java System Sun Java System Messaging Server 5.2, 6.0, 6 2006Q2

资源服务器通常由使用标准应用编程接口 (Application Programming Interface, API)（例如用于访问邮件服务器的 JavaMail™ API）的应用程序访问。要创建使用 API 的验证连接，必须为 API 提供该连接的配置数据。“SSO 适配器”的目的是提供此配置数据，而“SSO 适配器”服务用于存储该数据。

“SSO 适配器”服务定义了两个数据级别：元适配器和适配器。元适配器定义一类将供用户使用的连接。单个元适配器可以供多个用户使用。它定义了对使用该元适配器的所有用户都一样的数据值，包括默认值和用户可以编辑的值的标识。因此，元适配器定义在全局服务级别上。

适配器以元适配器为基础，通过提供特定于组织、角色或用户的数据值而建立。适配器引用元适配器，并从元适配器中提取不能由用户编辑的属性的数据值。若某个最终用户更改了适配器的用户可编辑属性，则该适配器将仅适用于这一位用户。

使用“SSO 适配器”服务的 Sun Java System Portal Server 通信频道引用元适配器或适配器来获取所需的数据值，以获得到资源服务器的连接。如果此频道引用某个元适配器，并且用户保存了配置信息，则会将此引用转交给适配器。适配器接下来会引用元适配器。

“SSO 适配器”的所有管理均通过 Portal Server 控制台 Web 应用程序或 `psadmin` 命令行界面完成。Portal Server 控制台的默认部署 URI 为 `/psconsole`。`psadmin` CLI 的默认位置为 `/opt/SUNWportal/bin`（适用于 Solaris）。

管理元适配器

元适配器定义一类将供用户使用的连接。单个元适配器可以供多个用户使用。

可使用元适配器执行以下任务：

- 第 126 页中的“查看元适配器”
- 第 126 页中的“创建元适配器”
- 第 127 页中的“查看适配器”

▼ 查看元适配器

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“SSO 适配器”选项卡。
表格中将显示元适配器的列表。

更多信息 等同的 `psadmin` 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“`psadmin list-ssoadapters`”

▼ 创建元适配器

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“SSO 适配器”选项卡。
- 3 从“元适配器列表”单击“新建元适配器”以启动向导。

- 4 按照说明执行操作，然后单击“确定”以创建指定的元适配器。

更多信息 **等同的 psadmin 命令**

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin create-ssoadapter-template”

▼ 查看适配器

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“SSO 适配器”选项卡。
 - 要查看某个 DN 的适配器，单击“查看以下位置的适配器”。
 - a. 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意 DN。
会列出选定 DN 的适配器。
 - 要查看某个元适配器的适配器，在“元适配器列表”下选择一个元适配器。
 - a. 单击“查看所选元适配器的适配器”。

更多信息 **等同的 psadmin 命令**

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin list-ssoadapters”

注 - CLI 允许的唯一适配器列表方式是按照 DN 排序。

管理适配器

适配器以元适配器为基础，通过提供特定于组织、角色或用户的数据值而建立。适配器引用元适配器，并从元适配器中提取不能由用户编辑的属性的数据值。若某个最终用户更改了适配器的用户可编辑属性，则该适配器将仅适用于这一位用户。

可以使用 SSO 适配器配置执行以下任务：

- 第 128 页中的“创建适配器”
- 第 128 页中的“编辑适配器配置属性”

▼ 创建适配器

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“SSO 适配器”选项卡。
- 3 在“元适配器列表”下选择一个元适配器。
- 4 单击“查看所选元适配器的适配器”。
- 5 单击“新建适配器”。
出现“新建适配器”页面。
- 6 根据需要提供配置属性。
- 7 单击“确定”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“create-ssoadapter-config”

▼ 编辑适配器配置属性

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“SSO 适配器”选项卡。
- 3 单击“查看以下位置的适配器”。
- 4 从“选择 DN”下拉菜单，选择任意 DN。
将显示适配器列表。
- 5 选择一个适配器并根据需要修改配置属性。
- 6 单击“确定”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin set-ssoadapter-property”

创建匿名用户

最终用户无需登录即可访问管理员已配置的任何只读通信频道。不过，通常禁止最终用户编辑这些频道。

▼ 创建匿名用户列表

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“SSO 适配器”选项卡。
- 3 从“SSO 适配器任务”，单击“编辑无需验证即可访问 SSO 适配器的用户列表”。
- 4 从“用户位置”，单击“添加用户”。
- 5 从“已找到用户”表格选择用户。
- 6 单击“添加选定的用户”。

注 - “匿名用户”功能只能通过 Portal Server 管理控制台使用。

管理 Portal Server Mobile Access

本章介绍了如何在 Portal Server 7.2 中配置 Mobile Access，以及如何在成功 URL 中提及更改。

以下主题在讨论之列：

- 第 131 页中的 “Mobile Access 简介”
- 第 132 页中的 “配置 Mobile Access”
- 第 135 页中的 “管理移动设备”
- 第 146 页中的 “配置移动验证”
- 第 147 页中的 “管理移动 Portal 桌面”

Mobile Access 简介

Mobile Access 将 Sun Java System Portal Server 平台的服务和功能扩展到了移动设备，如手机和个人数字助理。

Mobile Access 软件使门户网站用户能够获得与通过浏览器（需要使用超文本标记语言 (HyperText Markup Language, HTML)）所访问内容相同的内容。它支持 Sun Java System Portal Server Secure Remote Access 软件并使用 Sun Java System Access Manager 软件的管理控制台。

Mobile Access 产品的功能无缝集成至 Portal Server 软件。如果知道如何管理 Portal Server 软件，就不难了解如何管理 Mobile Access 软件。

配置 Mobile Access

▼ 在 Portal Server 7.2 中配置 Mobile Access

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台。
- 2 单击“Portal”选项卡。
- 3 单击可用门户列表中的 portal1 门户。
- 4 从“选择 DN”下拉列表中选择“企业范例”。
- 5 将“桌面属性”中可用的“父容器”字段的值更改为 WirelessDesktopDispatcher。

▼ 启用 Mobile Access 匿名桌面

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台。
- 2 单击“Portal”选项卡。
- 3 单击可用门户列表中的门户。
- 4 在“选择 DN”列表中选择“顶层（全局）”。
- 5 在“匿名桌面的有效 UID”中，设置门户的匿名部署的默认用户 DN。
要让门户用户能够使用移动设备访问“企业范例匿名移动桌面”，可将默认用户 DN 设置为 *anonymousenterprise*。

▼ 在成功 URL 中提及更改

- 1 登录到 Access Manager 控制台。
- 2 选择“服务配置”选项卡。
- 3 单击“验证模块”下的“核心”。
- 4 将“默认成功登录 URL”的属性编辑为 /portal/dt。

Mobile Access 软件

了解以下 Mobile Access 软件功能以及它们是如何扩展 Portal Server 软件功能的将非常有用：

Portal 桌面

您的门户网站提供了移动 Portal 桌面和标准 Portal 桌面。无线桌面分发程序是 Mobile Access 软件的组件，负责对它们进行控制。Portal Server 桌面 servlet 将请求转发给无线桌面调度程序。无线桌面调度程序使用显示配置文件配置数据来确定应将用户请求相应地路由到哪个 Portal 桌面—标准或移动。不管用户如何访问门户网站，Portal 桌面都是用户的门户网站界面。

默认情况下可在移动 Portal 桌面上看到和使用以下频道：

- 用户信息
- 书签
- 个人备忘录

有关移动 Portal 桌面的详细信息，参见第 147 页中的“管理移动 Portal 桌面”

客户机类型

Mobile Access 软件实际上支持每台可用的移动设备。它使用客户机配置文件标识每台移动设备或客户机。它根据设备的浏览器使用的设备标记语言为每个客户机分配一个唯一标识符（称为客户机类型）。

这些标记语言包括：

- HDML（Handheld Device Markup Language, 手持设备标记语言）
- cHTML（compact Hypertext Markup Language, 压缩型超文本标记语言）
- iHTML（i-mode Hypertext Markup Language, i-mode 超文本标记语言）
- JHTML（J-Sky Hypertext Markup Language, J-Sky 超文本标记语言）
- XHTML（Extensible Hypertext Markup Language, 扩展超文本标记语言）
- WML（Wireless Markup Language, 无线标记语言）
- VoiceXML（Voice eXtensible Markup Language, 语音扩展标记语言）和 HTML（Hypertext Markup Language, 超文本标记语言）

Mobile Access 软件经证明支持 Nokia 6310i 客户机使用的 WML 和 Handspring Treo 180 客户机使用的 cHTML，尽管用户可以通过使用其中一种标记语言的任何移动设备访问门户内容。

客户机管理器是 Access Manager 管理控制台的组成部分，用于管理客户机配置文件。有关移动客户机类型和设备检测的详细信息，请参阅第 2 章。

Mobile Access 验证模块

Mobile Access 软件支持 Portal Server 软件提供的验证模块，但它还允许您：

- 在登录移动 Portal 桌面时回避密码提示。
- 作为匿名用户登录。

有关使用这些验证模块的详细信息，参见第 146 页中的“配置移动验证”。

频道、容器和提供者

Mobile Access 软件使用提供者、频道和容器在移动 Portal 桌面上显示内容。

本节提供以下信息：

- 第 134 页中的“频道”
- 第 134 页中的“容器频道”
- 第 134 页中的“提供者”

频道

频道用于在移动 Portal 桌面上显示内容。频道由支持频道所需的提供者对象、配置设置和数据文件（如模板）组成。

容器频道

容器（或容器频道）是一种频道，可将其他频道的内容聚合到移动 Portal 桌面上显示。Mobile Access 软件会向 Portal Server 软件随带的容器频道中添加以下默认容器频道：

- JSPNativeContainer
- WirelessDesktopDispatcher

提供者

提供者是在移动 Portal 桌面上向用户显示频道内容的底层实现。它们采用一般资源的界面。

提供者内容来源包括：

- 文件中的内容
- 应用程序的输出
- 服务输出

提供者是 Java 类文件，它们会以适当的格式为每种类型的移动设备提供内容。创建移动 Portal 桌面后，将查询每个提供者所关联频道的内容。

将以下新提供者添加至默认容器：

- WirelessDesktopDispatcherProvider

- WirelessJSPDesktopProvider

有关使用频道、容器和提供者来配置移动 Portal 桌面的详细信息，参见第 147 页中的“管理移动 Portal 桌面”。

管理移动设备

Sun Java System Portal Server Mobile Access 7.1 软件使用 Sun Java System Access Manager 客户机检测模块来标识和管理各种客户机或移动设备，门户网站用户使用这些客户机或设备来访问门户网站。

本节介绍以下主题：

- 第 135 页中的“了解客户机检测”
- 第 136 页中的“管理客户机数据库”
- 第 136 页中的“使用客户机管理器”
- 第 139 页中的“管理客户机类型数据”

了解客户机检测

客户机检测确定用于访问门户网站的每个移动设备的功能和特性。为此，它使用复合功能和首选项配置文件 (CC/PP) 规范、UAProf 或预先配置的数据。Mobile Access 软件需要为每个客户机定义三个属性。分别是：

- `clientType`—为客户机数据提供唯一索引的名称。Nokia6310i_1.0 是 Nokia 6310i 手机的 `clientType` 值。
- `parentId`—设备的直接父设备 ID。（对于不具有父项的对象，该值与 `clientType` 相同。）Nokia 是 Nokia 6310i 手机的 `parentId` 值。
- `userAgent`—HTTP 用户代理字符串。对于基本和样式信息，此值可能为空。Nokia6310/1.0 是 Nokia 6310i 手机的 `userAgent` 值。

Mobile Access 软件还使用条件属性存储和检索客户机类型的特定属性值。`desktopContainer` 条件属性就是一例。无线桌面调度程序读取此属性以确定所请求客户机类型的桌面容器。

Mobile Access 软件将客户机类型数据从文件 `/var/opt/SUNWam/config/ldif/sunAMClient_data.ldif` 导入 LDAP 目录，并使用 Access Manager 软件 API 标识 `clientType` 属性匹配。按以下顺序确定匹配：

1. 完全匹配
2. 部分匹配
3. 关键字匹配

您还可以根据基本配置文件动态应用 UAProf 配置文件。用户需要保留 `FEDIClientDetector` 并执行以下操作之一：

- 配置防火墙以允许从 Mobile Access 系统访问公共 Internet 或所选的手持设备供应商站点。
- 配置 Mobile Access 系统 JVM 以使用代理服务器访问公共 Internet 或所选的手持设备供应商站点。
- 在 Mobile Access 系统可访问的内部 Web 服务器内发布 UAPProf 配置文件（RDF 文件），并在 Mobile Access 系统上配置 DNS 以对所有 UAPProf 请求使用内部 Web 服务器而不是公共 Internet。

注 - 配置代理服务器以便选择性地访问公共 Internet :

JVM 允许用户在使用外部代理的 Web 容器中为外部连接指定代理服务器详细信息。JVM 还允许您指定不应使用指定代理的主机。您可以配置 Mobile Access 系统 JVM 以使用代理服务器访问公共 Internet 。

在 Web 容器中使用以下 JVM 选项 :

`Dhttp.proxyHost=your-proxy-server-host`

`Dhttp.proxyPort=your-proxy-server-port`

使用以下选项使特定的域和主机绕过代理服务器 : `Dhttp.nonProxyHosts="*.domain-name|hostname |localhost"`

管理客户机数据库

客户机数据存储存储在两个位置 :

- 包含所有默认客户机数据定义的内部库或数据库。由 Access Manager 软件定义和支持内部库。
- 包含定制客户机数据定义的外部库。它覆盖内部库内的客户机数据。

安装 Mobile Access 软件时，将所有客户机数据存储存储在内部库中。一旦定制设备，将在外部库中创建和存储设备的覆盖版本。在服务器启动时合并这些库中的数据。

使用客户机管理器

Access Manager 管理控制台提供用于管理移动设备属性的客户机管理器。

本节说明客户机管理器提供的以下有关客户机类型的信息 :

本节还说明如何创建和自定义客户机类型 :

标记语言

Mobile Access 软件支持移动客户机浏览器使用以下标记语言 :

- HDML (Handheld Device Markup Language, 手持设备标记语言) —Openwave 的专用语言, 用于使用 Openwave 浏览器的移动设备。它使用 Openwave 的手持设备传输协议 (Handheld Device Transport Protocol, HDTP)。此类设备的示例包括 RIM 950 和使用 UP.Browser 3.0 或更早版本的设备。
- JHTML (J-Sky Hypertext Markup Language, J-Sky 超文本标记语言) —日文 J-Sky 设备的 Vodafone 专用语言。此类设备的示例包括 J-Phone 2.0、J-Phone 3.0 和 Mitsubishi V101D。
- WML (Wireless Markup Language, 无线标记语言) —基于 XML (Extensible Markup Language, 可扩展标记语言) 和部分无线应用协议 (Wireless Application Protocol, WAP)。此类设备的示例包括 Motorola i95、Nokia 6310i 和 Siemens S40。
- XHTML (Extensible Hypertext Markup Language, 可扩展超文本标记语言) —HTML 4.0 的改进形式, 每个用户都可以通过添加新元素和定义新属性来对其进行扩展。此类设备的示例包括: Motorola T720、Nokia 3560 和 Sony Ericsson T68。
- cHTML (compact Hypertext Markup Language, 压缩超文本标记语言) —适应移动设备的 HTML (Hypertext Markup Language, 超文本标记语言) 的简化版。此类设备的示例包括 Handspring Treo 180、Palm i705 手持设备和 Toshiba e400 系列。
- iHTML (inline Hypertext Markup Language, 内嵌超文本标记语言) —与 NTT DoCoMo 的日本 i-mode 服务搭配使用的标记语言。它与 cHTML 类似, 但提供专用扩展特性。此类设备的示例包括 NTT DoCoMo 电话。

样式

样式是指标记语言设备关联组的一组属性。例如, Nokia 样式适用于 Nokia 制造的所有 WML 设备。

每个标记语言至少存在一种样式。有些标记语言具有多个样式。

您不能覆盖“样式”属性。如果在创建客户机时将现有客户机用作新设备的模板, 新客户机将继承现有客户机的“样式”属性。

设备信息

设备信息是您可以更新的设备特定客户机类型数据。

更改默认客户机类型的设备信息时, 将创建默认客户机类型新的单独版本。此定制信息存储在外部库中, 而默认设备信息保留在内部库中。系统会在每个定制设备的客户机类型名称旁添加两个星号, 以区别内部库中的设备。

过滤器选项

“过滤器”选项是一个搜索字段, 使您能够查找并列出生成特定样式的特定客户机类型组。

客户机编辑器

客户机编辑器用于创建和定制客户机类型以及管理客户机属性。

客户机编辑器在以下组中组织属性：

- 一般
- 硬件平台
- 软件平台
- 网络特性
- BrowserUA
- WapCharacteristics
- PushCharacteristicsNames
- 附加属性

▼ 启动客户机管理器

- 1 以管理员身份登录到 **Access Manager** 管理控制台。默认情况下，“标题”框（顶部的水平框架）中选中“身份认证管理”，“导航”框（左侧的垂直框架）中选中“组织”。
- 2 单击“服务配置”选项卡。
- 3 从 **Access Manager** 配置标题下面左边的“服务配置”框中单击“客户机检测”的箭头。在右边的“数据”框中出现“客户机检测”全局首选项。
- 4 单击“客户机类型”标签下面的“编辑”链接。将出现“客户机管理器”界面。默认情况下，将显示关于 HTML 设备的详细信息。

▼ 查看样式属性

- 1 以管理员身份登录到 **Access Manager** 管理控制台。默认情况下，“标题”框（顶部的水平框架）中选中“身份认证管理”，“导航”框（左侧的垂直框架）中选中“组织”。
- 2 单击“服务配置”选项卡。
- 3 从 **Access Manager** 配置标题下面左边的“服务配置”框中单击“客户机检测”的箭头。在右边的“数据”框中出现“客户机检测”全局首选项。
- 4 单击“客户机类型”标签下面的“编辑”链接。将出现“客户机管理器”界面。默认情况下，将显示关于 HTML 设备的详细信息。
- 5 从顶部的选项卡中，单击要检查其属性的设备的标记语言（例如，WML）。如果使用所选标记语言的客户机类型位于数据库中，则它们将按字母顺序显示。

- 6 从“样式”下拉菜单中，选取所需的样式（例如，Nokia）。将列出数据库中已经存在的所选样式客户机类型。
- 7 单击“当前”样式属性链接。出现“编辑样式”页面。默认情况下，将显示“一般”属性的样式。
- 8 从“属性”下拉菜单中，单击要查看的属性类型（例如：“软件平台”）。

注-属性类型选项包括“一般”、“硬件平台”、“软件平台”、“网络特性”、“BrowserUA”、“WapCharacteristics”、“PushCharacteristicsNames”和“附加属性”。

- 9 要返回“客户机管理器”页，请单击“取消”。

管理客户机类型数据

在管理控制台中使用“客户机管理器”管理客户机类型数据。

您可以更改客户机类型属性、创建适合新设备的新客户机类型、使用为站点定制的名称和其他属性设置客户机类型以及删除定制客户机类型。

如果您选择根据现有设备创建新设备（这一过程称为继承），则必须将新设备基于现有设备的样式或属性。检查您的新设备和现有设备以确定哪一个选项（样式或属性）更好。这两个选项都需要您定制设备定义。

注-客户机类型数据库由内部库和外部库组成。当您在内部库中更改或添加默认客户机类型信息时，您的更新将存储在外部库中。该客户机的类型名称旁多了两个星号，以表示它是定制客户机类型。

本节提供完成以下任务的说明：

- 第 139 页中的“编辑客户机类型”
- 第 141 页中的“通过继承样式创建新设备”
- 第 142 页中的“通过继承属性创建新设备”
- 第 144 页中的“删除定制设备”
- 第 144 页中的“在 Portal Server 控制台中为门户用户标识所选的客户机类型”

▼ 编辑客户机类型

- 1 以管理员身份登录到 Access Manager 管理控制台。默认情况下，“标题”框（顶部的水平框架）中选中“身份认证管理”，“导航”框（左侧的垂直框架）中选中“组织”。

- 2 单击“服务配置”选项卡。
- 3 从 Access Manager 配置标题下面左边的“服务配置”框中单击“客户机检测”的箭头。在右边的“数据”框中出现“客户机检测”全局首选项。
- 4 单击“客户机类型”标签下面的“编辑”链接。将出现“客户机管理器”界面。默认情况下，将显示关于 HTML 设备的详细信息。
- 5 从顶部的选项卡中，单击要编辑设备的标记语言（例如，WML）。如果使用所选标记语言的客户机类型位于数据库中，则它们将按字母顺序显示。
- 6 从“样式”下拉菜单中，选取所需的样式（例如，Nokia）。将列出数据库中已经存在的所选样式客户机类型。
- 7 从“客户机类型”列表中，向下滚动以查找要编辑的客户机（例如，Nokia6310i_1.0）。
按字母顺序列出客户机。
- 8 要直接转到特定客户机类型或一组客户机类型，请使用“过滤器”选项。在“过滤器”文本框中，键入要查看的客户机类型的第一个字符或前几个字符，然后单击“过滤”按钮。（例如：要查找以字母 S 开头的客户机类型，请键入 S*。）
- 9 要转到特定页面，请滚动至底部并使用箭头或“执行”选项。
- 10 单击要编辑客户机“操作”列中的“编辑”链接。显示“编辑客户机类型”页面。默认情况下，将显示“一般”属性。
- 11 从“属性”下拉菜单中，选择要更改的属性类型（例如，“软件平台”）。
- 12 为要改动的每个属性更改或添加值。

提示 - 要清除您所做的更改并重新开始，请单击“重置”。要在不进行任何更改的情况下返回至客户机类型显示，请单击“取消”。

- 13 单击“保存”执行这些更改。
如果不单击“保存”，则不会进行任何更改。您必须一次更改一个属性类型，并在更改另一个属性类型之前保存这些更改。
此设备的属性已更改，将列出此样式的客户机类型。
- 14 要核实其属性是否已更改，请在“客户机类型”列表中查找您的客户机类型。客户机类型名称添加有两个星号表示您已定制了此客户机类型。

注- 每当您更改默认客户机类型时，“默认”链接将添加至“操作”列。“默认”链接指向内部库。

要删除所做更改并将客户机类型的属性重置为其默认值，请单击此链接。系统不显示询问您是否要完成此操作的提示。

▼ 通过继承样式创建新设备

- 1 以管理员身份登录到 **Access Manager** 管理控制台。默认情况下，“标题”框（顶部的水平框架）中选中“身份认证管理”，“导航”框（左侧的垂直框架）中选中“组织”。
- 2 单击“服务配置”选项卡。
- 3 从 **Access Manager** 配置标题下面左边的“服务配置”框中单击“客户机检测”的箭头。在右边的“数据”框中出现“客户机检测”全局首选项。
- 4 单击“客户机类型”标签下面的“编辑”链接。将出现“客户机管理器”界面。默认情况下，将显示关于 HTML 设备的详细信息。
- 5 从顶部的选项卡中，单击要设置设备的标记语言（例如，WML）。如果使用所选标记语言的客户机类型位于数据库中，则它们将按字母顺序显示。
- 6 从“样式”下拉菜单中，选取所需的样式（例如，Nokia）。将列出数据库中已经存在的所选样式客户机类型。
- 7 单击“新设备”按钮以显示“创建新设备”页。
- 8 键入“设备用户代理”值。
- 9 单击“下一步”。您提供的“设备用户代理”值出现在“客户机类型名称”和 HTTP 用户代理字符串字段中。
如果合适，可更改这些值。
- 10 单击“确定”保存这些属性。现在已定义完新设备，将出现“编辑样式”页面。此处显示的是从您分配的父样式中继承的默认属性。
- 11 从“属性”下拉菜单中，选择要修改的属性类型（例如：“软件平台”）。

注-属性类型选项包括“一般”、“硬件平台”、“软件平台”、“网络特性”、“BrowserUA”、“WapCharacteristics”、“PushCharacteristicsNames”和“附加属性”。

- 12 单击“保存”以保存您对这些值所做的更改。

提示-要清除您所做的更改并重新开始，请单击“重置”。要在不进行任何更改的情况下返回至客户机类型显示，请单击“取消”。

- 13 搜索“客户机类型”列表以核实您的客户机类型是否可用。客户机类型名称添加有两个星号表示您已定制了此客户机类型。

注-每当您添加新客户机类型时，“删除”链接将添加至“操作”列。“删除”链接指向外部库。

- 14 要删除新客户机类型，请单击此链接。系统不显示询问您是否要完成此操作的提示。

▼ 通过继承属性创建新设备

- 1 以管理员身份登录到 Access Manager 管理控制台。默认情况下，“标题”框中选中“身份认证管理”，“导航”框中选中“组织”。
- 2 单击“服务配置”选项卡。
- 3 从 Access Manager 配置标题下面左边的“服务配置”框中单击“客户机检测”的箭头。在右边的“数据”框中出现“客户机检测”全局首选项。
- 4 单击“客户机类型”标签下面的“编辑”链接。将出现“客户机管理器”界面。默认情况下，将显示关于 HTML 设备的详细信息。
- 5 从顶部的选项卡中，单击要复制设备的标记语言（例如，WML）。如果使用所选标记语言的客户机类型位于数据库中，则它们将按字母顺序显示。
- 6 从“样式”下拉菜单中，选取所需的默认样式（例如，Nokia）。将列出数据库中已经存在的所选样式客户机类型。
- 7 从“客户机类型”列表中，向下滚动以查找要用作新客户机类型模板的特定客户机（例如，Nokia6310i_1.0）。

提示 - 按字母顺序列出客户机。

- 8 要直接转到特定客户机类型或一组客户机类型，请使用“过滤器”选项。在“过滤器”文本框中，键入要查看的客户机类型的第一个字符或前几个字符，然后单击“过滤”按钮。（例如：要查找以字母S开头的客户机类型，请键入S*。）
- 9 要直接转到特定页面，请滚动至底部并使用箭头或“执行”选项。
- 10 在“操作”列中单击要用作新客户机类型模板的客户机类型的“复制”链接。显示“复制设备”页。您正在复制的设备的“客户机类型”和“设备用户代理”属性将会显示，并且该设备名称前会添加前缀Copy_of_。（例如，Copy_of_Nokia6310i_1.0）
- 11 如果合适，为这些属性键入新名称。
- 12 单击“复制”以执行这些更改。显示“编辑客户机类型”页面。默认情况下，将显示“一般”属性。此处提供的所有属性视图的值均继承自此新客户机类型的主客户机类型。

提示 - 要在不进行任何更改的情况下返回至客户机类型显示，请单击“取消”。从“属性”下拉菜单中，选择要更改的属性类型（例如，“软件平台”）。

- 13 为要改动的每个属性更改或添加值。

提示 - 要清除值并重新开始，请单击“重置”。要在不进行任何更改的情况下返回至客户机类型显示，请单击“取消”。

- 14 单击“保存”执行这些更改。

注 - 如果不单击“保存”，则不会进行任何更改。您必须一次更改一个属性类型，并在更改另一个属性类型之前保存这些更改。此设备的属性已更改，将列出此样式的客户机类型。

- 15 搜索“客户机类型”列表以核实您的客户机类型副本是否可用。客户机类型名称添加有两个星号表示您已定制了此客户机类型。（例如，Copy_of_Nokia6310i_1.0**）

注 - 每当您添加新客户机类型时，“删除”链接将添加至“操作”列。“删除”链接指向外部库。

- 16 要删除新客户机类型，请单击此链接。系统不显示询问您是否要完成此操作的提示。

▼ 删除定制设备

如果您未正确设置定制设备，并且不想对其进行修改，则可以使用这些步骤将其完全删除。

- 1 以管理员身份登录到 **Access Manager** 管理控制台。默认情况下，“标题”框（顶部的水平框架）中选中“身份认证管理”，“导航”框（左侧的垂直框架）中选中“组织”。
- 2 单击“服务配置”选项卡。
- 3 从 **Access Manager** 配置标题下面左边的“服务配置”框中单击“客户机检测”的箭头。在右边的“数据”框中出现“客户机检测”全局首选项。
- 4 单击“客户机类型”标签下面的“编辑”链接。将出现“客户机管理器”界面。默认情况下，将显示关于 HTML 设备的详细信息。
- 5 从顶部的选项卡中，单击要删除设备的标记语言（例如，WML）。如果使用所选标记语言的客户机类型位于数据库中，则它们将按字母顺序显示。
- 6 从“样式”下拉菜单中，选取所需的样式（例如，Nokia）。将列出数据库中已经存在的所选样式客户机类型。
- 7 从“客户机类型”列表中，向下滚动以查找要删除的自定义客户机（例如，Copy_of_Nokia6310i_1.0）。

提示 - 按字母顺序列出客户机

- 8 要直接转到特定客户机类型或一组客户机类型，请使用“过滤器”选项。在“过滤器”文本框中，键入要查看的客户机类型的第一个字符或前几个字符，然后单击“过滤”按钮。（例如：要查找以字母 S 开头的客户机类型，请键入 S*。）
- 9 要直接转到特定页面，请滚动至底部并使用箭头或“执行”选项。
- 10 在要删除的定制客户机的“操作”列中，单击“删除”链接。显示此样式客户机类型的修订列表。
- 11 搜索“客户机类型”列表以核实您的客户机类型是否不再可用。

▼ 在 **Portal Server** 控制台中为门户用户标识所选的客户机类型

- 1 以管理员身份登录到 **Portal Server** 管理控制台。默认会选择“常用任务”选项卡，并显示“常用管理任务”页面。

- 2 单击“Portal”选项卡。显示“Portal”页面。可用的门户显示在“Portal”表中。
- 3 单击要管理的门户的名称。显示“桌面任务和属性”页面。该页面列出了可编辑的Portal Server桌面任务和属性。
- 4 在“选择DN”选项中，选择username（用户）DN。如果username（用户）DN选项不可用，则需要将该DN添加到“选择DN”列表中。执行以下步骤来添加username（用户）DN。
 - a. 单击“添加DN”按钮。显示“添加至DN列表”窗口。
 - b. 在“搜索”选项中，选择“用户”选项。
 - c. 在“用户”选项后的文本框中键入用户名。
 - d. 单击“搜索”。如果用户名可用，则会显示在“已找到”表中。
 - e. 选择您要添加的用户名前面的复选框，并单击“添加”。这样username（用户）DN就会添加到“选择DN”选项中。
- 5 在“任务”列表中，单击“管理容器和频道”。管理容器和频道：显示“Portal名称”页面。该页面中的左侧框架显示了可用的“视图类型”，右侧框架显示了所选“视图类型”的属性。
- 6 在“视图类型”选项中，选择WirelessDesktopDispatcher选项。右侧框中显示WirelessDesktopDispatcher的“任务和属性”。
- 7 在“属性”表中，选择“选定的客户机”属性前面的复选框。
- 8 如果需要更改客户机类型和语言环境设置，单击“表格首选项”按钮。设置门户的客户机类型需要“客户机类型”设置，设置语言属性需要“语言环境”设置。

“表格首选项”框显示在“属性”表的顶部。
- 9 在“客户机类型和语言环境”字段中，键入相应的客户机类型和语言环境信息。
- 10 单击“确定”。
- 11 单击“保存”。

客户机类型将添加到“值”列中。

配置移动验证

Portal Server Mobile Access 软件支持 Sun Java System Portal Server 软件提供的验证模块。本章描述对提供移动访问的门户网站非常有用的三个验证模块：

- 第 146 页中的 “NoPassword 验证”
- 第 147 页中的 “匿名验证”
- 第 147 页中的 “MSISDN 验证”

NoPassword 验证

如果您的站点规范需要，可以允许用户直接登录到移动 Portal 桌面，而不提示其输入用户 ID。

▼ 在 Access Manager 控制台中启用 NoPassword 模块

- 1 以管理员身份登录到 Sun Java System Access Manager 管理控制台。默认会选中 “访问控制” 选项卡，并显示 “领域” 页面。可在 “领域” 表中看到可用的领域名称。
- 2 单击 india 领域。这样会显示 “india 属性” 页面，而且其下方会列出 india 领域的 “领域属性” 下。
- 3 单击 “验证” 选项卡。这样 “india 验证” 属性。检查 NoPassword 模块实例是否在 “模块实例” 表中可用。
- 4 在 “验证链接” 表中单击 “ldapService 验证链接”。显示 “ldapService 属性” 页面。显示可用的实例。

注 - 如果没有将 ldapService 作为默认验证链接或管理员验证链接，则不会执行 NoPassword 验证。如果要求 NoPassword 验证，则将 NoPassword 添加到相应的已配置验证链接中。对于默认验证链接，将 NoPassword 添加到相应的已配置验证链接中。在默认的安装方案中会为 ldapService 配置这两者。

- 5 选择 NoPassword 实例。
- 6 单击 “添加” 按钮。NoPassword 实例即添加到 “实例” 列表中。
- 7 单击 “保存” 按钮。您将收到验证链接属性已更新的信息。
- 8 单击 “注销” 按钮。
- 9 再次尝试登录到 Sun Java System Access Manager 管理控制台。您将收到一条消息，告知您该服务器使用 NoPassword 验证。

匿名验证

如果要用户访问您的门户网站体验一下验证用户的感受，则可以让用户作为匿名用户登录到移动 Portal 桌面。此功能显示具有验证会话用户的移动和语音 Portal 桌面快照。

注-匿名用户不能更改、存储或改变具有状态数据的频道的内容或配置。如果您支持匿名验证，请确保这些频道对于匿名用户不可用。

要实现匿名验证，参见《Sun Java™ System Portal Server 7.1 管理指南》。

匿名验证 Portal 桌面对于 JavaServer Pages™ (JSPTM) 软件和模板均使用 WirelessDesktopDispatcher 以及特定于设备的容器。要显示给匿名用户的所有频道必须包括在这些容器中，正如显示给已验证用户一样。

▼ 支持可能需要特定于客户机的移动或语音 Portal 桌面的、用于匿名用户的新设备

- 1 创建适当的特定于设备的容器。
- 2 更改匿名用户显示配置文件中的 WirelessDesktopDispatcher 以使用此特定设备类型的新容器。

MSISDN 验证

可以将组织的用户配置为使用 MSISDN（Mobile Station ISDN，移动台 ISDN，一种用于识别指定订阅者的标准国际电话号码）进行验证。这允许用户登录到移动 Portal 桌面而无需传递验证证书。此功能限制登录 URL 的格式。建议使用以下格式的 URL：

`http://access-manager-host:port/service-deploy-URI/UI/Login?module-MSISDN&org-name`

要实现 MSISDN 验证并了解其配置方法，参见《Sun Java System Access Manager 7 2005Q4 管理指南》。

管理移动 Portal 桌面

Portal Server Mobile Access 软件使用 Portal Server 管理控制台管理移动 Portal 桌面。

注 – 为了理解本章提供的信息和管理 Portal 桌面，您需要了解 Portal Server 管理控制台。

本节讨论以下主题：

- 第 148 页中的 “了解无线桌面调度程序”
- 第 149 页中的 “无线桌面调度程序属性”
- 第 149 页中的 “条件属性”
- 第 150 页中的 “频道状态属性”

了解无线桌面调度程序

一旦安装了 Mobile Access 软件，您的 Portal Server 站点便提供移动 Portal 桌面和标准 Portal 桌面。在用户登录到 Portal Server 时，作为 Mobile Access 软件组件的无线桌面调度程序确定将用户请求路由到哪个 Portal 桌面。无线桌面调度程序使用 “XML 显示配置文件” 配置来确定将用户请求相应地路由到哪个 Portal 桌面—标准或移动。

无线桌面调度程序：

- 确定桌面请求的客户端类型
- 使用显示配置文件配置将该客户端匹配至适当的容器
- 将请求路由至适当的容器

移动 Portal 桌面的默认频道是 WirelessDesktopDispatcher。执行以下步骤，在 Portal Server 7.2 管理控制台中编辑 WirelessDesktopDispatcher 容器，以支持特定设备的其他容器。

▼ 在 Portal Server 7.2 管理控制台中编辑父容器

- 1 以管理员身份登录到 Portal Server 7.2 管理控制台。
- 2 单击 “Portal” 选项卡。显示可用的门户。
- 3 单击要管理的门户的名称。
- 4 从 “选择 DN” 下拉列表框中选择 “组织” 选项。显示 “桌面任务和属性” 页面。“桌面属性” 的 “父容器” 属性为可用。所选 DN 的显示配置文件中的顶层容器值显示在 “父容器” 文本框中。
- 5 编辑 “父容器” 文本框中的值，以支持特定设备的其他容器。
- 6 单击 “保存”。

无线桌面调度程序属性

本节描述了为 WirelessDesktopDispatcher 容器列出的属性。

无线桌面调度程序属性包括：

- desktopContainer—desktopContainer 属性将移动设备映射至适当的容器。此映射标识如何路由请求。默认情况下，将来自显示本机内容设备（例如，使用 WML 的 Nokia 设备）的 HTTP 请求路由至 JSPNativeContainer。
- selectedClients—selectedClients 属性跟踪用于访问门户站点的移动设备。每当任何人使用新设备访问您的门户站点时，该设备的客户机类型将添加至 selectedClients 属性集合。

此属性还用于在标准 Portal 桌面中的“移动设备”编辑页上显示设备列表。各个用户可以查看他们使用的设备，并且他们只需使用其他设备登录到移动 Portal 桌面便可添加到该列表。

▼ 导航至 WirelessDesktopDispatcher 容器属性页面

- 1 以管理员身份登录到 Portal Server 7.1 管理控制台。显示“常用管理任务”页面。
- 2 在“配置”下，单击“管理频道和容器”按钮。显示“数据集”弹出窗口。
- 3 在“选择 Portal”下拉列表框中，选择要管理的门户。
- 4 在“选择 DN”下拉列表框中选择 DN。
- 5 单击“确定”。右侧框架中列出了 WirelessDesktopDispatcher 容器的任务和属性。可在该页面中修改这些属性的值。
- 6 在“editContainerName”文本框中编辑值，以适应相应的设备。

条件属性

客户机类型的条件属性使管理员能够为特定于客户机类型的频道或容器频道指定属性。客户机类型的条件属性还可以分层，正如客户机数据可以分层一样。

条件属性的语法是 client=clientType。例如，client=WML 是 WML 客户机类型条件属性的名称。

无线桌面调度程序的 desktopContainer 属性是 client=WML 客户机类型的一个客户机条件属性示例。

以下为 Nokia 设备默认 desktopContainer 属性的分层表示：

client=Nokia → desktopContainer=JSPNativeContainer

但是，Nokia 客户机样式定义的 WML 客户机的子集使用不同的 desktopContainer 定义。它们使用 JSPNativeContainer。

频道状态属性

这些属性会同时对 JSPNativeContainer 表明频道的状态。它们允许最终用户仅在移动 Portal 桌面上显示频道的标题栏，而不是联机加载频道的内容。

注 - 在标准 Portal 桌面上，您可以在频道上提供按钮，以便用户可以最小化或最大化频道内容。当前不支持移动 Portal 桌面。

这些属性包括：

- `defaultChannelIsMinimizable` 和 `defaultChannelIsMaximizable`，这些属性确定在标准“Portal 桌面”中，用户的“移动设备”编辑页面上是否显示“与桌面一起加载频道”复选框。这两种属性的默认值为 `true`。因此显示复选框。如果任何一个属性为 `false`，则不显示复选框。

注 - 要显示具有桌面复选框的“加载频道”，这两个值必须都为 `true`。如果任何一个值为 `false`，则不显示复选框。

- `defaultChannelIsMinimized`，该属性确定在标准“Portal 桌面”中，用户的“移动设备”编辑页面上是否选中“与桌面一起加载频道”复选框。此属性的默认值为 `true`。因此不选中复选框，容器中所有频道的窗口状态均为最小化。如果将此属性设为 `false`，则选中复选框，容器中所有频道的窗口状态均为正常。

第 2 部分

设计桌面

- 第 13 章
- 第 14 章
- 第 15 章
- 第 16 章
- 第 17 章

管理桌面主题和布局

利用 Portal Server 管理控制台中的桌面设计工具 (Desktop Design Tool, DDT) 可轻松地使用 GUI 创建新的桌面和/或编辑现有的桌面。本章包含以下各节：

- 第 153 页中的 “了解桌面设计工具”
- 第 154 页中的 “使用桌面设计工具自定义桌面”
- 第 156 页中的 “访问桌面设计工具”

了解桌面设计工具

本节包含以下子节：

- 第 153 页中的 “在哪里部署 DDT？”
- 第 154 页中的 “什么是沙箱组织？”
- 第 154 页中的 “DDT 有什么作用？”

在哪里部署 DDT？

桌面设计工具支持两种部署方案：

- 从头开始工作
- 从已经拥有容器和频道的节点开始工作

如果从头开始工作，必须已经给标识节点 (Distinguished node, DN) 分配了桌面服务。创建新节点并为其分配了桌面服务后，您就可以在 Portal Server 管理控制台中选择新节点，并单击 “桌面设计工具” 链接。该节点中会自动创建一个名为 `Untitled` 的选项卡，您可以在该选项卡上开始工作。

什么是沙箱组织？

如果安装了沙箱范例，则安装程序会创建沙箱组织。同时会在沙箱组织下创建一个桌面用户 `sandbox`。`sandbox` 是用户 `sandbox` 的密码。您可以使用该组织开始建立桌面。沙箱组织有一个主选项卡，该主选项卡又拥有两个子选项卡。您可以开始将 `Portlet` 添加到布局。以用户 `sandbox` 登录即可查看使用桌面设计工具建立的实际桌面。

可利用沙箱组织 DN 在桌面设计工具中快速创建新桌面，而无需分别创建新组织和新用户。

DDT 有什么作用？

使用桌面设计工具可以创建或编辑桌面布局，然后在其上应用主题。桌面设计工具可以分为两个主要区域：布局 and 主题。您可以使用桌面设计工具处理所选择的没有加载任何显示配置文件文档的 DN，并从头开始创建新的桌面。默认主题（外观和感觉）会被使用，且您可通过桌面通用任务区域中的“管理主题”链接切换主题。

如果在桌面设计工具中创建了新桌面，则桌面类型值为 `theme_support`。在空白方案中创建了新组织时，桌面类型为 `default`，父容器为 `DefaultChannel`。使用桌面设计工具设计新组织后，桌面类型仍为 `default`，父容器会更改为 `DefaultJSPTabContainer`。

使用桌面设计工具自定义桌面

可使用 DDT 自定义门户中的页面的布局，以及门户页面所用的主题。

桌面设计工具布局

桌面设计工具布局：

- 可创建、编辑和删除选项卡和子选项卡。
- 可重新排列选项卡的位置。
- 可选择或更改桌面布局。
- 可在桌面上添加和删除频道。
- 可更改桌面布局中的频道位置（左移、右移、上移或下移）。
- 可编辑频道或容器的属性。
- 可设置频道对最终用户可见或不可见。
- 可编辑频道工具栏属性。

桌面设计工具主题

桌面设计工具主题：

- 基于 CSS 样式表。
- 可在 Portal 桌面的已部署主题的列表中选择主题。
- 可上载主题 WAR 文件（skin 文件），并将其部署到 Portal Server。
- 可删除特定 Portal 桌面的主题或编辑其主题属性。
- 可下载主题 WAR 文件，并使用 View Designer for Sun Java™ System Portal Server 修改主题 CSS 属性。

您可以访问 Designview 主页，网址为 <https://designview.dev.java.net/>。

Portal Server 软件包括两个主题：default 和 heavy，部署后可分别在

`WEB_CONTAINER/portal/desktop/themes/lite` 和

`WEB_CONTAINER/portal/desktop/themes/heavy` 目录中提供。默认情况下，沙箱范例门户使用 default 主题，企业范例门户使用 heavy 主题。

主题 CSS 文件存储在门户 Web 应用程序中，或 Web 容器中的独立主题 Web 应用程序中。Web 应用程序的文件结构是：

`WEB_APPLICATION_BASE_DIR/portal/desktop/themes/`

`THEME_NAME/css/style.css`

主题的样式表

`WEB_APPLICATION_BASE_DIR/desktop/themes/THEME_NAME/images/IMAGE_FILES`

样式表中使用的图像文件

`WEB_CONTAINER/portal/desktop/themes/THEME_NAME/Template.html`

Web 设计人员可使用 Dreamweaver 自定义的模板

`WEB_CONTAINER/portal/desktop/themes//js/scripts.js`

Javascript

注 - default 主题和 heavy 主题中使用的所有 Javascript 均位于

`WEB_CONTAINER/portal/desktop/themes/js/scripts.js` 文件中，该文件也会加载

`WEB_CONTAINER/portal/desktop/themes/js/scripts.js/portalMenuHandler.js`

文件。

注 - 对于 Solaris，`WEB_CONTAINER` 为

`/opt/SUNWappserver/appserver/domains/domain1/applications/j2ee-modules/`，对

于 Linux 为 `/opt/sun/appserver/domains/domain1/applications/j2ee-modules/`。

default 主题和 heavy 主题都在显示配置文件 AvailableThemes 集合中拥有相关的集合：

```
<Collection name="AvailableThemes" propagate="false">
  <Collection name="default" propagate="false">
    <String name="contextPath" value="desktop/themes/ lite"/>
    <Boolean name="editable" value="false"/>
    <Boolean name="insidePortalWar" value="true"/>
    <Boolean name="portletControlMenu" value="true"/>
  </Collection>
  <Collection name="heavy" propagate="false">
    <String name="contextPath" value="desktop/themes/ heavy"/>
    <Boolean name="editable" value="false"/>
    <Boolean name="insidePortalWar" value="true"/>
    <Boolean name="portletControlMenu" value="false"/>
  </Collection>
</Collection>
```

访问桌面设计工具

可在 Portal Server 管理控制台中通过以下其中一种方式访问桌面设计工具：

▼ 通过桌面设计工具链接访问桌面设计工具

1 登录到 Portal Server 管理控制台。

可在浏览器中通过以下 URL 来访问 Portal Server 管理控制台登录页面：
：<http://server:port/psconsole>

2 在“常用管理任务”选项卡中选择“桌面设计工具”链接。

3 选择您的门户和 DN。

4 单击“确定”。

会显示一个页面，可在其中设计您的门户的桌面布局。上窗格显示所选 DN，以及用于添加、编辑、移动和删除选项卡或子选项卡的操作工具栏。右窗格显示了可添加到所选桌面的频道库。左窗格是工作区，可在其中设计选项卡和频道在桌面上的显示方式。

▼ 从“Portal”选项卡访问桌面设计工具

1 登录到 Portal Server 管理控制台。

可在浏览器中通过以下 URL 来访问 Portal Server 管理控制台登录页面：
：<http://server:port/psconsole>

- 2 选择“Portal”选项卡。
- 3 从“Portal”表中选择门户。
- 4 从“常用任务”区域选择“设计桌面布局”链接。

设计页面布局

可以使用桌面设计工具指定页面中的列布局。可以为每个频道分配一个厚度：窄或宽。所有窄和宽的频道都通过容器聚合，并根据所选择的页面布局显示。

使用桌面设计工具布局

本节描述以下过程：

- [第 159 页中的“更改桌面页面布局”](#)

▼ 更改桌面页面布局

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 在工作区中选择要更改其页面布局的选项卡。
您必须选择单层选项卡来更改布局。包含子选项卡的选项卡布局无法更改，因为它不包含任何布局。
- 3 单击“更改布局”。
弹出选择可用布局的页面。
- 4 选择选项卡的布局图标。
默认情况下可使用以下页面布局：
 - 窄-宽、宽-窄、窄-宽-窄
 - 全顶-窄-宽、全顶-宽-窄、全顶-窄-宽-窄
 - 窄-宽-全底、宽-窄-全底、窄-宽-窄-全底

- 全顶-窄-宽-全底、全顶-宽-窄-全底、全顶-窄-宽-窄-全底

5 单击“确定”。

会显示为选项卡选择的页面布局。

管理和自定义选项卡

您可以使用选项卡对桌面上的信息进行分类。选项卡是 Web 页面。每个顶层选项卡都有多个嵌套选项卡。桌面中选项卡显示的顺序是它们在显示配置文件中列出的顺序。因此，要让选项卡成为用户桌面中的第一个选项卡，您需要移动它，并使其成为显示配置文件中所选列表中的第一个选项卡。

管理选项卡

本节包含说明以下内容的任务：

- 第 161 页中的“添加选项卡”
- 第 162 页中的“添加子选项卡”
- 第 163 页中的“编辑选项卡”
- 第 163 页中的“删除选项卡”
- 第 163 页中的“移动选项卡”

▼ 添加选项卡

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 单击“添加选项卡”按钮。
弹出添加选项卡的页面。
- 3 通过选择相应的单选按钮来指定该选项卡是否有子选项卡。
- 4 在“页面标题”文本框中指定选项卡的标题。
请注意您在此指定的选项卡是桌面上所显示选项卡的名称。

- 5 在“容器名称”文本框中指定选项卡的容器名称。
这是 Portal Server 软件标识该选项卡的名称。您在此指定的名称可以与选项卡标题的名称（在第 4 步中指定）相同，但每个名称必须是唯一的。
- 6 指定页面是否要为最终用户启用 AJAX。

注 -

如果选项卡启用了 Ajax，则得到以下功能：

- 在页面中拖放定位频道和 Portlet
- 频道容器控制的不同步操作控制，如最小化、删除和最大化
- 单个频道和 Portlet 的单独刷新，不刷新整个页面
- 编辑内嵌的频道和 Portlet，不刷新整个页面
- 简单地添加和删除频道

-
- 7 单击“完成”。
该选项卡会添加到您的工作区的桌面。

▼ 添加子选项卡

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 单击要创建辅助选项卡的主选项卡。
主选项卡必须支持子选项卡。
- 3 单击“添加选项卡”按钮。
弹出添加辅助选项卡的页面。
- 4 在“选项卡标题”文本框中指定选项卡的标题。
请注意您在此指定的选项卡是桌面上所显示选项卡的名称。
- 5 在“容器名称”文本框中指定选项卡的容器名称。
这是 Portal Server 软件标识该选项卡的名称。您在此指定的名称可以与选项卡标题的名称（在第 3 步中指定）相同，但每个名称必须是唯一的。
- 6 选择相应的单选按钮可指定是否使该选项卡启用 AJAX。

- 7 单击“添加”。
将辅助选项卡添加到工作区中的桌面上的主选项卡下面。

▼ 编辑选项卡

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 单击要编辑的选项卡。
- 3 单击“选项卡操作”菜单中的“编辑选项卡”按钮。
弹出可编辑选项卡属性的页面。
- 4 完成修改后单击“关闭”。

▼ 删除选项卡

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 在工作区中单击要删除的选项卡。
- 3 单击“选项卡操作”菜单中的“删除选项卡”图标。
弹出可删除选项卡的页面。
- 4 单击“删除”按钮可确认删除选项卡。
会从工作区的桌面上删除该选项卡。

▼ 移动选项卡

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 在工作区中单击要移动的选项卡。
- 3 单击：

左移选项卡 将选项卡向左移动。

右移选项卡 将选项卡向右移动。

您可以看到选项卡在工作区中移动。

使用选项卡分类内容

- 第 164 页中的 “将选项卡设为启动选项卡”

▼ 将选项卡设为启动选项卡

“启动选项卡” 是用户首次登录时突出显示的选项卡。

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 单击要将其设为启动选项卡的选项卡。
- 3 单击“选项卡操作”菜单中的“编辑选项卡”按钮。
弹出可编辑选项卡属性的页面。
- 4 更改选项卡的 startTab 属性值，从而在用户登录时突出显示选项卡。
例如，在“沙箱”范例中，默认情况下该属性的值为 Tab1/SubTab1。
- 5 完成修改后单击“关闭”。

管理和自定义频道

本章说明如何使用“桌面设计布局”管理和自定义频道。

注 - 要配置 Instant Messenger 频道，可参阅

<http://wiki.java.net/bin/view/OpenPortal/ConfigureIMPportlet72>。

管理频道

- 第 165 页中的“移动频道”
- 第 166 页中的“删除频道”
- 第 166 页中的“添加频道”
- 第 166 页中的“配置频道”
- 第 167 页中的“设置频道工具栏属性”
- 第 167 页中的“使频道对用户可见或不可见”

▼ 移动频道

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 在工作区中，选择要移动的频道所在的选项卡。
- 3 在“频道”标题栏中选择：
 - 向上或向下图标 在桌面中向上或向下移动频道。
 - 向左 (<) 或向右 (>) 图标 在桌面中向右或向左移动频道。请注意，窄频道无法移动到宽栏中，宽频道无法移动到窄栏中。但是，在三列

(窄-宽-窄)桌面中, 可以使用向右或向左(<)图标将频道从窄栏移到左边或者右边的窄栏中。

▼ 删除频道

- 1 在 Portal Server 管理控制台中, 访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面, 参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 在工作区中, 选择要删除的频道所在的选项卡。
- 3 在“频道”标题栏中, 选择关闭(x)图标来从桌面删除频道。

▼ 添加频道

- 1 在 Portal Server 管理控制台中, 访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面, 参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 在工作区中, 选择要在其中添加频道的选项卡。
- 3 从右侧窗格中的“频道库”中选择要添加的频道。
- 4 单击“添加到桌面”按钮将频道添加到工作区中的桌面。
如果在库区域中选择的频道是库频道, 则会出现一个弹出窗口, 必须在其中指定频道名称、频道标题和频道宽度。如果所选的频道是位于当前显示配置文件节点的频道实例, 则会将该频道实例添加到当前选择的选项卡。

▼ 配置频道

- 1 在 Portal Server 管理控制台中, 访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面, 参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 在工作区中, 选择要配置的频道所在的选项卡。

- 3 在频道中选择“配置频道”链接。
会弹出带有频道属性的页面，可在其中编辑频道属性。
- 4 完成修改后单击“关闭”。

▼ 设置频道工具栏属性

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 在工作区中，选择频道所在的选项卡。
- 3 在“频道”窗口中选择“设置工具栏属性”链接。
会弹出一个页面，可在其中修改频道的频道工具栏属性。也可在该页面中修改频道所在的选项卡的频道工具栏和显示属性（例如最小化、最大化、可移动，可删除）。
- 4 单击“保存”以保存值。
- 5 单击“关闭”以关闭弹出窗口。

▼ 使频道对用户可见或不可见

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 在工作区中，选择频道所在的选项卡。
- 3 选择以下链接：
使频道对最终用户不可见 使频道不可见。
使频道可见 使频道在用户桌面上可见。

将频道添加到用户定义选项卡

用户可以使用“选项卡”链接并单击“创建新选项卡”将新选项卡添加到桌面。如果用户从头开始创建新选项卡，则出现的内容页面中显示的频道列表来自于 JSPTabCustomTableContainer 的可用列表。

使用频道将内容添加到桌面

门户管理员可以通过添加提供者和 Portlet 频道来将内容添加到 Portal 桌面。以下过程讨论了创建频道、修改频道属性、将频道添加到桌面并确认其显示的方法。

▼ 创建 URLScrapper 频道

假设您要创建名为 MyChannel、并且从外部 Web 页面（例如 <http://www.google.com>）显示内容的频道。以下就是创建 URLScrapper 频道的步骤。也可以执行同样的步骤来创建其他基于提供者和基于 Portlet 的频道。

TBD

- 1 以管理员的身份 (amadmin) 登录到 Portal Server 管理控制台。
- 2 单击“Portal”选项卡。
- 3 单击“Portal”列表中的“Portal-URI”。
- 4 在“选择 DN”列表中选择“企业范例 [Org]”。
- 5 单击“设计桌面布局”。
- 6 选择要创建新频道的选项卡。例如，单击“新闻”选项卡。
- 7 单击“NewsContainer”页面中的“新建频道或容器”。
- 8 在“频道库”列表中选择“URLScrapper”。
- 9 在“频道库”中单击“添加至桌面”。
显示一个弹出窗口。提供以下信息：
 - a. 指定频道标题。
 - b. 指定频道名称。

c. 指定频道宽度。

10 单击“添加频道”。此时频道在工作区中可用并可见。

自定义频道刷新时间和容器高速缓存

`refreshTime` 属性控制重新载入频道内容的频率。如果将容器的 `refreshTime` 设为 0（默认值），浏览器刷新（或重新载入）会引起页面重新载入，并且会再次调用每个频道的 `getContent()` 方法。

以下应用于单个频道：

- 不可能仅刷新容器中单个频道的内容，因为频道是 HTML 表格单元。
- 可以在 PAPI 中使用 `DesktopURL()` 方法。提供者可以使用 `getDesktopURL()` 获得桌面 Servlet 的 URL、为 URL 附加参数，以及生成新的 URL（或链接）。

以下适用于控制和配置容器高速缓存：

- 将容器的 `refreshTime` 属性和容器中单个频道的 `refreshTime` 一起使用。
- 如果容器的 `refreshTime` 为空，则此属性会计算为所有包含的频道的最短时间。如果要覆写计算得到的时间，可为容器设置 `refreshTime`，然后整个容器的内容都会被高速缓存。

注 - 如果有很多通道，则可以将 `refreshTime` 设置为较大的数值来利用提供者高速缓存，以便门户页面可以使用高速缓存后的内容。这在大多数频道都拥有静态内容时很有意义。`refreshTime` 的工作方式是，如果已设置容器的 `refreshTime`，就会使用它。如果将 `refreshTime` 设置为空字符串，则会尝试获得和使用所选频道的 `refreshTime` 的最小值。

自定义窗口首选项

对于包含启动其他浏览器的链接的频道，可控制浏览器窗口的打开方式。

▼ 自定义频道窗口首选项

- 1 定义显示配置文件（对于频道，仅更改频道本身；对于提供者，则更改所有使用该提供者的频道）以包含 `windowPref` 属性。

例如：

```
<Properties>
...
  <String name="windowPref" value="all_new"/>
...
</Properties>
```

注 -

值可以是：

- `all_new`（在不同新窗口中打开每个链接）
 - `one_new`（在同一个新窗口中打开所有链接）
 - `same`（桌面窗口）
-

- 2 使用 `psadmin` 子命令或从 **Portal Server** 管理控制台将显示配置文件加载到 LDAP。
-

注 - 需要借助 JavaScript 来为该特定频道建立智能。

▼ 从 **Portal Server** 管理控制台自定义频道窗口首选项

- 1 登录到 **Portal Server** 管理控制台，并选择要更改 `windowPref` 的用户、组织或角色。
- 2 选择“管理频道和容器”，并单击所涉及的频道。在右侧框架中，更改频道的 `windowPref` 属性值。

值可以是：

- `all_new`（在不同新窗口中打开每个链接）
- `one_new`（在同一个新窗口中打开所有链接）
- `same`（桌面窗口）

删除按钮

▼ 删除容器的所有频道中的按钮

- 1 查找要使用的容器。如果要使用其中一个范例门户，则需要修改相应的“已包含”容器，此容器是顶层容器的一部分。
- 2 将“删除按钮”中的相应属性（在 `<Properties></Properties>` 之内）标记添加到要删除之按钮所在的容器的显示配置文件中。这张表格包含两列，第一列列出了按钮，第二列列出了可隐藏按钮的属性。

此表格中按钮的顺序与它们在频道中显示的顺序相同，从左到右依次是：“最小化”、“最大化”、“帮助”、“编辑”、“分离”和“删除”。

按钮	可隐藏按钮的属性
最小化	<code><Boolean name="defaultChannelIsMinimizable" value="false"/></code>
最大化	<code><Boolean name="defaultChannelIsMaximizable" value="false"/></code>
帮助	<code><String name="helpURL" value=""/></code>
编辑	<code><Boolean name="isEditable" value="false"/></code>
分离	<code><Boolean name="defaultChannelIsDetachable" value="false"/></code>
删除	<code><Boolean name="defaultChannelIsRemovable" value="false"/></code>

注 - 对于“帮助”和“编辑”按钮，应该为每个频道插入各自的属性。无法在容器的 `<Properties></Properties>` 标记中插入属性。

确保容器中没有定义以下属性：

```
<Collection name="channelsIsRemovable">..</Collection>
<Collection name="channelsIsMinimizable"/>..</Collection>
<Collection name="channelsIsMaximizable"/>..</Collection>
<Collection name="channelsIsDetachable"/>..</Collection>
```

- 3 使用 `psadmin` 子命令或从 Portal Server 管理控制台将显示配置文件加载到 LDAP。

▼ 从 Portal Server 管理控制台中删除容器的所有频道中的按钮

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台，并选择在其中定义了容器的用户、组织或角色。
- 2 选择“管理频道和容器”，并单击所包含的容器。
- 3 将 DefaultChannelIsMinimizable、DefaultChannelIsMaximizable、helpURL、isEditable、DefaultChannelIsDetachable 和 DefaultChannelsIsRemovable 属性的值更改为 false。
- 4 选择“保存”以保存新值。

▼ 删除单个频道中的按钮

- 1 对于要删除按钮的频道，可将相应的属性添加到包含该频道的容器的 Collection 标记。有关删除按钮的详细信息，参见“删除按钮”。这张表格包含两列，第一列列出了按钮，第二列列出了可隐藏按钮的属性。

此表格中按钮的顺序与它们在频道中显示的顺序相同，从左到右依次是：“最小化”、“最大化”、“帮助”、“编辑”、“分离”和“删除”。

按钮	可隐藏按钮的属性
最小化	<pre><Collection name="channelsIsMinimizable"> <Boolean name="channelname" value="false"/> </Collection></pre>
最大化	<pre><Collection name="channelsIsMaximizable"> <Boolean name="channelname" value="false"/> </Collection></pre>
分离	<pre><Collection name="channelsIsDetachable"> <Boolean name="channelname" value="false"/> </Collection></pre>
删除	<pre><Collection name="channelsIsRemovable"> <Boolean name="channelname" value="false"/> </Collection></pre>

- 2 对于要删除按钮的频道，可将相应的属性添加到控制容器中的“集合”标记。

例如，使用以下 XML 在 JSP 表格容器（此表格容器的名称为 MyFrontPageTabPanelContainer，其容器为 JSPTabContainer）中隐藏范例 JSP 频道的“删除”按钮。

```
<Container name="MyFrontPageFramePanelContainer" provider="JSPTabContainerProvider">
  <Properties>
    ...
    <Collection name="channelsIsRemovable">
      <Boolean name="SampleJSP" value="false" />
    </Collection>
  </Properties>
  ...
</Container>
```

- 3 使用 psadmin 子命令或从 Portal Server 管理控制台将显示配置文件加载到 LDAP。

▼ 从 Portal Server 管理控制台中删除单个频道中的按钮

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台，并选择在其中定义了容器的用户、组织或角色。
- 2 选择“管理频道和容器”，并单击所包含的容器。
- 3 按照以下操作更改 channelsIsMinimizable、channelsIsMaximizable、channelsIsDetachable 和 channelsIsRemovable 属性的值：
 - a. 从“属性”表格中选择属性（例如 channelsIsMinimizable），然后单击“新建属性”。
 - b. 创建布尔类型的属性，并指定不需要该按钮的频道名称，接着将值设为 false。
 - c. 按照步骤完成向导。
指定频道的“属性”表格中将会有新的布尔属性（例如 channelsIsMinimizable 属性）。

从频道删除标题栏

▼ 从频道删除标题栏

- 1 将以下内容添加到频道所在的表格容器的显示配置文件。

```
<Collection name="channelsHasFrame">  
<Boolean name="channelname" value="false"/>  
</Collection>
```

- 2 使用 `psadmin` 子命令或从 Portal Server 管理控制台将显示配置文件加载到 LDAP。

更改频道边界宽度和/或颜色

您可以更改 GlobalThemes 集合的 `borderWidth` 属性和 `borderColor` 属性。这会分别更改主题的频道边界的宽度和颜色。用户随后可以在“主题”页面选择该主题。

▼ 更改容器中所有频道的边界宽度和颜色

- 1 登录到 Portal Server 管理控制台，并选择“Portal”、“*portal-URI*”、“企业范例”（从“选择 DN”下拉菜单）和“管理频道和容器”。
- 2 在“视图”下拉菜单中选择“DP XML 树”。
- 3 选择“DP_Root”、“GlobalThemes”和“SunTheme”。
- 4 修改 `borderWidth` 和 `borderColor` 设置并保存。

管理频道库

- 第 175 页中的“创建新的库频道”
- 第 175 页中的“编辑库频道属性”
- 第 176 页中的“删除库频道”
- 第 176 页中的“部署 Portlet”

▼ 创建新的库频道

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 从“频道库”工具栏中选择“新建库频道”图标。
弹出一个页面，可从该页面将新频道添加到库。
- 3 指定是频道还是库频道。
创建库频道之后，其名称中会附加 __Library__ 前缀，而且此库频道会存储在全局显示配置文件中。无法从 Portal Server 管理控制台的“管理容器和频道”链接管理以 _ 开头的频道。使用管理控制台的“桌面设计工具”链接更改库频道的属性。
- 4 指定频道类型。
频道可以是基于提供者的频道、与 JSR 168 兼容的 Portlet 或 WSRP 远程 Portlet 频道。
- 5 指定以下对象的名称：
提供者 适用于基于提供者的频道。
Portlet 适用于兼容 JSR 168 或 JSR 286 的 Portlet。
生成方 适用于 WSRP 远程 Portlet 频道。
- 6 指定频道的名称。
频道名称必须是唯一的。
- 7 检查您的设置，并单击“完成”。
结果页面显示了尝试为频道库创建新频道的结果。

▼ 编辑库频道属性

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 从“频道库”中的频道列表中选择频道。
- 3 从“频道库”工具栏中选择“编辑”图标。
弹出一个页面，可在此页面中编辑频道属性。

- 4 在页面中进行更改，并单击“关闭”。
频道属性得到修改。

▼ 删除库频道

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 从“频道库”中的频道列表中选择频道。
- 3 从“频道库”工具栏中选择“删除”图标。
弹出要求确认删除的窗口。
- 4 单击“确定”。
从“频道库”列表中删除频道。

▼ 部署 Portlet

- 1 在 Portal Server 管理控制台中，访问要创建或修改的桌面的“桌面设计布局”页面。
要访问“桌面设计布局”页面，参见“在 Portal Server 管理控制台中访问桌面设计工具”的过程。
- 2 从“频道库”工具栏中选择“部署 Portlet”图标。
弹出部署 Portlet 的页面。
- 3 分别从“选择 Portal”和“选择 DN”下拉列表中选择要部署 Portlet 的 Portal 和 DN。
- 4 选择相应的单选按钮，并指定 Portlet WAR 和 Portlet 部署信息的路径。
您可以指定位于本地机器或 Portal Server 主机的 WAR 文件。Portlet WAR 文件是必需的。您可以指定位于本地机器或 Portal Server 主机的角色和用户文件。角色映射文件和用户映射文件是可选的。
- 5 验证信息，并单击“完成”。
结果页面显示了尝试部署 Portlet 的结果。

管理 Google 小工具集成

本章介绍如何将 Google 小工具与用户桌面集成。

在桌面启用 Google 小工具

Portal Server 管理员可以授权最终用户将 Google 小工具系统信息库中的小工具添加到其桌面上。本节说明 Google 小工具的功能，并为管理员提供以下指导：

- 第 178 页中的“获取 Portal Server 的 Google 小工具 API 密钥”
- 第 178 页中的“授权门户最终用户设置 Google 小工具”
- 第 179 页中的“为 2column 社区启用“添加 Google 小工具”链接”

Google 小工具系统信息库中的小工具借助 `googlegadgetportlet.GoogleGadgetPortlet`（一个 JSR 168 包装器 `Portlet`）运行。该 `Portlet` 使小工具可以在门户中运行，并使用页面容器服务，例如编辑首选项、仅显示标题栏、在整个页面中显示、在新窗口中显示和删除。

注 - 一些小工具可能与 Portal Server 不兼容（例如专门为个性化 Google 主页设计的小工具，或显示 RSS 源的小工具）。小工具由 Google、第三方厂商或用户开发，其性能、质量或内容都没有承诺和保证。

您可在门户页面中以全局级别、组织级别、角色级别或用户级别为基于 `JSPTableContainerProvider` 和 `AJAXTableContainerProvider` 的页面容器启用 Google 小工具。

如果 Portal Server 管理员启用在桌面上运行 Google 小工具系统信息库中的小工具，则授权的最终用户可以执行以下操作：

- 将 Google 小工具系统信息库中的数千种小工具添加到门户页面

最终用户单击“添加小工具”时，会执行以下过程：

- 向 Portal Server 发出异步请求，从而将所选小工具添加到门户页面。
- 缩略图和“添加小工具”按钮变为灰色。
- 选择小工具的宽度。可以选择“窄”（默认）或“宽”
- 使用门户的频道编辑界面个性化 Google 小工具
- 从门户页面删除小工具

▼ 获取 Portal Server 的 Google 小工具 API 密钥

门户使用 Google 的 AJAX Feed API，其需要 Google API 密钥才能工作。一个 Google API 密钥仅对一个域（例如 foo.com）及其子域（例如 bar.foo.com）有效。

- 1 转到 [Google AJAX Feed API](#) 的 Google 注册页面。
- 2 单击“Sign-up for a Google AJAX API key”（注册取得 Google AJAX API 密钥）链接。显示注册页面。
- 3 按照所提供的说明执行操作。
- 4 单击“Generate API Key”（生成 API 密钥）。

▼ 授权门户最终用户设置 Google 小工具

要允许最终用户设置和显示 Google 小工具，您必须设置“API 密钥”属性，并激活“添加 Google 小工具”链接。

- 1 登录到管理控制台。
- 2 导航至您的门户的“管理容器和频道”这一节。
- 3 设置“Google 小工具 API 密钥”定义。
 - a. 选择“顶级[[全局]]DN”。
 - b. 在左侧框架中单击“GoogleGadgetContainer”。
 - c. 在右侧属性表的 apiKey 属性值中，输入您的 Google API 密钥。
 - d. 保存更改。

4 激活“添加 Google 小工具链接”属性。

a. 导航至以下某项的页面容器编辑页面：

- 用户 DN
- 组织 DN
- 角色 DN
- 全局 DN

b. 将 `isGoogleGadgetsEnabled` 属性值设置为 `true`。

这一设置会自动在门户页面上为拥有适当权限的最终用户显示“添加 Google 小工具”链接。这些最终用户可单击“添加 Google 小工具”链接在其页面上添加小工具。

▼ 为 2column 社区启用“添加 Google 小工具”链接

- 1 打开 `/var/opt/SUNWportal/portals/portal1/communitytemplates/2column` 下的 XML 模板文件（`owner.xml` 和 `member.xml`）。
- 2 将布尔属性 `isGoogleGadgetsEnabled` 添加到容器 (`jsptablecontainerprovider`) 的 DP，并将值设置为 `True`。

第 3 部分

管理搜索服务器

- 第 18 章
- 第 19 章

管理搜索服务器

本章说明如何配置和管理 Sun Java™ System Portal Server 搜索服务器。

本章包含以下各节：

- 第 183 页中的 “了解搜索服务器”
- 第 184 页中的 “管理搜索服务器”
- 第 185 页中的 “数据库概述”
- 第 188 页中的 “管理数据库”
- 第 191 页中的 “管理报告”
- 第 191 页中的 “管理类别”

了解搜索服务器

Portal Server 搜索服务器是一种分类法和数据库服务，设计用于支持类似流行的 Internet 搜索服务器（例如 Google 和 Alta Vista）的搜索和浏览界面。搜索服务器包括一个 robot，用以搜索、转换和汇总文档资源。Portal Server 桌面包含一个基于 JavaServer Pages™ (JSP™) 的搜索用户界面。搜索服务器包括用于配置编辑的管理工具和用于系统管理的命令行工具。可通过 Portal Server 管理控制台定义和存储配置设置。

注 - 管理控制台允许管理员配置大多数的搜索服务器选项，但它不会执行所有通过命令行界面执行的管理功能。

搜索数据库

用户查询搜索服务器的数据库以查找资源。每个数据库中的各个条目称为资源描述 (Resource Description, RD)。资源描述提供关于单个资源的摘要信息。每个资源描述的字段由数据库模式决定。

搜索服务器基于开放的 Internet 标准（例如，资源描述消息 (Resource Description Messages, RDM) 和摘要对象交换格式 (Summary Object Interchange Format, SOIF)）以确保搜索服务器可以在跨平台的企业环境中运作。

数据库分类法类别

用户以两种方式与搜索系统进行交互。可以键入直接查询来搜索数据库，也可使用一组您设计的类别来浏览整个数据库内容。类别的层次结构有时也称为**分类法**。对资源进行分类如同为数据库创建一个目录一样。

在搜索系统中，浏览是一个可选功能。也就是说，一个非常有用的搜索系统可以不包括按类别浏览功能。您需要决定添加用户可浏览的类别是否对索引的用户有用；如果有用，需要决定您要创建何种类别。

“搜索”数据库中的资源被指定给各个类别，以简化其复杂程度。如果数据库中有大量的项目，将相关的项目分组集合非常有帮助。这样做使用户能够快速找到特定类型的项目、对类似的项目进行比较从而选择所需的项目。

这种分类方法在产品和服务索引中较为常用。服装目录可分为男装、女装和童装，每一类又可进一步分为外套、衬衫、鞋以及其他项。办公产品目录可分为办公用家具、文具、计算机、软件。广告目录按照产品和服务的类别进行编排。

指南中索引的分类原则也适用于联机索引。这种方法使用户能够很容易地找到某类资源，从而可以选择所需的资源。无论您设计的索引的范围如何，在类别的设置中主要都应考虑可用性。您需要了解用户如何使用这些类别。例如，如果您为某公司设计索引，而该公司有三个位于不同地点的办事处，则可将顶级类别与这三个办事处中的每一个相对应。如果用户对超越地理界限的职能部门更感兴趣，则按照公司部门对资源进行分类也许更有意义。

一旦定义了类别，就必须制定出将资源分配给各个类别的相应规则。这些规则称为**分类规则**。如果没有正确定义分类规则，则用户不能通过在类别中浏览来找到资源。必须避免对资源进行错误的分类，但也不应该不对文档进行分类。

管理搜索服务器

Sun Java System Portal Server 可支持一个或多个搜索服务器。

- [第 185 页中的“创建搜索服务器”](#)
- [第 185 页中的“删除搜索服务器”](#)

▼ 创建搜索服务器

在 Portal Server 的安装过程中，会创建一个默认搜索服务器 (*search1*)。也可以使用“创建搜索服务器”向导创建一个新的搜索服务器。

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 从菜单栏选择“搜索服务器”，然后单击“新建”。
将显示“新建搜索服务器”向导。
- 3 按照说明执行操作，然后单击“完成”以创建指定的搜索服务器。

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin create-search-server”

▼ 删除搜索服务器

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 从菜单栏选择“搜索服务器”。
- 3 选择一个搜索服务器，然后单击“删除”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin delete-search-server”

数据库概述

搜索服务器将其资源描述存储在数据库中。搜索数据库是一个文档集合索引。它们由索引器 (*rdmgr* 命令或搜索服务器本身) 创建。例如，默认情况下，*robot* 可以设置为搜索 Web 站点，并将其找到的内容在“默认”搜索数据库 (用户可在其中搜索数据) 中建立索引。数据和索引也可存储到其他数据库。

以下是管理数据库时可能需要执行的一些配置和维护任务：

- 第 186 页中的“导入数据库”
- 第 186 页中的“编辑数据库模式”
- 第 187 页中的“定义模式别名”

- 第 187 页中的“查看数据库分析”
- 第 187 页中的“重建数据库索引”
- 第 187 页中的“使数据库到期”
- 第 188 页中的“清除数据库”
- 第 188 页中的“将数据库分区”

导入数据库

通常情况下，搜索数据库中的项目来自 robot。也可以从其他 Portal Server 搜索服务器、iPlanet Web Server 或 Netscape™ Enterprise Server 或者由其他源生成的数据库导入现有项目数据库。导入现有数据库的 RD 而非发送 robot 来重新创建，这将有助于减少网络通信流量。这种做法还可将工作量分成多个较小的部分，从而能够更迅速地大量的索引创建工作。如果中央数据库与建立索引的服务器物理距离较远，那么在本地生成 RD 并定期将远程数据库导入中央数据库是很有帮助的。

搜索服务器使用导入代理从其他服务器或从数据库导入 RD。**导入代理**是一个进程，它从外部源中检索若干 RD，并将这些信息合并到本地数据库中。

在导入数据库前，必须先创建导入代理。创建代理后，可以立即启动导入进程或者安排定期运行导入进程的时间。

编辑数据库模式

模式决定搜索服务器保持每一资源的何种信息以及保持信息的形式。模式的设计决定影响索引可用性的两个因素：

- 用户可用来搜索资源的方式
- 用户查看资源信息的方式

对于数据库中的“资源描述”，这种模式是一种主数据结构。根据使用这种数据结构定义字段和为字段创建索引的方式，用户将具有不同的资源访问级别。

模式与搜索服务器及其 robot 使用的文件的结构紧密联系。应只使用管理控制台中的模式工具更改此数据结构。一定不要直接编辑模式文件。

您可以编辑搜索服务器的数据库模式，来添加新模式属性、修改模式属性或删除这些属性。

此模式包括下列属性：

- 可编辑 – 如果选中此属性，表示属性会显示于“资源描述编辑器”中，并且您可以更改其值。
- 可索引的 – 此属性表示用户可以搜索此特定字段中的值。可索引的字段还可能显示于“高级搜索”屏幕的弹出式菜单中。

- 描述 – 此属性是用于描述模式的文本字符串。可以将其用于注释或评注。
- 别名 – 此属性允许您定义别名，以将导入的数据库模式名称转换为自己的模式。
- 计分乘法器 – 用于为特定元素计分的加权字段。任何正值均有效。
- 数据类型 – 定义数据类型。

定义模式别名

您可能会发现数据库模式中使用的字段名称之间存在差异。当您从“资源描述”从一个服务器导入另一个服务器时，您无法始终保证这两个服务器对各自模式中的项目使用相同的名称。同样，当 robot 将某个文档中的 HTML `<meta>` 标记转换成模式字段时，该文档对这些名称进行控制。

搜索服务器允许您为模式属性定义模式别名，以便将这些外部模式名映射到数据库中的有效字段名。

查看数据库分析

搜索服务器会提供报告，报告包含有关已建立索引的站点数量以及数据库中每个站点的资源数量的信息。

重建数据库索引

如果您已经编辑了模式来添加或删除已建立索引的字段，或由于磁盘错误破坏了索引文件，则可能需要为搜索服务器重新建立“资源描述”数据库索引。如果由于任何其他原因导致数据库内容及其索引之间出现不一致，也可能需要重建索引。例如，在建立索引时发生系统故障。

重建大型数据库的索引可能需要几个小时。重建数据库索引所需的时间与数据库中的记录数有关。如果是大型数据库，应在服务器处于非需求高峰时重建索引。

使数据库到期

删除过时的“资源描述”即为使数据库**到期**。仅当运行到期程序时，才删除“资源描述”。到期的“资源描述”将被删除，但数据库大小不会减少。

“资源描述”的属性之一是到期日期。Robot 可以通过 HTML `<meta>` 标记或通过资源服务器提供的信息来设置到期日期。除非资源指定了不同的到期日期，否则“资源描述”的到期日期默认为自创建之日起三个月后。搜索服务器应从数据库中定期清除到期的“资源描述”。

清除数据库

清除操作允许您删除数据库的内容。索引使用的磁盘空间将被恢复，但主数据库使用的磁盘空间不会被恢复。而是在将新数据添加到数据库中时重新使用。

将数据库分区

搜索服务器允许您将组成每个搜索数据库的物理文件放到多个磁盘、文件系统、目录或分区中。通过将数据库分布到不同的物理或逻辑设备上，就可以创建一个比能在单个设备上创建的数据库更大的数据库。

默认情况下，搜索服务器将数据库设置为仅使用一个目录。命令行界面允许您对数据库分区执行两种操作：

- 添加新分区
- 移动分区

搜索服务器不执行任何检查操作来确保单个分区有剩余空间。而是由您负责为数据库保持足够的可用空间。

添加新数据库分区的最大总数为 15 个。

注 - 增加分区数后，如果以后想减少此数目，则必须删除整个数据库。

不过，只要您有足够的磁盘空间，我们就不推荐使用分区。

要更改任意数据库分区的物理位置，可指定新位置的名称。同样，可以重新命名现有分区。使用 `rdmgr` 命令来处理分区。有关 `psadmin` 命令的信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Command Line Reference》。

管理数据库

使用以下说明来管理数据库：

- 第 189 页中的“创建数据库”
- 第 189 页中的“创建导入代理”
- 第 190 页中的“创建资源描述”
- 第 190 页中的“管理资源描述”

▼ 创建数据库

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“搜索服务器”选项卡，然后选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“数据库”，然后单击“管理”。
- 4 单击“新建”。
将显示“新建数据库”页面。
- 5 键入新数据库的名称，然后单击“确定”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin create-search-database”

▼ 创建导入代理

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“搜索服务器”选项卡，然后选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“数据库”，然后单击“导入代理”。
- 4 单击“新建”以启动向导。
- 5 指定“导入代理”属性。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的“Import Agents”
- 6 单击“完成”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin create-search-importagent”

▼ 创建资源描述

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“搜索服务器”选项卡，然后选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“数据库”，然后单击“管理”。
- 4 选择一个数据库，然后单击“管理资源描述”。
- 5 单击“新建”并指定属性。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的“Schema”
- 6 单击“确定”。

▼ 管理资源描述

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“搜索服务器”选项卡，然后选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“数据库”，然后单击“管理”。
- 4 选择一个数据库，然后单击“管理资源描述”。
- 5 选择一个“资源描述”，执行以下操作之一：
 - 编辑
 - 编辑全部
 - 删除
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的“Schema”
- 6 单击“保存”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin modify-search-resourcedescription”

管理报告

搜索服务器提供了大量的报告，可用来监视搜索活动。

▼ 查看报告

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“搜索服务器”选项卡，然后选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“报告”。
- 4 单击菜单栏中的某个链接，以查看某个特定报告。
可用的选项如下：
 - 日志
 - 高级 Robot 报告
 - 流行的搜索
 - 已排除的 URL

管理类别

可执行以下任务来管理类别：

- 第 191 页中的“创建类别”
- 第 192 页中的“编辑类别”
- 第 192 页中的“运行自动分类”
- 第 192 页中的“编辑自动分类属性”

▼ 创建类别

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 从选项卡选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏选择“类别”，然后选择“浏览/搜索”。
- 4 单击“新建”。
出现“新建搜索类别”对话框。

- 5 根据需要指定属性。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的“Manage Categories”
- 6 单击“确定”。

▼ 编辑类别

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“搜索服务器”选项卡，然后选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“类别”，然后单击“浏览/搜索”。
- 4 选择一个类别并单击“编辑”以显示“编辑类别”页面。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的“Manage Categories”

▼ 运行自动分类

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 选择“搜索服务器”选项卡，然后选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“类别”，然后单击“Autoclassify”。
- 4 单击“运行自动分类”。

▼ 编辑自动分类属性

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 单击“搜索服务器”选项卡，然后选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“类别”，然后单击“Autoclassify”。
- 4 根据需要修改属性。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》
- 5 单击“保存”。

管理搜索服务器 Robot

本章说明 Sun Java™ System Portal Server 搜索服务器 robot 及其相应的配置文件。本章包含以下主题：

- 第 193 页中的 “了解搜索服务器 Robot”
- 第 197 页中的 “管理 Robot”
- 第 201 页中的 “资源过滤流程”
- 第 204 页中的 “管理过滤器”
- 第 206 页中的 “管理分类规则”
- 第 222 页中的 “可修改的属性”
- 第 227 页中的 “robot.conf 文件范例”
- 第 207 页中的 “源和目标”
- 第 209 页中的 “安装函数”
- 第 210 页中的 “过滤函数”
- 第 213 页中的 “过滤支持函数”
- 第 218 页中的 “枚举函数”
- 第 219 页中的 “生成函数”
- 第 221 页中的 “停止运行函数”

了解搜索服务器 Robot

搜索服务器 robot 是一个识别和报告其域中资源的代理。它使用以下两种过滤器来完成这项工作：枚举过滤器和生成过滤器。

枚举过滤器使用网络协议来定位资源。该过滤器会对每个资源进行测试，如果资源符合适当的条件，则枚举资源。例如，枚举过滤器可以从 HTML 文件中提取超文本链接，然后使用这些链接来查找附加的资源。

生成过滤器会对每个资源进行测试，确定是否应为其创建资源描述 (Resource Description, RD)。如果资源通过了测试，生成器便会为其创建 RD，该 RD 存储在搜索服务器数据库中。

以下各节说明管理 robot 所需的配置和维护任务：

- 第 196 页中的“定义站点”
- 第 196 页中的“控制 Robot 搜寻”
- 第 197 页中的“使用 Robot 实用程序”
- 第 197 页中的“制定 Robot 进度表”

Robot 的工作机理

图 19-1 展示 robot 如何检查 URL 及其相关的网络资源。枚举器和生成器对每个资源进行测试。如果资源通过了枚举器测试，则 robot 检查它以获取附加 URL。如果资源通过了生成器测试，robot 会为其生成资源描述，该资源描述存储在搜索服务器数据库中。




图 19-1 Robot 的工作机理

Robot 配置文件

Robot 配置文件定义 robot 的行为。这些文件位于 `/var/opt/SUNWportal/searchservers/searchserverid/config` 目录。以下列表提供了每个 robot 配置文件的说明。

<code>classification.conf</code>	包含用于对 robot 生成的 RD 进行分类的规则。
<code>filter.conf</code>	定义 robot 使用的枚举和生成过滤器。
<code>filterrules.conf</code>	包含 robot 的站点定义、起点 URL、基于 mime 类型的过滤规则以及 URL 模式。
<code>robot.conf</code>	定义 robot 的大部分操作属性。

由于可以使用“搜索服务器管理”界面来设置大部分属性，因此通常不需要对 `robot.conf` 文件进行编辑。不过，高级用户可能需要手动编辑此文件，以设置那些无法通过界面来设置的属性。

定义站点

Robot 查找资源并决定是否将这些资源的描述添加到数据库中。决定要访问哪些服务器以及要为这些服务器的哪些部分创建索引的过程称为**站点定义**。

为 robot 定义站点是服务器管理员最重要的工作之一。您需要确保将 robot 发送到所有其需要索引的服务器，但您也需要排除无关的站点，因为这些站点会填充数据库并使查找正确信息变得更加困难。

控制 Robot 搜寻

robot 提取并跟随指向各选定站点的链接以创建索引。作为系统管理员，您可以通过若干设置控制这些过程，包括：

- 启动、停止和制定 robot 进度表
- 定义 robot 访问的站点
- 确定其搜寻积极程度的搜寻属性
- 通过定义过滤器，控制 robot 创建索引的资源类型
- 通过定义索引属性，控制 robot 在数据库中创建的条目种类

有关 robot 搜寻属性的说明，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》。

过滤 Robot 数据

过滤器能够识别资源，因此可以通过将资源的属性与过滤器定义进行比较来排除或包括该资源。robot 提供若干预定义的过滤器，其中一些默认为启用。以下过滤器是预定义的。标有星号的过滤器默认为启用。

- 归档文件*
- 音频文件*
- 备份文件*

- 二进制文件*
- CGI 文件*
- 图像文件*
- Java、JavaScript、样式表文件*
- 日志文件*
- Lotus Domino 文档
- Lotus Domino OpenViews
- 插件文件
- Power Point 文件
- 修订控制文件*
- 源代码文件*
- 电子数据表文件
- 系统目录 (UNIX)
- 系统目录 (NT)
- 临时文件*
- 视频文件*

您可以创建新的过滤器定义、修改过滤器定义或者启用或禁用过滤器。有关详细信息，参见第 201 页中的“资源过滤流程”。

使用 Robot 实用程序

Robot 包含两个调试工具或实用程序：

- 站点探测器 – 检查 DNS 别名、服务器重定向、虚拟服务器等。
- 模拟器 – 对某个 URL 执行 robot 过滤的部分模拟。模拟器指示 robot 是否会接受所列出的站点。

制定 Robot 进度表

为了保持搜索数据的及时性，robot 应定期搜索站点并创建站点索引。因为 robot 搜寻和创建索引可能消耗处理资源和网络带宽，应将 robot 安排在非使用高峰期运行。管理控制台允许管理员设置运行 robot 的进度表。

管理 Robot

本节说明管理 robot 的以下任务：

- 第 198 页中的“启动 Robot”
- 第 198 页中的“清除 Robot 数据库”
- 第 198 页中的“创建站点定义”

- 第 199 页中的“编辑站点定义”
- 第 199 页中的“控制 Robot 搜寻和创建索引”
- 第 200 页中的“运行模拟器”
- 第 200 页中的“运行站点探测器实用程序”

▼ 启动 Robot

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 从下拉菜单选择“搜索服务器”。从服务器列表选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“Robot”，然后从菜单栏单击“状态和控制”。
- 4 单击“启动”。

更多信息 等同的 psadmin 命令

《Sun Java System Portal Server 7.2 Command-Line Reference》中的“psadmin start-robot”

注 - 对于命令 psadmin start-robot，如果没有可供 robot 搜寻的已定义站点，则搜索 robot 不会启动。命令 psadmin start-robot 通过显示“启动点：已定义 0”来表示没有可用的站点。

▼ 清除 Robot 数据库

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏选择“Robot”，然后选择“状态和控制”。
- 4 单击“清除 Robot 数据库”。

▼ 创建站点定义

Robot 查找资源并决定是否将这些资源的描述添加到数据库中。决定要访问哪些服务器以及要为这些服务器的哪些部分创建索引的过程称为**站点定义**。

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏选择“Robot”，然后选择“站点”。
- 4 在“管理站点”下单击“新建”，然后指定该站点的配置属性。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的“Sites”。
- 5 单击“确定”。

▼ 编辑站点定义

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“Robot”，然后单击“站点”。
- 4 单击您想要修改的站点的名称。
出现“编辑站点”对话框。
- 5 根据需要修改配置属性。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的“Sites”。
- 6 单击“确定”记录更改。

▼ 控制 Robot 搜寻和创建索引

Robot 将会搜寻各个选定的站点以创建索引。可通过定义搜寻和创建索引的操作属性来控制 robot 搜寻站点的方式。

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“Robot”，然后单击“属性”。

- 4 根据需要指定 robot 搜寻和创建索引属性。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的“Properties”。
- 5 单击“保存”。

▼ 运行模拟器

模拟器将部分模拟对所列出的一个或多个站点执行的 robot 过滤。

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“Robot”，然后单击“实用程序”。
- 4 在“添加新的 url”文本框中键入要模拟的新站点的 URL，然后单击“添加”。
您还可以在“现有 Robot 站点”下列出的现有站点上运行模拟器。
- 5 单击“运行模拟器”。

▼ 运行站点探测器实用程序

站点探测器实用程序将检查 DNS 别名、服务器重定向以及虚拟服务器之类的信息。

- 1 第 31 页中的“登录到管理控制台”。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏单击“Robot”，然后单击“实用程序”。
- 4 键入要探测的站点的 URL。
- 5 （可选的）如果您想要探测器返回 DNS 信息，请在“站点探测器”下选择“显示高级 DNS 信息”。
- 6 单击“运行站点探测器”。

资源过滤流程

robot 使用过滤器来确定处理哪些资源以及如何处理它们。当 robot 搜索资源的引用以及资源本身时，它对每个资源都应用过滤器。过滤器枚举资源并确定是否生成资源描述，以存储在搜索服务器数据库中。

robot 检查一个或多个起点 URL，应用过滤器，然后将过滤器应用到通过枚举这些 URL 产生的 URL 等。起点 URL 在 `filterrules.conf` 文件中定义。

每个枚举和生成过滤器均执行所有必需的初始化操作，并对当前资源应用比较测试。每项测试的目标都是允许或拒绝该资源。每个过滤器还有停止运行阶段，它在该阶段会执行清除操作。

如果一个资源获得允许，那么它会通过过滤器继续其历程。robot 最后会枚举该资源，尝试搜索更多的资源。生成器还可能会为其创建资源描述。

如果某资源被拒绝，则该资源便会被弃用。过滤器不会对被拒绝的资源执行进一步操作。

这些操作没有必然的连锁关系。一些资源导致枚举；另一些资源导致生成 RD。许多资源会导致枚举并生成 RD。例如，如果资源是一个 FTP 目录，则通常不会为该资源生成 RD。不过，robot 可能会枚举 FTP 目录中的文件。一个包含指向其他文档链接的 HTML 文档可导致生成一个 RD，并且还会导致所有链接文档的枚举。

以下各节说明了过滤流程：

- 第 201 页中的“过滤流程的各个阶段”
- 第 202 页中的“过滤器语法”
- 第 203 页中的“过滤器指令”
- 第 203 页中的“编写或修改过滤器”

过滤流程的各个阶段

枚举和生成过滤器的过滤流程都有五个阶段。

- **设置** – 执行初始化操作。在 robot 生命期中只发生一次。
- **元数据** – 根据资源可用的元数据过滤资源。在通过网络检索资源之前，每个资源都会执行一次元数据过滤。表 19-1 列出了常见元数据类型的示例。

表 19-1 常见元数据类型

元数据类型	描述	示例
完整的 URL	资源的位置	<code>http://home.siroe.com/</code>

表 19-1 常见元数据类型 (续)

元数据类型	描述	示例
协议	URL 的访问部分	http、ftp、file
主机	URL 的地址部分	www.siroe.com
IP 地址	主机的数字版本	198.95.249.6
路径	URL 的路径部分	/index.html
深度	从起点 URL 开始的链接数	5

- **数据** – 根据其数据过滤资源。在通过网络检索数据之后，每个资源的数据都会过滤一次。可用于过滤的数据包括：
 - content-type
 - content-length
 - content-encoding
 - content-charset
 - last-modified
 - expires
- **枚举** – 枚举当前资源，以确定其是否指向要检查的其他资源。
- **生成** – 为资源生成资源描述 (RD) 并将其保存在搜索服务器数据库中。
- **停止运行** – 执行任何所需的终止操作。此过程在 robot 的生命期中发生一次。

过滤器语法

filter.conf 文件包含枚举和生成过滤器的定义。该文件包含多个枚举和生成所共用的过滤器。robot 所使用的过滤器是由 robot.conf 文件中的 enumeration-filter 和 generation-filter 属性指定。

过滤器定义具有一个定义明确的结构：该结构由标题、正文和结尾组成。标题用于确定过滤器的开始处和声明过滤器的名称，例如：

```
<Filter name="myFilter">
```

正文由一系列过滤器指令组成，这些指令定义过滤器在设置、测试、枚举或生成以及停止运行期间的行为。每条指令都指定了一种功能，在适用情况下，还指定了功能的属性。

结尾使用 </Filter> 来标记。

示例 19-1 显示了一个名为 enumeration1 的过滤器。

示例 19-1 枚举文件语法

```
<Filter name="enumeration1">
  Setup fn=filterrules-setup config=./config/filterrules.conf
# Process the rules
  MetaData fn=filterrules-process
# Filter by type and process rules again
  Data fn=assign-source dst=type src=content-type
  Data fn=filterrules-process
# Perform the enumeration on HTML only
  Enumerate enable=true fn=enumerate-urls max=1024 type=text/html
# Cleanup
  Shutdown fn=filterrules-shutdown
</Filter>
```

过滤器指令

过滤器指令使用 robot 应用函数 (robot application function, RAF) 来执行操作。它们的使用方法和操作流程类似于 Sun Java System Web Server 的 `obj.conf` 文件中的 NSAPI 指令和服务器应用程序函数 (Server Application Function, SAF)。与 NSAPI 和 SAF 一样, 数据的存储和传送使用属性块 (亦称作 *pblock*)。

六条 robot 指令 (或 RAF 类) 对应于第 201 页中的“资源过滤流程”中列出的过滤阶段和操作:

- 设置
- 元数据
- 数据
- 枚举
- 生成
- 停止运行

每条指令有其自身的 robot 应用函数。例如, 配合“元数据”和“数据”指令使用的过滤函数、配合“枚举”指令使用的枚举函数、配合“生成”指令使用的生成函数等。

内置 robot 应用函数以及编写自定义 robot 应用函数的说明在《Sun Java System Portal Server 7.1 Developer's Guide》中有介绍。

编写或修改过滤器

大多数情况下, 您可以使用管理控制台来创建大多数基于站点定义的过滤器。然后可根据需要进一步修改 `filter.conf` 和 `filterrules.conf` 文件。这些文件位于 `/var/opt/SUNWportal/searchservers/searchserverid/config` 目录。

要创建一组更复杂的属性, 可编辑 robot 使用的配置文件。

当您编写或修改过滤器时，请注意以下顺序

- 指令的执行顺序（尤其是每一阶段的可用信息）。
- `filterrules.conf` 中的过滤器规则。

您还可以执行以下操作：

- 修改 `robot.conf` 文件中的属性。
- 修改 `filter.conf` 文件中的 `robot` 应用函数。
- 创建您自己的 `robot` 应用函数。

有关详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.1 Developer's Guide》

管理过滤器

本节说明以下管理 `robot` 过滤器的任务：

- 第 204 页中的“创建过滤器”
- 第 205 页中的“删除过滤器”
- 第 205 页中的“编辑过滤器”
- 第 205 页中的“启用或禁用过滤器”

▼ 创建过滤器

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏选择“Robot”，然后选择“过滤器”。
- 4 单击“新建”。
出现“新建 Robot 过滤器向导”。
- 5 按照说明创建指定的过滤器。
 - a. 在文本框中键入过滤器名称和过滤器描述，然后单击“下一步”。
 - b. 指定过滤器定义和行为，然后单击“完成”。
有关过滤器属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的 Filters。
 - c. 单击“关闭”以加载新的过滤器。

▼ 删除过滤器

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏选择“Robot”，然后选择“过滤器”。
- 4 选择一个过滤器。
- 5 单击“删除”。
- 6 单击显示的确认对话框中的“确定”。

▼ 编辑过滤器

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏选择“Robot”，然后选择“过滤器”。
- 4 选择一个过滤器，然后单击“编辑”。
将显示“编辑过滤器”页面。
- 5 根据需要修改配置属性。
有关过滤器属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的 Filters。
- 6 单击“确定”。

▼ 启用或禁用过滤器

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏选择“Robot”，然后选择“过滤器”。

- 4 选择一个过滤器。
 - 要启用过滤器，可单击“启用”。
 - 要禁用过滤器，可单击“禁用”。

管理分类规则

可以将文档分配给多个类别，最多可达到设置中定义的最大值。分类规则比 robot 过滤器规则简单，因为它们不涉及任何流程控制决策。在这些分类规则中，您必须决定使用什么样的标准将特定的类别分配给资源，作为其“资源描述”的一部分。分类规则是一个简单的条件语句，采用 `if condition is true, assign the resource to <a category>` 的格式。

▼ 创建分类规则

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏选择“Robot”，然后选择“分类规则”。
- 4 选择“分类规则”然后单击“新建”。
将显示“新建分类规则”对话框。
- 5 根据需要指定配置属性。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的 Manage Classification Rules。
- 6 单击“确定”。

▼ 编辑分类规则

- 1 登录到 [Portal Server 管理控制台](#)。
- 2 从菜单栏中选择“搜索服务器”，然后从中选择一个搜索服务器。
- 3 从菜单栏中选择“Robot”，然后选择“分类规则”。
- 4 选择一个分类规则，然后单击“编辑”。

- 5 根据需要修改属性。
有关这些属性的详细信息，参见《Sun Java System Portal Server 7.2 Technical Reference》中的 Manage Classification Rules。
- 6 单击“确定”。

源和目标

大多数 robot 应用函数 (Robot Application Function, RAF) 需要信息源，并会生成传至目标的数据。源在 robot 内进行定义，并且不必与 robot 最终生成的资源描述中的字段相关。另一方面，目标通常是指资源描述中的字段名（如资源描述服务器的模式所定义）。

以下各节介绍了过滤流程的不同阶段，以及这些阶段的可用源：

- 第 207 页中的“安装阶段的可用源”
- 第 207 页中的“元数据过滤阶段的可用源”
- 第 208 页中的“数据阶段的可用源”
- 第 208 页中的“枚举阶段、生成阶段及停止运行阶段的可用源”
- 第 209 页中的“启用属性”

安装阶段的可用源

在“安装”阶段，过滤器在进行安装但无法获得关于资源的 URL 或内容的信息。

元数据过滤阶段的可用源

在“元数据”阶段，robot 会遇到资源的 URL，但它还没有下载资源的内容。这样，关于 URL 以及源自其他源（例如 filter.conf 文件）的数据的信息均可用。不过，在此阶段，关于资源内容的信息不可用。

表 19-2 元数据阶段 RAF 的可用源

资源	描述	示例
csid	目录服务器 ID	x-catalog//budgie.siroe.com:8086/alexandria
depth	从起始点开始遍历的链接数	10
enumeration filter	枚举过滤器的名称	enumeration1

表 19-2 元数据阶段 RAF 的可用源 (续)

资源	描述	示例
generation filter	生成过滤器的名称	generation1
host	URL 的主机部分	home.siroe.com
IP	主机的数字形式	198.95.249.6
协议	URL 的访问部分	http, https, ftp, file
path	URL 的路径部分	/, /index.html, /documents/listing.html
URL	完整的 URL	http://developer.siroe.com/docs/manuals/

数据阶段的可用源

在“数据”阶段，robot 已经下载 URL 处资源的内容，并且可以访问关于该内容的数据，例如描述和作者。

如果资源为 HTML 文件，Robot 会分析 HTML 标头中的 <META> 标记。因此，在“数据”阶段可获得 <META> 标记内包含的任意数据。

在“数据”阶段，除了“元数据”阶段的可用源之外，以下源对 RAF 可用。

表 19-3 数据阶段 RAF 的可用源

资源	描述	示例
content-charset	资源所使用的字符集	
content-encoding	任意的编码形式	
content-length	资源的长度（字节）	
content-type	资源的 MIME 类型	text/html, image/jpeg
expires	资源到期的日期	
last-modified	上次修改资源的日期	
<META> 标记中的数据	HTML 资源标头中的 <META> 标记内提供的任何数据	作者、描述、关键字

检索资源时，会返回所有源自 HTTP 响应报头的源（<META> 标记中的数据除外）。

枚举阶段、生成阶段及停止运行阶段的可用源

在“枚举”阶段和“生成”阶段，可用数据源与“数据”阶段的可用数据源相同。有关详细信息，参见表 19-3。

在“停止运行”阶段，过滤器完成过滤过程并停止运行。虽然为此阶段编写的函数可使用与“数据”阶段相同的可用数据源，但是停止运行的函数通常会将其操作限制为停止运行 robot 和清除活动。

启用属性

每个函数都可以有一个 `enable` 属性。值可以是 `true`、`false`、`on` 或 `off`。管理控制台使用这些参数启用或禁用某些指令。

以下示例为 `text/html` 启用枚举，对 `text/plain` 禁用枚举：

```
# 仅在 HTML 上执行枚举
Enumerate enable=true fn=enumerate-urls max=1024 type=text/html
Enumerate enable=false fn=enumerate-urls-from-text max=1024 type=text/plain
```

添加 `enable=false` 属性或 `enable=off` 属性与注释掉该行具有相同的效果。使用这些属性是由于管理控制台不编写注释。

安装函数

本节介绍安装阶段由枚举过滤器和生成过滤器使用的函数。以下各节说明函数：

filterrules-setup

当您使用 `filterrules-setup` 函数时，使用 `logtype` 日志文件。值可以是 `verbose`、`normal` 或 `terse`。

属性

`config` 包含此过滤器使用的过滤器规则的文件的名称。

示例

```
Setup fn=filterrules-setup
```

```
config="/var/opt/SUNWportal/searchservers/search1/config/filterrules.conf"
```

setup-regex-cache

`setup-regex-cache` 函数初始化 `filter-by-regex` 和 `generate-by-regex` 函数的高速缓存大小。使用此函数可指定默认值 32 之外的其他数字。

属性

cache-size regex 高速缓存中保存已编译的正则表达式的最大数目。

示例

```
Setup fn=setup-regex-cache cache-size=28
```

setup-type-by-extension

setup-type-by-extension 函数配置过滤器，以识别文件扩展名。必须调用它之后才能使用 assign-type-by-extension 函数。指定为属性的文件必须包含标准 MIME 内容类型和文件扩展名字符串之间的映射。

属性

file MIME 类型配置文件的名称

示例

```
Setup fn=setup-type-by-extension
```

```
file="/var/opt/SUNWportal/searchservers/search1/config/mime.types"
```

过滤函数

过滤函数在“元数据”和“数据”阶段运行，以根据函数及其属性指定的具体条件来允许或拒绝资源。在 filter.conf 文件的“枚举”和“生成”过滤器中均可使用这些函数。

每个 filter-by 函数执行一次比较，然后允许或拒绝资源。允许资源表示继续进行下一过滤步骤。拒绝资源则表示应停止处理过程，因为资源不符合进行进一步枚举或生成的条件。

filter-by-exact

如果 allow/deny 字符串与信息源完全匹配，则 filter-by-exact 函数将允许或拒绝资源。关键字 all 表示与任意字符串匹配。

属性

src 信息源

allow/deny 包含字符串

示例

以下示例将过滤出 content-type 为 text/plain 的所有资源。它允许其他所有资源继续进行以后的处理：

```
Data fn=filter-by-exact src=type deny=text/plain
```

filter-by-max

如果指定信息源的值小于或等于给定值，则 filter-by-max 函数将允许该资源。如果信息源的值大于指定值，则会拒绝该资源。

每个过滤器只能调用一次此函数。

属性

filter-by-max 函数列出与 filter-by-max 函数一起使用的属性。

src 信息源：主机、对象或深度

value 指定用于比较的值

示例

本示例允许 content-length 小于 1024 KB 的资源：

```
MetaData fn=filter-by-max src=content-length value=1024
```

filter-by-md5

filter-by-md5 函数只允许第一个含有给定的 MD5 校验和值的资源。如果此 robot 在较早的资源中看到当前资源的 MD5，则拒绝当前资源。该功能可防止相同资源或多个 URL 的单个资源发生重复。

只能在“数据”阶段或之后调用此函数。每个过滤器只能调用一次此函数。过滤器必须调用 generate-md5 函数来生成 MD5 校验和，然后才能调用 filter-by-md5。

属性

无

示例

以下示例显示处理 MD5 校验和的典型方法，即首先生成校验和，然后根据它进行过滤：

```
Data fn=generate-md5
```

```
Data fn=filter-by-md5
```

filter-by-prefix

如果提供的信息源以指定的字符串前缀开始，则 `filter-by-prefix` 函数将允许或拒绝资源。资源无须完全匹配。关键字 `all` 表示与任意字符串匹配。

属性

<code>src</code>	信息源
<code>allow/deny</code>	包含用于进行前缀比较的字符串

示例

以下示例允许 `content-type` 为任何文本类型（包括 `text/html` 和 `text/plain`）的资源：

```
MetaData fn=filter-by-prefix src=type allow=text
```

filter-by-regex

`filter-by-regex` 函数支持正则表达式模式匹配。它允许与给定正则表达式匹配的资源。支持的正则表达式语法由 `POSIX.1` 规范定义。正则表达式 `***` 表示匹配任意项目。

属性

<code>src</code>	信息源
<code>allow/deny</code>	包含正则表达式字符串

示例

以下示例拒绝来自 `.gov` 域站点的所有资源：

```
MetaData fn=filter-by-regex src=host deny=\\*\\*\\.gov
```

filterrules-process

`filterrules-process` 函数处理 `filterrules.conf` 文件中的站点定义和过滤器规则。

属性

无

示例

```
MetaData fn=filterrules-process
```

过滤支持函数

过滤期间使用支持函数处理或生成有关资源的信息。然后 `robot` 可以通过调用过滤函数处理资源。可在 `filter.conf` 文件中的枚举和生成过滤器中使用这些函数。

assign-source

`assign-source` 函数会将新值赋予给定的信息源。此函数允许在过滤处理期间进行编辑。此函数可指定一个显式新值，也可从另一信息源复制一个值。

属性

`dst` 需要更改值的源的名称

`value` 指定一个显式值

`src` 要复制到 `dst` 的信息源

您必须指定 `value` 属性或 `src` 属性，但不能同时指定两者。

示例

```
Data fn=assign-source dst=type src=content-type
```

assign-type-by-extension

`assign-type-by-extension` 函数用资源的文件名确定其类型，并将此类型分配给资源以便进一步处理。

在安装过程中必须调用 `setup-type-by-extension` 函数，之后方可使用 `assign-type-by-extension`。

属性

`src` 要比较的文件名的源。如果未指定源，则默认值为资源的路径

示例

```
MetaData fn=assign-type-by-extension
```

clear-source

`clear-source` 函数删除指定的数据源。通常不需要执行此函数。您可以使用 `assign-source` 函数来创建或替代源。

属性

`src` 要删除的源的名称

示例

以下示例删除路径源：

```
MetaData fn=clear-source src=path
```

convert-to-html

如果当前资源的类型匹配指定的 MIME 类型，`convert-to-html` 函数会将当前资源转换为 HTML 文件以进一步处理。转换过滤器会自动检测要转换的文件的类型。

属性

`type` 要转换的 MIME 类型

示例

调用以下函数序列会导致过滤器将所有 Adobe Acrobat PDF 文件、Microsoft RTF 文件和 FrameMaker MIF 文件以及提供文件的服务器未指定其类型的任何文件转换为 HTML。

```
Data fn=convert-to-html type=application/pdf
```

```
Data fn=convert-to-html type=application/rtf
```

```
Data fn=convert-to-html type=application/x-mif
```

```
Data fn=convert-to-html type=unknown
```

copy-attribute

`copy-attribute` 函数可将资源描述中的某个字段的值复制到另一个字段中。

属性

<code>src</code>	资源描述中要复制的字段
<code>dst</code>	资源描述中的项目，源将被复制到该项目中
<code>truncate</code>	要复制的源的最大长度
<code>clean</code>	指示是否修复被截断的文本，以防文字不完整的布尔属性。默认情况下此属性为 <code>false</code>

示例

```
Generate fn=copy-attribute \<\  
  
src=partial-text dst=description truncate=200 clean=true
```

generate-by-exact

仅当现有源与另一个值完全匹配时，`generate-by-exact` 函数才会利用指定的值生成源。

属性

<code>dst</code>	要生成的源的名称
<code>value</code>	要赋予 <code>dst</code> 的值
<code>src</code>	匹配的源

示例

如果主机为 `www.siroe.com`，以下示例会将分类设置为 `siroe`。

```
Generate fn="generate-by-exact" match="www.siroe.com:80" src="host" value="Siroe"  
dst="classification"
```

generate-by-prefix

如果现有源的前缀与另一个值匹配，则此 `generate-by-prefix` 函数会利用指定的值生成源。

属性

<code>dst</code>	要生成的源的名称
<code>value</code>	要赋予 <code>dst</code> 的值
<code>src</code>	匹配的源
<code>match</code>	要与 <code>src</code> 进行比较的值

示例

以下示例当协议前缀为 HTTP 时将分类设为 Compass：

```
Generate fn="generate-by-prefix" match="http" src="protocol" value="World Wide Web" dst="classification"
```

generate-by-regex

如果现有源与某个正则表达式匹配，则 `generate-by-regex` 函数会利用指定的值生成源。

属性

<code>dst</code>	要生成的源的名称
<code>value</code>	要赋予 <code>dst</code> 的值
<code>src</code>	匹配的源
<code>match</code>	要与 <code>src</code> 进行比较的正则表达式字符串

示例

如果主机名与正则表达式 `*.siroe.com` 匹配，以下示例会将分类设置为 `siroe`。例如，`developer.siroe.com` 和 `home.siroe.com` 的资源都被分类为 `Siroe`：

```
Generate fn="generate-by-regex" match="\\\\"*.siroe.com" src="host" value="Siroe" dst="classification"
```


generate-md5

generate-md5 函数会生成 MD5 校验和并添加到资源中。然后，可使用 filter-by-md5 函数拒绝有相同 MD5 校验和的资源。

属性

无

示例

```
Data fn=generate-md5
```

generate-rd-expire

generate-rd-expire 函数会生成到期日期并添加到指定的源。此函数使用元数据（例如 HTTP 标头和 HTML <META> 标记）从资源获取任意到期数据。如果不存在，函数将生成一个距当前日期三个月的到期日期。

属性

dst 源的名称。如果您忽略它，则源默认值为 rd-expire。

示例

```
Generate fn=generate-rd-expire
```

generate-rd-last-modified

generate-rd-last-modified 函数可将当前时间添加到指定的源。

属性

dst 源的名称。如果您忽略它，则源默认值为 rd-last-modified

示例

```
Generate fn=generate-last-modified
```

rename-attribute

`rename-attribute` 函数可更改资源描述中字段的名称。此函数在以下情况非常有用，例如，`extract-html-meta` 函数从一个 `<META>` 标记复制信息到一个字段而您想要更改该字段的名称。

属性

`src` 包含从一个名称到另一个名称的映射的字符串

示例

以下示例将属性从 `author` 重命名为 `author-name`：

```
Generate fn=rename-attribute src="author->author-name"
```

枚举函数

以下函数在“枚举”阶段运行。这些函数控制 robot 是否以及如何从指定资源收集链接以作为进一步的资源搜索的起点。

enumerate-urls

`enumerate-urls` 函数扫描资源，并枚举在超文本链接中找到的全部 URL。利用这些结果可产生更多的资源搜索结果。您可以指定 `content-type` 来限制枚举的 URL 的种类。

属性

`max` 从指定资源产生的 URL 的最大数目。默认值为 1024。

`type` `Content-type`，限制枚举那些有特定 `Content-type` 的 URL。`type` 是一个可选属性。如果忽略，则函数枚举所有 URL。

示例

以下示例仅枚举 HTML URL，最多可达 1024 个：

```
Enumerate fn=enumerate-urls type=text/html
```

enumerate-urls-from-text

`enumerate-urls-from-text` 函数扫描文本资源，寻找匹配正则表达式 `URL:.*` 的字符串。该函数产生 `robot` 以枚举这些字符串中的 URL 并生成进一步的资源描述。

属性

`max` 从指定资源产生的 URL 的最大数目。如果忽略 `max`，默认值为 1024

示例

```
Enumerate fn=enumerate-urls-from-text
```

生成函数

“生成”函数用于过滤的“生成”阶段。生成函数可以创建加入到资源描述中的信息。通常，它们会从资源本身的正文中提取信息，或者从资源的元数据中复制信息。

extract-full-text

`extract-full-text` 函数可提取资源的全部文本，并将其添加到资源描述中。

注—应谨慎使用 `extract-full-text` 函数。它可以显著增加资源描述的大小，从而导致数据库膨胀，并对网络带宽带来整体的负面影响。

示例

```
Generate fn=extract-full-text
```

属性

`truncate` 要从资源中提取的最大字符数

`dst` 接收全部文本的模式项目的名称

extract-html-meta

`extract-html-meta` 函数可从 HTML 文件提取任意 `<META>` 或 `<TITLE>` 信息，并将其添加到资源描述中。可指定 `content-type` 以限制生成的 URL 种类。

属性

`truncate` 要提取的最大字节数
`type` 可选属性。如果忽略，则生成所有 URL

示例

```
Generate fn=extract-html-meta truncate=255 type=text/html
```

extract-html-text

`extract-html-text` 函数可从 HTML 文件提取文本开头的少量字符（不包括 HTML 标记），并将文本添加到资源描述中。此函数允许在 RD 中包含文档开头部分的文字。可指定 `content-type` 以限制生成的 URL 种类。

属性

`truncate` 要提取的最大字节数
`skip-headings` 设置为 `true` 可忽略文档中的全部 HTML 标头
`type` 可选属性。如果忽略，则生成所有 URL

示例

```
Generate fn=extract-html-text truncate=255 type=text/html skip-headings=true
```

extract-html-toc

`extract-html-toc` 函数可从 HTML 标头提取目录，并将其添加到资源描述中。

属性

`truncate` 要提取的最大字节数
`level` 要提取的最大 HTML 标头级别。此属性可控制目录的深度

示例

```
Generate fn=extract-html-toc truncate=255 level=3
```

extract-source

`extract-source` 函数可从给定源中提取指定值，并将它们添加到资源描述中。

属性

`src` 列出源名称。您可以使用 `->` 运算符定义 RD 属性的新名称。例如，`type->content-type` 会采用名为 `type` 的源的值，将其保存在 RD 中名为 `content-type` 的属性下。

示例

```
Generate fn=extract-source src="md5,depth,rd-expires,rd-last-modified"
```

harvest-summarizer

`harvest-summarizer` 函数可在资源上运行 Harvest 摘要器，并将结果添加到资源描述中。

要运行 Harvest 摘要器，在运行 `robot` 之前，`path` 中必须有 `$HARVEST_HOME/lib/gatherer`。

属性

`summarizer` 摘要器程序的名称

示例

```
Generate fn=harvest-summarizer summarizer=HTML.sum
```

停止运行函数

枚举函数和生成函数均可在停止运行阶段使用 `filterrules-shutdown` 函数。

filterrules-shutdown

规则运行后，`filterrules-shutdown` 函数可执行清除和停止运行功能。

属性

无

示例

Shutdown fn=filterrules-shutdown

可修改的属性

robot.conf 文件为 robot 定义了许多选项，其中包括将 robot 指向 filter.conf 中的适当过滤器的选项。为向后兼容较早的版本，robot.conf 也可以包含起点 URL。

由于可以使用管理控制台来设置大部分属性，因此通常不需要对 robot.conf 文件进行编辑。不过，高级用户可能需要手动编辑此文件，以设置那些无法通过管理控制台来设置的属性。参见第 227 页中的“robot.conf 文件范例”以获得此文件的示例。

表 19-4 列出了 robot.conf 文件中您可以更改的属性。

表 19-4 用户可修改的属性

属性	描述	示例
auto-proxy	指定 robot 的代理设置。它可以是代理服务器或是用于自动配置代理的 JavaScript 文件。	auto-proxy="http://proxy_server/proxy.pac"
bindir	指定 robot 是否将 bin 目录添加到 PATH 环境中。这是一个附加 PATH，供用户在 robot 中运行外部程序，如 cmd-hook 属性所指定的程序。	bindir=path
cmd-hook	指定一个外部完成脚本，在 robot 完成一次运行后运行。其值必须是命令名的完整路径。robot 从 /var/opt/SUNWportal/ 目录执行此脚本。 没有默认设置。 至少要注册一个 RD 才能运行该命令。	cmd-hook= "command-string"
command-port	指定 robot 用来侦听以接受来自其他程序（如管理界面或 robot 控制面板）的命令的端口号。 出于安全原因，如果不将 remote-access 设置为 yes，robot 便只接受来自本地主机的命令。	command-port=port_number

表 19-4 用户可修改的属性 (续)

属性	描述	示例
connect-timeout	指定网络对连接请求的最长响应时间。 默认值为 120 秒。	command-timeout=seconds
convert-timeout	指定最长文档转换时间。 默认值为 600 秒。	convert-timeout=seconds
depth	指定 robot 从起点 URL 开始检查的链接数。此属性会为所有未指定深度的起点 URL 设置默认值。 默认值为 10。 负 1 (depth=-1) 表示链接深度为无限。	depth=integer
email	指定运行 robot 的人员的电子邮件地址。 电子邮件地址会同 HTTP 请求标头中的 user-agent 一起发送, 以便 Web 管理员可以联系在其站点运行 robot 的人员。 默认值为 user@domain。	email=user@hostname
enable-ip	为每个所创建 RD 的 URL 生成一个 IP 地址。 默认值为 true。	enable-ip=[true yes false no]
enable-rdm-probe	确定服务器是否支持 RDM。robot 根据此属性确定是否查询它遇到的每个服务器。如果服务器支持 RDM, 则 robot 不会尝试枚举服务器资源, 服务器可以充当自己的资源描述服务器。 默认值为 false。	enable-rdm-probe=[true false yes no]
enable-robots-txt	确定 robot 是否应在它所访问的每个站点检查 robots.txt 文件 (如果存在该文件)。 默认值为 yes。	enable-robots-txt=[true false yes no]

表 19-4 用户可修改的属性 (续)

属性	描述	示例
engine-concurrent	<p>指定供 robot 使用的预先创建的线程数。</p> <p>默认值为 10。</p> <p>您不能使用管理控制台以交互方式设置此属性。</p>	engine-concurrent=[1..100]
enumeration-filter	<p>指定 robot 用来确定是否应枚举资源的枚举过滤器。该值必须是 filter.conf 文件中定义的过滤器的名称。</p> <p>默认值为 enumeration-default。</p> <p>您不能使用管理控制台以交互方式设置此属性。</p>	enumeration-filter=enumfiltername
generation-filter	<p>指定 robot 用来确定是否应为资源生成资源描述的生成过滤器。该值必须是 filter.conf 文件中定义的过滤器的名称。</p> <p>默认值为 generation-default。</p> <p>您不能使用管理控制台以交互方式设置此属性。</p>	generation-filter=genfiltername
index-after-ngenerated	<p>指定在为搜索服务器批处理 RD 前，robot 收集 RD 所应花费的分钟数。</p> <p>默认值为 30 分钟。</p>	index-after-ngenerated=30
loglevel	<p>指定日志级别。loglevel 值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 级别 0：只记录严重错误 ■ 级别 1：还记录 RD 生成（默认值） ■ 级别 2：还记录检索活动 ■ 级别 3：还记录过滤活动 ■ 级别 4：还记录产生活动 ■ 级别 5：还记录检索进度 <p>默认值为 1。</p>	loglevel=[0..100]

表 19-4 用户可修改的属性 (续)

属性	描述	示例
max-connections	指定 robot 可以进行的并发检索的最大数目。 默认值为 8。	max-connections=[1..100]
max-filesize-kb	指定 robot 检索的最大文件大小 (以千字节为单位)。	max-filesize-kb=1024
max-memory-per-url / max-memory	指定每个 URL 使用的最大内存 (以字节为单位)。如果 URL 需要更多内存, 则 RD 将保存到磁盘上。 默认值为 64k。 您不能使用管理控制台以交互方式设置此属性。	max-memory-per-url=n_bytes
max-working	指定 robot 工作集的大小, 即 robot 可以同时处理的 URL 的最大数目。 您不能使用管理控制台以交互方式设置此属性。	max-working=1024
onCompletion	确定 robot 完成一次运行后执行什么操作。robot 可以转为闲置模式、回送并再次启动或退出。 默认值为 idle。 此属性与 cmd-hook 属性一起使用。Robot 运行完成后, 将执行 onCompletion 操作, 然后运行 cmd-hook 程序。	OnCompletion=[idle loop quit]
password	指定 httpd 验证和 ftp 连接所用的 password。	password=string
referer	如果被设为在访问 Web 页时将 robot 标识为引用, 则指定 HTTP 请求中发送的属性	referer=string
register-user	指定用于将 RD 注册到搜索服务器数据库的用户名。 此属性不能通过搜索服务器管理界面以交互方式进行设置。	register-user=string

表 19-4 用户可修改的属性 (续)

属性	描述	示例
register-password	指定用于将 RD 注册到搜索服务器数据库的密码。 此属性无法通过管理控制台以交互方式进行设置。	register-password=string
remote-access	此属性确定 robot 是否可从远程主机接受命令。 默认值为 false。	remote-access=[true false yes no]
robot-state-dir	指定 robot 保存其状态的目录。在此工作目录中, robot 可以记录收集的 RD 数等。	robot-state-dir="/var/opt/SUNWportal/searchservers/<searchserverid>/config/robot"
server-delay	指定两次访问同一 Web 站点之间的时间段, 以防止 robot 过于频繁地访问同一站点。默认值为 0 秒。	server-delay=delay_in_seconds
site-max-connections	表示 robot 对任一站点的并发连接的最大数目。 默认值为 2。	site-max-connections=[1..100]
smart-host-heuristics	使 robot 能更改轮转其 DNS 规范主机名的站点。例如, www123.siroe.com 更改为 www.siroe.com。 默认值为 false。	smart-host-heuristics=[true false]
tmpdir	指定 robot 创建临时文件的位置。 使用该值来设置环境变量 TMPDIR。	tmpdir=path
user-agent	指定随 http-request 中的电子邮件地址一并发送给服务器的属性。	user-agent=SunONERobot/6.2
username	指定运行 robot 的用户名, 该名称用于进行 httpd 验证和 ftp 连接。 默认值为 anonymous。	username=string

robot.conf 文件范例

本节说明 robot.conf 文件的一个范例。范例中所有加入注释的属性都使用所显示的默认值。第一个属性 csid 表示使用此文件的搜索服务器实例。切勿更改此属性的值。有关此文件中属性的定义，参见第 222 页中的“可修改的属性”。

注 - 此范例文件中包括一些搜索服务器使用的属性，您不应修改它们。例如 csid 属性。

```
<Process csid="x-catalog://budgie.siroe.com:80/jack" \<\  
  auto-proxy="http://sesta.varrius.com:80/"  
  auto_serv="http://sesta.varrius.com:80/"  
  command-port=21445  
  convert-timeout=600  
  depth="-1"  
  # email="user@domain"  
  enable-ip=true  
  enumeration-filter="enumeration-default"  
  generation-filter="generation-default"  
  index-after-ngenerated=30  
  loglevel=2  
  max-concurrent=8  
  site-max-concurrent=2  
  onCompletion=idle  
  password=boots  
  proxy-loc=server  
  proxy-type=auto  
  robot-state-dir="/var/opt/SUNWportal/searchservers/search1/robot" \<\  
  ps/robot"  
  server-delay=1  
  smart-host-heuristics=true  
  tmpdir="/var/opt/SUNWportal/searchservers/search1/tmp"  
  user-agent="iPlanetRobot/4.0"  
  username=jack  
</Process>
```


第 4 部分

管理委托管理

- 第 20 章
- 第 21 章

管理委托管理

Portal Server 允许门户管理员将管理各种资源的责任委托给其他个人，这些人即称为**委托管理员**。分散管理功能可以改进门户管理，尤其是在复杂的组织中。

您能够以委托管理员的身份登录 Portal Server 控制台，并使用分配给自己的资源。这无需特别设置目录服务器。无论目录服务器是否设置，委托管理员都可以登录 Portal Server 控制台。

本章介绍如何将资源分配给委托管理员。

- 第 231 页中的“Portal Server 委托管理简介”
- 第 232 页中的“分配委托 Portal Server 管理员”

Portal Server 委托管理简介

管理员使用 Portal Server 控制台为委托管理员分配资源。例如，如果 *amadmin* 和 *mary* 分别是管理员和用户，则 *amadmin* 可以为 *mary* 分配一些资源，而 *mary* 就成为委托管理员。

委托管理员可以是以下四种类型之一：

- 用户 — 所选择的资源委托给单个用户。
- 领域 — 所选择的资源委托给整个组织。
- 角色 — 所选择的资源委托给常规角色，例如系统管理员。
- 过滤角色 — 所选择的资源委托给特定角色，例如分配到特定工作中心的系统管理员。

分配委托 Portal Server 管理员

管理员使用 Portal Server 控制台上的**委托**选项卡为门户资源设置委托管理员。委托管理员并不能在 Portal Server 控制台中看到“委托”选项卡。

管理员可以通过“委托”页面执行以下任务：

- 为使用标识名 (Distinguished Name, DN) 指定的委托管理员分配资源
- 更改/删除已经委托给用户/领域/角色的资源

注 - 可以删除委托管理员，但无法更改分配给委托管理员的资源。您可以删除委托管理员，然后创建相同的委托管理员并为其重新分配资源，以此作为更改委托管理员的解决方法。

▼ 分配委托管理员

- 1 以管理员身份登录 Portal Server 管理控制台。
- 2 单击“委托”选项卡；显示“委托”页面。
- 3 选择要委托的资源，然后单击“分配委托”。显示“分配委托”页面。
- 4 单击“浏览 DN...”按钮。显示“搜索 DN”页面。
- 5 选择类型“用户”、“领域”、“角色”或“过滤角色”的 DN。例如，选择“用户”并键入现有用户的名称，然后单击“搜索”。
- 6 选择 DN 并单击“选择 DN”。
- 7 单击“确定”。
- 8 注销 Portal Server 控制台，然后以委托管理员的身份登录并执行任务。

▼ 删除委托管理员

- 1 单击委托的资源。例如，如果资源“门户域”已分配给委托管理员 *mary*，则单击“门户域”。这样会显示出该资源的所有委托的委托页面。
- 2 从“分配给”中选择一个委托，然后单击“删除”。
- 3 随即会出现一个对话框，显示：“这将删除所选择的委托分配。是否确定？”。单击“确定”。

使用 Portal Server 委托管理标记库

Portal Server 委托管理标记库允许您执行以下各项操作：

- 修改已有的委托管理 Portlet
- 开发提供新的委托管理功能的 Portlet
- 编写具有自定义用户界面的管理 Portlet
- 创建和管理基于 JSPProvider 的频道

了解委托管理标记库

《Tag Library for Delegated Administration》说明了编写委托管理 Portlet 的标记并提供了它们的语法。标记库支持以下管理功能的任务：

- 提供者管理
- Portlet 管理
- WSRP 管理

▼ 访问委托管理标记的参考

《Tag Library for Delegated Administration》介绍了标记名称和语法。

- 1 转至《Tag Library for Delegated Administration》
- 2 选择您想要查看的内容。
 - 展开标题以查看您可选择的各部分。
 - Tags for Desktop Channel and Container Management Tasks
 - Tags for Portlet Management Tasks
 - Tags for User Management Tasks
 - Tags for Web Services for Remote Portlets (WSRP) Management Tasks
 - 单击标题链接以查看参考的开头部分。

索引

A

Access Manager

Portal Server 和, 41

控制台, 42

assign-source 函数, 213

assign-type-by-extension 函数, 213-214

C

clear-source 函数, 214

convert-to-html 函数, 214-215

copy-attribute 函数, 215

D

DiscussionLite 频道, 123

DiscussionProvider

创建, 121-123

概述, 120-121

配置, 123

删除, 122-123

E

enumerate-urls-from-text 函数, 219

enumerate-urls 函数, 218

extract-full-text 函数, 219

extract-html-meta 函数, 219-220

extract-html-text 函数, 220

extract-html-toc 函数, 220

extract-source 函数, 221

F

filter-by-exact 函数, 210-211

filter-by-max 函数, 211

filter-by-md5 函数, 211-212

filter-by-prefix 函数, 212

filter-by-regex 函数, 212

filterrules-process 函数, 213

filterrules-setup 函数, 209

filterrules-shutdown 函数, 221-222

G

generate-by-exact 函数, 215

generate-by-prefix 函数, 216

generate-by-regex 函数, 216

generate-md5 函数, 217

generate-rd-expires 函数, 217

generate-rd-last-modified 函数, 217

Google 小工具, 177-179

H

harvest-summarizer 函数, 221

L

LDAP 目录节点, 46-48

P

Portal Server

- 监视, 89
- 实例, 38
- 使用管理控制台, 31
- 使用命令行界面, 32
- 组件, 29-30

Portal Server 实例

- 查看列表, 38
- 概述, 38
- 列表, 38

Portlet

- 从当前位置进行部署, 51-52
- 从当前位置删除, 52-53
- 概述, 51-53
- 更改首选项, 53
- 首选项向导, 53

psadmin 命令

- Web Server 和, 32
- 命令行界面, 32

R

RD, 请参见资源描述

- refreshTime 属性, 频道, 169
- rename-attribute 函数, 218
- robot

- 编辑站点, 199
- 定义数据过滤器, 196-197
- 定义站点, 198-199
- 分类规则, 206-207
- 概述, 193-197
- 管理, 194
- 过滤器模拟, 200
- 控制搜寻, 199-200
- 模拟, 197
- 启动, 198
- 实用程序, 197
- 刷新数据库, 198

robot (续)

- 预定, 197
- 站点探测器, 200
- 资源过滤器, 201-204
- robot 应用程序函数
 - 安装函数, 209-210
 - 过滤函数, 210-213
 - 过滤支持函数, 213-218
 - 枚举函数, 218-219
 - 生成函数, 219-221
 - 停止运行函数, 221-222
- robot 应用函数, 源和目标, 207-209

S

- setup-regex-cache 函数, 209-210
- setup-type-by-extension 函数, 210

W

- Web Server, psadmin 命令和, 32
- WSRP 标准, 了解, 67
- WSRP 生成方
 - 创建, 79
 - 属性, 70-71
 - 修改, 79-80
 - 映射属性, 77
 - 摘要密码, 74-75
 - 注册 WSRP 使用方, 80-81
 - 注册句柄, 71-72
- WSRP 使用方
 - 配置代理服务器, 78
 - 添加, 82
 - 添加已配置生成方, 72-73
 - 修改, 82-83
 - 指定名称, 83
- WSRP 提供者, 管理, 68-72

编

编辑

- WSRP 生成方, 79-80

编辑 (续)

- WSRP 使用方注册, 81
- 过滤器, robot, 205
- 适配器配置属性, 128
- 数据库模式, 186-187
- 用于搜索的类别, 192
- 资源描述, 190

边

- 边界, 频道, 174

标

- 标记库, 代理管理的参考, 32
- 标记库参考, 委托管理, 233

查

查看

- Portal Server 实例列表, 38
- 门户列表, 35
- 适配器, 127
- 数据库分析, 187
- 搜索报告, 191
- 元适配器, 126

创

创建

- DiscussionProvider 频道, 121-123
- WSRP 生成方, 79
- WSRP 使用方注册, 80-81
- 导入代理, 189
- 分类规则, robot, 206
- 过滤器, robot, 204
- 适配器, 128
- 搜索服务器, 185
- 用于搜索的类别, 191-192
- 用于搜索的数据库, 189
- 元适配器, 126-127

单

- 单点登录适配器
 - 概述, 125-126
 - 元适配器, 126-127

导

- 导出, 门户数据, 36-37
- 导入
 - 门户数据, 37-38
 - 搜索服务器数据库, 186

地

- 地址栏, 功能, 46-48

调

- 调试, robot 工具, 197

定

- 定义, 数据库模式别名, 187

订

订阅

- 概述, 115
- 设置, 116-120

多

- 多个门户, 33

分

- 分类规则, robot
 - 编辑, 206-207

分类规则, robot (续)
 创建, 206
分类内容, 使用选项卡, 164

高

高速缓存
 容器, 169
 提供者, 169

工

工具, robot, 197

管

管理
 门户, 33-40
 门户实例, 33-40
 搜索服务器, 183
 搜索服务器 robot, 193-227
 搜索服务器数据库, 185
 桌面, 49-65
管理功能, 分散, 231-232
管理控制台
 登录到, 31
 概述, 30-31
 技术, 30-31
 用户界面, 31

过

过滤函数, robot 应用程序函数, 210-213
过滤器
 定义 robot 数据, 196-197
 启用, 205-206
过滤支持函数, robot 应用程序函数, 213-218

监

监视
 概述, 89
 禁用, 90-91
 频道统计信息, 91
 设置, 90-91
 桌面统计信息, 90, 91

类

类别, 搜索服务器, 184

浏

浏览器界面, 31

枚

枚举函数, robot 应用程序函数, 218-219

门

门户
 查看列表, 35
 创建, 35
 多个, 33
 删除, 36
 实例, 38
 添加, 35
门户管理员, 知识, 21

命

命令行界面, 32

模

模拟器, 197

模式

- 编辑数据库, 186-187
- 定义数据库别名, 187

目

- 目录节点, LDAP
 - 从地址栏删除, 48
 - 地址栏, 46-48
 - 如何设置, 46-47
 - 添加到地址栏, 47-48
 - 显示信息, 48

内

- 内容, 添加, 168-169

匿

- 匿名用户, 129

频**频道**

- 更改边界宽度, 174
- 控制和配置容器高速缓存, 169
- 删除按钮 <\$startrange>, 171
- 自定义窗口首选项, 169
- 自定义刷新时间, 169

频道和容器

- 创建, 59-61
- 概述, 53
- 删除, 59-61
- 修改属性, 55-59

日

- 日志记录
 - 概述, 93
 - 日志查看器, 94

日志记录 (续)

- 特定记录器设置, 96-97
- 通用记录器设置, 95-96
- 自定义结果, 95

容

- 容器, 从所有频道中删除按钮, 171
- 容器属性, 50

如**如何**

- 从单个频道中删除按钮, 172-173
- 从容器的所有频道中删除按钮, 171
- 更改频道边界宽度, 174
- 将频道添加到用户定义选项卡, 168
- 将选项卡设为启动选项卡, 164
- 自定义窗口首选项, 169-170
- 自定义容器高速缓存, 169

删

- 删除, 搜索服务器, 185

生

- 生成函数, robot 应用程序函数, 219-221

实

- 实用程序, robot, 197

数**数据库**

- 编辑模式, 186-187
- 查看分析, 187
- 导入搜索服务器, 186

数据库 (续)

- 到期, 187
- 分类法, 184
- 分区, 188
- 管理搜索服务器, 185
- 模式别名, 187
- 重建索引, 187

刷

- 刷新时间, 频道, 169

搜

搜索服务器

- robot, 管理, 193-227
 - 编辑自动分类属性, 192
 - 创建导入代理, 186
 - 导入数据库, 186
 - 分类法, 184
 - 分类类别, 192
 - 概述, 183-184
 - 管理, 183
 - 管理数据库, 185
 - 类别, 184
 - 数据库, 185
- 搜索服务器数据库的导入代理, 186

讨

讨论

- DiscussionLite 频道, 123
- DiscussionProvider, 120-121
- 概述, 120-123

添

添加

- 内容, 168-169
- 已配置 WSRP 生成方, 82

停

- 停止运行函数, robot 应用程序函数, 221-222

委

委托管理

- 标记库, 233
- 概述, 32
- 管理, 231-232

显

显示配置文件

- 概述, 49-50
- 管理, 64-65
- 加载, 49
- 列布局, 50
- 默认安装, 49
- 全局, 49
- 容器属性, 50
- 删除, 65
- 上载, 65
- 下载, 64
- 桌面属性, 50-51

选

- 选项卡, 分类内容, 164
- 选项卡, 桌面, 将频道添加到用户定义选项卡, 168

用

用户行为跟踪

- 概述, 85-86
- 激活, 86-87
- 生成报告, 87

站

- 站点探测器, 197

桌

桌面

- 概述, 49-51
- 管理 Portlet, 51-53
- 管理内容, 51-62
- 管理容器和频道, 53
- 属性, 62-64
- 显示配置文件, 49-50
- 小工具, 177-179

资

资源描述

- 查看数据库分析, 187
- 到期, 187
- 清除数据库, 188
- 删除, 187
- 重建数据索引, 187

组

组织

- LDAP 目录节点, 46-48
- 创建新的, 43
- 访问新的, 43
- 概述, 42
- 添加门户服务, 43
- 指定所需的门户服务, 45-46

最

- 最终用户行为跟踪, 85-86

