



用于 Oracle 的 Sun Cluster 数据服务指南（适用于 Solaris OS）

SPARC 平台版本

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件号码: 819-0205-10
2004 年 9 月, 修订版 A

版权所有 2004 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

本产品或文档受版权保护，其使用、复制、发行和反汇编均受许可证限制。未经 Sun 及其许可方（如果有）的事先书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品或文档的任何部分。第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商处获得版权和使用许可。

本产品的某些部分可能从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是由 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2Solstice DiskSuite、SunPlex、Java 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性和非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



041202@10536



目录

序 5

安装和配置 Sun Cluster HA for Oracle 9

Sun Cluster HA for Oracle 的安装和配置进程概述 9

规划 Sun Cluster HA for Oracle 的安装和配置 10

 配置要求 10

 配置规划问题 11

准备节点和磁盘 11

 ▼ 如何准备节点 11

 ▼ 如何使用 Solstice DiskSuite 配置 Oracle 数据库访问 13

 ▼ 如何使用 VERITAS Volume Manager 配置 Oracle 数据库访问 14

安装 Oracle 软件 14

 ▼ 如何安装 Oracle 软件 14

检验 Oracle 的安装和配置 16

 ▼ 如何检验 Oracle 的安装 16

创建 Oracle 数据库 16

 ▼ 如何创建 Oracle 数据库 16

设置 Oracle 数据库权限 17

 ▼ 如何设置 Oracle 数据库权限 17

安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包 20

 ▼ 如何使用 Web Start 程序来安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包 21

 ▼ 如何使用 scinstall 实用程序安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包 22

注册和配置 Sun Cluster HA for Oracle 22

 设置 Sun Cluster HA for Oracle 扩展特性 23

 ▼ 如何注册和配置 Sun Cluster HA for Oracle 23

 从此处可转到何处 27

检验 Sun Cluster HA for Oracle 的安装	27
▼ 如何检验 Sun Cluster HA for Oracle 的安装	28
Oracle 客户机	28
Sun Cluster HA for Oracle 日志文件的位置	29
了解 Sun Cluster HA for Oracle 故障监视器	29
Oracle 服务器故障监视器	29
Oracle 侦听程序故障监视器	31
定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器	31
为错误定义定制性能	32
将定制操作文件传播到群集中的所有节点	39
指定服务器故障监视器要使用的定制操作文件	39
升级 Sun Cluster HA for Oracle 资源类型	40
升级 SUNW.oracle_listener 资源类型	40
升级 SUNW.oracle_server 资源类型	41
A Sun Cluster HA for Oracle 扩展特性	43
SUNW.oracle_server 扩展特性	43
SUNW.oracle_listener 扩展特性	46
B 为数据库管理系统 (DBMS) 错误和日志警报预设操作	49
索引	59

序

《用于 Oracle 的 Sun Cluster 数据服务指南（适用于 Solaris OS）》介绍了如何安装和配置 Sun™ Cluster HA for Oracle。

此文档适用于具有丰富的 Sun 软硬件知识的系统管理员。不要将此文档作为规划指南或售前指南。在阅读此文档之前，您应该已经确定了系统要求并购买了相应的设备和软件。

此文档中的说明均假定读者具有 Solaris™ 操作系统方面的知识，并熟练掌握了与 Sun Cluster 软件一起使用的卷管理器软件。

UNIX 命令

此文档包含针对于安装和配置 Sun Cluster 数据服务的特定命令的信息，但不包含基本 UNIX® 命令和过程（例如关闭系统、引导系统和配置设备）的完整信息。有关基本 UNIX 命令和过程的信息，可从以下来源获得：

- Solaris 操作系统的联机文档
- Solaris 操作系统手册页
- 系统附带的其他软件文档

印刷约定

下表描述了本书中使用的印刷约定。

表 P-1 印刷约定

字体或符号	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称和计算机屏幕输出	编辑 .login 文件。 使用 ls -a 列出所有文件。 machine_name% you have mail.
AaBbCc123	您键入的内容，与计算机屏幕输出的内容相对照	machine_name% su Password:
AaBbCc123	命令行通配符：需要用实际名称或实际值替换	删除文件的命令为 rm filename。
AaBbCc123	书名、新增术语和要强调的术语	请参阅《 用户指南 》第 6 章。 这些称为 类选项 。 请勿保存文件。 (在联机状态下，强调有时显示为 粗体 。)

命令示例中的 shell 提示符

以下表格显示了 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的缺省系统提示符和超级用户提示符。

表 P-2 Shell 提示符

shell	提示符
C shell 提示符	machine_name%
C shell 超级用户提示符	machine_name#
Bourne shell 和 Korn shell 提示符	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户提示符	#

相关文档

有关相关 Sun Cluster 主题的信息，可从下表列出的文档中获得。所有 Sun Cluster 文档均可从 <http://docs.sun.com> 获得。

主题	文档资料
数据服务管理	《Sun Cluster 数据服务规划和管理指南（适用于 Solaris OS）》 单个数据服务指南
概念	《Sun Cluster 概念指南（适用于 Solaris OS）》
概述	《Sun Cluster 概述（适用于 Solaris OS）》
软件安装	《Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）》
系统管理	《Sun Cluster 系统管理指南（适用于 Solaris OS）》
硬件管理	《Sun Cluster 3.x Hardware Administration Manual for Solaris OS》 单个硬件管理指南
数据服务开发	《Sun Cluster 数据服务开发者指南（适用于 Solaris OS）》
错误消息	《Sun Cluster Error Messages Guide for Solaris OS》
命令和功能参考	《Sun Cluster Reference Manual for Solaris OS》

有关 Sun Cluster 文档的完整列表，请参阅 <http://docs.sun.com> 中的您的 Sun Cluster 版本的发行说明。

相关的第三方 Web 站点引用

此文档中引用的第三方 URL 提供了其他相关的信息。

注意 – Sun 对本文档中提及的第三方 Web 站点的可用性不承担责任。Sun 也不对这些网站或资源上或由此获得的任何内容、广告、产品或其他资料，做出任何担保或承担任何责任。Sun 不对由于使用或依赖于此类站点或资源上提供的或通过其得到的任何此类内容、商品或服务引起或宣称由之引起或与之有关的任何实际的或宣称的损害或损失负责。

联机访问 Sun 文档

可以通过 docs.sun.comSM 网站联机访问 Sun 技术文档。您可以浏览 docs.sun.com 档案或查找某个具体的书名或主题。URL 是 <http://docs.sun.com>。

订购 Sun 文档

Sun Microsystems 提供一些印刷的产品文档。有关文档列表以及如何订购它们，请参见 <http://docs.sun.com> 上的“购买印刷的文档”。

帮助(H)

如果您在安装或使用 Sun Cluster 时有任何问题，请与您的服务供应商联系并提供以下信息：

- 您的姓名和电子邮件地址（如果有）
- 您的公司名称、地址和电话号码
- 系统的型号和序列号
- Solaris 操作系统的发行版本号（例如，Solaris 8）
- Sun Cluster 的发行版本号（例如，Sun Cluster 3.0）

使用以下命令可以针对为您的服务供应商收集系统中每个节点的信息。

命令	功能
<code>prtconf -v</code>	显示系统内存的大小并报告有关外围设备的信息
<code>psrinfo -v</code>	显示有关处理器的信息
<code>showrev -p</code>	报告已安装了哪些修补程序
<code>SPARC: prtdiag -v</code>	显示系统诊断信息
<code>scinstall -pv</code>	显示 Sun Cluster 发行版本和软件包版本信息

还请提供 `/var/adm/messages` 文件的内容。

安装和配置 Sun Cluster HA for Oracle

本章包含以下过程。

- 第 11 页 “如何准备节点”
- 第 13 页 “如何使用 Solstice DiskSuite 配置 Oracle 数据库访问”
- 第 14 页 “如何使用 VERITAS Volume Manager 配置 Oracle 数据库访问”
- 第 14 页 “如何安装 Oracle 软件”
- 第 16 页 “如何检验 Oracle 的安装”
- 第 16 页 “如何创建 Oracle 数据库”
- 第 17 页 “如何设置 Oracle 数据库权限”
- 第 21 页 “如何使用 Web Start 程序来安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包”
- 第 22 页 “如何使用 scinstall 实用程序安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包”
- 第 23 页 “如何注册和配置 Sun Cluster HA for Oracle”
- 第 28 页 “如何检验 Sun Cluster HA for Oracle 的安装”
- 第 39 页 “如何指定服务器故障监视器要使用的定制操作文件”

注意 – 您可以使用 SunPlex™ Manager 来安装和配置此数据服务。有关详细信息，请参见 SunPlex Manager 联机帮助。

Sun Cluster HA for Oracle 的安装和配置 进程概述

下表概括了安装和配置 Sun Cluster HA for Oracle 的任务。还提供了对执行这些任务的详细说的交叉引用。请按照列出的顺序执行这些任务。

表 1 任务对应关系：安装和配置 HA for Oracle

任务	交叉引用
规划 Sun Cluster HA for Oracle 的安装和配置	第 10 页 “规划 Sun Cluster HA for Oracle 的安装和配置”
准备节点和磁盘	第 11 页 “准备节点和磁盘”
安装 Oracle 软件	第 14 页 “如何安装 Oracle 软件”
检验 Oracle 的安装	第 16 页 “如何检验 Oracle 的安装”
创建 Oracle 数据库	第 16 页 “如何创建 Oracle 数据库”
设置 Oracle 数据库权限	第 17 页 “如何设置 Oracle 数据库权限”
安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包	第 20 页 “安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包”
注册和配置 Sun Cluster HA for Oracle	第 23 页 “如何注册和配置 Sun Cluster HA for Oracle”
检验 Sun Cluster HA for Oracle 的安装	第 27 页 “检验 Sun Cluster HA for Oracle 的安装”
了解 Sun Cluster HA for Oracle 故障监视器	第 29 页 “了解 Sun Cluster HA for Oracle 故障监视器”
(可选) 定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器	第 31 页 “定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器”
(可选) 升级 Sun Cluster HA for Oracle 资源类型	第 40 页 “升级 Sun Cluster HA for Oracle 资源类型”

规划 Sun Cluster HA for Oracle 的安装和配置

本节包含规划 Sun Cluster HA for Oracle 的安装和配置所需的信息。

配置要求



注意 – 如果您未遵循这些要求，您的数据服务配置可能不受支持。

请使用本节中的要求来规划 Sun Cluster HA for Oracle 的安装和配置。这些要求仅适用于 Sun Cluster HA for Oracle。您必须先满足这些要求，然后再进行 Sun Cluster HA for Oracle 的安装和配置。

有关适用于所有数据服务的要求，请参见《*Sun Cluster 数据服务规划和管理指南（适用于 Solaris OS）*》中的“Sun Cluster 数据服务配置准则”。

- **Oracle 应用程序文件** – 这些文件包含 Oracle 二进制、配置文件和参数文件。您可以在本地文件系统、高可用性的本地文件系统或群集文件系统中安装这些文件。
有关将 Oracle 二进制放在本地文件系统、高度可用的本地文件系统和群集文件系统中的优缺点，请参见《*Sun Cluster 数据服务规划和管理指南（适用于 Solaris OS）*》中的“Sun Cluster 数据服务配置准则”。
- **与数据库相关的文件** – 这些文件包含控制文件、恢复日志和数据文件。您必须将这些文件作为原始设备或正规文件安装在高可用性的本地文件系统或群集文件系统中。

配置规划问题

请使用本节中的问题来规划 Sun Cluster HA for Oracle 的安装和配置。在《*Sun Cluster 数据服务规划和管理指南（适用于 Solaris OS）*》的“配置工作单”中的数据服务工作单的相应位置写下对这些问题的回答。

- 要将哪些资源组用于网络地址和应用程序资源以及两者之间的依赖性？
- 用于访问数据服务的客户机的逻辑主机名（用于故障转移服务）或共享地址（用于可缩放服务）是什么？
- 系统配置文件将驻留在何处？
有关将 Oracle 二进制放在本地文件系统而不是群集文件系统中的优缺点，请参见《*Sun Cluster 数据服务规划和管理指南（适用于 Solaris OS）*》中的“Sun Cluster 数据服务配置准则”。

准备节点和磁盘

本节包含准备节点和磁盘所需的过程。

▼ 如何准备节点

请使用此过程来准备 Oracle 软件的安装和配置。



注意 – 请在所有节点上执行本节中的所有步骤。如果未在所有节点上执行所有步骤，Oracle 的安装将不完整。Oracle 安装不完整会导致 Sun Cluster HA for Oracle 在启动过程中失败。

注意 – 执行此过程之前，请查看 Oracle 文档。

以下步骤用于准备节点并安装 Oracle 软件。

1. 成为所有群集成员的超级用户。
2. 按以下方式配置 `/etc/nsswitch.conf` 文件，以便在发生切换或故障转移时数据库服务可以正常启动和停止。

在可以控制逻辑主机（运行 Sun Cluster HA for Oracle）的每个节点上，将以下条目包含到 `/etc/nsswitch.conf` 文件中。

```
passwd:    files nis [TRYAGAIN=0]
publickey: files nis [TRYAGAIN=0]
project:   files nis [TRYAGAIN=0]
group:     files
```

Sun Cluster HA for Oracle 使用 `su user` 命令来启动和停止数据库节点。如果群集节点的公共网络出现故障，网络信息名称服务可能会变为不可用。为组添加上述条目之一，可确保在网络信息名称服务不可用时 `su(1M)` 命令不参考 NIS/NIS+ 名称服务。

3. 为 Sun Cluster HA for Oracle 配置群集文件系统。

如果原始设备包含数据库，请配置全局设备以进行原始设备访问。有关如何配置全局设备的信息，请参见《*Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）*》。

如果使用 Solstice DiskSuite™/Solaris 卷管理器软件，请配置 Oracle 软件以使用已镜像元设备或原始镜像元设备的 UNIX 文件系统 (UFS) 日志功能。有关如何配置原始镜像元设备的详细信息，请参见 Solstice DiskSuite/Solaris Volume Manager 文档。

4. 在本地或多主机磁盘上准备 `$ORACLE_HOME` 目录。

注意 – 如果在本地磁盘上安装 Oracle 二进制，请使用单独的磁盘（如果可能）。在单独的磁盘上安装 Oracle 二进制可以防止在重新安装操作环境的过程中覆盖二进制。

5. 在每个节点上，为 `/etc/group` 文件中的数据库管理员 (DBA) 组创建条目，并将潜在的用户添加到该组。

通常，将 DBA 组命名为 *dba*。检验 *root* 和 *oracle* 用户是否为 *dba* 组的成员，并根据需要为其他 DBA 用户添加条目。确保运行 Sun Cluster HA for Oracle 的所有节点上的组 ID 均相同，如下例所示。

```
dba:*:520:root,oracle
```

您可以在网络名称服务（例如 NIS 或 NIS+）中创建组的条目。如果以这种方式创建组的条目，请将该条目添加到本地 */etc/inet/hosts* 文件中，以消除与网络名称服务的依赖性。

6. 在每个节点上，为 Oracle 用户 ID (*oracle*) 创建条目。

通常，将 Oracle 用户 ID 命名为 *oracle*。以下命令更新 */etc/passwd* 和 */etc/shadow* 文件，使这两个文件包含 Oracle 用户 ID 条目。

```
# useradd -u 120 -g dba -d /Oracle-home oracle
```

确保运行 Sun Cluster HA for Oracle 的所有节点上的 *oracle* 用户条目均相同。

▼ 如何使用 Solstice DiskSuite 配置 Oracle 数据库访问

请使用此过程通过 Solstice DiskSuite 卷管理器来配置 Oracle 数据库。

1. 为要使用的 Solstice DiskSuite 软件配置磁盘设备。

有关如何配置 Solstice DiskSuite 软件的信息，请参见《*Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）*》。

2. 如果使用原始设备来包含数据库，请运行以下命令以更改每个原始镜像元设备的属主、组和模式。

如果不使用原始设备，请勿执行此步骤。

a. 如果创建原始设备，请在可以控制 Oracle 资源组的每个节点上针对每个设备运行以下命令。

```
# chown oracle /dev/md/metaset/rdisk/dn
# chgrp dba /dev/md/metaset/rdisk/dn
# chmod 600 /dev/md/metaset/rdisk/dn
```

metaset 指定磁盘集的名称

/rdisk/dn 指定 *metaset* 磁盘集内的原始磁盘设备的名称

b. 检验更改是否有效。

```
# ls -lL /dev/md/metaset/rdisk/dn
```

▼ 如何使用 VERITAS Volume Manager 配置 Oracle 数据库访问

请使用此过程通过 VERITAS Volume Manager 软件配置 Oracle 数据库。

1. 配置磁盘设备以供 VxVM 软件使用。

有关如何配置 VERITAS Volume Manager 的信息，请参见《*Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）*》。

2. 如果使用原始设备来包含数据库，请在当前磁盘组主节点上运行以下命令以更改每个设备的属主、组和模式。

如果不使用原始设备，请勿执行此步骤。

a. 如果创建原始设备，请针对每个原始设备运行以下命令。

```
# vxedit -g diskgroup set user=oracle group=dba mode=600 volume
```

diskgroup 指定磁盘组的名称

volume 指定磁盘组内原始卷的名称

b. 检验更改是否有效。

```
# ls -lL /dev/vx/rdisk/diskgroup/volume
```

c. 向群集重新注册磁盘设备组，以使 VxVM 名称空间在整个群集中保持一致。

```
# scconf -c -D name=diskgroup
```

安装 Oracle 软件

本节包含安装 Oracle 软件所需的步骤。

▼ 如何安装 Oracle 软件

1. 成为某个群集成员的超级用户。

2. 注意 Oracle 安装要求。

在以下位置之一安装 Oracle 二进制。

- 群集节点的本地磁盘
- 高可用性的本地文件系统
- 群集文件系统

注意 – 在群集文件系统中安装 Oracle 软件之前，请启动 Sun Cluster 软件，并成为磁盘设备组的属主。

有关安装位置的详细信息，请参见第 11 页“准备节点和磁盘”。

3. 安装 Oracle 软件。

无论在何处安装 Oracle 软件，应像在标准 Oracle 安装过程中一样修改每个节点的 `/etc/system` 文件。然后重新引导。

请以 `oracle` 身份登录以确保整个目录的所有权，然后再执行此步骤。有关如何安装 Oracle 软件的说明，请参见相应的 Oracle 安装和配置指南。

4. (可选的) 如果要将 Sun Cluster HA for Oracle 与 Oracle 10g 一起使用，则应防止系统启动 Oracle cssd 守护进程。

从安装 Oracle 软件的节点上的 `/etc/inittab` 文件中删除 Oracle `cssd` 守护进程的条目。要删除此条目，请删除 `/etc/inittab` 文件中的以下行：

```
h1:23:respawn:/etc/init.d/init.cssd run >/dev/null 2>&1 > </dev/null
```

Sun Cluster HA for Oracle 不需要 Oracle `cssd` 守护进程。因此，删除此条目不会影响使用 Sun Cluster HA for Oracle 的 Oracle 10g 的运行。如果 Oracle 安装发生更改并因而需要 Oracle `cssd` 守护进程，请将此守护进程的条目恢复到 `/etc/inittab` 文件中。



注意 – 如果使用的是 Oracle 10g Real Application Clusters，请不要从 `/etc/inittab` 文件中删除 `cssd` 守护进程的条目。

如果从 `/etc/inittab` 文件中删除 Oracle `cssd` 守护进程的条目，将防止显示不必要的错误消息。否则，`init(1M)` 命令将尝试启动 Oracle `cssd` 守护进程，可能会导致系统显示此类错误消息。如果在具有高可用性的本地文件系统或群集文件系统中安装了 Oracle 二进制文件，系统将会显示这些错误消息。系统将重复显示这些消息，直到装入安装了 Oracle 二进制文件的文件系统。

这些错误消息如下所示：

```
INIT: Command is respawning too rapidly. Check for possible errors.
id: h1 "/etc/init.d/init.cssd run >/dev/null 2>&1 >/dev/null"
```

```
Waiting for filesystem containing $CRSCTL.
```

如果发生以下事件，系统将显示这些消息：

- 节点在非群集模式下运行。在此情况下，系统不会装入 Sun Cluster 控制的文件系统。
- 节点正在进行引导。在此情况下，系统将重复显示这些消息，直到 Sun Cluster 装入安装了 Oracle 二进制文件的文件系统。

- Oracle 将在非原先运行 Oracle 安装的节点上启动或故障转移到该节点。在这样的配置中，Oracle 二进制文件将安装在具有高可用性的本地文件系统中。在此情况下，这些消息将显示在曾运行 Oracle 安装的节点的控制台上。

检验 Oracle 的安装和配置

本节包含检验 Oracle 的安装和配置所需的过程。

▼ 如何检验 Oracle 的安装

此过程不检验您的应用程序是否具有高可用性，因为您尚未安装数据服务。

1. 确认 `$ORACLE_HOME/bin/oracle` 文件的拥有者、组和模式为以下内容：

- 拥有者：oracle
- 组：dba
- 模式：-rwsr-s--x

```
# ls -l $ORACLE_HOME/bin/oracle
```

2. 检验 `$ORACLE_HOME/bin` 目录中是否存在侦听程序二进制。

从此处可转到何处

完成本节中的工作后，请转到第 16 页“创建 Oracle 数据库”。

创建 Oracle 数据库

本节包含在 Sun Cluster 环境中配置和创建初始 Oracle 数据库的过程。如果您创建和配置了其他数据库，请忽略第 16 页“如何创建 Oracle 数据库”过程。

▼ 如何创建 Oracle 数据库

1. 准备数据库配置文件。

将所有与数据库相关的文件（数据文件、恢复日志文件和控制文件）放在共享原始全局设备中或群集文件系统中。有关安装位置的信息，请参见第 11 页 “准备节点和磁盘”。

在 `init$ORACLE_SID.ora` 或 `config$ORACLE_SID.ora` 文件中，您可能需要修改 `control_files` 和 `background_dump_dest` 的赋值，以指定控制文件和警报文件的位置。

注意 – 如果将 Solaris 验证用于数据库登录，请将 `init$ORACLE_SID.ora` 文件中的 `remote_os_authent` 变量设置为 `True`。

2. 使用下面的一个实用程序开始创建数据库：

- Oracle installer
- Oracle `sqlplus(1M)` 命令

在创建过程中，请确保将所有与数据库相关的文件都放在共享全局设备或群集文件系统中的相应位置。

3. 检验控制文件的文件名与配置文件中的文件名是否匹配。

4. 创建 `v$sysstat` 视图。

运行用于创建 `v$sysstat` 视图的目录脚本。Sun Cluster HA for Oracle 的故障监视器将使用此视图。

从此处可转到何处

完成本节中的工作后，请转到第 17 页 “设置 Oracle 数据库权限”。

设置 Oracle 数据库权限

请执行本节中的过程来设置 Oracle 数据库权限。

▼ 如何设置 Oracle 数据库权限

1. 启用故障监视功能要使用的用户和口令的访问权限。

- 使用 Oracle 验证方法 – 对于所有支持的 Oracle 发行版，请在 `sqlplus` 提示符下键入以下脚本。

```
# sqlplus "/as sysdba"

grant connect, resource to user identified by passwd;
alter user user default tablespace system quota 1m on
system;
grant select on v_$sysstat to user;
grant create session to user;
grant create table to user;

exit;
```

- 使用 Solaris 验证方法 – 为数据库授予权限以使用 Solaris 验证。

注意 – 为其启用 Solaris 验证的用户是拥有 \$ORACLE_HOME 目录中文件的用户。以下代码样例说明了用户 *oracle* 拥有这些文件。

```
# sqlplus "/as sysdba"

create user ops$oracle identified by externally
default tablespace system quota 1m on system;
grant connect, resource to ops$oracle;
grant select on v_$sysstat to ops$oracle;
grant create session to ops$oracle;
grant create table to ops$oracle;

exit;
```

2. 为 Sun Cluster 软件配置 NET8。

从群集中的所有节点必须都可以访问 listener.ora 文件。将这些文件放在群集文件系统中或放在可能运行 Oracle 资源的每个节点的本地文件系统中。

注意 – 如果将 listener.ora 文件放在 /var/opt/oracle 目录或 \$ORACLE_HOME/network/admin 目录以外的位置，则必须在用户环境文件中指定 TNS_ADMIN 变量或等效的 Oracle 变量。有关 Oracle 变量的信息，请参见 Oracle 文档。您还必须运行 scrgadm(1M) 命令以设置资源扩展参数 User_env，该参数用于将用户环境文件作为源。有关格式的详细信息，请参见第 46 页 “SUNW.oracle_listener 扩展特性” 或第 43 页 “SUNW.oracle_server 扩展特性”。

Sun Cluster HA for Oracle 对侦听程序名称没有限制，它可以是任何有效的 Oracle 侦听程序名称。

以下代码样例标识了更新的 listener.ora 中的行。

```
LISTENER =
  (ADDRESS_LIST =
    (ADDRESS =
```

```

        (PROTOCOL = TCP)
        (HOST = logical-hostname) <- use logical hostname
        (PORT = 1527)
    )
)

```

```

SID_LIST_LISTENER =

```

```

        (SID_NAME = SID) <- Database name,
default is ORCL

```

以下代码样例标识了客户机上更新的 `tnsnames.ora` 中的行。

```

service_name =

```

```

        (ADDRESS =
            (PROTOCOL = TCP)
            (HOST = logicalhostname) <- logical hostname
            (PORT = 1527) <- must match port in LISTENER.ORA
        )
)
(CONNECT_DATA =
    (SID = <SID>)) <- database name, default is ORCL

```

下例说明了如何为以下 Oracle 实例更新 `listener.ora` 和 `tnsnames.ora` 文件。

实例	逻辑主机	侦听程序
ora8	hadbms3	LISTENER-ora8
ora9	hadbms4	LISTENER-ora9

相应的 `listener.ora` 的条目包括以下条目。

```

LISTENER-ora9 =
    (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS =
            (PROTOCOL = TCP)
            (HOST = hadbms4)
            (PORT = 1530)
        )
    )
SID_LIST_LISTENER-ora9 =
    (SID_LIST =
        (SID_DESC =
            (SID_NAME = ora9)
        )
    )
LISTENER-ora8 =
    (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS= (PROTOCOL=TCP) (HOST=hadbms3) (PORT=1806))
    )

```

```

SID_LIST_LISTENER-ora8 =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (SID_NAME = ora8)
    )
  )

```

相应的 `tnsnames.ora` 的条目包括以下条目。

```

ora8 =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
        (HOST = hadbms3)
        (PORT = 1806))
    )
    (CONNECT_DATA = (SID = ora8))
  )
ora9 =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS =
        (PROTOCOL = TCP)
        (HOST = hadbms4)
        (PORT = 1530))
    )
    (CONNECT_DATA = (SID = ora9))
  )

```

3. 检验是否安装了 Sun Cluster 软件，并且它是否在所有节点上运行。

```
# scstat
```

从此处可转到何处

请转到第 20 页 “[安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包](#)” 以安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包。

安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包

如果未在 Sun Cluster 初始安装期间安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包，请执行此过程以安装该软件包。在要安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包的每个群集节点上执行此过程。必需使用 Sun Java Enterprise System Accessory CD Volume 3 才能完成此过程。

如果要同时安装多个数据服务，请执行《*Sun Cluster 软件安装指南（适用于 Solaris OS）*》的“安装软件”中的过程。

请使用以下安装工具之一来安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包：

- Web Start 程序
- `scinstall` 实用程序

注意 – 在早于 Sun Cluster 3.1 数据服务 10/03 的发行版中未提供 Web Start 程序。

▼ 如何使用 Web Start 程序来安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包

您可以使用命令行界面 (CLI) 或图形用户界面 (GUI) 运行 Web Start 程序。CLI 和 GUI 中指令的内容和顺序类似。有关 Web Start 程序的详细信息，请参见 `installer(1M)` 手册页。

1. 在要安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包的群集节点上成为超级用户。
2. (可选的) 如果要使用 GUI 运行 Web Start 程序，请确保已设置 `DISPLAY` 环境变量。
3. 将 Sun Java Enterprise System Accessory CD Volume 3 放入 CD-ROM 驱动器。
如果卷管理守护程序 `vold(1M)` 正在运行并被配置为管理 CD-ROM 设备，它将在 `/cdrom/cdrom0` 目录中自动装载 CD-ROM。
4. 更改到 CD-ROM 的 Sun Cluster HA for Oracle 组件目录。
用于 Sun Cluster HA for Oracle 数据服务的 Web Start 程序位于此目录中。

```
# cd /cdrom/cdrom0/\ncomponents/SunCluster_HA_Oracle_3.1
```
5. 启动 Web Start 程序。

```
# ./installer
```
6. 系统提示时，选择安装类型。
 - 要仅安装 C 语言环境，请选择“典型”。
 - 要安装其他语言环境，请选择“定制”。
7. 按照屏幕上的说明在节点上安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包。
安装完成后，Web Start 程序将提供安装摘要。此摘要使您可以查看 Web Start 程序在安装期间创建的日志。这些日志位于 `/var/sadm/install/logs` 目录中。
8. 退出 Web Start 程序。
9. 从 CD-ROM 驱动器中取出 Sun Java Enterprise System Accessory CD Volume 3。
 - a. 为确保没有在使用 CD-ROM，请将目录更改为非 CD-ROM 中的目录。

- b. 弹出 CD-ROM。

```
# eject cdrom
```

从此处可转到何处

请参见第 22 页 “注册和配置 Sun Cluster HA for Oracle ” 以注册 Sun Cluster HA for Oracle 并配置数据服务的群集。

▼ 如何使用 `scinstall` 实用程序安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包

1. 将 Sun Java Enterprise System Accessory CD Volume 3 放入 CD-ROM 驱动器。
2. 运行 `scinstall` 实用程序（不使用任何选项）。
此步骤将以交互模式启动 `scinstall` 实用程序。
3. 选择菜单选项“将新数据服务的支持添加到此群集节点”。
`scinstall` 实用程序将提示您输入其他信息。
4. 提供 Sun Java Enterprise System Accessory CD Volume 3 的路径。
实用程序将此 CD 称为“数据服务 CD”。
5. 指定要安装的数据服务。
`scinstall` 实用程序将列出您选定的数据服务，并要求您确认选择。
6. 退出 `scinstall` 实用程序。
7. 从驱动器中取出 CD。

从此处可转到何处

请参见第 22 页 “注册和配置 Sun Cluster HA for Oracle ” 以注册 Sun Cluster HA for Oracle 并配置数据服务的群集。

注册和配置 Sun Cluster HA for Oracle

本节包含配置 Sun Cluster HA for Oracle 所需的过程。

设置 Sun Cluster HA for Oracle 扩展特性

使用附录 A 中的扩展特性来创建资源。在创建资源时，使用 `scrgadm -x parameter=value` 命令来配置扩展特性。如果已创建了资源，请使用《*Sun Cluster 数据服务规划和管理指南（适用于 Solaris OS）*》的“管理数据服务资源”中的过程来配置扩展特性。您可以动态地更新某些扩展特性。但是，只能在创建或禁用资源时更新其他扩展特性。“可调”条目表示何时可以更新各个特性。有关所有 Sun Cluster 特性的详细信息，请参见《*Sun Cluster 数据服务规划和管理指南*》中的“标准特性”。

第 43 页 “SUNW.oracle_server 扩展特性” 介绍了可以为 Oracle 服务器设置的扩展特性。对于 Oracle 服务器，要求您仅设置以下扩展特性：

- ORACLE_HOME
- ORACLE_SID
- Alert_log_file
- Connect_string

▼ 如何注册和配置 Sun Cluster HA for Oracle

请使用此过程将 Sun Cluster HA for Oracle 配置为故障转移数据服务。此过程假定您在 Sun Cluster 初始安装过程中安装了数据服务软件包。如果未将 Sun Cluster HA for Oracle 软件包安装为 Sun Cluster 初始安装的一部分，请转到第 20 页 “安装 Sun Cluster HA for Oracle 软件包” 以安装数据服务软件包。否则，请使用此过程来配置 Sun Cluster HA for Oracle。

要执行此过程，必须掌握以下信息。

- 控制数据服务的群集节点的名称。
- 客户用于访问数据服务的网络资源。通常是在安装群集时设置此 IP 地址。有关网络资源的详细信息，请参见《*Sun Cluster 概念指南（适用于 Solaris OS）*》。
- 要配置的资源 Oracle 应用程序二进制的路径。

1. 成为某个群集成员的超级用户。

2. 运行 `scrgadm` 命令，以对数据服务的资源类型进行注册。

对于 Sun Cluster HA for Oracle，需要注册两种资源类型（SUNW.oracle_server 和 SUNW.oracle_listener），如下所示。

```
# scrgadm -a -t SUNW.oracle_server
# scrgadm -a -t SUNW.oracle_listener
```

-a 添加数据服务资源类型。

-t SUNW.oracle_type 为数据服务指定预定义的资源类型名称。

3. 创建故障转移资源组，以保存网络资源和应用程序资源。

您可以使用 `-h` 选项选择可用于运行数据服务的节点集，如下所示。

```
# scrgadm -a -g resource-group [-h nodelist]
```

- `-g resource-group` 指定资源组的名称。可以选择此名称，但对于群集中的所有资源组来说，该名称必须唯一。
- `-h nodelist` 指定一个可选的、用逗号分隔的物理节点名称或 ID 的列表，这些节点名称或 ID 标识潜在的主节点。此处的顺序确定了在故障转移过程中将节点选为主节点的顺序。

注意 – 使用 `-h` 选项可以指定节点列表的顺序。如果群集中的所有节点都是潜在的主节点，则不必使用 `-h` 选项。

4. 检验是否已将您使用的所有网络资源都添加到了名称服务数据库中。

在 Sun Cluster 的安装过程中应该已经执行了此项检验。

注意 – 请确保所有网络资源都已存在于服务器和客户机的 `/etc/inet/hosts` 文件中，以免因查找名称服务而导致任何故障。

5. 将网络资源添加到故障转移资源组中。

```
# scrgadm -a -L -g resource-group -l logical-hostname [-n netiflist]
```

`-l logical-hostname` 指定网络资源。网络资源是客户机用于访问 Sun Cluster HA for Oracle 的逻辑主机名或共享地址（IP 地址）。

`[-n netiflist]` 指定一个可选的、用逗号分隔的列表，该列表标识各节点上的 IP 网络多路径处理组。`netiflist` 中的每个元素的格式必须为 `netif@node`。`netif` 可被指定为 IP 网络多路径处理组的名称，例如 `sc_ipmp0`。节点可由节点名称或节点 ID 标识，例如 `sc_ipmp0@1` 或 `sc_ipmp@phys-schost-1`。

注意 – Sun Cluster 目前不支持将适配器名称用作 `netif`。

6. 在群集中注册 SUNW.HAStoragePlus 资源类型。

```
# scrgadm -a -t SUNW.HAStoragePlus
```

7. 创建类型为 SUNW.HAStoragePlus 的资源 oracle-hastp-rs。

```
# scrgadm -a -j oracle-hastp-rs -g oracle-rg -t SUNW.HAStoragePlus \
```

[如果数据库位于原始设备上，请指定全局设备路径。]

```
-x GlobalDevicePaths=ora-set1,/dev/global/dsk/dl \
```

[如果数据库位于群集文件服务上，请指定全局文件系统和本地文件系统装载点。]

```
-x FilesystemMountPoints=/global/ora-inst,/global/ora-data/logs,/
```

```
local/ora-data \  
[将 AffinityOn 设置为 TRUE。]  
-x AffinityOn=TRUE
```

注意 – 必须将 AffinityOn 设置为 TRUE，并且本地文件系统必须位于全局磁盘组中，以便进行故障转移。

8. 运行 `scswitch` 命令，以完成以下任务并使资源组 `oracle-rg` 在一个群集节点上实现联机。



注意 – 请确保仅以资源组级别进行切换。以设备组级别进行切换会使资源组处于混乱状态，从而导致资源组进行故障转移。

- 将资源组转入 MANAGED 状态。
- 使资源组联机。

此节点将成为设备组 `ora-set1` 和原始设备 `/dev/global/dsk/d1` 的主节点。与 `/global/ora-inst` 和 `/global/ora-data/logs` 等文件系统相关联的设备组也将成为此节点上的主设备组。

```
# scswitch -Z -g oracle-rg
```

9. 在故障转移资源组中创建 Oracle 应用程序资源。

- Oracle 服务器资源：

```
# scrgadm -a -j resource -g resource-group \  
-t SUNW.oracle_server \  
-x Connect_string=user/passwd \  
-x ORACLE_SID=instance \  
-x ORACLE_HOME=Oracle-home \  
-x Alert_log_file=path-to-log \  
-x Restart_type=entity-to-restart  
-y resource_dependencies=storageplus-resource
```

- Oracle 侦听程序资源：

```
# scrgadm -a -j resource -g resource-group \  
-t SUNW.oracle_listener \  
-x LISTENER_NAME=listener \  
-x ORACLE_HOME=Oracle-home  
-y resource_dependencies=storageplus-resource
```

-j *resource*
指定要添加的资源名称。

-g *resource-group*
指定要放置资源的资源组名称。

- t SUNW.oracle_server/listener
指定要添加的资源类型。
- x Alert_log_file =*path-to-log*
在 \$ORACLE_HOME 下设置服务器消息日志的路径。
- x Connect_string =*user/passwd*
指定故障监视器连接到数据库时所要使用的用户名和口令。这些设置必须与您在第 17 页“如何设置 Oracle 数据库权限”中设置的权限相一致。如果使用 Solaris 授权，请键入一个斜杠 (/)，而不使用用户名和口令。
- x ORACLE_SID =*instance*
设置 Oracle 系统标识符。
- x LISTENER_NAME =*listener*
设置 Oracle 侦听程序实例的名称。此名称必须与 listener.ora 中的对应条目相匹配。
- x ORACLE_HOME =*Oracle-home*
将路径设置为 Oracle 起始目录。
- x Restart_type= *entity-to-restart*
指定对故障的响应是重新启动时，服务器故障监视器将重新启动的实体。按以下方式设置 *entity-to-restart* :
 - 要指定包含此资源的资源组中的所有资源都重新启动，请将 *entity-to-restart* 设置为 RESOURCE_GROUP_RESTART。缺省情况下，包含此资源的资源组将重新启动。

如果将 *entity-to-restart* 设置为 RESOURCE_GROUP_RESTART，资源组中的所有其他资源（例如 Apache 或 DNS）将重新启动，即使这些资源没有出错。因此，请仅将在 Oracle 服务器资源重新启动时需要重新启动的资源包含在资源组中。
 - 要指定仅此资源重新启动，请将 *entity-to-restart* 设置为 RESOURCE_RESTART。

注意 – 您也可以设置属于 Oracle 数据服务的其他扩展特性，以覆盖其缺省值。有关扩展特性的列表，请参见第 23 页“设置 Sun Cluster HA for Oracle 扩展特性”。

10. 启用资源和故障监视。

- ```
scswitch -Z -g resource-group
```
- Z                    启用资源和监视器，使资源组转为 MANAGED 状态并使其联机。
  - g *resource-group*    指定资源组的名称。

## 示例 — 注册 Sun Cluster HA for Oracle

下例说明了如何在双节点群集中注册 Sun Cluster HA for Oracle。

#### 群集信息

节点名称：*phys-schost-1*、*phys-schost-2*

逻辑主机名：*schost-1*

资源组：*resource-group-1* (故障转移资源组)

Oracle 资源：*oracle-server-1*、*oracle-listener-1*

Oracle 实例：*ora-lsnr* (侦听程序)、*ora-srvr* (服务器)

(添加故障转移资源组以包含所有资源。)# `scrgadm -a -g resource-group-1`

(将逻辑主机名资源添加到资源组。)#

`scrgadm -a -L -g resource-group-1 -l schost-1`

(注册 Oracle 资源类型。)# `scrgadm -a -t SUNW.oracle_server`

# `scrgadm -a -t SUNW.oracle_listener`

(将 Oracle 应用程序资源添加到资源组。)

# `scrgadm -a -j oracle-server-1 -g resource-group-1 \`

`-t SUNW.oracle_server -x ORACLE_HOME=/global/oracle \`

`-x Alert_log_file=/global/oracle/message-log \`

`-x ORACLE_SID=ora-srvr -x Connect_string=scott/tiger`

# `scrgadm -a -j oracle-listener-1 -g resource-group-1 \`

`-t SUNW.oracle_listener -x ORACLE_HOME=/global/oracle \`

`-x LISTENER_NAME=ora-lsnr`

(使资源组联机。)

# `scswitch -Z -g resource-group-1`

## 从此处可转到何处

注册和配置了 Sun Cluster HA for Oracle 之后，请转到第 27 页“[检验 Sun Cluster HA for Oracle 的安装](#)”。

---

## 检验 Sun Cluster HA for Oracle 的安装

请执行以下检验测试，以确保您已正确安装了 Sun Cluster HA for Oracle。

这些适宜的检验可确保运行 Sun Cluster HA for Oracle 的所有节点都可以启动 Oracle 实例，并且配置中的其他节点都可以访问 Oracle 实例。请执行这些适宜的检验，以便启动 Sun Cluster HA for Oracle 的 Oracle 软件时不出现任何问题。

## ▼ 如何检验 Sun Cluster HA for Oracle 的安装

1. 以 *oracle* 身份登录当前控制 Oracle 资源组的节点。
2. 设置环境变量 `ORACLE_SID` 和 `ORACLE_HOME`。
3. 确认您可以从此节点启动 Oracle 实例。
4. 确认您可以连接到 Oracle 实例。  
将 `sqlplus` 命令与在 `connect_string` 特性中定义的 `user/password` 变量一起使用。  

```
sqlplususer/passwd@tns_service
```
5. 关闭 Oracle 实例。  
Sun Cluster 软件将重新启动 Oracle 实例，因为 Oracle 实例在 Sun Cluster 控制下。
6. 将包含 Oracle 数据库资源的资源组切换到另一个群集成员。  
以下示例说明了如何完成此步骤。  

```
scswitch -z -g resource-group -h node
```
7. 以 *oracle* 身份登录此时包含资源组的节点。
8. 重复步骤 3 和步骤 4 以确认与 Oracle 实例交互。

## Oracle 客户机

客户机必须始终通过使用网络资源而不是物理主机名来参考数据库。网络资源是在故障转移期间可以在物理节点之间移动的 IP 地址。物理主机名是计算机名称。

例如，在 `tnsnames.ora` 文件中，您必须将网络资源指定为正运行数据库实例的主机。网络资源是逻辑主机名或共享地址。请参见第 17 页“如何设置 Oracle 数据库权限”。

---

**注意** – Oracle 客户机与服务器的连接在 Sun Cluster HA for Oracle 切换后将断开。必须准备客户机应用程序以根据需要进行断开连接、重新连接或恢复。事务监视器可能简化了应用程序。此外，Sun Cluster HA for Oracle 节点的恢复时间取决于应用程序。

---

## Sun Cluster HA for Oracle 日志文件的位置

Sun Cluster HA for Oracle 数据服务的每个实例在 `/var/opt/SUNWscor` 目录的子目录中维护日志文件。

- `/var/opt/SUNWscor/oracle_server` 目录包含用于 Oracle 服务器的日志文件。
- `/var/opt/SUNWscor/oracle_listener` 目录包含用于 Oracle 侦听程序的日志文件。

这些文件包含有关 Sun Cluster HA for Oracle 数据服务执行的操作的信息。要获得有关配置疑难解答的诊断信息，或者监视 Sun Cluster HA for Oracle 数据服务的性能，请参阅这些文件。

---

## 了解 Sun Cluster HA for Oracle 故障监视器

Sun Cluster HA for Oracle 的两个故障监视器分别是服务器监视器和侦听程序监视器。

### Oracle 服务器故障监视器

用于 Oracle 服务器的故障监视器使用对服务器的请求来查询服务器的健康状况。

服务器故障监视器通过 `pmfadm` 启动，以使监视器具有高可用性。如果监视器由于任何原因而终止，进程监视器工具 (PMF) 将自动重新启动该监视器。

### 服务器故障监视器进程

服务器故障监视器包括以下进程。

- 主故障监视器进程，用于执行错误查找和 `scha_control` 操作
- 数据库客户机故障探测，用于执行数据库事务

### 主故障监视器的操作

如果数据库处于联机状态，并且在事务处理过程中没有返回错误，则主故障监视器确定操作是成功的。

## 数据库客户机故障探测的操作

数据库客户机故障探测将查询动态性能视图 `v$sysstat` 以获得数据库性能统计信息。这些统计信息发生变化表示数据库运行正常。如果这些统计信息在连续查询之间保持不变，故障探测将执行数据库事务以确定数据库是否运行正常。这些事务包括在用户表空间中对表的创建、更新和拖放。

数据库客户机故障探测以 Oracle 用户身份执行其所有事务。此用户的 ID 在准备节点的过程中进行指定，如第 11 页“如何准备节点”中所述。

探测使用在资源特性 `Probe_timeout` 中设置的超时值，来确定用于成功探测 Oracle 所分配的时间。

## 服务器故障监视器响应数据库事务失败所执行的操作

如果数据库事务失败，服务器故障监视器将执行一项由导致失败的错误所确定的操作。要更改服务器故障监视器执行的操作，请按第 31 页“定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器”中的说明定制服务器故障监视器。

如果操作需要运行外部程序，该程序将作为单独的进程在后台运行。

可能的操作如下所示：

- **忽略。** 服务器故障监视器将忽略错误。
- **停止监视。** 服务器故障监视器将停止，不关闭数据库。
- **重新启动。** 服务器故障监视器将停止，并重新启动由 `Restart_type` 扩展特性的值所指定的实体：
  - 如果将 `Restart_type` 扩展特性设置为 `RESOURCE_GROUP_RESTART`，服务器故障监视器将重新启动数据库服务器资源组。缺省情况下，服务器故障监视器将重新启动数据库服务器资源组。
  - 如果将 `Restart_type` 扩展特性设置为 `RESOURCE_RESTART`，服务器故障监视器将重新启动数据库服务器资源。

---

**注意** – 在 `Retry_interval` 资源特性指定的时间内，尝试重新启动的次数可能会超过 `Retry_count` 资源特性的值。如果发生这种情况，服务器故障监视器将尝试将资源组切换到另一个节点。

---

- **切换。** 服务器故障监视器将数据库资源组切换到另一个节点。如果没有可用的节点，切换资源组的尝试将失败。如果切换资源组的尝试失败，数据库服务器将重新启动。

## 由服务器故障监视器扫描日志警报

Oracle 软件在警报日志文件中记录警报。此文件的绝对路径由 `SUNW.oracle_server` 资源的 `alert_log_file` 扩展特性所指定。服务器故障监视器于以下时间在警报日志文件中扫描新的警报：

- 在服务器故障监视器启动时
- 每次服务器故障监视器查询服务器的健康状况时

如果为服务器故障监视器检测到的日志警报定义一个操作，服务器故障监视器将执行响应警报的操作。

日志警报的预设操作在表 2 中列出。要更改服务器故障监视器执行的操作，请按第 31 页“定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器”中的说明定制服务器故障监视器。

## Oracle 侦听程序故障监视器

Oracle 侦听程序故障监视器将检查 Oracle 侦听程序的状态。

如果正在运行侦听程序，Oracle 侦听程序故障监视器将忽略探测成功。如果故障监视器检测到一个错误，侦听程序将重新启动。

侦听程序探测通过 `pmfadm` 启动，以使探测具有高可用性。如果探测被终止，PMF 将自动重新启动探测。

如果在探测过程中侦听程序出现问题，探测将尝试重新启动侦听程序。在资源特性 `Retry_count` 中设置的值确定了探测尝试重新启动的最大次数。如果在尝试了最大次数后，探测仍不成功，探测将停止故障监视器，并且不切换资源组。

---

## 定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器

定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器使您可以按以下方式修改服务器故障监视器的性能：

- 覆盖用于错误的预设操作
- 为没有预设操作的错误指定一个操作



---

**注意** – 定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器之前，请考虑定制的影响，特别是当您从重新启动或切换更改到忽略或停止监视的时候。如果长期没有更正错误，错误可能会导致数据库出现问题。如果在定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器之后遇到有关数据库的问题，请恢复为使用预设操作。恢复为预设操作使您可以确定问题是否由定制引起。

---

定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器包括以下活动：

1. 为错误定义定制性能
2. 将定制操作文件传播到群集中的所有节点
3. 指定服务器故障监视器要使用的定制操作文件

## 为错误定义定制性能

Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器可以检测以下类型的错误：

- DBMS 错误，在服务器故障监视器探测数据库期间发生
- 警报，Oracle 在警报日志文件中记录
- 超时，由于在 Probe\_timeout 扩展特性设置的时间内接收响应失败而导致

要为这些类型的错误定义定制性能，请创建一个定制操作文件。

## 定制操作文件格式

定制操作文件是纯文本文件。该文件包含用于定义 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器的定制性能的一个或多个条目。每个条目为一个 DBMS 错误、一个超时错误或几个日志警报定义定制性能。在定制操作文件中最多允许有 1024 个条目。

---

**注意** – 定制操作文件中的每个条目可以覆盖用于错误的预设操作，也可以为没有预设操作的错误指定一个操作。在定制操作文件中创建条目仅适用于以下情况：要覆盖预设操作或错误没有预设操作。对于未更改的操作，请勿为其创建条目。

---

定制操作文件中的条目由一系列用分号隔开的关键字值对组成。每个条目用花括号括住。

定制操作文件中条目的格式如下：

```
{
[ERROR_TYPE=DBMS_ERROR|SCAN_LOG|TIMEOUT_ERROR;]
ERROR=error-spec;
[ACTION=SWITCH|RESTART|STOP|NONE;]
```

```
[CONNECTION_STATE=co|di|on|*];
[NEW_STATE=co|di|on|*];
[MESSAGE="message-string"]
}
```

在分隔的关键字值对之间和条目之间可能会使用空格，以设置文件的格式。

定制操作文件中关键字的含义和允许的值如下：

#### ERROR\_TYPE

表示服务器故障监视器已检测到的错误的类型。此关键字的允许值包括：

DBMS\_ERROR            指定错误是 DBMS 错误。  
SCAN\_LOG              指定错误是记录在警报日志文件中的警报。  
TIMEOUT\_ERROR        指定错误是超时。

ERROR\_TYPE 关键字是可选的。如果忽略此关键字，错误将被假定为 DBMS 错误。

#### ERROR

标识错误。*error-spec* 的数据类型和含义由 ERROR\_TYPE 关键字的值确定，如下表所示。

| ERROR_TYPE    | 数据类型      | 含义                                   |
|---------------|-----------|--------------------------------------|
| DBMS_ERROR    | Integer   | 由 Oracle 生成的 DBMS 错误的错误编号            |
| SCAN_LOG      | 被引用的正规表达式 | Oracle 已记录到 Oracle 警报日志文件中的错误消息中的字符串 |
| TIMEOUT_ERROR | Integer   | 自上次启动或重新启动服务器故障监视器以来，连续超时探测的次数       |

您必须指定 ERROR 关键字。如果忽略此关键字，定制操作文件中的条目将被忽略。

#### ACTION

指定服务器故障监视器响应错误要执行的操作。此关键字的允许值包括：

NONE                  指定服务器故障监视器忽略错误。  
STOP                   指定服务器故障监视器停止。  
RESTART              指定服务器故障监视器停止，并重新启动由 SUNW.oracle\_server 资源的 Restart\_type 扩展特性的值指定的实体。  
SWITCH                指定服务器故障监视器将数据库服务器资源组切换到另一个节点。

ACTION 关键字是可选的。如果忽略此关键字，服务器故障监视器将忽略错误。

#### CONNECTION\_STATE

指定在检测到错误时数据库和服务器故障监视器之间的连接所需的状态。仅当检测到错误时连接处于所需的状态，才应用此条目。此关键字的允许值包括：

\*                      指定始终应用此条目，无论连接的状态如何。

- co 指定仅当服务器故障监视器尝试连接到数据库时才应用此条目。
- on 指定仅当服务器故障监视器处于联机状态时才应用此条目。如果服务器故障监视器连接到数据库，它就处于联机状态。
- di 指定仅当服务器故障监视器与数据库断开连接时才应用此条目。

CONNECTION\_STATE 关键字是可选的。如果忽略此关键字，将始终应用此条目，无论连接的状态如何。

#### NEW\_STATE

指定在检测到错误后服务器故障监视器必须获得的数据库与服务器故障监视器的连接的状态。此关键字的允许值包括：

- \* 指定连接的状态必须保留不变。
- co 指定服务器故障监视器必须从数据库断开连接，并立即重新连接到数据库。
- di 指定服务器故障监视器必须从数据库断开连接。服务器故障监视器下次探测数据库时将重新连接到数据库。

NEW\_STATE 关键字是可选的。如果忽略此关键字，在检测到错误后，数据库连接的状态将保持不变。

#### MESSAGE

指定在检测到此错误时，资源的日志文件中显示的附加消息。消息必须用双引号括住。对于为错误定义的标准消息来说，此消息是附加的。

MESSAGE 关键字是可选的。如果忽略此关键字，在检测到此错误时，资源的日志文件中不会显示附加消息。

## 更改对 DBMS 错误的响应

服务器故障监视器响应每个 DBMS 错误而执行的操作已被预设，如表 1 中所示。要确定您是否需要更改对 DBMS 错误的响应，请考虑 DBMS 错误对数据库的影响以确定预设的操作是否适当。例如，请参见以下各小节。

要更改对 DBMS 错误的响应，请在定制操作文件中创建一个条目，其中的关键字设置如下：

- 将 ERROR\_TYPE 设置为 DBMS\_ERROR。
- 将 ERROR 设置为 DBMS 错误的错误编号。
- 将 ACTION 设置为所需的操作。

## 对有主要影响的错误的响应

如果服务器故障监视器忽略的错误影响了多个会话，服务器故障监视器可能需要采取操作以防止服务丢失。

例如，没有为 Oracle 错误 4031 预设的操作：无法分配 *num-bytes* 字节的共享内存预设任何操作。但是，此 Oracle 错误表示共享全局区 (SGA) 内存不足、被错误拆分或二者兼有。如果此错误仅影响一个会话，忽略错误可能是适当的操作。但是，如果此错误影响多个会话，应考虑指定服务器故障监视器重新启动数据库。

下例显示了定制操作文件中的一个条目，用于将对 DBMS 错误的响应更改为重新启动。

**实例 1** 将对 DBMS 错误的响应更改为重新启动

```
{
ERROR_TYPE=DBMS_ERROR;
ERROR=4031;
ACTION=restart;
CONNECTION_STATE=*;
NEW_STATE=*;
MESSAGE="Insufficient memory in shared pool.";
}
```

此示例显示了定制操作文件中的一个条目，它用于覆盖 DBMS 错误 4031 的预设操作。此条目可以指定以下行为：

- 响应 DBMS 错误 4031，服务器故障监视器执行的操作是重新启动。
- 在检测到错误时应用此条目，无论数据库和服务器故障监视器之间的连接状态如何。
- 检测到错误之后，数据库和服务器故障监视器之间的连接状态必须保持不变。
- 检测到此错误时，资源的日志文件中将显示以下消息：  
共享池内存不足。

## 忽略影响小的错误

如果服务器故障监视器响应的错误的影响很小，则忽略错误可能比响应错误的破坏性要小。

例如，Oracle 错误 4030 的预设操作：尝试分配 *num-bytes* 字节时处理器内存不足的预设操作是重新启动。此 Oracle 错误表示服务器故障监视器不能分配专用堆内存。此错误的一个可能的原因是操作系统可用内存不足。如果此错误影响多个会话，重新启动数据库可能是适当的操作。但是，此错误可能不影响其他会话，因为这些会话不需要其他专用内存。在这种情况下，应考虑指定服务器故障监视器忽略错误。

下例显示了定制操作文件中的一个条目，用于忽略 DBMS 错误。

**实例 2** 忽略 DBMS 错误

```
{
ERROR_TYPE=DBMS_ERROR;
ERROR=4030;
ACTION=none;
CONNECTION_STATE=*;
NEW_STATE=*;
MESSAGE=" ";
}
```

## 实例 2 忽略 DBMS 错误 (续)

此示例显示了定制操作文件中的一个条目，它用于覆盖 DBMS 错误 4030 的预设操作。此条目可以指定以下行为：

- 服务器故障监视器将忽略 DBMS 错误 4030。
- 在检测到错误时应用此条目，无论数据库和服务器故障监视器之间的连接状态如何。
- 检测到错误之后，数据库和服务器故障监视器之间的连接状态必须保持不变。
- 检测到此错误时，资源的日志文件中不显示附加消息。

## 更改对日志警报的响应

Oracle 软件在由 `Alert_log_file` 扩展特性标识的文件中记录警报。服务器故障监视器将扫描此文件并执行响应警报（已为其定义了操作）的操作。

预设了操作的日志警报在表 2 中列出。更改对日志警报的响应，以更改预设操作或定义服务器故障监视器响应的新警报。

要更改对日志警报的响应，请在定制操作文件中创建一个条目，其中的关键字设置如下：

- 将 `ERROR_TYPE` 设置为 `SCAN_LOG`。
- 将 `ERROR` 设置为被引用的正规表达式，该表达式标识 Oracle 已记录到 Oracle 警报日志文件的错误消息中的一个字符串。
- 将 `ACTION` 设置为所需的操作。

服务器故障监视器按条目的发生顺序处理定制操作文件中的条目。仅处理与日志警报相匹配的第一个条目。以后匹配的条目都被忽略。如果您要使用正规表达式为若干个日志警报指定操作，请确保在多个常规条目之前存在多个特定条目。在常规条目之后发生的特定条目可能被忽略。

例如，定制操作文件可能为由正规表达式 `ORA-65` 和 `ORA-6` 标识的错误定义不同的操作。要确保包含正规表达式 `ORA-65` 的条目不被忽略，请确保在包含正规表达式 `ORA-6` 的条目之前发生此条目。

下例显示了定制操作文件中的一个条目，用于更改对日志警报的响应。

### 实例 3 更改对日志警报的响应

```
{
ERROR_TYPE=SCAN_LOG;
ERROR="ORA-00600: internal error";
ACTION=RESTART;
}
```

此例显示了定制操作文件中的一个条目，用于覆盖有关内部错误的日志警报的预设操作。此条目指定以下行为：

- 作为对包含文本 `ORA-00600: internal error` 的日志警报的响应，服务器故障监视器执行的操作为重新启动。

### 实例 3 更改对日志警报的响应 (续)

- 在检测到错误时应用此条目，无论数据库和服务器故障监视器之间的连接状态如何。
- 检测到错误之后，数据库和服务器故障监视器之间的连接状态必须保持不变。
- 检测到此错误时，资源的日志文件中不显示附加消息。

## 更改连续超时探测的最大数目

缺省情况下，服务器故障监视器在第二次连续超时探测后重新启动数据库。如果数据库负载较小，两个连续超时探测应足以说明数据库正在挂起。但是在负载繁重期间，服务器故障监视器探测可能会超时，即使数据库运行正常。为防止服务器故障监视器不必要地重新启动数据库，请增加连续超时探测的最大数目。



---

**注意** – 增加连续超时探测的最大数目，将增加用于检测数据库正在挂起所需的时间。

---

要更改允许的连续超时探测的最大数目，请在定制操作文件中为每个允许的连续超时探测（第一个超时探测除外）创建一个条目。

---

**注意** – 您无需为第一个超时探测创建条目。服务器故障监视器响应第一个超时探测而执行的操作已被预设。

---

对于上一个允许的超时探测，请创建一个条目，其中的关键字设置如下：

- 将 `ERROR_TYPE` 设置为 `TIMEOUT_ERROR`。
- 将 `ERROR` 设置为允许的连续超时探测的最大数目。
- 将 `ACTION` 设置为 `RESTART`。

对于其余的每个连续超时探测（第一个超时探测除外），请创建一个条目，其中关键字设置如下：

- 将 `ERROR_TYPE` 设置为 `TIMEOUT_ERROR`。
- 将 `ERROR` 设置为超时探测的序列号。例如，对于第二个连续超时探测，请将此关键字设置为 2。对于第三个连续超时探测，将此关键字设置为 3。
- 将 `ACTION` 设置为 `NONE`。

---

**提示** – 为便于调试，请指定一个表示超时探测的序列号的消息。

---

下例显示了定制操作文件中的条目，用于将连续超时探测的最大数目增加到五。

#### 实例 4 更改连续超时探测的最大数目

```
{
ERROR_TYPE=TIMEOUT;
ERROR=2;
ACTION=NONE;
CONNECTION_STATE=*;
NEW_STATE=*;
MESSAGE="Timeout #2 has occurred.";
}

{
ERROR_TYPE=TIMEOUT;
ERROR=3;
ACTION=NONE;
CONNECTION_STATE=*;
NEW_STATE=*;
MESSAGE="Timeout #3 has occurred.";
}

{
ERROR_TYPE=TIMEOUT;
ERROR=4;
ACTION=NONE;
CONNECTION_STATE=*;
NEW_STATE=*;
MESSAGE="Timeout #4 has occurred.";
}

{
ERROR_TYPE=TIMEOUT;
ERROR=5;
ACTION=RESTART;
CONNECTION_STATE=*;
NEW_STATE=*;
MESSAGE="Timeout #5 has occurred. Restarting.";
}
```

此例显示了定制操作文件中的条目，用于将连续超时探测的最大数目增加到五。这些条目指定以下性能：

- 服务器故障监视器忽略第二个连续超时探测至第四个连续超时探测。
- 响应第五个连续超时探测，服务器故障监视器执行的操作是重新启动。
- 在发生超时时应用这些条目，无论数据库和服务器故障监视器之间的连接状态如何。
- 发生超时后，数据库和服务器故障监视器之间的连接状态必须保持不变。
- 在发生第二个连续超时探测至第四个连续超时探测时，资源日志文件中将显示以下形式的消息：  
已发生超时 *#number*。
- 在发生第五个连续超时探测时，资源日志文件中将显示以下消息：  
已发生超时 #5。正在重新启动。

## 将定制操作文件传播到群集中的所有节点

服务器故障监视器在所有群集节点上的行为必须一致。因此，服务器故障监视器使用的定制操作文件对于所有群集节点必须相同。创建或修改了定制操作文件后，通过将文件传播到所有群集节点可确保此文件对于所有群集节点都相同。要将此文件传播到所有群集节点，请使用最适合您的群集配置的方法：

- 将文件放在所有节点都共享的文件系统中
- 将文件放在高度可用的本地文件系统中
- 使用操作系统命令（例如 `rcp(1)` 命令或 `rdist(1)` 命令），将文件复制到每个群集节点的本地文件系统中

## 指定服务器故障监视器要使用的定制操作文件

要将定制操作应用到服务器故障监视器，您必须指定故障监视器要使用的定制操作文件。当服务器故障监视器读取定制操作文件时，定制操作即被应用到服务器故障监视器。当您指定定制操作文件时，服务器故障监视器将读取该文件。

指定定制操作文件还将验证该文件。如果该文件包含语法错误，将显示一则错误消息。因此，在修改了定制操作文件后，请再次指定该文件以验证文件。



---

**注意** – 如果在已修改的定制操作文件中检测到语法错误，请更正错误，然后再重新启动故障监视器。如果在重新启动故障监视器时仍未更正语法错误，故障监视器将读取错误的文件，从而忽略在第一个语法错误之后发生的条目。

---

### ▼ 如何指定服务器故障监视器要使用的定制操作文件

1. 在某个群集节点上成为超级用户。
2. 设置 `SUNW.oracle_server` 资源的 `Custom_action_file` 扩展特性。  
将此特性设置为定制操作文件的绝对路径。

```
scrgadm -c -j server-resource\
-x custom_action_file=filepath

-j server-resource
指定 SUNW.oracle_server 资源

-x custom_action_file= filepath
指定定制操作文件的绝对路径
```

---

## 升级 Sun Cluster HA for Oracle 资源类型

Sun Cluster HA for Oracle 数据服务的资源类型如下所示：

- `SUNW.oracle_listener`，表示 Oracle 侦听程序
- `SUNW.oracle_server`，表示 Oracle 服务器

如果适用下列所有条件，请升级这些资源类型：

- 要升级 Sun Cluster HA for Oracle 数据服务的早期版本。
- 需要使用此数据服务的新功能。

有关介绍如何升级资源类型的一般说明，请参见《*Sun Cluster 数据服务规划和管理指南（适用于 Solaris OS）*》中的“升级资源类型”。

### 升级 `SUNW.oracle_listener` 资源类型

在以下各小节中提供了完成升级 `SUNW.oracle_listener` 资源类型所需的信息。

#### 注册新资源类型版本的信息

`SUNW.oracle_listener` 资源类型版本和 Sun Cluster 数据服务发行版之间的关系如下表所示。Sun Cluster 数据服务的发行版表示新增了资源类型版本的发行版。

| <code>SUNW.oracle_listener</code> 资源类型版本 | Sun Cluster 数据服务发行版 |
|------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | 1.0                 |
| 3.1                                      | 3.1 5/03            |
| 3                                        | 3.1 4/04            |

要确定被注册的资源类型的版本，请使用下表中的命令之一：

- `scrgadm -p`
- `scrgadm -pv`

此资源类型的资源类型注册 (RTR) 文件为  
`/opt/SUNWscor/oracle_listener/etc/SUNW.oracle_listener。`

#### 移植资源类型现有实例的信息

编辑 `SUNW.oracle_listener` 资源类型的每个实例所需的信息如下所示：

- 您可以随时执行移植。

- 如果需要使用 3.1 4/04 版本中引入的 SUNW.oracle\_listener 资源类型的功能，Type\_version 特性所需的值为 4。
- 如果需要指定故障监视器用来探测 Oracle 侦听程序的超时值（以秒为单位），请设置 Probe\_timeout 扩展特性。有关详细信息，请参见第 46 页“SUNW.oracle\_listener 扩展特性”。

以下示例显示了用于编辑 SUNW.oracle\_listener 资源类型实例的命令。

实例 5 编辑 SUNW.oracle\_listener 资源类型的实例

```
scrgadm -cj oracle-lrs -y Type_version=4 \
-x probe_timeout=60
```

此命令编辑 SUNW.oracle\_listener 资源，如下所示：

- 将 SUNW.oracle\_listener 资源命名为 oracle-lrs。
- 将此资源的 Type\_version 特性设置为 4。
- 将故障监视器用来探测 Oracle 侦听程序的超时值（以秒为单位）设置为 60 秒。

## 升级 SUNW.oracle\_server 资源类型

在以下各小节中提供了完成升级 SUNW.oracle\_server 资源类型所需的信息。

### 注册新资源类型版本的信息

SUNW.oracle\_server 资源类型版本和 Sun Cluster 数据服务发行版之间的关系如下表所示。Sun Cluster 数据服务的发行版表示新增了资源类型版本的发行版。

| SUNW.oracle_server 资源类型版本 | Sun Cluster 数据服务发行版 |
|---------------------------|---------------------|
| 1                         | 1.0                 |
| 3.1                       | 3.1 5/03            |
| 3                         | 3.1 10/03           |

要确定被注册的资源类型的版本，请使用下表中的命令之一：

- scrgadm -p
- scrgadm -pv

此资源类型的资源类型注册 (RTR) 文件为  
/opt/SUNWscor/oracle\_server/etc/SUNW.oracle\_server。

### 移植资源类型现有实例的信息

编辑 SUNW.oracle\_server 资源类型的每个实例所需的信息如下所示：

- 您可以随时执行移植。

- 如果需要使用 3.1 10/03 版本中引入的 SUNW.oracle\_server 资源类型的功能，所需的 Type\_version 特性的值为 4。
- 如果您定制了服务器故障监视器的性能，请设置 Custom\_action\_file 扩展特性。有关详细信息，请参见第 31 页“定制 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器”。

以下示例显示了用于编辑 SUNW.oracle\_server 资源类型实例的命令。

**实例 6** 编辑 SUNW.oracle\_server 资源类型的实例

```
scrgadm -cj oracle-srs -y Type_version=4 \
-x custom_action_file=/opt/SUNWscor/oracle_server/etc/srv_mon_cust_actions
```

此命令编辑 SUNW.oracle\_server 资源，如下所示：

- 将 SUNW.oracle\_server 资源命名为 oracle-srs。
- 将此资源的 Type\_version 特性设置为 4。
- 在文件 /opt/SUNWscor/oracle\_server/etc/srv\_mon\_cust\_actions 中指定了此资源的故障监视器的定制性能。

## 附录 A

# Sun Cluster HA for Oracle 扩展特性

以下各节列出了可为各个 Sun Cluster HA for Oracle 资源类型设置的扩展特性：

- 第 43 页 “SUNW.oracle\_server 扩展特性”
- 第 46 页 “SUNW.oracle\_listener 扩展特性”

有关所有系统定义的特性的详细信息，请参见 `r_properties(5)` 和 `rg_properties(5)` 手册页。

---

## SUNW.oracle\_server 扩展特性

`Alert_log_file` (字符串型)

Oracle 警报日志文件。

**缺省值：** 无

**范围：** 最小值 = 1

**可调：** 随时

`Auto_End_Bkp` (布尔型)

指定在 Oracle 关系数据库管理系统 (RDBMS) 热备份中断时是否执行以下恢复操作。

- 当数据库因文件仍处于热备份模式而无法打开时进行识别。Sun Cluster HA for Oracle 启动时将进行此检验进程。
- 识别和发布仍处于热备份模式的所有文件。
- 打开要使用的数据库。

此特性的允许值如下：

- `False` – 指定不执行恢复操作。此值为缺省值。
- `True` – 指定执行恢复操作。

**缺省值：** `False`

范围：无

可调：任何时候

Connect\_cycle (整型)

从数据库断开连接之前，服务器故障监视器要执行的探测循环的数目。

缺省值：5

范围：0 – 99,999

可调：随时

Connect\_string (字符串型)

服务器故障监视器用于连接数据库的 Oracle 用户和口令。

缺省值：无

范围：最小值 = 1

可调：随时

Custom\_action\_file (字符串型)

用于定义 Sun Cluster HA for Oracle 服务器故障监视器定制性能的文件的路径。

缺省值：""

范围：无

可调：随时

在以下发行版中新增：3.1 10/03

Debug\_level (整型)

记录 Sun Cluster HA for Oracle 调试消息的级别。

缺省值：1

范围：1– 100

可调：随时

ORACLE\_HOME (字符串型)

Oracle 起始目录的路径。

缺省值：无

范围：最小值 = 1

可调：禁用时

ORACLE\_SID (字符串型)

Oracle 系统标识符。

缺省值：无

**范围：**最小值 = 1

**可调：**禁用时

**Parameter\_file** (字符串型)

Oracle 参数文件。如果未指定 Oracle 参数文件，此特性将 Oracle 缺省值作为缺省值。

**缺省值：**""

**范围：**最小值 = 0

**可调：**随时

**Probe\_timeout** (整型)

服务器故障监视器用于探测 Oracle 服务器实例的超时值（以秒为单位）。

**缺省值：**60

**范围：**0 – 99,999

**可调：**随时

**Restart\_type** (字符串型)

指定对故障的响应是重新启动时，服务器故障监视器将重新启动的实体。此特性的允许值如下：

- RESOURCE\_GROUP\_RESTART – 指定包含此资源的资源组中的所有资源将重新启动
- RESOURCE\_RESTART – 指定仅此资源将重新启动

**缺省值：**RESOURCE\_GROUP\_RESTART

**范围：**无

**可调：**随时

**User\_env** (字符串型)

一个文件，包含在启动和关闭服务器之前要设置的环境变量。具有与 Oracle 缺省值不同的值的环境变量，必须在此文件中进行定义。

例如，用户的 listener.ora 文件可能不位于 /var/opt/oracle 目录或 \$ORACLE\_HOME/network/admin 目录中。在这种情况下，应该定义 TNS\_ADMIN 环境变量。

每个环境变量的定义必须遵循格式 VARIABLE\_NAME=VARIABLE\_VALUE。必须在环境文件中指定这些环境变量的每个变量，每行一个变量。

**缺省值：**NULL

**范围：**无

**可调：**随时

Wait\_for\_online (布尔型)  
使用 START 方法等待数据库联机。

**缺省值** : True

**范围** : 无

**可调** : 随时

---

## SUNW.oracle\_listener 扩展特性

LISTENER\_NAME (字符串型)

Oracle 侦听程序的名称。此名称必须与 listener.ora 文件中的对应条目相匹配。

**缺省值** : LISTENER

**范围** : 不适用

**可调** : 禁用时

ORACLE\_HOME (字符串型)

Oracle 起始目录的路径。

**缺省值** : 未定义缺省值

**范围** : 不适用

**可调** : 禁用时

Probe\_timeout (整型)

故障监视器用于探测 Oracle 侦听程序的超时值 (以秒为单位)。

**缺省值** : 30

**范围** : 1 - 99,999

**可调** : 随时

在以下发行版中新增 : 3.1 4/04

User\_env (字符串型)

一个文件, 包含在启动和关闭侦听程序之前要设置的环境变量。具有与 Oracle 缺省值不同的值的环境变量, 必须在此文件中进行定义。

例如, 用户的 listener.ora 文件可能不位于 /var/opt/oracle 目录或 \$ORACLE\_HOME/network/admin 目录中。在这种情况下, 应该定义 TNS\_ADMIN 环境变量。

每个环境变量的定义必须遵循格式 `VARIABLE_NAME=VARIABLE_VALUE`。必须在环境文件中指定这些环境变量的每个变量，每行一个变量。

**缺省值：** ""

**范围：** 不适用

**可调：** 随时



## 附录 B

# 为数据库管理系统 (DBMS) 错误和日志 警报预设操作

为 DBMS 错误和日志警报预设操作如下所示：

- 预设了操作的 DBMS 错误在表 1 中列出。
- 预设了操作的日志警报在表 2 中列出。

表 1 DBMS 错误的预设操作

| 错误编号 | 操作   | 连接状态 | 新状态 | 消息                                     |
|------|------|------|-----|----------------------------------------|
| 18   | 无    | co   | di  | 已超过 DBMS 会话的最大数目                       |
| 20   | 无    | co   | di  | 已超过 DBMS 进程的最大数目                       |
| 28   | 无    | on   | di  | 会话被 DBA 终止，将重新连接                       |
| 50   | 切换   | *    | di  | 获得队列时发生 o/s 错误。请参见 o/s 错误。             |
| 51   | 无    | *    | di  | 等待资源时发生超时                              |
| 55   | 无    | *    | *   | 已超过 DBMS 中 DML 锁的最大数目                  |
| 62   | 停止   | *    | di  | 需要将 init.ora 文件中的 DML_LOCKS 设置为 0 以外的值 |
| 107  | 重新启动 | *    | di  | 无法连接到 ORACLE 侦听程序进程                    |
| 257  | 无    | *    | di  | 归档程序错误。仅内部连接，直至解除错误。                   |
| 290  | 切换   | *    | di  | 发生操作系统归档错误。请检查警报日志。                    |
| 447  | 切换   | *    | di  | 后台进程中的致命错误                             |
| 448  | 重新启动 | *    | di  | 正常完成背景进程                               |
| 449  | 重新启动 | *    | di  | 背景进程“%s”异常终止，错误 %s                     |
| 470  | 切换   | *    | di  | Oracle 背景进程已停止                         |

表 1 DBMS 错误的预设操作 (续)

| 错误编号 | 操作   | 连接状态 | 新状态 | 消息                                         |
|------|------|------|-----|--------------------------------------------|
| 471  | 切换   | *    | di  | Oracle 背景进程已停止                             |
| 472  | 切换   | *    | di  | Oracle 背景进程已停止                             |
| 473  | 切换   | *    | di  | Oracle 背景进程已停止                             |
| 474  | 重新启动 | *    | di  | SMON 已停止, 需要热启动                            |
| 475  | 切换   | *    | di  | Oracle 背景进程已停止                             |
| 476  | 切换   | *    | di  | Oracle 背景进程已停止                             |
| 477  | 切换   | *    | di  | Oracle 背景进程已停止                             |
| 480  | 重新启动 | *    | di  | LCK* 进程已终止, 出现错误                           |
| 481  | 重新启动 | *    | di  | LMON 进程已终止, 出现错误                           |
| 482  | 重新启动 | *    | di  | LMD* 进程已终止, 出现错误                           |
| 602  | 切换   | *    | di  | 内部编程异常                                     |
| 604  | 无    | on   | di  | 递归错误                                       |
| 705  | 重新启动 | *    | di  | 在启动过程中状态不一致                                |
| 942  | 无    | on   | *   | 警告 - v\$SYSSTAT 不可访问 - 检查对 v_\$SYSSTAT 的授权 |
| 1001 | 无    | on   | di  | 丢失与数据库的连接                                  |
| 1002 | 无    | on   | *   | HA-DBMS Oracle 中的内部错误                      |
| 1003 | 无    | on   | di  | 正在重置数据库连接                                  |
| 1012 | 无    | on   | di  | 尚未登录                                       |
| 1012 | 重新启动 | di   | co  | 尚未登录                                       |
| 1014 | 无    | *    | *   | 正在关闭 ORACLE                                |
| 1017 | 停止   | *    | *   | 请更正 HA-DBMS Oracle 数据库配置中的登录信息             |
| 1031 | 无    | on   | *   | 执行 DBMS 操作的权限不足 - 检查 Oracle 用户的权限          |
| 1033 | 无    | co   | co  | 正在关闭或初始化 Oracle                            |
| 1033 | 无    | *    | di  | 正在关闭或初始化 Oracle                            |

表 1 DBMS 错误的预设操作 (续)

| 错误编号 | 操作   | 连接状态 | 新状态 | 消息                                     |
|------|------|------|-----|----------------------------------------|
| 1034 | 重新启动 | co   | co  | Oracle 不可用                             |
| 1034 | 重新启动 | di   | co  | Oracle 不可用                             |
| 1034 | 无    | on   | di  | Oracle 不可用                             |
| 1035 | 重新启动 | co   | co  | 访问受限制 - 重新启动数据库以重置                     |
| 1041 | 无    | on   | di  |                                        |
| 1041 | 无    | di   | co  |                                        |
| 1045 | 无    | co   | *   | 故障监视器用户缺乏 CREATE SESSION 权限, 登录被拒绝。    |
| 1046 | 重新启动 | *    | di  | 无法获得空间以扩展上下文区域                         |
| 1050 | 重新启动 | *    | di  | 无法获得空间以打开上下文区域                         |
| 1053 | 切换   | *    | *   | 用户存储地址不能被读取或写入                         |
| 1054 | 切换   | *    | *   | 用户存储地址不能被读取或写入                         |
| 1075 | 无    | co   | on  | 已经登录                                   |
| 1089 | 无    | on   | di  | 正在立即关闭                                 |
| 1089 | 无    | *    | *   | 调查! 可以挂起!                              |
| 1090 | 无    | *    | di  | 正在关闭 - 不允许连接                           |
| 1092 | 无    | *    | di  | ORACLE 实例被终止。被强制断开连接                   |
| 1513 | 切换   | *    | *   | 操作系统返回的当前时间无效                          |
| 1542 | 无    | on   | *   | 表空间已脱机 - 请更正!                          |
| 1552 | 无    | on   | *   | 回滚段已脱机 - 请更正!                          |
| 1950 | 无    | on   | *   | 执行 DBMS 操作的权限不足 - 检查 Oracle 用户的权限      |
| 2701 | 停止   | *    | *   | HA-DBMS Oracle 错误 - ORACLE_HOME 没有获得集! |
| 2703 | 重新启动 | *    | di  |                                        |
| 2704 | 重新启动 | *    | di  |                                        |
| 2709 | 重新启动 | *    | di  |                                        |

表 1 DBMS 错误的预设操作 (续)

| 错误编号 | 操作   | 连接状态 | 新状态 | 消息                                   |
|------|------|------|-----|--------------------------------------|
| 2710 | 重新启动 | *    | di  |                                      |
| 2719 | 重新启动 | *    | di  |                                      |
| 2721 | 重新启动 | *    | *   |                                      |
| 2726 | 停止   | *    | *   | 找不到 ORACLE 可执行文件 - 检查 ORACLE_HOME 设置 |
| 2735 | 重新启动 | *    | *   | osnfpm: 无法创建共享内存段                    |
| 2811 | 切换   | *    | *   | 无法连接共享内存段                            |
| 2839 | 切换   | *    | *   | 与磁盘的块同步失败。                           |
| 2840 | 切换   | *    | *   |                                      |
| 2846 | 切换   | *    | *   |                                      |
| 2847 | 切换   | *    | *   |                                      |
| 2849 | 切换   | *    | *   |                                      |
| 2842 | 重新启动 | *    | *   | 客户机无法派生服务器 - 内存不足                    |
| 3113 | 重新启动 | co   | di  | 丢失连接                                 |
| 3113 | 无    | on   | di  | 丢失连接                                 |
| 3113 | 无    | di   | di  | 丢失连接                                 |
| 3114 | 无    | *    | co  | 尚未连接?                                |
| 4030 | 重新启动 | *    | *   |                                      |
| 4032 | 重新启动 | *    | *   |                                      |
| 4100 | 重新启动 | *    | *   | 无法为通信区域分配足够的内存                       |
| 6108 | 停止   | co   | *   | 不能连接到远程数据库 - 确保 SQL*Net 服务器正在运行      |
| 6114 | 停止   | co   | *   | 不能连接到远程数据库 - 检查 SQL*Net 配置           |
| 7205 | 切换   | *    | di  |                                      |
| 7206 | 切换   | *    | di  |                                      |

表 1 DBMS 错误的预设操作 (续)

| 错误编号 | 操作   | 连接状态 | 新状态 | 消息                                 |
|------|------|------|-----|------------------------------------|
| 7208 | 切换   | *    | di  |                                    |
| 7210 | 切换   | *    | di  |                                    |
| 7211 | 切换   | *    | di  |                                    |
| 7212 | 切换   | *    | di  |                                    |
| 7213 | 切换   | *    | di  |                                    |
| 7214 | 切换   | *    | di  |                                    |
| 7215 | 切换   | *    | di  |                                    |
| 7216 | 切换   | *    | di  |                                    |
| 7218 | 切换   | *    | di  |                                    |
| 7219 | 重新启动 | *    | *   | slspool: 无法分配假脱机程序参数缓冲区。           |
| 7223 | 重新启动 | *    | *   | slspool: 派生错误, 无法派生假脱机进程。- 已达到资源限制 |
| 7224 | 切换   | *    | *   |                                    |
| 7229 | 切换   | *    | *   |                                    |
| 7232 | 切换   | *    | *   |                                    |
| 7234 | 切换   | *    | *   |                                    |
| 7238 | 切换   | *    | *   | slemcl: 关闭错误。                      |
| 7250 | 重新启动 | *    | *   |                                    |
| 7251 | 重新启动 | *    | *   |                                    |
| 7252 | 重新启动 | *    | *   |                                    |
| 7253 | 重新启动 | *    | *   |                                    |
| 7258 | 重新启动 | *    | *   |                                    |
| 7259 | 重新启动 | *    | *   |                                    |
| 7263 | 切换   | *    | *   |                                    |
| 7269 | 切换   | *    | *   |                                    |

表 1 DBMS 错误的预设操作 (续)

| 错误编号 | 操作   | 连接状态 | 新状态 | 消息 |
|------|------|------|-----|----|
| 7279 | 切换   | *    | *   |    |
| 7280 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 7296 | 切换   | *    | *   |    |
| 7297 | 切换   | *    | *   |    |
| 7306 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 7310 | 切换   | *    | *   |    |
| 7315 | 切换   | *    | *   |    |
| 7321 | 切换   | *    | *   |    |
| 7322 | 切换   | *    | *   |    |
| 7324 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 7325 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 7351 | 切换   | *    | *   |    |
| 7361 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 7404 | 切换   | *    | *   |    |
| 7414 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 7415 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 7417 | 切换   | *    | *   |    |
| 7418 | 切换   | *    | *   |    |
| 7419 | 切换   | *    | *   |    |
| 7430 | 切换   | *    | *   |    |
| 7455 | 切换   | *    | *   |    |
| 7456 | 切换   | *    | *   |    |
| 7466 | 切换   | *    | *   |    |
| 7470 | 切换   | *    | *   |    |

表 1 DBMS 错误的预设操作 (续)

| 错误编号 | 操作   | 连接状态 | 新状态 | 消息 |
|------|------|------|-----|----|
| 7475 | 切换   | *    | *   |    |
| 7476 | 切换   | *    | *   |    |
| 7477 | 切换   | *    | *   |    |
| 7478 | 切换   | *    | *   |    |
| 7479 | 切换   | *    | *   |    |
| 7481 | 切换   | *    | *   |    |
| 9706 | 切换   | *    | *   |    |
| 9716 | 切换   | *    | *   |    |
| 9718 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9740 | 切换   | *    | *   |    |
| 9748 | 切换   | *    | *   |    |
| 9747 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9749 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9751 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9755 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9757 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9756 | 切换   | *    | *   |    |
| 9758 | 切换   | *    | *   |    |
| 9761 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9765 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9779 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9829 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9831 | 切换   | *    | *   |    |

表 1 DBMS 错误的预设操作 (续)

| 错误编号 | 操作   | 连接状态 | 新状态 | 消息 |
|------|------|------|-----|----|
| 9834 | 切换   | *    | *   |    |
| 9836 | 切换   | *    | *   |    |
| 9838 | 切换   | *    | *   |    |
| 9837 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9844 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9845 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9846 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9847 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9853 | 切换   | *    | *   |    |
| 9854 | 切换   | *    | *   |    |
| 9856 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9874 | 切换   | *    | *   |    |
| 9876 | 切换   | *    | *   |    |
| 9877 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9878 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9879 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9885 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9888 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9894 | 重新启动 | *    | *   |    |
| 9909 | 重新启动 | *    | *   |    |

表 1 DBMS 错误的预设操作 (续)

| 错误编号  | 操作   | 连接状态 | 新状态 | 消息                                             |
|-------|------|------|-----|------------------------------------------------|
| 9912  | 重新启动 | *    | *   |                                                |
| 9913  | 重新启动 | *    | *   |                                                |
| 9919  | 切换   | *    | *   |                                                |
| 9943  | 重新启动 | *    | *   |                                                |
| 9947  | 重新启动 | *    | *   |                                                |
| 9948  | 切换   | *    | *   |                                                |
| 9949  | 切换   | *    | *   |                                                |
| 9950  | 切换   | *    | *   |                                                |
| 12505 | 停止   | *    | *   | TNS: 侦听程序不能解析连接描述符中给定的 SID。查看侦听程序配置文件。         |
| 12541 | 停止   | *    | *   | TNS: 无侦听程序。请检验 connect_string 特性、侦听程序和 TNS 配置。 |
| 12545 | 停止   | *    | *   | 请检查 HA-Oracle 参数。连接失败, 因为目标主机或对象不存在            |
| 27100 | 停止   | *    | *   | 共享内存领域已经存在                                     |

表 2 日志警报的预设操作

| 警报字符串                            | 操作 | 连接状态 | 新状态 | 消息                                |
|----------------------------------|----|------|-----|-----------------------------------|
| ORA-07265                        | 切换 | *    | di  | 信号访问问题                            |
| found dead multi-threaded server | 无  | *    | *   | 警告: 多线程 Oracle 服务器进程已停止 (已自动重新启动) |
| found dead dispatcher            | 无  | *    | *   | 警告: Oracle 分发程序进程已停止 (已自动重新启动)    |



# 索引

---

## A

ACTION 关键字, 33  
Alert\_log\_file 扩展特性, 43  
Auto\_End\_Bkp 扩展特性, 43

## C

C 语言环境, 21  
Connect\_cycle 扩展特性, 44  
Connect\_string 扩展特性, 44  
CONNECTION\_STATE 关键字, 33  
Custom\_action\_file 扩展特性, 44

## D

DBMS (数据库管理系统)  
    错误  
        更改响应, 34-36  
        预设操作, 49-57  
Debug\_level 扩展特性, 44

## E

ERROR\_TYPE 关键字, 33  
ERROR 关键字, 33

## L

LISTENER\_NAME 扩展特性, 46

## M

MESSAGE 关键字, 34

## N

NEW\_STATE 关键字, 34

## O

Oracle  
    还可参见Sun Cluster HA for Oracle  
    安装, 14-16  
    错误编号, 49-57  
    检验安装, 16  
    客户机, 28-29  
    数据库  
        创建, 16-17  
        设置权限, 17-20  
        使用 Solstice DiskSuite 进行配置, 13  
        使用 VERITAS Volume Manager 进行配置, 14  
    应用程序文件, 11  
    准备节点以进行安装, 11-13  
ORACLE\_HOME 扩展特性  
    服务器, 44  
    侦听器, 46  
oracle\_listener 资源类型, 扩展特性, 46-47  
oracle\_server 资源类型, 扩展特性, 43-46  
ORACLE\_SID 扩展特性, 44

## P

Parameter\_file 扩展特性, 45  
Probe\_timeout 扩展特性  
    服务器, 45  
    侦听器, 46  
prtconf -v 命令, 8  
prtdiag -v 命令, 8  
psrinfo -v 命令, 8

## R

Restart\_type 扩展特性, 45  
RTR (资源类型注册) 文件  
    服务器, 41  
    侦听程序, 40

## S

scinstall -pv 命令, 8  
SGA (共享全局区), 错误, 35  
showrev -p 命令, 8  
sqlplus 命令, 17  
Sun Cluster HA for Oracle  
    还可参见 Oracle  
    SUNW.HAStoragePlus 资源类型, 24  
    安装  
        规划, 10-11  
        进程概述, 9-10  
        使用 Web Start 程序, 21-22  
        通过使用 scinstall 实用程序, 22  
    检验安装, 28  
    配置  
        规划, 10-11  
        执行, 22-27  
    日志文件  
        附加消息, 34  
        位置, 29  
    升级, 40-42  
    注册, 22-27  
    资源类型版本  
        服务器, 41  
        侦听程序, 40  
SUNW.HAStoragePlus 资源类型, 24  
SUNW.oracle\_listener 资源类型, 扩展特性, 46-47

SUNW.oracle\_server 资源类型, 扩展特性, 43-46

## T

Type\_version 特性  
    服务器, 42  
    侦听程序, 41

## U

User\_env 扩展特性  
    服务器, 45  
    侦听器, 46

## V

/var/sadm/install/logs 目录, 21

## W

wait\_for\_online 扩展特性, 46  
Web Start 程序, 21-22

## 安

安装  
    Oracle 软件, 14-16  
    Sun Cluster HA for Oracle  
        创建的日志文件, 21  
        规划, 10-11  
        使用 Web Start 程序, 21-22  
        通过使用 scinstall 实用程序, 22

## 版

版本  
    服务器资源类型, 41  
    侦听程序资源类型, 40

## 编

### 编辑

- 服务器资源类型实例, 41-42
- 侦听程序资源类型实例, 40-41

## 操

### 操作

- 服务器故障监视器
  - 定义, 30
  - 更改, 33
- 预设故障监视器, 49-57
- 侦听程序故障监视器, 31
- 操作文件, 请参见定制操作文件

## 拆

- 拆分, 内存, 35

## 超

- 超时, 37-38

## 错

### 错误

- 在定制操作文件中, 39
- DBMS
  - 更改响应, 34-36
  - 预设操作, 49-57
- SGA, 35
- 超时, 37-38
- 忽略, 35-36
- 响应, 34-35
- 由故障监视器检测到的类型, 32

## 定

- 定制, 服务器故障监视器, 31-39
- 定制操作文件
  - 传播到群集节点, 39
  - 格式, 32-34
  - 条目的顺序, 36

### 定制操作文件 (续)

- 条目的最大数目, 32
- 验证, 39
- 指定, 39

## 堆

- 堆内存, 35

## 防

### 防止

- 不必要的重新启动
  - 超时, 37-38
  - 对于 DBMS 错误, 35-36

## 服

- 服务器, 扩展特性, 43-46

### 服务器故障监视器

#### 操作

- 定义, 30
- 更改, 33
- 定制, 31-39
- 概述, 29-31
- 检测到的错误类型, 32
- 警报日志, 31
- 警告, 32
- 预设操作, 49-57

## 覆

- 覆盖, 服务器故障监视器预设, 31-39

## 更

### 更改

- 对 DBMS 错误的响应, 34-36
- 对日志警报的响应, 36-37
- 服务器故障监视器, 33
- 允许的超时数, 37-38

## 共

共享全局区 (SGA), 错误, 35

## 故

### 故障监视器

概述, 29-31

#### 操作

定义, 30, 31

更改, 33

定制, 31-39

检测到的错误类型, 32

警报日志, 31

警告, 32

预设操作, 49-57

## 关

关键字, 定制操作文件, 33

## 规

规划, Sun Cluster HA for Oracle 配置, 10-11

## 忽

忽略, 小错误, 35-36

## 会

### 会话

错误的影响, 35

## 检

### 检验

Oracle 安装, 16

Sun Cluster HA for Oracle 安装, 28

## 警

### 警报日志

更改对错误的响应, 36-37

由故障监视器使用, 31

预设操作, 57

警告, 服务器故障监视器定制, 32

## 扩

### 扩展特性

SUNW.oracle\_listener 资源类型, 46-47

SUNW.oracle\_server 资源类型, 43-46

## 命

命令, 节点信息, 8

## 目

目录, /var/sadm/install/logs, 21

## 内

### 内存

不足, 35

内存不足错误, 35

## 配

### 配置

Oracle 数据库, 使用 Solstice DiskSuite, 13

Oracle 数据库, 使用 VERITAS Volume

Manager, 14

Sun Cluster HA for Oracle

规划, 10-11

执行, 22-27

## 热

热备份模式, 43

## 日

### 日志警报

- 更改响应, 36-37
- 由故障监视器使用, 31
- 预设操作, 57

### 日志文件

- Sun Cluster HA for Oracle
  - 附加消息, 34
  - 位置, 29
- 安装, 21

## 升

- 升级, Sun Cluster HA for Oracle, 40-42

## 数

### 数据库管理系统 (DBMS)

- 错误
  - 更改响应, 34-36
  - 预设操作, 49-57

## 顺

- 顺序, 定制操作文件中的条目, 36

## 特

### 特性

- 还可参见扩展特性
- Type\_version
  - 服务器, 42
  - 侦听程序, 41

## 添

- 添加, 消息, 日志文件, 34

## 文

### 文件

- Oracle 应用程序, 11

## 文件 (续)

### RTR

- 服务器, 41
- 侦听程序, 40

### Sun Cluster HA for Oracle 日志

- 附加消息, 34
- 位置, 29

### 安装日志, 21

### 定制操作

- 传播到群集节点, 39
- 格式, 32-34
- 条目的顺序, 36
- 验证, 39
- 指定, 39

### 警报日志

- 更改对错误的响应, 36-37
- 由故障监视器使用, 31

### 数据库, 11

## 响

- 响应, 主要错误, 34-35

## 验

- 验证, 定制操作文件, 39

## 移

### 移植

- 服务器资源类型实例, 41-42
- 侦听程序资源类型实例, 40-41

## 与

- 与数据库相关的文件, 配置要求, 11

## 语

- 语法错误, 定制操作文件, 39
- 语言环境, 21

## 预

预设操作, 故障监视器, 49-57

## 侦

侦听程序故障监视器, 31

侦听器, 扩展特性, 46-47

## 重

重新启动

防止

超时, 37-38

对于 DBMS 错误, 35-36

## 注

注册

Sun Cluster HA for Oracle

通常, 22-27

在服务器升级过程中, 41

在侦听程序升级过程中, 40

## 资

资源类型

SUNW.oracle\_listener

扩展特性, 46-47

SUNW.oracle\_server

扩展特性, 43-46

移植实例

服务器, 41-42

侦听程序, 40-41

资源类型注册 (RTR) 文件

服务器, 41

侦听程序, 40

## 最

最大值

定制操作文件中的条目, 32

允许的超时数, 37-38