

Solstice Backup™ 6.1 (ローカライズ版) ロードマップ

サン・マイクロシステムズ株式会社
東京都世田谷区用賀4丁目10番1号
SBSタワー 〒158-8633

Part No. 816-2746-10
Revision A, 2001年12月

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. All rights reserved.

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

本製品は、株式会社モリサワからライセンス供与されたリュウミン L-KL (Ryumin-Light) および中ゴシック BBB (GothicBBB-Medium) のフォント・データを含んでいます。

本製品に含まれる HG 明朝 L と HG ゴシック B は、株式会社リコーがリョービマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。平成明朝体 W3 は、株式会社リコーが財団法人 日本規格協会 文字フォント開発・普及センターからライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。また、HG 明朝 L と HG ゴシック B の補助漢字部分は、平成明朝体 W3 の補助漢字を使用しています。なお、フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun、Sun Microsystems、AnswerBook2、docs.sun.com、Solstice Backup は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) の商標もしくは登録商標です。

サン・ロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャーに基づくものです。Legato NetWorker は、Legato Systems, Inc. の登録商標です。

Java およびその他の Java を含む商標は、米国 Sun Microsystems 社の商標であり、同社の Java ブランドの技術を使用した製品を指します。

OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。ATOK8 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK8 にかかる著作権その他の権利は、すべて株式会社ジャストシステムに帰属します。ATOK Server/ATOK12 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK Server/ATOK12 にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

Netscape、Navigator は、米国 Netscape Communications Corporation の商標です。Netscape Communicator については、以下をご覧ください。Copyright 1995 Netscape Communications Corporation. All rights reserved.

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザーインターフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

本書には、技術的な誤りまたは誤植のある可能性があります。また、本書に記載された情報には、定期的に変更が行われ、かかる変更は本書の最新版に反映されます。さらに、米国サンまたは日本サンは、本書に記載された製品またはプログラムを、予告なく改良または変更することがあります。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法 (外為法) に定められる戦略物資等 (貨物または役務) に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典 : Solstice Backup 6.1 (Localized) Roadmap
Part No: 816-2744-10
Revision A



目次

1. はじめに	1
2つのメディア キットが同梱されている理由	2
ローカライズ版メディア キットのロードマップ	3
メディア キット CD-ROM	3
2. Solstice Backup ソフトウェアおよび関連する情報保護製品の一覧表	5
Solstice Backup サーバ、クライアント、 およびストレージ ノード CD-ROM - ローカライズ版	6
Microsoft Windows NT 版 NetWorker サーバ、クライアント およびストレージ ノード - 日本語版	9
3. ソフトウェアをインストールして登録する	11
ソフトウェアをインストールする	11
ソフトウェアの場所を確認する	11
インストール ドキュメントの場所を確認する	12
ドキュメントを参照する	12
2つのメディア キットに含まれる CD-ROM からソフトウェアを インストールする手順	13
Solstice Backup 製品を使用可能にして登録する	16
ビルトインのイネーブラ コードを利用した一時的使用	16

評価イネーブラ コードを利用した一時的に使用する	17
購入したイネーブラ コードを使用した恒久的な使用、登録および認証キー	18
45 日間評価イネーブラ コード	21

第 1 章

はじめに

情報保護製品の Solstice Backup™ (SBU) ファミリーをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。この章では、Solstice Backup 6.1 (ローカライズ版) 製品ボックスの内容について説明します。これにより、ユーザはインストールを正常に実行するための要件を選択することができます。

製品ボックスには、次の 2 つのメディア キットが含まれています (下記の「[2 つのメディア キットが同梱されている理由](#)」を参照)。

- Solstice Backup 6.1 (ローカライズ版) メディア キット
- Solstice Backup 6.1 (英語版) メディア キット

ローカライズ版のソフトウェアは、ローカライズ版のメディア キットにのみ含まれています。他のロケール用のローカライズ版パッケージをインストールする前に、ローカライズ版のメディア キットから、Solstice Backup パッケージの英語専用セットをインストールする必要があります。[13 ページの「2 つのメディア キットに含まれる CD-ROM からソフトウェアをインストールする手順」](#)を参照してください。



注意 : Solstice Backup ソフトウェアの英語専用版がインストールされている場合は、Solstice Backup 6.1 (ローカライズ版) メディア キットから英語版パッケージおよびローカライズ版パッケージをインストールする前に、インストール済みの英語専用パッケージを削除してください。

2つのメディアキットが同梱されている理由

SBU 6.1 (ローカライズ版) メディアキットには SPARC™ Solaris 版 サーバ、ストレージ ノードおよびクライアントのローカライズ版ソフトウェア、さらに Windows NT 版 ストレージ ノードおよびクライアントのローカライズ版ソフトウェアが含まれています。Solstice Backup 6.1 (英語専用) メディアキットには、他のオペレーティングシステム環境用の英語専用ストレージ ノードおよびクライアントパッケージに加え、その他のさまざまな NetWorker モジュールが含まれており、ユーザは必要に応じてそれらを使用できます。

- ローカライズ版メディアキットに付属する CD-ROM の内容については、本マニュアルの [5 ページ「Solstice Backup ソフトウェアおよび関連する情報保護製品の一覧表」](#) を参照してください。
- 英語専用メディアキットに付属する CD-ROM の内容については、SBU 英語専用メディアキットに付属する『Solstice Backup 6.1 Roadmap』の 2 ページ、「Media Kit CD-ROMs」を参照してください。

製品をインストールすると、限られた日数の間に使用して評価する必要があります。これについては、[16 ページ「Solstice Backup 製品を使用可能にして登録する」](#)で説明されています。評価期間終了後、ライセンスを使用せずにバックアップをすることは許可されません。

評価期間の期限切れの後も継続して製品を使用するには、ライセンスを購入する必要があります。ライセンスを購入後、Sun 社からはイネーブラ ライセンスが送付されます。これにはイネーブラ コード、および製品の恒久的使用のための登録方法が記載されています。メディアキットと共にライセンスを購入した場合も、イネーブラ証書は必ずメディアキットとは別個に送付されます。詳細については、[18 ページ「購入したイネーブラ コードを使用した恒久的な使用、登録および認証キー」](#)を参照してください。

ローカライズ版メディア キットのロードマップ

このドキュメントでは、SBU 6.1 (ローカライズ版) メディア キットについて説明します。次の情報が記載されています。

- Solstice Backup ソフトウェアおよび関連ドキュメント (ローカライズ版) の一覧表 ([5 ページ](#))
- Microsoft® Windows NT® 版 NetWorker ソフトウェアおよび関連ドキュメント (日本語版) の一覧表 ([9 ページ](#))
- インストールおよび登録の手順 ([13 ページ](#))
- Solstice Backup 評価イネーブラ コードの一覧表 ([21 ページ](#))

メディア キット CD-ROM

このメディア キットには、次の CD-ROM が付属しています。

- [6 ページ](#) 「Solstice Backup サーバ、クライアント、およびストレージ ノード CD-ROM - ローカライズ版」
- [9 ページ](#) 「Microsoft Windows NT 版 NetWorker サーバ、クライアントおよびストレージ ノード - 日本語版」

第 2 章

Solstice Backup ソフトウェアおよび 関連する情報保護製品の一覧表

本章には、SBU 6.1 (ローカライズ版) メディア キットの CD-ROM に収録されているアプリケーションおよび関連ドキュメントに関する情報の、一覧表が記載されています。CD-ROM には、次のものがあります。このキットには CD-ROM 2 枚が含まれます。

- Solstice Backup サーバ、クライアント、ストレージ ノード - ローカライズ版
- Microsoft Windows NT 版 NetWorker サーバ、クライアントおよびストレージ - 日本語版

CD-ROM へのアクセスに使用するオペレーティング システムによっては、CD-ROM 上のファイル名およびパス名が、大文字で表示される場合と小文字で表示される場合があります。

Solstice Backup サーバ、クライアント、 およびストレージ ノード CD-ROM - ローカライズ版

本セクションの一覧表には、CD-ROM に収録されているアプリケーションおよび関連ドキュメントの場所が記載されています。

- 表 2-1: Solstice Backup サーバ、クライアント、およびストレージ ノード ソフトウェアの、インストール バイナリ ファイルの場所が記載されています。用意されている言語は次のとおりです。
 - 英語
 - フランス語
 - 日本語
 - 簡体字中国語
- 表 2-2: Solstice Backup ソフトウェアの、電子ドキュメントのタイトルおよび場所が記載されています。用意されている言語は次のとおりです。
 - 英語
 - フランス語
 - 日本語
 - 簡体字中国語
 - 繁体字中国語
 - 韓国語

表 2-1 Solstice Backup サーバ、クライアント、およびストレージ ノードのローカライズ版ソフトウェア CD-ROM 上の収録場所

アプリケーション	リリース	オペレーティング システムのリリース	インストール バイナリ ファイルの場所
Solstice Backup: 英語			
サーバ	6.1 (ローカライズ版)	Solaris™ 2.6、7、8 	SOLARIS/sparc/SUNWsbu1
ドライバ	6.1 (ローカライズ版)		SOLARIS/sparc/SUNWsbu2
クライアント (SBU クライアントにのみ必要なパッケージ)	6.1 (ローカライズ版)		SOLARIS/sparc/SUNWsbuc
ストレージ ノード	6.1 (ローカライズ版)		SOLARIS/sparc/SUNWsbun
マニュアルページ (オプション)	6.1 (ローカライズ版)		SOLARIS/sparc/SUNWsbum
Solstice Backup: フランス語			
ソフトウェア	6.1 (ローカライズ版)	Solaris™ 2.6、7、8 	SOLARIS/sparc/fr/SUNWfrsb
マニュアルページ	6.1 (ローカライズ版)		 SOLARIS/sparc/fr/SUNWfrsbm
Solstice Backup: 日本語			
ソフトウェア	6.1 (ローカライズ版)	Solaris™ 2.6、7、8 	SOLARIS/sparc/ja/SUNWjasbu
マニュアルページ	6.1 (ローカライズ版)		 SOLARIS/sparc/ja/SUNWjasbm
Solstice Backup: 簡体字中国語			
ソフトウェア	6.1 (ローカライズ版)	Solaris™ 2.6、7、8 	SOLARIS/sparc/zh/SUNWzhshbu
マニュアルページ	6.1 (ローカライズ版)		 SOLARIS/sparc/zh/SUNWzhshbm
Acrobat ビューア			
Adobe Acrobat Reader バイナリ ファイル	4.0	Solaris 版 Acrobat	viewers/acroread/solaris/sunsparc-rs-40.tar.gz
		使用方法	viewers/acroread/readme.txt

表 2-2 Solstice Backup サーバ、クライアント、およびストレージ ノード CD-ROM 上のドキュメントの収録場所 - ローカライズ版

アプリケーション	リリース	ドキュメント	ドキュメントの場所
Solstice Backup: 英語	6.1 	Solstice Backup 管理者ガイド	SOLARIS/sparc/sbuag.pdf
		 Solstice Backup インストール ガイド	SOLARIS/sparc/sbuig.pdf
		 Solstice Backup ご使用にあたって	SOLARIS/sparc/sburn.pdf
Solstice Backup: フランス語	6.1 	Solstice Backup 管理者ガイド	SOLARIS/sparc/fr/sbuag-fr.pdf
		 Solstice Backup インストール ガイド	SOLARIS/sparc/fr/sbuig-fr.pdf
Solstice Backup: 日本語	6.1 	Solstice Backup 管理者ガイド	SOLARIS/sparc/ja/sbuag-ja.pdf
		 Solstice Backup インストール ガイド	SOLARIS/sparc/ja/sbuig-ja.pdf
		 Solstice Backup ご使用にあたって	SOLARIS/sparc/ja/sburn-ja.pdf
Solstice Backup: 簡体字中国語	6.1 	Solstice Backup 管理者ガイド	SOLARIS/sparc/zh/sbuag-zh.pdf
		 Solstice Backup インストール ガイド	SOLARIS/sparc/zh/sbuig-zh.pdf
Solstice Backup: 繁体字中国語	6.1 	Solstice Backup 管理者ガイド	SOLARIS/sparc/zh_TW/sbuag-zh_TW.pdf
Solstice Backup: 韓国語	6.1 	Solstice Backup 管理者ガイド	SOLARIS/sparc/ko/sbuag-ko.pdf

Microsoft Windows NT 版 NetWorker サーバ、クライアントおよびストレージノード - 日本語版

本セクションの一覧表には、CD-ROM に収録されているアプリケーションおよび関連ドキュメントの場所が記載されています。

- 表 2-3 には、Microsoft Windows NT 版 NetWorker クライアントおよびストレージノード 日本語版ソフトウェアのインストール バイナリ ファイルの場所が記載されています。
- 表 2-4 には、Microsoft Windows NT 版 NetWorker クライアントおよびストレージノード 日本語版ソフトウェアの、電子ドキュメントのタイトルおよび場所が記載されています。
 - Legato NetWorker 管理者ガイド、リリース 6.1、Windows NT 版
 - Legato NetWorker 管理者ガイド、リリース 6.1、Windows NT 版
 - Legato NetWorker リリース サプリメント、リリース 6.1、Windows 版
 - Legato コマンド リファレンス ガイド
 - Legato エラー メッセージ ガイド
 - Legato NetWorker ディザスタ リカバリ ガイド、リリース 6.1
 - Legato NetWorker Power Edition パフォーマンス最適化ガイド
- 表 2-5 には、追加のローカライズ版 NetWorker ドキュメントのタイトルおよび場所が記載されています。
 - Legato エラー メッセージ ガイド
フランス語、中国語 (簡体字および繁体字)、韓国語
 - Legato NetWorker Power Edition パフォーマンス最適化ガイド
 - フランス語、繁体字中国語

表 2-3 Microsoft Windows NT 版 NetWorker クライアントおよびストレージ ノード 日本語版ソフトウェアの場所

モジュール	リリース	オペレーティング システムのリリース	インストール バイナリ ファイルの場所
Microsoft Windows NT 版 NetWorker クライアントおよびストレージ ノード	6.1  (ローカライズ版)	Microsoft Windows NT 4.0 (Intel) サービス パック 6a Microsoft Windows 2000	WIN32\WINNT\ja
Adobe Acrobat Reader インストール バイナリ ファイル	4.0	Microsoft 版 Acrobat Windows 95、Microsoft Windows 98、Microsoft Windows NT	viewers\acroread\windows\acroread.exe
	4.0	使用方法	viewers\acroread\readme.txt

表 2-4 Microsoft Windows NT 版 NetWorker クライアントおよびストレージ ノード 日本語版ドキュメントの場所

アプリケーション	リリース	ドキュメント	電子ドキュメントの場所
Windows NT 版 NetWorker	6.1	NetWorker 管理者ガイド	WIN32\WINNT\ja\winag-ja.pdf
		NetWorker インストール ガイド	WIN32\WINNT\ja\winig-ja.pdf
		NetWorker リリース サプリメント	WIN32\WINNT\ja\winrs-ja.pdf

表 2-5 Microsoft Windows 用 NetWorker クライアントおよびストレージ ノード 日本語版 CD-ROM の追加 NetWorker ドキュメントの場所。

言語	ドキュメント	電子ドキュメントの場所
英語	コマンドライン リファレンス ガイド	SOLARIS/en/command.pdf
	パフォーマンス最適化ガイド、 パワー エディション	SOLARIS/en/perftune.pdf
	エラー メッセージ ガイド	SOLARIS/en/errormsg.pdf
	ディザスタ リカバリ ガイド	SOLARIS/en/disrec.pdf
フランス語	エラー メッセージ ガイド	SOLARIS/fr/errormsg-fr.pdf
日本語	コマンドライン リファレンス ガイド	SOLARIS/ja/command_reference/command-ja.pdf
	パフォーマンス最適化ガイド、 パワー エディション	SOLARIS/ja/perftune-ja.pdf
	エラー メッセージ ガイド	SOLARIS/ja/errormsg-ja.pdf
	ディザスタ リカバリ ガイド	SOLARIS/ja/disrec-ja.pdf
簡体字中国語	エラー メッセージ ガイド	SOLARIS/zh/errormsg-zh.pdf

第 3 章

ソフトウェアをインストールして登録する

本章では、ソフトウェアをインストールして登録する方法について説明します。

ソフトウェアをインストールする

次の手順でソフトウェアをインストールします。

- ソフトウェアの場所を確認する。11 ページ「ソフトウェアの場所を確認する」を参照してください。
- インストール ドキュメントの場所を確認する。12 ページ「インストール ドキュメントの場所を確認する」を参照してください。
- インストール ドキュメントを参照する。12 ページ「ドキュメントを参照する」を参照してください。
- ソフトウェアをインストールする。13 ページ「2 つのメディア キットに含まれる CD-ROM からソフトウェアをインストールする手順」を参照してください。

ソフトウェアの場所を確認する

- ソフトウェアの場所を確認するには、5 ページ「Solstice Backup ソフトウェアおよび関連する情報保護製品の一覧表」を参照して、インストールするソフトウェアが収録されている CD-ROM とディレクトリ パスを確認します。パッケージをインストールする順序については、13 ページ「2 つのメディア キットに含まれる CD-ROM からソフトウェアをインストールする手順」を参照してください。

インストール ドキュメントの場所を確認する

この SBU 6.1 (ローカライズ版) メディア キットには、CD-ROM が 2 つ含まれています。

- 6 ページ「Solstice Backup サーバ、クライアント、およびストレージ ノード CD-ROM - ローカライズ版」には、次の言語版の Solstice Backup ソフトウェアのインストール ドキュメントが含まれています。
 - 英語
 - フランス語
 - 日本語
 - 簡体字中国語
- 9 ページ「Microsoft Windows NT 版 NetWorker サーバ、クライアントおよびストレージ ノード - 日本語版」には次のものが含まれています。
 - Microsoft Windows NT 版 NetWorker ソフトウェアのインストール ドキュメント (日本語版)
 - 追加の NetWorker ドキュメント

ドキュメントを参照する

Solstice Backup および関連する情報保護製品のドキュメントを参照するには、適切なビューアを使用する必要があります。ドキュメントは Adobe Acrobat 形式 (.pdf) で配布されています。

Adobe Acrobat ファイルを表示する

コンピュータに Adobe Acrobat Reader ソフトウェアがインストールされているかどうかを確認します。インストールされていない場合は、いずれかの CD-ROM の viewers/acroread ディレクトリで、使用するコンピュータ用 Acrobat バイナリファイルを検索します。次に、Administrator または root の権限があるログイン アカウントを使用して、ソフトウェアをコンピュータにインストールします。

- UNIX プラットフォームの場合は、該当するプラットフォームのディレクトリから、.tar.gz ファイルを展開用の一時ディレクトリにコピーします。プラットフォームに適合するオプションを指定して tar コマンドを実行し、ファイルを展開します。展開が完了したら、./INSTALL コマンドを実行して Acrobat Reader をインストールします。
- Microsoft Windows プラットフォームの場合は、自己展開型実行可能ファイル acroread.exe をダブルクリックします。

2つのメディア キットに含まれる CD-ROM からソフトウェアをインストールする手順

注：ここでは、インストール手順の概要のみ説明します。インストールを開始する前に『Solstice Backup ご使用にあたって』を参照し、適切なローカライズ版の『Solstice Backup 6.1 インストール ガイド』の手順に従ってインストールを行ってください。製品の機能を調べるには、製品のオンライン ヘルプおよび CD-ROM のドキュメントを参照してください。

1. マシン上で Solstice Backup 6.1 の英語版がすでに実行されている場合は、`pkgrm (1M)` コマンドを使用して、パッケージを削除します。次のリストに含まれているパッケージがシステムにインストールされている場合は、それらすべてを削除します。



注意：Solstice Backup ソフトウェア パッケージは、互いに従属関係を保持しています。すべてを削除するためには、`SUNWsbu1`、`SUNWsbun`、`SUNWsbu2`、`SUNWsbuc` の順序で削除する必要があります。マニュアルページ (`SUNWsbum`) とマニュアル ファイルは独立しているため、いつでも削除することができます。

`SUNWsbu1`

`SUNWsbun`

`SUNWsbu2`

`SUNWsbuc`

`SUNWsbum`

2. **Solstice Backup 6.1 ローカライズ版メディア キット (Solstice Backup サーバ、クライアント、およびストレージ ノード CD-ROM - ローカライズ版) から、必要な Solstice Backup サーバおよびクライアント ソフトウェアの英語版をインストールします。**

/SOLARIS/sparc ディレクトリから、次のリストに含まれる適切なパッケージをインストールします。

SUNWsbuc
SUNWsbus2
SUNWsbun
SUNWsbus1
SUNWsbum

3. **ローカライズ版メディア キット (Solstice Backup サーバ、クライアント、およびストレージ ノード CD-ROM - ローカライズ版) から、必要な言語用のパッケージをインストールします。**



注意：ストレージ ノードに指定したソフトウェア パッケージのみをインストールする場合は、クライアント (*SUNWsbuc*)、デバイス ドライバ ソフトウェア (*SUNWsbus2*)、ストレージ ノード ソフトウェア (*SUNWsbun*)、オプションのマニュアルページ (*SUNWsbum*) の順序でインストールする必要があります。



注意：ローカライズ版の CD-ROM から、確実に正しい Solstice Backup 6.1 パッケージが最初にインストールされるために、フランス語、日本語、および簡体字中国語のインストール プログラムは、他の SBU バージョンが検出された時点で中断されます。

/SOLARIS/sparc/ ディレクトリ内の次のサブ ディレクトリから、任意の言語版パッケージをインストールします。

fr/
 SUNWfrsb/
 SUNWfrsbm/
ja/
 SUNWjasbu/
 SUNWjasbm/
zh/
 SUNWzhsbu/
 SUNWzhsbm/

4. 必要に応じて、**Windows NT 版 ストレージ ノードおよびクライアント ソフトウェア**を、**Solstice Backup ローカライズ版メディア キット (Microsoft Windows NT 版 NetWorker 日本語版 CD-ROM)** からインストールします。

WIN32\ WINNT\ ja\ program files\

5. 必要に応じて、**SBU 6.1 英語専用キット**を使用し、**SBU 6.1 ローカライズ版メディア キット**の **CD** に収録されていない、他のクライアントおよびモジュールをインストールします。

英語専用 SBU キットの **CD** に収録されているクライアントおよびモジュールについては、Solstice Backup 6.1 のロードマップの、「**メディア キットの CD-ROM**」および [第 2 章「Solstice Backup ソフトウェアおよび関連する情報保護製品の一覧表」](#)を参照してください。インストールに際しては、英語専用 **CD-ROM** に収録されている、英語専用ロードマップおよびその他のドキュメントの指示に従ってください。

Solstice Backup 製品を使用可能にして登録する

このセクションでは、Solstice Backup ソフトウェアを使用可能にして登録する方法について説明します。

また、使用するメディア キット内の他の製品を使用可能にして登録する方法についても、一般的に当てはまる内容となっています。メディア キット内の他の製品を使用可能にして登録する方法の詳細については、使用する製品のインストール ガイドを参照してください。

このセクションには、使用するメディア キットの各種ソフトウェア製品の評価イネーブラ コードの一覧が掲載されています。イネーブラ コードおよび認証キーは、メディア キット CD-ROM のソフトウェア機能を使用するために必要です。Solstice Backup ソフトウェアおよびオプション機能は、パッケージごとに別個の製品として販売されており、それぞれにイネーブラ コードが付属しています。たとえば次のオプションには、それぞれイネーブラ コードがあります。

- Network Edition
- オートチェンジャ ソフトウェア モジュール
- ストレージ ノード
- クライアント接続

次のセクションでは、Solstice Backup ソフトウェアの注文方法、および評価目的で一時的に使用する方法について説明します。

- [16 ページ「ビルトインのイネーブラ コードを利用した一時的使用」](#)
- [17 ページ「評価イネーブラ コードを利用した一時的に使用する」](#)

次のセクションでは、恒久的使用のために Solstice Backup ソフトウェアのライセンスを取得する方法について説明します。

- [18 ページ「購入したイネーブラ コードを使用した恒久的な使用、登録および認証キー」](#)

ビルトインのイネーブラ コードを利用した一時的 使用

Solstice Backup ソフトウェアをメディア キットからインストールして使用するために、イネーブラ コードを入力する必要はありません。ビルトインのイネーブラ コードは、インストール後 30 日間有効です。

ビルトインの イネーブラを使用すると、次のことが可能です。

- 10 個のクライアント (9 個のクライアントおよびサーバ) をバックアップする。
- 16 個までのスロット (ストレージ ビン) のテープ ライブラリを使用する。

評価期間中に他の機能が必要な場合は、[21 ページの表「45 日間評価イネーブラ コード」](#)にある評価イネーブラを使用してください。

必要な言語のドキュメントのインストール手順に従ってインストールを行うと、30 日経過後ソフトウェアを継続して使用するためのイネーブラ コードを入力するよう指示されます。



注意：評価イネーブラ コードまたは購入したイネーブラ コードを使用して、30 日以内にソフトウェアを使用可能にしない場合は、データのバックアップが出来なくなります。この場合でも、データのリストア最初の 30 日間の評価期間中はいつでも、評価イネーブラ コードまたは購入したイネーブラ コードを入力できます。詳細については、[17 ページ「評価イネーブラ コードを利用した一時的に使用する」](#)、および [18 ページ「購入したイネーブラ コードを使用した恒久的な使用、登録および認証キー」](#)を参照してください。

評価イネーブラ コードを利用した一時的に使用する

Solstice Backup ソフトウェアおよび [21 ページの表「45 日間評価イネーブラ コード」](#) の評価イネーブラ コード (いずれの組み合わせも可能) をインストールすると、Solstice Backup ソフトウェアを 45 日間使用できます。

▼ 次の手順で評価イネーブラ コードを入力します。

Solstice Backup のインストール手順に従ってインストールを行った後、次の手順を実行します。

1. 使用する Solstice Backup サーバおよびクライアント構成のタイプのイネーブラ コードを取得します。

適切なイネーブラ コードについては、[21 ページの表「45 日間評価イネーブラ コード」](#)を参照してください。

2. Solstice Backup メイン サーバにスーパーユーザとしてログインするか、管理者権限で 1 ユーザとしてログインします。

3. 次のコマンドを入力して、ソフトウェアを使用可能にします。

```
# nsrkap -v -c <enabler_code>
```



注意：評価イネーブラ コードを入力後、45 日以内に購入したイネーブラ コードを使用してソフトウェアを使用可能にしない場合は、データをバックアップすることができなくなります。しかし、この場合でもデータのリストアは可能です。45 日間の評価期間中であれば、いつでも購入したイネーブラ コードを入力できます。[18 ページ「購入したイネーブラ コードを使用した恒久的な使用、登録および認証キー」](#)を参照してください。

購入したイネーブラ コードを使用した恒久的な使用、登録および認証キー

Solstice Backup ソフトウェアのライセンスは、メディア キットの購入時に同時に購入でき、また評価期間中いつでも購入できます。また、追加のクライアント、データベース モジュール、およびジュークボックス用のアップグレード ライセンスも購入できます。

ライセンスを購入すると、イネーブラ証書 (単数または複数) が送付されます。新規の購入であれば、基本ソフトウェアおよび追加の各モジュール用にそれぞれイネーブラ コードが送付されます。アップデートまたは新機能の追加であれば、追加のモジュールごとにイネーブラが送付されます。

イネーブラ証書で説明されているとおり、証書に記載されているコードを使用して Solstice Backup ソフトウェアを使用可能にした後で、Solstice Backup ソフトウェアを登録する必要があります。その後、Sun 社からオーソライゼーション コードが送付されます。このコードを Solstice Backup 管理者プログラムの登録ウィンドウに入力する必要があります。購入したイネーブラ証書に記載されているコードを入力後、45 日以内にオーソライゼーション コードを入力する必要があります。



注意：購入したイネーブラ コードの入力後 45 日以内に恒久オーソライゼーション コードを入力しない場合は、データのバックアップができなくなります。この場合でも、データのリストアは可能です。

▼ Solstice Backup ソフトウェアを使用可能にして登録する

1. 使用する Solstice Backup サーバおよびクライアント構成のタイプに応じたライセンスを Sun 社に注文します。
購入イネーブラ証書が送付されたら、[手順 2](#) にすすんでください。
2. Solstice Backup メイン サーバにスーパーユーザとしてログインするか、管理者権限で 1 ユーザとしてログインします。
3. 次のオペレーションを実行して、購入イネーブラ コードを入力します。
 - a. Solstice Backup ソフトウェアの評価期間中で、すでにソフトウェアを購入している場合は、次の手順に従います。
 - i. 次のコマンドを入力して、基本評価イネーブラから基本購入イネーブラにアップグレードします。

```
# nsrkap -v -u base_enabler_code
```

- ii. Solstice Backup 管理者プログラム (nwadmin) を介して、残りの評価イネーブラを削除します (オプション)。この削除を行うと、期限切れの評価イネーブラからの警告メッセージが返されなくなります。[手順 b](#) に従って、追加の機能用の購入イネーブラを追加します。

- b. 次のコマンドを各モジュールについて入力します。

```
# nsrkap -v -c enabler_code
```

4. Solstice Backup 管理者プログラムを起動します。

```
# nwadmin &
```

5. [表示] > [表形式] を選択します。
6. [サーバ] > [登録] を選択します。

[登録] ウィンドウでは、すべての使用可能なモジュールについて、名前、シリアル番号、ホスト ID、有効期限およびイネーブラの認証キーが一覧されます。認証されているイネーブラについては、有効期限は表示されません。認証されていないイネーブラについては、認証キーは表示されません。

7. フィールドに、次の必要情報を入力します。

- 名前
- 会社
- 住所
- 電話番号
- 電子メール
- 購入日

8. **手順 6** を参照して、Sun 社ライセンス センターに電子メール、ファックスまたは電話でお問い合わせください。地域の Sun 社ライセンス センターについては、次の URL にアクセスしてください。

<http://www.sun.com/licensing/>

電子メールまたはファックスを利用する際は、[登録] ウィンドウの内容をコピーし、名前、会社、住所、電話番号、電子メール アドレス、購入日の情報と一緒に、電子メールのメッセージまたはテキスト ファイルに貼り付けてください。必ず、恒久オーソライゼーション コードを請求する旨が記述された簡単なメモと一緒に送付してください。

Sun 社ライセンス センターから、リクエストした時と同じ方法で、Solstice Backup 製品を恒久使用するためのオーソライゼーション コードが送付されます。オーソライゼーション コードに関するご質問は、Sun 社ライセンス センター (上記 URL) までお問い合わせください。



注意 : 購入したイネーブラ コードの入力後 45 日以内に恒久オーソライゼーション コードを入力しない場合は、データのバックアップができなくなります。この場合でも、データのリストアは可能です。

▼ 次の手順で、恒久オーソライゼーション コードを入力します。

Solstice Backup サーバおよびクライアント用の恒久オーソライゼーション コードを入力します。

1. **19 ページ「Solstice Backup ソフトウェアを使用可能にして登録する」**に記述されているように、Sun 社ライセンス センターに認証キーを申し込みます。

認証キーを受け取ったら、**手順 2**に進みます。

2. Solstice Backup メイン サーバにスーパーユーザとしてログインするか、管理者権限で 1 ユーザとしてログインします。

3. Solstice Backup 管理者プログラムを起動します。

```
# nwadmin&
```

4. [サーバ] > [登録] を選択します。
5. 対応するイネーブラの [認証キー] フィールドに、各オーソライゼーション コードを入力します。
- たとえば、オートチェンジャ ソフトウェア モジュールを使用可能にして、認証キーを入手したら、オートチェンジャ ソフトウェア モジュール イネーブラのエントリに認証キーを入力します。

アップデート イネーブラ

前バージョンの Solstice Backup ソフトウェアのイネーブラがあり、このリリースをアップデートとしてインストールする場合は、イネーブラ証書に記載されているアップデート イネーブラ コードを使用します。アップデート イネーブラは、ユーザがすでに認証を受けているライセンスをそのまま継続して使用するものです。他のイネーブラ コード同様、アップデート イネーブラ コードを入力します。アップデート イネーブラ コードを入力する際は、以前に認証を受けたコードを削除しないでください。



45 日間評価イネーブラ コード

この表では、Solstice Backup 製品の 45 日間評価イネーブラ コードを一覧しています。

製品	説明	45 日間評価イネーブラ コード
Server Edition	Solstice Backup Workgroup Edition	3130b3-f0cd64-a3017b
	Solstice Backup Network Edition	4ac9cc-07b696-cb5510
	Solstice Backup Power Edition 注記 : Network Edition や WorkGroup Edition の基本イネーブラをすでに入力している場合は、Power Edition の評価イネーブラを入力することはできません。基本イネーブラを削除する手順については、地域の Sun 社ソリューションセンターにお問い合わせください。	e9726b-a6153a-e955b3

製品	説明	45 日間評価イネーブラ コード
ストレージ ノード オプション	1 st Storage Node for UNIX Network Edition	9b981d-4b67f8-6a65e1
	2 nd Storage Node for UNIX Network Edition	1c199e-cad879-e9eb66
	3 rd Storage Node for UNIX Network Edition	9c991e-4a58f9-696ae6
	1 st Storage Node for UNIX Power Edition	6be8ed-3b9707-dcbc31
	2 nd Storage Node for UNIX Power Edition	6ce9ee-3a8806-dfa336
	3 rd Storage Node for UNIX Power Edition	eb686d-bb1787-5c3fb1
	1 st Storage Node for Linux Network Edition	3d3abf-15b99f-ef1c07
	2 nd Storage Node for Linux Network Edition	3e3bc0-14ba9e-e81f04
	3 rd Storage Node for Linux Network Edition	3fc4c1-17bb99-e91a05
	1 st Storage Node for Linux Power Edition	2025a2-f6dc78-8af96a
	2 nd Storage Node for Linux Power Edition	2126a3-f1dd7b-8bc86b
	3 rd Storage Node for Linux Power Edition	a0a522-765cf8-0a78ea
	1 st Storage Node for Microsoft Windows Network Edition	68edea-3e941a-c3a732
	2 nd Storage Node for Microsoft Windows Network Edition	e96e6b-b91599-4239b3
	3 rd Storage Node for Microsoft Windows Network Edition	69eeeb-399519-c2ba33
	1 st Storage Node for Microsoft Windows Power Edition	6deaef-258905-dea637
	2 nd Storage Node for Microsoft Windows Power Edition	6eebf0-248a04-d9a134
	3 rd Storage Node for Microsoft Windows Power Edition	6ff4f1-278b03-d8a035
SAN Storage Node Options (注記：これ らのイネーブラは NDMP クライアント に使用できます。)	SAN Storage Node for UNIX Network Edition	44c1c6-12b094-de780e
	SAN Storage Node for UNIX Power Edition	c74c49-9f3311-59f68d
	SAN Storage Node for Linux Network Edition	6deaef-2589af-08e537
	SAN Storage Node for Linux Power Edition	111693-c1ed4b-6c0e5b
	SAN Storage Node for NT Network Edition	73eef5-238fa5-ed5339
	SAN Storage Node for NT Power Edition	ee7570-a40a2e-60dbb4
NetWorker NDMP Client Connection	25 NetWorker NDMP Client Connections	230aa5-ffdf75-a5f169

製品	説明	45 日間評価イネーブラ コード
Dynamic Drive Sharing オプション	DDS オプション (テープ ドライブごと、すべてのオペレーティング システム用)	b6b338-5242e6-0f5bfc 373cb9-d1c361-8ed97d b7bc39-5143e1-0e56fd 383dba-d0c460-8dd602 b8bd3a-5044e0-0d5582
ClientPak オプション	Legato NetWorker ClientPak for NetWare	5fe4e1-3a9bb3-dc8e25
	Legato NetWorker ClientPak for PC Desktops	aca92e-7848e7-7ef4f6
	Legato NetWorker ClientPak for UNIX	63e0e5-309fbf-13e529
	Legato NetWorker ClientPak for Linux	f67378-9f0226-6818bc または d25754-b32e0a-794f98
	Legato NetWorker ClientPak for Microsoft Windows NT and Windows 2000	939015-4f6fc1-295ed9
オートチェンジャ ソフトウェア モジュール	1 st NetWorker Autochanger Software Module Unlimited Slots Microsoft Windows/UNIX	1d14e0-1fd965-193167
	2 nd NetWorker Autochanger Software Module Unlimited Slots Microsoft Windows/UNIX	0209fb-3afef0-a61048
	3 rd NetWorker Autochanger Software Module Unlimited Slots Microsoft Windows/UNIX	030efa-39ffff-a71149
クライアント接続	100 NetWorker Client Connections Microsoft Windows/UNIX	77e4d7-63d771-728f97
Cluster クライアント接続	25 Cluster Client Connections for UNIX	97b319-4363c1-09c5dd
	25 Cluster Client Connections for Linux	103a92-caec48-ba4d5a
	1 Cluster Client Connection for Windows NT	65cce7-2991b7-ff522f
	5 Cluster Client Connections for Windows NT	002b82-c6fc58-92444a
SNMP Module	NetWorker SNMP Module	151297-dbe15a-9b1b5f
アーカイブ モジュール	NetWorker Archive Module UNIX	da5f5c-9f261d-0c8ba0

製品	説明	45 日間評価イネーブラ コード
Enterprise Application Modules	NetWorker Module for Informix, UNIX client	cc494e-872811-52f796
	NetWorker Module for Informix, Microsoft Windows client	f06b72-bb0c35-76d3ba
	NetWorker Module for DB2, UNIX client	9a811c-4166df-2394e0
	NetWorker Module for Informix, UNIX client	f27774-b90e2e-8074b8
	NetWorker Module for Lotus Notes, Microsoft Windows client	3722b9-f6c36a-76c97d
	NetWorker Module for Oracle 3.0, UNIX client	e27964-861e3d-c671a8
	NetWorker Module for Oracle 3.0, Microsoft Windows client	ef6a71-910b2e-c776b5
	NetWorker Module for Oracle 2.x, UNIX client	2623a8-efd278-f9c46c
	NetWorker Module for Oracle 2.x, Microsoft Windows client	a2b924-635ef1-d903e8
	NetWorker Module for Microsoft Exchange Server	de5b60-aa1a2d-d3dca4
	NetWorker Module for Microsoft SQL Server	203ba2-eadc6b-11516a
	NetWorker Module for SAP/R3 on Oracle, UNIX client	79fefb-3385a4-050bc3
	NetWorker Module for SAP/R3 on Oracle, Microsoft Windows client	9e8520-6e5aec-55a6e4
	NetWorker Module for Sybase, UNIX client	b4b136-7040e0-cf78fe
	NetWorker Module for Sybase, Microsoft Windows client	e8736a-ac142d-6ecbb2