



Solstice Backup™ 6.1（本土化） 簡易安裝說明

Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303
U.S.A. 650-960-1300

文件號碼：816-2750-10
2001 年 12 月，修訂版 A

關於本文件的意見，請傳送至：docfeedback@sun.com

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 U.S.A. 版權所有。

本產品或文件受版權保護，且按照限制其使用、複製、分發和反編譯的授權許可進行分發。未經 Sun 及其授權許可頒發機構的書面授權，不得以任何方式、任何形式複製本產品或本文件的任何部分。協力廠商軟體，包括字型技術，由 Sun 供應商提供許可和版權。

本產品的某些部分從 Berkeley BSD 系統衍生而來，經 University of California 許可授權。UNIX 是在美國和其它國家註冊的商標，經 X/Open Company, Ltd. 獨家許可授權。以下聲明適用於 Netscape Communicator™：(c) Copyright 1995 Netscape Communications Corporation. 版權所有。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun Enterprise、OpenBoot、Solstice Backup 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其它國家的商標、註冊商標或服務標記。所有的 SPARC 商標都按授權許可使用，是 SPARC International, Inc. 在美國和其它國家的商標或註冊商標。具有 SPARC 商標的產品都基於 Sun Microsystems, Inc. 開發的架構。Legato NetWorker® 是 Legato Systems, Inc. 的商標。

OPEN LOOK 和 Sun™ 圖形使用者介面是 Sun Microsystems, Inc. 為其用戶和授權許可持有人開發的。Sun 承認 Xerox 在為電腦行業研究和開發可視或圖形使用者介面方面所作出的先行努力。Sun 以非獨佔方式從 Xerox 獲得 Xerox 圖形使用者介面的授權許可，該授權許可涵蓋實施 OPEN LOOK GUI 且遵守 Sun 的書面許可協議的授權許可持有人。

本資料按「現有形式」提供，不承擔明確或隱含的條件、陳述和保證，包括對特定目的或非侵害性的商業活動和適用性的任何隱含保證，除非這種不承擔責任的聲明是不合法的。

Sun Enterprise 10000 SSP 所有權：

本軟體由 University of California 董事會、Sun Microsystems, Inc. 及其它廠商授權。除非個別檔案中已具明確之不適用聲明，否則下列條款適用於與本軟體相關之所有檔案。

著作人謹此授權：得出於任何目的使用、重製、修改、分發本軟體與其文件資料，及為其提供授權，惟須將現有版權聲明包含於所有複本中，且所有分發品均需逐字引述本聲明。任何業經授權之使用，均毋需提供書面同意、授權或支付權利金。對於本軟體所進行之修改，得由著作人授權，且毋需遵照本聲明所述之許可條款，惟新條款須清楚標示於其所適用各檔案之頁首。



請回收



Adobe PostScript

目錄

- 1. 引言 1
 - 為何有兩個套件？ 1
 - 本土化媒體套件簡易安裝說明 2
 - 媒體套件 CD-ROM 3
- 2. Solstice Backup 軟體與相關資訊保護產品表 5
 - Solstice Backup 伺服器、用戶端和儲存節點 — 本土版 5
 - NetWorker for Microsoft Windows NT 用戶端與儲存節點 — 日文版 7
- 3. 安裝及註冊軟體 11
 - 安裝軟體 11
 - 找出軟體的位置 11
 - 找出安裝文件的位置 12
 - 檢視說明文件 12
 - 從兩套媒體套件之 CD-ROM 安裝軟體的順序 13
 - 啓用和註冊 Solstice Backup 產品 15
 - 利用內建啓用代碼暫時使用 15
 - 利用試用啓用代碼暫時使用 16
 - 利用購買的啓用代碼、註冊及授權碼永久使用 17
 - 45 天試用啓用代碼 20

引言

感謝您選購 Solstice Backup™ (SBU) 資訊保護產品系列。本章介紹 Solstice Backup 6.1 (本土化) 運送箱的內容物，以協助您選擇成功安裝所需的項目。

運送箱包含兩個媒體套件 (請參閱下列的「[為何有兩個套件?](#)」)：

- Solstice Backup 6.1 (本土化) 媒體套件
- Solstice Backup 6.1 (僅有英文版) 媒體套件

本土化軟體只包含在本土化媒體套件中。在安裝其他語系地區的本土化套裝軟體之前，您必須從本土化媒體套件安裝僅有英文的 Solstice Backup 套裝軟體組。請參閱第 13 頁的「[從兩套媒體套件之 CD-ROM 安裝軟體的順序](#)」。



警告 – 如果之前已安裝僅有英文的 Solstice Backup 軟體版本，請在安裝 Solstice Backup 6.1 (本土化) 媒體套件的英文和本土化套裝軟體之前，移除之前安裝的套裝軟體。

為何有兩個套件？

SOLSTICE BACKUP 6.1 (本土化) 媒體套件包含 SPARC™ Solaris 伺服器、儲存節點和用戶端，以及 Windows NT 儲存節點和用戶端的本土化軟體。為求方便起見，其他作業環境的非本土化儲存節點和用戶端套裝軟體與各種 NetWorker 模組均可在 Solstice Backup 6.1 (僅有英文版) 媒體套件中找到。

- 關於本土化媒體套件中 CD-ROM 的內容，請參閱本手冊第 5 頁的「[Solstice Backup 軟體與相關資訊保護產品表](#)」。
- 關於僅有英文媒體套件中 CD-ROM 的內容，請參閱 Solstice Backup 僅有英文的媒體套件中《*Solstice Backup 6.1 Roadmap*》第 2 頁的 "Media Kit CD-ROM"。

安裝產品後可在有限天數內使用及試用產品，如第 15 頁的「[啓用和註冊 Solstice Backup 產品](#)」中所述。試用期滿後，若無授權將無法再容許任何備份作業。

若要在試用期屆滿後繼續使用產品，則必須購買必要的授權。購買授權後，Sun 會將啓用代碼憑證寄給您，其中包含一個啓用代碼和如何註冊產品以供永久之用的說明。即使您在購買媒體套件時已同時購買授權，啓用憑證將一律與媒體套件分開寄達。如需更多資訊，請參閱第 17 頁的「[利用購買的啓用代碼、註冊及授權碼永久使用](#)」。

本土化媒體套件簡易安裝說明

本文件將協助您瀏覽 SOLSTICE BACKUP 6.1（本土化）媒體套件的內容。它包含：

- Solstice Backup 軟體與相關文件表 — 本土化版本（[第 5 頁](#)）
- NetWorker for Microsoft® Windows NT® 軟體與相關文件表 — 日文版（[第 8 頁](#)）
- 安裝及註冊指示（[第 13 頁](#)）
- Solstice Backup 試用啓用代碼表（[第 20 頁](#)）

媒體套件 CD-ROM

本媒體套件包含下列 CD-ROM：

- 第 5 頁的「[Solstice Backup 伺服器、用戶端和儲存節點 – 本土版](#)」
- 第 8 頁的「[NetWorker for Microsoft Windows NT 用戶端與儲存節點 – 日文版](#)」

Solstice Backup 軟體與相關資訊保護產品表

本章提供許多表格，列出可在 SBU 6.1（本土化版）媒體套件 CD-ROM 上找到的應用程式和相關文件。本套件包括兩片 CD-ROM：

- Solstice Backup 伺服器、用戶端與儲存節點 — 本土版
- NetWorker for Microsoft Windows NT 伺服器、用戶端與儲存節點 — 日文版

根據您用來讀取 CD-ROM 的作業系統，CD-ROM 上的檔名及路徑名稱可能以大寫或小寫顯示。

Solstice Backup 伺服器、用戶端和儲存節點 — 本土版

本節表格列出可在 CD-ROM 找到之應用程式和相關文件的位置。

- 表 2-1：提供下列語系之 Solstice Backup 伺服器、用戶端和儲存節點軟體的安裝二進位檔位置：
 - 英文
 - 法文
 - 日文
 - 中文（簡體）
- 表 2-2：提供下列語系之 Solstice Backup 軟體電子文件的標題和位置：
 - 英文
 - 法文

- 日文
- 中文（簡體）
- 中文（繁體）
- 韓文

表 2-1 軟體在 Solstice Backup 伺服器、用戶端和儲存節點 CD-ROM — 本土版上的位置。

應用程式	發行版本	作業系統發行版本	安裝二進位檔的位置
Solstice Backup：英文			
伺服器	6.1 （本土化）	Solaris™ 2.6、7、8 已更新	SOLARIS/sparc/SUNWsbu1
驅動程式	6.1 （本土化）		SOLARIS/sparc/SUNWsbu2
用戶端 （SOLSTICE BACKUP 用戶端 所需要的唯一套裝軟體）	6.1 （本土化）		SOLARIS/sparc/SUNWsbuc
儲存節點	6.1 （本土化）		SOLARIS/sparc/SUNWsbun
線上說明頁 （可選的）	6.1 （本土化）		SOLARIS/sparc/SUNWsbum
Solstice Backup：法文			
軟體	6.1 （本土化）	Solaris™ 2.6、7、8 已更新	SOLARIS/sparc/fr/SUNWfrsb
線上說明頁	6.1 （本土化）		已更新 SOLARIS/sparc/fr/SUNWfrsbm
Solstice Backup：日文			
軟體	6.1 （本土化）	Solaris™ 2.6、7、8 已更新	SOLARIS/sparc/ja/SUNWjasbu
線上說明頁	6.1 （本土化）		已更新 SOLARIS/sparc/ja/SUNWjasbm
Solstice Backup：中文（簡體）			
軟體	6.1（本土化）	Solaris™ 2.6、7、8 已更新	SOLARIS/sparc/zh/SUNWzhsbu
線上說明頁	6.1 （本土化）		已更新 SOLARIS/sparc/zh/SUNWzhsbm
Acrobat Viewer			
Adobe Acrobat Reader 二進位檔	4.0	Acrobat for Solaris	viewers/acroread/solaris/sunsparc-rs-40.tar.gz
		使用指示	viewers/acroread/readme.txt

表 2-2 Solstice Backup 伺服器、用戶端和儲存節點 CD-ROM 上的文件位置－本土化版。

應用程式	發行版本	文件	文件的位置
Solstice Backup：英文	6.1	Solstice Backup 管理員指南	SOLARIS/sparc/sbuag.pdf
		Solstice Backup 安裝指南	SOLARIS/sparc/sbuig.pdf
		Solstice Backup 發行說明	SOLARIS/sparc/sburn.pdf
Solstice Backup：法文	6.1	Solstice Backup 管理員指南	SOLARIS/sparc/fr/sbuag-fr.pdf
		Solstice Backup 安裝指南	SOLARIS/sparc/fr/sbuig-fr.pdf
Solstice Backup：日文	6.1	Solstice Backup 管理員指南	SOLARIS/sparc/ja/sbuag-ja.pdf
		Solstice Backup Installation Guide	SOLARIS/sparc/ja/sbuig-ja.pdf
		Solstice Backup 發行說明	SOLARIS/sparc/ja/sburn-ja.pdf
Solstice Backup：中文－簡體	6.1	Solstice Backup 管理員指南	SOLARIS/sparc/zh/sbuag-zh.pdf
		Solstice Backup 安裝指南	SOLARIS/sparc/zh/sbuig-zh.pdf
Solstice Backup：中文－繁體	6.1	Solstice Backup 管理員指南	SOLARIS/sparc/zh_TW/sbuag-zh_TW.pdf
Solstice Backup：韓文	6.1	Solstice Backup 管理員指南	SOLARIS/sparc/ko/sbuag-ko.pdf

NetWorker for Microsoft Windows NT 用戶端與儲存節點－日文版

本節的表格列出可在 CD-ROM 找到之應用程式和相關文件的位置。

- 表 2-3 提供日文版 NetWorker for Microsoft Windows NT 用戶端與儲存節點軟體安裝二進位檔的位置。
- 表 2-4 列出日文版 NetWorker for Microsoft Windows NT 用戶端與儲存節點軟體的電子文件標題與位置：
 - － 《Legato NetWorker Administrator's Guide, Release 6.1, Windows NT Version》
 - － 《Legato NetWorker Installation Guide, Release 6.1, Windows NT Version》
 - － 《Legato NetWorker Release Supplement, Release 6.1, Windows Version》
 - － 《Legato Command Reference Guide》
 - － 《Legato 錯誤訊息指南》
 - － 《Legato NetWorker Disaster Recovery Guide, Release 6.1》
 - － 《Legato NetWorker Power Edition Performance Tuning Guide》
- 表 2-5 列出其他本土化 NetWorker 文件之標題和位置：

- 《Legato 錯誤訊息指南》
法文、中文（簡體和繁體）、韓文
- 《Legato NetWorker Performance Tuning Guide, Power Edition》
法文、中文（繁體）

表 2-3 NetWorker for Microsoft Windows NT 用戶端與儲存節點軟體 — 日文版。

模組	發行版本	作業系統發行版本	安裝二進位檔的位置
NetWorker for Microsoft Windows NT 用戶端與儲存節點	6.1 已更新 (本土化)	Microsoft Windows NT 4.0 (Intel) Service Pack 6a Microsoft Windows 2000	WIN32\WINNT\ja
Adobe Acrobat Reader 安裝二進位檔	4.0	Acrobat for Microsoft Windows 95、Microsoft Windows 98、Microsoft Windows NT	viewers\acroread\windows\acroread.exe
	4.0	使用說明	viewers\acroread\readme.txt

表 2-4 日文版 NetWorker for Microsoft Windows NT 用戶端與儲存節點說明文件的位置。

應用程式	發行版本	文件	電子文件的位置
NetWorker for Windows NT	6.1	NetWorker 管理員指南	WIN32\WINNT\ja\winag-ja.pdf
		NetWorker 安裝指南	WIN32\WINNT\ja\winig-ja.pdf
		NetWorker 發行補充說明	WIN32\WINNT\ja\winrs-ja.pdf

表 2-5 NetWorker for Microsoft Windows Clients and Storage Nodes CD-ROM 上的其他
NetWorker 說明文件 — 日文版。

語系	文件	電子文件的位置
英文	Command Line Reference Guide	SOLARIS/en/command.pdf
	Performance Tuning Guide, Power Edition	SOLARIS/en/perftune.pdf
	錯誤訊息指南	SOLARIS/en/errormsg.pdf
	Disaster Recovery Guide	SOLARIS/en/disrec.pdf
法文	錯誤訊息指南	SOLARIS/fr/errormsg-fr.pdf
日文	Command Line Reference Guide	SOLARIS/ja/command-reference/command-ja.pdf
	Performance Tuning Guide, Power Edition	SOLARIS/ja/perftune-ja.pdf
	錯誤訊息指南	SOLARIS/ja/errormsg-ja.pdf
	Disaster Recovery Guide	SOLARIS/ja/disrec-ja.pdf
中文 — 簡體	錯誤訊息指南	SOLARIS/zh/errormsg-zh.pdf

安裝及註冊軟體

本節提供如何安裝及註冊軟體的指示。

安裝軟體

若要安裝軟體：

- 找出軟體的位置。請參閱第 11 頁的「找出軟體的位置」。
- 找出安裝文件的位置。請參閱第 12 頁的「找出安裝文件的位置」。
- 複習安裝文件。請參閱第 12 頁的「檢視說明文件」。
- 安裝軟體。請參閱第 13 頁的「從兩套媒體套件之 CD-ROM 安裝軟體的順序」。

找出軟體的位置

- 若要找出軟體的位置，請參閱第 5 頁的「Solstice Backup 軟體與相關資訊保護產品表」來確定哪片 CD-ROM 及目錄路徑包含您想要安裝的軟體。請參閱第 13 頁的「從兩套媒體套件之 CD-ROM 安裝軟體的順序」以得到安裝套裝軟體的順序。

找出安裝文件的位置

SOLTICE BACKUP 6.1（本土化）媒體套件包含兩張 CD-ROM：

- 第 5 頁的「Solstice Backup 伺服器、用戶端和儲存節點 – 本土版」包含下列語系版本的 Solstice Backup 軟體安裝文件：
 - 英文
 - 法文
 - 日文
 - 中文（簡體）
- 第 8 頁的「NetWorker for Microsoft Windows NT 用戶端與儲存節點 – 日文版」包含：
 - 適用於 NetWorker for Microsoft Windows NT 軟體的日文版安裝說明文件
 - 其他 NetWorker 說明文件

檢視說明文件

您可以使用合適的檢視器複習 Solstice Backup 和相關資訊保護產品文件。說明文件以 Adobe Acrobat 格式 (.pdf) 發行。

檢視 Adobe Acrobat 檔

確定 Adobe Acrobat Reader 軟體是否已安裝在電腦上。如果尚未安裝，請在兩張 CD-ROM 之一的 /viewers/acroread 目錄下尋找適用於您電腦的 Acrobat 二進位檔。使用具有管理員或 root 權限的登入帳號，在電腦上安裝此軟體。

- 在 UNIX 平台上，請先從平台目錄上將 .tar.gz 檔複製到一個暫時的解壓縮目錄。使用 **tar** 指令及平台適用的選項來解壓縮此檔案。在解壓縮動作完成後，使用 **./INSTALL** 指令來安裝 Acrobat Reader。
- 對於 Microsoft Windows 平台，請按兩下自行解壓縮的可執行檔 acroread.exe。

從兩套媒體套件之 CD-ROM 安裝軟體的順序

注意 – 本節所述僅為概要的次序。安裝之前，請閱讀《*Solstice Backup 發行說明*》，並遵循《*Solstice Backup 6.1 安裝指南*》中適用之翻譯中的指示。請參閱 CD-ROM 和產品線上說明的文件來學習此功能。

1. 如果電腦已經在執行英文版的 Solstice Backup 6.1，請使用 `pkgrm(1M)` 指令來移除套裝軟體。移除安裝在系統中所有的下列套裝軟體：



警告 – Solstice Backup 套裝軟體彼此依賴。若要全部移除，您必須以下列順序移除它們：*SUNWsbu1*、*SUNWsbun*、*SUNWsbu2*、*SUNWsbuc*。線上說明頁 (*SUNWsbun*) 和文件檔案沒有關連性，您可以隨時移除它們。

SUNWsbu1

SUNWsbun

SUNWsbu2

SUNWsbuc

SUNWsbun

2. 由 Solstice Backup 6.1 本土化媒體套件（Solstice Backup 伺服器、用戶端和儲存節點 CD-ROM – 本土版）安裝英文版 Solstice Backup 伺服器和用戶端軟體：

從 /SOLARIS/Sparc 目錄安裝以下列表中合適的套裝軟體：

SUNWsbuc

SUNWsbu2

SUNWsbun

SUNWsbu1

SUNWsbun

3. 從本土化媒體套件安裝所需語系的套裝軟體（Solstice Backup 伺服器、用戶端和儲存節點 CD-ROM – 本土版）：



警告 – 如果您只想安裝特定套裝軟體到儲存節點上，則必須以下列順序來安裝：用戶端 (*SUNWsbuc*)、裝置驅動程式 軟體 (*SUNWsbu2*)、儲存節點軟體 (*SUNWsbun*)、可選用線上說明頁 (*SUNWsbum*)。



警告 – 為確定本土化 CD 的 Solstice Backup 6.1 套裝軟體正確版本是第一個安裝的，如果程式找到其他版本的 Solstice Backup 軟體，法文、日文和簡體中文的語言環境安裝程式將不會成功。

從 /SOLARIS/sparc/ 目錄的下列子目錄中安裝所需語言環境的套裝軟體：

```
fr/  
    SUNWfrsb/  
    SUNWfrsbm/  
ja/  
    SUNWjasbu/  
    SUNWjasbm/  
zh/  
    SUNWzhsbu/  
    SUNWzhsbm  
/
```

4. 如有必要，請從 Solstice Backup 本土化媒體套件（NetWorker for Microsoft Windows NT 用戶端與儲存節點 CD-ROM – 日文版）安裝 Windows NT 儲存節點和用戶端軟體。

```
WIN32\   WINNT\   ja\   program files\
```

5. 使用僅有英文的 Solstice Backup 6.1 套件安裝不在 Solstice Backup 6.1 本土化媒體套件 CD 中的其他用戶端及模組。

請參閱《*Solstice Backup 6.1 簡易安裝說明*》中的「媒體套件 CD-ROM」和第二章「Solstice Backup 軟體與相關資訊保護產品表」來取得僅有英文之 SOLSTICE BACKUP 套件中 CD 上的用戶端和模組說明。請遵循僅有英文之 CD-ROM 中英文版簡易安裝說明和其他文件的安裝指示。

啓用和註冊 Solstice Backup 產品

本節說明 Solstice Backup 軟體的啓用和註冊。

本節內容大致上亦適用於啓用和註冊媒體套件中的其他產品。如需關於啓用和註冊媒體套件中其他產品的資訊，請參閱該產品的安裝指南。

本節也包含適用於媒體套件中各種軟體產品的試用啓用代碼表。您必須要有啓用代碼和授權碼才能使用媒體套件 CD-ROM 上軟體的功能。每套 Solstice Backup 軟體和功能選項均個別發售，各有其所屬的啓用代碼。例如，下列選項均各自有其個別的啓用代碼：

- Network 版
- 自動換片機軟體模組
- 儲存節點
- 用戶端連接

以下各節說明如何訂購及暫時使用 Solstice Backup 軟體以達試用目的：

- [第 15 頁的「利用內建啓用代碼暫時使用」](#)
- [第 16 頁的「利用試用啓用代碼暫時使用」](#)

下節說明說明如何爲 Solstice Backup 軟體取得永久授權：

- [第 17 頁的「利用購買的啓用代碼、註冊及授權碼永久使用」](#)

利用內建啓用代碼暫時使用

您可從媒體套件安裝並使用 Solstice Backup 軟體，不需輸入啓用代碼。內建啓用代碼在安裝後將維持 30 天的有效期。

內建啓用代碼使您可：

- 備份 10 部（最多）用戶端（9 部用戶端加上伺服器）
- 使用最多 16 槽（儲存箱）的磁帶庫

如果試用期中需要其他功能，請使用位於[第 20 頁的表 3-1](#) 中的試用啓用代碼。

依照所需語言環境適用手冊中的安裝說明進行安裝時，安裝軟體將指示您輸入啓用代碼以在 10 天後繼續使用軟體。



警告 – 如果未在 30 天試用期內以試用或購買的啓用代碼啓用軟體，備份資料的功能將會關閉，但還是可以復原資料。最初的 30 天期間內，您可隨時輸入試用或購買的啓用代碼，依[第 16 頁的「利用試用啓用代碼暫時使用」](#)與[第 17 頁的「利用購買的啓用代碼、註冊及授權碼永久使用」](#)等節所述。

利用試用啓用代碼暫時使用

您可安裝 Solstice Backup 軟體及第 20 頁的表 3-1 中試用啓用代碼的任意組合，以試用 Solstice Backup 軟體 45 天。

▼ 輸入試用啓用代碼

遵照 Solstice Backup 的安裝說明進行安裝後，請執行下列程序：

1. 取得正在使用之 Solstice Backup 伺服器與用戶端配置類型所適用的啓用代碼。
如欲取得適用之啓用代碼，請參閱第 20 頁的表 3-1。
2. 以超級使用者的身份登入 Solstice Backup 主伺服器，或是以具有管理權限的使用者登入。
3. 輸入下列指令以啓用軟體：

```
# nsrkap -v -c <啓用代碼>
```



警告 – 如果未在輸入試用啓用代碼的 45 天內以購買的啓用代碼啓用軟體，備份資料的功能將會關閉，但還是可以復原資料。在 45 天的試用期內，您可隨時輸入購買的啓用代碼。請參閱第 17 頁的「[利用購買的啓用代碼、註冊及授權碼永久使用](#)」。

利用購買的啓用代碼、註冊及授權碼永久使用

您可在購買媒體套件的同時或是試用期中的任何時候購買 Solstice Backup 軟體的授權。您也可以購買額外用戶端、資料庫模組與自動換帶機的升級授權。

購買授權後，便會收到一或多份的郵寄啓用憑證。如果是第一次購買，將會收到一個基本軟體的啓用代碼及每個額外模組的啓用代碼，如果是升級或新增功能，則每個額外模組都會各有一個啓用代碼。

如啓用憑證中所述，以憑證上提供之代碼啓用 Solstice Backup 軟體後，必須註冊 Solstice Backup 軟體。接著，Sun 便會將授權代碼寄給您，您必須將它輸入 Solstice Backup Administrator 程式中的註冊視窗中。授權代碼必須在輸入購買的啓用憑證上代碼之日起 45 天內輸入。



警告 – 如果未在輸入購買的啓用代碼後 45 天內輸入永久授權代碼，備份資料的功能將會關閉，但還是可以復原資料。

▼ 啓用並註冊 Solstice Backup 軟體

1. 向 Sun 訂購您所使用之 Solstice Backup 伺服器與用戶端配置類型的適用授權。
當您收到郵寄送來的購買之啓用憑證後，請繼續進行[步驟 2](#)。
2. 以超級使用者的身份登入 Solstice Backup 主伺服器，或是以具有管理權限的使用者登入。

3. 執行下列作業以輸入購買的啟用代碼：

a. 如果已經試用 Solstice Backup 軟體且已購買軟體：

i. 將試用基本啟用代碼升級為購買的基本啟用代碼，輸入下列指令：

```
# nsrkap -v -u 基本啟用代碼
```

ii. (選用) 以 Solstice Backup Administrator 程式 (nwadmin) 刪除所有殘留的試用啟用代碼。這個動作可清除因試用啟用代碼過期而產生的警告訊息。依步驟 b 所示新增額外功能的購買啟用代碼。

b. 輸入下列指令，一次一個模組：

```
# nsrkap -v -c 啟用代碼
```

4. 開啓 Solstice BackupAdministrator 程式：

```
# nwadmin &
```

5. 選取 [View] > [Tabular]。

6. 選取 [Server] > [Registration]。

註冊視窗中列示所有已啓用的模組，包括名稱、序號、主機 ID、到期日，以及啓用代碼的授權碼。如果啓用代碼已獲授權，則不會顯示到期日。如果啓用代碼未獲授權，則不會顯示授權碼。

7. 在各個欄位中輸入下列必要資訊：

- 姓名
- 公司
- 地址
- 電話號碼
- 電子郵件
- 購買日期

8. 備妥**步驟 6** 中的資訊，以電子郵件、傳真或電話聯絡 Sun 授權中心。關於所在地區 Sun 授權中心的資料，請進入下列 URL：

<http://www.sun.com/licensing/>

若要傳送電子郵件或傳真，請在電子郵件訊息或文字檔中複製並貼上註冊視窗中的內容（啓用代碼、主機 ID 和到期日），再加上姓名、公司、地址、電話號碼、電子郵件和購買日期。請務必註明您想索取永久授權代碼。

Sun 授權中心會以您索取代碼的相同方式將永久啓用 Solstice Backup 產品的授權代碼寄送給您。如果有任何授權代碼相關程序的問題，請洽詢上述 URL 中列示的 Sun 授權中心。



警告 – 如果未在輸入購買的啓用代碼後 45 天內輸入永久授權代碼，備份資料的功能將會關閉，但還是可以復原資料。

▼ 輸入永久授權代碼

若要輸入 Solstice Backup 伺服器 and 用戶端的永久授權代碼：

1. 依第 17 頁的「啓用並註冊 Solstice Backup 軟體」所述步驟，向 Sun 授權中心申請授權碼。

收到授權碼後，繼續進行**步驟 2**。

2. 以超級使用者的身份登入 Solstice Backup 主伺服器，或是以具有管理權限的使用者登入。
3. 開啓 Solstice BackupAdministrator 程式：

```
# nwadmin&
```

4. 選取 [Server] > [Registration]。
5. 將每個授權碼輸入對應之啓用代碼的 [Authorization Key] 欄位中。

例如，如果您已啓用並取得自動換片機軟體模組的授權碼，請在自動換片機軟體模組的項目中輸入授權碼。

更新啓用代碼

如果您有舊版 Solstice Backup 軟體的啓用代碼，且以更新方式安裝本版次，您將會在啓用代碼憑證上收到更新啓用代碼。更新啓用代碼會升級已獲授權的所有授權。請以輸入其他啓用代碼的相同方式輸入更新啓用代碼。請勿於輸入更新代碼時移除任何之前已獲授權的代碼。

45 天試用啓用代碼

下表提供 Solstice Backup 產品的 45 天試用啓用代碼。

表 3-1 試用啓用代碼

產品	說明	45 天試用啓用代碼
伺服器版	Solstice Backup Workgroup 版	3130b3-f0cd64-a3017b
	Solstice Backup Network 版	4ac9cc-07b696-cb5510
	Solstice Backup Power 版 注意： 如果您已輸入 Network 或 WorkGroup 版的基本啓用代碼，就不能在電腦上再輸入 Power 版試用啓用代碼。請洽當地 Sun 解決方案中心取得如何刪除基本啓用代碼的指示。	e9726b-a6153a-e955b3

表 3-1 試用啓用代碼（接上頁）

產品	說明	45 天試用啓用代碼
儲存節點選項	1 st Storage Node for UNIX Network Edition	9b981d-4b67f8-6a65e1
	2 nd Storage Node for UNIX Network Edition	1c199e-cad879-e9eb66
	3 rd Storage Node for UNIX Network Edition	9c991e-4a58f9-696ae6
	1 st Storage Node for UNIX Power Edition	6be8ed-3b9707-dcbc31
	2 nd Storage Node for UNIX Power Edition	6ce9ee-3a8806-dfa336
	3 rd Storage Node for UNIX Power Edition	eb686d-bb1787-5c3fb1
	1 st Storage Node for Linux Network Edition	3d3abf-15b99f-ef1c07
	2 nd Storage Node for Linux Network Edition	3e3bc0-14ba9e-e81f04
	3 rd Storage Node for Linux Network Edition	3fc4c1-17bb99-e91a05
	1 st Storage Node for Linux Power Edition	2025a2-f6dc78-8af96a
	2 nd Storage Node for Linux Power Edition	2126a3-f1dd7b-8bc86b
	3 rd Storage Node for Linux Power Edition	a0a522-765cf8-0a78ea
	1 st Storage Node for Microsoft Windows Network Edition	68edea-3e941a-c3a732
	2 nd Storage Node for Microsoft Windows Network Edition	e96e6b-b91599-4239b3
	3 rd Storage Node for Microsoft Windows Network Edition	69eeeb-399519-c2ba33
	1 st Storage Node for Microsoft Windows Power Edition	6deaef-258905-dea637
	2 nd Storage Node for Microsoft Windows Power Edition	6eebf0-248a04-d9a134
	3 rd Storage Node for Microsoft Windows Power Edition	6ff4f1-278b03-d8a035
SAN 儲存節點選項 （注意：這些啓用代碼適用於 NDMP 用戶端）	SAN Storage Node for UNIX Network Edition	44c1c6-12b094-de780e
	SAN Storage Node for UNIX Power Edition	c74c49-9f3311-59f68d
	SAN Storage Node for Linux Network Edition	6deaef-2589af-08e537
	SAN Storage Node for Linux Power Edition	111693-c1ed4b-6c0e5b
	SAN Storage Node for NT Network Edition	73eef5-238fa5-ed5339
	SAN Storage Node for NT Power Edition	ee7570-a40a2e-60dbb4
NetWorker NDMP 用戶端連接	25 個 NetWorker NDMP 用戶端連接	230aa5-ffdf75-a5f169

表 3-1 試用啓用代碼（接上頁）

產品	說明	45 天試用啓用代碼
動態磁碟機共享選項	DDS Option，每個磁帶機，適用於所有作業環境	b6b338-5242e6-0f5bfc 373cb9-d1c361-8ed97d b7bc39-5143e1-0e56fd 383dba-d0c460-8dd602 b8bd3a-5044e0-0d5582
ClientPak 選項	Legato NetWorker ClientPak for NetWare	5fe4e1-3a9bb3-dc8e25
	Legato NetWorker ClientPak for PC Desktops	aca92e-7848e7-7ef4f6
	Legato NetWorker ClientPak for UNIX	63e0e5-309fbf-13e529
	Legato NetWorker ClientPak for Linux	f67378-9f0226-6818bc 或 d25754-b32e0a-794f98
	Legato NetWorker ClientPak for Microsoft Windows NT and Windows 2000	939015-4f6fc1-295ed9
自動換片機軟體模組	1 st NetWorker Autochanger Software Module Unlimited Slots Microsoft Windows/UNIX	1d14e0-1fd965-193167
	2 nd NetWorker Autochanger Software Module Unlimited Slots Microsoft Windows/UNIX	0209fb-3afef0-a61048
	3 rd NetWorker Autochanger Software Module Unlimited Slots Microsoft Windows/UNIX	030efa-39ffff-a71149
用戶端連接	100 個 NetWorker 用戶端連接 Microsoft Windows/UNIX	77e4d7-63d771-728f97
叢集用戶端連接	25 個 UNIX 叢集用戶端連接	97b319-4363c1-09c5dd
	25 個 Linux 叢集用戶端連接	103a92-caec48-ba4d5a
	1 個 Windows NT 叢集用戶端連接	65cce7-2991b7-ff522f
	5 個 Windows NT 叢集用戶端連接	002b82-c6fc58-92444a
SNMP 模組	NetWorker SNMP Module	151297-dbe15a-9b1b5f
歸檔模組	NetWorker Archive Module UNIX	da5f5c-9f261d-0c8ba0

表 3-1 試用啓用代碼（接上頁）

產品	說明	45 天試用啓用代碼
企業應用程式模組	NetWorker Module for Informix, UNIX 用戶端	cc494e-872811-52f796
	NetWorker Module for Informix, Microsoft Windows 用戶端	f06b72-bb0c35-76d3ba
	NetWorker Module for DB2, UNIX 用戶端	9a811c-4166df-2394e0
	NetWorker Module for Lotus Notes, UNIX 用戶端	f27774-b90e2e-8074b8
	NetWorker Module for Lotus Notes, Microsoft Windows 用戶端	3722b9-f6c36a-76c97d
	NetWorker Module for Oracle 3.0, UNIX 用戶端	e27964-861e3d-c671a8
	NetWorker Module for Oracle 3.0, Microsoft Windows 用戶端	ef6a71-910b2e-c776b5
	NetWorker Module for Oracle 2.x, UNIX 用戶端	2623a8-efd278-f9c46c
	NetWorker Module for Oracle 2.x, Microsoft Windows 用戶端	a2b924-635ef1-d903e8
	NetWorker Module for Microsoft Exchange Server	de5b60-aa1a2d-d3dca4
	NetWorker Module for Microsoft SQL Server	203ba2-eadc6b-11516a
	NetWorker Module for SAP/R3 on Oracle, UNIX 用戶端	79fefb-3385a4-050bc3
	NetWorker Module for SAP/R3 on Oracle, Microsoft Windows 用戶端	9e8520-6e5aec-55a6e4
	NetWorker Module for Sybase, UNIX 用戶端	b4b136-7040e0-cf78fe
	NetWorker Module for Sybase, Microsoft Windows 用戶端	e8736a-ac142d-6ecbb2

