



Sun 更新連線 1.0 安裝管理指南

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

文件號碼：835-0637-01
2005 年 7 月

請將關於此文件的意見傳送到：<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 版權所有。

Sun Microsystems, Inc. 對於本文件所述產品所使用的技術擁有智慧財產權。具體而言，這些智慧財產權可能包括但不限於 <http://www.sun.com/patents> 上所列的一項或多項美國專利權，以及在美國及其他國家 / 地區擁有的一項或多項其他專利權或申請中專利權。

本文件及相關產品在限制其使用、複製、發行及反編譯的授權下發行。未經 Sun 及其授權人 (如果適用) 事先的書面許可，不得使用任何方法以任何形式來複製本產品或文件的任何部分。

協力廠商軟體，包含字型技術，其著作權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。

本產品中的某些部份可能衍生自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 為美國及其他國家 / 地區的註冊商標，已獲得 X/Open Company, Ltd 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、AnswerBook、AnswerBook 標誌、AnswerBook2、docs.sun.com、Java、Solaris、My Sun 和 SunSolve 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家 / 地區的商標或註冊商標。

所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家 / 地區的商標或註冊商標，經授權後使用。凡帶有 SPARC 商標的產品都是以 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構為基礎。

OPEN LOOK 與 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與獲授權人開發的技術。Sun 公司感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面的概念方面，為電腦工業所作的先驅性努力。Sun 擁有經 Xerox 授權的 Xerox 圖形化使用者介面非專屬授權，該授權亦涵蓋使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 獲授權者。

美國政府在使用、複製或公開時必須遵循 Sun Microsystems, Inc. 授權合約中的限制規定，在適用的情況下亦須遵循 DFARS 227.7202-1(a) 與 227.7202-3(a) (1995 年)、DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (1998 年 10 月)、FAR 12.212(a) (1995 年)、FAR 52.227-19 或 FAR 52.227-14 (ALT III) 中的限制規定。

本文件以其「現狀」提供，並在此免責聲明合法之限度以內，明示不為任何明示或暗示的條件、表示或保固負責，包括隱含的適銷性保固、特定用途的適用性與非侵權性。



Adobe PostScript

目錄

前言 vii

1. Sun 更新連線 1

Sun 更新連線概觀 1

Sun 更新連線服務 2

摘要頁 2

系統頁 3

更新頁 3

工作頁 4

所有頁面的共同功能 4

註冊系統以使用 Sun 更新連線服務 - 程序概觀 6

管理 Sun 線上帳號 7

▼ 如何修改 Sun 線上帳號資訊 7

2. 註冊 9

簡介 9

Sun 線上帳號 10

▼ 如何使用 Sun 線上帳號登入 10

▼ 如何建立 Sun 線上帳號 10

訂閱 11

系統註冊 12

註冊以進行遠端管理 13

3. 使用 Sun 更新連線服務管理更新 15

使用 Sun 更新連線服務管理更新 15

存取 Sun 更新連線服務 16

- ▼ 如何登入 Sun 更新連線網站 16

- ▼ 如何擷取忘記的使用者名稱 16

- ▼ 如何擷取忘記的密碼 17

- ▼ 如何變更密碼 18

使用 Sun 更新連線服務配置更新管理環境 18

- ▼ 如何編輯系統設定 18

- ▼ 如何設定系統的登入間隔 19

- ▼ 如何變更系統名稱 19

- ▼ 如何刪除系統 20

使用 Sun 更新連線服務管理系統 21

- ▼ 如何檢視系統 21

- ▼ 如何檢視系統詳細資料 21

- ▼ 如何檢視一個或多個系統的適用更新 22

使用 Sun 更新連線服務管理更新 22

- ▼ 如何安裝更新 22

- ▼ 如何解除安裝更新 23

- ▼ 如何檢視更新詳細資料 23

管理工作 24

- ▼ 如何檢視工作 24

- ▼ 如何檢視工作詳細資料 24

- ▼ 如何從系統頁建立工作 25

- ▼ 如何從更新頁建立工作 25

- ▼ 如何追蹤執行中的工作 26

- ▼ 如何歸檔完成的工作 27
- ▼ 如何檢視工作狀態 27
- ▼ 如何取消擱置中的工作 27

4. Sun 更新連線瀏覽 29

摘要頁 30

系統表 30

更新表 31

工作表 31

系統頁 32

系統 33

系統 - 可用更新 34

▼ 如何與選取的更新一起安裝附屬更新 34

系統 - 所有工作 35

系統 - 安裝的更新 36

資料欄 36

更新頁 40

更新 40

更新 - 受影響系統 41

附屬更新與確認 41

確認排定以安裝更新的工作 42

資料欄 42

工作頁 44

資料欄 45

前言

此管理指南說明 Sun™ 更新連線（或稱更新連線）軟體的目的和功能。更新連線服務可讓您從遠端管理一個或多個已註冊 Solaris 10 系統的更新。

本書的組織結構

本指南包含以下幾章：

- 第 1 章提供更新連線的說明。
 - 第 2 章說明如何註冊系統，以使用 Sun 更新管理員圖形化使用者介面 (GUI) 和更新連線。
 - 第 3 章說明如何使用更新連線執行更新相關工作。
 - 第 4 章說明 GUI 及如何瀏覽介面。
-

相關書籍

- *Sun 更新管理員 1.0 版管理指南*

閱讀本文件可取得有關使用 Sun 更新管理員應用程式，以管理 Solaris 10 系統更新的資訊。

- *System Administration Guide: Basic Administration*

閱讀本書可取得有關使用 `smpatch` 指令，透過指令行來管理 Solaris 10 系統更新的資訊。

線上存取 Sun 文件

docs.sun.comSM 網站可讓您線上存取 Sun 技術文件。您可以瀏覽 docs.sun.com 歸檔，或搜尋特定書名或主題。URL 為 <http://docs.sun.com>。

訂購 Sun 文件

Sun Microsystems 提供精選產品書面文件。要取得文件清單及如何訂購文件的相關資訊，請參閱 <http://docs.sun.com> 上的「購買書面文件」。

排版慣例

下表說明本書中使用的排版慣例。

符號	意義	範例
AaBbCc123	指令、檔案及目錄的名稱；電腦的螢幕輸出	請編輯您的 .login 檔案。 請使用 <code>ls -a</code> 列出所有檔案。 % You have mail.
AaBbCc123	您所鍵入的內容（相對於電腦的螢幕輸出）	% su Password:
<i>AaBbCc123</i>	書名、新的字彙或術語及要強調的術語。請用實際的名稱或值取代指令行變數。	請參閱「 <i>使用者指南</i> 」第 6 章。 這些被稱為類別選項。 要刪除檔案，請鍵入 <code>rm 檔案名稱</code> 。

指令範例中的 Shell 提示

下表顯示 C shell、Bourne shell 及 Korn shell 的預設系統提示與超級使用者提示。

Shell	提示
C shell 提示	machine_name%
C shell 超級使用者提示	machine_name#
Bourne shell 與 Korn shell 提示	\$
Bourne shell 與 Korn shell 超級使用者提示	#

與 Sun 技術支援聯絡

如果您在本文件中找不到本產品技術問題的解答，請瀏覽下列網站：

<http://www.sun.com/service/contacting/>

Sun 更新連線

本章提供 Sun 更新連線 1.0 版服務的概觀。本章包含以下主題：

- 第 1 頁的「Sun 更新連線概觀」
- 第 2 頁的「Sun 更新連線服務」
- 第 6 頁的「註冊系統以使用 Sun 更新連線服務 - 程序概觀」
- 第 7 頁的「管理 Sun 線上帳號」

Sun 更新連線概觀

Sun 更新連線服務可讓您從遠端管理使用 Sun 更新管理員應用程式註冊的所有 Solaris 10 系統之更新。使用 Web 瀏覽器可存取 Sun 更新連線服務，透過該服務即可存取所有最新 Solaris 更新，以及管理這些更新的工具。

Sun 更新連線服務使用您在系統註冊時提供的系統資訊，決定哪些更新適用於您的每個 Solaris 10 系統。

每個註冊的系統均會以指定的間隔，登入 Sun 更新連線網站或 Sun 更新連線代理伺服器。在系統登入時，將會執行該系統所有排入佇列的工作。工作是指在一個或多個管理系統上執行的更新管理活動。

在使用 Sun 更新連線服務管理系統之前，您必須使用 Sun 更新管理員註冊精靈來註冊系統，包含註冊系統以進行遠端更新管理。請參閱「Sun 更新管理員 1.0 版管理指南」。

Sun 更新管理員應用程式，可讓您於本機一次管理一個已註冊 Solaris 10 系統的更新。如果要使用單一介面管理所有註冊系統的更新，請使用 Sun 更新連線服務。

更新連線服務可讓您執行下列操作：

- 檢視多個系統已安裝更新的分析結果
請參閱第 24 頁的「如何檢視工作詳細資料」。

- 管理與更新管理有關的工作
請參閱第 44 頁的「工作頁」、第 25 頁的「如何從系統頁建立工作」和第 27 頁的「如何檢視工作狀態」，以及第 3 章中的其他程序。
- 設定每個管理系統的登入間隔
請參閱第 19 頁的「如何設定系統的登入間隔」。

Sun 更新連線服務

您必須使用 Sun 線上帳號的使用者名稱與密碼登入 Sun 更新連線服務，才能存取更新管理功能。但是，在未登入時，您也可以執行有限的一組活動。

登入後，您按一下頁面上方的標籤即可存取以下頁面：

- 摘要
- 系統
- 更新
- 工作

摘要頁

每次登入 Sun 更新連線網站時均會出現此頁面。其中將顯示有關系統、更新及工作的摘要資訊。

在此頁中，您可以在其個別部分存取有關系統、更新及工作的下列資訊：

- **系統** - 此部分會顯示下列資訊：
 - 過去 24 小時內尚未登入 Sun 的系統數量
 - 管理系統總數按一下【全部瀏覽】可移至【系統】頁。
- **更新** - 此部分會顯示系統可用的下列類型的更新數目：
 - 安全性更新
 - Sun 警示與建議的更新
 - 功能更新
 - 非緊急更新

此部分還會顯示所有管理系統可用的更新總數。

您可以從此部分移至【更新】頁。

- **工作** - 此部分會顯示工作狀態，其中包括成功執行、失敗、等待系統登入以執行，以及進行中的工作總數。
您可以從此部分移至【工作】頁。

系統頁

在此頁中，您可以執行下列操作：

- 檢視所有註冊系統的清單
請參閱第 21 頁的「如何檢視系統」。
- 檢視註冊系統的詳細資料
請參閱第 21 頁的「如何檢視系統詳細資料」。
- 深入探查特定系統以檢視可用的更新清單
請參閱第 22 頁的「如何檢視一個或多個系統的適用更新」。
- 選取更新以在一個或多個系統上進行安裝
請參閱第 22 頁的「如何安裝更新」。

更新頁

在此頁中，您可以檢視有關可在系統上安裝的更新之資訊。您也可以執行下列操作：

- 檢視有關更新的詳細資料
請參閱第 23 頁的「如何檢視更新詳細資料」。
- 建立工作以在一個或多個系統上安裝更新
請參閱第 25 頁的「如何從更新頁建立工作」。
- 追蹤更新的安裝進度
請參閱第 24 頁的「如何檢視工作詳細資料」。

工作頁

在此頁中，您可以檢視所有尚未歸檔的工作。要檢視諸如以下所列的工作詳細資料，請深入探查特定工作：

- 工作中包含的更新
請參閱第 24 頁的「如何檢視工作詳細資料」。
- 要安裝更新的系統
請參閱第 24 頁的「如何檢視工作詳細資料」。
- 工作狀態
請參閱第 27 頁的「如何檢視工作狀態」。

在此頁中，您還可以執行下列工作管理活動：

- 建立在一個或多個系統上執行的工作
請參閱第 25 頁的「如何從系統頁建立工作」。
- 檢視工作狀態
請參閱第 27 頁的「如何檢視工作狀態」。
- 取消擱置中工作
請參閱第 27 頁的「如何取消擱置中的工作」。
- 歸檔完成的工作
請參閱第 27 頁的「如何歸檔完成的工作」。

所有頁面的共同功能

下述功能在所有 Sun 更新連線功能視窗中均可使用。

此工作時段建立的工作

每個功能視窗中均會顯示一個【工作摘要】提要欄位，其中最多將顯示此工作時段建立的 25 項工作。

- 此清單是包含最多 25 個項目的循環檔案。在建立第 26 項工作時，第一項工作將從顯示的清單中消失。
- 所列的每項工作狀態均為開啓【工作詳細資料】視窗的連結。
- 按一下【檢視全部】即可開啓【工作】頁，並檢視所有目前（未歸檔）的工作。

帳號

【帳號】按鈕顯示在功能頁頂端。

按一下【帳號】可執行以下操作：

- 更新系統的註冊資訊
請參閱第 7 頁的「如何修改 Sun 線上帳號資訊」。
- 變更密碼
請參閱第 18 頁的「如何變更密碼」。

登出

按一下【登出】以結束 Sun 更新連線工作時段。

如果您在 20 分鐘內一直處於未持續使用狀態，則會被自動登出工作時段。

- 在未持續使用時間達到 15 分鐘後，更新連線服務會顯示一個警告，提示會在五分鐘後將您登出。
- 在這五分鐘之內，您可以選擇延長工作時段。如果您延長工作時段，計時器將重設為零，又可以在長達 15 分鐘的時間內處於未持續使用狀態，之後會再次出現警告。
- 在未持續使用時間達到 20 分鐘後，您將被登出，且會出現說明該狀態的快顯式畫面。
- 此時會顯示【登入】頁。

說明

按一下【說明】以檢視更新連線特性及功能的詳細資料。

註冊系統以使用 Sun 更新連線服務 – 程序概觀

在使用 Sun 更新管理員或 Sun 更新連線服務管理系統更新之前，您必須先使用 Sun 更新管理員註冊精靈對系統進行註冊。

1. 在要管理的每個 Solaris 10 系統上安裝 Sun 更新管理員。
請參閱「*Sun 更新管理員 1.0 版管理指南*」。
對於 Solaris 10 10/05 系統 – GNOME 桌面上會出現啓動程式圖示，您可以使用該圖示安裝 Sun 更新管理員應用程式。請參閱「*System Administration Guide: Basic Administration*」。
2. 安裝軟體後，使用 Sun 更新管理員註冊精靈，為要管理其更新的每個 Solaris 10 系統註冊。
3. 完成註冊後，通知 Sun 更新連線可以從遠端管理您的系統。
 - 登入更新管理員應用程式。使用您系統的根密碼登入。
有關註冊系統的資訊將與 Sun 線上帳號連結，以供更新連線服務使用。
 - 在系統註冊期間輸入您的訂閱金鑰。
 - 按一下 [於 Sun 更新連線中管理] 以使用 Sun 更新連線服務。
要取得更多資訊，請參閱「*Sun 更新管理員 1.0 版管理指南*」。
4. 使用瀏覽器連線至 Sun 更新連線網站。
移至 <http://updates.sun.com>。
5. 使用 Sun 線上帳號的使用者名稱與密碼登入。
適用於註冊系統的 Solaris 更新資訊就會顯示在 [Sun 更新連線] 視窗中。

管理 Sun 線上帳號

您可以透過 Sun 更新連線網站來管理 Sun 線上帳號。您可以修改註冊資訊及變更密碼。

▼ 如何修改 Sun 線上帳號資訊

1. 按一下 [帳號]。

按鈕在您畫面的頂端。

2. 按一下 [更新註冊資訊]。

Sun 線上帳號註冊表單將會出現，其中會顯示目前的值。

3. 修改適當欄位中的值。

4. 輸入密碼。

5. 按一下 [繼續]。

您的帳號資訊即被修改，並顯示修改成功的確認訊息。

註冊

本章說明安裝 Sun 更新管理員應用程式的系統之註冊程序。本章包含以下章節：

- 第 9 頁的「簡介」
 - 第 10 頁的「Sun 線上帳號」
 - 第 11 頁的「訂閱」
 - 第 12 頁的「系統註冊」
 - 第 13 頁的「註冊以進行遠端管理」
-

簡介

註冊包括數個程序。註冊是在 Sun 更新管理員應用程式中完成。

- **Sun 線上帳號** - 您必須具備 Sun 線上帳號，才能使用更新連線。如果您可登入 SunSolveSM 網站，表示您可能已經擁有此帳號。
- **訂閱** - 您必須訂閱才能存取所有 SolarisTM 作業系統更新、自動安裝更新，以及使用更新連線服務。
- **系統註冊** - 您必須透過更新管理員註冊精靈來註冊 Solaris 10 系統，才能使用 Sun 更新管理員或 Sun 更新連線服務。該精靈會取得有關 Solaris 10 系統的資訊，並將其傳送給 Sun。
- **於 Sun 更新連線中管理** - 您可以使用 Sun 更新連線服務，從遠端管理所有 Solaris 10 系統的更新。

如需註冊的詳細說明，請參閱「Sun 更新管理員 1.0 版管理指南」。

Sun 線上帳號

如果您之前可存取 SunSolve、SunSM 線上支援中心 (OSC)、My SunSM 或其他 Sun 線上服務，表示您可能已經擁有 Sun 線上帳號。

▼ 如何使用 Sun 線上帳號登入

如果您已經有 Sun 線上帳號，請完成下列步驟：

1. 輸入使用者名稱與密碼。
2. 按一下 [登入]。

應用程式會嘗試將您的系統連線至 Sun。

- 如果您的瀏覽器無法連線，則會顯示「網際網路連線失敗」訊息的快顯式畫面。您可能需要配置網路代理伺服器，然後再試一次。
- 如果您忘記了使用者名稱或密碼，請按一下【忘記您的使用者名稱或密碼？】以要求使用者名稱或密碼。您可以在取得使用者名稱與密碼後繼續註冊。

請參閱第 16 頁的「如何擷取忘記的使用者名稱」。

請參閱第 17 頁的「如何擷取忘記的密碼」。

▼ 如何建立 Sun 線上帳號

如果之前尚未建立 Sun 線上帳號，您可以透過 [登入] 畫面建立一個帳號。

注意 - 您需要 Sun 線上帳號才能註冊每個用戶端系統。如果您在此處建立 Sun 線上帳號，則並沒有註冊 Sun 系統以在 Sun 更新管理員應用程式中進行遠端更新管理。您必須登入每個用戶端系統並予以註冊，才可使用 Sun 更新連線服務在 [於 Sun 更新連線中管理] 中檢視與管理系統。

1. 按一下 [現有使用者登入] 面板上的 [尚未註冊：建立帳號] 連結。
[註冊] 視窗將會顯示。

注意 - 您所登入的系統必須連線到網際網路以建立 Sun 線上帳號。您在欄位輸入的資訊將儲存在本機並傳送給 Sun。Sun 要求您使用英文字元提供資訊。

2. 填妥欄位。

部分欄位是必填的。如果這些必填欄位中的任何欄位為空白，帳號建立程序就會失敗。請參閱「*Sun Update Manager 1.0 Operations Guide*」的「**Registration**」一章，以取得有關這些欄位及每個欄位格式規則的詳細資料。

3. 按一下 [下一步] 以連線到 Sun 並驗證輸入的資料。

如果必填欄位為空白，或偵測到無效的輸入，則會顯示一則訊息，並且再次顯示該畫面，提示您更正錯誤或在空白欄位填入資訊。

下列為資料的驗證項目：

- 使用者名稱尚未佔用（在 Sun 內）。
- 必填欄位已填妥。
- 所有輸入資料均與欄位驗證邏輯相符。

4. 按一下 [繼續]。

[使用條款] 視窗將會顯示。

5. 檢閱 Sun 使用條款。

- 如果接受條款，請按一下 [接受]，再按一下 [送出]。
註冊至此完成，畫面會顯示首頁。
 - 如果您有對於使用條款的疑問或疑慮，請按一下 [取消] 以捨棄帳號變更。
請與 Sun 業務代表聯絡以討論您的疑問或疑慮。
- [摘要] 畫面將會顯示，但不會顯示系統資訊，因為尚未註冊任何系統。

6. 啓動 Sun 更新管理員應用程式並註冊系統。

訂閱

您可存取的更新類型，取決於是否輸入 Sun 訂閱金鑰。

- 如果輸入了訂閱金鑰，您將看到所有適用於您的 Sun 系統的更新。
- 如果未輸入訂閱金鑰，您將只能看到適用於您的系統的安全性更新。其他 Solaris 10 更新則看不到。

備註 - 訂閱金鑰可以是您所擁有的任何含軟體支援的 Sun 支援合約的合約號碼。

- 您可以與 Sun 業務代表聯絡或從下列網站購買訂閱金鑰：
 - Solaris 10 服務計劃：
<http://www.sun.com/service/solaris10/index.html>

- 一般 Solaris 支援計劃：
<http://www.sun.com/service/support/software/solaris/index.html>

注意 - 您可以在註冊過程中提供訂閱金鑰。您也可以在更新管理員工作時段內新增訂閱金鑰。您無法從 Sun 更新連線網站新增訂閱金鑰。

系統註冊

安裝更新管理員應用程式且完成系統註冊程序的每個 Sun 系統，均會與 Sun 線上帳號連結。在更新管理員註冊時，會收集系統規格與更新分析結果，並將其傳送給 Sun。Sun 因而可將準確、適當的可用更新清單傳送給您。



注意 - 您必須在更新管理員應用程式中系統註冊，然後才能顯示並從遠端管理系統更新資訊。請參閱「*Sun 更新管理員 1.0 版管理指南*」以取得詳細資料。

註冊以進行遠端管理

在系統註冊程序中，您將指定管理系統更新的方式。

- 本機管理更新
- 使用 Sun 更新連線服務，從遠端管理更新

系統註冊完成後，按一下 [於 Sun 更新連線中管理]，指示 Sun 將該系統標示為從遠端管理更新。標示為遠端管理的每個系統及其更新資訊，均可在 Sun 更新連線服務中顯示並加以管理。

備註 - 您必須將系統標示為從遠端管理更新，才能在更新連線中檢視並從遠端管理更新。旗標必須在更新管理員應用程式中進行設定。請參閱「*Sun 更新管理員 1.0 版管理指南*」以取得詳細資料。

使用 Sun 更新連線服務管理更新

本章說明如何使用 Sun 更新連線服務執行更新管理工作。本章包含以下章節：

- 第 15 頁的「使用 Sun 更新連線服務管理更新」
- 第 16 頁的「存取 Sun 更新連線服務」
- 第 18 頁的「使用 Sun 更新連線服務配置更新管理環境」
- 第 21 頁的「使用 Sun 更新連線服務管理系統」
- 第 22 頁的「使用 Sun 更新連線服務管理更新」
- 第 24 頁的「管理工作」

使用 Sun 更新連線服務管理更新

要使用 Sun 更新連線服務，您必須先使用 Sun 更新管理員註冊精靈來註冊 Solaris 10 系統。在註冊時，您必須提供更新管理員訂閱金鑰，並指明要使用 Sun 更新連線網站從遠端管理系統。

備註 - 即使使用更新連線服務，您仍可使用更新管理員應用程式，在本機執行更新管理工作。

要取得更多有關 Sun 更新管理員的資訊，請參閱「*Sun 更新管理員 1.0 版管理指南*」。

存取 Sun 更新連線服務

▼ 如何登入 Sun 更新連線網站

1. 開啓瀏覽器。

支援的瀏覽器如下：

- Mozilla 1.3 或更新版本
- Internet Explorer 5.0 或更新版本
- Firefox 1.0 或更新版本

2. 移至 <http://updates.sun.com>。

如果您在連線時遇到問題，請洽詢網路管理員以取得網路代理伺服器與連接埠設定的資訊。

3. 輸入 Sun 線上帳號的使用者名稱與密碼，然後按一下 [登入]。

- 如果您忘記了使用者名稱，請參閱第 16 頁的「如何擷取忘記的使用者名稱」。
- 如果您忘記了使用者密碼，請參閱第 17 頁的「如何擷取忘記的密碼」。

▼ 如何擷取忘記的使用者名稱

Sun 儲存每個 Sun 線上帳號的電子郵件地址及相關的使用者名稱。一個電子郵件地址可以擁有一個或多個相關的使用者名稱。Sun 可以將連結到電子郵件地址的使用者名稱，以電子郵件的方式寄送。

如果您記得您的使用者名稱，卻忘記您的密碼，請參閱第 17 頁的「如何擷取忘記的密碼」。

1. 從更新連線登入畫面中，按一下 [忘記使用者名稱或密碼]。

[已經是 Sun 更新連線使用者] 視窗將會開啓。

2. 按一下 [忘記您的使用者名稱或密碼？] 連結。

[忘記您的使用者名稱或密碼？] 視窗將會開啓。

3. 輸入電子郵件地址。

此為您在註冊 Sun 線上帳號時提供給 Sun 的電子郵件地址。

4. 按一下 [送出]。

Sun 將驗證該電子郵件地址是否與有效的 Sun 線上帳號相關聯。

- 如果該電子郵件地址通過驗證，Sun 會以寄給您一封電子郵件，其中包含與此電子郵件地址相關的使用者名稱。
 - 如果找不到該電子郵件地址或無效，您將收到以下的錯誤訊息：
 - 電子郵件與 Sun 線上帳號不對應
 - 電子郵件和使用者名稱與 Sun 線上帳號不對應
 - 電子郵件和使用者名稱不對應同一 Sun 線上帳號
- 確認畫面將指引您到寄出的電子郵件。
5. 返回更新連線登入畫面。
 6. 輸入 Sun 線上帳號的使用者名稱與密碼，然後按一下 [登入]。

▼ 如何擷取忘記的密碼

1. 從更新連線登入畫面中，按一下 [忘記使用者名稱或密碼]。
[已經是 Sun 更新連線使用者] 視窗將會開啓。
 2. 按一下 [忘記您的使用者名稱或密碼？] 連結。
[忘記您的使用者名稱或密碼？] 視窗將會開啓。
 3. 輸入電子郵件地址。
此為您在註冊 Sun 線上帳號時提供給 Sun 的電子郵件地址。
 4. 輸入使用者名稱。
 5. 按一下 [送出]。
Sun 將驗證該電子郵件地址是否與有效的 Sun 線上帳號相關聯。
 - 如果該電子郵件地址通過驗證，密碼將重設為系統產生的密碼，產生的密碼將寄到您的電子郵件信箱。
 - 如果找不到該電子郵件地址或無效，您將收到以下的錯誤訊息：
 - 電子郵件與 Sun 線上帳號不對應
 - 電子郵件和使用者名稱與 Sun 線上帳號不對應
- 輸入正確的電子郵件地址，然後按一下 [送出]。
確認畫面將指引您到寄出的電子郵件。
6. 返回更新連線登入畫面。
 7. 輸入 Sun 線上帳號的使用者名稱與密碼，然後按一下 [登入]。

▼ 如何變更密碼

1. 按一下 [帳號]。
2. 按一下 [變更密碼]。
您的 Sun 線上帳號的使用者名稱將會出現。
3. 鍵入目前的密碼。
4. 鍵入新密碼。
新密碼區分大小寫，且長度必須為 6 到 8 個字元。
5. 重新鍵入新密碼。
6. 按一下 [送出]。
 - 如果密碼變更成功，按一下 [繼續]。
 - 如果密碼變更失敗，則重新輸入密碼，然後按一下 [送出]。

使用 Sun 更新連線服務配置更新管理環境

▼ 如何編輯系統設定

1. 在 [系統] 頁中，按一下 [系統名稱] 欄中的 [歷程記錄] 圖示。
[歷程記錄] 圖示可供存取系統歷程記錄資料。
所選系統的 [安裝的更新] 頁將會開啓。
2. 按一下 [編輯系統設定]。
此按鈕位於頁面名稱下方、安裝的更新清單上方。
3. 選擇要編輯的設定：
 - 變更一般系統名稱
請參閱第 19 頁的「如何變更系統名稱」。
 - 變更系統登入間隔
請參閱第 19 頁的「如何設定系統的登入間隔」。
 - 刪除系統
請參閱第 20 頁的「如何刪除系統」。

▼ 如何設定系統的登入間隔

1. 在 [系統] 頁中，按一下 [系統名稱] 欄中的 [歷程記錄] 圖示。
[歷程記錄] 圖示可供存取系統歷程記錄資料。
所選系統的 [安裝的更新] 頁將會開啓。
2. 按一下 [編輯系統設定]。
此按鈕位於頁面名稱下方、安裝的更新清單上方。
3. 設定系統登入 Sun 更新連線：
4. 從功能表中選擇登入間隔。
預設登入間隔是兩小時。可從下拉式清單中選取以變更間隔。
您的系統將於下一個原先排定的間隔登入。從該次登入後，新設定的間隔即會啓動。
5. 按一下 [儲存變更]。
儲存變更後，您將返回 [編輯系統設定] 視窗。

注意 - 要結束此畫面而不儲存任何變更，請略過此步驟並按一下瀏覽按鈕。

6. 結束 [系統設定] 頁。
您可以按一下下列其中一個按鈕以結束此頁：
 - 檢視可用更新
 - 檢視安裝的更新
 - 檢視全部工作

▼ 如何變更系統名稱

您可以修改所選系統的名稱。填入的名稱是您在註冊系統期間寄送給 Sun 的名稱。

1. 在 [系統] 頁中，按一下與系統名稱處於同一行的 [歷程記錄] 圖示。
[系統] 頁的系統名稱欄中包含一個圖示。此圖示提供系統歷程記錄資料的連結。
所選系統的 [安裝的更新] 頁將會開啓。
2. 按一下 [編輯系統設定]。
此按鈕位於頁面名稱下方、安裝的更新清單上方。
3. 輸入系統名稱。
預設名稱是您在註冊系統時使用的名稱。您管理的每個系統必須擁有唯一的名稱。

注意 - 如果您輸入的系統名稱已在使用中，且已經指定給您，則會以快顯式視窗顯示錯誤訊息，指示您重新輸入系統名稱。

4. 按一下 [儲存變更]。

儲存變更後，您將返回 [編輯系統設定] 視窗。

注意 - 要結束此畫面而不儲存任何變更，請略過此步驟並按一下瀏覽按鈕。

5. 結束 [系統設定] 頁。

您可以按一下下列其中一個連結以結束此頁：

- 檢視可用更新
- 檢視安裝的更新
- 檢視全部工作

▼ 如何刪除系統

要從遠端更新管理中移除系統，請按一下 [刪除系統]。確認訊息將以快顯式視窗顯示。如果您按一下 [確定]，系統資訊將從更新連線記錄中移除，連帶所有工作資訊。刪除系統的工作佇列會被移除，擱置的工作則不會啟動。此外，自動系統分析和登入程序會停止。

您可以在更新管理員應用程式中管理刪除的系統。您可以在更新管理員用戶端應用程式中，重新註冊系統以進行遠端管理。

1. 在 [系統] 頁中，按一下與系統名稱處於同一行的 [歷程記錄] 圖示。

[系統] 頁的系統名稱欄中包含一個圖示。此圖示提供系統歷程記錄資料的連結。所選系統的 [安裝的更新] 頁將會開啓。

2. 按一下 [編輯系統設定]。

此按鈕位於頁面名稱下方、安裝的更新清單上方。

3. 選擇 [刪除系統]。

在更新連線中註冊此系統以進行遠端管理時所提供給 Sun 的資訊將會顯示。此資訊是唯讀的。

4. 按一下 [儲存變更]。

注意 - 要結束此畫面而不儲存任何變更，請略過此步驟並按一下瀏覽按鈕。

儲存變更後，您將返回 [編輯系統設定] 視窗。

5. 結束 [系統設定] 頁。

您可以按一下下列其中一個連結以結束此頁：

- 檢視可用更新
- 檢視安裝的更新
- 檢視全部工作

使用 Sun 更新連線服務管理系統

▼ 如何檢視系統

1. 在 [系統] 頁中，從 [篩選] 功能表中選擇 [全部]。
與 Sun 線上帳號連結的所有系統均會列出。
2. (選擇性) 如果某個系統未列出，在 Sun 更新連線中註冊該系統以進行遠端更新管理。
您可在更新管理員應用程式中進行此工作。
 - 按一下 [於 Sun 更新連線中管理]。
如果尚未註冊該系統以進行遠端管理，則會顯示註冊畫面。您可在此畫面中輸入 Sun 線上帳號的使用者名稱與密碼。
 - 完成註冊以進行遠端管理。
確認視窗將會顯示，詢問您是否要開啓更新連線服務。

▼ 如何檢視系統詳細資料

- 在 [系統] 頁中，按一下系統名稱。
訊息將出現在快顯式視窗，內含您在 Sun 更新管理員應用程式中註冊系統時傳送給 Sun 的系統詳細資料。

▼ 如何檢視一個或多個系統的適用更新

當系統系統登入 Sun 時，可用更新的清單將會自動更新。在系統登入前，更新會保留在清單中，所以清單不能反映即時變更。

1. 在 [系統] 頁中，核取您想檢視可用更新的系統之核取方塊。
2. 按一下 [檢視可用更新]。

所有適用於選定系統的更新將會列出。

備註 - 如果解除安裝某個更新，則在系統登入並對該系統進行分析之前，該更新可能不會列出。解除安裝的更新可能不適用，因此不會自動新增至可用更新清單中。

使用 Sun 更新連線服務管理更新

▼ 如何安裝更新

本程序說明如何建立工作，以將一個更新安裝在一個或多個系統上。建立工作之後，每個系統都會登入 Sun 或 Sun 更新連線代理伺服器，以執行其排入佇列的工作。

如果安裝的某個更新需要將系統重新開機才能啟動，該更新將排定在下次系統關機時進行安裝。您必須使用下列其中一個指令來起始系統關機：

- 關閉系統電源 - init 0 或 shutdown -i 0
- 進入韌體提示 - init 5 或 shutdown -i 5
- 系統重新開機 - init 6 或 shutdown -i 6

備註 - 請勿使用 reboot、halt 及 uadmin 指令，或按下重設或電源按鈕來起始關機。執行上述任何動作都會跳過必要的關機程序，從而阻止將更新排定在稍後進行安裝。

1. 在 [更新] 頁中，選取一個或多個系統，然後按一下 [檢視可用更新]。
2. 選取要在選定系統上安裝的一個或多個更新。

該視窗會顯示每個系統下次登入的時間。這是您的系統將要登入 Sun 或 Sun 更新連線代理伺服器，並執行該系統排入佇列的工作之時間。

確認視窗將會出現，顯示有關您所建立工作的詳細資料。

注意 - 如果安裝選定更新需要安裝另一個更新，則會出現一個對話方塊，顯示這個**附屬更新**。要成功安裝原來選取的更新，您**必須**同意安裝這個附屬更新，否則就無法建立工作。

3. 按一下 [套用更新] 以建立工作。

該工作將排入佇列，於下次登入時執行。對於要在一個或多個系統上安裝的每項更新，都會建立一項工作。

4. 按一下 [取消] 以捨棄工作資訊。

▼ 如何解除安裝更新

部分影響核心 Solaris 功能的更新**無法**解除安裝。在 [更新] 頁上，這些更新由核取方塊欄中的破折號表示，且無法選取。

在 [系統] 頁中，您可以按一下完成的工作，以檢視選定系統上已經安裝的更新清單，以及每個更新的安裝日期。

1. 在 [更新] 頁中，選擇要解除安裝的更新。

2. 按一下 [解除安裝選取更新]。

注意 - 如果您嘗試解除安裝的更新擁有一個或多個附屬更新（必須與所選更新一起解除安裝的更新），則會出現一個對話方塊，列出這些附屬更新並顯示其詳細資料。您必須同意與選定更新一起解除安裝附屬更新，才能繼續解除安裝。請按一下 [確定] 以表示同意。

解除安裝操作將會執行。在解除安裝操作成功完成時，會出現確認對話方塊。如果操作失敗，出現的確認對話方塊會說明失敗原因。

▼ 如何檢視更新詳細資料

● 在 [更新] 頁中，按一下要檢視其詳細資料的更新之更新 ID。

該更新的讀我檔案將顯示在快顯式視窗中。

管理工作

工作可能處於四種作用中狀態，或處於歸檔狀態。

- **擱置中** - 工作已建立，但是尚未執行。工作可能在等待系統登入、系統重新開機或其他手動介入。擱置中的工作可以取消。
- **進行中** - 工作已啟動，但尚未完成。工作可於系統登入、系統重新開機，或於其他手動介入時啟動。
- **失敗** - 工作未成功完成。失敗的工作可以歸檔。
- **成功** - 工作成功完成。成功的工作可以歸檔。
- **已歸檔** - 完成的工作已從 **Sun** 更新連線頁面中的預設工作清單移除。要瀏覽歸檔的工作，請將篩選設為【已歸檔】。

▼ 如何檢視工作

在【工作】頁中，您可以檢視處於任何狀態的工作。請使用【篩選】功能表選擇下列其中一個類別：

- **所有工作** - 列出所有尚未歸檔的工作。
- **已歸檔的工作** - 列出已歸檔的完成工作。
- **完成** - 列出處於【成功】或【失敗】狀態的未歸檔工作。
- **作用中** - 列出處於【擱置中】或【進行中】狀態的工作。

1. 在【工作】頁中，從【篩選】功能表中選擇值以選取要檢視的工作。
2. 按一下【檢視選取工作】按鈕以檢視工作詳細資料。

此頁面不會自動重新整理。要重新整理畫面以檢視進度，請按一下瀏覽器上的【重新載入】或【重新整理】按鈕。

▼ 如何檢視工作詳細資料

1. 在【工作】頁中，選擇一項或多項工作。

選擇要顯示詳細資料的每項工作的核取方塊。所顯示的工作取決於【篩選】中的選擇。如果您看不到所需的工作，請將【篩選】中的選擇變更為【所有工作】。

2. 按一下【檢視選取工作】。

有關所選工作的詳細資料將會顯示。此畫面上的連結可讓您透過按一下系統名稱或更新提要，來檢視系統與更新詳細資料。

3. (選擇性) 按一下系統名稱以檢視有關該系統的詳細資料。

4. (選擇性) 按一下更新提要以檢視有關該更新的詳細資料。

▼ 如何從系統頁建立工作

您可以使用工作安裝或解除安裝更新。要從【更新】頁中建立工作，請參閱第 25 頁的「如何從更新頁建立工作」。

1. 在【系統】頁中，選擇一個或多個系統。

2. 按一下【檢視可用更新】。

如此即會開啓每個選定系統的可用更新清單。每個選定系統會隨該系統的可用更新一起顯示。

3. 選取所列系統的一個或多個更新。

要選取某個列出系統的所列全部更新，請選擇該系統的核取方塊。

4. 按一下【套用更新】。

系統將檢閱選定更新，並與選定系統上已經安裝的更新進行對照，以決定是否任何選定更新有附屬更新。

5. (選擇性) 如果偵測到一個或多個附屬更新，請同意安裝附屬更新。

您必須同意與選定更新一起安裝所列的附屬更新，才能建立工作並將其排入佇列。在【附屬更新】視窗中按一下【取消】，即可關閉該視窗、捨棄選取的更新，並且不會建立工作。

6. 檢閱列出已建立和已排定工作的【確認】畫面。

確認畫面會列出要安裝的更新、要安裝更新的系統主機名稱，以及預期的安裝時間與日期。

注意 - 工作的排定時間與日期，是要安裝更新的系統下次排定的登入時間。

這些工作將被排入佇列，並在每個受影響的系統下次登入時執行。

▼ 如何從更新頁建立工作

工作是指要在一個或多個選定系統上安裝的一個更新。您可以從【系統】頁或【更新】頁建立安裝工作或解除安裝工作。請參閱第 25 頁的「如何從系統頁建立工作」。

1. 在【更新】頁中，選擇一個或多個更新。

不論受影響的系統數目爲何，每個要安裝的更新只會建立一項工作。如果您選取多個更新，則會建立多項工作：每個更新各一項。

2. 按一下 [檢視受影響系統]。

如此即會開啓每個選定更新的可用系統清單。每個選定系統均會以群組格式，隨該系統的可用更新一起顯示。

3. 選取所列系統的一個或多個更新。

要選取某個列出系統的所列全部更新，請選擇該系統的核取方塊。

4. 按一下 [套用更新]。

系統將檢閱選定更新，並與選定系統上已經安裝的更新進行對照，以決定是否任何選定更新有附屬更新。

5. (選擇性) 如果偵測到一個或多個附屬更新，請同意安裝附屬更新。

您必須同意與選定更新一起安裝所列的附屬更新，才能建立工作並將其排入佇列。在附屬更新視窗中按一下 [取消]，即可關閉該視窗、捨棄選取的更新，且不會建立工作。

6. 檢閱列出已建立和已排定工作的 [確認] 畫面。

確認畫面會列出要安裝的更新、要安裝更新的系統主機名稱，以及預期的安裝時間與日期。

注意 - 工作的排定時間與日期，是要安裝更新的系統下次排定的登入時間。

這些工作將被排入佇列，並在受影響的系統下次登入時執行。

▼ 如何追蹤執行中的工作

執行中的工作是指處於 [進行中] 狀態的工作。

在 [工作] 頁中，您可以檢視處於任何狀態的工作。請使用 [篩選] 功能表選擇下列其中一個類別。

- 所有工作 - 列出所有尚未歸檔的工作。
- 已歸檔的工作 - 列出已歸檔的完成工作。
- 完成 - 列出處於 [成功] 或 [失敗] 狀態的未歸檔工作。
- 作用中 - 列出處於 [擱置中] 或 [進行中] 狀態的工作。

1. 在 [工作] 頁中，從 [篩選] 功能表中選擇 [進行中]。

已經開始執行但尚未完成的工作將會顯示在清單中。如果某項工作沒有顯示，表示該工作可能已完成或擱置中。

2. 按一下 [檢視選取工作] 按鈕以檢視工作詳細資料。

此頁面不會自動重新整理。要重新整理畫面以檢視進度，請按一下瀏覽器上的 [重新載入] 或 [重新整理] 按鈕。

▼ 如何歸檔完成的工作

每個完成的工作不是失敗狀態就是成功狀態。只有已完成的工作可以歸檔。擁有該圖示的所有工作均可歸檔。

1. 在 [工作] 頁中，從 [篩選] 功能表中選擇 [全部]。
所有目前（未歸檔）的工作均會列出。
2. 選擇要歸檔的一個或多個完成的工作。
選擇任何為失敗或成功狀態之完成工作的核取方塊。
3. 按一下 [歸檔選取工作]。
出現快顯式訊息確認所選之完成狀態的工作已歸檔。所有狀態為 [擱置中] 或 [進行中] 的工作均無法歸檔。

▼ 如何檢視工作狀態

- 在 [工作] 頁中，從 [篩選] 功能表中選擇 [所有工作]。
所有目前（未歸檔）的工作清單將會顯示，其中會註明每項工作的狀態。已歸檔的工作不會顯示在此清單中。

▼ 如何取消擱置中的工作

只有狀態為 [擱置中] 的工作才可以取消。[取消選取系統的更新] 視窗將會顯示。此視窗包含要求取消的工作之更新詳細資料與系統詳細資料。

1. 在 [工作] 頁中，從 [篩選] 功能表中選擇 [擱置中]（在 [作用中] 之下）。
2. 選擇要取消工作的核取方塊。
3. 選取要取消的一項或多項工作。
4. 按一下 [取消選取工作]。
5. 確認您要取消該工作。
 - 按一下 [確定] 取消工作。
該工作將變成 [失敗] 狀態，並且會從待執行的佇列中移除。
 - 按一下 [取消] 可捨棄工作取消要求。
該視窗將會關閉、要求會被捨棄，且您將返回 [工作詳細資料] 視窗。

Sun 更新連線瀏覽

本章說明 Sun 更新連線服務的使用者介面，以及如何瀏覽該介面。

[摘要]、[系統]、[更新] 及 [工作] 頁提供多種不同的方式，讓您檢視更新資訊及管理系統更新。您可以按一下相應標籤來存取這些頁面。

本章包含以下幾個主要章節：

- 第 30 頁的「摘要頁」
- 第 32 頁的「系統頁」
- 第 40 頁的「更新頁」
- 第 44 頁的「工作頁」

摘要頁

摘要頁會在您登入更新連線時顯示。此頁面提供其他更新連線頁面資訊的整合資訊。

fname 歡迎再次造訪

在此頁中，您可以瞭解您的系統是否已登入“Sun 更新連線”、檢視系統的最新更新並監控最近工作的狀態。

系統	
未登入	12
系統總計	12

全部瀏覽

更新	
▲ 安全性	
對保護系統安全的重要更新	7
建議	
Sun 建議的更新	8
功能更新	
對已安裝軟體應用程式的更新	6
非緊急	
目前所安裝更新的最新版本	8
更新總計	29

全部瀏覽

工作	
▲ 失敗	
更新無法套用於一個或多個系統。	9
成功	
更新已成功套用於所有系統。	0
完成工作總計	9
作用中工作總計	4

全部瀏覽

本節說明此頁面的瀏覽及所含資訊。

系統表

表中每一個值大於零的項目皆為系統資訊的連結。

■ 未登入

系統會根據預設或您自選的登入間隔登入 Sun。預設登入間隔是兩小時。詳細資料請參閱第 19 頁的「如何設定系統的登入間隔」。若系統已經一次以上未在排定登入時間聯繫 Sun，則系統將被視為未登入。

警示圖示指出可能至關重要的狀況。系統未於排定間隔登入 Sun 可能表示是系統當機或其他必須注意的狀況。

按一下【未登入】連結以使用【未登入】篩選設定開啓【系統】頁。

■ 系統總計

符合這些條件的系統總數：

- 透過 Sun 更新管理員應用程式註冊，以使用「更新連線」進行遠端更新管理的系統。

- 與此工作時段使用的 Sun 線上帳號關聯的系統。

按一下【系統總計】連結以使用【全部】篩選設定開啓【系統】頁。

- **全部瀏覽**

使用【全部】篩選設定開啓【系統】頁。所有透過 Sun 更新管理員應用程式註冊，以使用「更新連線」進行遠端更新管理的系統，以及與此工作時段使用的 Sun 線上帳號關聯的系統皆包含在系統清單中。

按一下【全部瀏覽】按鈕以使用【全部】篩選設定開啓【系統】頁。

更新表

表中的每一列列出一項更新類別及該類別中的可用更新數目，再加上所有類別的更新總數。每一項具有一個或多個可用更新的類別都是一個連結，可以將篩選設定為該更新類別以開啓【更新】頁。

- **更新類別**

每一個包含於 Sun 提供的可用更新的更新類別都包括在表格中，且該類別中適用您的註冊系統的更新數目會與該類別一起顯示。

如果類別中的數目大於或等於一，則類別名稱即為把篩選設定為該類別名稱的【更新】頁連結。

- **更新總計**

更新類別的總數。這表示包含於此「更新連線」工作時段的所有註冊系統可用的更新總數。

如果數目大於或等於一，則標頭可連結至篩選設定為【全部】的更新頁。

- **全部瀏覽**

按一下此按鈕，以將篩選設定為【全部】開啓【更新】頁。

工作表

此表列出處於完成工作的各狀態總計，以及完成工作總計與作用中工作總計。

- **失敗**

未成功完成的工作數目。如果數目大於或等於一，則【失敗】是一個連結，可以將篩選設定為【失敗】以開啓【工作】頁。

- **成功**

成功完成的工作數目。如果數目大於或等於一，則【成功】是一個連結，可以將篩選設定為【成功】以開啓【工作】頁。

■ 完成工作總計

狀態為成功或失敗的未歸檔工作總數。如果數目大於或等於一，則【完成工作總計】是一個連結，可以將篩選設定為【完成】以開啓【工作】頁。


■ 作用中工作總計

狀態為【擱置中】或【進行中】的目前工作數。如果數目大於或等於一，則【作用中工作總計】是一個連結，可以將篩選設定為【作用中】以開啓【工作】頁。

■ 全部瀏覽

按一下此按鈕，以將篩選設定為【全部】開啓【工作】頁。

系統頁



系統

在此頁中，您可以檢視已註冊於“Sun 更新連線”的每個系統的狀態，以瞭解系統上次登入時間。您也可以檢視每個系統的可用更新數目，及最近任何工作的狀態。選取要更新的系統旁邊的方塊，然後按一下【檢視可用更新】以開始更新程序。

系統	上次登入時間	可用更新	工作狀態
123jwkang	▲18:00, 2005/04/22	0	- - -
sw-update2	▲04:42, 2005/04/18	0	- - -
sw-update3	▲04:43, 2005/04/18	0	- - -
swup-update4	▲04:43, 2005/04/18	0	- - -
sw-update5	▲04:43, 2005/04/18	0	- - -
sw-update4	▲04:46, 2005/04/18	0	- - -
My ServerPC	▲00:45, 2005/05/25	0	- - -
sw-update1-better-name	▲20:33, 2005/06/09	8	2 - 2 4
sw-update1-better-7777	▲20:33, 2005/06/09	13	1 - 1 4
sw-update3-common 12	▲20:33, 2005/06/09	13	- - 1 1
sw-update4-common	▲20:33, 2005/06/09	1	- - -
sw-update5-common	▲20:33, 2005/06/09	0	- - -

工作摘要

此工作時段新增 (0)

所有工作 (10)

失敗	1
成功	0
進行中	3
擱置中	6

檢視全部

此視窗包含管理系統清單，以及有關每個管理系統所有可用更新與工作的摘要資訊。【篩選】欄位可讓您檢視系統子集（如未登入、已登入或全部系統），以瀏覽清單中所有管理系統。

此畫面的主要功能是檢視系統、深入探查該系統的更新，以及決定要在該系統上安裝哪些更新。按一下系統名稱、可用更新數或工作數目，即可檢視每個系統、更新及工作的詳細資料。

注意 - 工作是指要在一個或多個系統上安裝的一個更新。如果您指示在一個系統上安裝多個更新，要安裝的每個更新均會產生一項工作。如果您指示在多個系統上安裝一個更新，則會產生一項包含多個步驟的工作。

【系統】畫面是管理在更新連線中註冊進行管理的 Sun 系統之主要位置。此視窗包含多個按一下即可讓您進入其他功能的連結，同時還包含用於顯示和套用更新的按鈕。

共有多個【系統】視窗，其中每個視窗都擁有多種特性與功能。本節提供每頁功能的詳細說明。

系統

主要【系統】頁可讓您檢視註冊系統，並且可以在任何系統安裝一項或多項更新。此畫面提供多個瀏覽路徑。

注意 - 如需檢視系統的詳細說明與步驟，請參閱第 21 頁的「如何檢視系統」。

■ 【檢視可用更新】按鈕

開啓【系統：可用更新】畫面會列出每個選取系統（核取在【系統】畫面上的核取方塊）及其可用的更新。

■ 系統名稱

按一下系統名稱以開啓【系統詳細資料】快顯式視窗。

■ 工作狀態數目

按一下大於零的數字以開啓【系統】畫面，其中會列出選定系統中所有該選取【工作狀態】的工作。此視窗的瀏覽包括：

■ 【系統名稱】連結

按一下系統名稱以開啓【系統詳細資料】快顯式視窗。

■ 取消選取工作

選取一個或多個工作核取方塊後，按一下【取消選取工作】按鈕，可取消一個或多個擱置中的工作。無法選取非擱置中狀態的工作，因為無法取消這些工作。

■ 返回清單

按一下以返回主要【系統】畫面。

■ 【工作摘要】提要欄位連結

部分【工作摘要】提要欄位的資料為連結：

- **【工作狀態】數目**

按一下任何大於零的數字以開啓【工作】頁，其中會列出所有在此工作時段所建立且處於該狀態的工作。

- **【檢視全部】按鈕**

按一下【檢視全部】以開啓主要【工作】頁。

- **【摘要】標籤**

按一下【摘要】標籤以開啓【摘要】頁。

- **【更新】標籤**

按一下【更新】標籤以開啓列出所有註冊系統可用更新的主要【更新】頁。

- **【工作】標籤**

按一下【工作】標籤以開啓列出所有未歸檔工作的主要【工作】頁。

系統 - 可用更新

在此畫面中，您可找到每個系統可用更新的相關資訊，包括更新類型、更新是否必須手動安裝還是需要重新啓動系統、更新的發行日期以及每個更新的附屬更新數目。

提示 - 如需檢視一或多個系統適用更新的詳細說明及步驟，請參閱第 22 頁的「如何檢視一個或多個系統的適用更新」。

您可爲要更新的每個系統選取更新，然後按一下【套用更新】。這樣會建立一項或多項工作，並完成下列事項：

- 檢查是否有任何附屬更新。
- 顯示列出所有附屬更新的確認視窗。
- 顯示確認視窗，其中會列出所有排入佇列的工作，包括在此畫面中選取的工作。
- 將會下載更新並將其排入佇列，以在每個受影響系統下次登入時進行安裝。

▼ 如何與選取的更新一起安裝附屬更新

1. 從【系統】頁爲所有要安裝更新的系統選取一個或多個核取方塊。
2. 按一下【檢視可用更新】。
3. 選取要安裝更新的核取方塊，然後按一下【套用更新】。

更新連線會搜尋選取更新的資訊，如果安裝選取更新前，必須先安裝一個或多個更新，則附屬更新會顯示於【安裝附屬更新與確認】視窗中。

備註 - 您必須安裝所有的附屬更新，否則將無法建立任何工作來安裝選取的更新。

4. 按一下 **[安裝以上所有更新]** 按鈕，表示同意安裝列出的附屬更新和選取的更新。工作即建立，並開啓確認視窗。
如果您選擇不安裝附屬更新，按一下 **[取消]** 可關閉視窗並捨棄您的更新安裝要求。
5. 按一下標籤以瀏覽確認視窗。

系統 - 所有工作

按一下系統的 **[工作狀態]** 數目，或按一下 **[系統名稱]** 欄位的 **[歷程記錄]** 圖示，即可存取此畫面。**[所有工作]** 畫面會顯示選取系統的工作。此畫面提供多個瀏覽路徑。

■ **[工作狀態]** 連結

開啓 **[工作詳細資料]** 視窗。

■ **[提要]** 連結

開啓 **[更新詳細資料]** 快顯式視窗。按一下 **[關閉]** 可關閉快顯式視窗。

■ **[檢視安裝的更新]** 連結

開啓 **[安裝的更新]** 視窗。您可於此頁面檢視該系統上所有已安裝的更新。此頁面也會顯示每個更新的安裝日期、每個更新的附屬更新數，以及安裝更新的方式。若要解除安裝更新，請選取要解除安裝之更新旁邊的核取方塊，然後按一下 **[解除安裝選取更新]**。

■ **[檢視可用更新]** 連結

開啓 **[系統 - 可用更新]** 視窗。此頁面會顯示每個系統可用更新的相關資訊，包括更新類型、更新是否必須手動安裝還是需要重新啓動系統、更新的發行日期以及每個更新的附屬更新數目。按一下 **[提要]** 或 **[更新 ID]**，您可以找到有關更新的更多資訊。準備開始將更新套用於系統時，選取要套用的更新旁邊的核取方塊，然後按一下 **[套用更新]**。

■ **[編輯系統設定]** 連結

開啓 **[編輯系統設定]** 視窗。在此視窗中，您可完成以下操作：

- 編輯系統名稱（一般名稱）
請參閱第 19 頁的「如何變更系統名稱」。
- 變更系統的登入間隔
請參閱第 19 頁的「如何設定系統的登入間隔」。
- 檢視 Sun 儲存的系統詳細資料

■ **[檢視詳細資料]** 按鈕

開啓【工作詳細資料】視窗。您可以在此視窗面檢視每個系統最近執行工作的狀態，並找出工作失敗原因的相關資訊。工作如為成功或失敗，您可以選擇將工作歸檔、儲存到歷程記錄中，並從此檢視中移除。

- **【返回清單】按鈕**

開啓【系統】主要視窗。

- **【上一頁】按鈕**

返回此視窗前一個開啓的視窗。

顯示選取系統上所有曾經安裝的更新。此資訊是擷取自選取系統的快取。

系統 - 安裝的更新

您可於此頁面檢視該系統上所有已安裝的更新。此頁面也會顯示每個更新的安裝日期、每個更新的附屬更新數，以及安裝更新的方式。若要解除安裝更新，請選取要解除安裝之更新旁邊的核取方塊，然後按一下【解除安裝選取更新】。此畫面提供多個瀏覽路徑。

- **【檢視全部工作】連結**

開啓【系統 - 所有工作】視窗。詳細資料請參閱上述說明。

- **【檢視可用更新】連結**

開啓【系統 - 可用更新】視窗。詳細資料請參閱上述說明。

- **【編輯系統設定】連結**

開啓【編輯系統設定】視窗。詳細資料請參閱上述說明。

- **【解除安裝選取更新】按鈕**

開啓「解除安裝附屬更新與確認」頁

- **【返回清單】按鈕**

開啓主要【系統】頁。

資料欄

更新連線服務的【系統】功能區中包含四個功能視窗。每個視窗均可以不同方式顯示系統更新與工作資訊，使您能夠檢視所有系統、每個系統的更新歷程記錄、排入佇列的工作、可用更新等。本節將以每個視窗一個表格的形式，說明每個視窗中的資料欄。

系統 (主要)

下表列出了主要【系統】畫面上的欄，並說明了所含資料、欄內容中的所有連結及如何透過此資料管理更新。

備註 - 此視窗中的資料可使用瀏覽器上的【重新整理】按鈕來重新整理。在指示重新整理或重新載入之前，此工作時段的資料將保持不變。

您可以使用標頭列中具有角錐形圖示的任何欄作為排序鍵。許多欄位都是系統詳細資料的連結。

表 4-1 系統 (主要) 資料欄

欄	說明
核取方塊	每個系統都有一個核取方塊，用於選取該系統及所有列出的隸屬更新。 【全選】按鈕與【全部清除】按鈕可讓您選取或取消選取清單中的所有核取方塊。
系統	在更新管理員應用程式中註冊，以透過更新連線服務進行管理的管理系統主機名稱。 連結： <ul style="list-style-type: none">按一下系統名稱可開啓一個快顯式畫面，其中包含系統詳細資料：在更新管理員中註冊系統時傳送給 Sun 的系統資料。此欄右側的圖示可開啓該系統的工作歷程記錄視窗。
上次登入時間	系統上次透過「更新連線」連線至 Sun 的日期戳記。您可以在【系統】畫面中選取某個系統，然後按一下系統清單上方的【編輯系統喜好設定】按鈕，以自訂每個系統的登入喜好設定。 <ul style="list-style-type: none">對於今天登入的系統，將顯示時間與日期。對於今天之前登入的系統，僅會顯示日期。【未登入】表示該系統在一個或多個連續登入週期內未登入。 【上次登入時間】時間戳記左側的警示圖示，表示該系統處於【未登入】狀態；亦即該系統已經一次或多次未在排定登入時間登入。
可用更新	更新管理員分析引擎偵測到的系統更新數目。 連結： <ul style="list-style-type: none">此數字是一個連結，可開啓視窗列出所示計數中包含的更新。按一下數字可開啓系統的【可用更新】視窗。

表 4-1 系統 (主要) 資料欄 (續)

欄	說明
工作狀態：擱置中	<p>目前處於擱置中狀態的工作數目。當某項工作等待系統登入以將更新從 Sun 下載至系統時，此工作即處於擱置中狀態。一旦起始此工作，其狀態就會從擱置中變更為進行中。只有處於擱置中狀態的工作才可以取消。</p> <p>連結：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 此數字是一個連結，可檢視組成該計數的工作詳細資料。 • 【系統：所有工作】畫面將會開啓，【篩選】會套用【擱置中】，以便僅顯示處於擱置中狀態的工作。 <p>【工作摘要】視窗將提供有關（此工作時段）剛建立之工作的其他資訊，並將工作細分為四種狀態。</p>
工作狀態：進行中	<p>目前處於進行中狀態的工作數目。安裝需要重新開機的更新之工作，一旦將更新下載至系統就會處於進行中狀態。在下次系統重新開機時安裝並啓動更新之前，此工作將一直保持進行中狀態。處於進行中狀態的工作無法取消。</p> <p>備註：即使在重新開機並且安裝成功或失敗後，等待重新開機的更新之狀態也會保持為進行中狀態。您可以歸檔此更新，以將其從作用中的更新清單與數目中移除。</p> <p>連結：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 此數字是一個連結，可檢視組成該計數的工作詳細資料。 • 【系統：所有工作】畫面將會開啓，【篩選】會套用【進行中】，以便僅顯示處於進行中狀態的工作。 • 工作詳細資料包含每項工作所處的執行階段。這些詳細資料可能有助您判斷是否需要手動介入。
工作狀態：成功	<p>已成功完成的工作數目。這是組成「完成」狀態的兩種狀態之一：「成功」與「失敗」都視為完成。</p> <p>連結：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 此數字是一個連結，可檢視組成該計數的工作詳細資料。 • 【系統：所有工作】畫面將會開啓，【篩選】會套用【成功】，以便僅顯示處於成功狀態的工作。
工作狀態：失敗	<p>沒有成功完成的工作數目。工作詳細資料包含可追蹤失敗工作的實例與原因的記錄項目。失敗的工作無法重新開始執行。要再試一次，請建立新的工作。</p> <p>連結：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 此數字是一個連結，可檢視組成該計數的工作詳細資料。 • 【系統：所有工作】畫面將會開啓，【篩選】會套用【失敗】，以便僅顯示處於失敗狀態的工作。 • 工作詳細資料包含每項工作所處的執行階段。這些詳細資料可能有助您判斷是否需要手動介入。

系統：可用更新

標頭列包含欄位與連結，每個內文列均具有核取方塊與連結。下表列出了此畫面上的所有欄位，以及每個欄位的說明，其中包括所有連結及其目的地。

表 4-2 系統：可用更新資料欄

欄位	說明
欄位	
核取方塊	每個系統都有一個核取方塊，用於選取該系統及其所有更新。
系統名稱	在更新管理員應用程式中註冊，以透過更新連線服務進行管理的管理系統主機名稱。 連結： <ul style="list-style-type: none">按一下系統名稱可開啓一個快顯式畫面，其中包含系統詳細資料：在更新管理員中註冊系統時傳送給 Sun 的系統資料。此欄右側的圖示可開啓該系統的工作歷程記錄視窗。
下一次登入	系統下次排定登入的日期與時間。登入頻率可以在【系統設定】中進行修改（【系統：所有工作：編輯系統設定】按鈕）。
內文列	
核取方塊	每個更新都有用於選取該更新的核取方塊。
更新 ID	由 Sun 指定給更新的專屬 ID。按一下 ID 即可開啓【更新詳細資料】快顯式畫面。
提要	更新的簡短說明。按一下提要即可開啓【更新詳細資料】快顯式畫面。
發行日期	Sun 發行更新以供客戶進行安裝的日期。
附屬更新	在安裝所列更新之前必須安裝的其他更新數目。按一下該數字即可開啓一個快顯式畫面，其中會列出附屬更新的 ID、提要及詳細資料。

更新頁

按一下【更新】標籤可檢視所有管理系統的全部可用更新清單。

The screenshot shows the Sun Update Connection web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Sun 更新連線' and a user session 'guest80864 已連線'. Below this is a main navigation menu with tabs for '摘要', '系統', '更新', and '工作'. The '更新' tab is selected.

The main content area is titled '更新' and contains the following text: '在此頁中，您可以按 ID、名稱、類型、受影響的系統數量及更新的發行日期來檢視您的系統可用的所有不同類型的更新。如果要檢視目前的基線，請移至 [編輯系統設定]。'

Below the text is a section titled '可用更新 (26 - 29 / 29 結果)'. It features a table with columns for '更新 ID', '提要', '類型', '受影響系統數', and '發行日期'. The table lists four updates:

更新 ID	提要	類型	受影響系統數	發行日期
118413-01	Obsoleted by: 118413-02 SunOS 5.9: Project Manager Localization message patch	功能更新	2	2004/11/22
115835-01	SunOS 5.9: Ghostscript patch	功能更新	1	2003/08/18
118050-01	Obsoleted by: 118050-03 Sun Cluster 3.1: SWIFT Alliance Access patch	安全性	1	2004/11/17
118528-01	QFS 4.2 Solaris 9 Patch	非緊急	1	2004/11/29

To the right of the table is a '工作摘要' sidebar showing '此工作時段新增 (0)' and a table for '所有工作 (10)':

狀態	數量
失敗	1
成功	0
進行中	3
擱置中	6

【更新】頁是管理您系統的 Sun 更新之主要位置，您的系統是註冊使用更新連線服務以進行管理之系統。此頁包含多個按一下即可讓您進入其他功能的連結，同時還包含用於顯示和套用更新的按鈕。

共有多個【更新】視窗，其中每個視窗都擁有多種特性與功能。本節提供每個視窗的詳細說明。

更新

主要【更新】頁可供您檢視所有可用的更新及受每個更新影響的註冊系統數目。在此頁中，您可以按 ID、名稱、類型、受影響的系統數及更新的發行日期來檢視您的系統可用的所有不同類型的更新。

此視窗提供多個瀏覽路徑。

■ 【檢視受影響系統】按鈕

開啓【更新 - 受影響系統】視窗，此視窗會列出每一個更新和每一個受更新影響的系統。

■ [更新 ID] 連結

在快顯式視窗中開啓更新的讀我檔案。按一下 [關閉] 可關閉快顯式視窗。

■ [提要] 連結

在快顯式視窗中開啓更新的讀我檔案。按一下 [關閉] 可關閉快顯式視窗。

■ [摘要] 標籤

按一下 [摘要] 標籤以開啓 [摘要] 頁。請參閱第 30 頁的「摘要頁」。

■ [系統] 標籤

按一下 [系統] 標籤以開啓列出所有註冊系統的主要 [系統] 頁。請參閱第 30 頁的「系統表」。

■ [工作] 標籤

按一下 [工作] 標籤以開啓列出所有未歸檔工作的主要 [工作] 頁。

更新 - 受影響系統

在此頁中，您可以檢視每項更新及更新將影響的系統。您也可以檢視系統的狀態、每個更新的附屬更新，以及目前每個系統上安裝的更新版本。準備開始將更新套用於系統時，選取要套用的更新旁邊的核取方塊，然後按一下 [套用更新]。

此視窗提供多個瀏覽路徑。

■ [套用更新] 按鈕

指示更新連線建立一項可完成下列事項的工作：

- 檢查是否有任何附屬更新。
- 顯示所有附屬更新清單的確認視窗。
- 顯示確認視窗，其中會列出所有排入佇列的工作，包括在此畫面中選取的工作。
請參閱第 34 頁的「如何與選取的更新一起安裝附屬更新」。

■ 返回清單

開啓主要 [更新] 頁。

附屬更新與確認

當選定更新需要安裝一個或多個尚未選取的更新才能成功進行安裝時，就會開啓這個頁面。視窗標頭為：

system host name:update ID 附屬更新

該文字說明附屬更新。

- 按一下 [安裝以上所有更新] 按鈕以進行更新安裝，包括附屬更新。

- 此視窗將關閉並開啓【確認排定的工作】視窗，其中會列出爲安裝這些更新所建立的工作。

確認排定以安裝更新的工作

確認您已成功排定一些工作。您可以使用瀏覽器的【列印】選項以列印此頁留作記錄。您可以在【工作清單】取消排定的更新。您可以從【系統】主頁面或【更新】主頁面繼續將新的更新排入佇列。

此頁面的瀏覽爲【摘要】、【系統】、【工作】標籤，以及【返回清單】按鈕。

資料欄

更新連線服務的【更新】功能區中包含兩個主要功能視窗。每個視窗均可以不同方式顯示系統更新與工作資訊，使您能夠檢視系統的所有可用更新。本節將以每個視窗一個表格的形式，說明每個視窗中的資料欄。

更新

下表列出了主要【更新】畫面上的欄，並說明了所含資料、欄內容中的所有連結及如何透過此資料管理更新。

注意 - 此視窗中的資料可使用瀏覽器上的【重新整理】按鈕來重新整理。在指示重新整理或重新載入之前，此工作時段的資料將保持不變。

您可以在欄標頭列中具有角錐形圖示的任何欄上進行排序。大多數資料都是連結。

表 4-3 更新（主要）資料欄

欄	說明
核取方塊	每個更新都有用於選取該更新的核取方塊。 【全選】按鈕與【全部清除】按鈕可讓您選取或取消選取清單中的所有核取方塊。
更新 ID	由 Sun 指定給更新的專屬 ID。
提要	更新的簡短說明性文字識別。 連結： <ul style="list-style-type: none"> • 按一下提要即可開啓含更新詳細資料的快顯式畫面。 • 提要右側的圖示會指明此更新是否需要重新開機或手動介入才能安裝。如果此更新沒有顯示圖示，則表示在下一個視窗中選取的每個系統在下次登入時，可以在這些系統上安裝此更新。

表 4-3 更新（主要）資料欄

欄	說明
類型	更新的類別。可供選擇的類型包括： <ul style="list-style-type: none"> • 安全性 • 建議 • 非緊急 • 功能
受影響系統數	更新管理員分析引擎偵測到此更新所適用的系統數目。 連結： <ul style="list-style-type: none"> • 按一下數字可開啓標示為【更新：受影響系統】的視窗。
發行日期	Sun 發行所列更新的日期。 此欄位不是連結。

更新：受影響系統

標頭列包含欄位與連結，每個內文列均具有可供選取的核取方塊與連結。下表列出了此畫面上的所有欄位，以及每個欄位的說明，其中包括所有連結及其目的地。

表 4-4 【更新：受影響系統】資料欄

欄	說明
標頭列	
核取方塊	每個更新都有一個核取方塊。核取該方塊可選取該更新及其所適用的全部系統。
更新 ID：提要	由 Sun 指定給更新的專屬 ID。按一下 ID 可開啓【更新詳細資料】快顯式畫面，附帶該更新的簡短說明。按一下提要即可開啓【更新詳細資料】快顯式畫面。
系統列	
核取方塊	每個系統都有一個核取方塊，用於選取在該註冊系統上安裝所列更新。
系統狀態	所列系統的狀態。狀態可為已登入或未登入。連續三個登入間隔未與 Sun 聯絡的系統，即被視為未登入。
系統名稱	在更新管理員應用程式中註冊，以透過更新連線服務進行管理的管理系統主機名稱。
附屬更新	在安裝所列更新之前必須安裝的其他更新數目。按一下數字可開啓一個快顯式畫面，其中會列出附屬更新的 ID、提要及詳細資料。
安裝的版本	目前偵測到在所示系統上安裝的更新 ID 與版本。

【附屬更新】的一系列視窗與在【系統】頁出現的相同。

工作頁



工作

在此頁中，您可以檢視每個系統佇列的工作，包括更新狀態、受影響的系統數量以及工作的排定或完成日期。按一下 [更新 ID] 或 [提要]，您可以檢視更新詳細資料，包括附屬更新與遇到的任何問題。您可以選取要檢視的每項工作的核取方塊，然後按一下 [檢視選取工作] 來檢視工作詳細資料。

The screenshot shows the 'Work' page with a table of update jobs and a summary sidebar on the right.

工作狀態	更新 ID	提要	受影響系統數	時間日期
擱置	113513-02	X11 6.6.1: platform support for new hardware	1	15:51, 2005/06/24
擱置	118050-01	Obsoleted by: 118050-03 Sun Cluster 3.1: SWIFT Alliance Access patch	1	16:40, 2005/06/24
擱置	118526-01	SAM-FS 4.2 Solaris 9 Patch	1	18:07, 2005/06/24
擱置	118413-01	Obsoleted by: 118413-02 SunOS 5.9: Project Manager Localization message patch	2	18:07, 2005/06/24
擱置	118528-01	QFS 4.2 Solaris 9 Patch	1	18:07, 2005/06/24
進行中	115968-01	GNOME 2.0.2: Performance meter Patch	3	00:30, 2005/06/03
進行中	117184-01	GNOME 2.0.2: GNOME panel and support libraries Patch (解除安裝更新)	2	00:30, 2005/06/03
擱置	115966-01	GNOME 2.0.2: Terminal emulator Patch	1	00:30, 2005/06/03
進行中	113724-01	Obsoleted by: 113724-03 SE3511: StorEdge 3511 array firmware upgrade (解除安裝更新)	3	00:30, 2005/06/03
失敗	117400-01	SunOS 5.9: ISO8859-6 and ISO8859-8 iconv symlinks	1	01:25, 2005/06/13

Summary sidebar (工作摘要):

- 此工作時段新增 (0)
- 所有工作 (10)
- 失敗: 1
- 成功: 0
- 進行中: 3
- 擱置: 6

您可在此頁面檢視每個系統排入佇列的工作，包括更新狀態、受影響的系統數，以及工作排定或完成的日期。您可以檢視更新的詳細資料，包括附屬更新及遇到的任何問題，方法是按一下 [更新 ID] 或 [提要]。選取每個您要檢視工作的核取方塊，然後按一下 [檢視選取工作]，即可檢視工作詳細資料。

按一下 [工作] 標籤，即會顯示註冊系統目前已建立並排入佇列的所有工作清單。您可以在此視窗中檢視與管理工作。您可從主要 [工作] 視窗執行下列工作：

- 檢視所有目前的工作清單
- 歸檔完成的工作
- 按一下某工作以檢視其詳細資料
- 選取多個核取方塊以選取多項工作並檢視這些工作的詳細資料
- 按一下 [受影響系統數] 欄中的數字以檢視工作中所含系統的詳細資料

- 按一下【更新 ID】以在快顯式畫面中檢視更新讀我檔案
- 依任何資料欄排序
- 選取一項或多項處於擱置中狀態的工作、按一下【檢視選取工作】、開啓【工作詳細資料】視窗，然後取消一項或多項處於擱置中狀態的工作

此頁面提供多個瀏覽路徑。

■ 【檢視選取工作】按鈕

開啓【工作詳細資料】頁。您可以在此頁面檢視每個系統最近執行工作的狀態，以及工作失敗原因的相關資訊。工作如為成功或失敗，您可以選擇將工作歸檔、儲存到歷程記錄中，並從此檢視中移除。您無法將擱置中或進行中的工作歸檔。您可移至【歸檔的工作清單】以檢視歸檔的工作。

■ 【歸檔選取工作】按鈕

開啓【歸檔工作詳細資料】視窗。每項選取工作均將以群組格式列出：工作 ID 標頭以及每個受影響系統上的工作狀態。

- 只有完成的工作才可以歸檔
- 完成的工作是指「失敗」和「成功」的工作

■ 【工作狀態】連結

開啓【工作詳細資料】頁面。您可以在此頁面檢視每個系統最近執行工作的狀態，以及工作失敗原因的相關資訊。

■ 【更新 ID】連結

在快顯式視窗中開啓更新的讀我檔案。按一下【關閉】可關閉快顯式視窗。

■ 【提要】連結

在快顯式視窗中開啓更新的讀我檔案。按一下【關閉】可關閉快顯式視窗。

■ 【受影響系統數】連結

開啓【工作詳細資料】頁。您可以在此頁面檢視每個系統最近執行工作的狀態，以及工作失敗原因的相關資訊。

資料欄

【工作】視窗包含下列各個視窗：

- 工作
- 工作詳細資料
- 歸檔的工作詳細資料
- 確認排定的工作

每個視窗均可以不同方式顯示工作資訊，使您能夠檢視所有可用工作、更新及受影響系統。本節將以每個視窗一個表格的形式，說明每個視窗中的資料欄。

工作

下表列出了主要【工作】畫面上的欄，並說明了所含資料、欄內容中的所有連結及如何透過此資料管理工作。

提示 - 此視窗中的資料可使用瀏覽器上的【重新整理】按鈕來重新整理。在指示重新整理或重新載入之前，此工作時段的資料將保持不變。

您可以在欄標頭列中具有角錐形圖示的任何欄上進行排序。大多數資料都是連結。

表 4-5 工作（主要）資料欄

欄	說明
核取方塊	每個更新都有用於選取該更新的核取方塊。 【全選】按鈕與【全部清除】按鈕可讓您選取或取消選取清單中的所有核取方塊。
工作狀態	工作目前的狀態。 <ul style="list-style-type: none">• 擱置中 - 排入佇列以便在受影響系統下次登入或系統重新開機時執行的工作• 進行中 - 已經執行但尚未完成的工作• 失敗 - 沒有成功完成的已完成工作• 成功 - 成功完成的已完成工作
更新 ID	由 Sun 指定給更新的專屬 ID。
提要	更新的簡短說明性文字識別。 連結： <ul style="list-style-type: none">• 按一下提要即可開啓含更新詳細資料的快顯式畫面。• 提要右側的圖示會指明此更新是否需要重新開機或手動介入才能安裝。如果此更新沒有顯示圖示，則表示在下一個視窗中選取的每個系統在下次登入時，可以在這些系統上安裝此更新。
受影響系統數	更新管理員分析引擎偵測到此更新所適用的系統數目。 連結： <ul style="list-style-type: none">• 按一下數字可開啓標示為【更新：受影響系統】的視窗。
日期 / 時間	所列工作的上次處理（以達到目前狀態）日期與時間。 此欄位不是連結。

工作詳細資料

下表列出了【工作詳細資料】視窗上的欄，並說明了所含資料、欄內容中的所有連結及如何透過此資料管理工作。

注意 - 此視窗中的資料可使用瀏覽器上的【重新整理】按鈕來重新整理。在指示重新整理或重新載入之前，此工作時段的資料將保持不變。

您可以在欄標頭列中具有角錐形圖示的任何欄上進行排序。大多數資料都是連結。

表 4-6 【工作詳細資料】資料欄

欄	說明
核取方塊	每個更新都有用於選取該更新的核取方塊。 【全選】按鈕與【全部清除】按鈕可讓您選取或取消選取清單中的所有核取方塊。
工作狀態	工作目前的狀態。 <ul style="list-style-type: none">• 擱置中 - 排入佇列以便在受影響系統下次登入或系統重新開機時執行的工作• 進行中 - 已經執行但尚未完成的工作• 失敗 - 沒有成功完成的已完成工作• 成功 - 成功完成的已完成工作
系統名稱	正在或將要執行工作的系統一般名稱
註釋	說明工作失敗或成功原因的文字。
日期 / 時間	所列工作的上次處理（以達到目前狀態）日期與時間。 此欄位不是連結。

歸檔的工作詳細資料

下表列出了【歸檔的工作詳細資料】視窗上的欄，並說明了所含資料、欄內容中的所有連結及如何透過此資料管理工作。

提示 - 此視窗中的資料可使用瀏覽器上的【重新整理】按鈕來重新整理。在指示重新整理或重新載入之前，此工作時段的資料將保持不變。

您可以在欄標頭列中具有角錐形圖示的任何欄上進行排序。大多數資料都是連結。

表 4-7 【歸檔的工作詳細資料】資料欄

欄	註釋
歸檔的工作狀態	歸檔工作目前的狀態。 <ul style="list-style-type: none">• 擱置中 - 排入佇列以便在受影響系統下次登入時執行的工作• 進行中 - 已經執行但尚未完成的工作• 失敗 - 沒有成功完成的已完成工作• 成功 - 成功完成的已完成工作
系統名稱	正在或將要執行工作的系統一般名稱
註釋	說明歸檔工作失敗或成功原因的文字。
日期 / 時間	所列工作的上次處理（以達到目前狀態）日期與時間。 此欄位不是連結。

索引

B

Bourne shell ix

C

C shell ix

D

docs.sun.com viii

H

halt 指令 22

I

init 22

K

Korn shell ix

S

Solaris 更新 1

Sun 更新連線代理伺服器 22

Sun 更新管理員 1

Sun 線上帳號 2, 12, 16, 18

Sun 警示與建議的更新 2

U

uadmin 指令 22

一劃

一般系統名稱 18

三劃

上一頁 36

工作 1, 3, 34, 41

工作狀態 27, 33, 34

工作頁 4, 24, 26, 27

工作詳細資料 24, 27

工作摘要 33

工作標籤 44

已歸檔 24, 27

五劃

功能更新 2

可用更新 22

失敗 24, 27, 31

未登入 30

未歸檔工作 24

六劃

全部瀏覽 2, 31, 32

合約號碼 11

安全性更新 2

成功 24, 27, 31

七劃

佇列的工作 22, 25

作用中 32

作用中工作 24

作用中工作總計 32

刪除系統 18, 20

即時變更 22

完成 27, 32

完成工作 24

完成工作總計 32

技術支援 ix

更新 2, 34

更新頁 3, 22

更新總計 31

更新：受影響系統 43

系統 - 可用更新 34

系統名稱 19, 33

系統重新開機 22

系統頁 3, 32

系統設定 19

系統詳細資料 21, 33
系統總計 30

八劃

使用者名稱 11, 16
使用條款 11
取消選取工作 27, 33
所有工作 24
返回清單 33
附屬更新 23, 43
附屬更新與確認 41
非緊急更新 2

九劃

建立工作 22, 23, 25
訂閱 11
訂閱金鑰 11, 15
重新載入 24, 26
重新整理 24, 26

十劃

套用更新 23, 25, 41
核心 Solaris 23

十一劃

密碼 16
帳號建立 11
軟體支援 11
連接埠設定 16

十二劃

提要 42
登入 22
登入的系統 19
登入間隔 2, 18, 19
發行日期 43
註冊 15
註冊精靈 1, 15
進行中 24, 26, 27, 32
韌體提示 22

十三劃

解除安裝選取更新 23
電子郵件地址 16

十四劃

摘要 34, 41
摘要頁 2
網路代理伺服器 16
遠端管理 13

十五劃

編輯系統設定 18, 19, 20, 35

十六劃

歷程記錄 18
歷程記錄資料 19, 20
歷程記錄圖示 18, 19
篩選 24, 26, 31
篩選功能表 24

十七劃

擱置中 24, 27, 32
檢視可用更新 19, 25, 33, 35
檢視全部 34
檢視全部工作 19
檢視安裝的更新 19
檢視受影響系統 26, 40
檢視詳細資料 35

十八劃

歸檔 4
歸檔工作 44
瀏覽器 16

二十劃

警示圖示 30

二十二劃

讀我檔案 23, 41, 45

二十三劃

變更系統名稱 19